



# Dimensions® RM 12.11.1

## RM Browser-Benutzerhandbuch

Copyright © 2001-2023 Micro Focus oder eine Tochtergesellschaft.

Die Garantiebedingungen für Produkte und Services von Micro Focus und der Tochtergesellschaften ("Micro Focus") sind in der Garantieerklärung festgelegt, die diesen Produkten und Services beiliegt. Keine der folgenden Aussagen kann als zusätzliche Garantie interpretiert werden. Micro Focus haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Enthält vertrauliche Informationen. Falls nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, ist eine gültige Lizenz für den Besitz, den Gebrauch oder die Anfertigung von Kopien erforderlich. Entspricht FAR 12.211 und 12.212; kommerzielle Computersoftware, Computersoftwaredokumentation und technische Daten für kommerzielle Komponenten werden an die US-Regierung per Standardlizenz lizenziert.

Produktversion: 12.11.1

Datum der Veröffentlichung: Juni 2023

# Inhaltsverzeichnis

---

## Kapitel 1

<b>Vorwort</b> . . . . .	<b>15</b>
Kontaktaufnahme mit technischer Unterstützung . . . . .	15
<b>RM Browser-Grundlagen</b> . . . . .	<b>17</b>
Übersicht über RM-Grundlagen . . . . .	18
Allgemeine Begriffe . . . . .	18
Beispielinstanzen . . . . .	22
Hauptseiten der RM Browser-Schnittstelle . . . . .	23
Allgemeine Navigation und Steuerelemente in RM Browser . . . . .	24
Menü "Willkommen" . . . . .	25
Menüleiste . . . . .	25
Breadcrumb der RM-Instanz . . . . .	26
Bereich "Kategorien" . . . . .	27
Letzte Elemente . . . . .	29
Bereich "Aktionen" . . . . .	30
Favoriten . . . . .	30
Attributtypen . . . . .	31
Ansichten "Editierbare Tabelle", "Tabelle" und "Formular" . . . . .	35
Ansicht "Editierbare Tabelle" . . . . .	35
Ansicht "Tabelle" . . . . .	38
Ansicht "Formular" . . . . .	38
Auswählen von mehreren Anforderungen . . . . .	39
Allgemeine Steuerelemente . . . . .	39
Dropdown-Liste "Kategorie" . . . . .	40
Liste "Anzuzeigende Attribute" . . . . .	40
Liste "Sortierreihenfolge" . . . . .	41
Symbolleiste "HTML-Textformatierung" . . . . .	42
Dialogfeld "Suchen und auswählen" . . . . .	49
Registerkarte "Attributbedingungen" . . . . .	50
Registerkarte "Beziehungsbedingungen" . . . . .	57
Registerkarte "Anzeigeoptionen" . . . . .	59
Zugriff auf Dimensions RM . . . . .	64
Abmelden . . . . .	67
Wechseln der RM-Instanz . . . . .	67
Ändern des Passworts . . . . .	67
Aufrufen der Hilfe . . . . .	68
Aktivieren und Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen . . . . .	68
Glossar . . . . .	69
Diagramm-Editor . . . . .	70
Öffnen des Diagramm-Editors . . . . .	70
Das Dialogfeld "Diagramm-Editor" . . . . .	70
Menü "Datei" . . . . .	71

Importieren von Dateien . . . . .	71
Weitere Informationen . . . . .	72
Arbeiten mit Kommentaren . . . . .	72
Verwalten von Kommentaren in Dokumenten . . . . .	73
Verwalten von Kommentaren in Anforderungen . . . . .	73
Hinzufügen eines Kommentars zu einer Anforderung über den Bereich "Aktionen" . . . . .	74
Hinzufügen eines Kommentars in einer Diskussion . . . . .	75
Hinzufügen eines Kommentars in einem Dokument . . . . .	75
Antworten auf einen Kommentar . . . . .	76
Hinzufügen eines Kommentars zu Text . . . . .	76
Öffnen der vollständigen Benutzeroberfläche . . . . .	76
Anzeigen von Versions- und Systeminformationen . . . . .	77
Verwenden der Rechtschreibprüfung in RM Browser . . . . .	77
Konfigurieren von Internet Explorer . . . . .	77
Konfigurieren von Edge . . . . .	78
Konfigurieren von Firefox . . . . .	79
Konfigurieren von Chrome . . . . .	80

*Kapitel 2*

**Konfigurieren von Benutzer- und Instanzeinstellungen . . . 83**

Benutzereinstellungen im Vergleich zu Instanzeinstellungen . . . . .	84
Konfigurieren von Benutzer- und Instanzeinstellungen . . . . .	84
Allgemeine Einstellungen . . . . .	84
Einstellungen der Startseite . . . . .	86
Einstellungen für Anforderungen . . . . .	87
Einstellungen für die Schnellsuche . . . . .	94
Hierarchie-Einstellungen . . . . .	95
Dokumenteinstellungen . . . . .	96
Berichtseinstellungen . . . . .	98
Link-Browser-Einstellungen . . . . .	99
Einstellungen für die geteilte Ansicht . . . . .	100
Einstellungen für "Branch/Synchronisierung" . . . . .	101
Folgen-Einstellungen . . . . .	102
Konfigurieren von Aktionen des Fensters "Aktionen" . . . . .	103

*Kapitel 3*

**Arbeiten mit Anforderungen . . . . . 105**

Grundlagen zu Anforderungen . . . . .	106
Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche . . . . .	106
Drucken von Anforderungen . . . . .	112
Globale Suche . . . . .	112
Die Funktionen "Aktualisieren" und "Löschen" . . . . .	114
Bearbeiten von Attributen mit Hilfe der Schnellzugriffe im Menü "Aktionen" . . . . .	114
Bearbeiten von Attributen über das Menü "Aktionen" . . . . .	115
Anzeigen von Informationen über eine Klasse . . . . .	116
Über Anforderungsversionen . . . . .	116
Benachrichtigung über ausgewählte Anforderungsänderungen . . . . .	117
Über Anforderungssperren . . . . .	118

---

Workflows . . . . .	118
Kopieren der URL einer Anforderung in die Zwischenablage . . . . .	122
Arbeiten mit der Hierarchieansicht. . . . .	123
Arbeiten mit Anforderungen und Änderungsanforderungen . . . . .	123
Erstellen einer neuen Anforderung. . . . .	123
Massenerstellen von Anforderungen . . . . .	125
Vorschlagen einer neuen Anforderung . . . . .	127
Bearbeiten einer Anforderung . . . . .	129
Kopieren einer Anforderung . . . . .	131
Verwenden der Funktion "Erweitern" . . . . .	132
Löschen einer Anforderung . . . . .	132
Wiederherstellen einer Anforderung. . . . .	132
Entfernen einer Anforderungsversion . . . . .	133
Drucken einer Anforderung. . . . .	133
Ändern der Klasse einer Anforderung. . . . .	133
Anzeigen der Anforderungen in einer Kategorie, einem Dokument, einem Bericht, einer Sammlung oder einer Baseline . . . . .	134
Senden einer Änderungsanforderung . . . . .	135
Überprüfen einer Änderungsanforderung . . . . .	136
Exportieren von Anforderungen . . . . .	137
Exportieren als Microsoft Excel-Tabelle . . . . .	137
Exportieren als Microsoft Word-Dokument . . . . .	138
Exportieren als Adobe PDF-Dokument . . . . .	139
Exportieren als XML-Dokument . . . . .	139
Exportieren als Webseite . . . . .	143
Exportieren als CSV-Datei . . . . .	143
Exportieren als Nur-Text-Datei . . . . .	144
Exportieren als Nur-Text-Datei (Tabelle) . . . . .	144
Exportieren von Anforderungen in der Hierarchieansicht . . . . .	145
Arbeiten mit Links . . . . .	145
Verwenden der Aktion "Link erstellen" . . . . .	147
Vorhandene verlinken . . . . .	148
Verlinken vorhandener Anforderungen über die geteilte Ansicht . . . . .	150
Erstellen einer neuen Anforderung und eines Links zu dieser Anforderung	152
Vorschlagen einer neuen Anforderung und Erstellen eines Links zu dieser Anforderung . . . . .	153
Löschen oder Entfernen von Links . . . . .	154
Wiederherstellen eines gelöschten Links. . . . .	154
Löschen eines Suspect-Links. . . . .	155
Linkeigenschaften . . . . .	155
Bearbeiten von Link-Attributen . . . . .	155
Suspect-Links . . . . .	156
Verwenden der Suspect-Historie . . . . .	160
Vererbte Links . . . . .	161
Verwenden des Link-Browsers . . . . .	162
Arbeiten mit Containern . . . . .	166
Hinzufügen einer Anforderung zu einem vorhandenen Container. . . . .	167
Entfernen einer Anforderung aus einem Container. . . . .	167

Öffnen eines Containers . . . . .	167
Vererbte Container . . . . .	168
Containereigenschaften . . . . .	169
Hinzufügen von Anforderungen zu einer vorhandenen Sammlung . . .	169
Entfernen einer Anforderung aus einer Sammlung. . . . .	170
Arbeiten mit Dateianhängen . . . . .	170
Arbeiten mit Gruppenattributen . . . . .	172
Anzeigen der Anforderungshistorie. . . . .	173
Anzeigen der Historienunterschiede. . . . .	174
Ändern einer vorherigen Version in die aktuelle Version. . . . .	176
Ändern der Attribute im Abschnitt "Historie". . . . .	177
Ändern von Anforderungsversionen in Dokumenten. . . . .	178
Verwenden der Herkunftsansicht. . . . .	178
Zusammenführen von Anforderungsänderungen . . . . .	181
Zusammenführungsstatus . . . . .	182
Anzeigen von vorherigen Versionen der Anforderung . . . . .	183
Zusammenführen von Änderungen . . . . .	183
Branchen und Zusammenführen von Anforderungen . . . . .	184
Über Branchen und Zusammenführen . . . . .	184
Erstellen eines neuen Projekts . . . . .	186
Erstellen eines neuen Produkts . . . . .	187
Bearbeiten eines Projekts. . . . .	188
Bearbeiten eines Produkts . . . . .	188
Branchen einer einzelnen Anforderung. . . . .	188
Branchen mehrerer Anforderungen in einen Branch. . . . .	189
Branchen aller Anforderungen einer Kategorie . . . . .	191
Branchen aller Anforderungen eines Dokuments . . . . .	191
Zusammenführen einer einzelnen Anforderung . . . . .	192
Zusammenführen mehrerer Anforderungen . . . . .	193
Entfernen einer einzelnen Anforderung aus einem Branch . . . . .	194
Verwenden von "Produkt" oder "Projekt" ohne Branch . . . . .	194
Abstimmung . . . . .	194
Erstellen einer Abstimmung . . . . .	194
Ändern einer Abstimmung . . . . .	196
Schließen einer Abstimmung. . . . .	197
Abgeben der Stimme. . . . .	197
Anzeigen von Abstimmungsergebnissen. . . . .	197
Hinzufügen aktiver Umfragen zum Dashboard "Meine Arbeit" . . . . .	198
Teilnehmen an Diskussionen . . . . .	198
NLP-Komplexitätsanalyse . . . . .	199
NLP-Ähnlichkeitsanalyse . . . . .	200
Aktivieren des Risiko-Managements . . . . .	201
<b>Kapitel 4</b>	
<b>Arbeiten mit Dokumenten . . . . .</b>	<b>205</b>
Über Dokumente . . . . .	206
Grundlagen zu Dokumenten . . . . .	206
Navigationsbereich . . . . .	207
Detailbereich . . . . .	208

---

Dokumentfilterung . . . . .	210
Dokumentlayouts . . . . .	211
Modus "Dokumentansicht" . . . . .	213
Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen . . . . .	215
Arbeiten mit eingeschränkten Berechtigungen . . . . .	216
Arbeiten mit Dokumentänderungen . . . . .	217
Suchen und Ersetzen von Zeichenfolgen . . . . .	218
Verschieben eines Dokuments oder einer Dokumentenversion in eine andere Kategorie . . . . .	220
Kopieren der URL eines Dokuments in die Zwischenablage . . . . .	220
Arbeiten mit Dokumenten . . . . .	222
Erstellen eines neuen Dokuments . . . . .	222
Erstellen eines neuen Dokuments in der Hierarchieansicht . . . . .	226
Löschen eines Dokuments . . . . .	227
Wiederherstellen eines gelöschten Dokuments . . . . .	227
Entfernen eines Dokuments . . . . .	228
Speichern einer Kopie eines Dokuments unter einem neuen Namen . . . . .	228
Dokumenteinstellungen . . . . .	229
Verweise auf Elemente in einem Dokument . . . . .	238
Zusammenführen von Dokumentänderungen . . . . .	239
Arbeiten mit Kapiteln und Anforderungen . . . . .	242
Erstellen eines neuen Kapitels. . . . .	242
Erstellen eines Kapitels in der Ansicht des Gesamtdokuments. . . . .	244
Bearbeiten eines Kapitels . . . . .	245
Bearbeiten eines Kapitels oder einer Anforderung im Modus "Ansicht des Gesamtdokuments" . . . . .	246
Löschen eines Kapitels . . . . .	247
Kopieren von Kapiteln . . . . .	247
Formatieren von Kapiteln . . . . .	249
Erstellen einer neuen Anforderung und Hinzufügen der Anforderung zu einem Dokument . . . . .	251
Erstellen einer neuen Anforderung in der Ansicht des Gesamtdokuments Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument . . . . .	251 252
Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument in der Hierarchieansicht Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument in der Hierarchieansicht 253	253 253
Löschen einer Anforderung aus einem Dokument . . . . .	254
Verschieben von Kapiteln und Anforderungen . . . . .	254
Vorschlagen von Änderungen an einem Kapitel. . . . .	255
Konvertieren von Kapiteln in Anforderungen. . . . .	256
Konvertieren des Inhalts ausgewählter Kapitel in eine Anforderung . . . . .	257
Zuweisen eines ECPs zu einem Dokument . . . . .	258
Ändern, welche Version einer Anforderung in einem Dokument enthalten ist 259	259 259
Verwenden von Platzhaltern in Dokumenten . . . . .	259
Zusammenführen von Kapiteländerungen . . . . .	263
Arbeiten mit Kommentaren . . . . .	266
Arbeiten mit Dokumentenversionen . . . . .	267
Erstellen einer Dokumentenversion eines Dokuments . . . . .	267
Arbeiten mit Dokumentenversionen eines geöffneten Dokuments . . . . .	268

---

Arbeiten mit Dokumentenversionen eines geschlossenen Dokuments	268
Vergleichen von Dokumenten und Dokumentenversionen. . . . .	269
Arbeiten mit dem Navigationsbereich "Dokument vergleichen" . . . . .	270
Arbeiten mit der Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede. .	271
Exportieren des Berichts über die Dokumentunterschiede . . . . .	272
Anzeigen einer Dokumentenversion oder eines Dokuments . . . . .	272
Exportieren von Dokumenten . . . . .	272
Exportieren als Microsoft Word-Dokument . . . . .	272
Exportieren als Roundtrip-Dokument . . . . .	275
Exportieren als Adobe PDF-Dokument . . . . .	276
Exportieren als Microsoft Excel-Tabelle . . . . .	277
Exportieren als ReqIFZ-Dokument. . . . .	278
Kopieren der URL zum Exportieren eines Dokuments in die Zwischenablage 278	
Verwenden von Workflows mit Dokumenten . . . . .	279
Zuweisen eines Dokuments zu einem Workflow . . . . .	279
Ausführen eines Übergangs für ein Dokument. . . . .	280
Anzeigen von Informationen über ein Dokument. . . . .	280

*Kapitel 5*

<b>Arbeiten mit der Startansicht . . . . .</b>	<b>281</b>
Über die Startansicht . . . . .	282
Dashboard . . . . .	283
Verwenden von Dashboards . . . . .	283
Verwendung von Dashboard-Widgets. . . . .	285
Erstellen eines Dashboards. . . . .	286
Hinzufügen eines Standardberichts zum Dashboard. . . . .	288
Hinzufügen eines grafischen Berichts zum Dashboard . . . . .	288
Verwenden von Berichten mit Laufzeitparametern. . . . .	289
Hinzufügen eines kalendarischen Berichts zum Dashboard . . . . .	290
Hinzufügen einer Website zum Dashboard . . . . .	291
Kopieren eines Dashboards . . . . .	291
Bearbeiten eines Dashboards . . . . .	292
Löschen eines Dashboards . . . . .	292
Exportieren eines Dashboards. . . . .	292
Direkten URL erstellen . . . . .	293
Standard-Dashboards . . . . .	293
Registerkarte "Boards" . . . . .	293
Verwenden von Boards . . . . .	294
Erstellen eines Boards . . . . .	294
Löschen eines Boards . . . . .	295
Registerkarte "Dokumente". . . . .	296
Registerkarte "Anforderungen" . . . . .	297
Registerkarte "Berichte" . . . . .	298
Registerkarte "Sammlungen" . . . . .	300
Registerkarte "Baselines" . . . . .	301
Registerkarte "Glossar". . . . .	301
Hinzufügen eines neuen Glossareintrags . . . . .	301
Bearbeiten eines Glossareintrags. . . . .	302



Kopieren von Glossareinträgen . . . . .	303
Verschieben von Glossareinträgen . . . . .	303
Löschen von Glossareinträgen. . . . .	303
Anzeigen von erweiterten Informationen . . . . .	304
Arbeiten mit Produkten und Projekten . . . . .	304
Kopieren von Kategorieinhalt . . . . .	305

## Kapitel 6

<b>Arbeiten mit Berichten . . . . .</b>	<b>307</b>
Über Berichte . . . . .	308
Beziehungsberichte . . . . .	309
Nachverfolgungsberichte . . . . .	310
Ausführen eines Berichts mit Laufzeitparametern . . . . .	310
Erstellen von Berichten. . . . .	312
Erstellen eines Klassenberichts . . . . .	312
Erstellen eines grafischen Berichts. . . . .	314
Erstellen eines Beziehungsberichts . . . . .	322
Erstellen eines Nachverfolgungsberichts. . . . .	324
Verwenden der Arbeitsseite "Nachverfolgbarkeit" . . . . .	326
Bearbeiten eines Berichts . . . . .	329
Umbenennen von Berichten . . . . .	332
Löschen von Berichten . . . . .	332
Exportieren von Berichten. . . . .	332
Verschieben und Kopieren von Berichten in eine andere Kategorie. . . . .	333
Kopieren der URL eines Berichts in die Zwischenablage . . . . .	334

## Kapitel 7

<b>Arbeiten mit Sammlungen und Baselines . . . . .</b>	<b>339</b>
Über Sammlungen . . . . .	340
Über Baselines. . . . .	340
Grundlagen zu Sammlungen . . . . .	341
Öffnen einer Sammlung auf der Sammlungsarbeitsseite. . . . .	341
Erstellen einer neuen Sammlung. . . . .	341
Löschen einer Sammlung . . . . .	343
Wiederherstellen einer Sammlung . . . . .	343
Entfernen einer Sammlung . . . . .	344
Verwalten von Anforderungen in einer Sammlung . . . . .	344
Aktualisieren des Inhalts einer Sammlung . . . . .	345
Aktualisierung von Sammlungseigenschaften . . . . .	346
Grundlagen zu Baselines. . . . .	346
Öffnen einer Baseline auf der Baseline-Arbeitsseite . . . . .	346
Erstellen einer neuen Baseline . . . . .	346
Entfernen einer Baseline . . . . .	348
Aktualisieren der Baseline-Eigenschaften . . . . .	348
Arbeiten mit übergeordneten Sammlungen . . . . .	348
Über übergeordnete Sammlungen . . . . .	348
Erstellen einer übergeordneten Sammlung . . . . .	349
Hinzufügen eines untergeordneten Objekts zu einer übergeordneten Sammlung . . . . .	350
Entfernen eines untergeordneten Objekts aus einer übergeordneten	

Sammlung . . . . .	351
Vergleichen von Sammlungen oder Baselines . . . . .	352
Verwenden von Workflows mit Sammlungen oder Baselines . . . . .	352
Zuweisen einer Sammlung oder Baseline zu einem Workflow . . . . .	353
Ausführen eines Übergangs für eine Sammlung oder Baseline . . . . .	353
Anzeigen von Informationen über eine Sammlung oder Baseline. . . . .	353
Verschieben von Sammlungen oder Baselines in eine andere Kategorie . . . . .	354
Kopieren der URL einer Sammlung oder Baseline in die Zwischenablage. . . . .	354

*Kapitel 8*

<b>Importieren von Anforderungen . . . . .</b>	<b>357</b>
Importieren von Anforderungen aus Microsoft Word-Dokumenten . . . . .	358
RM Browser oder RM Import für den Import . . . . .	358
Formatieren von Anforderungen für den Import . . . . .	359
Formatieren eines gesamten Word-Dokuments für den Import . . . . .	361
Importieren einer Word-Datei . . . . .	362
Kategorie-Importformate . . . . .	365
Datum-Importformate . . . . .	365
Importieren eines Roundtrip-Dokuments . . . . .	365
Importieren von Anforderungen aus einer XML-Datei . . . . .	366
Kategorie-Importformate . . . . .	368
Datum-Importformate . . . . .	368
Importieren von Anforderungen aus einer CSV- oder Excel-Datei. . . . .	369
Kategorie-Importformate . . . . .	374
Datum-Importformate . . . . .	374
Importieren von Anforderungen des Typs "Testfall" und "Testlauf". . . . .	375
Importieren von Anforderungen aus einer ReqIF-Datei . . . . .	376
Importieren von zuvor exportierten Anforderungen . . . . .	380
Dialogfeld "Importergebnis" . . . . .	382

*Kapitel 9*

<b>Testfall-Management . . . . .</b>	<b>383</b>
Testfall-Management Phase II . . . . .	384
Ansicht "Test" . . . . .	385
Testfall. . . . .	385
Testschritt . . . . .	386
Testlauf . . . . .	387
Test-Suite . . . . .	387

*Kapitel 10*

<b>Agile . . . . .</b>	<b>391</b>
Bevor Sie beginnen . . . . .	392
Agile-Grundlagen . . . . .	392
Über Agile . . . . .	392
Vergleich von Anforderungsmanagement und Agile-Ansätzen . . . . .	393
Zugriff auf Agile . . . . .	393
Über Produkte. . . . .	394
Über Releases. . . . .	394
Über Storys . . . . .	394
Über Sprints . . . . .	395
Über Features. . . . .	395

Über Epics . . . . .	395
Über Aufgaben . . . . .	395
Über zugeordnete Klassen . . . . .	395
Über Badges . . . . .	396
Über Kapazität . . . . .	396
Über Story Maps . . . . .	396
QuickInfos . . . . .	397
Anzeigeoptionen . . . . .	398
Ein- und Ausblenden von Attributen in Dialogfeldern . . . . .	399
Anzeigen von zusätzlichen Story-Attributen auf Karten. . . . .	399
Agile-Registerkarten. . . . .	399
Registerkarte "Übersicht" . . . . .	399
Registerkarte "Produkt-Backlog" . . . . .	401
Registerkarte "Story Map" . . . . .	402
Registerkarte "Produkt-Storyboard" . . . . .	403
Registerkarte "Sprint-Planung" . . . . .	404
Registerkarte "Sprint-Storyboard" . . . . .	405
Registerkarte "Aufgaben-Board" . . . . .	405
Verwenden von Agile . . . . .	407
Verwenden von Produkten . . . . .	407
Verwenden von Releases . . . . .	410
Verwenden von Epics. . . . .	411
Verwenden von Features . . . . .	412
Verwenden von Storys . . . . .	413
Verwenden von Sprints . . . . .	414
Verwenden von Teams mit Agile . . . . .	415
Anzeigen der Verlinkungshistorie eines Objekts. . . . .	415
Filter . . . . .	416
Sortierung . . . . .	416
<b>Kapitel 11</b>	
<b>Verwaltung . . . . .</b>	<b>419</b>
Über die Verwaltung. . . . .	420
Verwalten von Benutzern . . . . .	420
Erstellen eines neuen Benutzers . . . . .	420
Kopieren eines vorhandenen Benutzers . . . . .	421
Bearbeiten eines Benutzers . . . . .	422
Ändern der Anmeldung eines Benutzers. . . . .	423
Zuweisen eines Benutzers zu einer oder mehreren Gruppen . . . . .	423
Aufheben der Zuweisung eines Benutzers zu einer oder mehreren Gruppen	
423	
Löschen eines Benutzers . . . . .	424
Verwalten von Gruppen . . . . .	424
Sicherheit von Gruppen . . . . .	424
Erstellen einer neuen Gruppe . . . . .	424
Bearbeiten einer Gruppe . . . . .	424
Kopieren einer Gruppe . . . . .	425
Löschen einer Gruppe . . . . .	425
Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe. . . . .	425

Aufheben der Zuweisung von Benutzern zu einer Gruppe . . . . .	426
Verwalten von Teams . . . . .	432
Über Teams . . . . .	432
Bevor Sie beginnen . . . . .	432
Erstellen eines neuen Teams . . . . .	433
Bearbeiten eines Teams . . . . .	433
Kopieren eines vorhandenen Teams . . . . .	433
Löschen eines Teams . . . . .	433
Zuweisen von Benutzern zu einem Team . . . . .	434
Aufheben der Zuweisung von Benutzern zu einem Team . . . . .	434
Verwalten von Kategorien . . . . .	435
Über Kategorien . . . . .	435
Namenskonventionen für Kategorien . . . . .	436
Hinzufügen einer Kategorie . . . . .	436
Löschen einer Kategorie . . . . .	437
Umbenennen einer Kategorie . . . . .	437
Hinzufügen eines Categoriesymbols . . . . .	437
Aktivieren oder Deaktivieren einer Kategorie . . . . .	438
Verschieben einer Kategorie . . . . .	439
Verwalten von Kategoriezuweisungen . . . . .	439
Verschieben von Anforderungen zwischen Kategorien . . . . .	442
Verwalten von Dokumentensperren . . . . .	443
Verwalten von Anforderungssperren . . . . .	444
Verwalten von Attributeinstellungen . . . . .	444
Verwalten von Listenattributwerten . . . . .	444
Hinzufügen von Listenwerten . . . . .	445
Löschen von Listenwerten . . . . .	445
Sortieren von Listenwerten . . . . .	446
Ändern eines Listenwerts bei vorhandenen Daten . . . . .	447
Beschränken der Listenwerte für Kategorien . . . . .	448
Definieren von Standardlistenwerten für Kategorien . . . . .	449
Verwalten von Benutzerattributwerten . . . . .	450
Definieren von Standardbenutzern für Kategorien . . . . .	450
Konfigurieren von berechneten Attributen . . . . .	450
Hinzufügen eines berechneten Attributs . . . . .	451
Bearbeiten eines berechneten Attributs . . . . .	452
Löschen eines berechneten Attributs . . . . .	452
Über Formeln . . . . .	452
Definieren von Attributen . . . . .	455
Hinzufügen eines Attributs . . . . .	457
Definieren eines Attributs . . . . .	457
Ausblenden eines Attributs . . . . .	459
Löschen eines Attributs . . . . .	460
Alphanumerisches Attribut . . . . .	461
Datumsattribut . . . . .	462
Attribut für Dateianhänge . . . . .	463
Gruppenattribut . . . . .	463
Listenattribut . . . . .	466

---

Suchattribut . . . . .	472
Numerisches Attribut . . . . .	473
Textattribut . . . . .	474
URL-Attribut . . . . .	475
Benutzerattribut . . . . .	476
PUID-Attribut . . . . .	478
Konfigurieren von Instanzeinstellungen . . . . .	479
Konfigurieren von Agile . . . . .	479
Produkte . . . . .	479
Releases . . . . .	480
Sprints . . . . .	480
Epics . . . . .	480
Features . . . . .	481
Storys . . . . .	481
Löschen der Agile-Zuordnungen . . . . .	482
Bearbeiten des Instanzschemas . . . . .	482
Erstellen einer Schema-Klasse . . . . .	487
Beziehungen . . . . .	494
Speichern des Instanzschemas . . . . .	499
Erneutes Laden des Instanzschemas . . . . .	499
Anzeigen von Klasseninformationen . . . . .	499
Erstellen von Produkt- und Projektklassen . . . . .	499
Unterstützende Kommentare . . . . .	500
Bearbeiten von Workflows . . . . .	502
Workflow-Elemente . . . . .	502
Erstellen oder Bearbeiten eines Workflows . . . . .	503
Löschen eines Workflows . . . . .	514
Verwenden von Containern mit Workflows . . . . .	515
Aktualisieren des Zertifikats des Tomcat-Servers . . . . .	516
Voraussetzungen . . . . .	516
Aktualisieren des Zertifikats . . . . .	516
Aktualisieren von SSO-Zertifikaten . . . . .	517
Voraussetzungen . . . . .	517
Aktualisieren der SSO-Zertifikate . . . . .	518
Verwalten von RM-Diensten . . . . .	519
RM-Verarbeitungsprotokoll . . . . .	519
Zugriff auf Protokolldateien . . . . .	520
Schemabezogene Namenskonventionen . . . . .	520
Namenskonventionen für Instanzen . . . . .	521
Namenskonventionen für Klassen . . . . .	521
Namenskonventionen für Attribut-Anzeigenamen . . . . .	522
Namenskonventionen für Attributnamen . . . . .	522
Namenskonventionen für Beziehungen . . . . .	522
Namenskonventionen für Workflow-Zustände . . . . .	523
Namenskonventionen für Workflow-Übergänge . . . . .	523
Reservierte Dimensions RM-Wörter . . . . .	523

*Kapitel 12*

<b>Skriptsyntax</b> . . . . .	<b>531</b>
Übersicht . . . . .	532
SELECT-Anweisung . . . . .	532
DTPtag. . . . .	533
DTP_TEXT-Anzeigeelement. . . . .	534
RTM_KEYWORD-Anzeigeelement. . . . .	534
WHERE-Klausel . . . . .	534
ORDER BY-Klausel. . . . .	543
CALCULATE-Anweisung. . . . .	544
XREF-Anweisung . . . . .	546
PLUS-Anweisung . . . . .	548
COMMENT-Anweisung . . . . .	548
Hinzufügen von Rich-Format-Text zu Eingabeaufforderungen für Abfragen	549
<b>Glossar</b> . . . . .	<b>553</b>
<b>Index.</b> . . . . .	<b>565</b>

# Vorwort

---

Dieses Dokument beschreibt die Verwendung des RM Browser-Clients für Dimensions RM, ein umfassendes Paket zum Anforderungsmanagement, das es Entwicklungsteams ermöglicht, Anforderungen während des Produktlebenszyklus zu erfassen, zu entwickeln und zu verwalten.

## Zielsetzung

Zweck dieses Dokuments ist es, die Verwendung von Dimensions RM nach der Installation des Produkts zu beschreiben.

## Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Mitglieder von Produktentwicklungsteams, die Dimensions RM zur Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von Anforderungen während des Produktlebenszyklus verwenden.

## Kontaktaufnahme mit technischer Unterstützung

Micro Focus bietet technische Unterstützung für alle registrierten Benutzer dieses Produkts, einschließlich eines begrenzten Installationssupports für die ersten 30 Tage. Wenn Sie nach dieser Zeit Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Micro Focus Support unter der folgenden URL und befolgen Sie die Anweisungen:

<http://supportline.microfocus.com>

Sprachspezifische technische Unterstützung ist während der örtlichen Geschäftszeiten verfügbar. Für alle anderen Zeiten wird die technische Unterstützung in englischer Sprache angeboten.

Die Micro Focus Support-Webseite kann ebenfalls für folgenden Aufgaben genutzt werden:

- Melden von Problemen und Stellen von Fragen.
- Erhalten von aktuellen technischen Unterstützungsinformationen, einschließlich der Informationen, die von unseren Kunden über das Internet, automatische E-Mail-Benachrichtigungen, Newsgroups und regionale Benutzergruppen geteilt werden.
- Zugreifen auf eine Wissensdatenbank mit Anleitungen, die Ihnen die Suche anhand von Schlüsselwörtern nach technischen Bulletins ermöglicht.
- Herunterladen von Korrekturversionen für Ihre Micro Focus-Produkte.

---

## Lizenz- und Copyright-Informationen für Software von Drittanbietern

Lizenz- und Copyright-Informationen zu in dieser Version enthaltener Software von Drittanbietern finden Sie in der Datei `Third_Party_Licenses.txt` im Dimensions RM-Installationsverzeichnis, z. B. `C:\Program Files\Micro Focus\Dimensions 12.11.1\RM`.



# Kapitel 1

---

## RM Browser-Grundlagen

Übersicht über RM-Grundlagen	18
Allgemeine Begriffe	18
Beispielinstanzen	22
Hauptseiten der RM Browser-Schnittstelle	23
Allgemeine Navigation und Steuerelemente in RM Browser	24
Ansichten "Editierbare Tabelle", "Tabelle" und "Formular"	35
Allgemeine Steuerelemente	39
Zugriff auf Dimensions RM	64
Wechseln der RM-Instanz	67
Ändern des Passworts	67
Aufrufen der Hilfe	68
Aktivieren und Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen	68
Glossar	69
Diagramm-Editor	70
Arbeiten mit Kommentaren	72
Öffnen der vollständigen Benutzeroberfläche	76
Anzeigen von Versions- und Systeminformationen	77
Verwenden der Rechtschreibprüfung in RM Browser	77

# Übersicht über RM-Grundlagen

Anforderungen unterstützen Sie dabei, die Ziele der Produktentwicklung zu erreichen. Dimensions RM bietet hierzu die entsprechenden Funktionen.

Mit Dimensions RM kann eine Organisation die folgenden Schritte durchführen:

- Importieren von Anforderungen, die von Interessengruppen gesammelt wurden
- Verwalten von Anforderungsinformationen unter Verwendung lokaler Namenskonventionen
- Erstellen, Aktualisieren, Ersetzen und Entfernen von Anforderungen
- Überprüfen und Überarbeiten der Anforderungen im Rahmen der Verlaufskontrolle
- Erstellen von Links und Teilen der Links zwischen Anforderungen
- Bewerten der Auswirkungen von Änderungen
- Anzeigen und Löschen von Links, die als "verdächtig" gelten
- Dokumentieren der durchgängigen Nachverfolgbarkeit
- Priorisieren von Anforderungen
- Verfolgen von Threads
- Unterstützen eines umfassenden Workflow-Prozesses, der sowohl den Status als auch die Genehmigung verfolgt
- Kommunizieren des Status mithilfe von Berichtsassistenten zum Erstellen von Dashboards und grafischen Berichten
- Anzeigen, Erstellen und Ändern von Anforderungen und Kapiteln in einer hierarchischen Dokumentenstruktur
- Erstellen von Baseline für Grundlegende Anforderungsreleases
- Unterstützen von Varianten durch übergeordnete/untergeordnete Dokumente und/oder Release-Branches
- Überprüfen und Zusammenführen von Änderungen aus Varianten
- Exportieren von Dokumenten nach Microsoft Word, Excel, PDF oder ReqIF
- Veröffentlichen von Roundtrip-Dokumenten zur Überprüfung und Wiedervorlage
- Verwenden des Test-Managements zur Überprüfung und Validierung von Systemanforderungen
- Anzeigen der Historie einer Anforderung oder eines Dokuments

## Allgemeine Begriffe

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Begriffe detailliert beschrieben. Diese und andere RM-bezogene Begriffe finden Sie im ["Glossar" auf Seite 553](#).

## Sammlung

Ein bezeichneter Satz von Anforderungen, die aus einer oder mehreren Klassen stammen. Sammlungen bieten eine Methode zur Organisation von Anforderungen für die Verwendung in Standardberichten oder zum Erstellen von grafischen Berichten für die Release-Verfolgung. Zum Beispiel das Erstellen eines Kreisdiagramms zur Anzeige des Status aller Anforderungen, die dem Release 3.2 zugeordnet sind. Siehe ["Grundlagen zu Sammlungen"](#) auf Seite 341.

## Übergeordnete Sammlung

Übergeordnete Sammlungen werden aus mehreren Sammlungen, Baselines und/oder den in einem Dokument oder einer Version enthaltenen Anforderungen erstellt und gefüllt. Eine übergeordnete Sammlung, die durch den Begriff "(übergeordnet)" in ihrer Beschreibung gekennzeichnet ist, spiegelt Änderungen an den Containern wider, aus denen sie erstellt wurde. Siehe ["Arbeiten mit übergeordneten Sammlungen"](#) auf Seite 348.

## Baseline

Eine Baseline ist ein bezeichneter und fixierter Satz von Anforderungen. Das Erstellen von Baselines aus einer Sammlung oder dem Inhalt eines Dokuments stellt sicher, dass sich die Objektversionen sowie die zwischen ihnen verwendeten Links nicht ändern. Für Vergleiche und Berichte stehen weiterhin Baselines zur Verfügung. Siehe ["Grundlagen zu Baselines"](#) auf Seite 346.

## Dokument

Dokumente bieten die Möglichkeit, Anforderungen und die Dokumentstruktur zu importieren oder Anforderungen in Kapitel und Unterkapitel zu gliedern, wobei freier Text als Beschreibung hinzugefügt werden kann. Die Arbeit in Dokumenten ermöglicht es Benutzern, Berichte wie Anforderungsspezifikationen für das System oder Software zu erstellen und zu veröffentlichen. Anforderungsänderungen und/oder -ergänzungen können weiterhin in der Dokumentansicht vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Über Dokumente"](#) auf Seite 206.

## Dokumentenversion

Eine Dokumentenversion ist eine Version eines Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dokumentenversionen werden in der Regel vor dem Veröffentlichen eines Dokuments zur Überprüfung erstellt, wobei die Möglichkeit besteht, Dokumente zu vergleichen, so dass Änderungen zwischen verschiedenen Releases hervorgehoben werden können. Siehe ["Arbeiten mit Dokumentenversionen"](#) auf Seite 267.

## Container

Container ist der Begriff, der für die verschiedenen bezeichneten Sätze von Anforderungen verwendet wird: [Sammlung](#), [Baseline](#), [Dokument](#) oder [Dokumentenversion](#). Container sind nicht auf Anforderungstypen beschränkt und können die gesamte Instanz umfassen.

## Berichte

Ein Bericht kann aus einer Liste von Anforderungen bestehen, die für ein Release gefiltert wurden, oder aus einem komplexeren Trendbericht. Die Dimensions RM-Berichtsassistenten wurden entwickelt, um das Erstellen von gefilterten Anforderungslisten, grafischen Berichten, Beziehungsberichten oder Nachverfolgbarkeitsberichten zu unterstützen. Diese Assistenten ermöglichen es Benutzern, den Status zu verfolgen, zu verstehen und zu verbreiten. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln ["Arbeiten mit Berichten"](#) auf Seite 307.

Datenbankinformationen können auch mit einer SQL-ähnlichen Skriptsprache abgefragt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Skriptsyntax"](#) auf Seite 531.

## Kategorien

Kategorien werden durch eine hierarchische Struktur innerhalb jeder Dimensions RM-Instanz dargestellt, wobei Unterkategorien unterstützt werden. Kategorien funktionieren wie Ordner in einem Dateisystem und helfen beim Verwalten von Anforderungen nach Komponenten oder Funktionsbereichen und den Zugriff darauf. Gruppenberechtigungen werden auch über Kategorien zugewiesen.

"Favoriten" können so gekennzeichnet werden, dass einzelne Benutzer Standards festlegen und leicht darauf zugreifen können. Weitere Informationen zu Kategorien finden Sie in Kapitel ["Über Kategorien"](#) auf Seite 435.



**VORSICHT!** Die Zugriffsrechte werden häufig anhand von Kategorien zugewiesen, so dass bestimmte Benutzergruppen die in ausgewählten Kategorien enthaltenen Anforderungen möglicherweise nicht ändern oder nicht einmal einsehen können. Wenn ein Container Anforderungen aus einer Reihe von Kategorien enthält, sehen die Benutzer nur Anforderungen in den Kategorien, auf die sie Zugriff haben.

## Attribute

Attribute ermöglichen dem Benutzer die Eingabe oder Auswahl von Daten und werden durch ein Textfeld, eine Liste oder ein anderes Steuerelement dargestellt (siehe Kapitel ["Allgemeine Steuerelemente"](#) auf Seite 39 und ["Attributtypen"](#) auf Seite 31). Attribute können normalerweise nur von Administratoren definiert werden.

## Systemattribute

Systemattribute werden von Dimensions RM definiert und verwaltet, z. B. wer eine Anforderung erstellt oder geändert hat, was hinzugefügt oder geändert wurde und wann. Systemattribute werden im Abschnitt **Systemattribute** des Dialogfeldes **Attribute bearbeiten** (siehe Kapitel ["Bearbeiten einer Anforderung"](#) auf Seite 129) angezeigt.

Die folgenden Systemattribute sind in Dimensions RM vorhanden:

Anzeigename	Interner Name	Beschreibung
Erstellt von	CREATED_BY	Zeigt den Benutzernamen an, der die Version der Anforderung erstellt hat.
Aktueller Status	STATUS	Zeigt den Status der Anforderung an, z. B. <b>Aktuell, Ersetzt, Vorgeschlagen</b> .
Ursprünglich erstellt von	INITIAL_CREATED_BY	Zeigt den Benutzernamen an, der die erste Version der Anforderung erstellt hat.
Ursprüngliches Erstellungsdatum	INITIAL_TIME_CREATED	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die erste Version der Anforderung erstellt wurde.
Geändert von	MODIFIED_BY	Zeigt den Benutzernamen an, der die aktuelle Version der Anforderung aktualisiert oder ersetzt hat.
Benachrichtigung	RTM_NOTIFICATION	Zeigt an, ob eine E-Mail-Benachrichtigung für ein Projekt konfiguriert wurde. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ja:</b> Aktiviert</li> <li>■ <b>Nein:</b> Deaktiviert</li> </ul> Wenn kein Wert angegeben wird, wird keine E-Mail-Benachrichtigung für das Projekt konfiguriert.
Objekt-ID	OBJECT_ID	Zeigt die ID der Anforderung an.
Objektversions-ID	OBJECT_VERSION_ID	Zeigt die Versionszahl für die Anforderung an. Diese ID wird bei jedem "Speichern"-Vorgang erhöht.
Anforderungslink	REQUIREMENT_LINK	Ein Link, über den Sie direkt auf die Anforderung zugreifen können.
Suspect	SUSPECT	Zeigt an, ob eine Anforderung als "verdächtig" angesehen wird. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Suspect-Links"</a> auf Seite 156.
Erstellungsdatum	TIME_CREATED	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die aktuelle Version der Anforderung erstellt wurde.
Änderungsdatum	TIME_MODIFIED	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Anforderung aktualisiert oder ersetzt wurde.
<Kann unterschiedlich sein>	PUID	Die PUID ist eine persistente eindeutige Kennzeichnung. Ihr wird häufig ein Präfix, z. B. MRKT_ für "Marketing Requirement" zugefügt.

## Beispielinstanzen

In jeder Dimensions RM-Distribution sind vier Beispielfälle enthalten. Diese Beispiele mit ihren jeweils eigenen Funktionen bieten eine bequeme Möglichkeit, sich mit den Dimensions RM-Funktionen vertraut zu machen. Die Beispiele können auch von erfahrenen Benutzern werden, um Fragen oder Probleme anhand einer Instanz zu stellen, die vom Support reproduziert werden können.


Diese Beispiele stehen einem Dimensions RM-Systemadministrator zur Installation zu Verfügung. Benutzer können dann darauf zugreifen. Sie sollten niemals als Grundlage für das Erstellen einer Produktionsinstanz verwendet werden.

### ***Die Beispiele für Instanzen sind:***

- QLARIUS\_RM: Verwendet einen einfachen Prozess zum Verwalten von Anforderungen für ein fiktives Versicherungsunternehmen.
- RMDemo: Verwendet eine fiktive Anwendung zur gemeinsamen Nutzung von Fotos. In diesem Beispiel wird der Basisprozess um einen Prozess erweitert, der mit Engineering Change Proposals (ECPs, Vorschläge für technische Änderungen) initiiert wird, wobei der Workflow in der Klasse "Product\_Requirements" enthalten ist. RMDemo bietet auch die Möglichkeit des Produkt-Branchens.
- ALM\_DEMO: Verwendet ePhoto, um das Nutzen des Workflow-Prozesses und das Verwenden von Testfällen zu demonstrieren.
- AGILE\_RMDemo: Verwendet dieselbe Anwendung für die gemeinsame Nutzung von Fotos zur Integration einer Vielzahl von Dimensions RM-Agile-Funktionen.

# Hauptseiten der RM Browser-Schnittstelle

RM Browser zeigt eine Menüleiste an, die Zugriff auf eine Reihe von Menüs (Dropdown-Listen) und Schaltflächen zum Ändern der Seite oder der Ansicht bietet. Im Folgenden werden die wichtigsten Einstellungen beschrieben:

**Startseite:** Häufig als "Startansicht" bezeichnet, ist dies die Browser-Seite zur Auswahl und Einstellung der Kategorie, zur Definition und Anzeige von Dashboards, zum Öffnen und/oder Überprüfen eines Dokuments, von Anforderungen, Berichten, Sammlungen oder Baselines. Abhängig vom Objekttyp, auf den zugegriffen wird, können weitere Operationen im Bereich **Aktionen** ausgewählt werden. Um die Startansicht anzuzeigen, klicken Sie auf .

**Kategorie:** Die Kategorien, die in der Startansicht ausgewählt werden, schränken die Objekte ein, die für die Auswahl und/oder Anzeige in jeder RM-Ansicht oder jedem Filter zur Verfügung stehen.

Die Startansicht kann folgende Registerkarten umfassen: **Dashboards, Dokumente, Anforderungen, Berichte, Sammlungen, Baselines, Boards** und **Glossar**. Die angezeigten Registerkarten sind sowohl von der Auswahl der Instanz als auch der Benutzer abhängig. Welche Objekte auf einer ausgewählten Registerkarte angezeigt werden, hängt von der ausgewählten **Kategorie** ab. Die Erstellung, Änderung und Anzeige für alle Elemente wird an anderer Stelle in diesem Dokument ausführlich beschrieben.

- **Dashboards:** Eine ausgewählte Zusammenstellung von Berichten, die den Benutzer-, Team- und/oder Projektstatus anzeigen.
- **Dokumente:** Auf der Registerkarte "Dokumente" wird eine Liste der verfügbaren Dokumente angezeigt. Nach dem Auswählen und Öffnen eines Dokuments bietet die Ansicht eine dokumentartige Darstellung der Anforderungen mit einem Inhaltsverzeichnis, Kapiteln und Unterkapiteln. In einem geöffneten Dokument können Benutzer Kapitel und Anforderungen hinzufügen, löschen, verschieben und bearbeiten. Im linken Bereich der Dokumentansicht wird die Navigationshierarchie angezeigt, die das Inhaltsverzeichnis darstellt. Der mittlere Bereich ist der Detailbereich. Er zeigt Informationen abhängig von der Benutzerauswahl an. Der rechte Bereich ist der Bereich "Aktionen", in dem die relevanten Funktionen angezeigt werden.
- **Anforderungen:** Auf der Registerkarte **Anforderungen** befindet sich die Schnellsuche der Startseite. Die Anzeige umfasst Zugriff auf Standardfilter und auf Verteilungsdiagramme.
- **Berichte:** Listet öffentliche und Benutzerberichte des Typs **Klasse, Beziehung und Nachverfolgbarkeit** auf. Einzelne Berichte können ausgewählt und ausgeführt werden, wobei die Ergebnisse als editierbare Tabelle, Tabelle oder als Formularansicht aufgelistet werden.
- **Sammlungen:** Zeigt die Liste der Sammlungen an, die zur Auswahl stehen. Nach der Auswahl kann die Liste als editierbare Tabelle, Tabelle oder als Formularansicht angezeigt werden.
- **Baselines:** Zeigt die Liste der Baselines an, die zur Auswahl stehen. Nach der Auswahl kann die Liste als editierbare Tabelle, Tabelle oder als Formularansicht angezeigt werden.
- **Boards:** Listet die verfügbaren Kanban-Berichte auf.
- **Glossar:** Listet die in der Klasse "Glossar" enthaltenen Objekte auf.

Auf den Registerkarten **Dokumente**, **Sammlungen**, **Baselines**, **Berichte** und **Boards** finden Sie die folgenden Informationen zu jedem aufgeführten Objekt:

- **Name:** Der Name des Dokuments, der Dokumentenversion, der Sammlung oder der Baseline.
- **Erstellungsdatum:** Das Datum und die Uhrzeit, zu der das Dokument, die Sammlung oder die Baseline erstellt wurde.
- **Änderungsdatum:** Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Dokuments, der Sammlung oder der Baseline.
- **Geändert von:** Der Name und/oder der Benutzername der Person, die die letzte Änderung des Dokuments, der Sammlung oder der Baseline vorgenommen hat.
- **Besitzer:** Der Name und/oder der Benutzername der Person, die das Dokument, die Sammlung oder die Baseline erstellt hat oder der das Dokument in einem Workflow zugewiesen wurde.
- **Zustand:** Der Workflow-Zustand des Dokuments, der Sammlung oder der Baseline, sofern definiert.

**Ansichten:** Anzeigen, die den Benutzern die Möglichkeit bieten, Anforderungen aus dem Hauptanforderungspool aufzulisten, zu sortieren, zu überprüfen und zu ändern, sind unter **Ansichten** auf der Hauptseite aufgeführt. Wenn Sie unter der Registerkarte "Ansichten" die Option **Schnellsuche** auswählen, können Sie alle Anforderungen unabhängig von ihrem Container auflisten. Von dieser Registerkarte aus können Sie auch auf die **geteilte Ansicht** zugreifen, in der die Anforderungen auf beiden Seiten einer ausgewählten Beziehung aufgelistet werden, sowie auf die **geteilte Dokumentansicht**, in der die Objekte aus zwei ausgewählten Dokumenten aufgelistet werden. Von jeder der beiden geteilten Ansichten aus können Links durch Ziehen und Ablegen oder Markieren und Auswählen erstellt, gelöscht oder entfernt werden.

Wenn Branching verwendet wird, stehen ebenfalls die Auswahlmöglichkeiten "Branch" und "Synchronisierungsansicht" zur Verfügung.

## Allgemeine Navigation und Steuerelemente in RM Browser

In den folgenden Unterabschnitten finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Navigations- und Steuerelemente der RM Browser-Benutzeroberfläche:

- ["Menü "Willkommen"" auf Seite 25](#)
- ["Menüleiste" auf Seite 25](#)
- ["Breadcrumb der RM-Instanz" auf Seite 26](#)
- ["Bereich "Kategorien"" auf Seite 27](#)
- ["Letzte Elemente" auf Seite 29](#)
- ["Bereich "Aktionen"" auf Seite 30](#)
- ["Favoriten" auf Seite 30](#)
- ["Attributtypen" auf Seite 31](#)



## Menü "Willkommen"

 Welcome, Joseph Wilson ▾

Change Password

Help

User Settings

Notifications


About

Log Out


Das Menü **Willkommen** wird in allen RM Browser-Hauptfenstern oben rechts angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Untermenü mit den folgenden Einträgen:

- **Passwort ändern:** Hiermit wird die Seite **Passwort ändern** geöffnet. Siehe "[Ändern des Passworts](#)" auf Seite 67.
- **Hilfe:** Hiermit wird die RM Browser-Hilfe geöffnet. Siehe "[Aufrufen der Hilfe](#)" auf Seite 68.
- **Benutzereinstellungen:** Dieser Eintrag öffnet das Dialogfeld **Benutzereinstellungen**, in dem Sie die Einstellungen der Instanz überschreiben können, z. B. welche Attribute in den Ergebnissen der **Schnellsuche** angezeigt werden. Siehe "[RM Browser-Grundlagen](#)" auf Seite 17.
- **Benachrichtigungen:** Dieser Eintrag öffnet das Dialogfeld **Benachrichtigungen**, in dem Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen für Ihr Benutzerkonto aktivieren und deaktivieren können. Siehe "[Aktivieren und Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen](#)" auf Seite 68.
- **Über:** Dieser Eintrag öffnet das Dialogfeld **Über Dimensions RM**. Es zeigt Informationen wie z. B. die Version von Dimensions RM und das Betriebssystem des Servers an. Siehe "[Anzeigen von Versions- und Systeminformationen](#)" auf Seite 77.
- **Abmelden:** Hierdurch wird Ihre RM Browser-Sitzung beendet und die Seite **Anmelden** angezeigt. Siehe "[Abmelden](#)" auf Seite 67.




## Menüleiste



Diese wird oben links auf allen RM Browser-Seiten angezeigt. Sie enthält die folgenden Menüs und Schaltflächen:

- : Öffnet die Startansicht. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit der Startansicht](#)" auf Seite 281.
- **Neu:** Dieses Menü öffnet die Dialogfelder zum Erstellen von Elementen, wie z. B. Anforderungen, Berichte, Dokumente, Sammlungen und Baselines.
- **Ansichten:** Diese Schaltfläche öffnet die Ansichten zur Unterstützung der Schnellsuche, zum Sammeln, Bearbeiten und Exportieren von Anforderungen sowie zur Unterstützung der geteilten Ansicht und der geteilten Dokumentansicht. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Suchen von Anforderungen mit der](#)"

[Schnellsuche](#) auf Seite 106 und ["Verlinken vorhandener Anforderungen über die geteilte Ansicht"](#) auf Seite 150.

- **Agile:** Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn sie von Ihrem Administrator aktiviert wurde. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Ansicht **Agile** geöffnet. Weitere Informationen zu Agile finden Sie in Kapitel ["Agile"](#) auf Seite 391.
-  **Globale Suche:** Mit diesem Symbol wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem nach einem Begriff gesucht werden kann, der in einer beliebigen Anforderung oder im Titel eines Containers oder Berichts verwendet wird. Hierbei können Filter angewendet werden. Siehe Kapitel ["Globale Suche"](#) auf Seite 112.
-  **Importieren:** Dieses Menü öffnet die Dialogfelder zum Importieren externer Inhalte wie CSV-, Microsoft Word- und XML-Dateien in RM-Anforderungen. Siehe Kapitel ["Importieren von Anforderungen"](#) auf Seite 357.
-  **Verwaltung:** Öffnet die Dialogfelder für administrative Funktionen, wie z. B. das Verwalten und Organisieren von Kategorien, die Schemadefinition sowie das Konfigurieren von Standard- und/oder weiterführenden Einstellungen für das RM Browser-Verhalten (das Verhalten für alle Benutzer, sofern diese es nicht durch ihre eigenen lokalen Benutzereinstellungen überschreiben). Siehe Kapitel ["Verwaltung"](#) auf Seite 419.

## Breadcrumb der RM-Instanz

Der Breadcrumb der RM-Instanz wird oben links auf allen RM Browser-Seiten, direkt unter der Menüleiste angezeigt.

### Standard-Breadcrumb:

RMDEMO ▾ >  RMDEMO\Quality\Safety

- Das linke Element zeigt den Namen der RM-Instanz an. Durch Klicken auf den Pfeil wird eine Liste der RM-Instanzen geöffnet. Durch Klicken auf eine dieser Instanzen, wechseln Sie zu dieser Instanz. Weitere Informationen zum Wechseln der Instanzen finden Sie unter ["Wechseln der RM-Instanz"](#) auf Seite 67.  
Um den Datenbanknamen der aktuellen RM-Instanz anzuzeigen, bewegen Sie die Maus über den Instanznamen. Dies öffnet eine QuickInfo, in dem der Datenbank- und der Instanzname angezeigt wird.
- Das rechte Element zeigt den vollständigen Kategoriepfad an. Wenn die Stammkategorie ausgewählt wird, entspricht das zweite Element dem linken Element: der Name der RM-Instanz.
- Es ist auch möglich, den Namen der Datenbank ganz links anzuzeigen. Dies ist eine Instanzeinstellung, die im Allgemeinen nur angewendet wird, wenn Benutzer in mehreren Datenbanken arbeiten.

### Erweiterter Breadcrumb:

RMDEMO ▾ >  RMDEMO > Collection > Engineering Hot List ▾

Der erweiterte Modus wird für Sammlungen, Baselines und Berichte angezeigt, wenn diese über eine direkte URL geöffnet werden.


- Das Element, das sich auf der Seite ganz links befindet, zeigt den Namen der RM-Instanz an. Durch Klicken auf den Pfeil wird eine Liste der für den Benutzer verfügbaren RM-Instanzen geöffnet. Durch Klicken auf eine dieser Instanzen, wechseln Sie zu dieser Instanz. Weitere Informationen zum Wechseln der Instanzen

finden Sie unter "[Wechseln der RM-Instanz](#)" auf Seite 67.


Um eine QuickInfo zu öffnen, die die Datenbank und den Instanznamen anzeigt, bewegen Sie den Mauszeiger über den Instanznamen.

- Das zweite Element ist der Name der Kategorie, die in der Startansicht ausgewählt wurde. Sofern die Auswahl Unterkategorien umfasst, wird der Name der obersten ausgewählten Kategorie angezeigt. Wenn die Stammkategorie ausgewählt wird, entspricht das zweite Element dem ersten Element: der Name der RM-Instanz.
- Das dritte Element gibt den Typ des Elements an, das gegenwärtig auf der Arbeitsseite geöffnet ist. Zum Beispiel **Sammlung**, wenn eine Sammlung geöffnet ist.
- Das vierte Element ist der Name des Elements, das gegenwärtig auf der Arbeitsseite geöffnet ist. Es enthält eine Dropdown-Liste, über die Sie andere Elemente dieses Typs öffnen können; falls in der aktuell gewählten Kategorie noch weitere Elemente vorhanden sind.


## Bereich "Kategorien"



Standardansicht











Favoritenansicht



Hierarchieansicht

Diese wird auf der linken Seite der Startansicht angezeigt. Hier wählen Sie die Kategorie oder Unterkategorien aus, in denen Sie arbeiten möchten. Sie umfasst die folgenden Elemente:


- **Einblenden/Ausblenden:** Mit dieser Schaltfläche können Sie den Bereich **Kategorien** ein- oder ausblenden.
- **Suchen:** Dieses Feld begrenzt die Anzeige in der Kategorienhierarchie auf diejenigen Kategorien, die der Suchzeichenfolge entsprechen. Die Suche ist dynamisch und begrenzt die angezeigten Ergebnisse zunehmend, je mehr Zeichen Sie eingeben. Potenzielle Übereinstimmungen werden fett gedruckt angezeigt. Um zur Anzeige der gesamten Kategorienhierarchie zurückzukehren, löschen Sie die Zeichenfolge aus dem Suchfeld oder klicken Sie auf die Schaltfläche **X** im Suchfeld.
- **Favoritenansicht wechseln:** Diese Schaltfläche wechselt zwischen der Standard- und der Favoritenansicht.
- **Unterkategorien einschließen:** Wenn diese Schaltfläche farbig angezeigt wird, bedeutet dies, dass Unterkategorien unterhalb der ausgewählten Kategorie berücksichtigt werden. Wird die Schaltfläche ausgegraut angezeigt, bedeutet dies, dass nur die ausgewählte Kategorie berücksichtigt wird.
- **Alle Unterkategorien einblenden:** Mit dieser Schaltfläche werden alle geschlossenen Branches der ausgewählten Kategorie in der Kategoriestructur erweitert.

-  **Alle Unterkategorien ausblenden:** Mit dieser Schaltfläche werden alle offenen Branches der ausgewählten Kategorie in der Kategoriestructur ausgeblendet.
-  **Zur Hierarchieansicht wechseln:** Diese Schaltfläche zeigt die Anforderungen einer Kategorie in der Hierarchieansicht an. Wenn der Wechsel in die Hierarchieansicht von einer Unterkategorie aus erfolgt, wird die Spitze der sichtbaren Struktur diese Unterkategorie sein.
-  **Nach oben bewegen:** Erweitert in der Hierarchieansicht die sichtbare Kategoriestructur.
-  **Zur Kategorieansicht wechseln:** Klicken Sie in der Hierarchieansicht auf diese Schaltfläche, um zur Kategorieansicht zu wechseln.
-  **Aktualisieren:** Lädt die Liste der Anforderungen in der Hierarchieansicht erneut.
-  **Nach unten:** Klicken Sie in der Hierarchieansicht auf diese Schaltfläche, um ein Objekt in der Liste nach unten zu verschieben.
-  **Nach oben:** Klicken Sie in der Hierarchieansicht auf diese Schaltfläche, um ein Objekt in der Liste nach oben zu verschieben.
-  **Neu:** Diese Schaltfläche ist nur in der Hierarchieansicht verfügbar und öffnet ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen:
  - **Neues untergeordnetes Element:** Fügt der ausgewählten Kategorie oder Anforderung ein neues untergeordnetes Element hinzu. Das untergeordnete Element wird als letztes Element des ausgewählten übergeordneten Elements hinzugefügt.
  - **Neu oberhalb:** Öffnet ein Bearbeitungsformular zum Erstellen einer neuen Anforderung mit derselben Klasse wie die ausgewählte Anforderung. Die Anforderung wird über der ausgewählten Anforderung angezeigt.
  - **Neu unterhalb:** Öffnet ein Bearbeitungsformular zum Erstellen einer neuen Anforderung mit derselben Klasse wie die ausgewählte Anforderung. Die Anforderung wird unter der ausgewählten Anforderung angezeigt.
  - **Neue Kategorie:** Öffnet ein Dialogfeld zum Erstellen einer neuen Kategorie. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar.

**So ändern Sie die Kategorie für ein Dokument, eine Dokumentenversion, eine Sammlung oder eine Baseline:**

- 1 Wählen Sie das zu verschiebende Objekt in der Startansicht aus.
- 2 Ziehen Sie das Objekt per Drag & Drop in die gewünschte Kategorie in der Hierarchie.

**So fügen Sie eine Kategorie zur Favoritenansicht hinzu:**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Kategorie.
- 2 Klicken Sie auf .

**So entfernen Sie eine Kategorie aus der Favoritenansicht:**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Kategorie.

- 2 Klicken Sie auf .

## Letzte Elemente

Sofern gewünscht, können Benutzer Objekte, die als **Zuletzt verwendet** unter der Kategorienhierarchie in der Startansicht angezeigt werden sollen, auswählen. Wenn Sie z. B. **Dokumente** auswählen, werden die letzten Dokumente aufgelistet, so dass Sie diese leicht auswählen und erneut öffnen können. Dasselbe gilt für **Anforderungen**, **Berichte** und **Sammlungen**.


Die Liste **Zuletzt verwendet** kann alle oder nur einen Teil der folgenden Elemente enthalten: Dokumente, Dokumentenversionen, Anforderungen, Berichte, Sammlungen oder Baselines.

### So legen Sie die Elemente in der Liste "Zuletzt verwendet" fest:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel der Liste **Zuletzt verwendet**. Dies zeigt ein Zahnrad in der Titelleiste an.
- 2 Klicken Sie auf das Zahnrad. Hierdurch wird das Popup-Fenster **Einstellungen** geöffnet.
- 3 Wählen Sie die Optionen für die Elemente aus, die in der Liste **Zuletzt verwendet** angezeigt werden sollen.  
Löschen Sie die Optionen der Elemente, die nicht in der Liste **Zuletzt verwendet** angezeigt werden sollen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Beachten Sie, dass durch das Ändern der Einstellungen im Popup-Fenster **Einstellungen** auch die im Dialogfeld **Benutzereinstellungen** angezeigten Einstellungen geändert werden (siehe Kapitel ["Allgemeine Einstellungen" auf Seite 84](#)).

## Bereich "Aktionen"




Der Bereich **Aktionen** wird auf der rechten Seite aller RM Browser-Seiten angezeigt. Er enthält die im aktuellen Kontext möglichen Aktionen.


Diese Aktionen sind in ein-/ausblendbaren Abschnitten angeordnet.

Wenn eine Aktion ausgegraut angezeigt wird, haben Sie entweder keine Berechtigung, diese Aktion auszuführen, oder die Aktion gilt nicht für die ausgewählte(n) Anforderung(en).


## Favoriten

Über Favoriten können Sie schneller auf Kategorien oder häufig verwendete Elemente (d. h. Dokumente, Berichte, Sammlungen oder Baselines) in der Startansicht zugreifen. Um zwischen normalen Elementen und Favoriten zu wechseln, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Favoriten**. Für Kategorien führen Sie dieselbe Aktion aus, indem Sie auf  klicken.

### So fügen Sie ein Element zu den Favoriten hinzu:




- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Element.
- 2 Klicken Sie auf .






### So entfernen Sie ein Element aus den Favoriten:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Favoritenelement.
- 2 Klicken Sie auf .

## Attributtypen

Dimensions RM ermöglicht Benutzern die Eingabe von Daten, die durch verschiedene Attributtypen dargestellt werden. Die folgende Tabelle listet die Attributtypen und die Steuerelemente auf, über die Sie auf die Attribute zugreifen können.

Attributtyp	Beschreibung
<b>Alphanumerisch</b>	Eine einzelne Textzeile mit maximal 1000 Zeichen.
<b>Berechnet</b>	Ein schreibgeschütztes numerisches Attribut, das berechnet wird, wenn ein in der Formel angegebenes Attribut geändert wird.
<b>Datum</b>	Ermöglicht die Auswahl von einem Datum oder einem Datum und einer Uhrzeit. Das Datumsformat wird vom Administrator festgelegt.
<b>Dateianhang</b>	<p>Das Attribut für Dateianhänge kann eine einzelne Datei oder mehrere Dateien enthalten.</p> <p>Dateianhänge werden durch Klicken auf Links hinzugefügt, angezeigt, ersetzt oder gelöscht.</p> <p>Um einen Dateianhang hinzuzufügen, klicken Sie auf  .</p> <p>Um einen Dateianhang zu löschen, klicken Sie auf  .</p> <p>Um einen Dateianhang zu ersetzen, klicken Sie auf  .</p> <p>Um einen Dateianhang anzuzeigen, klicken Sie auf den Dateinamen.</p> <p>Standardmäßig befinden sich die Attribute von Dateianhängen im Abschnitt <b>Anhänge</b> einer Anforderung.</p> <p>Abhängig von Systemkonfiguration können nicht alle Dateitypen hochgeladen werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Einschränkungen für das Hochladen von Dateien"</a> auf Seite 93.</p>

Attributtyp	Beschreibung
<p><b>Gruppe</b></p> 	<p>Ähnlich einem Listenattribut, jedoch aus einer Reihe von Unterattributen zusammengesetzt. Jedes Dropdown-Listefeld hängt von seinem linken Nachbarn ab.</p> <p><b>Beispiel:</b> Angenommen, Sie haben eine Gruppe mit 3 Dropdown-Feldern. Das mittlere Dropdown-Feld zeigt nur die Werte an, die sich auf den ausgewählten Wert des linken Dropdown-Feldes beziehen. Das rechte Dropdown-Feld zeigt nur die Werte an, die sich auf den ausgewählten Wert des mittleren Dropdown-Feldes beziehen.</p> <p>Ein Gruppenlistenfeld kann mehrere Zeilen umfassen.            Um eine neue (leere) Zeile hinzuzufügen, klicken Sie auf .            Um eine neue Zeile mit den Werten der ausgewählten Zeile hinzuzufügen, klicken Sie auf .            Um eine Zeile zu entfernen, klicken Sie auf .</p> <p><b>TIPPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Um alle Werte hinzuzufügen, wählen Sie <b>(Alle auswählen)</b> aus der Dropdown-Liste. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, ist die Mehrfachauswahl für diese Gruppe nicht aktiviert.</li> <li>■ Um einen leeren Wert abzufragen, wählen Sie <b>(Keine)</b> aus der Dropdown-Liste aus.</li> <li>■ Wenn Sie ein Gruppenattribut als Laufzeitparameter in einem Bericht verwenden, können Sie auswählen, ob ein beliebiger Wert übereinstimmen muss (ODER) oder alle Werte übereinstimmen müssen (UND). Diese Auswahl ist in einer Dropdown-Liste vor den Dropdown-Listen des Gruppenattributs verfügbar.</li> </ul>
<p><b>Liste (einzelner Wert)</b></p>	<p>Eine Liste der vom Administrator konfigurierten Werte. Diese Liste lässt nur die Auswahl eines Wertes zu.</p> <p><b>Auswählen eines Wertes</b>            Klicken Sie auf die -Schaltfläche neben dem Listenattribut, um das Dialogfeld <b>Listenwert suchen und auswählen</b> zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Dialogfeld "Suchen und auswählen"" auf Seite 49.</p>












Attributtyp	Beschreibung
<b>Liste (mehrere Werte)</b>	<p>Eine Liste der vom Administrator konfigurierten Werte. Diese Liste lässt die Auswahl mehrerer Werte zu.</p> <p><b>Standardmodus</b></p> <p>Wenn die Auswahl mehrerer Werte zulässig ist, verwenden Sie diese Modifikationstasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klicken:</b> Wählt den Listenwert aus, auf den geklickt wird. Alle anderen ausgewählten Werte werden abgewählt.</li> <li>• <b>STRG+Klicken:</b> Fügt einen Listenwert aus den ausgewählten Werten hinzu oder entfernt ihn.</li> <li>• <b>UMSCHALT+Klicken:</b> Fügt alle Werte zwischen dem zuvor ausgewählten Wert und dem angeklickten Wert zu den ausgewählten Werten hinzu.</li> </ul> <p><b>Modus "Zuweisungsfeld"</b></p> <p>Im Modus <b>Zuweisungsfeld</b> werden zwei Listen angezeigt, die das Hinzufügen von Einträgen zur Auswahl durch Klicken auf  und das Entfernen von Einträgen aus der Auswahl durch Klicken auf  ermöglichen.</p> <p><b>Auswählen eines Wertes</b></p> <p>Klicken Sie auf die  -Schaltfläche neben dem Listenattribut, um das Dialogfeld <b>Listenwert suchen und auswählen</b> zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Dialogfeld "Suchen und auswählen"" auf Seite 49.</p>
<b>Liste (Tag-Modus)</b>	<p>Der Tag-Modus ist eine zusätzliche Funktion für Einzelauswahl- und Mehrfachauswahlwertelisten. Im Tag-Modus kann jeder Benutzer mit Schreibzugriff auf eine Anforderung und ein Attribut, Werte zu dieser Liste hinzufügen. Diese zusätzlichen Werte sind dann für alle anderen Benutzer für dieses Attribut verfügbar.</p> <p>Wenn Sie mit der Eingabe im Listenfeld beginnen, werden Einträge angezeigt, die mit dem eingegebenen Text übereinstimmen. Um einen neuen Wert einzugeben, geben Sie einen Text ein, der in der Liste der vorgeschlagenen Einträge nicht vorhanden ist.</p>
<b>Kontrollkästchen</b>	<p>Als Anzeigeeption für ein Listenattribut wird ein Kontrollkästchen verwendet. Es ermöglicht die einfache Auswahl oder Abwahl eines Wertes. Bei der Suche nach Anforderungen (z. B. in der Schnellsuche) zeigt das zugehörige Attribut den zugehörigen Wert an, z. B. Ja/Nein, Genehmigt/Abgelehnt oder einen anderen Wert, den Ihr Administrator für das Attribut definiert hat.</p>
<b>Optionsschaltflächen</b>	<p>Optionsschaltflächen werden als Anzeigeeption für ein Listenattribut mit mehr als zwei Werten verwendet, das nur die Auswahl eines einzelnen Wertes erlaubt.</p>
<b>Suche</b>	<p>Ein Suchattribut ermöglicht die Auswahl eines oder mehrerer Werte (abhängig von der Konfiguration dieses Attributs), die auf das Attribut <b>PUID</b> oder <b>Titel</b> einer beliebigen Klasse verweisen. Um eine verknüpfte Anforderung zu öffnen, klicken Sie auf .</p>
<b>Numerisch</b>	<p>Lässt nur numerische Werte zu.</p>

Attributtyp	Beschreibung
<b>Text</b>	<p>Ein Textblock mit maximal 65.000 Zeichen. Beachten Sie, dass Zeichen, die mehr als ein Byte benötigen (z. B. chinesische oder japanische Zeichen), die maximale Anzahl der Zeichen verringern.</p> <p>Wenn für das Textattribut die HTML-Funktionalität aktiviert ist, können Sie den enthaltenen Text formatieren, z. B. Textfarbe oder Schriftstil. Weitere Informationen zu HTML-Formatierung finden Sie in Kapitel "<a href="#">Symboleiste "HTML-Textformatierung"</a>" auf Seite 42.</p>
<b>URL</b>	<p>Abhängig von der Konfiguration des URL-Attributs kann es eine einzelne URL oder mehrere URLs enthalten. Für jede URL können Sie die eigentliche URL und den Anzeigetext angeben. Ihr Administrator kann URL-Attribute so konfigurieren, dass sie validiert werden (z. B. dass eine URL auf einen bestimmten Server verweisen muss).</p> <p>Um eine neue URL hinzuzufügen, klicken Sie auf  .            Um eine bestehende URL zu ändern, klicken Sie auf  .            Um eine vorhandene URL zu entfernen, klicken Sie auf  .</p>
<b>Benutzer</b>	<p><b>Modus "Benutzer/Gruppen"</b></p> <p>Das Benutzerattribut ist so konfiguriert, dass es eine Liste der Benutzernamen anzeigt, die zugewiesen werden können. Beachten Sie, dass die Benutzerliste nur selten alle Instanzbenutzer enthält. Diese Listen werden für Zuweisungen oder als Referenz verwendet und sind im Allgemeinen auf Mitglieder einer bestimmten Gruppe beschränkt.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Benutzerattribut namens <b>Analyst</b> kann auf Mitglieder der Gruppe "Business Analyst" beschränkt werden.</li> <li>• Diese Liste kann weiter auf die Mitglieder der Gruppe "Analyst" beschränkt werden, denen eine bestimmte Kategorie zugewiesen ist.</li> </ul> <p><b>Modus "Teams"</b></p> <p>Das Attribut <b>Teams</b> zeigt eine Liste von Teams an. Weitere Informationen zu Teams finden Sie in Kapitel "<a href="#">Verwalten von Teams</a>" auf Seite 432.</p> <p><b>Auswählen Ihres eigenen Benutzerkontos</b></p> <p>Wenn der aktuelle Benutzer Mitglied einer Liste ist und zugewiesen werden soll, klicken Sie auf <b>Ich</b>.</p> <p><b>Einen Benutzer suchen:</b></p> <p>Das Standardsuchsymbol befindet sich neben dem Benutzerattribut. Wenn die Liste lang ist, klicken Sie auf die  -Schaltfläche, um das Dialogfeld <b>Benutzer suchen und auswählen</b> zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "<a href="#">Dialogfeld "Suchen und auswählen"</a>" auf Seite 49.</p>

# Ansichten "Editierbare Tabelle", "Tabelle" und "Formular"

Die Arbeitsseiten, mit Ausnahme von **Dokumente** und **Nachverfolgbarkeit**, bieten die Möglichkeit, zwischen den folgenden Ansichten der darin enthaltenen Anforderungen zu wechseln: Editierbare Tabelle, Tabelle und Formular. Verwenden Sie die Ansichtsschaltflächen, um die gewünschte Ansicht auszuwählen:

- **Editierbare Tabelle:**    "Ansicht "Editierbare Tabelle"" auf Seite 35
- **Tabelle:**    "Ansicht "Tabelle"" auf Seite 38
- **Formular:**    "Ansicht "Formular"" auf Seite 38







**HINWEIS** Enthält die Abfrage mehr als eine Klasse, ist die Formularansicht nicht verfügbar.

## Ansicht "Editierbare Tabelle"


MARKETING_REQUIREMENTS (35)			
Category	Containers	Rqmt ID	Title
RMDEMO	<a href="#">ePhoto - Release 1.1</a> <a href="#">ePhoto Requirements</a> <a href="#">Marketing Requirements for Build1</a>	MRKT_000003	Runs on "standard" home PC
RMDEMO	<a href="#">ePhoto - Release 1.1</a> <a href="#">ePhoto Requirements</a> <a href="#">User</a>	MRKT_000004	Annotate photos with text

Dies ist eine tabellarische Ansicht von Anforderungen, mit der Sie Anforderungsattribute direkt bearbeiten können. Sie umfasst die folgenden Steuerelemente:

-  **Aktualisieren:** Mit dieser Schaltfläche wird die Ansicht mit neuen Daten aus der Datenbank aktualisiert.
-  **Änderungen anwenden:** Diese Schaltfläche speichert die von Ihnen vorgenommenen Änderungen. Nicht gespeicherte Änderungen werden mit einem roten Dreieck oben links angezeigt.
-  **Änderungen rückgängig machen:** Diese Schaltfläche stellt den ursprünglichen Inhalt der Ansicht wieder her und entfernt alle nicht gespeicherten Änderungen, die Sie vorgenommen haben.
-  **Neue Anforderung erstellen:** Mit dieser Schaltfläche fügen Sie der Ansicht eine leere Zeile hinzu, in die Sie die Attribute der neuen Anforderung, eingeben können. Systemattribute, wie z. B. die Anforderungs-ID, werden gefüllt, sobald Sie auf die Schaltfläche **Änderungen anwenden** klicken.
- **Alle laden:** Diese Schaltfläche ist nur in der Schnellsuche verfügbar. Dimensions RM lädt standardmäßig nicht alle Anforderungen in die editierbare Tabelle, um lange Wartezeiten zu vermeiden, wenn eine Abfrage eine großen Anzahl von Anforderungen zurückgibt. Wenn Sie auf **Alle laden** klicken, werden alle Anforderungen der ausgeführten Abfrage in die editierbare Tabelle geladen.
- **Seitensteuerelemente:** Wenn die Ansicht mehrere Inhaltsseiten enthält, können Sie im Feld **Seite** eine bestimmte Seite zur Ansicht auswählen oder eingeben. Oder Sie

können die Seiten nacheinander mit den Steuerelementen **Erste Seite**, **Vorherige Seite**, **Nächste Seite** und **Letzte Seite** durchblättern.

- **Formatierungssymbolleiste:** Wenn das Attribut die Textformatierung unterstützt, wird diese Symbolleiste über der Anforderungsliste angezeigt, wenn Sie auf die zu bearbeitende Zelle doppelklicken.



Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Anforderungen nach diesem Attribut zu sortieren. Um ein Attribut zu bearbeiten, doppelklicken Sie darauf. Die Zelle des Attributs kann dann bearbeitet werden.

**Die folgenden Attributtypen werden unterstützt:**

- **Datum:** Bei Auswahl des Datumsattributs wird ein Kalendersteuerelement geöffnet. Abhängig von Ihrer Dimensions RM-Konfiguration kann mit diesem Kalendersteuerelement auch die Uhrzeit festgelegt werden.
- **Liste:** Wenn es sich bei dem Attribut um eine Auswahl aus einer vordefinierten Liste handelt, wird Ihnen eine Dropdown-Liste zur Auswahl angezeigt. Beachten Sie, dass gelöschte Listenwerte noch in der Zelle jedoch nicht in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
- **Numerisch:** Hier können Sie einen numerischen Wert eingeben.
- **Text:** Wenn es sich bei dem Attribut um einen Textwert handelt, wird ein Cursor in der Zelle angezeigt, so dass Sie den Text nach Bedarf bearbeiten können. Wenn das Attribut die Textformatierung zulässt, wird die Formatierungssymbolleiste in der Zelle angezeigt. Für Textattribute gibt es diese Untertypen:
  - **Einfache Textattribute:** Ein einfaches Textattribut lässt keine Textformatierung und keine Zeilenumbrüche zu.
  - **Mehrzeilige Textattribute:** Ein mehrzeiliges Textattribut lässt keine Textformatierung, jedoch enthaltenen Text in mehreren Zeilen zu. Um eine neue Zeile zu beginnen, drücken Sie auf die **EINGABETASTE**.
  - **HTML-Textattribute:** Ein HTML-Textattribut lässt Textformatierung und Zeilenumbrüche zu. Verwenden Sie zur Textformatierung die **Formatierungssymbolleiste** wie oben beschrieben.

- **Benutzer:** Bei Auswahl des Benutzerattributs öffnet sich eine Liste von Benutzern und/oder Gruppen. Beachten Sie, dass gelöschte Benutzer noch in der Zelle, nicht jedoch in der Dropdown-Liste angezeigt werden.



#### TIPPS

- Um einem Attribut für mehrere Anforderungen denselben Wert zuzuweisen, wählen Sie die gewünschten Anforderungen aus, doppelklicken Sie auf ein Vorkommen des Attributs, weisen diesem den gewünschten Wert zu und drücken Sie dann auf die EINGABETASTE.
- Mit Ausnahme von HTML-Textattributen sind in editierbaren Zellen folgende Tastenkombinationen verfügbar:
  - **UMSCHALT+EINGABE:** Wendet die in der Zelle vorgenommenen Änderungen an und navigiert zu derselben Zelle in der Zeile darüber.
  - **STRG+EINGABE:** Wendet die in der Zelle vorgenommenen Änderungen an und navigiert zu derselben Zelle in der Zeile darunter.



Um andere Aktionen für die aktuell ausgewählte(n) Anforderung(en) durchzuführen, wählen Sie die gewünschte Aktion aus den unter **Anforderungen** im Bereich **Aktionen** aufgeführten Aktionen aus.

Um eine Aktion für die gesamten Anforderungen auszuführen, erweitern Sie die Auswahl und wählen dann eine Aktion aus der markierten Liste im Bereich **Aktionen** aus, z. B.: **Zur Sammlung hinzufügen, Klasse ändern**, usw.

### **Erneutes Filtern in der editierbaren Tabelle**



In einer gefilterten Liste oder einem gefilterten Bericht kann die Liste ein zweites Mal gefiltert werden.

#### **So filtern Sie die in einer editierbaren Tabelle angezeigten Einträge:**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Spaltenkopf, nach dem Sie filtern möchten. Das -Symbol wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf  und wählen Sie **Filter**.
- 3 Wählen Sie im Untermenü den Wert aus, nach dem Sie die Ergebnisse filtern möchten, oder geben Sie ihn ein.

### **Vorübergehendes Entfernen von Spalten aus der editierbaren Tabelle**

#### **So entfernen Sie Spalten aus einer editierbaren Tabelle:**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Spaltenkopf, nach dem Sie filtern möchten. Das -Symbol wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf  und wählen Sie **Spalten**.
- 3 Deaktivieren Sie im Untermenü die Kästchen neben den Spaltennamen, die Sie entfernen möchten.

## Ansicht "Tabelle"

Category	Containers	Rqmt ID	Title	Delivery Phase	Text
RMDEMO	ePhoto - Release 1.1, ePhoto Requiremen...	MRKT_000003	Runs on "standard" home PC	Build1	The ePhoto system shall be accessible to the user from a regular home PC environment ...
RMDEMO	ePhoto - Release 1.1, ePhoto Requiremen...	MRKT_000004	Annotate photos with text	Build3	The user shall be able to annotate their photos with textual descriptions. Annotation sho...
RMDEMO	Engineering Hot List, Ephoto Hot List, eP...	MRKT_000020	Provide photo special effects	TBD	The ePhoto system shall allow users to apply various special effects to photos.
RMDEMO	User	MRKT_000021	Border layouts provided	Build4	The ePhoto system shall allow users to display photos in various border layouts.

Dies ist eine tabellarische Ansicht der Anforderungen. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Anforderungen nach diesem Attribut zu sortieren. Um eine Anforderung zur Bearbeitung zu öffnen, doppelklicken Sie darauf. Die Anforderung wird im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** geöffnet (siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129).

Um andere Aktionen für die aktuell ausgewählte(n) Anforderung(en) durchzuführen, wählen Sie die gewünschte Aktion aus den unter **Anforderungen** im Bereich **Aktionen** aufgeführten Aktionen aus.

Um eine Aktion für die gesamten Anforderungen auszuführen, erweitern Sie die Auswahl und wählen dann eine Aktion aus der markierten Liste im Bereich **Aktionen** aus, z. B: **Zur Sammlung hinzufügen, Klasse ändern**, usw.

## Ansicht "Formular"

◀ ▶ ⏪ ⏩
Edit 2 of 35 objects

Marketing\_Requirements: MRKT\_000004

ALL
STANDARD
CUSTOM
SYSTEM
ATTACHMENTS (1)
COMMENTS (8)
LINKS (5)
HISTORY (8)
POLLS
CONTAINERS (3)

Category: ▶ RMDEMO

▼ STANDARD ATTRIBUTES

Rqmt ID: MRKT\_000004

Title: Annotate photos with text

Text: The user shall be able to annotate their photos with textual descriptions. Annotation should include title, description and date of photograph.

▶ CUSTOM ATTRIBUTES

▶ SYSTEM ATTRIBUTES

▶ ATTACHMENTS

▶ COMMENTS

▶ LINKS

▶ HISTORY

▶ POLLS

▶ CONTAINERS

Diese Ansicht zeigt die Attribute jeweils einer Anforderung an.

Die Attribute sind nach Typ in ein-/ausblendbare Abschnitte gruppiert. Sie können die Anforderungen nacheinander mit den Steuerelementen **Erste**, **Zurück**, **Weiter** und **Letzte** durchblättern.

Um die aktuelle Anforderung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Die Anforderung wird im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** geöffnet (siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129).

Um andere Aktionen für die aktuelle Anforderung durchzuführen, wählen Sie die gewünschte Aktion aus den unter "Anforderungen" im Bereich "Aktionen" aufgeführten Aktionen aus.

## Auswählen von mehreren Anforderungen

In der Ansicht **Tabelle** oder **Editierbare Tabelle** können Sie generell mehr als eine Anforderung auswählen. Die folgenden Auswahlmethoden werden unterstützt:

- **STRG+Klicken**, um mehrere Anforderungen auszuwählen
- **Umschalt+Klicken**, um mehrere, aufeinanderfolgend angezeigte Anforderungen auszuwählen
- **STRG+A**, um alle Anforderungen auszuwählen



### HINWEIS

- Wenn die Anforderungen in Abschnitten angezeigt werden (z. B. bei der Schnellsuche über mehrere/alle Klassen), werden mit der Tastenkombination **STRG+A** nur die Anforderungen im aktiven Abschnitt ausgewählt.
- Wenn Sie die Schnellsuche im Modus **Geteilte Ansicht** verwenden, ist die Mehrfachauswahl nur für die referenzierte Klasse zulässig.

## Allgemeine Steuerelemente

In den folgenden Unterabschnitten finden Sie einen Überblick über die Steuerelemente, die in zahlreichen RM Browser-Dialogfeldern verwendet werden:

- "[Dropdown-Liste "Kategorie"](#)" auf Seite 40
- "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40
- "[Liste "Sortierreihenfolge"](#)" auf Seite 41
- "[Symbolleiste "HTML-Textformatierung"](#)" auf Seite 42
- "[Dialogfeld "Suchen und auswählen"](#)" auf Seite 49
- "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50
- "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57
- "[Registerkarte "Anzeigeoptionen"](#)" auf Seite 59

## Dropdown-Liste "Kategorie"




Klicken Sie auf die ausgeblendete Liste, um sie einzublenden und auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:

- **Suchen:** Geben Sie eine Suchzeichenfolge ein, um dynamisch nach passenden Kategorien zu suchen.
- Um mehrere Kategorien auszuwählen, halten Sie beim Auswählen der Kategorien die STRG-Taste gedrückt. Ausgewählte Kategorien werden blau hervorgehoben angezeigt. Die Mehrfachauswahl ist nur für einige Vorgänge, wie z. B. das Erstellen von Berichten, verfügbar.
- Um alle Unterkategorien unter einer übergeordneten Kategorie auszuwählen:
  - a Klicken Sie auf die gewünschte übergeordnete Kategorie.
  - b Halten Sie die UMSCHALTASTE gedrückt und klicken Sie auf die übergeordnete Kategorie.

## Liste "Anzuzeigende Attribute"

Über die Liste **Anzuzeigende Attribute** wird festgelegt, welche Attribute einer Anforderung, eines Dokuments, eines Berichts, einer Sammlung oder einer Baseline in einer Tabelle oder Liste angezeigt werden. Die verschiedenen Anforderungsklassen können unterschiedliche Attribute aufweisen. Eine Liste besonderer Attribute finden Sie in Kapitel ["Besondere Attribute"](#) auf Seite 62.



Die Liste **Anzuzeigende Attribute** bietet die folgenden Funktionen:

- ➔ Fügt das/die ausgewählte(n) Attribut(e) zur Liste der angezeigten Attribute hinzu.
- ➔ Entfernt das/die ausgewählte(n) Attribut(e) aus der Liste der angezeigten Attribute.





Ändert die Anzeigereihenfolge für das/die ausgewählte(n) Attribut(e).

Diese Funktion ist nur im Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** verfügbar. Mit ihr können Sie die Spaltenbreite für ein Attribut festlegen, wenn die Anforderung in der Tabellenansicht angezeigt oder in eine Tabelle exportiert wird. Beachten Sie, dass sich diese Einstellung nicht auf Veröffentlichungsvorlagen auswirkt.

#### So legen Sie die Spaltenbreite fest:


- 1 Wählen Sie in der Liste der angezeigten Attribute ein oder mehrere Attribute aus.
- 2 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Spaltenbreite festlegen** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie die gewünschte Spaltenbreite (in Pixel) ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.



**TIPP** Für Spalten, denen keine Breite zugewiesen wurde, wird der verbleibende Platz verwendet.

## Liste "Sortierreihenfolge"

Mit der Liste **Sortierreihenfolge** wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die Anforderungen sortiert werden. Sie können mehrere Attribute für die Sortierung angeben. Wenn Sie nach dem Titel sortieren möchten, sollten Sie nach der ID der Anforderung sortieren, um eine identische Reihenfolge in den verschiedenen Bereichen der Anwendung zu gewährleisten.



#### So geben Sie den Sortiertyp an:

- 1 Wählen Sie mindestens ein Attribut in der Liste **Sortierreihenfolge** aus.
- 2 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - Schaltfläche "Alphabetisch" für eine einfache alphabetische Sortierung.
  - Schaltfläche "Numerisch" für eine numerische Sortierung. Dieser Typ der Sortierung kann für alphanumerische Attribute wie Abschnittsnummern in Gliederungen verwendet werden. Bei einer numerischen Sortierung werden z. B. die Zahlen (10, 20, 1 und 2) als (1, 2, 10, 20) statt als (1, 10, 2, 20) sortiert.





**HINWEIS** Alternativ können Sie auf ein Attribut doppelklicken, um es als alphabetische Sortierung der Sortierliste auf der rechten Seite hinzuzufügen.

#### So geben Sie die Sortierreihenfolge an:

- 1 Wählen Sie einen Eintrag in der Sortierliste aus.

2 Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:



- Schaltfläche  , um die Daten vor anderen Daten zu sortieren.
- Schaltfläche  , um die Daten nach anderen Daten zu sortieren.

Wählen Sie beispielsweise **Abschnitts-ID**, wenn die Abfrageergebnisse in der Reihenfolge des Originaldokuments sortiert werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Numerisch**, um nach der Abschnittsnummer zu sortieren. Wählen Sie dann **Priorität** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Alphabetisch**, wenn die Anforderungen mit derselben Abschnitts-ID nach der ihnen zugewiesenen Priorität sortiert werden sollen.




**HINWEIS** Wenn Sie ein Attribut mit dem Datentyp *Datum* auswählen, werden die Ergebnisse in der Reihenfolge des Datums sortiert, unabhängig davon, ob Sie **Alphabetisch** oder **Numerisch** ausgewählt haben.


**So geben Sie die Sortierrichtung an:**

- 1 Wählen Sie einen Eintrag in der Sortierliste aus.
- 2 Um die Sortierrichtung zu ändern, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - Schaltfläche  für die Sortierung in aufsteigender Reihenfolge (A-Z, 0-9).
  - Schaltfläche  für die Sortierung in absteigender Reihenfolge (Z-A, 9-0).

## Symbolleiste "HTML-Textformatierung"














**Abbildung 1-1. Standardsymbolleiste "HTML-Textformatierung"**



**Abbildung 1-2. Symbolleiste "HTML-Textformatierung" in der Ansicht "Gesamtes Dokument"**

Wenn ein Textattribut die HTML-Formatierung unterstützt (diese Option wird vom Administrator für jedes Attribut festgelegt), wird diese Symbolleiste eingeblendet, wenn Sie in das Feld des Attributs klicken. Sie enthält die nachfolgend aufgeführten Steuerelemente:

-   Rückgängig und Wiederholen
- Textformate auswählen
-   Fett- und Kursivformatierung anwenden
-   Text- und Hintergrundfarbe auswählen

- Schriftfamilie und -größe auswählen
-  Text ausrichten
-  Listenformatierung anwenden
-  Einrückungsformatierung anwenden
-  **Link öffnen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen ausgewählten Link zu öffnen. Beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur in der Ansicht **Gesamtes Dokument** verfügbar ist.
-  **Link einfügen/bearbeiten:** Um einen Link zu erstellen oder einen bestehenden Link zu bearbeiten, markieren Sie den Text und klicken Sie auf die Schaltfläche **Link einfügen/bearbeiten**. Das Dialogfeld **Link einfügen** wird angezeigt. Geben Sie die gewünschten Daten in die Felder ein, und klicken Sie auf **OK**.

**Insert link**
✕

---

Url

🔍

Text to display

Title

Target

None
▼



---

Ok
Cancel




Abhängig von Systemkonfiguration können nicht alle Dateitypen hochgeladen werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Einschränkungen für das Hochladen von Dateien](#)" auf Seite 93.




**TIPP** Wenn Sie eine Datei oder einen Anhang hochladen möchten, verwenden Sie die Funktion **Link einfügen/bearbeiten**.

-  **Link entfernen:** Um einen bestehenden Link zu entfernen, wählen Sie den Link aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Link entfernen**.
-  **Bild einfügen/bearbeiten:** Um eine Grafik in das Attribut einzufügen, setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Grafik einfügen möchten. Um die HTML-Parameter eines vorhandenen Bildes zu bearbeiten, wählen Sie das Bildelement aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Bild einfügen/bearbeiten**. Das Dialogfeld **Bild**

**einfügen/bearbeiten** wird geöffnet. Geben Sie die gewünschten Daten in die Felder ein, und klicken Sie auf **OK**.


-  **Vollbildmodus wechseln:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen einer Dialogfeld- und einer Vollbildansicht des bearbeiteten Textattributs zu wechseln.
-  **Diagramm-Editor öffnen:** Öffnet den Diagramm-Editor. Weitere Informationen über den Diagramm-Editor finden Sie in Kapitel "Diagramm-Editor" auf Seite 70.
-  **Beschriftung hinzufügen:** Um eine Beschriftung hinzuzufügen oder umzubenennen, wählen Sie ein Bild oder eine Tabelle aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Beschriftung hinzufügen**. Das Dialogfeld **Beschriftung hinzufügen** wird geöffnet. Geben Sie die gewünschten Daten in die Felder ein, und klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie die Option **Automatische Nummerierung in die Beschriftung einfügen** aktivieren, wird die Nummer für alle Beschriftungen im Dokument automatisch erstellt. Die Nummer wird automatisch aktualisiert, wenn das Dokument geladen wird.

-  **Querverweis:** Durch Klicken auf das Dreieck neben der Schaltfläche wird ein Menü mit den folgenden Funktionen angezeigt:
  - **Einfügen:** Wenn Sie **Einfügen** wählen oder auf die Schaltfläche **Querverweis** klicken, wird das Dialogfeld **Querverweis hinzufügen** geöffnet, in dem Sie einen Verweis auf eine Anforderung, ein Kapitel, ein Bild oder eine Tabelle mit

Beschriftung einfügen können. Geben Sie die gewünschten Daten in die Felder ein oder wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf **OK**.


The screenshot shows a dialog box titled "Add Cross Reference". It has a close button (X) in the top right corner. The "Reference Type" is set to "Chapter/Requirement". Below this is a "Select" section with a search field. A tree view shows the document structure: "ePhoto Requirements" (expanded) with sub-items "1 Introduction", "2 Scope", "3 Requirements", "Glossary", and "Table of Figures". At the bottom, there is a "Reference Name" text field and "OK" and "Cancel" buttons.


- **Verweistyp:**
  - **Kapitel/Anforderung:** Das **Auswahlfeld** zeigt alle Kapitel und Anforderungen des aktuellen Dokuments an.
  - **Abbildung:** Das **Auswahlfeld** zeigt alle Bilder mit einer Beschriftung an.
  - **Tabelle:** Das **Auswahlfeld** zeigt alle Tabellen mit einer Überschrift an.
- **Auswählen:** Abhängig von der Auswahl im Feld **Verweistyp** zeigt das Feld **Auswahlfeld** Kapitel, Anforderungen, Bilder oder Tabellen an.
- **Suchen:** Bei Kapiteln und Anforderungen können Sie die Einträge im **Auswahlfeld** filtern, indem Sie Teile des gesuchten Textes eingeben.
- **Verweisname:** Dies ist der Text, der für den Link des Verweises verwendet wird. Standardmäßig ist dies der Titel für Kapitel oder Anforderungen oder die Beschriftung für Bilder und Tabellen. Ändern Sie diesen Text nach Bedarf.
- **Aktualisieren:** Aktualisiert den ausgewählten Querverweis-Link.
- **Menü "Glossar":** Das Menü **Glossar** ist nur verfügbar, wenn der Administrator die Klasse **Glossar** entsprechend der Beschreibung im *Administrator's Guide* erstellt hat. Sie enthält die folgenden Menüeinträge:
  - **Eintrag einfügen:** Öffnet das Dialogfeld **Begriff einfügen**, in dem Sie nach einem Begriff suchen können. Um den Begriff zum Dokument hinzuzufügen, wählen Sie diesen aus und klicken Sie auf **Einfügen**. Um nach einem Begriff zu suchen, geben Sie einen Teil des Begriffs oder der Beschreibung ein und klicken Sie auf .
  - **Eintrag hinzufügen:** Öffnet das Dialogfeld **Neuer Begriff**, in dem Sie dem Glossar einen neuen Begriff hinzufügen können.


- **Text durchsuchen:** Durchsucht den Text nach übereinstimmenden Glossareinträgen. Für übereinstimmende Wörter wird die Erklärung des Wortes in einer QuickInfo angezeigt. Zum einfachen Erkennen der Übereinstimmungen, wird das Wort in weißer Schrift mit zyanfarbenem Hintergrund angezeigt.
- **Menü "Felder":** Das Menü **Felder** enthält Platzhalter, die beim Exportieren durch ihre tatsächlichen Werte ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Verwenden von Platzhaltern in Dokumenten"](#) auf Seite 259.
- **Speichern:** Speichert Ihre Änderungen. **Speichern** ist nur in der Ansicht **Gesamtdokument** verfügbar.
- **Abbrechen:** Verwirft Ihre Änderungen. **Abbrechen** ist nur in der Ansicht **Gesamtdokument** verfügbar.

## Tabelleneigenschaften

### So öffnen Sie die Tabelleneigenschaften:

- 1 Wählen Sie die Tabelle aus.
- 2 Klicken Sie in der Popup-Symbolleiste auf . Das Dialogfeld **Tabelleneigenschaften** wird geöffnet.




- **Breite:** Gibt die Breite der Tabelle an. Die Breite kann in % (z. B. 50 %) oder in Pixel (z. B. 75) angegeben werden.
- **Höhe:** Gibt die Höhe der Tabelle an. Die Höhe kann in % (z. B. 50 %) oder in Pixel (z. B. 75) angegeben werden.
- **Zellenabstand:** Gibt den Abstand in Pixel zwischen zwei Zellen oder der Zelle und dem Tabellenrahmen an.
- **Zelleninnenabstand:** Gibt den Abstand in Pixel zwischen dem Zellinhalt und dem Zellrahmen an.
- **Rahmen:** Gibt die Breite des Tabellenrahmens in Pixel an. Ein Wert von 0 bedeutet kein Rahmen.
- **Beschriftung:** Fügt eine zusätzliche Zeile über der Tabelle ein, in der Sie eine Beschriftung (Überschrift) für die Tabelle eingeben können. Beachten Sie, dass diese Option nicht mit der Funktion **Beschriftung hinzufügen** (  ) identisch ist.
- **Ausrichtung:** Hiermit legen Sie die Ausrichtung der Tabelle fest.
  - **Keine:** Verwendet die Standardausrichtung (normalerweise links).
  - **Linksbündig:** Richtet die Tabelle am linken Rand des Fensters aus.

- **Zentriert:** Zentriert die Tabelle horizontal.
- **Rechtsbündig:** Richtet die Tabelle am rechten Rand des Fensters aus.
- **Stil:** Dieses Attribut lässt die Definition von CSS-Styles zu. In der Regel muss dieser Wert nicht bearbeitet werden.
- **Rahmenfarbe:** Gibt die Farbe des Tabellenrahmens an. Der Wert kann eine beliebige (in HTML verfügbare) Farbe (z. B. rot, grün, blau) oder ein Farbwert (#FF0000, #00FF00, #0000FF) sein. Möglicherweise unterstützen nicht alle Browser diese Funktion. Durch Klicken auf das graue Feld wird das Dialogfeld **Farbe** geöffnet, in dem Sie die gewünschte Farbe einfach auswählen können.
- **Hintergrundfarbe:** Gibt die Hintergrundfarbe an. Der Wert kann eine beliebige (in HTML verfügbare) Farbe (z. B. rot, grün, blau) oder ein Farbwert (#FF0000, #00FF00, #0000FF) sein. Durch Klicken auf das graue Feld wird das Dialogfeld **Farbe** geöffnet, in dem Sie die gewünschte Farbe einfach auswählen können.

### Zeileneigenschaften

#### So öffnen Sie die Zeileneigenschaften:

- 1 Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle aus.
- 2 Zeigen Sie im Menü **Tabelle** auf **Zeile**, und wählen Sie dann **Zeileneigenschaften**. Das Dialogfeld **Zeileneigenschaften** wird geöffnet.




- **Zeilentyp:** Legt den Typ einer Tabellenzeile fest. Diese Einstellung kann ignoriert werden.
  - **Kopfzeile:** Bei der Zeile handelt es sich um eine Kopfzeile (in HTML ist dies eine Zeile innerhalb eines THEAD-Tags). Durch Auswahl des Typs **Kopfzeile** wird die Kopfzeile auf jeder neuen Seite in exportierten Word-Dokumenten wiederholt.
  - **Inhalt:** Bei der Zeile handelt es sich reguläre Tabellenzeile. Dies ist die Standardeinstellung.
  - **Fußzeile:** Bei der Zeile handelt es sich um eine Fußzeile (in HTML ist dies eine Zeile innerhalb eines TFOOT-Tags).
- **Ausrichtung:** Richtet den Inhalt aller Zellen in der Zeile aus.
  - **Keine:** Verwendet die Standardausrichtung (normalerweise links).
  - **Linksbündig:** Richtet alle Inhalte links aus.
  - **Zentriert:** Zentriert alle Inhalte.
  - **Rechtsbündig:** Richtet alle Inhalte rechts aus.

- **Höhe:** Gibt die Höhe der Zeile an. Die Höhe kann in % (z. B. 50 %) oder in Pixel (z. B. 75) angegeben werden.
- **Stil:** Dieses Attribut lässt die Definition von CSS-Styles zu. In der Regel muss dieser Wert nicht bearbeitet werden.
- **Rahmenfarbe:** Gibt die Farbe des Rahmens aller Zellen in der ausgewählten Zeile an. Der Wert kann eine beliebige (in HTML verfügbare) Farbe (z. B. rot, grün, blau) oder ein Farbwert (#FF0000, #00FF00, #0000FF) sein. Möglicherweise unterstützen nicht alle Browser diese Funktion. Durch Klicken auf das graue Feld wird das Dialogfeld **Farbe** geöffnet, in dem Sie die gewünschte Farbe einfach auswählen können.
- **Hintergrundfarbe:** Gibt die Farbe aller Zellen in der ausgewählten Zeile an. Der Wert kann eine beliebige (in HTML verfügbare) Farbe (z. B. rot, grün, blau) oder ein Farbwert (#FF0000, #00FF00, #0000FF) sein. Durch Klicken auf das graue Feld wird das Dialogfeld **Farbe** geöffnet, in dem Sie die gewünschte Farbe einfach auswählen können.

## Zelleigenschaften

### So öffnen Sie die Zelleigenschaften:

- 1 Wählen Sie mindestens eine Zelle in der Tabelle aus.
- 2 Zeigen Sie im Menü **Tabelle** auf **Zelle**, und wählen Sie dann **Zelleigenschaften**. Das Dialogfeld **Zeileigenschaften** wird geöffnet.




- **Breite:** Gibt die Breite der ausgewählten Zellen an. Die Breite kann in % (z. B. 50 %) oder in Pixel (z. B. 75) angegeben werden.
- **Höhe:** Gibt die Höhe der ausgewählten Zellen an. Die Höhe kann in % (z. B. 50 %) oder in Pixel (z. B. 75) angegeben werden.
- **Zellentyp:** Gibt den Typ der ausgewählten Zellen an.
  - **Zelle:** Bei der Zelle handelt es sich reguläre Zelle.
  - **Kopfzelle:** Bei der Zelle handelt es sich Kopfzelle, in der zusätzliche Formatierungen vorgenommen werden können.
- **Umfang:** Gibt den Umfang der ausgewählten Zellen an. In der Regel muss diese Einstellung nicht geändert werden.
  - **Kein:** Für diese Zelle gibt es keinen Umfang. Dies ist die Standardeinstellung.
  - **Zeile:** Bei der Zelle handelt es sich um den Kopf einer Zeile.



- **Spalte:** Bei der Zelle handelt es sich um den Kopf einer Spalte.
- **Zeilengruppe:** Bei der Zelle handelt es sich um den Kopf einer Gruppe von Zeilen.
- **Spaltengruppe:** Bei der Zelle handelt es sich um den Kopf einer Gruppe von Spalten.
- **Horizontale Ausrichtung:** Richtet den Inhalt der ausgewählten Zellen horizontal aus.
  - **Keine:** Verwendet die Standardausrichtung (normalerweise links).
  - **Linksbündig:** Richtet alle Inhalte links aus.
  - **Zentriert:** Zentriert alle Inhalte.
  - **Rechtsbündig:** Richtet alle Inhalte rechts aus.
- **Vertikale Ausrichtung:** Richtet den Inhalt der ausgewählten Zellen vertikal aus.
  - **Keine:** Verwendet die Standardausrichtung (normalerweise zentriert).
  - **Oben:** Richtet den gesamten Inhalt oben in der Zelle aus.
  - **Mitte:** Zentriert den Inhalt innerhalb der Zelle vertikal.
  - **Unten:** Richtet den gesamten Inhalt unten in der Zelle aus.
- **Stil:** Dieses Attribut lässt die Definition von CSS-Styles zu. In der Regel muss dieser Wert nicht bearbeitet werden.
- **Rahmenfarbe:** Gibt die Farbe des Rahmens der ausgewählten Zellen an. Der Wert kann eine beliebige (in HTML verfügbare) Farbe (z. B. rot, grün, blau) oder ein Farbwert (#FF0000, #00FF00, #0000FF) sein. Möglicherweise unterstützen nicht alle Browser diese Funktion. Durch Klicken auf das graue Feld wird das Dialogfeld **Farbe** geöffnet, in dem Sie die gewünschte Farbe einfach auswählen können.
- **Hintergrundfarbe:** Gibt die Hintergrundfarbe der ausgewählten Zelle an. Der Wert kann eine beliebige (in HTML verfügbare) Farbe (z. B. rot, grün, blau) oder ein Farbwert (#FF0000, #00FF00, #0000FF) sein. Durch Klicken auf das graue Feld wird das Dialogfeld **Farbe** geöffnet, in dem Sie die gewünschte Farbe einfach auswählen können.

### **Einfügen von Seitenumbrüchen**

Beim Export eines Dokuments ist es möglich, dass innerhalb eines Kapitels (oder einer Anforderung), z. B. vor einer langen Tabelle, Seitenumbrüche eingefügt werden müssen.

Um einen Seitenumbruch einzufügen, wählen Sie das Menü **Einfügen** und dann  **Seitenumbruch**.

Ein Seitenumbruch wird durch ..... angezeigt.

### **Dialogfeld "Suchen und auswählen"**

Für Listen- und Benutzerattribute steht das Dialogfeld **Suchen und auswählen** zur Verfügung. Dieses Dialogfeld lässt das Filtern der Listen- oder Benutzerwerte zu und ermöglicht so eine schnellere und einfachere Auswahl. Während das Dialogfeld für Listenattribute nur die Werte der Listenattribute anzeigt, zeigt das Dialogfeld für Benutzerattribute die Benutzernamen zusammen mit ihrem vollständigen Namen an. Der Screenshot und die Schritte unten beschreiben das Dialogfeld für Benutzerattribute.

User ID	First Name	Last Name	Team
ADMINISTRATION	Samuel	Gray	
BUSINESS_ANALYST	Eric T.	O'Brien	Others
DEV	Jordan	Cooper	DB, General
DEVELOPMENT	Susan	Smith	General
DEV_MANAGER	Erica	Morgan	DB, General
ENGINEERING	Daniel	Hughes	General, GUI
EPHOTO	Ryan	Forbes	GUI
EPHOTO_INFO	Carter	Benton	
JOE	Joseph	Wilson	
MANAGEMENT	Alexis	Grosby	
MARKETING	Luck	McMalton	Others
PRODUCT_MANAGER	Henry	Milner	General
PROJECT_MANAGER	Mark	Huber	General
QA	Julia	Combs	Others
RTMADMIN	Ethan	Hyde	
SALES	Steve	Martin	Others

Benutzer lassen sich leicht finden, indem Sie die Liste mit Hilfe der folgenden Felder filtern:

- **Benutzer-ID:** Filtert die Liste durch Eingabe eines Teils der Benutzer-ID.
- **Vorname:** Filtert die Liste durch Eingabe eines Teils des Vornamens.
- **Nachname:** Filtert die Liste durch Eingabe eines Teils der Nachnamens.
- **Team:** Filtert die Liste durch Eingabe eines Teils des Teamnamens. Beachten Sie, dass diese Spalte nur verfügbar ist, wenn der Administrator Teams aktiviert hat.

Wenn der gewünschte Wert in der Liste angezeigt wird, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf **OK**.



**HINWEIS** Wenn ein Feld die Mehrfachauswahl zulässt, zeigt das Dialogfeld **Suchen und auswählen** eine zusätzliche Spalte mit Kontrollkästchen an. Um mehrere Einträge auszuwählen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Werte.

## Registerkarte "Attributbedingungen"

Auf dieser Registerkarte können Sie anhand von Beziehungskriterien festlegen, welche Anforderungen berücksichtigt werden.

**So geben Sie Daten auf der Registerkarte "Attributbedingungen" ein:**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Attributbedingungen**.
- 2 Wenn Sie die durchsuchten Kategorien ändern möchten, wählen Sie diese in der Liste **Kategorie** aus.
- 3 Wählen Sie bei Nachverfolgungsberichten einen Eintrag in der Liste **Klasse** aus. Sie können die oberste Klasse oder eine beliebige Unterklasse auswählen, die Sie auf der Registerkarte **Anzuzeigende zugehörige Klassen** ausgewählt haben.
- 4 Bei Klassenberichten und grafischen Berichten können Sie nach Attributen von verlinkten Elementen filtern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - a Klicken Sie auf **Zugehörige Klassen auswählen**. Das Dialogfeld **Zugehörige Klassen auswählen** wird geöffnet.
  - b Wählen Sie eine oder mehrere Klassen aus. Wenn Sie eine Klasse einschließen möchten, die mit einer der aufgelisteten Klassen verlinkt ist, blenden Sie die

- Klasse ein, indem Sie auf das Dreieck neben dem Optionsfeld klicken, und wählen Sie die untergeordnete Klasse aus.
- c Klicken Sie auf **Speichern**.
  - d Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste **Klasse** aus, um das Festlegen der Bedingungen für diese Klasse zu ermöglichen.
- 5** Geben Sie für jedes Attribut in einem der folgenden Abschnitte einen Wert an.  
Beachten Sie Folgendes:
- Wenn Sie in einem Feld keinen Wert angeben, werden alle Werte für dieses Attribut in der Abfrage abgerufen.
  - Wenn Sie mehrere Werte für Attribute auswählen, die in einer Liste angezeigt werden, wird nach Übereinstimmungen der ausgewählten Werte gesucht.
  - In den Abschnitten mit den Attributbedingungen können Sie Platzhalter verwenden, um nach einem Schlüsselwort zu suchen. Wenn Sie z. B. nach Anforderungen suchen möchten, die den Begriff "System" im Titel enthalten, geben Sie **\*System\*** in das Feld **Titel** im Abschnitt **Standardattribute** ein.
- 6** Um Werte in die Attributfelder mehrerer Klassen einzugeben, wiederholen Sie die Schritte 3 und 5.
- 7** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung für Suche beachten**, wenn die Suchergebnisse exakt mit der Groß-/Kleinschreibung der Attributwerte übereinstimmen müssen.

### **Steuerelemente der Registerkarte "Attributbedingungen"**

In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente beschrieben, die den Attributen auf der Registerkarte **Attributbedingungen** zugeordnet sind.

#### **Kategorien**

Mit Kategoriebedingungen werden die Kategorien beschrieben, die beim Abrufen von Anforderungen verwendet werden. Sie können festlegen, ob Benutzer die Kategorien zur Laufzeit (d. h. zur Ausführungszeit des Skripts) eingeben sollen, oder ob die Kategorien als Teil der Abfrage gespeichert werden. Die Auswahl Kategorie oder Laufzeit gilt für alle Klassen im Nachverfolungsbericht.

#### **Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:**

- Klicken Sie auf den Pfeil-nach-unten ▾ rechts neben der Liste **Kategorien** und wählen Sie **Jetzt eingeben**. Wählen Sie mindestens eine Kategorie aus der Liste **Kategorien** aus, klicken Sie auf den Pfeil-nach-unten links neben der Liste **Kategorien** und wählen Sie **In** oder **Nicht in**, um anzugeben, ob die Kategorien in der Abfrage berücksichtigt werden sollen.
- Klicken Sie auf den Pfeil-nach-unten rechts neben der Liste **Kategorien** und wählen Sie **Zur Laufzeit eingeben**.

- Klicken Sie auf den Pfeil-nach-unten links neben der Liste **Kategorien** und wählen Sie **In** oder **Nicht in**, um anzugeben, ob die Kategorien in der Abfrage berücksichtigt werden sollen.



#### HINWEISE

- Die Optionen **Null** und **Nicht Null** werden für Kategorien nicht verwendet.
- Um alle Kategorien zwischen zwei Kategorien auszuwählen, wählen Sie die oberste Kategorie und führen Sie dann die folgenden Schritte durch:
  - Halten Sie die UMSCHALTASTE gedrückt.
  - Klicken Sie auf die ausgewählte Kategorie.
  - Klicken Sie auf die letzte Kategorie.
  - Lassen Sie die UMSCHALTASTE los.
- Um mehrere Kategorien auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Kategorien.
- Um eine Kategorie und ihre Unterkategorien auszuwählen, halten Sie die UMSCHALTASTE gedrückt und klicken Sie auf eine Kategorie. Wenn Sie STRG+UMSCHALT gedrückt halten und auf eine Kategorie klicken, werden die Kategorie und ihre Unterkategorien hinzugefügt, ohne die aktuelle Auswahl zu ändern.
- Um die Auswahl einer Kategorie aufzuheben, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf die ausgewählte Kategorie. Da die STRG-Taste die Auswahl der angeklickten Kategorie wechselt, sind die anderen Kategorien nicht betroffen. Wenn Sie auf eine Kategorie klicken, ohne die STRG-Taste gedrückt zu halten, wird die Auswahl aller anderen Kategorien aufgehoben.
- Um nach einer Kategorie zu suchen, geben Sie mindestens einen Buchstaben des Kategoriennamens in das Feld **Suchen** ein.
- Wenn keine Kategorien ausgewählt sind, wird im Listenfeld **Kategorien auswählen** angezeigt, und alle Kategorien werden in der Abfrage berücksichtigt.
- Wenn mehrere Kategorien ausgewählt sind, wird **(n ausgewählt)** im Listenfeld angezeigt.
- Wenn nur eine Kategorie ausgewählt ist, wird im Listenfeld der **Kategorienname** angezeigt.



**TIPP** Um die Kategorielliste wieder zu leeren, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie dann auf alle ausgewählten Kategorien, bis keine Kategorien mehr ausgewählt sind. Anschließend wird in der Kategorielliste wieder **Kategorien auswählen** angezeigt. Alternativ können Sie auf eine beliebige Kategorie klicken, die STRG-Taste gedrückt halten und dieselbe Kategorie erneut anklicken.

#### Gruppenattribute:

Um eine Abfrage durchzuführen, müssen normalerweise alle Attribute übereinstimmen. Da sich Gruppenattribute wie eine Tabelle mit einem oder mehreren Werten pro Zeile verhalten, können Sie für die Schnellsuche festlegen, wie die Werte in der Tabelle bei der Suche berücksichtigt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- In (AND)

- In (OR)
- Not in (AND)
- Not in (OR)
- Null
- Not null



**HINWEIS** Wenn Sie nur eine einzelne Zeile in Ihrer Abfrage angeben:



- **In (AND)** und **In (OR)** liefern dieselben Ergebnisse.
- **Not in (AND)** und **Not in (OR)** liefern dieselben Ergebnisse.

Das folgende Beispiel verwendet die Klasse **Tests** der Instanz **RMDEMO**.

### **In (AND)**

Durch Auswahl des Operators **In (AND)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn alle Werte des Gruppenattributs mit allen abgefragten Werten übereinstimmen.

Beispiel:

- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass als ausgewählter Operator **In (AND)** angezeigt wird.
- 9 Führen Sie den Bericht aus.



Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** eine Kombination der folgenden Werte aufweist: **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** und **Desktop-Windows-7**.

### **In (OR)**

Durch Auswahl des Operators **In (OR)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn einer der Werte des Gruppenattributs mit mindestens einem der abgefragten Werten übereinstimmt.

Beispiel:

- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.



- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass als ausgewählter Operator **In (OR)** angezeigt wird.
- 9 Führen Sie den Bericht aus.

Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** entweder **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** oder **Desktop-Windows-7** (neben anderen Werten) enthält.

### Not in (AND)

Durch Auswahl des Operators **Not in (AND)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn die Werte des Gruppenattributs nicht mit allen abgefragten Werten übereinstimmen.

#### Beispiel:

- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass als ausgewählter Operator **Not in (AND)** angezeigt wird.
- 9 Führen Sie den Bericht aus.



Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System keine** Kombination der folgenden Werte aufweist: **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** und **Desktop-Windows-7**.

### Not in (OR)

Durch Auswahl des Operators **Not in (OR)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn die Werte des Gruppenattributs nicht mit einem der abgefragten Werte übereinstimmen.

#### Beispiel:

- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.

- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass als ausgewählter Operator **Not in (OR)** angezeigt wird.
- 9 Führen Sie den Bericht aus.

Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** weder **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** noch **Desktop-Windows-7** enthält.


### Null

Durch Auswahl des Operators **Null** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn kein Gruppenattribut angegeben ist.

### Not Null

Durch Auswahl des Operators **Not Null** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn irgendein Gruppenattribut angegeben ist.

### Operatoren

Wenn Sie den Mauszeiger über den Pfeil-nach-unten  links neben der Attributbezeichnung bewegen, wird eine Liste der Operatoren geöffnet. Die Liste enthält nur die Operatoren, die für den Attributtyp passend sind. In der folgenden Tabelle werden die Operatoren beschrieben.

Operator	Beschreibung
=	Das Attribut ist gleich dem von Ihnen angegebenen Wert. Die Platzhalterzeichen *, % und _ werden unterstützt. * oder %: Ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Menge von Zeichen. _: Ein Platzhalterzeichen für ein einzelnes Zeichen.
not =	Das Attribut ist ungleich dem von Ihnen angegebenen Wert. Die Platzhalterzeichen *, % und _ werden unterstützt. * oder %: Ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Menge von Zeichen. _: Ein Platzhalterzeichen für ein einzelnes Zeichen.
<	Das Attribut ist kleiner als der von Ihnen angegebene Wert.
>	Das Attribut ist größer als der von Ihnen angegebene Wert.
<=	Das Attribut ist kleiner als oder gleich dem von Ihnen angegebenen Wert.
>=	Das Attribut ist größer als oder gleich dem von Ihnen angegebenen Wert.
between	Das Attribut liegt zwischen den beiden von Ihnen angegebenen Werten. Wenn Sie den Operator <b>between</b> wählen, wird ein weiteres Feld angezeigt, in das Sie den zweiten Wert eingeben können.

Operator	Beschreibung
not between	Das Attribut liegt nicht zwischen den beiden von Ihnen angegebenen Werten. Wenn Sie den Operator <b>not between</b> wählen, wird ein weiteres Feld angezeigt, in das Sie den zweiten Wert eingeben können.
null	Das Attribut wurde nicht festgelegt (nicht initialisiert).
not null	Der Wert wurde festgelegt (initialisiert).
in	Das Attribut ist gleich einem der von Ihnen angegebenen Werte.
not in	Das Attribut ist ungleich einem der von Ihnen angegebenen Werte.

### Auswahl zur Laufzeit

Wenn Sie den Mauszeiger über den Pfeil-nach-unten ▾ rechts neben der Attributbezeichnung bewegen, wird eine Liste angezeigt, in der Sie festlegen können, ob der Attributwert zur Laufzeit (d. h. zur Ausführungszeit des Skripts) eingegeben oder als Bestandteil der Abfrage gespeichert werden soll. In der folgenden Tabelle werden die Optionen der Liste beschrieben.


Auswahl	Beschreibung
Jetzt eingeben	Der Attributwert wird als Bestandteil der Abfrage gespeichert.
Zur Laufzeit eingeben	Der Benutzer wird beim Ausführen der Abfrage aufgefordert, den Attributwert einzugeben. Bei Eingabe der Werte zur Laufzeit können diese durch Aktivieren der Option <b>Diese Parameter merken</b> gespeichert werden.
Aktuelles Datum	Diese Option ist nur für Datumsattribute verfügbar. Bei der Ausführung des Berichts wird das Datumfeld mit dem Datum (und der Uhrzeit) des Datumsattributs verglichen, für das diese Option ausgewählt ist.

### Steuerelement für Datum und Uhrzeit

Das im Steuerelement für Datum und Uhrzeit angezeigte Datum und die Uhrzeit verwenden das in der Attributdefinition angegebene Format.

### So verwenden Sie das Steuerelement für das Datum und die Uhrzeit:

- 1 Klicken Sie auf das Kalendersymbol .



- 2 Um die Zeit bei der Auswahl zu berücksichtigen: entfernen Sie das Häkchen bei **Nur Datum**.



- 3 Klicken Sie auf **Heute**, stellen Sie gegebenenfalls die Uhrzeit zurück und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Oder wählen Sie einen Monat, ein Jahr, einen Tag (und eine Uhrzeit) und klicken Sie dann auf **OK**.

## Registerkarte "Beziehungsbedingungen"

Auf dieser Registerkarte können Sie anhand von Beziehungskriterien festlegen, welche Anforderungen berücksichtigt werden.



**HINWEIS** Die Bedingungen, die Sie auf der Registerkarte **Beziehungsbedingungen** auswählen, werden mit dem UND-Operator verknüpft. Das heißt, die Anforderung muss alle festgelegten Bedingungen erfüllen, bevor sie in den Bericht aufgenommen wird.

### So geben Sie Daten auf der Registerkarte "Beziehungsbedingungen" ein:

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Beziehungsbedingungen**.
- 2 *Nur Nachverfolungsbericht:* Beziehungsbedingungen können individuell nach Klassen angewendet werden. Um die Kriterien auf eine bestimmte Klasse zu beschränken, deaktivieren Sie die Option **Für alle Klassen anwenden** und wählen Sie die entsprechende Klasse aus der Dropdown-Liste **Klasse** aus.
- 3 Sammlungsbedingungen beschreiben Sammlungsmitgliedschaften, die beim Abrufen von Anforderungen angewendet werden. Wählen Sie Sammlungen in der Liste **Sammlungen** aus und legen Sie anhand der Bedingungsoptionen fest, ob diese in der Abfrage berücksichtigt werden sollen. Um mehrere Sammlungen in der Liste auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Sammlungen auswählen. Um einen Bereich von Sammlungen auszuwählen, wählen Sie die erste Sammlung aus, halten Sie die UMSCHALTASTE gedrückt und wählen Sie dann die letzte Sammlung aus. Sie können nach Sammlungen suchen, indem Sie die Liste durchblättern oder indem Sie einen Teil des Sammlungsnamens in das Feld **Sammlung suchen** eingeben.

Die Bedingungsoptionen umfassen:

- **In einer ausgewählten Sammlung**, um Anforderungen in einer der von Ihnen ausgewählten Sammlungen aufzunehmen
  - **In keiner ausgewählten Sammlung**, um Anforderungen aus einer der von Ihnen ausgewählten Sammlungen auszuschließen
  - **In allen ausgewählten Sammlungen**, um Anforderungen einzubeziehen, die sich in jeder der von Ihnen ausgewählten Sammlungen befinden
  - **Nicht in allen ausgewählten Sammlungen**, um Anforderungen auszuschließen, die nicht in jeder der von Ihnen ausgewählten Sammlungen enthalten sind
  - **In einer Sammlung**, um Anforderungen in einer der von Ihnen ausgewählten Sammlungen (auch in nur einer Sammlung) aufzunehmen
  - **Nicht in einer Sammlung**, um Anforderungen auszuschließen, die in einer der von Ihnen ausgewählten Sammlungen (auch in nur einer Sammlung) enthalten sind
- 4 Baseline-Bedingungen beschreiben den grundlegenden Satz der Anforderungen, die beim Abrufen von Anforderungen verwendet werden. Wählen Sie Baselines in der Liste **Baselines** aus und legen Sie anhand der Optionen **In** oder **Nicht in** fest, ob

diese in der Abfrage berücksichtigt werden sollen. Sie können mehr als eine Baseline-Bedingung in die Abfrage aufnehmen. Sie können nach Baselines suchen, indem Sie die Liste durchblättern oder indem Sie einen Teil des Baseline-Namens in das Feld **Baseline suchen** eingeben.

Um mehrere Baselines in der Liste auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Baselines auswählen. Um einen Bereich von Baselines auszuwählen, wählen Sie die erste Baseline aus, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen Sie dann die letzte Baseline aus.

Die Bedingungsoptionen umfassen:

- **In einer ausgewählten Baseline**, um Anforderungen in einer der von Ihnen ausgewählten Baselines aufzunehmen
- **In keiner ausgewählten Baseline**, um Anforderungen aus einer der von Ihnen ausgewählten Baselines auszuschließen
- **In einer Baseline**, um Anforderungen in allen von Ihnen ausgewählten Baselines (auch in nur einer Baseline) aufzunehmen
- **Nicht in einer Baseline**, um Anforderungen auszuschließen, die in einer der von Ihnen ausgewählten Baselines (auch in nur einer Baseline) enthalten sind

- 5 Mit Dokumentbedingungen werden die Dokumente beschrieben, die beim Abrufen von Anforderungen verwendet werden. Wählen Sie Dokumente in der Liste **Dokumente** aus und legen Sie anhand der Optionen **In** oder **Nicht in** fest, ob diese in der Abfrage berücksichtigt werden sollen.

Sie können nach Dokumenten suchen, indem Sie die Liste durchblättern oder indem Sie einen Teil des Dokumentnamens in das Feld **Dokument suchen** eingeben.

Um mehrere Dokumente in der Liste auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Dokumente auswählen. Um einen Bereich von Dokumenten auszuwählen, wählen Sie das erste Dokument aus, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen Sie dann das letzte Dokument aus.

Die Bedingungsoptionen umfassen:

- **In einem ausgewählten Dokument**, um Anforderungen in einem der von Ihnen ausgewählten Dokumente aufzunehmen
- **In keinem ausgewählten Dokument**, um Anforderungen aus einem der von Ihnen ausgewählten Dokumente auszuschließen
- **In einem Dokument**, um Anforderungen in einem der von Ihnen ausgewählten Dokumente (auch in nur einem Dokument) aufzunehmen
- **Nicht in einem Dokument**, um Anforderungen auszuschließen, die in einem der von Ihnen ausgewählten Dokumente (auch in nur einem Dokument) enthalten sind

- 6 Eine Dokumentenversion ist eine Version eines Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mit Dokumentenversionsbedingungen werden die Dokumentenversionen beschrieben, die beim Abrufen von Anforderungen verwendet werden. Wählen Sie Dokumentenversionen in der Liste **Dokumentenversionen** aus und legen Sie anhand der Optionen **In** oder **Nicht in** fest, ob diese in der Abfrage berücksichtigt werden sollen. Sie können mehr als eine Dokumentenversionsbedingung in die Abfrage aufnehmen. Sie können nach Dokumentenversionen suchen, indem Sie die Liste durchblättern oder indem Sie einen Teil des Dokumentenversionsnamens in das Feld **Dokumentenversion suchen** eingeben.

Um mehrere Dokumentenversionen in der Liste auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Dokumentenversionen auswählen. Um einen Bereich von Dokumentenversionen auszuwählen, wählen Sie die erste Dokumentenversion aus, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen Sie dann die letzte Dokumentenversion aus.

Die Bedingungsoptionen umfassen:

- **In einer ausgewählten Dokumentenversion**, um Anforderungen in einer der von Ihnen ausgewählten Dokumentenversionen aufzunehmen
  - **In keiner ausgewählten Dokumentenversion**, um Anforderungen aus einer der von Ihnen ausgewählten Dokumentenversionen auszuschließen
  - **In einer Dokumentenversion**, um Anforderungen in einer der von Ihnen ausgewählten Dokumentenversionen (auch in nur einer Dokumentenversion) aufzunehmen
  - **In keiner Dokumentenversion**, um Anforderungen auszuschließen, die in einer der von Ihnen ausgewählten Dokumentenversionen (auch in nur einer Dokumentenversion) enthalten sind
- 7 *Nur Klassen-, grafischer und Nachverfolungsbericht*: Beziehungen verbinden eine primäre und eine sekundäre Klasse. Wählen Sie Beziehungen in der Liste **Beziehungen** aus und legen Sie anhand der Optionen **In** oder **Nicht in** fest, ob diese in der Abfrage berücksichtigt werden sollen. Sie können nur eine Beziehungsbedingung in eine Abfrage aufnehmen.

Sie können nach Beziehungen suchen, indem Sie die Liste durchblättern oder indem Sie einen Teil des Beziehungsnamens in das Feld **Beziehung suchen** eingeben.



#### HINWEIS

<Quelle> und <Nachbar> sind besondere Beziehungen, die für die Suche nach Versionen von Anforderungen verwendet werden. Die Beziehung <Quelle> bezieht sich auf die ursprüngliche Anforderung in einer Kette von Versionen. Die Beziehung <Nachbar> bezieht sich auf den unmittelbaren Vorgänger oder Nachfolger einer Anforderung.

## Registerkarte "Anzeigeoptionen"

Auf dieser Registerkarte wird festgelegt, welche Attribute in welcher Reihenfolge angezeigt werden. Leicht unterschiedliche Versionen dieser Registerkarte werden in einer Reihe von Dialogfeldern verwendet. So füllen Sie diese Registerkarte aus:

1 Klicken Sie auf die Registerkarte "Anzeigeeoptionen".



**HINWEIS**

- Die Dialogfelder für "Anzeigeeoptionen" bieten die folgenden Funktionen:
  - **Anzuzeigende Attribute:** Alle markierten und in die rechte Liste verschobenen Attribute werden im Bericht oder Dokument angezeigt.
  - **Sortierreihenfolge:** Legt die Sortierreihenfolge für die ausgewählten Anforderungen fest.
  - **Attribute, die in der QuickInfo angezeigt werden:** Definiert die Attributinformationen, die in einer QuickInfo angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über eine Anforderung in einem Bericht, einer Sammlung, einer Baseline, einem Dokument oder einer Dokumentenversion bewegen. Bei Dokumenten und zugeordneten Dokumentenversionen wird die QuickInfo in der Dokumentstruktur des Navigationsbereichs angezeigt.

- 2 *Nur Nachverfolgungsbericht:* Alle Klassen stehen auf der Registerkarte "Anzeigeeoptionen" zur Auswahl, aber nur die unter "Zugehörige Klassen zum Anzeigen" ausgewählten Klassen werden mit dem Bericht gespeichert.
- 3 Die Sortierreihenfolge kann für jede Klasse ausgewählt werden.
- 4 Informationen zum Anzeigen der Spalten und Festlegen ihrer Reihenfolge finden Sie in Kapitel "Liste "Sortierreihenfolge"" auf Seite 41.

- 5 In den Berichten "Klasse", "Beziehung" und "Nachverfolgbarkeit" ist das Kontrollkästchen **Zeilenzahl hinzufügen** verfügbar, um die Gesamtzahl der Zeilen am unteren Rand des Berichts anzuzeigen.
- 6 Informationen zum Festlegen des Sortiertyps und der Sortierreihenfolge finden Sie in Kapitel "[Liste "Sortierreihenfolge"](#)" auf Seite 41.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Optionen merken**, damit die Einstellungen auf dieser Registerkarte beim nächsten Öffnen dieses Dialogfelds gespeichert werden. Die Einstellungen bleiben erhalten, wenn derselbe Benutzer das Dialogfeld in derselben RM-Instanz aufruft und einen Bericht zu derselben Klasse oder Beziehung erstellt. Optionen zum Speichern von Einstellungen sind auch in den Dialogfeldern **Link**, **Nach Sammlung organisieren** und **Zu Kapitel hinzufügen** verfügbar.




**HINWEIS** Alle zuvor genannten Dialogfelder verwenden dieselben Einstellungen. Wenn Sie beispielsweise die Einstellungen für die Klasse "Marketinganforderungen" im Dialogfeld **Klassenbericht** speichern, werden im Dialogfeld **Link** dieselben Einstellungen für die Klasse "Marketinganforderungen" verwendet.

### **Berechnen von numerischen Attributwerten in Berichten**

Möglicherweise möchten Sie beim Erstellen eines Berichts die Summe, den Durchschnitt, den Minimal- oder den Maximalwert eines numerischen Wertes berechnen (z. B. für die durchschnittliche Verarbeitungszeit). Alle Funktionen werden nur auf die Elemente des Berichts angewendet. Das Ergebnis wird am Ende des Berichts in derselben Spalte wie das Attribut angezeigt.

#### **So berechnen Sie einen Attributwert für die Berichtsausgabe:**

- 1 Fügen Sie der Liste der angezeigten Attribute das numerische Attribut hinzu, für das Sie die Summe, den Durchschnitt, den Minimal- oder den Maximalwert berechnen möchten.
- 2 Wählen Sie das numerische Attribut in der Liste der angezeigten Attribute aus.
- 3 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Berechnungseinstellungen** wird geöffnet:
  - Wählen Sie im Feld **Funktion** die gewünschte Funktion aus.
  - Ändern Sie gegebenenfalls den Text im Feld **Beschriftung**.
  - Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld "Berechnungseinstellungen" zu schließen.
- 4 Das numerische Attribut in der Liste der Anzeigeattribute enthält die ausgewählte Funktion in Klammern, z. B. "Entwicklungsaufwand (Summe)".




**HINWEIS** Der Assistent lässt lediglich eine Funktion pro Attribut zu. Wenn Sie mehrere Funktionen auf ein einzelnes Attribut anwenden wollen, muss das Skript geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[CALCULATE-Anweisung](#)" auf Seite 544.

### **Filtern von Kommentaren**

Wenn Sie Kommentare in einen Bericht aufnehmen, möchten Sie diese möglicherweise nach dem Alter filtern.

So fügen Sie Kommentare hinzu und filtern diese:

- 1 Fügt das **<Kommentar>**-Attribut zur Liste der angezeigten Attribute hinzu.
- 2 Wählen das **<Kommentar>**-Attribut in der Liste der angezeigten Attribute aus.
- 3 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Kommentare filtern** wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie einen der vordefinierten Werte aus der Liste aus oder geben Sie das Höchstalter für die zu berücksichtigenden Kommentare in Tagen ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfeld **Kommentare filtern** wird geschlossen.

### Besondere Attribute

Die Listen enthalten einige besondere Attributnamen, die von spitzen Klammern (<>) umschlossen sind. Bei diesen Attributen handelt es sich nicht um Klassenattribute. Sie enthalten gesammelte oder berechnete Werte. Die folgende Liste enthält diese Attribute:

Attributname	Skriptname	Beschreibung
<Baselines>	RTM_BASELINES	Die Namen der Baselines, die auf die Anforderung verweisen.
<Sammlungen>	RTM_COLLECTIONS	Die Namen der Sammlungen, die auf die Anforderung verweisen.
<Kommentare>	RTM_COMMENTS	Die Kommentare, die sich auf die Anforderung beziehen.
<Container>	RTM_KEYWORD	Die Namen der Container, die auf die Anforderung verweisen.
<Dokumente>	RTM_DOCUMENTS	Die Namen der Dokumente, die auf die Anforderung verweisen.
<Verlinkt>	RTM_RELATION	Zählt die Anforderungen, bei denen die verlinkte(n) Anforderung(en) mit den angegebenen Attributbedingungen übereinstimmen. Wird beispielsweise ein Listenattributwert in den Attributbedingungen der verlinkten Klasse angegeben, werden alle Anforderungen, bei denen die verlinkte(n) Anforderung(en) mit diesem Listenattributwert übereinstimmen, als "Verlinkt" und alle nicht übereinstimmenden Anforderungen als "Nicht verlinkt" gezählt.  <b>HINWEIS</b> Dieses Attribut ist nur in grafischen Berichten verfügbar.
<Details zu 'Links von'>	RTM_LINKS_TO_DETAILS	Die PUIDs der Anforderungen, die über andere Anforderungen mit der Anforderung verlinkt sind. In Ergebnislisten (d. h. Schnellsuche, Berichte oder Dokumente im Modus <b>Tabelle/Editierbare Tabelle, Anforderungslayout</b> ) können Sie eine verlinkte Anforderung zur Bearbeitung öffnen, indem Sie auf die PUID klicken.

Attributname	Skriptname	Beschreibung
<Details zu 'Links zu'>	RTM_LINKS_FROM_DETAILS	Die PUIDs der Anforderungen, mit denen diese Anforderung verknüpft ist. In Ergebnislisten (d. h. Schnellsuche, Berichte oder Dokumente im Modus <b>Tabelle/ Editierbare Tabelle, Anforderungslayout</b> ) können Sie eine verlinkte Anforderung zur Bearbeitung öffnen, indem Sie auf die PUID klicken. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von <b>&lt;Verlinkte Testfälle&gt;</b> Testfälle standardmäßig nicht mehr in der Ergebnisliste <b>&lt;Details zu 'Links zu'&gt;</b> enthalten sind.
<Verlinkte Testfälle>	RTM_LINKED_TESTCASES	Die PUIDs von Testfällen (siehe Kapitel <b>"Testfall-Management" auf Seite 383</b> ), mit denen diese Anforderung verlinkte ist. In Ergebnislisten (d. h. Schnellsuche, Berichte oder Dokumente im Modus <b>Tabelle/ Editierbare Tabelle, Anforderungslayout</b> ) können Sie eine Liste mit verlinkten Anforderungen öffnen, indem Sie auf die PUID klicken. Hierdurch wird diese Anforderung zur Bearbeitung geöffnet. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von <b>&lt;Verlinkte Testfälle&gt;</b> Testfälle standardmäßig nicht mehr in der Ergebnisliste <b>&lt;Details zu 'Links zu'&gt;</b> enthalten sind.
<Links von>	RTM_LINKS_TO	Die Anzahl der Links anderer Anforderungen zu dieser Anforderung. In Ergebnislisten (d. h. Schnellsuche, Berichte oder Dokumente im Modus <b>Tabelle/Editierbare Tabelle, Anforderungslayout</b> ) können Sie eine Liste mit verlinkten Anforderungen öffnen, indem Sie auf den Pfeil oder die Anzahl in der Spalte <b>Links von</b> einer Anforderung in der Ergebnisliste klicken. Durch das Klicken auf eine Anforderung in der Liste wird diese Anforderung zur Bearbeitung geöffnet.
<Links zu>	RTM_LINKS_FROM	Die Anzahl der Links von der Anforderung zu anderen Anforderungen, einschließlich der Anzahl der verlinkten Testfälle. In Ergebnislisten (d. h. Schnellsuche, Berichte oder Dokumente im Modus <b>Tabelle/Editierbare Tabelle, Anforderungslayout</b> ) können Sie eine Liste mit verlinkten Anforderungen öffnen, indem Sie auf den Pfeil oder die Anzahl in der Spalte <b>Links zu</b> einer Anforderung in der Ergebnisliste klicken. Durch das Klicken auf eine Anforderung in der Liste wird diese Anforderung zur Bearbeitung geöffnet.

Attributname	Skriptname	Beschreibung
<Benachrichtigung>	NOTIFICATION	Zeigt an, ob eine E-Mail-Benachrichtigung für ein Projekt konfiguriert wurde. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ja:</b> Aktiviert</li> <li>■ <b>Nein:</b> Deaktiviert</li> </ul> Wenn kein Wert angegeben wird, wird keine E-Mail-Benachrichtigung für das Projekt konfiguriert.
<Vorschläge>	RTM_PROPOSALS	Die Anzahl der Vorschläge im Zusammenhang mit der Anforderung mit dem Status <b>Vorgeschlagen</b> . Vorschläge mit dem Status <b>Angenommen</b> oder <b>Abgelehnt</b> werden nicht gezählt. Durch Klicken auf die Anzahl wird das Dialogfeld zum Annehmen der Änderungen geöffnet, in dem Sie den Vorschlag annehmen oder ablehnen können. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Überprüfen einer Änderungsanforderung"</a> auf Seite 136.
<Zugehöriger Container>	RTM_RELATED_CONTAINER	Listet die Container auf, die dem zugehörigen Workflow-Element zugeordnet sind (nur im Workflow enthalten). Wenn Sie ein Element in der Liste öffnen, werden der Containertyp und Details angezeigt.
<Dokumentenversionen>	RTM_SNAPSHOTS	Die Namen der Dokumentenversionen, die auf die Anforderung verweisen.
<Thread>	RTM_COMMENTS_THREAD_READ	Nur für <b>Sortierreihenfolge</b> für Kommentare verfügbar. Wenn Kommentare nach Thread geordnet sind, folgt dem Kommentar die Antwort auf den Kommentar.

Skriptnamen werden beim Entwerfen oder Ändern von Berichtsskripten oder beim Zugriff auf Dimensions RM-Webdienste verwendet. Weitere Informationen zu Skripten finden Sie in Kapitel ["Skriptsyntax"](#) auf Seite 531. Weitere Informationen zu Dimensions RM-Webdiensten finden Sie im *Web Service and Rest Service Reference*.

## Zugriff auf Dimensions RM

### Anmelden

Die angezeigte Anmeldeseite hängt davon ab, welche Anmeldequelle von Ihrem Administrator implementiert wurde:

- RM oder LDAP
- Single Sign On (SSO)
- Single Sign On mit SmartCard (CAC)



- Microsoft Azure



### HINWEIS

- Um sich bei RM Browser anmelden zu können, müssen Cookies müssen aktiviert sein.
- Nach einer gewissen Zeit der Inaktivität wird eine RM Browser-Sitzung beendet, und Sie werden von RM Browser abgemeldet. Es wird ein Anmeldedialogfeld geöffnet, damit Sie sich erneut anmelden können. Standardmäßig beträgt die Zeitüberschreitung bei Sitzungen 30 Minuten. Dieser Wert kann durch den Administrator geändert werden. Es wird empfohlen, dass Sie sich von RM Browser abmelden, wenn Sie Ihre Arbeit in RM Browser beendet haben.
- Wenn Sie die RM-Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) verwenden, benötigen Sie einen Authenticator (z. B. NetIQ Advanced Authenticator, Google Authenticator oder Microsoft Authenticator), den Sie im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen können. Um den Authenticator für die Unterstützung des Anmeldevorgangs einzurichten, öffnen Sie das Dialogfeld **Passwort ändern** (siehe Kapitel "[Ändern des Passworts](#)" auf Seite 67) und scannen den QR-Code.

## RM- oder LDAP-Anmeldung

### So melden Sie sich bei RM Browser an:

- 1 Navigieren Sie zu der vom Administrator bereitgestellten URL. Die Seite zur Benutzeranmeldung wird geöffnet.
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie die Datenbank aus, in der Sie arbeiten möchten. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird die vollständige Liste angezeigt. Danach wird standardmäßig die Datenbank ausgewählt, auf die zuletzt zugegriffen wurde.
- 4 Wählen Sie die RM-Instanz aus, in der Sie arbeiten möchten. Es werden nur die RM-Instanzen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** oder drücken Sie die EINGABETASTE.

## Single Sign On-Anmeldung

### So melden Sie sich über SSO an:

- 1 Navigieren Sie zu der vom Administrator bereitgestellten URL. Die Seite für die SSO-Anmeldung wird geöffnet.
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**. Die Seite zur Benutzeranmeldung wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie die Datenbank aus, in der Sie arbeiten möchten. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird die vollständige Liste angezeigt. Danach wird standardmäßig die Datenbank ausgewählt, auf die zuletzt zugegriffen wurde.
- 5 Wählen Sie die Instanz aus, in der Sie arbeiten möchten. Es werden nur die Instanzen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.

- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** oder drücken Sie die EINGABETASTE.

## Single Sign On mit SmartCard-Anmeldung

### So melden Sie sich mit SmartCard an:

- 1 Navigieren Sie zu der vom Administrator bereitgestellten URL. Die Seite für die SSO-Anmeldung wird geöffnet.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihre SmartCard in das Lesegerät eingesteckt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche **SmartCard-Anmeldung**.
- 3 Wählen Sie ein gültiges Zertifikat auf der SmartCard (CAC) und geben Sie die entsprechende PIN ein.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Die Seite zur Benutzeranmeldung wird geöffnet. Das das Feld **Benutzername** ist ausgefüllt und schreibgeschützt.
- 5 Wählen Sie die Datenbank aus, in der Sie arbeiten möchten. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird die vollständige Liste angezeigt. Danach wird standardmäßig die Datenbank ausgewählt, auf die zuletzt zugegriffen wurde.
- 6 Wählen Sie die Instanz aus, in der Sie arbeiten möchten. Es werden nur die Instanzen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** oder drücken Sie die EINGABETASTE.

## Azure-Anmeldung

Wenn Ihr Administrator die Anmeldung über Microsoft Azure konfiguriert hat, müssen Sie sich bei Dimensions RMMöglicherweise mit Ihren Azure-Anmeldedaten anmelden.

### So melden Sie sich über Azure an:

- 1 Navigieren Sie zu der vom Administrator bereitgestellten URL. Abhängig von der Konfiguration der Dimensions RM-Umgebung wird entweder die Anmeldeseite für Dimensions RM-Benutzer oder die Azure-Anmeldeseite angezeigt.
- 2 Wenn die Anmeldeseite für Dimensions RM-Benutzer angezeigt wird, klicken Sie auf den Link **Microsoft Azure-Authentifizierung**, der sich unter der Schaltfläche **Anmelden** befindet.
- 3 Geben Sie Ihren Azure-Benutzernamen ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.
- 5 Wählen Sie die Datenbank aus, in der Sie arbeiten möchten. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, wird die vollständige Liste angezeigt. Danach wird standardmäßig die Datenbank ausgewählt, auf die zuletzt zugegriffen wurde.
- 6 Wählen Sie die RM-Instanz aus, in der Sie arbeiten möchten. Es werden nur die RM-Instanzen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** oder drücken Sie die EINGABETASTE.

## Abmelden


### So melden Sie sich von RM Browser ab:

Wählen Sie im Menü **Willkommen** die Option **Abmelden**. Weitere Informationen über das Menü Willkommen finden Sie in Kapitel "[Menü "Willkommen"](#)" auf Seite 25.



**HINWEIS** Es wird empfohlen, dass Sie sich von RM Browser abmelden, wenn Sie Ihre Arbeit in RM Browser beendet haben.

## Wechseln der RM-Instanz

Um zu einer anderen RM-Instanz innerhalb derselben Datenbank zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche  neben dem Namen der aktuellen RM-Instanz:

RMDEMO    RMDEMO

Um zu einer RM-Instanz in einer anderen Datenbank zu wechseln, müssen Sie sich abmelden und dann an der gewünschten Datenbank anmelden. Siehe "[Zugriff auf Dimensions RM](#)" auf Seite 64.

## Ändern des Passworts

Aus Sicherheitsgründen hat es sich bewährt, dass Benutzer ihre Passwörter von Zeit zu Zeit ändern. Der RM-Administrator kann diese Praxis durchsetzen, indem er die Anzahl der Tage festlegt, die ein Passwort gültig ist. Zusätzlich kann der RM-Administrator Anforderungen an die Qualität des Passworts durchsetzen, wie z. B. die Mindestlänge, die Mindestanzahl von Zeichen, die sich zwischen dem neuen und dem alten Passwort unterscheiden müssen, die Mindestanzahl von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen und die Anzahl der alten Passwörter, die gespeichert werden, um sicherzustellen, dass ein Passwort nicht zu früh wiederverwendet wird. Mit Hilfe der folgenden Schritte können Sie die für die RM-Datenbank geltenden Passwortregeln anzeigen.



**HINWEIS** Die Regeln für RM-Passwörter haben keinen Einfluss auf Anmeldungen über LDAP, da diese in LDAP verwaltet werden.

Bevor Ihr aktuelles Passwort abläuft, wird Ihnen ein Warndialogfeld angezeigt, in dem Sie die Möglichkeit haben, Ihr Passwort zu ändern.

### So ändern Sie Ihr Passwort:

- 1 Klicken Sie auf den Link **Willkommen, Benutzer-ID** oben rechts auf dem Bildschirm. Das Dialogfeld **Passwort ändern** wird angezeigt.

- Um die für die RM-Datenbank geltenden Passwortregeln anzuzeigen, klicken Sie auf den Link **Passwortregeln**.



#### HINWEIS

- Die Regeln gelten für alle RM-Instanzen in der Datenbank.
- Der RM-Administrator kann einzelne Benutzer von den Regeln ausnehmen. Ausgenommene Benutzer können jedoch weiterhin die Regeln anzeigen, wenn sie auf den Link **Passwortregeln** klicken.

- Geben Sie Ihr aktuelles Passwort in das Feld **Altes Passwort** ein.
- Geben Sie das neue Passwort in das Feld **Neues Passwort** ein.
- Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **Passwort bestätigen** ein.
- Klicken Sie auf **OK**.

## Aufrufen der Hilfe

Sie können Hilfe direkt für Seiten oder Dialogfelder anzeigen, die Sie gerade verwenden, oder Sie können die Funktionen **Inhaltsverzeichnis** und **Suchen** des Hilfesystems verwenden, um nach Informationen zu suchen.



**So öffnen Sie die Hilfe für die aktuelle Seite oder das aktuelle Dialogfeld:**

- Ansichten:** (z. B. Startansicht, Dokumentansicht, Schnellsuche), wählen Sie **Hilfe** im Menü **Willkommen**. Hierdurch wird das Hilfethema für diese Ansicht geöffnet.
- Dialogfelder:** Klicken Sie auf den Link **Hilfe** oben rechts im Dialogfeld. Hierdurch wird das Hilfethema für dieses Dialogfeld geöffnet.

## Aktivieren und Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen



Die E-Mail-Benachrichtigungen für ein Benutzerkonto oder eine Benutzergruppe können aktiviert oder deaktiviert werden.

So aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen:

- Wählen Sie im Menü **Willkommen** die Option **Benachrichtigungen**. Das Dialogfeld **Benachrichtigungen** wird geöffnet.
- Erweitern Sie in der Liste **Inaktive Benachrichtigungen** die gewünschte Klasse, indem Sie neben dem Klassennamen auf  klicken.
- Wählen Sie die gewünschte E-Mail-Benachrichtigungsregel aus.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf **Speichern**.

- 6 Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld zu schließen.

#### So deaktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen:

- 1 Wählen Sie im Menü **Willkommen** die Option **Benachrichtigungen**. Das Dialogfeld **Benachrichtigungen** wird geöffnet.
- 2 Erweitern Sie in der Liste **Aktive Benachrichtigungen** die gewünschte Klasse, indem Sie neben dem Klassennamen auf  klicken.
- 3 Wählen Sie die gewünschte E-Mail-Benachrichtigungsregel aus.
- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld zu schließen.


## Glossar

Das Glossar ist in Dimensions RM nur verfügbar, wenn der Administrator die Klasse **Glossar** entsprechend der Beschreibung im *Administrator's Guide* erstellt hat.

In einem Glossar können Sie Ihre eigenen Einträge definieren. In HTML-Attribut- und Kapiteltexten können Sie nach Glossareinträgen suchen. Für übereinstimmende Wörter wird die Erklärung des Wortes in einer QuickInfo angezeigt. Zum Erkennen der Übereinstimmungen, wird das Wort in weißer Schrift mit zyanfarbenem Hintergrund angezeigt.

Das Glossar kann auch Ausdrücke enthalten, deren Verwendung nicht empfohlen wird. Wenn ein Begriff als **Nicht empfohlen** markiert ist und das Hervorheben von Glossareinträgen aktiviert ist, wird der Begriff rot markiert. Nicht empfohlene Ausdrücke werden nicht in das Kapitel **Glossar** eines Dokuments aufgenommen.

Das Glossar ist verfügbar

- als Registerkarte in der Startansicht. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Registerkarte "Glossar" auf Seite 301](#).
- in HTML-Attributen in Anforderungen und Dokumentenkapiteln. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Symboleiste "HTML-Textformatierung" auf Seite 42](#).
- in Dokumenten. Durch Klicken auf das Symbol  können Sie nach Glossareinträgen suchen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Detailbereich" auf Seite 208](#).


# Diagramm-Editor

Mit dem Diagramm-Editor können Sie anspruchsvolle Diagramme und Grafiken erstellen und ändern. Nachfolgend eine Liste einiger Merkmale des Diagramm-Editors:


- Erstellen neuer Diagramme und Grafiken
- Bearbeiten bestehender Diagramme und Grafiken
- Importieren von Microsoft ® Visio-Dateien (im vsdx-Format)
- Große Anzahl an Shapes und Diagrammen
- Referenzierung von Bildern (nach URL)

## Öffnen des Diagramm-Editors

**So öffnen Sie den Diagramm-Editor in einer Anforderung:**

- 1 Öffnen Sie eine vorhandene Anforderung oder erstellen Sie eine neue Anforderung.
- 2 Klicken Sie auf ein Textattribut, das HTML unterstützt.
- 3 Klicken Sie auf .


**So öffnen Sie den Diagramm-Editor in einem Dokument:**

- 1 Öffnen Sie den Kapiteleditor.
- 2 Klicken Sie in das Feld für die Kapitelbeschreibung.
- 3 Klicken Sie auf .

## Das Dialogfeld "Diagramm-Editor"

Das Dialogfeld "Diagramm-Editor" ermöglicht die Bearbeitung von Diagrammen und Grafiken. Es enthält die folgenden Abschnitte:

- Menüleiste
- Symbolleiste
- Bereich "Shapes"
- Bearbeitungsbereich
- Bereich "Diagramm" oder Bereich "Format"



## Menü "Datei"

Das Menü **Datei** bietet die folgenden Funktionen:

- **Importieren aus:** Ermöglicht den Import von Microsoft ® Visio-Dateien im vsdx-Format und anderen Dateiformaten. Weitere Informationen zum Importieren von Dateien finden Sie in Kapitel ["Importieren von Dateien" auf Seite 71](#).
- **Exportieren als:** Ermöglicht den Export der Grafik in verschiedene Formate.
- **Seite einrichten:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem folgende Optionen enthalten sind:
  - Papierformat
  - Ausrichtung
  - Hintergrundfarbe
  - Rastergröße (des Bearbeitungsbereichs)
- **Drucken:** Bietet die folgenden Funktionen:
  - Drucken
  - Vorschau
  - Skalierung

## Importieren von Dateien

Die folgenden Dateiformate können importiert werden:

- MS Visio im **VSDX**-Format. Andere Visio-Formate (z. B. VSD) werden nicht unterstützt
- Bilder im GIF-, JPG- und PNG-Format

- HTML-Dateien

### So importieren Sie eine Datei:

- 1 Zeigen Sie im Menü **Datei** auf **Importieren aus**, und wählen Sie dann den Speicherort der Datei:
  - a **Gerät...:** Das Dialogfeld **Datei zum Hochladen auswählen** wird geöffnet. Wählen Sie dann die Datei, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.
  - b **URL...:** Geben Sie die URL der Datei, die Sie importieren möchten, in das Feld **URL** ein.
- 2 Klicken Sie auf **Importieren**.

## Weitere Informationen

Weitere Informationen über den Diagramm-Editor finden Sie unter <https://support.draw.io/display/D0/Draw.io+Online+User+Manual>.

## Arbeiten mit Kommentaren

Kommentare können für Kapitel oder Anforderungen hinzugefügt werden. Kommentare ermöglichen die Diskussion von Themen bezüglich einer Anforderung oder eines Kapitels. Anstatt die Themen nur per E-Mail oder persönlich zu besprechen, haben die Teammitglieder so die Möglichkeit, Kommentar-Threads zu verfolgen und alle Kommentare während des Überprüfungs- und Genehmigungsprozesses zu überprüfen. Kommentare können über die Schnellsuche gesucht werden (weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche](#)" auf Seite 106).



**HINWEIS** Um Kommentare hinzufügen oder auf Kommentare antworten zu können, müssen Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- Berechtigung **Create** für die Klasse **Kommentar**
- Berechtigung **Read** für die Klasse **Anforderung**
- Berechtigung **Create** für die Beziehung zwischen der Klasse **Kommentar** und der Klasse **Anforderung**.

Für weitere Details siehe:

["Verwalten von Kommentaren in Anforderungen"](#) auf Seite 73

["Hinzufügen eines Kommentars zu einer Anforderung über den Bereich "Aktionen" "](#) auf Seite 74

["Hinzufügen eines Kommentars in einer Diskussion"](#) auf Seite 75

["Hinzufügen eines Kommentars in einem Dokument"](#) auf Seite 75







["Antworten auf einen Kommentar"](#) auf Seite 76

["Hinzufügen eines Kommentars zu Text"](#) auf Seite 76




## Verwalten von Kommentaren in Dokumenten

Die Gruppe **Kommentare** stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

- Filtern:** Wenn Sie oben auf die Schaltflächen **Neu**, **Aktiv**, **Fertig**, **Angenommen** oder **Abgelehnt** klicken, können Sie Kommentare nach Status filtern. Die Zahl auf jeder Statusschaltfläche zeigt die Anzahl der Kommentare mit diesem Status an.
-  **Eigene Kommentare anzeigen:** Wenn Sie darauf klicken, werden alle Kommentar-Threads, zu denen der Benutzer beigetragen hat, angezeigt.
-  **Alle Kommentare anzeigen:** Wenn Sie darauf klicken, werden alle Kommentare im Dokument angezeigt. Wenn Sie erneut darauf klicken, werden Kommentare nur für das ausgewählte Kapitel oder die ausgewählte Anforderung angezeigt.
-  **Gelöschte Kommentare anzeigen:** Wenn Sie darauf klicken, werden alle Kommentare angezeigt, die zu gelöschten Anforderungen oder Kapiteln gehören oder von Anforderungen stammen, die aus dem Dokument entfernt wurden. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht für Dokumentenversionen verfügbar ist.
- +** **Kommentar hinzufügen:** Öffnet ein Texteingabefeld am Ende der Kommentarliste.  
Um Ihren Kommentar zu bestätigen, klicken Sie auf **Speichern**.  
Um Ihren Kommentar zu verwerfen, klicken Sie auf **Abbrechen**.
-  **Aktualisieren:** Lädt die Kommentarliste erneut.
-  **Vorheriger Kommentar:** Wählt den vorherigen Kommentar in der Liste aus.
-  **Nächster Kommentar:** Wählt den nächsten Kommentar in der Liste aus.






## Verwalten von Kommentaren in Anforderungen

Die Gruppe **Kommentare** stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

- Filtern:** Wenn Sie oben auf die Schaltflächen **Neu**, **Aktiv**, **Fertig** oder **Abgelehnt** klicken, können Sie Kommentare nach Status filtern. Die Zahl auf jeder Statusschaltfläche zeigt die Anzahl der Kommentare mit diesem Status an.
- +** **Kommentar hinzufügen:** Öffnet ein Texteingabefeld am unteren Rand des Dialogfelds **Attribute bearbeiten**.  
Um Ihren Kommentar zu bestätigen, klicken Sie auf **Speichern**.  
Um Ihren Kommentar zu verwerfen, klicken Sie auf **Schließen**.
-  **Aktualisieren:** Lädt die Kommentarliste erneut.









## Kommentarstatus

Ein Kommentar kann einen dieser Status haben:

-  **Neu:** Dieser Kommentar wurde vom aktuellen Benutzer nicht gelesen.
-  **Gelesen:** Dieser Kommentar wurde gelesen, jedoch weder eingearbeitet noch abgelehnt.
-  **Fertig:** Dieser Kommentar wurde eingearbeitet.
-  **Akzeptiert:** Dieser Kommentar wurde angenommen.
-  **Abgelehnt:** Dieser Kommentar wurde abgelehnt.

## Kommentarfunktionen

Ein Kommentar stellt die folgenden Funktionen zur Verfügung:

-  **Einarbeiten:** Den Kommentar wird angenommen/eingepflegt.
-  **Annehmen:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator die Funktion **Annehmen** zugelassen hat. Um einen Kommentar anzunehmen, müssen Sie ihn zunächst einpflegen.
-  **Ablehnen:** Der Kommentar wird abgelehnt.
-  **Löschen:** Der Kommentar wird gelöscht. Sie können einen Kommentar nur löschen, wenn er alle folgenden Bedingungen erfüllt:
  - Der Kommentar ist Ihr eigener Kommentar.
  - Es gibt keine Antworten auf diesen Kommentar.
-  **Antworten:** Fügt einen neuen Kommentar als Antwort hinzu. Das Texteingabefeld für den Kommentar wird innerhalb des Kommentars erstellt. Um Ihre Antwort zu bestätigen, klicken Sie auf **Speichern**. Um Ihre Antwort zu verwerfen, klicken Sie auf **Abbrechen**.
-  **Antworten anzeigen:** Zeigt die Antworten innerhalb des Kommentars an.
-  **Antworten ausblenden:** Blendet die Antworten für den Kommentar aus.
-  **Benutzer auswählen:** Wenn Sie das @-Zeichen in einen Kommentar eingeben, wird eine Liste angezeigt, aus der Sie Benutzer auswählen können. Wenn Ihr Administrator den E-Mail-Benachrichtigungsdienst konfiguriert hat, erhalten Benutzer, die einem Kommentar hinzugefügt wurden, eine E-Mail, wenn der Kommentar gespeichert wird.

## Hinzufügen eines Kommentars zu einer Anforderung über den Bereich "Aktionen"

So fügen Sie einen Kommentar zu einer Anforderung über den Bereich "Aktionen" hinzu:

- 1 Wählen Sie eine Anforderung aus (z. B. in der Startansicht, Schnellsuche oder Dokumentansicht).

- 2 Wählen Sie **Kommentar hinzufügen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Einen Kommentar hinzufügen** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie eine Überschrift in das Feld **Betreff** und Ihren Kommentar in das Feld **Kommentar** ein.
- 4 Geben Sie alle anderen Attribute ein oder wählen Sie sie nach Bedarf aus.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Speichern:** Fügt den Kommentar zu der ausgewählten Anforderung hinzu, ohne das Dialogfeld zu schließen.
  - **Schließen:** Fügt den Kommentar zu der ausgewählten Anforderung hinzu und schließt das Dialogfeld.

## Hinzufügen eines Kommentars in einer Diskussion

### So fügen Sie einen Kommentar in einer Diskussion hinzu:

- 1 Öffnen Sie eine Anforderung zur Bearbeitung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Kommentare** ein.
- 3 Klicken Sie auf **+** oder klicken Sie auf **Antworten** für einen bestimmten Kommentar. Dadurch werden dem Dialogfeld die erforderlichen Attribute **Betreff** und **Kommentar** sowie weitere Attribute hinzugefügt, die vom Administrator konfiguriert wurden.



**HINWEIS** Wenn Sie eine neue Diskussion beginnen, geben Sie den Betreff der Diskussion in das Feld **Betreff** ein. Wenn Sie auf einen Kommentar antworten, ist der Titel bereits ausgefüllt. *Re.* ist vorangestellt. Wenn Sie den Titel ändern, ist der Kommentar nicht mehr Teil des ursprünglichen Diskussions-Threads. Stattdessen wird eine neue Diskussion begonnen.

- 4 Geben Sie alle anderen Attribute ein oder wählen Sie sie nach Bedarf aus.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Speichern:** Fügt den Kommentar zu der ausgewählten Anforderung hinzu, ohne das Dialogfeld zu schließen.
  - **Schließen:** Schließt das Dialogfeld, ohne den Kommentar zu speichern.

## Hinzufügen eines Kommentars in einem Dokument

### So fügen Sie einen Kommentar in einem Dokument hinzu:

- 1 Öffnen Sie das gewünschte Dokument.
- 2 Blenden Sie im Bereich **Aktionen** die Gruppe **Kommentare** ein.
- 3 Wählen Sie in der Dokumenthierarchie das Kapitel oder die Anforderung aus, dem/der Sie den Kommentar hinzufügen möchten.

- 4 Klicken Sie auf **+** oder klicken Sie auf **Antworten** für einen bestimmten Kommentar. Dadurch werden dem Dialogfeld die erforderlichen Attribute **Betreff** und **Kommentar** sowie weitere Attribute hinzugefügt, die vom Administrator konfiguriert wurden.
- 5 Geben Sie Ihren Kommentar ein und klicken Sie auf **Speichern**.

## Antworten auf einen Kommentar

In Dokumenten können Sie schnell auf einen einer Anforderung oder einem Kapitel zugewiesenen Kommentar antworten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

### So antworten Sie auf einen Kommentar in einem Dokument:

- 1 Öffnen Sie das gewünschte Dokument.
- 2 Wählen Sie das Stammkapitel in der Dokumenthierarchie aus.
- 3 Blenden Sie im Bereich **Aktionen** die Gruppe **Kommentare** ein.
- 4 Filtern Sie die Kommentare bei Bedarf (weitere Informationen finden Sie unter ["Verwalten von Kommentaren in Dokumenten"](#) auf Seite 73).
- 5 Klicken Sie bei dem gewünschten Kommentar auf **Antworten**.
- 6 Geben Sie Ihren Kommentar ein und klicken Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines Kommentars zu Text

In Dokumenten können Kommentare zu jedem Wort in einem Kapitel oder einer Anforderung hinzugefügt werden. Nachdem der Kommentar hinzugefügt wurde, wird das Wort, zu dem der Kommentar hinzugefügt wurde, hervorgehoben angezeigt. Durch Anklicken des Kommentars navigieren Sie in der Dokumentansicht zu dem entsprechenden Kapitel oder der Anforderung.

### So fügen Sie einen Kommentar hinzu:

- 1 Markieren Sie das Wort, dem Sie den Kommentar hinzufügen möchten.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt **Kommentare** des Bereichs **Aktionen** auf **+**.
- 3 Fügen Sie Ihren Kommentar hinzu.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Öffnen der vollständigen Benutzeroberfläche

Wenn Sie ein Objekt (Anforderung, Dokument, Dokumentenversion, Sammlung oder Baseline) über einen Link öffnen, den Sie von einer anderen Person erhalten, müssen Sie sich möglicherweise anmelden.

Bei der Anmeldung können Sie die Option **Ebenfalls vollständige Oberfläche öffnen** aktivieren, die sowohl die Navigationselemente für die zugehörige Ansicht als auch das

von Ihnen geöffnete Objekt anzeigt. Für Single Sign On (SSO) ist die Option **Ebenfalls vollständige Oberfläche öffnen** nicht verfügbar.

Wenn das Objekt mit der eingeschränkten Benutzeroberfläche geöffnet wurde (entweder weil die Option **Ebenfalls vollständige Oberfläche öffnen** nicht aktiviert oder die SSO-Anmeldung verwendet wurde), klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf **Im Vollbildmodus öffnen**, um die vollständige Benutzeroberfläche anzuzeigen.

## Anzeigen von Versions- und Systeminformationen

**So zeigen Sie die Versions- und Systeminformationen an:**

- 1 Klicken Sie auf den Link **Info** oben rechts im RM Browser-Bildschirm. Das Dialogfeld **Info - Dimensions RM** wird angezeigt.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- **Version:** Die Version von Dimensions RM, die Sie verwenden.
- **Webserver:** Der Typ des Webservers, auf dem RM gehostet ist. Zum Beispiel Apache/Tomcat 6.0.26 (Win32).
- **Webserver-BS:** Das Betriebssystem, das auf dem Webserver verwendet wird.
- **Datenbank:** Die verwendete Oracle-Version.
- **Browsername:** Der Name der von Ihnen verwendeten Browser-Software.
- **Browseragent:** Versionspezifische Informationen über die von Ihnen verwendete Browser-Software und deren Funktionen.
- **Zusätze:** Werkzeuge von Drittanbietern, die von RM Browser verwendet werden.

- 2 Links zur Micro Focus-Homepage, zu Micro Focus-Kontaktinformationen und andere nützliche Links finden Sie auf der Registerkarte **Kontaktinformationen**.

## Verwenden der Rechtschreibprüfung in RM Browser

Dimensions RM unterstützt die Rechtschreibprüfung in den folgenden Eingabefeldern für Anforderungen:

- Textfelder
- HTML-Textfelder im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** oder in der editierbaren Tabelle

### Konfigurieren von Internet Explorer

Internet Explorer unterstützt die Rechtschreibprüfung für mehrere Sprachen. Beachten Sie, dass immer nur eine Sprache gleichzeitig verwendet werden kann. Die Standardsprache für die Rechtschreibprüfung ist entweder die Sprache Ihrer Windows-Installation oder Englisch.

**So konfigurieren Sie die Rechtschreibprüfung in Internet Explorer 11:**

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie dann **Add-Ons verwalten** aus dem Kontextmenü.
  - Drücken Sie die **ALT**-Taste und lassen Sie sie los. Wählen Sie **Add-Ons verwalten** im Menü **Extras** aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste **Add-On-Typen** die Option **Rechtschreibkorrektur**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Option **Rechtschreibkorrektur aktivieren** ausgewählt ist.
- 4 Um die Sprache der Rechtschreibprüfung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Sprache und wählen im Kontextmenü **Als Standard festlegen**.
- 5 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Konfigurieren von Edge

Edge ermöglicht die Rechtschreibprüfung für jedes unter Windows installierte Wörterbuch. Beachten Sie, dass immer nur eine Sprache gleichzeitig verwendet werden kann. Die Standardsprache für die Rechtschreibprüfung ist die Sprache Ihrer Windows-Installation. Weitere Informationen zum Installieren zusätzlicher Wörterbücher finden Sie in Kapitel ["Installieren zusätzlicher Wörterbücher"](#) auf Seite 78.

### So korrigieren Sie ein Wort in der aktuellen Sprache:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das falsch geschriebene Wort. Es wird ein Kontextmenü geöffnet.
- 2 Wählen Sie die richtige Schreibweise aus dem Kontextmenü aus.

### So korrigieren Sie ein Wort in einer anderen Sprache, für die ein Wörterbuch installiert ist:

- 1 Wählen Sie das falsch geschriebene Wort aus (Klicken mit der linken Maustaste).
- 2 Klicken Sie im Infobereich auf das Sprachkürzel neben dem Tastatursymbol (neben der Uhr in der Windows-Taskleiste). Es wird eine Liste der installierten Sprachen und Eingabemethoden angezeigt.
- 3 Wählen Sie die Sprache aus, die Sie für die Rechtschreibprüfung verwenden möchten.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das falsch geschriebene Wort. Es wird ein Kontextmenü geöffnet.
- 5 Wählen Sie die richtige Schreibweise aus dem Kontextmenü aus.

### *Installieren zusätzlicher Wörterbücher*

#### So installieren Sie Wörterbücher:

- 1 Klicken Sie auf das Windows-Startmenü.

- 2 Klicken Sie auf das Zahnrad (Einstellungen).
- 3 Wählen Sie **Zeit und Sprache**.
- 4 Wählen Sie **Sprache**.
- 5 Klicken Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**. Eine Liste der verfügbaren Sprachen wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste aus. Dadurch wird der Download gestartet und das Wörterbuch installiert.

## Konfigurieren von Firefox

Firefox unterstützt die Rechtschreibprüfung für mehrere Sprachen. Beachten Sie, dass immer nur eine Sprache gleichzeitig verwendet werden kann. Die Standardsprache für die Rechtschreibprüfung ist die Sprache Ihrer Firefox-Installation.

### So konfigurieren Sie die Rechtschreibprüfung in Firefox 61:

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf ☰ , und wählen Sie dann **Einstellungen** aus dem Menü aus.
  - Drücken Sie die **ALT**-Taste und lassen Sie sie los. Wählen Sie **Einstellungen** im Menü **Extras** aus.
- 2 Geben Sie **Rechtschreibung** in das Suchfeld ein.
- 3 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen** aktiviert ist.

### Installieren zusätzlicher Wörterbücher

#### So installieren Sie Wörterbücher:



**VORSICHT!** Wörterbücher in Firefox sind Add-Ons. Installieren Sie Wörterbücher nur, wenn die Richtlinien Ihrer Organisation die Installation von Add-Ons erlauben.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf ☰ , und wählen Sie dann **Add-ons** aus dem Menü aus.
  - Drücken Sie die **ALT**-Taste und lassen Sie sie los. Wählen Sie **Add-ons** im Menü **Extras** aus.
- 2 Wählen Sie **Erweiterungen** im linken Fensterbereich aus.
- 3 Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein, z. B. *Deutsches Wörterbuch*.
- 4 Klicken Sie auf eines der Ergebnisse, das Ihrem bevorzugten Wörterbuch entspricht. Dies öffnet die Seite **Add-ons** für dieses Wörterbuch.
- 5 Klicken Sie auf **Zu Firefox hinzufügen**.
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, nachdem der Download abgeschlossen ist.

## **Verwenden der Rechtschreibprüfung**

Firefox ermöglicht die Rechtschreibprüfung für jede Sprache, für die ein Wörterbuch installiert ist. Weitere Informationen zum Installieren von Wörterbüchern finden Sie in Kapitel "[Installieren zusätzlicher Wörterbücher](#)" auf Seite 79.


### **So überprüfen Sie die Rechtschreibung eines Textfeldes:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Textfeld, das Sie überprüfen möchten.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü **Rechtschreibung prüfen** aus. Dabei wird die Sprache Ihrer letzten Rechtschreibprüfung verwendet.
- 3 Um die Rechtschreibprüfung mit einer anderen Sprache zu wiederholen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Textfeld, das Sie überprüfen möchten.
  - b Wählen Sie im Menü **Sprache**, die Sprache aus, mit der Sie die Rechtschreibprüfung durchführen möchten.

## **Konfigurieren von Chrome**


Chrome ermöglicht die Rechtschreibprüfung für jede Sprache, für die ein Wörterbuch installiert ist. Weitere Informationen zum Installieren von Wörterbüchern finden Sie in Kapitel "[Installieren zusätzlicher Wörterbücher](#)" auf Seite 80.

### **So aktivieren oder deaktivieren Sie die Rechtschreibprüfung in Chrome 78:**

- 1 Klicken Sie auf , und wählen Sie dann **Einstellungen** aus dem Menü aus.
- 2 Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 3 Wählen Sie **Sprachen**.
- 4 Blenden Sie den Abschnitt **Sprache** ein.
- 5 Um die Rechtschreibprüfung zu aktivieren oder deaktivieren, schalten Sie den Schieberegler neben dem Wort **Rechtschreibprüfung** um. Die Rechtschreibprüfung ist aktiviert, wenn sich der Schalter auf der rechten Seite befindet.

## **Installieren zusätzlicher Wörterbücher**

### **So fügen Sie ein Wörterbuch zu Chrome 78 hinzu:**

- 1 Klicken Sie auf , und wählen Sie dann **Einstellungen** aus dem Menü aus.
- 2 Blättern Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf **Erweitert**.
- 3 Wählen Sie **Sprachen**.
- 4 Blenden Sie den Abschnitt **Sprache** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Sprache hinzufügen**.



- 6** Wählen Sie in der Liste **Sprache**, die Sprache aus, die Sie verwenden möchten. Beachten Sie, dass nicht alle Sprachen für die Rechtschreibprüfung verwendet werden können.
- 7** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 8** Um die Rechtschreibprüfung zu aktivieren oder deaktivieren, schalten Sie den Schieberegler neben dem Wort **Rechtschreibprüfung** um. Die Rechtschreibprüfung ist aktiviert, wenn sich der Schalter auf der rechten Seite befindet.



## Kapitel 2

---

# Konfigurieren von Benutzer- und Instanzeinstellungen

Benutzereinstellungen im Vergleich zu Instanzeinstellungen	84
Konfigurieren von Benutzer- und Instanzeinstellungen	84

---

## Benutzereinstellungen im Vergleich zu Instanzeinstellungen

RM Browser verwendet standardmäßig die Instanzeinstellungen, die für eine bestimmte Instanz gelten. Wenn der RM-Administrator die Instanzeinstellungen ändert, betrifft dies alle Benutzer, für die keine eigenen Einstellungen angegeben sind. Jeder Benutzer kann einige der Instanzeinstellungen außer Kraft setzen, indem er eigene Einstellungen festlegt. Die folgenden Abschnitte beschreiben Benutzereinstellungen und Instanzeinstellungen.



### HINWEIS

- Wenn sich dieses Handbuch auf ein Kontrollkästchen **Instanzeinstellungen verwenden** bezieht, ist dieses Kontrollkästchen nur im Dialogfeld **Benutzereinstellungen** vorhanden.
- Einige Einstellungen sind nicht verfügbar und können im Dialogfeld **Benutzereinstellungen** nicht bearbeitet werden. Diese Einstellungen sind administrative Einstellungen und können nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden (und betreffen somit alle Benutzer).

## Konfigurieren von Benutzer- und Instanzeinstellungen

Die folgenden Abschnitte beschreiben Benutzer- und Instanzeinstellungen. Jedes Unterkapitel bezieht sich auf die Einstellungen, die Sie im Bereich auf der linken Seite auswählen.

### So öffnen Sie das Dialogfeld "Benutzereinstellungen":

Wählen Sie **Benutzereinstellungen** aus dem Menü **Willkommen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

### So öffnen Sie das Dialogfeld "Instanzeinstellungen":

Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Beachten Sie, dass die **Instanzeinstellungen** nur für Mitglieder der Administratorgruppe verfügbar sind.

## Allgemeine Einstellungen

### *Gebietsschema*

Administratoren oder Benutzer haben die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche zu übersetzen, um die Standardsprache zu ändern. Die verfügbare Sprachen sind: Chinesisch, Englisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch und brasilianisches Portugiesisch.

### *Sitzungszeitüberschreitung durch Leerlauf*

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Nach einer gewissen Zeit der Inaktivität wird eine RM Browser-Sitzung beendet, und Sie werden von RM Browser abgemeldet. Es wird ein Anmeldedialogfeld geöffnet, damit Sie sich erneut anmelden können. Standardmäßig beträgt die Zeitüberschreitung bei Sitzungen 30 Minuten.

**So geben Sie den Zeitüberschreitungswert der RM Browser-Sitzung an:**

- 1 Geben Sie die Anzahl der Minuten in das Feld **Sitzungszeitüberschreitung durch Leerlauf** ein.
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

**Kategorien: Inaktive Kategorien anzeigen**

Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden inaktive Kategorien in der Kategoriestructur und in allen Abfragedialogfeldern angezeigt. Alle Objekte (Anforderungen, Dokumente, Sammlungen, Baselines und Berichte) in einer inaktiven Kategorie sind schreibgeschützt. Inaktive Kategorien werden durch ein graues Ordnersymbol und der Anzeige des Namens mit grauem kursivem Text dargestellt.

Wenn diese Option **deaktiviert** ist, werden inaktive Kategorien in der Kategoriestructur und in allen Abfragedialogfeldern nicht angezeigt. Auf Objekte (Anforderungen, Dokumente, Sammlungen, Baselines und Berichte) in einer inaktiven Kategorie kann nicht zugegriffen werden.

**So blenden Sie inaktive Kategorien ein- oder aus:**

- 1 Wählen Sie **Allgemein**.
  - **Aktivieren: Aktivieren Sie** das Kontrollkästchen **Inaktive Kategorien anzeigen** im Abschnitt **Kategorien**.
  - **Deaktivieren: Deaktivieren Sie** das Kontrollkästchen **Inaktive Kategorien anzeigen** im Abschnitt **Kategorien**.

Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Kategorien finden Sie in Kapitel ["Klicken Sie auf die Schaltfläche Umbenennen."](#) auf Seite 437.

**Kategorien: Standardkategorie aus Breadcrumb verwenden**

Diese Option legt fest, welche Kategorie für neue Objekte (d. h. Anforderungen, Vorschläge, Dokumente, Sammlungen, Baselines und Berichte) vorausgewählt wird.

Wenn diese Option **aktiviert** ist, ist die vorausgewählte Kategorie für neue Objekte identisch mit der im Breadcrumb angezeigten Kategorie.

Wenn diese Option **deaktiviert** ist, ist die vorausgewählte Kategorie für neue Objekte identisch mit der Kategorie, die beim Erstellen eines neuen Objekts zuletzt in einem Dialogfeld oder auf einer Registerkarte verwendet wurde.

**Container: Automatische Aktualisierung**

Sie können wählen, ob alle Container und Sammlungen, die auf Berichten basieren, standardmäßig beim Öffnen aktualisiert werden sollen. Wenn auf Berichten basierende Sammlungen die Leistung erheblich herabsetzen, sollten Sie sich dafür entscheiden, deren Inhalt bei Bedarf manuell zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Aktualisieren des Inhalts einer Sammlung"](#) auf Seite 345.

**So aktualisieren Sie Container, die auf Berichten basieren, automatisch:**

- 1 Aktivieren Sie im Abschnitt **Container** das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung**.
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

**Teams**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

**So aktivieren Sie Teams:**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie die Option **Teams**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

**Agile**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.



**WICHTIG!** Bevor Sie **Agile** aktivieren, stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Klassen und Beziehungen von Ihrem Administrator erstellt wurden. Weitere Informationen zum Erstellen von Klassen und Beziehungen finden Sie in Kapitel "[Bearbeiten des Instanzschemas](#)" auf Seite 482.

**So aktivieren Sie Agile:**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie die Option **Agile**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Sobald **Agile** aktiviert ist, wird im Menü **Verwaltung** die Option **Agile-Einstellungen** angezeigt. Anhand der **Agile-Einstellungen** kann der Administrator, Agile-Klassen zuordnen und Agile-Beziehungen näher definieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Konfigurieren von Agile](#)" auf Seite 479.

## Einstellungen der Startseite

**Registerkarten**

Durch Ändern der Einstellung **Registerkarten** können Sie wählen, welche Registerkarten Sie in der Startansicht verwenden möchten und in welcher Reihenfolge diese Registerkarten angezeigt werden sollen.

Alle Registerkartennamen in der Liste **Verfügbare Registerkarten** werden in der Startansicht nicht angezeigt.

Alle Registernamen in der Liste **Sichtbare Registerkarten** werden in der Startansicht in der Reihenfolge der Liste angezeigt (der oberste Eintrag in der Liste ist die Registerkarte ganz links in der Startansicht).

### **Standardansicht**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Durch Ändern der Einstellung **Standardansicht** können Sie festlegen, ob die Startansicht bei der ersten Anmeldung des Benutzers die Kategorieansicht oder die Hierarchieansicht anzeigen soll.

### **Letzte Elemente**

Sie können wählen, welche Elemente in der Liste **Letzte Elemente** in der Startansicht angezeigt werden sollen:

- **Dokumente/Dokumentversionen:** Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, enthält die Liste **Letzte Elemente** Dokumente und Dokumentversionen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, zeigt die Liste **Letzte Elemente** keine Dokumente und Dokumentversionen.
- **Anforderungen:** Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, enthält die Liste **Letzte Elemente** Anforderungen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, zeigt die Liste **Letzte Elemente** keine Anforderungen.
- **Berichte:** Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, enthält die Liste **Letzte Elemente** Berichte. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, zeigt die Liste **Letzte Elemente** keine Berichte.
- **Sammlungen/Baselines:** Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, enthält die Liste **Letzte Elemente** Sammlungen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, zeigt die Liste **Letzte Elemente** keine Sammlungen.

### **Dokumente: Nur die neuesten Dokumentversionen anzeigen**

Wenn Sie die Einstellung **Nur die neuesten Dokumentversionen anzeigen** auswählen, wird nur die neueste Dokumentversion eines Dokuments in der Startansicht angezeigt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Dokumentversionen in der Startansicht angezeigt.

## **Einstellungen für Anforderungen**

### **Gleichzeitige Bearbeitung**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

RM Browser kann zum Verwenden einer Funktionalität für das Sperren und Zusammenführen konfiguriert werden. Diese ist nützlich, wenn mehrere Benutzer eine Anforderung, ein Dokument oder ein Kapitel gleichzeitig bearbeiten möchten. Wenn

Sperrungen aktiviert sind und ein Objekt durch einen Benutzer gesperrt ist, wird angezeigt, dass das Objekt gesperrt ist und von wem, wenn Sie es zur Bearbeitung öffnen.



**HINWEIS Baseline gesperrt** zeigt an, dass die Elementversion Teil einer Baseline ist und daher nicht geändert werden kann. Dies ist unabhängig von dem Modus für das gleichzeitige Bearbeiten.

#### **So geben Sie den Modus für das gleichzeitige Bearbeiten an:**

- 1 Wenn Sie eine Anforderung während der Bearbeitung sperren möchten, d. h., dass kein anderer Benutzer Änderungen vornehmen kann, ohne die Anforderung zu entsperren, wählen Sie **Anforderungen während der Bearbeitung sperren**.
- 2 Wenn Sie anderen Benutzern gestatten möchten, Änderungen an einer Anforderung vorzunehmen, während Sie diese bearbeiten, wählen Sie **Gleichzeitiges Bearbeiten und Zusammenführen zulassen**. Dies bedeutet, dass die Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt zusammengeführt werden müssen.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

#### **Anzeigeeinstellungen für Klassen**

**Angezeigte Klassen einschränken:** Häufig sind Benutzer nicht daran interessiert, alle verfügbaren Klassen anzuzeigen. Anhand dieser Einstellung kann ein Benutzer oder der Administrator die angezeigten Klassen einschränken. Zudem kann er deren Reihenfolge festlegen. Diese Einstellung schränkt nur die standardmäßig angezeigten Klassen ein und hat keine Auswirkung auf die Anzeige von Links oder die Auflistung von Anforderungen in Containern.

Wenn Sie **Alle Klassen** auswählen, und Klassen eingeschränkt sind, werden zunächst nur die angezeigten Klassen durchsucht. Um alle Klassen, einschließlich Kapitel und Glossar, zu durchsuchen, klicken Sie auf **Mehr anzeigen**.

#### **So legen Sie unterschiedliche Anzeigeklassen für Kategorien fest:**

- 1 Klicken Sie auf **Einstellungen nach Kategorie**.
- 2 Wählen Sie die Kategorie aus, für die Sie die Anzeigeklassen ändern möchten.
- 3 Deaktivieren Sie die Option **Von übergeordneter Kategorie erben**.
- 4 Wählen Sie die Klassen wie gewünscht aus.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4, wenn Sie weitere Kategorien konfigurieren möchten.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

#### **Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Durch Ändern dieser Einstellung legen Sie fest, wie Benutzerattribute angezeigt werden. Dies betrifft sowohl benutzerdefinierte Attribute als auch die Systemattribute **Erstellt von**, **Ursprünglich erstellt von** und **Geändert von**.

#### **So ändern Sie die Anzeigeeinstellungen:**



- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute** eine der folgenden Optionen:
  - **Benutzer-ID anzeigen**: Zeigt nur die Benutzer-ID an, z. B. JOE.
  - **Vollständigen Benutzernamen anzeigen**: Zeigt nur den vollständigen Namen des Benutzers an, z. B. Joe Manager.
  - **Vollständigen Benutzernamen und Benutzer-ID anzeigen**: Zeigt den vollständigen Namen und die ID des Benutzers an, z. B. Joe Manager (JOE).
  - **Benutzer-ID und vollständigen Benutzernamen anzeigen**: Zeigt die Benutzer-ID und den vollständigen Namen an, z. B. JOE (Joe Manager).



**VORSICHT!** Beim Importieren von Benutzerattributen muss die Einstellung **Benutzer-ID anzeigen** ausgewählt werden.

### **Anzeigeeinstellungen für Listen: Nur erste Zeile anzeigen – bei Auswahl erweitern**

Diese Option legt fest, wie mehrzeilige Textattribute in einer beliebigen Anforderungsliste (z. B. Ergebnis eines Klassenberichts) angezeigt werden.

- **Aktiviert:** Bei einem angezeigten mehrzeiligen Attribut wird nur die erste Zeile angezeigt. Wenn Sie die Anforderung auswählen, wird der vollständige Attributwert angezeigt.



**HINWEIS** Bei Attributen, die die Auswahl mehrerer Werte zulassen, werden alle Werte in einer Zeile angezeigt, wobei die Werte durch ein Zeichen getrennt werden:

- **Listenattribut:** Die Werte von Listenattributen werden durch ein Pipe-Zeichen (|) getrennt.
  - **Benutzerattribut:** Die Werte der Benutzerattribute werden durch ein Komma getrennt.
  - **Gruppenattribut:** Die Wertelisten von Gruppenattributen werden durch ein Komma getrennt.
  - **Virtuelle Attribute:** Die Werte virtueller Attribute (z. B. <Sammlungen>, <Baselines>, <Dokumente>, <Dokumentenversionen>, <Container>) werden durch ein Komma getrennt.
- **Deaktiviert:** Jedes angezeigte mehrzeilige Attribut zeigt den gesamten Inhalt an.

### **Workflow**

In der Regel wird nur die letzte (aktuelle) Version eines Objekts durch den Workflow geleitet. Diese Einstellung bietet jedoch die Möglichkeit, Ausnahmen zuzulassen.

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

**So lassen Sie den automatischen Übergang bei nicht aktuellen Objekten (z. B. Anforderungen mit dem aktuellen Status "Ersetzt") zu:**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Wählen Sie **Automatischen Übergang für nicht aktuelle Objekte ausführen**.

### **Anhang**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.



**WICHTIG!** Aus Sicherheitsgründen zwingt diese Einstellung RM Browser-Benutzer, Dateianhänge vor dem Öffnen zu speichern.

**So erzwingen Sie das Speichern von Anhängen, bevor sie geöffnet werden können:**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Aktivieren Sie unter der Option **Anhang** das Kontrollkästchen **Automatisches Öffnen deaktivieren**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

### **Textfeldhöhe**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Die Einstellung **Textfeldhöhe** definiert die Höhe von mehrzeiligen Textfeldern.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Automatisch:** Standardeinstellung
- **Fest:** Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Eingabefeld angezeigt, in dem Sie die Höhe von Textfeldern in Pixeln eingeben können. Die Werte müssen zwischen 50 und 2147483647 liegen.

### **Container**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Unter **Container** können Sie festlegen, ob kopierte Anforderungen zum ursprünglichen Container hinzugefügt werden sollen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Kopierte Anforderungen zu denselben Sammlungen wie die ursprünglichen Anforderungen hinzufügen:** Kopierte Anforderungen werden derselben Sammlung hinzugefügt, in der sich die Quellenanforderungen befinden.

- **Kopierte Anforderungen zu denselben Dokumenten wie die ursprünglichen Anforderungen hinzufügen:** Kopierte Anforderungen werden demselben Dokument hinzugefügt, in dem sich die Quellenanforderungen befinden.



**HINWEIS** Wenn Sie ein Dokument erstellen und die Option **Anforderungen kopieren** aktiviert ist (siehe Kapitel "[Erstellen eines neuen Dokuments](#)" auf Seite 222 für Details), werden die im neuen Dokument verwendeten Kopien **nicht** im ursprünglichen Dokument gespeichert.

### **Änderungsvorschlag: Änderungsgrund**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Sie können festlegen, dass die Benutzer Änderungsgründe für neue und geänderte Vorschläge angeben müssen. Weitere Informationen zum Vorschlagen von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Vorschlagen einer neuen Anforderung](#)" auf Seite 127.

Die folgenden Regeln gelten für Änderungsgründe, abhängig davon, ob diese erforderlich sind:

- Beim Ersetzen von Anforderungen ist der Änderungsgrund auf der Bearbeitungsseite erforderlich.
- Beim Aktualisieren von Anforderungen wird der zuvor eingegebene Grund übertragen, wenn Sie keinen neuen Grund eingeben, obwohl der Änderungsgrund erforderlich ist.
- Beim Ablehnen von Anforderungen.

#### **So machen Sie die Eingabe von Änderungsgründen für Änderungsanforderungen erforderlich:**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Abschnitt **Änderungsvorschlag**:
  - **Änderungsgrund für neuen Vorschlag als erforderlich definieren**
  - **Änderungsgrund für Änderungsvorschlag als erforderlich definieren**

### **Änderungsvorschlag: Nicht aktuelle Objekte**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Wenn Sie diese Option wählen, können Benutzer Änderungen für eine Anforderung vorschlagen, die den Status "Ersetzt" hat.

#### **So lassen Sie Änderungsvorschläge für ersetzte Anforderungen zu:**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Aktivieren Sie **Änderungsvorschläge für nicht aktuelle Objekte aktivieren**.

### **Suspect-Links: Vor- und nachgelagerte Suspect-Links visualisieren**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Wenn diese Option **aktiviert** ist, zeigt ein Pfeil die Richtung der verlinkten Anforderung (vor- oder nachgelagert) an, die für den Verdacht verantwortlich ist.

Wenn diese Option **nicht aktiviert** ist, wird das typische Verdachtswarnsymbol angezeigt.

### **Suspect-Links: Neue Version löscht Suspect-Links automatisch**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden Suspect-Links beim Ersetzen einer Anforderung automatisch gelöscht.

Wenn diese Option **nicht aktiviert** ist, müssen Suspect-Links beim Ersetzen einer Anforderung manuell gelöscht werden.

### **Suspect-Links: Löschen von Suspect-Links durch Speichern bestätigen**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Benutzereinstellungen** geändert werden.

Benutzer können diese Option nur ändern, wenn die Option **Neue Version löscht Suspect-Links automatisch** vom Administrator nicht aktiviert wurde.

Wenn diese Option **aktiviert** ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem alle Suspect-Links beim Speichern gelöscht werden können.

Wenn diese Option **nicht aktiviert** ist, wird die Anforderung ersetzt, ohne die Suspect-Links zu löschen.

### **Klassen ändern**

Diese Einstellungen können nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Die Einstellungen **Klasse ändern** legen das Verhalten beim Ändern der Klasse einer Anforderung oder beim Ändern eines Kapitels in eine Anforderung fest.

#### **So ändern Sie die Einstellungen für "Klasse ändern":**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Ändern Sie für die Einstellung **Klasse ändern** eine der folgenden Optionen:
  - **Workflow-Status beibehalten:** Diese Option kann verwendet werden, wenn Sie über Klassen verfügen, die Workflows verwenden (siehe Kapitel ["Workflows" auf Seite 118](#) für weitere Informationen). Wenn Sie keine Workflows verwenden, können Sie diese Option ignorieren.

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Workflow-Zustand für die neue Klasse verwendet, vorausgesetzt, dass die neue Klasse einen Workflow verwendet und ein Workflow-Zustand mit dem gleichen Namen vorhanden ist.

Wenn diese Option nicht ausgewählt ist oder der Workflow-Zustand nicht vorhanden ist, wird der Workflow-Zustand beim Ändern der Klasse nicht berücksichtigt.

- **Links beibehalten:** Wenn diese Option ausgewählt wird, bleiben alle Links erhalten, vorausgesetzt, dass die neue Klasse Links auf die gleiche Klasse zulässt. Der Abschnitt **Links** im Dialogfeld **Klasse ändern** zeigt, welche Links beibehalten werden können und welche Links beim Durchführen der Änderung entfernt werden.

Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle Links entfernt.

- 4 Klicken Sie auf **OK**.

### ***Kommentare: Status "Angenommen" einschließen***

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Wenn Sie diese Funktion auswählen, können Sie den Workflow-Zustand **Angenommen** mit Kommentaren verwenden. Auf diese Weise können Sie einen Kommentar auf **Angenommen** setzen und Kommentare nach dem Zustand **Angenommen** filtern.

### **So ändern Sie die Einstellung für "Status 'Angenommen' einschließen":**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Ändern Sie die Einstellung für **Status "Angenommen" einschließen**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

### ***Einschränkungen für das Hochladen von Dateien***

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Wenn Sie diese Funktion auswählen, können Sie festlegen, welche Dateitypen durch Benutzer hochgeladen werden können.

### **So ändern Sie die Einstellung für "Einschränkungen für das Hochladen von Dateien":**

- 1 Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Anforderungen** aus.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung:
  - **Alle Dateitypen zulassen:** Mit dieser Einstellung können Benutzer alle Dateitypen, d. h. auch potenziell gefährliche Dateien (z. B. ausführbare Dateien) hochladen
  - **Diese Dateitypen zulassen:** Mit dieser Einstellung können Benutzer Dateien der angegebenen Dateitypen hochladen. Alle anderen Dateitypen können nicht hochgeladen werden.
  - **Diese Dateitypen nicht zulassen:** Diese Einstellung verbietet Benutzern das Hochladen von Dateien eines der angegebenen Dateitypen. Jeder andere Dateityp kann hochgeladen werden.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Einstellungen für die Schnellsuche

### Angezeigte Spalten und Sortierreihenfolge

Standardmäßig bestimmen die Eigenschaften der Instanzanzeige die Spalten, die in den Ergebnissen der Schnellsuche für eine bestimmte Klasse angezeigt werden. Sie können die Ergebnisse der Schnellsuche individuell anpassen, indem Sie die Instanzeinstellungen überschreiben.



**HINWEIS** Die Standardeinstellungen für die Instanz werden vom Administrator im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** festgelegt.

#### So ändern Sie die angezeigten Spalten in den Ergebnissen der Schnellsuche:

- 1 Wählen Sie eine Klasse in der Liste **Klasse auswählen** aus. Die Abschnitte **Anzuzeigende Attribute** und **Sortierreihenfolge** werden angezeigt.
- 2 **Instanzeinstellungen verwenden:** Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzeige- und Sortiereinstellungen zu überschreiben, die vom Administrator auf Instanzebene für die ausgewählte Klasse festgelegt wurden.



**HINWEIS** Dieses erste **Instanzeinstellungen verwenden**-Kontrollkästchen wird im oberen Teil des Dialogfelds direkt unter den Steuerelementen für die Sortierreihenfolge angezeigt. Es gilt nur für die Anzeige- und Sortiereinstellungen der ausgewählten Klasse. Sie können diese Einstellungen erst bearbeiten, wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.

- 3 Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Spalten finden Sie in Kapitel "[Liste \"Anzuzeigende Attribute\"](#)" auf Seite 40.
- 4 Informationen zum Festlegen der Sortierreihenfolge finden Sie in Kapitel "[Liste \"Sortierreihenfolge\"](#)" auf Seite 41.
- 5 Wählen Sie ggf. eine andere Klasse und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.



**HINWEIS** Sie müssen nicht erst auf **Anwenden** klicken, bevor Sie eine andere Klasse auswählen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden beibehalten, solange das Dialogfeld geöffnet ist.

### Zusätzliche Einstellungen

**Standardabfrage automatisch ausführen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zuletzt verwendeten Suchkriterien beim Öffnen der Seite auszuführen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden die Kriterien der letzten Suche in die Felder der Schnellsuche übernommen, aber es werden erst Ergebnisse angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche **Suchen** klicken.

**Instanzeinstellungen verwenden:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre lokalen Paginierungseinstellungen mit den von Ihrem Administrator auf der Instanzebene festgelegten Einstellungen zu überschreiben.



**HINWEIS** Dieses zweite **Instanzeinstellungen verwenden**-Kontrollkästchen wird im unteren Teil des Dialogfelds angezeigt und gilt nur für die Paginierungseinstellungen. Sie können diese Einstellungen erst bearbeiten, wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.

**Paginierung aktivieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ergebnisse auf mehrere Seiten aufzuteilen, wenn sie eine bestimmte Länge überschreiten. Geben Sie diese Menge im Feld **Anzahl der pro Seite angezeigten Datensätze** an.

### **Geteilte Ansicht**

Informationen zur Konfiguration der geteilten Ansicht der Schnellsuche und der geteilten Dokumentansicht finden Sie in Kapitel ["Einstellungen für die geteilte Ansicht"](#) auf Seite 100.

## **Hierarchie-Einstellungen**

Die Hierarchie-Einstellungen legen fest, welche Attribute angezeigt oder exportiert werden.

### **Anzuzeigende Attribute**

Um die Listen **Attribute, die in der Struktur angezeigt werden** oder **Attribute, die in der QuickInfo angezeigt werden** ändern zu können, müssen Sie sicherstellen, dass das Kontrollkästchen **Instanzeinstellungen verwenden** deaktiviert ist. Die Funktionsweise beider Listen entsprechen der Beschreibung in Kapitel ["Liste "Anzuzeigende Attribute" auf Seite 40](#).

### **Zu exportierende Attribute**

Um die Liste **Zu exportierende Attribute** ändern zu können, stellen Sie sicher, dass das Feld **Instanzeinstellungen verwenden** deaktiviert ist. Die Funktionsweise der Liste entspricht der Beschreibung in Kapitel ["Liste "Anzuzeigende Attribute" auf Seite 40](#).

### **Anforderungen hinzufügen am**

Die Option **Anforderungen hinzufügen am** legt die Position in einem Kapitel fest, an der Anforderungen in der Struktur hinzugefügt werden:

- **Anfang des Kapitels:** Fügt die Anforderung als erste Anforderung hinzu.
- **Ende des Kapitels:** Fügt die Anforderung als letzte Anforderung hinzu.

### **Reihenfolge**

Die Option **Reihenfolge** legt die die Anzeige der Ordner und Anforderungen in der Hierarchieansicht fest.

- **Ordner vor Anforderungen:** Kategorien werden zuerst angezeigt, die Anforderungen folgen auf die letzte Kategorie.

- **Anforderungen vor Ordern:** Anforderungen werden zuerst angezeigt, Kategorien folgen auf die letzte Anforderung.

## Dokumenteinstellungen

### *Exportoptionen*

In RM Browser sind Anforderungen und Kapitel in der Ansicht **Dokumente** numeriert. Wenn Sie ein Microsoft® Word-Dokument über die Ansicht **Dokumente** exportieren, enthält das Word-Dokument standardmäßig die Nummern, die im Dokument in der Ansicht **Dokumente** angezeigt werden.

#### **So verhindern Sie, dass die Zahlen im Word-Dokument angezeigt werden:**

- 1 Instanzeinstellungen verwenden:** Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre eigenen Nummerierungseinstellungen anstelle der Einstellungen für die Instanz zu verwenden.
- 2 Kapitelnummerierung exportieren:** Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie in Word eigene Formate für Kapitel mit automatischer Nummerierung erstellen möchten. In diesem Fall stimmt die automatische Nummerierung möglicherweise nicht mit den Nummern überein, die im Dokument in der Ansicht **Dokumente** angezeigt werden.
- 3 Nummerierung für Anforderungsbeschriftung exportieren:** Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie in Word eigene Formate für Anforderungen mit automatischer Nummerierung erstellen möchten. In diesem Fall stimmt die automatische Nummerierung möglicherweise nicht mit den Nummern überein, die im Dokument in der Ansicht **Dokumente** angezeigt werden.
- 4** Klicken Sie auf **OK**.

### *Automatisches Laden von Dokumenten*

Sie können die Voreinstellung für das automatische Laden von Dokumenten festlegen, d. h. das Dokument, das in der letzten RM Browser-Sitzung zuletzt geöffnet war, wird in der nächsten Sitzung automatisch geöffnet.

#### **So legen Sie das automatische Laden von Dokumenten fest:**

- 1** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dokument automatisch laden**.
- 2** Klicken Sie auf **OK**.

### *Dokument während der Bearbeitung sperren*

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.

Wenn diese Option aktiviert ist, stellt das System automatisch sicher, dass nur eine Person ein Dokument im Bearbeitungsmodus öffnen kann. Versucht ein weiterer Benutzer währenddessen das Dokument zu öffnen, erhält er eine Meldung, dass das Dokument gesperrt ist.



Wenn diese Option **nicht** aktiviert ist, kann ein geöffnetes Dokument manuell gesperrt werden. Falls mehrere Benutzer gleichzeitig ein Dokument bearbeiten, können die Änderungen der Benutzer zusammengeführt werden.

### **Manuelles Sperren eines einzelnen Dokuments:**

Benutzer können den Besitz eines Dokument während des Bearbeitens "übernehmen", indem sie die Funktion **Sperren** im Bereich **Aktionen** auswählen. Das Dokument bleibt auch über mehrere Bearbeitungssitzungen hinweg gesperrt, bis der Benutzer die Sperre aufhebt. Sollte der Benutzer das Dokument versehentlich gesperrt haben, kann ein Administrator die Sperre wieder aufheben (siehe "[Verwalten von Dokumentensperren](#)" auf Seite 443).

Wenn ein Dokument manuell gesperrt ist, erhalten andere Benutzer, die versuchen, das Dokument zu öffnen, eine Warnmeldung, dass das Dokument im schreibgeschützten Modus geöffnet ist. *Der Name des Benutzers, der die Sperre des Dokuments verursacht hat, wird rechts neben dem Titel des Dokuments angezeigt.*


### **Zusammenführen von Dokumentänderungen:**

Nachfolgend wird das Zusammenführen beschrieben, wenn 2 Benutzer gleichzeitig ein Dokument ändern. Die Benutzer in diesem Beispiel sind JOE und EPHOTO:

#### **Beispiel 1:**

JOE fügt ein Kapitel hinzu. EPHOTO fügt nach JOE ein Kapitel hinzu.

EPHOTO findet das Kapitel von JOE in seiner Dokumentstruktur, aber JOE findet das Kapitel von EPHOTO nicht in seiner Dokumentstruktur.

Lösung: JOE müsste entweder auf  klicken oder ein weiteres Kapitel hinzufügen (wodurch die Dokumentstruktur aktualisiert würde).

#### **Beispiel 2:**

Beide, JOE und EPHOTO, öffnen dasselbe Kapitel zur Bearbeitung. JOE speichert seine Änderungen zuerst.

EPHOTO erhält eine Warnung, dass JOE Änderungen vorgenommen hat und dass seine Änderungen erst gespeichert werden können, wenn der Konflikt gelöst ist. Weitere Informationen zum Lösen von Konflikten finden Sie in Kapitel "[Zusammenführen von Kapiteländerungen](#)" auf Seite 263.

### **Standardmäßiges Anforderungslayout**

Die Option **Standardmäßiges Anforderungslayout** definiert das Standardlayout für Anforderungen in einem Dokument. Dieser Standard wird nur beim Erstellen eines Dokuments verwendet. Nachdem ein Dokument erstellt wurde, kann der Standard für dieses Dokument entsprechend der Beschreibung in den Kapiteln "[Formatieren von Dokumenten](#)" auf Seite 231 und "[Formatieren von Kapiteln](#)" auf Seite 249 mit den Einstellungen **Dokument formatieren** oder **Kapitel formatieren** geändert werden.

### So ändern Sie das standardmäßige Anforderungslayout:

- 1 Wählen Sie im Abschnitt **Dokumenteinstellungen** eine der Optionen im Listenfeld **Standardmäßiges Anforderungslayout** aus:
  - Editierbare Tabelle
  - Tabelle
  - Absatz
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

### Standardmodus für Dokumentansicht

Die Option **Standardmodus für Dokumentansicht** legt fest, wie das Dokument im Detailbereich der Ansicht **Dokument** angezeigt wird. Folgende Modi sind verfügbar:

- **Kapitel:** Zeigt nur das ausgewählte Kapitel und die untergeordneten Anforderungen an.
- **Gesamtes Dokument:** Zeigt das gesamte Dokument an.



**HINWEIS** Sie können die Einstellung auch in der Ansicht **Dokument** ändern (siehe Kapitel "[Detailbereich](#)" auf Seite 208). In diesem Fall wird die Einstellung innerhalb der Benutzereinstellungen aktualisiert.

### Anforderungen hinzufügen am

Die Option **Anforderungen hinzufügen am** legt die Position in einem Kapitel fest, an der Anforderungen hinzugefügt werden, wenn das Kapitel ausgewählt ist:

- **Anfang des Kapitels:** Fügt die Anforderung als erste Anforderung hinzu.
- **Ende des Kapitels:** Fügt die Anforderung als letzte Anforderung hinzu.

### Standard-Workflow

Die Einstellung **Standard-Workflow** ermöglicht die Auswahl eines Workflows, der für Dokumente und Dokumentenversionen verwendet wird. Dieser ausgewählte Standard-Workflow wird für jedes neue Dokument verwendet. Der Standard-Workflow kann beim Erstellen eines Dokuments geändert werden.

## Berichtseinstellungen

### Einstellungen zur Nachverfolgbarkeit

Nachverfolgungsberichte können entweder in der Lücken- oder in der Gliederungsansicht angezeigt werden. Die Standardansicht wird im Dialogfeld **Benutzereinstellungen** definiert.

### So legen Sie die Standardansicht fest:

- 1 Wählen Sie im Listenfeld **Standardmäßige Nachverfolgungsansicht** die Option **Lücke** oder **Gliederung** aus.
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

## **Einstellungen "Modus für Beziehungsbedingungen"**

Mit der Einstellung **Modus für Beziehungsbedingungen** legen Benutzer fest, wie die Beziehung (als **Beziehungsbedingung** für den ausgeführten Bericht angegeben) zwischen 2 Anforderungen ausgewertet wird.

Standardmäßig ist die Einstellung **Nur Aktuell** deaktiviert. Dies bedeutet, dass ein Bericht eine zugehörige Anforderung zurückgibt, auch wenn deren Status nicht "Aktuell" ist.

Wenn Sie die Einstellung **Nur Aktuell** aktivieren, gibt ein Bericht nur Anforderungen mit dem Status "Aktuell" zurück.

Diese Einstellung wirkt sich auf die Auswertung von Beziehungen in beide Richtungen aus, die ausgehende Beziehung (von einer Anforderung zu einer anderen Anforderung) und die eingehende Beziehung (von einer anderen Anforderung zu einer Anforderung).

## **Link-Browser-Einstellungen**

Für der Link-Browser können Sie die Farben für jede Klasse und den Knotenradius ändern.

**Instanzeinstellungen verwenden:** Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre eigenen Einstellungen zu verwenden, oder aktivieren Sie es, um die Einstellungen der Instanz zu verwenden.

### ***Vordefinierte Farben***

**So ändern Sie die Farbe der Klasse anhand von vordefinierten Farben:**

- 1 Wählen Sie einen Namen in der Liste **Klasse auswählen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Farbe in der Liste **Farbe auswählen** aus.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

### ***Farbauswahl***

Mit der Farbauswahl können Sie eine Farbe auswählen oder durch Eingabe von Werten definieren.

**So ändern Sie die Farbe der Klasse mit der Farbauswahl:**

- 1 Wählen Sie einen Namen in der Liste **Klasse auswählen** aus.
- 2 **Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:**
  - a Wählen Sie in der vertikalen Farbleiste den Farbbereich aus. Wählen Sie dann die Farbe im Vorschaufeld aus.
  - b Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **H** (Farbton), **S** (Sättigung) und **V** (Helligkeit) ein.  
**H:** Gültiger Bereich 0 bis 359  
**S:** Gültiger Bereich 0 bis 100  
**V:** Gültiger Bereich 0 bis 100
  - c Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **R** (rot), **G** (grün) und **B** (blau) ein. Der gültige Bereich für **R**, **G** und **B** ist 0 bis 255.

- d Geben Sie den Hex-Wert für die Farbe ein. Der Hex-Wert folgt dem RGB-Schema. Jede Farbe wird durch 2 Zeichen dargestellt, z. B. bedeutet #ffeedd R (ff)=255, G (ee)=238 B (dd)=221.

3 Klicken Sie auf **OK**.

### So ändern Sie den Knotenradius:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Instanzeinstellungen verwenden** deaktiviert ist, bevor Sie Änderungen vornehmen.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - a Geben Sie eine Zahl (mindestens 40) in das Feld **Knotenradius (px)** ein.
  - b Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **An PUID anpassen**. Dadurch wird der Knotenradius an die Länge der Anforderungs-ID angepasst.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

### Anzuzeigende Attribute

Um die Listen **Anzuzeigende Attribute** oder **Attribute, die in der QuickInfo angezeigt werden** ändern zu können, müssen Sie sicherstellen, dass das Kontrollkästchen **Instanzeinstellungen verwenden** deaktiviert ist.

Die Funktionsweise der Listen Anzuzeigende Attribute oder Attribute, die in der QuickInfo angezeigt werden entspricht der Beschreibung in Kapitel "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40. Für die Liste **Attribute zur Anzeige** in diesem Dialogfeld gelten jedoch folgende Einschränkungen:

- Sie kann nur bis zu 3 Attribute anzeigen, um zu viel Text im Anforderungsknoten zu vermeiden.
- Virtuelle Attribute (z. B. <Sammlung>) werden nicht unterstützt.

## Einstellungen für die geteilte Ansicht

Für den Modus "Geteilte Ansicht" der Schnellsuche können Sie die angezeigten Spalten auswählen.

### So ändern Sie die angezeigten Spalten im Modus "Geteilte Ansicht":

- 1 Wählen Sie eine Klasse in der Liste **Klasse auswählen** aus. Die Abschnitte **Anzuzeigende Attribute** und **Sortierreihenfolge** werden angezeigt.
- 2 **Instanzeinstellungen verwenden:** Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzeige- und Sortiereinstellungen zu überschreiben, die vom Administrator auf Instanzebene für die ausgewählte Klasse festgelegt wurden.
- 3 Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Spalten finden Sie in Kapitel "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40.
- 4 Informationen zum Festlegen der Sortierreihenfolge finden Sie in Kapitel "[Liste "Sortierreihenfolge"](#)" auf Seite 41.

- 5 Wählen Sie ggf. eine andere Klasse und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.



**HINWEIS** Sie müssen nicht erst auf **Anwenden** klicken, bevor Sie eine andere Klasse auswählen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden beibehalten, solange das Dialogfeld geöffnet ist.

- 6 **Standardabfrage automatisch ausführen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die zuletzt verwendeten Suchkriterien beim Öffnen der Seite auszuführen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden die Kriterien der letzten Suche in die Felder der Schnellsuche übernommen, aber es werden erst Ergebnisse angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche **Suchen** klicken.
- 7 **Anzahl der in der Tabelle angezeigten Datensätze begrenzen:** Geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze an.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

## Einstellungen für "Branch/Synchronisierung"

### Angezeigte Spalten

Für den Modus **Branch** der Schnellsuche können Sie getrennt festlegen, welche Spalten im Modus **Branch** angezeigt werden sollen.

#### So ändern Sie die angezeigten Spalten im Modus "Branch":

- 1 Wählen Sie eine Klasse in der Liste **Klasse auswählen** aus. Die folgenden Abschnitte werden angezeigt:
  - **Anzuzeigende Attribute**
  - **Sortierreihenfolge**
  - **Attribute, die von Projekt zu Produkt gebraucht/zusammengeführt werden**
  - **Attribute, die von Produkt zu Projekt gebraucht/zusammengeführt werden**
- 2 **Instanzeinstellungen verwenden:** Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzeige- und Sortiereinstellungen zu überschreiben, die vom Administrator auf Instanzebene für die ausgewählte Klasse festgelegt wurden.
- 3 Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Spalten finden Sie in Kapitel "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40.
- 4 Informationen zum Festlegen der Sortierreihenfolge finden Sie in Kapitel "[Liste "Sortierreihenfolge"](#)" auf Seite 41.
- 5 Wählen Sie ggf. eine andere Klasse und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.



**HINWEIS** Sie müssen nicht erst auf **Anwenden** klicken, bevor Sie eine andere Klasse auswählen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden beibehalten, solange das Dialogfeld geöffnet ist.

- 6 Klicken Sie auf **OK**.

### **Kopieren ausgewählter Attributwerte beim Branchen/Zusammenführen**

Diese Einstellung ist nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** verfügbar.

#### **So ändern Sie die durch Branchen/Zusammenführen kopierten Attribute:**

- 1 Wählen Sie eine Klasse in der Liste **Klasse auswählen** aus. Die folgenden Abschnitte werden angezeigt:
  - **Anzuzeigende Attribute**
  - **Sortierreihenfolge**
  - **Attribute, die von Projekt zu Produkt gebraucht/zusammengeführt werden**
  - **Attribute, die von Produkt zu Projekt gebraucht/zusammengeführt werden**
- 2 Wählen Sie die gewünschten Attribute in den Listen **Attribute, die von Projekt zu Produkt gebraucht/zusammengeführt werden** und/oder **Attribute, die von Produkt zu Projekt gebraucht/zusammengeführt werden** aus.
- 3 Wählen Sie ggf. eine andere Klasse und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.



**HINWEIS** Sie müssen nicht erst auf **Anwenden** klicken, bevor Sie eine andere Klasse auswählen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden beibehalten, solange das Dialogfeld geöffnet ist.

- 4 Klicken Sie auf **OK**.

### **Zusätzliche Einstellungen**

**Branch mit Links:** Durch die Auswahl dieser Option wird der Standard der gleichnamigen Option im Dialogfeld **Branch** festgelegt.

**Paginierung aktivieren:** Aktivieren Sie diese Option, um die Ergebnisse auf mehrere Seiten aufzuteilen, wenn sie eine bestimmte Länge überschreiten. Geben Sie diese Länge im Feld **Seitengröße** an.

## **Folgen-Einstellungen**

Diese Einstellung kann nur im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** geändert werden.



**WICHTIG!** Die über die Folgen-Einstellungen erzeugten E-Mails werden nur gesendet, wenn der Micro Focus Mail Service konfiguriert ist und ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Mail Service-Konfiguration finden Sie in Kapitel *RM Mail Service* im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### **E-Mail-Betreff**

Das Feld **E-Mail-Betreff** enthält den Text, der als Betreff für die Benachrichtigungs-E-Mail verwendet wird. Der **E-Mail-Betreff** kann Platzhalter enthalten (weitere Details finden Sie im Kasten unten).

## E-Mail-Text

Das Feld **E-Mail-Text** enthält den verwendeten Text der Benachrichtigungs-E-Mail. Der **E-Mail-Text** kann Platzhalter enthalten (weitere Details finden Sie im Kasten unten).



**HINWEIS** In den Feldern **E-Mail-Betreff** und **E-Mail-Text** können Sie Platzhalter für die Attributwerte der Anforderung verwenden.

- **Reguläre Attribute:** Der Platzhalter verwendet den Attributnamen (**nicht den Anzeigenamen**) eines Attributs mit diesem Format: `<#ATTRIBUTE_NAME#>`

Beispiel: In RMDemo hat das Attribut **Rqmt ID** für die Klasse **Marketing\_Requirements** den Attributnamen **PUID**. Der Platzhalter würde wie folgt aussehen: `<#PUID#>`.




- **Besondere Attribute:** Der Platzhalter verwendet den Skriptnamen in diesem Format: `<#SCRIPT_NAME#>`

Beispiel: Das Attribut **<Details zu 'Links zu'>** enthält den Skriptnamen **RTM\_LINKS\_FROM\_DETAILS**. Der Platzhalter würde wie folgt aussehen: `<#RTM_LINKS_FROM_DETAILS#>`. Weitere Informationen zu besonderen Attributen finden Sie in Kapitel "[Besondere Attribute](#)" auf Seite 62.

## Konfigurieren von Aktionen des Fensters "Aktionen"

Administratoren oder Benutzer können festlegen, welche Aktionen im Bereich **Aktionen** angezeigt werden. Damit können alle nicht-alltäglichen Funktionen ausgeblendet werden, z. B. der Befehl *Entfernen* zum Entfernen von Anforderungen.

### So konfigurieren Sie Aktionen:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Abschnittstitel der Gruppe **Aktionen**, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie den Bearbeitungsmodus
  -  : Klicken Sie hierauf, um die Instanzeinstellungen zu bearbeiten. Diese Option ist nur für Administratoren verfügbar.
  -  : Klicken Sie hierauf, um die Benutzereinstellungen zu bearbeiten.
- 3 Um einen Befehl einzublenden, aktivieren Sie sein Optionsfeld. Um einen Befehl auszublenden, deaktivieren Sie sein Optionsfeld. Bei den Benutzereinstellungen deaktiviert die Option **Instanzeinstellungen verwenden** alle anderen Optionen und zeigt die von Ihrem Administrator festgelegten an.
- 4 Klicken Sie auf  , um Ihre Konfiguration zu bestätigen.





# Kapitel 3

---

## Arbeiten mit Anforderungen

Grundlagen zu Anforderungen	106
Arbeiten mit Anforderungen und Änderungsanforderungen	123
Exportieren von Anforderungen	137
Arbeiten mit Links	145
Arbeiten mit Containern	166
Arbeiten mit Dateianhängen	170
Arbeiten mit Gruppenattributen	172
Anzeigen der Anforderungshistorie	173
Zusammenführen von Anforderungsänderungen	181
Branchen und Zusammenführen von Anforderungen	184
Abstimmung	194
Teilnehmen an Diskussionen	198
NLP-Komplexitätsanalyse	199
NLP-Ähnlichkeitsanalyse	200
Aktivieren des Risiko-Managements	201

# Grundlagen zu Anforderungen


## Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche

Die Schnellsuche, die unter **Ansichten** verfügbar ist, bietet ein Dialogfeld, das die Erstellung von Filtern vereinfacht. Suchen Sie alle Anforderungen mit hoher Priorität, die von Joseph Wilson diese Woche erstellt oder geändert wurden? Die Antwort lautet: Verwenden Sie die Schnellsuche. Benutzer können Inhalte nach Kategorie, Klasse, Attribut, Container, Textzeichenfolge oder nach allen oben genannten Kriterien filtern.


Die Schnellsuche befindet sich oben in der Liste, wenn Sie zu **Ansichten** navigieren. Um Platz auf der Anzeige zu sparen, kann nur die schmale Zusammenfassung der aktuellen Auswahl sichtbar sein:

Classes and Attributes: All Classes | System Attributes: Object Status Is Current

In dieser Zeile wird die aktuelle Klassen- und Attributauswahl angezeigt. Um das Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten und geben Sie Ihre Daten ein, um Ihren Filter einzurichten. Jedes System- oder benutzerdefinierte Attribut kann in den Filter aufgenommen werden.



Jedes Mal, wenn Sie die Suchkriterien eingeben oder ändern:

Klicken Sie auf , um die Suche zu aktualisieren.

### 1 Verwenden des Suchfeldes:


- a Geben Sie in das **Suchfeld** ein Wort oder eine Zeichenfolge ein, um die Abfrageergebnisse auf Objekte einzuschränken, die die Suchzeichenfolge enthalten.
  - Wenn Sie eine Zeichenfolge in Anführungszeichen einschließen, gibt die Suche Anforderungen zurück, die die gesamte Zeichenfolge enthalten.
  - Wenn Sie eine Zeichenfolge nicht in Anführungszeichen einschließen, gibt die Suche Anforderungen zurück, die jedes der einzelnen Wörter in der Zeichenfolge enthalten.
- b Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Optionen** eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:
  - **PUID**: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Ihre Suche auf das Attribut *PUID* (versionsunabhängige ID) der Anforderung beschränken möchten. Abhängig von der Klassenkonfiguration kann die PUID als "Anf.-ID" aufgeführt werden oder sie kann eine lokale Kennung verwenden.

- **Titel:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Suchzeichenfolge auf das Attribut *Titel* zu beschränken. Abhängig von der Klassenkonfiguration kann es sein, dass dem Attribut "Titel" ein anderer Anzeigename zugewiesen wurde.
- **Beschreibung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Suche auf den Objekttext oder die Aussage zu beschränken.



#### HINWEIS

- Wenn Sie die Kontrollkästchen **PUID**, **Titel** und **Beschreibung** deaktivieren, werden auch die anderen angezeigten Text- und alphanumerischen Attribute in die Suche eingeschlossen. Systemattribute werden bei der Suchzeichenfolge nicht berücksichtigt.
- Durch Aktivieren oder Deaktivieren der Kontrollkästchen **PUID**, **Titel** und **Beschreibung** wird festgelegt, was durchsucht wird, die angezeigten Attribute werden jedoch nicht geändert. Informationen zum Ändern der angezeigten Spalten finden Sie in Kapitel "[Einstellungen für die Schnellsuche](#)" auf Seite 94.

- 2 **Unterkategorien einschließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Filter um die aktuelle Kategorie und die untergeordneten Kategorien zu erweitern. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Abfrage auf die aktuelle Kategorie zu beschränken.
- 3 **Gebrachte ausschließen:** Diese Option wird angezeigt, wenn die Instanz Branchen/Zusammenführen verwendet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Suche auf Anforderungen beschränkt, die noch nicht zusammengeführt wurden. Weitere Informationen über das Branching/Zusammenführen finden Sie in Kapitel "[Branchen und Zusammenführen von Anforderungen](#)" auf Seite 184.
- 4 **Klassen und Attribute, Systemattribute und Container.** Um diese Sucheinstellungen zu bearbeiten, erweitern Sie die Suchdefinition durch Klicken auf .


#### ■ Klassen und Attribute

- Um weitere Klassen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen, das sich ganz auf der rechten Seite befindet.
- Um Attribute hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen neben der Klassenliste.
- Wenn Sie mehrere Klassenattribute auswählen, d. h. mehr als ein benutzerdefiniertes Attribut innerhalb einer ausgewählten Klasse, können Sie zum Verfeinern des Filters auch eine Kombination aus **AND** und **OR**-Anweisungen verwenden. Die Suche kann beispielsweise Elemente mit einer *Hohen Priorität oder* Elemente innerhalb *eines bestimmten Bereichs* umfassen.
- **Systemattribute:** Ermöglicht die Auswahl von Attributen wie **Aktueller Status** oder **Änderungsdatum**, die für alle Anforderungsklassen verfügbar sind.
- **Container:** Ermöglicht die Suche nach Anforderungen, die sich in einem bestimmten Container befinden. Die Suche wird anhand von drei Dropdown-Listen konfiguriert:
  - a Durch Auswahl von **In** oder **Not In** legen Sie fest, ob sich die Anforderung in einem Container befinden muss.

- b Auswahl des Containertyps: **Sammlung**, **Baseline**, **Dokument** oder **Dokumentenversion**.
- c Auswahl eines oder mehrere Container (z. B. Sammlungen).



**TIPP** Zum schnelleren Auffinden des Containers geben Sie einen Teil des Containernamens in das Dropdown-Feld ein.

- 5 Um nach Attributen zu suchen, markieren Sie das Attribut und wählen Sie **Is** oder **Is Not**, um ein Attribut mit einem Wert zu vergleichen. Wählen Sie **Null**, um Anforderungen mit einem leeren Attribut einzuschließen, oder **Nicht Null**, um Anforderungen einzuschließen, bei denen das ausgewählte Attribut einen Inhalt hat.
- 6 Klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um weitere Suchkriterien hinzuzufügen oder auf das Minus-Zeichen, um Suchkriterien zu entfernen.
- 7 Wenn Sie **Container** oder **Versionen** wählen, wählen Sie **In** oder **Not In** und legen Sie fest, ob Sie Folgendes in die Suche einschließen oder von der Suche ausschließen möchten:
  - a Ein bestimmter Container
  - b Eine Version mit einem bestimmten Status, wie z. B. *Aktuell*
- 8 Zum Ändern der **Kategorie** stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
  - a Ändern der Kategorie für die gesamte Suche, indem Sie diese in der Dropdown-Liste **Kategorie** auswählen.
  - b Ändern der Kategorie für einen einzelnen Container, indem Sie auf den Link neben dem Ordnersymbol rechts neben der Containerliste klicken.
- 9 Klicken Sie auf , um die Suche auszuführen.



**TIPP**

- Um die Konfiguration der Schnellsuche zurückzusetzen, klicken Sie im Bereich **Aktionen** auf **Standardfilter**.
- Informationen zur Mehrfachauswahl von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Auswählen von mehreren Anforderungen](#)" auf Seite 39.



**HINWEIS** Wenn Sie z. B. "Alle Klassen" auswählen, werden nur die Klassen angezeigt, deren Inhalt zurückgegeben wurde.

### **Suchen von Anforderungen mit Gruppenattributen**

Beim Erstellen einer Abfrage müssen normalerweise alle Attribute mit den Auswahlen übereinstimmen. Da sich Gruppenattribute wie eine Tabelle mit einem oder mehreren Werten pro Zeile verhalten, kann der Benutzer für die Schnellsuche festlegen, wie die Werte in der Tabelle bei der Suche berücksichtigt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Is (AND)
- Is (OR)

- Is not (AND)
- Is not (OR)
- Null
- Not Null



**HINWEIS** Wenn Sie nur eine einzelne Zeile in Ihrer Abfrage angeben:



- **Is (AND)** und **Is (OR)** liefern dieselben Ergebnisse.
- **Is not (AND)** und **Is not (OR)** liefern dieselben Ergebnisse.

Das folgende Beispiel verwendet die Klasse **Tests** der Instanz **RMDEMO**.

### Is (AND)

Durch Auswahl des Operators **Is (AND)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn alle Werte des Gruppenattributs mit allen abgefragten Werten übereinstimmen.

Beispiel:


- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass im Dropdown-Listefeld **Is (AND)** angezeigt wird.
- 9 Klicken Sie auf **Suchen**.


Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** eine Kombination der folgenden Werte aufweist: **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** und **Desktop-Windows-7**.

### Is (OR)

Durch Auswahl des Operators **Is (OR)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn einer der Werte des Gruppenattributs mit mindestens einem der abgefragten Werten übereinstimmt.

Beispiel:

- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Klicken Sie auf  .



- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass im Dropdown-Listefeld **Is (OR)** angezeigt wird.
- 9 Klicken Sie auf **Suchen**.

Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** entweder **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** oder **Desktop-Windows-7** (neben anderen Werten) enthält.

### Is not (AND)

Durch Auswahl des Operators **Is not (AND)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn die Werte des Gruppenattributs nicht mit allen abgefragten Werten übereinstimmen.

Beispiel:


- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass im Dropdown-Listefeld **Is not (AND)** angezeigt wird.
- 9 Klicken Sie auf **Suchen**.


Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System keine** Kombination der folgenden Werte aufweist: **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** und **Desktop-Windows-7**.

### Is not (OR)

Durch Auswahl des Operators **Is not (OR)** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn die Werte des Gruppenattributs nicht mit einem der abgefragten Werten übereinstimmen.

Beispiel:

- 1 Wählen Sie die Klasse **Tests**.
- 2 Fügen Sie das Attribut **Operating System** hinzu.
- 3 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Klicken Sie auf  .

- 5 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Klicken Sie auf  .
- 7 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Stellen Sie sicher, dass im Dropdown-Listefeld **Is not (OR)** angezeigt wird.
- 9 Klicken Sie auf **Suchen**.

Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** weder **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** noch **Desktop-Windows-7** enthält.

### Null

Durch Auswahl des Operators **Null** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn kein Gruppenattribut angegeben ist.


### Not Null


Durch Auswahl des Operators **Not Null** wird der Ergebnisliste eine Anforderung hinzugefügt, wenn irgendein Gruppenattribut angegeben ist.

### **Speichern von Suchfiltern zur Wiederverwendung oder zur Verwendung in der Dokumentansicht**

Die Schnellsuche ermöglicht es Benutzern, Filter zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. Sobald Sie "Speichern" wählen und dem Filter einen Namen geben, kann er sowohl in der Schnellsuche als auch in der **Dokumentansicht** wiederverwendet werden.

#### **So speichern Sie einen Suchfilter:**


- 1 Klicken Sie auf  . Das Dialogfeld **Geben Sie den Filternamen ein** wird geöffnet.
- 2 Geben Sie den Namen ein, unter dem der Filter gespeichert werden soll.
- 3 Klicken Sie auf **OK**. Der Filter wird gespeichert und das Dialogfeld **Geben Sie den Filternamen ein** wird geschlossen.



**Abbildung 3-1. In der Schnellsuche gespeicherte Filter können in der Dokumentansicht verwendet werden**

### **Verwenden von Suchfiltern**

So verwenden Sie einen zuvor gespeicherten Suchfilter:

- 1 Öffnen Sie die Liste der Suchfilter, indem Sie auf den kleinen Pfeil des Suchfilterfeldes klicken. Das Suchfilterfeld befindet sich links neben der Schaltfläche  .


- 2 Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.

### **Löschen von Suchfiltern**

So löschen Sie einen Suchfilter:

- 1 Öffnen Sie die Liste der Suchfilter, indem Sie auf den kleinen Pfeil des Suchfilterfeldes klicken.
- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Suchfilter, den Sie löschen möchten. Der Suchfilter wird ausgewählt und ein kleines "x" wird neben dem Namen des Suchfilters angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf das kleine "x" neben dem Namen des Suchfilters.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### **Aktualisieren der Daten**

Klicken Sie auf , um die Suche zu aktualisieren.



**HINWEIS** Die angezeigten Daten können in RM Browser nicht durch Drücken der F5-Taste aktualisiert werden. Stattdessen wird hierdurch der Anfangszustand der RM Browser-Seite hergestellt.

## **Drucken von Anforderungen**

Um die in der Schnellsuche angezeigten Anforderungen zu drucken, wählen Sie im Bereich "Aktionen" unter **Kategorie** die Option **Exportieren** aus. Die Standardeinstellung ist Excel, es steht jedoch eine Liste mit alternativen Formaten zur Auswahl.



**HINWEIS** Informationen zum Drucken der Formularansicht einer einzelnen Anforderung finden Sie unter "[Drucken einer Anforderung](#)" auf Seite 133.

### **So drucken Sie eine Arbeitsseite:**

- 1 Wählen Sie **Druckanpassung** aus den Einträgen unter **Kategorie** im Bereich **Aktionen** aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Inhalt für den Ausdruck formatiert angezeigt wird.
- 2 Das Dialogfeld des Systems zum Drucken wird geöffnet. Klicken Sie auf **Drucken**. Der Inhalt wird an den Drucker gesendet.
- 3 Schließen Sie nach dem Ausdruck das Fenster mit dem formatierten Inhalt.

## **Globale Suche**


Die globale Suche, das Suchsymbol, das in jeder Ansicht verfügbar ist, öffnet ein Dialogfeld, in dem nach einem Begriff gesucht werden kann, der in einer aktuellen Anforderung oder im Titel eines Containers oder Berichts verwendet wird. Suchen Sie nach allen Anforderungen, die sich auf die TDRO-Komponente beziehen? Oder nach allen Dokumenten, die den Begriff "Geprüft" im Titel enthalten? Verwenden Sie die globale Suche! Sie ist immer über die Menüleiste auswählbar.



Die Schnellsuche eignet sich hervorragend für die Erstellung komplexer Abfragen und für die Einschränkung von Filtern auf Objekte, die in dieser Woche z. B. von Jordan Cooper erstellt wurden und in einem bestimmten SRS enthalten sind. Die globale Suche ist einfacher (möglicherweise auch schneller), wenn es darum geht, die Namen aller Container zu finden, die sich auf "Anforderungen Release 3" beziehen.



- Die globale Suche wird durch einen Klick auf das Suchsymbol in der Menüleiste geöffnet und durch einen weiteren Klick wieder geschlossen.
- Der Suchtext, die Filtereinstellungen sowie die ausgeblendeten Suchergebnisse werden in den Benutzereinstellungen gespeichert und beim nächsten Öffnen des Dialogfelds wieder geladen.
- Wenn Sie das Feld "Suche auf PUID, Titel und Beschreibung beschränken" deaktivieren, werden alle Text- und alphanumerischen Attribute in aktuellen Objekten durchsucht. Systemattribute werden nicht durchsucht.



- Die Suchergebnisse aus dem globalen Dialogfeld sind auf 100 Elemente pro Elementtyp (Anforderungen, Berichte usw.) begrenzt. Wenn die Liste länger ist, wird "> 100" in der Ergebniszählung angezeigt; die Daten werden nicht angezeigt. Lange Listen lassen sich mit der Schnellsuche leichter anzeigen und abrufen.
- Im Ergebnisbereich werden die Ergebnisse in 10er-Gruppen aufgelistet. Wenn mehr angezeigt werden soll, bietet ein Link "Mehr anzeigen..." Zugriff auf weitere 10 Elemente.

## Die Funktionen "Aktualisieren" und "Löschen"

Dimensions RM ermöglicht es Benutzern, Prozesse zu definieren, die Anforderungsänderungen auf verschiedene, grundlegend unterschiedliche Arten angehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Unterschied zwischen diesen Optionen zu verstehen und diejenige zu wählen, die in den einzelnen Phasen des Prozesses am besten funktioniert:





- **Speichern** erstellt eine neue Version unter Beibehaltung einer Historie der Änderungen. Auf diese Weise kann das Team Änderungen an einer Anforderung im Laufe der Zeit verfolgen. Dies ist die empfohlene Methode für Änderungen von Anforderungen, um die Überprüfbarkeit zu gewährleisten.
- **Aktualisieren** überschreibt den Inhalt der Anforderungsversion, ohne die Änderungen nachzuverfolgen. Diese Option wird zwar nicht für die gesamte Dauer der Anforderung empfohlen, kann aber in der Definitionsphase oder bei der Korrektur von fehlerhaften Einträgen, die nicht Teil einer Prüfung sein müssen, am besten funktionieren. Es ist wichtig zu beachten, dass Trendberichte zum Beispiel die Historieninformationen benötigen, um den Trend zu berechnen.
- **Löschen** markiert die Anforderung als gelöscht. Änderungen sind dann nicht mehr möglich. Sie verbleibt jedoch in der Datenbank. Das Löschen kann zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf wiederhergestellt werden. Standardmäßig werden gelöschte Anforderungen nicht angezeigt. Sie können diese jedoch abfragen.
- **Entfernen** entfernt die aktuelle Version einer Anforderung aus der Datenbank. Die vorherige Version ist dann erneut die aktuelle Version. Im Gegensatz zur Funktion **Löschen** kann eine entfernte Anforderung nicht wiederhergestellt werden.
- **Wiederherstellen** stellt eine Anforderung wieder her, die mit der Funktion **Löschen** gelöscht wurde.

## Bearbeiten von Attributen mit Hilfe der Schnellzugriffe im Menü "Aktionen"

Anforderungen können von fast überall aus zur Bearbeitung geöffnet werden, indem Sie entweder auf die Anforderung doppelklicken oder die Anforderungen markieren und **Bearbeiten** aus den Elementen unter **Anforderungen** im Bereich "Aktionen" auswählen.

Der Titelbereich, der sich oben im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** befindet, bietet einige Schnellzugriffe für gängige Funktionen.

**Die folgenden Aktionen sind verfügbar:**

Aktion	Beschreibung
	Ermöglicht das Abonnieren oder Abbestellen von E-Mail-Benachrichtigungen bei Änderungen der Anforderung.
	Lädt das aktuelle Dialogfeld erneut. Durch das erneute Laden werden alle vorgenommenen Änderungen rückgängig gemacht und die Anforderung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
	Öffnet das Dialogfeld <b>Drucken</b> .
	Öffnet die Online-Hilfe.

**Bearbeiten von Attributen über das Menü "Aktionen"**

Das Menü **Aktionen** bietet Schnellzugriffe auf andere Funktionen und befindet sich in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds **Attribute bearbeiten**. Um das Menü **Aktionen** zu verwenden, öffnen Sie eine vorhandene Anforderung oder erstellen Sie eine neue Anforderung. Welche Aktionen verfügbar sind, hängt von den Berechtigungen und dem Workflow-Zustand ab.

**Die folgenden Aktionen sind möglicherweise verfügbar:**

Aktion	Beschreibung
Link	Öffnet das Dialogfeld <b>Anforderungen verlinken</b> . Weitere Informationen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Verwenden der Aktion "Link erstellen"</a> " auf Seite 147.
Erstellen & Verlinken	Öffnet das Dialogfeld <b>Erstellen &amp; Verlinken</b> , um eine neue Anforderung zu erstellen und sie mit der vorhandenen Anforderung zu verlinken.
Links durchsuchen	Öffnet das Dialogfeld <b>Link-Browser</b> . Weitere Informationen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Verwenden des Link-Browsers</a> " auf Seite 162.
Kommentar hinzufügen	Startet den Modus <b>Einen Kommentar hinzufügen</b> für die Anforderung (entspricht dem Klicken auf <b>Neue Diskussion starten</b> im Abschnitt <b>Kommentare</b> ). Weitere Informationen zu Kommentaren finden Sie in Kapitel " <a href="#">Teilnehmen an Diskussionen</a> " auf Seite 198.
Änderung vorschlagen	Ermöglicht das Erstellen einer Änderungsanforderung auf der Grundlage der aktuellen Anforderung und verlinkt diese mit der Anforderung. Weitere Informationen zum Erstellen von Änderungsanforderungen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Senden einer Änderungsanforderung</a> " auf Seite 135.
Annehmen/Ablehnen	Ermöglicht es dem Benutzer, eine Änderungsanforderung zu prüfen und anzunehmen oder abzulehnen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Überprüfen einer Änderungsanforderung</a> " auf Seite 136.

Aktion	Beschreibung
Zu Sammlung hinzufügen	Öffnet das Dialogfeld <b>Zu Sammlung hinzufügen</b> , um die aktuelle Anforderung zu einer Sammlung hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Sammlungen finden Sie im Kapitel " <a href="#">Über Sammlungen</a> " auf Seite 340.
Direkten URL erstellen	Öffnet das Dialogfeld <b>Anforderungslink</b> , das den Link zur aktuellen Anforderung anzeigt.
Inhalt löschen	Löscht den Inhalt aller bearbeitbaren Attribute einer Anforderung.
Aktualisieren	Lädt das aktuelle Dialogfeld erneut. Das erneute Laden einer neuen Anforderung bedeutet, dass die eingegebenen oder ausgewählten Daten verworfen werden.
Drucken	Öffnet die Druckvorschau und das Dialogfeld <b>Drucken</b> , in dem Sie einen Drucker auswählen können.
Klasseninformationen	Öffnet das Dialogfeld <b>Klasseninformationen</b> mit Details zu Attributen und Workflow-Status und -Übergängen (sofern die Klasse einen Workflow verwendet). Weitere Informationen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Anzeigen von Informationen über eine Klasse</a> " auf Seite 116.
Hilfe	Öffnet die Online-Hilfe.

## Anzeigen von Informationen über eine Klasse

Beim Ausfüllen von Attributen auf einem Klassenformular oder bei der Berücksichtigung relevanter Workflow-Übergänge gibt es immer eine Hilfsfunktion mit der Option **Klasseninformationen**. Diese Aktion, die auf einem offenen Anforderungsformular verfügbar ist, identifiziert und beschreibt die im Formular definierten Attribute

So zeigen Sie die **Klasseninformationen** an:

- 1 Öffnen Sie eine Anforderung oder erstellen Sie eine neue Anforderung der gewünschten Klasse.
- 2 Öffnen Sie im oberen Teil des Fensters das Menü **Aktionen** und wählen Sie **Klasseninformationen**.

Im Dialogfeld **Klasseninformationen** wird Folgendes angezeigt:

- Eine Beschreibung der Klasse
- Workflow-Diagramm (wenn die ausgewählte Klasse einen Workflow verwendet)
- Statusbeschreibungen
- Beschreibungen der Übergänge
- Einzelheiten zu jedem benutzerdefinierten Attribut
- Beschreibungen von Systemattributen

## Über Anforderungsversionen

Beim Ersetzen einer Anforderung wird eine neue Version der Anforderung erstellt. Diese Versionen ermöglichen es den Benutzern, den Änderungsverlauf einer Anforderung zu verfolgen: Wer hat sie geändert, wann wurde sie geändert und was wurde geändert? Es

ist auch möglich, zwei beliebige Versionen einer Anforderung zu vergleichen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Anzeigen der Anforderungshistorie](#)" auf Seite 173.

Beim Öffnen von Anforderungen zu Änderungszwecken kann es vorkommen, dass Benutzer eine Anforderung öffnen, die nicht der aktuellen Version entspricht. Dies geschieht häufig, wenn die Ansicht beim Durcharbeiten einer Reihe von Änderungen nicht aktualisiert wird. In diesem Fall wird im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** eine Warnmeldung angezeigt. Diese Warnmeldung wird nach 5 Sekunden ausgeblendet. Sie können auf den angezeigten Link **Aktuelle Version bearbeiten** klicken, um die aktuelle (neueste) Version zu öffnen.

## Benachrichtigung über ausgewählte Anforderungsänderungen


Wenn Sie über Änderungen von Anforderungen informiert werden möchten, die für einen aktuellen Satz von Aufgaben wichtig sind, können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung abonnieren. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, eine E-Mail zu erhalten, wenn ausgewählte Anforderungen geändert werden.



**WICHTIG!** Die Benachrichtigungs-E-Mails werden nur gesendet, wenn der Micro Focus Mail Service konfiguriert ist und ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Mail Service-Konfiguration finden Sie in Kapitel *RM Mail Service* im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### Abonnieren einer Benachrichtigung bei Anforderungsänderungen

**Um die E-Mail-Benachrichtigung über Änderungen zu abonnieren**, können Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich markieren und im Bereich **Aktionen** die Option **Folgen** oder **Nicht mehr folgen** auswählen. Sie können auch wie folgt vorgehen, um Listeninformationen anzuzeigen:


- 1 Markieren Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie im Titelbereich auf . Dadurch wird das Dialogfeld **Folgender Benutzer** geöffnet, das die Schaltfläche "Folgen" (oder "Nicht mehr folgen") sowie eine Liste der Benutzer enthält, die Benachrichtigungs-E-Mails für diese Anforderung abonniert haben.
- 4 Klicken Sie auf **Folgen**.

Titel und Text der Benachrichtigungs-E-Mail können von Ihrem Administrator konfiguriert werden. Diese Konfiguration ist in Kapitel "[Folgen-Einstellungen](#)" auf Seite 102 beschrieben.

### Abmelden von Benachrichtigungen bei Anforderungsänderungen

**So melden Sie die E-Mail zur Benachrichtigung bei Anforderungsänderungen ab:**

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.

- 3 Klicken Sie im Titelbereich auf . Das Popover **Folgender Benutzer** wird angezeigt. Die Liste enthält die Benutzer, die E-Mail-Benachrichtigungen für diese Anforderung abonniert haben.
- 4 Klicken Sie auf **Nicht mehr folgen**.

## Über Anforderungssperren



**HINWEIS** RM Browser kann zum Verwenden einer Funktionalität für das Sperren und Zusammenführen konfiguriert werden. Diese ist nützlich, wenn mehrere Benutzer eine Anforderung oder ein Kapitel gleichzeitig bearbeiten möchten. In diesem Abschnitt wird dieser Sperrmechanismus beschrieben. Siehe "[Zusammenführen von Anforderungsänderungen](#)" auf Seite 181.

Diese Konfiguration wird über das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** festgelegt, das nur Administratoren zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Gleichzeitige Bearbeitung](#)" auf Seite 87.

Anforderungen und Kapitel (einschließlich des "Stammkapitels" eines Dokuments, d. h. das Dokument selbst) werden dauerhaft gesperrt, wenn das entsprechende "Bearbeiten"-Dialogfeld geöffnet wird. Wenn eine Anforderung oder ein Kapitel gesperrt ist, wird im Titel des Dialogfelds ein Schlosssymbol angezeigt. Andere Benutzer können die Anforderung oder das Kapitel nicht bearbeiten.

Das Schlosssymbol wird in den folgenden Fällen angezeigt:

- Der aktuelle Benutzer hat die Anforderung gesperrt.
- Ein anderer Benutzer hat die Anforderung gesperrt.
- Die Anforderung ist CM-gesperrt.
- Die Anforderung ist eine Baseline.

In den letzten drei genannten Fällen erhält der Benutzer eine Warnmeldung über die Sperre. Wenn Sie die Maus auf das Symbol bewegen, wird in einer QuickInfo der Grund für die Sperre der Anforderung angezeigt.


Sperren werden entfernt, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

- Sie schließen das Dialogfeld.
- Sie speichern die Änderungen.
- Sie verwenden das Dialogfeld **Anforderungssperren**, um Sperren zu entfernen (siehe "[Verwalten von Anforderungssperren](#)" auf Seite 444). Benutzer können die Sperren bei von ihnen gesperrten Anforderungen oder Kapiteln entfernen. Benutzer mit der Berechtigung *Unlock* können Sperren von Anforderungen oder Kapiteln entfernen, die andere gesperrt haben.

## Workflows

Der Administrator kann für jede Anforderungsklasse einen Workflow definieren. Ein Workflow gewährleistet den ordnungsgemäßen Fluss von Anforderungen mithilfe eines definierten Prozesses, der Attribute, Zustände und Übergänge umfasst. Anforderungen müssen ab dem Zeitpunkt ihres Einreichens den durch diesen Workflow festgelegten Regeln folgen.

Für Anforderungen, die im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** geöffnet werden, wird neben dem Anforderungstitel der Badge für den Workflow-Zustand angezeigt (**In Analysis** im Beispiel unten). Der Badge für den Workflow-Zustand wird auch in Berichte aufgenommen.



**Abbildung 3-2. Workflow-Zustand einer Anforderung**

## Workflow-Elemente

Ein Workflow besteht aus zwei Elementen: Zustände und Übergänge.

**Zustand:** Ein Zustand ist eine Position in einem Workflow, an der die Anforderung abgelegt ist. Während sie sich in einem bestimmten Zustand befindet, wird ihr ein Besitzer zugewiesen, der eine bestimmte Aufgabe ausführt (z. B. Überprüfung, Analyse usw.), bevor sie in den nächsten Zustand übergeht. Alle früheren Zustände einer Anforderung werden im Abschnitt **Zustandshistorie** angezeigt.




**Abbildung 3-3. Zustandshistorie**

**Übergang:** Ein Übergang aktiviert das Verschieben einer Anforderung von einem Workflow-Zustand in einen anderen. Der Übergang "To Analysis" führt beispielsweise dazu, dass die Anforderung vom Zustand "Proposed" in den Zustand "In Analysis" verschoben wird.

**Details:** Durch Auswahl von **Details** (am unteren Rand jedes Übergangseintrags in der **Zustandshistorie**) wird ein Bericht geöffnet, in dem die während des Workflow-Übergangs vorgenommenen Attributänderungen aufgelistet werden.

Transition Details		
Attribute	Prior Value	New Value
Workflow State	In Text	Completed

**Abbildung 3-4. Dialogfeld mit Details zum Übergang**

Das Dialogfeld **Historienunterschiede** kann durch Klicken auf  in der Titelleiste des Dialogfelds "Details zum Übergang" (siehe oben) geöffnet werden.

## Übergänge von Anforderungen in einen anderen Workflow-Zustand

Ein Übergang kann als regelmäßig oder schnell definiert werden.

Beim regelmäßigen Übergang muss der Besitzer die Anforderung manuell überprüfen, bevor er den nächsten Workflow-Zustand auswählt. Daraufhin wird ein Dialogfeld (Workflow-Formular) mit Attributen angezeigt, die vor dem erfolgreichen Abschluss des Übergangs angegeben werden können oder **müssen**.

Ein schneller Übergang wird automatisch ausgeführt, sobald alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind. Wenn z. B. ein Übergang von "Proposed" zu "Review" die Zuweisung eines Analysten erfordert, kann die Anforderung automatisch übergehen, sobald dieses Attribut angegeben wurde.

Weitere Informationen zu Workflow-Elementen, Übergangsformen und Einstellungen finden Sie unter "[Bearbeiten von Workflows](#)" auf Seite 502.

### Übergänge von Anforderungen mit elektronischen Signaturen

Eine elektronische Signatur kann erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Person, die als verantwortlich für die Änderung eingetragen ist, auch tatsächlich die Person ist, die die Änderung vornimmt. Diese Überprüfung wird anhand einer elektronischen Signatur durchgeführt.

Beim Übergang einer Anforderung, für die die elektronische Signatur aktiviert wurde, muss der Benutzer seine Identität durch Eingabe seines Passworts bestätigen. Die erfolgreich unterzeichnete und übergegangene Anforderung wird in den Details zum Übergang sowie im Abschnitt **Zustandshistorie** angezeigt:



**Abbildung 3-5. Elektronische Signatur in der Zustandshistorie**

### Übergänge einer einzelnen Anforderung in einen anderen Workflow-Zustand

Ausgewählte Anforderungen können wie folgt in den nächsten Zustand überführt werden:

- Wenn Sie die Anforderung in einem Dokument, in der **Schnellsuche** oder in einer Ansicht, in der Anforderungen aufgelistet sind, markieren, können Sie im Bereich "Aktionen" unter der Gruppe "Anforderungen" die Option **Übergang ausführen** auswählen.



- Auswählen des Workflow-Badges für eine Anforderung in einem geöffneten Dokument. Wenn Anforderungen in der Tabellen- oder bearbeitbaren Tabellenansicht gespeichert sind, dient dieser Badge als Dropdown-Liste möglicher Übergangsziele.
- Klicken auf den Übergang oben im Dialogfeld "Attribute bearbeiten".



**Abbildung 3-6. Übergang zu "Genehmigen", "Ablehnen" oder "Zurück"**

### **Übergänge von mehreren Anforderungen in einen anderen Workflow-Zustand**


So wird der Übergang für mehrere Anforderungen ausgeführt:

- 1 Erfassen Sie die Anforderungen für den Übergang aus einem Dokument, einer Sammlung oder mit Hilfe der Schnellsuche. Informationen hierzu finden Sie in Kapitel ["Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche"](#) auf Seite 106.
- 2 Markieren Sie die Anforderungen, für die der Übergang ausgeführt werden soll.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Übergang ausführen**. Das Dialogfeld **Übergang für mehrere Anforderungen ausführen** geöffnet.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Übergang im Feld **Übergang** aus.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.  
Wenn es sich bei dem Übergang um einen regulären Übergang handelt, wird ein Dialogfeld zur Bearbeitung der Attributwerte der Anforderung(en) geöffnet. Fahren Sie fort mit [Schritt 6](#).  
Wenn es sich bei dem Übergang um einen schnellen Übergang handelt (der kein Formular anzeigt), beginnt die Ausführung des Übergangs unter der Annahme, dass alle Kriterien erfüllt sind. Fahren Sie fort mit [Schritt 8](#).
- 6 Füllen Sie die angezeigten Attribute aus und/oder ändern Sie diese.



#### **HINWEIS**

- Wenn Attribut- oder Beziehungsbedingungen für einen Übergang definiert wurden, wird der Übergang nur angezeigt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.
- Wenn der Übergang für mehrere Anforderungen durchgeführt wird, werden die angegebenen Werte auf alle Anforderungen angewendet.

- 7 Klicken Sie auf **OK**, um die Ausführung des Übergangs zu starten.
- 8 Nach dem Abschluss des Prozesses wird das Dialogfeld **Ergebnisse aus Übergang** angezeigt. Um die IDs der Anforderungen des Übergangs anzuzeigen, erweitern Sie die Ergebnisliste durch Klicken auf .

## Kopieren der URL einer Anforderung in die Zwischenablage

Sie können die URL einer Anforderung kopieren und zur späteren Verwendung und Referenz in eine Datei einfügen. Wird diese URL später aufgerufen, wird RM Browser für diese Anforderung geöffnet.

Sie können eine URL kopieren, die immer auf die aktuellste Version der Anforderung verweist, oder Sie können eine URL zu einer bestimmten Version der Anforderung kopieren. Weitere Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt weiter unten.

### **Kopieren der URL der aktuellsten Version einer Anforderung**

**So kopieren Sie die URL der aktuellsten Version einer Anforderung:**

- 1 Öffnen Sie die Anforderung zur Bearbeitung. Siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
- 2 Erweitern Sie den Abschnitt **Systemattribute** im Dialogfeld **Attribute bearbeiten**.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, die als **Anforderungslink** gekennzeichnet ist.
- 4 Wählen Sie **Link-Adresse kopieren** (oder einen ähnlichen Menüeintrag, abhängig von dem verwendeten Browser).

Die URL befindet sich jetzt in der Windows-Zwischenablage. Sie können sie nun in die Datei einfügen und speichern.

### **Kopieren der URL einer bestimmten Version einer Anforderung**

**So kopieren Sie die URL einer bestimmten Version einer Anforderung:**


- 1 Öffnen Sie die Anforderung zur Bearbeitung. Siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
- 2 Erweitern Sie den Abschnitt **Historie** im Dialogfeld **Attribute bearbeiten**.

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced
	28-JUL-2020@06:15:11	Joseph Wilson	Current

- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Link-Symbol neben der gewünschten Version.
- 4 Wählen Sie **Link-Adresse kopieren** (oder einen ähnlichen Menüeintrag, abhängig von dem verwendeten Browser).

Die URL befindet sich jetzt in der Windows-Zwischenablage. Sie können sie nun in die Datei einfügen und speichern.

## Arbeiten mit der Hierarchieansicht

Im Allgemeinen können Sie Anforderungen anhand von Sammlungen oder Dokumenten strukturieren. Falls dies nicht gewünscht ist, können Sie die Hierarchieansicht zur Strukturierung von Anforderungen verwenden. Die Hierarchieansicht ist in der Kategoriestructur der Startansicht verfügbar. Um zur Hierarchieansicht zu wechseln, klicken Sie auf .

Standardmäßig zeigt die Hierarchieansicht alle Anforderungen einer Kategorie als einfache Liste für diese Kategorie an. Durch Ziehen von Anforderungen per Drag & Drop auf andere Anforderungen werden die verschobenen Anforderungen zu untergeordneten Anforderungen der Zielanforderungen.



### HINWEIS

- Das Ablegen einer Anforderung auf einer anderen Anforderung **stellt keine** Verbindung zwischen den beiden Anforderungen her.
- Die Struktur ist für alle Benutzer identisch.



Informationen zum Exportieren von Anforderungen in der Hierarchieansicht finden Sie in Kapitel ["Exportieren von Anforderungen in der Hierarchieansicht"](#) auf Seite 145.

Informationen zum Ändern der angezeigten oder exportierten Spalten finden Sie in Kapitel ["Hierarchie-Einstellungen"](#) auf Seite 95.

Informationen zum Hinzufügen einer oder mehrerer Anforderungen zu einem oder mehreren Dokumenten finden Sie im Kapitel ["Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument in der Hierarchieansicht"](#) auf Seite 253.

## Arbeiten mit Anforderungen und Änderungsanforderungen

Wenn Sie eine Anforderung oder Änderungsanforderung erstellen, bearbeiten oder anzeigen, werden oben im Dialogfeld die Namen der Abschnitte im Dialogfeld angezeigt.

[ALL](#) [STANDARD](#)  [CUSTOM](#)  [SYSTEM](#) [ATTACHMENTS \(3\)](#) [COMMENTS \(9\)](#) [LINKS \(2\)](#) [HISTORY \(5\)](#) [POLLS \(1\)](#) [CONTAINERS \(2\)](#)

Wenn Sie auf einen Abschnittsnamen klicken, werden zur besseren Übersicht nur die Attribute dieses Abschnitts angezeigt. Um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen, klicken Sie auf **Alle**. Auf den folgenden Registerkarten kann die Anzahl der Elemente angezeigt werden: **Anhänge**, **Kommentare**, **Links**, **Historie**, **Abstimmungen** und **Container**.

### Erstellen einer neuen Anforderung

Sie können eine neue Anforderung erstellen, wenn Sie über die Berechtigung **Create** für die Klasse verfügen, zu der die Anforderung gehört. Wenn Sie nicht über die Berechtigung **Create** verfügen, jedoch über die Berechtigung **CreateCR**, können Sie eine

Änderungsanforderung für die neue Anforderung einreichen. Siehe ["Vorschlagen einer neuen Anforderung"](#) auf Seite 127.



#### TIPPS

- Wenn Sie Firefox verwenden, können Sie die Rechtschreibprüfung in Firefox aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu Firefox.
- Das Feld **Aktionen** unterstützt mehrere Funktionen und Tastenkombinationen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Bearbeiten von Attributen über das Menü "Aktionen" auf Seite 115.](#)

#### So erstellen Sie eine neue Anforderung:

- 1 Wählen Sie **Anforderung** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld **Neu** wird geöffnet.
- 2 **Klasse:** Wählen Sie die Klasse aus, zu der die neue Anforderung gehört. Diese Liste enthält alle Klassen, für die Sie über die Berechtigung zum "Erstellen" oder "Senden" verfügen.



#### HINWEIS

- Wenn eine Anforderung beim Aufrufen des Dialogfelds ausgewählt oder geöffnet war, ist in dem geöffneten Dialogfeld die Klasse bereits ausgewählt.
- Wenn Sie das Dialogfeld **Neu** durch Klicken auf die Schaltfläche **Erstellen & Verlinken** im Abschnitt **Links** des Dialogfelds **Attribute bearbeiten** geöffnet haben, können Sie die Klassen nicht ändern.
- Wenn Sie Agile verwenden und ein neues Produkt erstellen möchten, wird dringend empfohlen, das Produkt mit der in Agile zur Verfügung stehenden Funktion zu erstellen (siehe Kapitel ["Hinzufügen von Produkten" auf Seite 408.](#) Informationen zum Verwenden eines vorhandenen Produkts mit Agile finden Sie in Kapitel ["Manuelle Produktzuweisung" auf Seite 409.](#)

- 3 **Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie aus, zu der die neue Anforderung gehört.
- 4 **Attribute:** Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder in den Attributabschnitten ein. Attribute, die unvollständig oder fehlerhaft sind, werden mit einem roten Ausrufezeichen (❗) gekennzeichnet. Ein grünes Häkchen (✅) zeigt an, dass der Wert akzeptiert wird. Wenn Sie die Maus über das Ausrufezeichen oder das Häkchen des Attributs bewegen, werden die akzeptierten Werte in einem Hinweis angezeigt.



#### HINWEIS

- **Gruppenattribute:** Wenn dieser Abschnitt angezeigt wird, wurde die Anforderungsklasse so definiert, dass sie ein oder mehrere Gruppenattribute enthält. Siehe ["Arbeiten mit Gruppenattributen" auf Seite 172.](#)
- **Anwenden der HTML-Formatierung:** Wenn ein Textattribut die HTML-Formatierung unterstützt, wird eine Formatierungssymbolleiste eingeblendet, wenn Sie in das Feld des Attributs klicken. Siehe ["Symbolleiste "HTML-Textformatierung" auf Seite 42.](#)

- 5 **Anhänge:** Um eine Datei an die Anforderung anzuhängen, erweitern Sie diesen Abschnitt und klicken Sie auf **Anfügen**. Das Dialogfeld **Anhang hinzufügen** wird geöffnet. Geben Sie den vollständigen Pfad zu der Datei ein oder klicken Sie auf

**Durchsuchen**, um die Datei zu suchen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**.

- 6 **Container:** Um die neue Anforderung zu einer Sammlung hinzuzufügen, erweitern Sie diesen Abschnitt und klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **+ Neue Sammlung erstellen und hinzufügen**, um eine neue Sammlung zu erstellen und die neue Anforderung hinzuzufügen. Das Dialogfeld *Neue Sammlung* wird geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter "[Erstellen einer neuen Sammlung](#)" auf Seite 341. Ignorieren Sie jedoch den Abschnitt **Basierend auf**, da dieser nicht für diesen Aufruf des Dialogfelds zutrifft.
  - **📁 Zu Sammlung hinzufügen**, um die neue Anforderung zu einer vorhandenen Sammlung hinzuzufügen. Das Dialogfeld *Zu Sammlung hinzufügen* wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte(n) Sammlung(en) aus und klicken Sie auf **OK**.
- 7 **Als Unteranforderung hinzufügen:** (wird nur angezeigt, wenn das Dialogfeld **Neu** über ein Dokument aufgerufen wurde) Wenn Sie das Dialogfeld aufgerufen haben, während eine Anforderung in einem Dokument ausgewählt war, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die neue Anforderung als Unteranforderung der ausgewählten Anforderung hinzuzufügen. Oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die neue Anforderung dem übergeordneten Kapitel der ausgewählten Anforderung hinzuzufügen. Wenn keine Anforderung beim Aufrufen des Dialogfelds ausgewählt war, wird dieses Kontrollkästchen nicht angezeigt, und die neue Anforderung wird zu dem Element hinzugefügt, das in der Dokumentstruktur ausgewählt wurde.
- 8 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anforderung nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird die Anforderung nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet.
- 9 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern**, um die neue Anforderung zu erstellen und das Dialogfeld **Neu** zu schließen. Die Anforderung wird zur Bearbeitung geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** deaktiviert ist. Siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
  - **Speichern & Kopieren**, um die neue Anforderung zu erstellen und die Attributwerte für das Erstellen einer weiteren neuen Anforderung beizubehalten.



**HINWEIS** Ein Attribut wird nur dann in die nächste Anforderung kopiert, wenn der Administrator beim Definieren des Attributs die Option **Beim Kopieren auffüllen** ausgewählt hat. Siehe "[Definieren eines Attributs](#)" auf Seite 457.

- **Speichern & Neu**, um die neue Anforderung zu erstellen und die Attributwerte für das Erstellen der neuen Anforderung zu löschen.

## Massenerstellen von Anforderungen

Dimensions RM ermöglicht das Erstellen einer großen Anzahl von Anforderungen, die mit einer Basisanforderung verlinkt sind. Dies kann der Fall sein, wenn Sie das Testfallmanagement einsetzen und Testläufe für Testfälle erstellen möchten. Beachten Sie, dass das Massenerstellen von Anforderungen nur für Klassen verfügbar ist, die eine Verknüpfung zulassen.

### **Massenerstellen von Anforderungen in der Schnellsuche**

#### **So führen Sie das Massenerstellen von Anforderungen durch:**

- 1** Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen aus, z. B. im Ergebnis der Schnellsuche, in einem Berichtsergebnis oder in einem Dokument. Informationen zum Suchen nach Anforderungen finden Sie in Kapitel ["Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche" auf Seite 106](#).
- 2** Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Erstellen & Verlinken**. Das Dialogfeld **Neue Elemente batchweise erstellen und verlinken** wird geöffnet.
- 3** Wählen Sie im Feld **Neue Anforderung erstellen für** die Klasse für die neuen Anforderungen aus.
- 4** Klicken Sie auf **Weiter >**.
- 5** Falls gewünscht, geben Sie im Feld **Präfix für Titel** ein Präfix an. Das Präfix wird zusammen mit dem Titel-Attribut der neuen Anforderungen verwendet und ermöglicht ein leichteres Auffinden der Anforderungen.
- 6** Geben Sie alle Attribute an und/oder ändern Sie die Kategorie nach Bedarf.
- 7** Klicken Sie auf **Speichern**. Dies startet das Erstellen und die Verknüpfung der Anforderungen. Nach dem Abschluss des Prozesses wird das Dialogfeld **Erstellt** angezeigt. Dieses Dialogfeld enthält eine Tabelle mit der ursprünglichen Anforderung und der erstellten Anforderung. Wenn Sie auf die ID einer Anforderung klicken, wird diese zur Bearbeitung geöffnet (siehe ["Bearbeiten einer Anforderung" auf Seite 129](#)).
- 8** Klicken Sie auf **Schließen**.

### **Massenerstellen von Anforderungen für Sammlungen**

#### **So führen Sie das Massenerstellen von Anforderungen durch:**

- 1** Wählen Sie eine Sammlung auf der Registerkarte **Sammlungen** der Startansicht aus. Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht" auf Seite 281](#).
- 2** Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Erstellen & Verlinken**. Das Dialogfeld **Neue Elemente batchweise erstellen und verlinken** wird geöffnet.
- 3** Wählen Sie im Feld **Basisklasse** die Klasse aus, die den erstellten und verlinkten Anforderungen zugewiesen werden soll.
- 4** Wählen Sie im Feld **Neue Anforderung erstellen für** die Klasse für die neuen Anforderungen aus.
- 5** Klicken Sie auf **Weiter >**.
- 6** Falls gewünscht, geben Sie im Feld **Präfix für Titel** ein Präfix an. Das Präfix wird zusammen mit dem Titel-Attribut der neuen Anforderungen verwendet und ermöglicht ein leichteres Auffinden der Anforderungen.
- 7** Geben Sie alle Attribute an und/oder ändern Sie die Kategorie nach Bedarf.
- 8** Standardmäßig ist die Option **Zu Sammlung hinzufügen <Sammlungsname>** ist aktiviert.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die neuen Anforderungen der ursprünglichen Sammlung hinzugefügt.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die neuen Anforderungen keiner Sammlung hinzugefügt.

- 9 Klicken Sie auf **Speichern**. Dies startet das Erstellen und die Verknüpfung der Anforderungen. Nach dem Abschluss des Prozesses wird das Dialogfeld **Erstellt** angezeigt. Dieses Dialogfeld enthält eine Tabelle mit der ursprünglichen Anforderung und der erstellten Anforderung. Wenn Sie auf die ID einer Anforderung klicken, wird diese zur Bearbeitung geöffnet (siehe ["Bearbeiten einer Anforderung"](#) auf Seite 129).
- 10 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Vorschlagen einer neuen Anforderung

Wenn Sie über die Berechtigung zum Senden von Änderungsanforderungen (CreateCR) verfügen, können Sie eine neue Anforderung vorschlagen. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen neuer Anforderungen verfügen. Dabei können Sie die gewünschten Attribute für die neue Anforderung angeben.

### So schlagen Sie eine neue Anforderung vor:

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Wählen Sie **Neuer Vorschlag** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld *Neue Anforderung vorschlagen* wird geöffnet. Wählen Sie dann im Feld **Klasse** die Klasse aus, zu der die neue Anforderung gehören soll. Diese Liste enthält alle Klassen, für die Sie über die Berechtigung zum **Erstellen** oder **Senden** verfügen.



**HINWEIS** Wenn eine Anforderung beim Aufrufen des Dialogfelds ausgewählt oder geöffnet war, ist in dem geöffneten Dialogfeld die Klasse bereits ausgewählt.

- Wählen Sie im Menü **Neu** in der Menüleiste die Klasse aus, für die Sie die Änderungsanforderung erstellen möchten. Das Dialogfeld zum Erstellen einer neuen Anforderung wird geöffnet. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste **Aktionen** die Option **Neuer Vorschlag**.
- 2 **Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie aus, zu der die neue Anforderung gehört.
  - 3 **Attribute:** Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder in den Attributabschnitten ein. Attribute, die unvollständig oder fehlerhaft sind, werden mit einem roten Ausrufezeichen (❗) gekennzeichnet. Ein grünes Häkchen (✅) zeigt an, dass der Wert akzeptiert wird. Wenn Sie die Maus über das Ausrufezeichen oder das Häkchen des Attributs bewegen, werden die akzeptierten Werte in einem Hinweis angezeigt.



### HINWEIS

- **Gruppenattribute:** Wenn dieser Abschnitt angezeigt wird, wurde die Anforderungsklasse so definiert, dass sie ein oder mehrere Gruppenattribute enthält. Siehe ["Arbeiten mit Gruppenattributen"](#) auf Seite 172.
- **Anwenden der HTML-Formatierung:** Wenn ein Textattribut die HTML-Formatierung unterstützt, wird eine Formatierungssymbolleiste eingeblendet, wenn Sie in das Feld des Attributs klicken. Siehe ["Symbolleiste "HTML-Textformatierung" auf Seite 42.](#)

- 4 **Anhänge:** Um eine Datei an die Anforderung anzuhängen, erweitern Sie diesen Abschnitt und klicken Sie auf **Anfügen**. Das Dialogfeld **Anhang hinzufügen** wird geöffnet. Geben Sie den vollständigen Pfad zu der Datei ein oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei zu suchen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**.
- 5 **Änderungsgrund:** Geben Sie den Grund ein, warum Sie eine neue Anforderung erstellen möchten.
- 6 **ECP:** Wenn Sie die neue Anforderung mit einem ECP-Klassenobjekt verlinken möchten, wählen Sie das gewünschte ECP in der Liste aus. Wenn keine ECPs definiert wurden, wird die Liste nicht angezeigt.



**HINWEIS** ECP ist eine Änderungsmanagement-Klassenart auf hoher Ebene (Engineering Change Proposal), die verwendet werden kann, um mehrere Änderungsanforderungen in einem einzigen Paket zu sammeln.

- 7 **Änderungsanforderung zum Dokument hinzufügen:** Wenn Sie das Dialogfeld über eine Arbeitsseite eines Dokuments aufgerufen haben, haben Sie die Möglichkeit, die Änderungsanforderung zu diesem Dokument hinzuzufügen.
- 8 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Änderungsanforderung nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird die Anforderung nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet.
- 9 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Senden**, um die Änderungsanforderung einzureichen und das Dialogfeld zu schließen.
  - **Senden & Nächstes Element**, um die Änderungsanforderung einzureichen, und das Dialogfeld für das Senden einer weiteren Änderungsanforderung geöffnet zu lassen.



**HINWEIS** Beim Erstellen eines neuen Vorschlags werden die Links und Sammlungen von der ursprünglichen Anforderung übernommen. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Vererbte Links](#)" auf Seite 161 und "[Vererbte Container](#)" auf Seite 168.



## Bearbeiten einer Anforderung

Dieser Abschnitt beschreibt das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** zum Bearbeiten einer vorhandenen Anforderung.



### TIPPS

- Einige Attribute können direkt in der Ansicht **Editierbare Tabelle** bearbeitet werden. In dieser Ansicht ist es möglich, ein Attribut für mehrere Anforderungen gleichzeitig zu bearbeiten. Siehe "[Ansichten "Editierbare Tabelle", "Tabelle" und "Formular"](#)" auf Seite 35.
- Das Feld **Aktionen** unterstützt mehrere Funktionen und Tastenkombinationen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Bearbeiten von Attributen über das Menü "Aktionen"](#)" auf Seite 115.

### So bearbeiten Sie eine Anforderung:

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 2 **Kategorie:** Klicken Sie auf den Pfeil neben der Kategorie, um eine andere Kategorie auszuwählen.
- 3 **Attribute:** Führen Sie nach Bedarf die Aktualisierungen in den Attributabschnitten durch. Attribute, die unvollständig oder fehlerhaft sind, werden mit einem roten Ausrufezeichen (❗) gekennzeichnet. Ein grünes Häkchen (✅) zeigt an, dass der Wert akzeptiert wird. Wenn Sie die Maus über das Ausrufezeichen oder das Häkchen des Attributs bewegen, werden die akzeptierten Werte in einem Hinweis angezeigt.



### HINWEISE

- **Listenattribute:** Wenn ein Eintrag in einer Liste in einer anderen Farbe angezeigt wird, wurde dieser Eintrag gelöscht und kann nicht ausgewählt werden.
  - **Gruppenattribute:** Wenn dieser Abschnitt angezeigt wird, wurde die Anforderungsklasse so definiert, dass sie ein oder mehrere Gruppenattribute enthält. Siehe "[Arbeiten mit Gruppenattributen](#)" auf Seite 172.
  - **Benutzerattribute:** Wenn ein Benutzerattribut einen Benutzernamen mit einem Link anzeigt, können Sie durch Anklicken dieses Links ein Popup-Fenster mit den Benutzerinformationen (z. B. vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) öffnen. Beachten Sie, dass nur die Daten verfügbar sind, die beim Erstellen des Benutzers eingegeben wurden. Wenn das Benutzerattribut einen Gruppennamen anzeigt, zeigt das Popup die Benutzer der Gruppe an.
  - **Anwenden der HTML-Formatierung:** Wenn ein Textattribut die HTML-Formatierung unterstützt, wird eine Formatierungssymbolleiste eingeblendet, wenn Sie in das Feld des Attributs klicken. Siehe "[Symbolleiste "HTML-Textformatierung"](#)" auf Seite 42.
- 4 **Anhänge:** Um eine Datei an die Anforderung anzuhängen oder eine Datei aus der Anforderung zu entfernen, erweitern Sie diesen Abschnitt. Siehe "[Arbeiten mit Dateianhängen](#)" auf Seite 170.

- 5 **Kommentare:** Um die mit der Anforderung verbundenen Kommentare anzuzeigen oder an einer Diskussion teilzunehmen oder eine Diskussion zu beginnen, erweitern Sie diesen Abschnitt. Siehe ["Teilnehmen an Diskussionen"](#) auf Seite 198.
- 6 **Container:** Zum Hinzufügen/Entfernen der Anforderung zu/von einer Sammlung erweitern Sie den Abschnitt **Container**. Siehe Kapitel ["Arbeiten mit Containern"](#) auf Seite 166.
- 7 **Links:** Der Abschnitt "Links" kann erweitert werden, um Klassen aufzulisten, die mit der Anforderung zusammenhängen, um bestehende Links aufzulisten oder um Links hinzuzufügen oder zu entfernen. Es können auch Suspect-Links angezeigt werden. Siehe ["Arbeiten mit Links"](#) auf Seite 145.



**HINWEIS** Alle hier angezeigten verlinkten Objekte sind die aktuelle Version des Objekts. Im Abschnitt **Container** finden Sie versionspezifische Objekt-Links in einem Container.

- 8 **Dimensions CM:** Wenn die Implementierung in Dimensions CM integriert wurde, werden in diesem Abschnitt Dimensions CM-Projekte und -Anforderungen angezeigt, die mit der Anforderung verknüpft sind.
- 9 **Historie:** In diesem Abschnitt werden folgende Informationen angezeigt: Datum und Uhrzeit der Änderung der Anforderung, durch wen wurde sie geändert sowie der Zustand.
- 10 **Abstimmungen:** Um eine mit der Anforderung verlinkte Abstimmung zu erstellen, eine vorhandene Abstimmung zu ändern, in einer Abstimmung Ihre Stimme abzugeben oder Abstimmungsergebnisse anzuzeigen, erweitern Sie diesen Abschnitt. Siehe ["Abstimmung"](#) auf Seite 194.
- 11 **Link-Attribute:** Der Abschnitt **Link-Attribute** wird nur angezeigt, wenn Sie eine neue Anforderung oder Änderungsanforderung erstellen und diese mit einer Anforderung verlinken. Weitere Informationen finden Sie unter ["Bearbeiten von Link-Attributen"](#) auf Seite 155.
- 12 **Navigationsleiste anzeigen/Navigationsleiste ausblenden:** Klicken Sie auf **Anzeigen/Ausblenden**, um die Navigationsleiste am unteren Rand des Dialogfelds ein-/auszublenden. Sie können die Anforderungen nacheinander mit den Steuerelementen **Erste**, **Zurück**, **Weiter** und **Letzte** durchblättern.
- 13 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anforderung nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird die Anforderung nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet. **Nach dem Speichern schließen** ist nicht verfügbar, wenn die Navigationsleiste angezeigt wird.
- 14 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Kopieren**, um die Attributwerte zur Verwendung beim Erstellen einer neuen Anforderung zu kopieren. Wenn der Benutzer nicht die Berechtigung **Create**, sondern die Berechtigung **CreateCR** für Klassen verfügt, wird stattdessen ein Vorschlag erstellt. Das Dialogfeld **Neu Klassenname** wird geöffnet (siehe ["Erstellen einer neuen Anforderung"](#) auf Seite 123).



**HINWEIS** Ein Attribut wird nur dann in die nächste Anforderung kopiert, wenn der Administrator beim Definieren des Attributs die Option **Beim Kopieren auffüllen** ausgewählt hat. Siehe ["Definieren eines Attributs"](#) auf Seite 457.

- **Mit Links kopieren**, wie oben, enthält jedoch Links zu anderen Anforderungen.
- **Aktualisieren**, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern, ohne eine neue Version der Anforderung zu erstellen. (Diese Option wird nicht empfohlen, wenn Sie eine Historie oder ein Audit-Protokoll über Änderungen der Anforderungen im Laufe der Zeit führen müssen.) Die Anforderung bleibt zum Bearbeiten geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** deaktiviert ist.

**Aktualisieren & Weiter:** Wie oben, nur dass das Dialogfeld geöffnet bleibt und die nächste Anforderung geladen wird. Diese Version der Schaltfläche wird angezeigt, wenn die Navigationsleiste eingeblendet ist.

- **Speichern**, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen als neue Version der Anforderung zu speichern. Die Anforderung bleibt zum Bearbeiten geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** nicht aktiviert ist. Abhängig von Ihrer Konfiguration kann das Ersetzen einer Anforderung das Öffnen des Dialogfelds **Suspect löschen für** auslösen (siehe "[Löschen von Suspect-Links beim Ersetzen einer Anforderung](#)" auf Seite 159).
- **Speichern & Weiter:** Das Dialogfeld bleibt geöffnet und die nächste Anforderung wird geladen. Diese Version der Schaltfläche wird angezeigt, wenn die Navigationsleiste eingeblendet ist. Abhängig von Ihrer Konfiguration kann das Ersetzen einer Anforderung das Öffnen des Dialogfelds **Suspect löschen für** auslösen (siehe "[Löschen von Suspect-Links beim Ersetzen einer Anforderung](#)" auf Seite 159).



**HINWEIS** Wenn die Anforderung in einem ECP-gesteuerten Dokument enthalten ist, dem kein ECP zugeordnet wurde, und **Auf `Aktuell` aktualisieren (Tipp)** aktiviert ist, kann diese Aktion angehalten werden. Siehe "[Zusammenführen von Dokumentänderungen](#)" auf Seite 239.

## Kopieren einer Anforderung

Bei der Erstellung von Anforderungsgruppen kommt es häufig vor, dass diese gemeinsame Attribute aufweisen, vielleicht sogar Ähnlichkeiten im Titel und in der Beschreibung vorhanden sind. In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Funktion **Kopieren** und beim Speichern der geänderten Anforderung die Funktion **Speichern & Kopieren** zu verwenden.



**HINWEIS** Beim **Kopieren** oder **Speichern & Kopieren** werden nur die beim Einrichten ausgewählten Attribute in eine neue Anforderung kopiert. Siehe "[Allgemeine Attributeigenschaften](#)" auf Seite 458.

An diesen Stellen können Sie die Funktion **Kopieren** verwenden:

- Im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** mit den Schaltflächen **Kopieren** oder **Mit Links kopieren**.
- Im Bereich **Aktionen**, wenn Sie eine Anforderung in einer beliebigen Ansicht oder einem beliebigen Kontext markieren.

## Verwenden der Funktion "Erweitern"

Mit **Erweitern** kann eine Anforderung "gebraucht" werden, so dass die ursprüngliche Anforderung gesperrt wird, während eine oder mehrere neue Anforderungen mit der in der **Herkunftsansicht** angezeigten Verknüpfung zu übergeordneter Anforderung erstellt werden (siehe Kapitel "[Verwenden der Herkunftsansicht](#)" auf Seite 178).

### So erweitern Sie eine Anforderung:

- 1 Wählen Sie in der Ansicht **Anforderungen** eine oder mehrere Anforderungen mit dem Objektstatus **Aktuell** oder **Erweitert** aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Erweitern**. Das Dialogfeld **Neu Klassenname** wird geöffnet.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.



**HINWEIS** Das Erweitern einer Anforderung setzt den Objektstatus der ursprünglichen Anforderung auf **Erweitert**. Die neue Anforderung hat den Objektstatus **Aktuell**.

## Löschen einer Anforderung

Wenn Sie eine Anforderung löschen, wird sie als gelöscht markiert, aber die Daten bleiben erhalten. Sie können Anforderungen, deren Status **Aktuell** ist, löschen, wenn Sie über die Berechtigung "Delete" für ihre Klasse verfügen. Wenn Sie eine Anforderung löschen, wird eine neue Version erstellt, um sicherzustellen, dass ein vollständiges Audit-Protokoll über das Löschen der Anforderung geführt wird.

### So löschen Sie eine Anforderung:

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Löschen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus.
- 3 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

## Wiederherstellen einer Anforderung

Wenn Sie eine Anforderung löschen, wird sie als gelöscht markiert, aber die Daten bleiben erhalten. Wenn Sie eine Anforderung wiederherstellen, wird eine neue Version erstellt, die die vorherige Version ersetzt, um sicherzustellen, dass ein vollständiges Audit-Protokoll über das Löschen der Anforderung geführt wird.

### So stellen Sie eine Anforderung wieder her:

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Wiederherstellen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus.
- 3 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

## Entfernen einer Anforderungsversion

Wenn Sie eine Anforderung entfernen, wird die ausgewählte Version dauerhaft aus der Instanz entfernt, und die vorherige Version wird zur aktuellen Version. Sie können Anforderungen, deren Status **Aktuell** ist, entfernen, wenn Sie über die Berechtigung "Remove" für ihre Klasse verfügen.



**VORSICHT!** Das Entfernen kann nicht rückgängig gemacht werden.


### So entfernen Sie eine Anforderung:

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Entfernen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus.
- 3 **Alle Versionen einschließen:** Wenn diese Option ausgewählt wird, werden alle Versionen der Anforderung entfernt. Beachten Sie, dass Sie nicht alle Versionen entfernen können, wenn eine oder mehrere der Versionen in einer Baseline oder einer Dokumentenversion enthalten sind.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

## Drucken einer Anforderung

Sie können eine Anforderung über das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** drucken.

### So drucken Sie eine Anforderung:

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 2 Sie müssen Abschnitte und Unterabschnitte einblenden, wenn Sie deren Inhalt ausdrucken möchten.
- 3  Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken** oben rechts im Dialogfeld. Es öffnet sich ein Fenster mit der Druckvorschau. Die in diesem Fenster angezeigten RM-Steuerelemente sind ohne Funktion.
- 4 Das Dialogfeld des Systems zum Drucken wird geöffnet. Klicken Sie auf **Drucken**. Die Anforderung wird an den Drucker gesendet.
- 5 Schließen Sie nach dem Ausdruck das Fenster mit dem formatierten Inhalt.

## Ändern der Klasse einer Anforderung

Manchmal kann es notwendig sein, die Klasse einer Anforderung zu ändern, z. B. weil sie versehentlich mit der falschen Klasse erstellt wurde. Mit Hilfe der Funktion **Klasse ändern** ist dies problemlos möglich. Die Änderung wird in der Historie der Anforderung angezeigt, was für Audit-Protokolle wichtig sein kann.

### So ändern Sie die Klasse einer Anforderung:

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen aus, z. B. im Ergebnis der Schnellsuche, in einem Berichtsergebnis oder in einem Dokument.

- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Klassen ändern**. Das Dialogfeld **Klasse ändern** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie im Feld **Neue Klasse** die Klasse aus, in die Sie die Anforderung konvertieren möchten. Wenn Sie mehrere Anforderungen ausgewählt haben, werden alle Anforderungen in die ausgewählte Klasse konvertiert.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie alle Attribute an und/oder ändern Sie die Kategorie nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**. Das Dialogfeld **Geändert**, das eine Übersicht über die geänderten Anforderungen bietet, wird geöffnet. Durch Klicken auf den ID-Link links (der Name hängt von der ursprünglichen Klasse ab) einer Anforderung öffnen Sie die Originalversion. Durch Klicken auf den Link **Neue ID** wird die aktuelle Anforderungsversion zur Bearbeitung geöffnet. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
- 7 Klicken Sie auf **Schließen**.




#### HINWEIS

- Die entsprechenden Titel- und Textattribute (die Namen hängen von den zugehörigen Klassen ab) werden automatisch übernommen.
- Wenn die Workflow-Funktion für die Zielklasse aktiviert ist, befindet sich die Anforderung nach der Konvertierung der Klasse immer im Zustand, der nach dem Übergang **Neu** folgt.
- Je nach Konfiguration von Dimensions RM können die verlinkten Anforderungen als "Suspect" eingestuft werden.

## Anzeigen der Anforderungen in einer Kategorie, einem Dokument, einem Bericht, einer Sammlung oder einer Baseline

So zeigen Sie die Liste der Anforderungen in einem bestimmten Element an:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Zum Anzeigen der Anforderungen in:
  - einer **Kategorie oder Unterkategorie**, wählen Sie die gewünschten Kategorien im Bereich "Kategorie" aus. Klicken Sie dann in der Gruppe **Kategorien** im Bereich **Aktionen** auf **Anforderungen anzeigen**.
  - einem **Dokument oder einer Dokumentenversion**, doppelklicken Sie auf das gewünschte Dokument oder die gewünschte Dokumentenversion auf der Registerkarte **Dokumente** im Auswahlfenster.
  - einem **Bericht**, doppelklicken Sie im Auswahlfenster auf der Registerkarte **Berichte** auf den gewünschten Bericht.
  - einer **Sammlung**, doppelklicken Sie auf die gewünschte Sammlung auf der Registerkarte **Sammlungen** im Auswahlfenster.

- einer **Baseline**, doppelklicken Sie auf die gewünschte Baseline auf der Registerkarte **Baselines** im Auswahlfenster.


## Senden einer Änderungsanforderung

Um Änderungsanforderungen senden zu können, müssen Sie über die Berechtigung "CreateCR" für Klassen verfügen.



**HINWEIS** Informationen zum Senden einer Änderungsanforderung, bei der das Erstellen einer neuen Anforderung vorgeschlagen wird, finden Sie unter "[Vorschlagen einer neuen Anforderung](#)" auf Seite 127.

### So senden Sie eine Änderungsanforderung für eine Anforderung:

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Änderung vorschlagen** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Änderung vorschlagen** wird geöffnet.
- 2 Ändern Sie nach Bedarf die Attribute in den Attributabschnitten. Änderungen sind durch  gekennzeichnet.
- 3 Geben Sie im Feld **Änderungsgrund** eine Begründung für die Änderungsanforderung ein. Es gibt praktisch keine Begrenzung der Zeichenanzahl. Das Steuerelement für die HTML-Bearbeitung ist im Feld **Änderungsgrund** nicht verfügbar.
- 4 Wenn Sie die Änderungsanforderung mit einem ECP (Engineering Change Proposal)-Klassenobjekt verlinken möchten, wählen Sie das Objekt in der Liste **ECP** aus. Wenn keine ECPs definiert sind, wird das Listenfeld **ECP** nicht angezeigt.
- 5 **Austauschen durch:** Wenn die Änderungsanforderung von einem Dokument aus gesendet wird, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um die Version im Dokument durch die neue Version zu ersetzen.
- 6 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Änderungsanforderung nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird die Änderungsanforderung nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet. **Nach dem Speichern schließen** ist nicht verfügbar, wenn die Navigationsleiste angezeigt wird.
- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf **Senden**, um die Änderungsanforderung zu senden. Die Änderungsanforderung bleibt zum Bearbeiten geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** deaktiviert ist.
  - Klicken Sie auf **Senden & Nächstes Element**, um die Änderungsanforderung zu senden und die nächste Anforderung aus den Abfrageergebnissen zu laden.



### HINWEIS

- Die Beschriftung der Schaltflächen variiert je nachdem, ob die Navigationsleiste ein- oder ausgeblendet ist. Wenn sie angezeigt wird, lautet die Beschriftung **Senden & Nächstes Element**. Wenn sie ausgeblendet ist, lautet die Beschriftung **Senden**.
- Sie können eine Änderungsanforderung für eine neue Anforderung auch über das Dialogfeld **Neue Änderungsanforderung** senden. Weitere Informationen finden Sie unter "[Vorschlagen einer neuen Anforderung](#)" auf Seite 127.

- 8 Über die Navigationsleiste am unteren Rand des Dialogfelds können Sie von der angezeigten Anforderung zu anderen Anforderungen in den Abfrageergebnissen navigieren. Um die Navigationsleiste auszublenden, klicken Sie auf **Navigationsleiste ausblenden**. Um die Navigationsleiste anzuzeigen, klicken Sie auf **Navigationsleiste anzeigen**. Die Navigationsleiste wird nicht angezeigt, wenn die Abfrageergebnisse nur eine Anforderung enthalten. Der Name der Entität, anhand der die Liste der Anforderungen generiert wurde, wird in der Navigationsleiste angezeigt. Diese Entitäten umfassen einen Skriptnamen, die **Schnellsuche** und **Abfrageergebnisse**.
- 9 Um in den Abfrageergebnissen zur nächsten oder vorherigen Anforderung zu navigieren, klicken Sie auf die Schaltfläche ▶ (Zum nächsten Objekt) oder auf die Schaltfläche ◀ (Zum vorherigen Objekt). Um zur ersten oder letzten Anforderung zu navigieren, klicken Sie auf die Schaltfläche ⏪ (Zum ersten Objekt) oder auf die Schaltfläche ⏩ (Zum letzten Objekt).



**HINWEIS** Beim Senden einer Änderungsanforderung werden Links und Container vererbt. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "[Vererbte Links](#)" auf Seite 161 und "[Vererbte Container](#)" auf Seite 168.

## Überprüfen einer Änderungsanforderung

Wenn eine Änderungsanforderung angenommen wird, ersetzt die geänderte Anforderung die aktuelle Version der Anforderung. Wenn es mehrere Änderungsanforderungen für die Anforderung gibt, bleiben nicht überprüfte Änderungsanforderungen verlinkt.

Die vorgeschlagene Änderung, ob abgelehnt oder angenommen, bleibt in der Anforderungshistorie.

So überprüfen Sie für eine Anforderung eingereichte Änderungsanforderungen:

- 1 Markieren Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich, bevor Sie **Annehmen/Ablehnen** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** wählen, **oder** öffnen Sie die Anforderung zur Bearbeitung und wählen Sie **Annehmen/Ablehnen** aus der Dropdown-Liste **Aktionen**. In beiden Fällen wird das Dialogfeld **Vorschläge annehmen/ablehnen** geöffnet.
- 2 Im linken Fensterbereich wird eine Liste aller anhängigen Änderungsanforderungen für die Anforderung angezeigt. Wählen Sie eine Änderungsanforderung aus, um die Details anzuzeigen.

Die Unterschiede zwischen den vorgeschlagenen Änderungen und der aktuellen Version sind im Text markiert.

- 3 Geben Sie einen Grund für das Annehmen oder Ablehnen der Änderung ein, falls erforderlich.



- 4 Klicken Sie auf **Annehmen**, um die Änderungsanforderung anzunehmen, oder auf **Ablehnen**, um sie abzulehnen. In beiden Fällen wird der Änderungsgrund, der beim Senden der Änderungsanforderung eingegeben wurde, übernommen.



**HINWEIS** Wenn sich die Anforderung in einem ECP-gesteuerten Dokument befindet, dem kein ECP zugeordnet wurde, und **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** aktiviert ist, wird die Aktion angehalten und es wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche **Annehmen** klicken. Siehe "[Zusammenführen von Dokumentänderungen](#)" auf Seite 239.

- 5 **So nehmen Sie eine zuvor abgelehnte Änderungsanforderung an:**
- a Klicken Sie oben links im Dialogfeld auf den Link **Zuvor abgelehnte Vorschläge anzeigen**.
  - b Wählen Sie die abgelehnte Änderungsanforderung aus.
  - c Wenn Sie über die Berechtigung zum Genehmigen von abgelehnten Änderungsanforderungen verfügen, ist die Schaltfläche **Annehmen** verfügbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Annehmen**.
  - d Klicken Sie auf **Schließen**.

## Exportieren von Anforderungen

Informationen zum Exportieren von Anforderungen in der Hierarchieansicht finden Sie in Kapitel "[Exportieren von Anforderungen in der Hierarchieansicht](#)" auf Seite 145.

### Exportieren als Microsoft Excel-Tabelle

**So exportieren Sie die Anforderungen als Excel-Tabelle:**

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **Excel-Tabelle (\*.xlsx)** aus.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine der folgenden Optionen:
  - a **Bilder einschließen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bilder in die Excel-Datei exportiert.
  - b **Das Skript einschließen:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Skript, das zur Abfrage der Anforderungen verwendet wird, in die Excel-Tabelle eingeschlossen.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.

- **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
- **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.



**HINWEIS** Auf dem Server wird Microsoft Excel benötigt, um XLSX-Dateien ausgeben zu können. Wenn Microsoft Excel nicht auf dem Server installiert ist, werden Microsoft Excel-Tabellen mit der Dateierweiterung .xls anstelle von .xlsx erstellt. Wenn Sie eine .xls-Datei öffnen, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass das Format dieser Datei nicht dem .xls-Format entspricht. Sie können in diesem Dialogfeld ohne Bedenken auf **Ja** klicken, um die Datei in Excel zu öffnen.

## Exportieren als Microsoft Word-Dokument

### So exportieren Sie die Anforderungen als Word-Dokument:

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **Word-Dokument (\*.docx)** aus.
- 4 Falls gewünscht, können Sie zwischen der Seitenausrichtung im Hoch- bzw. Querformat wechseln, indem Sie die entsprechende Option auswählen.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.



### HINWEIS

- Auf dem Server wird Microsoft Word benötigt, um DOCX- und PDF-Dateien ausgeben zu können. Wenn Microsoft Word nicht auf dem Server installiert ist, werden Microsoft Word-Dokumente mit der Dateierweiterung .doc anstelle von .docx erstellt. Wenn Sie eine .doc-Datei öffnen, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass das Format dieser Datei nicht dem .doc-Format entspricht. Sie können in diesem Dialogfeld ohne Bedenken auf **Ja** klicken, um die Datei in Word zu öffnen.
- Wenn eine .doc-Datei erstellt wird, verweisen alle Links im Inhaltsverzeichnis auf Seite eins. Um die Einträge im Inhaltsverzeichnis richtig zu nummerieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Inhaltsverzeichnis und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Aktualisieren**.

## Exportieren als Adobe PDF-Dokument

### So exportieren Sie die Anforderungen als Adobe PDF-Dokument:

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **PDF-Dokument (\*.pdf)** aus.
- 4 Falls gewünscht, können Sie zwischen der Seitenausrichtung im Hoch- bzw. Querformat wechseln, indem Sie die entsprechende Option auswählen.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.



### HINWEIS

- Auf dem Server wird Microsoft Word benötigt, um PDF-Dateien ausgeben zu können. Wenn Microsoft Word nicht auf dem Server installiert ist, werden PDF-Dokumente mit der Dateierweiterung .doc anstelle von .pdf erstellt. Wenn Sie eine .doc-Datei öffnen, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass das Format dieser Datei nicht dem .doc-Format entspricht. Sie können in diesem Dialogfeld ohne Bedenken auf **Ja** klicken, um die Datei in Word zu öffnen.
- Wenn eine .doc-Datei erstellt wird, verweisen alle Links im Inhaltsverzeichnis auf Seite eins. Um die Einträge im Inhaltsverzeichnis richtig zu nummerieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Inhaltsverzeichnis und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Aktualisieren**.

## Exportieren als XML-Dokument

### So exportieren Sie die Anforderungen als XML-Dokument:

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **XML-Dokument (\*.xml)** aus.

- 4 Um Bilder und Formatierungen (z. B. Textfarben, Textausrichtung) einzuschließen, wählen Sie die Option **Textspalten codieren, um Bilder und Formatierungen einzuschließen** aus.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.

### Grundlagen zu exportierten XML-Dokumenten

Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus einem durch das Exportieren von Anforderungen erstellten XML-Beispieldokument sowie eine Tabelle, die die Elemente der Auszüge beschreibt.

The image shows an XML document with the following structure and content:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <REPORT name="Baseline Check" project="SPRINT5" user="EPHOTO"
  xmlns="http://schemas.serena.com/rm/2005">
- <SUBREPORT>
- <LAYOUT>
  <COLUMN name="PUID" attrId="26" classId="1">PUID</COLUMN>
  <COLUMN name="TEXT" attrId="31" classId="1">Baseline 1</COLUMN>
  <COLUMN name="PUID" attrId="26" classId="1">PUID</COLUMN>
  <COLUMN name="TEXT" attrId="31" classId="1">Baseline 2
    Modifications</COLUMN>
  </LAYOUT>
- <SCHEMA>
- <CLASS name="MARKETING_REQUIREMENTS" id="1">
- <ATTRIBUTE name="PUID" id="26" type="puid" mandatory="false" editable="false"
  unique="false" visible="true">
  <FORMAT>MRKT_<#></FORMAT>
  <DISPLAYNAME>Rqmt ID</DISPLAYNAME>
  </ATTRIBUTE>
- <ATTRIBUTE name="TEXT" id="31" type="text" mandatory="true" editable="true"
  unique="false" visible="true">
  <DEFAULTVALUE>Dummy Text</DEFAULTVALUE>
  <DISPLAYNAME>Text</DISPLAYNAME>
  </ATTRIBUTE>
  </CLASS>
</SCHEMA>
- <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="1" version="1"
  puid="MRKT_000001">
  <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
- <attribute id="TEXT">
  This system shall enable the user to browse an on-line photo album. It
  shall look and feel just like an electronic photo album.
  </attribute>
- <LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
- <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
  puid="MRKT_000001">
  <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
  </requirement>
  </REPORT>
  
```

Numbered callouts in the image point to the following elements:

- 1: Root element <REPORT>
- 2: <SUBREPORT> element
- 3: <LAYOUT> element
- 4: <SCHEMA> element
- 5: <CLASS name="MARKETING\_REQUIREMENTS" id="1"> element
- 6: <ATTRIBUTE name="PUID" id="26" type="puid" mandatory="false" editable="false" unique="false" visible="true"> element
- 7: <requirement class="MARKETING\_REQUIREMENTS" id="1" version="1" puid="MRKT\_000001"> element
- 8: <attribute id="TEXT"> element

9

```

shall look and feel just like an electronic photo album, just
like the one on the coffee table.
]]>
</attribute>
-<LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
-<requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
  puid="MRKT_000001">
<attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
-<attribute id="TEXT">
  The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
  album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
  like the one on the coffee table.
]]>
</attribute>
</requirement>
-<requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="42" version="1"
  puid="MRKT_000001">
<attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
-<attribute id="TEXT">
  The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
  album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
  like the one on the coffee table.
]]>
</attribute>
</requirement>
</LINK>
</requirement>
-<requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="2" version="1"
  puid="MRKT_000002">
<attribute id="PUID">MRKT_000002</attribute>
</requirement>
</SUBREPORT>
</SCRIPT>
-<![CDATA[
select <PUID>PUID <Baseline 1>TEXT from Marketing_Requirements where
group in ('Baseline 1') and STATUS != 'Deleted'

xref source secondary_history

select <PUID>PUID <Baseline 2 Modifications>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 2')

plus

select <PUID>PUID <Baseline 2 Additions>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 2') and group not
in ('Baseline 1') and NOT_SECONDARY_IN immediate

plus

select <PUID>PUID <Baseline 1 Deletions>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 1') and
STATUS='Deleted'
]]>
</SCRIPT>
</REPORT>

```

10

Die folgende Tabelle beschreibt die Elemente in den vorhergehenden Auszügen. Beachten Sie folgende Begriffe:

- **Tags** sind von Klammern (<>) umschlossen.
- **Attribute** haben immer das Format "Name=Wert" innerhalb eines Tags.
- **Inhalt** ist ein beliebiger Text zwischen öffnenden und schließenden Tags.

Nr.	Beschreibung
①	<REPORT> ist das Root-Tag im XML-Dokument. Es enthält Attribute für den Namen der Abfrage, den Instanznamen und den Benutzer, der die Abfrage ausgeführt hat.
②	Eine PLUS-Anweisung in einer Abfrage kann verwendet werden, um mehrere Skripte zu einem Skript zusammenzufügen. Die Ausgabe des sich daraus ergebenden Skripts sind mehrere Berichte, bei denen die Daten nur einmal extrahiert werden. Wird ein PLUS-Bericht ausgeführt, gibt es zusätzliche <SUBREPORT>-Tags für jeden Unterbereich.
③	Jedes <REPORT>- oder <SUBREPORT>-Tag enthält ein <LAYOUT>-Tag, mit dem die Zuordnung der Dimensions RM-Attributnamen zu den Anzeigenamen, die in einem Bericht verwendet werden sollen, definiert ist.
④	Das <SCHEMA>-Tag enthält die in der Abfrage verwendeten Klassen und weitere Details über die verwendeten Attribute. <b>HINWEIS:</b> Das <LAYOUT>-Tag kann dasselbe Attribut mehrmals definieren, aber das <SCHEMA>-Tag zeigt das Attribut nur einmal an.
⑤	Das <CLASS>-Tag wird für jede Anforderung erstellt, die von der Abfrage zurückgegeben wird. Der Inhalt des Tags ist der Klassenname und die Klassen-ID.
⑥	Jedes <ATTRIBUTE>-Tag enthält Attribute für Name, ID und Typ sowie erforderliche, editierbare, eindeutige und angezeigte Flags. Für jedes RM-Attribut vom Typ "PUID", "Alphanumerisch" oder "Datum" wird ein <FORMAT>-Tag erzeugt. Der Attributtyp bestimmt die Attribute des <FORMAT>-Tags. Für jedes Dimensions RM-Attribut vom Typ "Liste" wird ein <LISTVALUES>-Tag erstellt, das die gültigen Werte für das Attribut auflistet.
⑦	Für jede Dimensions RM-Anforderung, die von der Abfrage zurückgegeben wird, wird ein Tag erstellt, das mit dem Dimensions RM-Klassennamen übereinstimmt (z. B. <requirement class>) und die Anforderungs-ID enthält. Jedes Anforderungs-Tag enthält dann die in der Abfrage angeforderten Attribute (siehe Nummer 8).
⑧	Für jedes Dimensions RM-Attribut, das in der Abfrage für eine bestimmte Anforderung angefordert wird, wird ein Tag erstellt, das dem Dimensions RM-Attributnamen entspricht (z. B. <TEXT>). Der Inhalt des Tags ist der Wert des Dimensions RM-Attributs.
⑨	Mit der XREF-Anweisung in einer Abfrage können Sie die Verknüpfung oder Nachverfolgbarkeit zwischen Anforderungen anzeigen. Wenn ein XREF-Bericht ausgeführt wird, werden die Beziehungen als verschachtelte <LINK>-Tags angezeigt. Das Attribut "name" ist der Name einer Dimensions RM-Beziehung. Das <LINK>-Tag enthält Tags der entsprechenden Anforderungen. Es können mehrere <LINK>-Tag auf derselben Ebene existieren, um auf mehrere Links auf dieselbe Anforderung hinzuweisen. Dieselbe Anforderung kann aufgrund unterschiedlicher Beziehungen zu derselben Anforderung mehr als einmal in der XML-Ausgabe enthalten sein.
⑩	Das letzte Tag im Bericht ist das <SCRIPT>-Tag. Der Inhalt des Tags ist die für die Abfrage verwendete Abfragezeichenfolge. Da diese inkompatiblen XML-Text enthalten kann, wird sie in einen [!CDATA]-Block eingeschlossen, um den gesamten Text zu erhalten.

## Exportieren als Webseite

### So exportieren Sie die Anforderungen als Webseite:

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **Webseite (\*.html)** aus.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.

## Exportieren als CSV-Datei

### So exportieren Sie die Anforderungen als CSV-Datei:

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **CSV (kommagetrennte Werte) (\*.csv)** aus.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.



**HINWEIS** Beim Exportieren von Anforderungen des Typs *Testfall* oder *Testlauf* (entsprechend der Definition für "[Testfall-Management](#)" auf Seite 383) in das CSV-Format:

- Die Spalten **Testschritte** werden auf diese einzelnen Spalten aufgeteilt:
  - Testschritte - Beschreibung
  - Testschritte - Erwartetes Ergebnis
  - Testschritte - Tatsächliches Ergebnis (nur für Anforderungen des Typs *Testlauf*)
- Die Nummer des Testschrittes wird nicht exportiert.



**VORSICHT!** Beim Exportieren von Anforderungen des Typs *Testfall* oder *Testlauf* (entsprechend der Definition für "[Testfall-Management](#)" auf Seite 383) in das CSV-Format **müssen** Sie eine ID-Spalte (PUID oder Objekt-ID) einfügen, um die CSV-Datei wieder importieren zu können. Weitere Informationen zum Importieren von Anforderungen des Typs *Testfall* oder *Testlauf* finden Sie in Kapitel "[Importieren von Anforderungen des Typs 'Testfall' und 'Testlauf'](#)" auf Seite 375.

## Exportieren als Nur-Text-Datei

**So exportieren Sie die Anforderungen als Nur-Text-Datei:**

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **Nur Text (\*.txt)** aus.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.

## Exportieren als Nur-Text-Datei (Tabelle)

**So exportieren Sie die Anforderungen als Nur-Text-Datei (Tabelle):**

- 1 Führen Sie einen Bericht oder eine Abfrage in der Schnellsuche aus oder öffnen Sie eine Sammlung bzw. eine Baseline.



- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Exportieren als** die Option **Nur Text (Tabelle) (\*.txt)** aus.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Exportieren:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es nur eine Ergebnisseite gibt.
  - **Alle Seiten:** Exportiert alle Anforderungen.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.
  - **Ausgewählte Seite:** Exportiert die Anforderungen der aktuell ausgewählten Seite.  
Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn es mehr als eine Ergebnisseite gibt.

## Exportieren von Anforderungen in der Hierarchieansicht



**TIPP** Bevor Sie Anforderungen exportieren, wählen Sie in der Kategorieansicht die Kategorie aus, die Sie exportieren möchten. Wechseln Sie dann zur Hierarchieansicht.

### So exportieren Sie Anforderungen in der Hierarchieansicht:

- 1 Wechseln Sie zur Hierarchieansicht.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Hierarchie** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Exportoptionen aus.
- 4 Klicken Sie auf **Exportieren**.



**HINWEIS** Auf dem Server wird Microsoft Excel benötigt, um XLSX-Dateien ausgeben zu können. Wenn Microsoft Excel nicht auf dem Server installiert ist, werden Microsoft Excel-Dokumente mit der Dateierweiterung .xls erstellt. Wenn Sie eine .xls-Datei öffnen, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass das Format dieser Datei nicht dem .xls-Format entspricht. Sie können in diesem Dialogfeld ohne Bedenken auf **Ja** klicken, um die Datei in Excel zu öffnen.

## Arbeiten mit Links

Links sorgen für die Nachverfolgbarkeit, d. h. die Verfolgung der Anforderungen während des gesamten Entwicklungszyklus.





Eine einzige Geschäftsanforderung kann 10 Fallstudien, 30 funktionelle Anforderungen und weitere 40 Testfälle generieren. Wenn das Produktmanagement den Status dieser anfänglichen Geschäftsanforderung prüft, muss es in der Lage sein, sie durch das System zu verfolgen, um zu verstehen, wann jeder einzelne der Testfälle bestanden wurde.



In RM Browser können Links wie folgt erstellt werden:

- Durch den Prozess der Anforderungsdefinition
- Durch Aktionen wie "Link erstellen", "Erstellen und Verlinken" und in einem geöffneten Dokument auch "Erstellen, verlinken und zum Dokument hinzufügen"
- In der geteilten Ansicht sowie der geteilten Dokumentenansicht durch eine Schnellsuchefilterung zur Unterstützung von Drag & Drop-Verlinkung
- Durch eine Beziehungsmatrix, die eine Verlinkung mit einem Klick ermöglicht
- Durch den Link-Browser, der nicht nur Beziehungen anzeigt, sondern auch die Möglichkeit bietet, neue Beziehungen zu erstellen

Standardmäßig wird ein Link zwischen Anforderungen erstellt, nicht zwischen Anforderungsversionen. Ein Link, der einen Geschäftsbereich mit einer oder mehreren funktionellen Anforderungen verbindet, bleibt bestehen, auch wenn alle beteiligten Objekte geändert wurden. Der Link bleibt bestehen, bis er gelöscht wird, und selbst, wenn der Link in einer Baseline enthalten war, bleibt seine Historie so lange erhalten, wie die Instanz besteht.

Die **Link**-Symbole, die im Abschnitt "Link" des Dialogfelds "Anforderungen bearbeiten" haben neben anderen Orten im gesamten Browser die folgende Bedeutung:

	<b>Links durchsuchen:</b> Öffnet das Dialogfeld <b>Link-Browser</b> . Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Verwenden des Link-Browsers"</a> auf Seite 162.
	<b>Suspect-Historie:</b> Öffnet das Dialogfeld <b>Suspect-Historie</b> . Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Verwenden der Suspect-Historie"</a> auf Seite 160.
	<b>Alle einblenden:</b> Blendet alle Link-Abschnitte ein. Diese Funktion steht nicht mehr zur Verfügung, wenn ein Benutzer zur Schnellansicht gewechselt ist.
	<b>Alle ausblenden:</b> Blendet alle Link-Abschnitte aus. Diese Funktion ist bei Verwendung der Schnellansicht nicht verfügbar.
	<b>Schnellansicht:</b> Listet alle verlinkten Anforderungen in einer einzigen Tabelle auf. Da Anforderungen verschiedener Klassen aufgelistet werden, können nur gemeinsame Attribute angezeigt werden. Klassen ohne aktive Links werden nicht angezeigt. Durch Doppelklicken auf eine Anforderung in der Tabelle wird die Anforderung geöffnet.
	<b>Erweiterte Ansicht:</b> Listet die verlinkten Anforderungen nach Klassen auf, jede in einer eigenen Tabelle. Mit der Funktion "Eigenschaften" kann die Anzeige erweitert werden. Durch Doppelklicken auf eine Anforderung in der Tabelle wird die Anforderung geöffnet.
	<b>Eigenschaften:</b> Öffnet das Dialogfeld <i>Linkeigenschaften</i> . Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Linkeigenschaften"</a> auf Seite 155.
	<b>Alle Suspect-Links löschen:</b> Löscht alle Suspect-Links. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Löschen von Suspect-Links"</a> auf Seite 159.
	<b>Vorhandene verlinken:</b> Öffnet das Dialogfeld <i>Anforderungen verlinken</i> , in dem die aktuelle Anforderung mit einer bestehenden Anforderung verlinkt werden kann. "Vorhandene verlinken" ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigungen zum <i>Verlinken</i> für Klassen und die Berechtigung zum <i>Erstellen</i> für Beziehungen verfügt.

	<b>Erstellen &amp; Verlinken:</b> Öffnet ein Dialogfeld zur Auswahl der zu erstellenden Beziehung, sofern mehrere Optionen vorliegen, bevor das Dialogfeld "Neue Anforderung" geöffnet wird. Die neu erstellte Anforderung wird verlinkt und die nächste Anforderung wird ebenfalls verlinkt, wenn Sie "Speichern & Kopieren" auswählen. Diese Funktion bietet sich an, um mehrere neue untergeordnete Anforderungen aus derselben übergeordneten Anforderung zu erstellen.
	<b>Neuer Vorschlag und verlinken:</b> Öffnet das Dialogfeld <i>Neue Anforderung vorschlagen</i> und verlinkt die erstellte Anforderung. "Neuer Vorschlag und verlinken" ist nur verfügbar, wenn sich das Team für die Verwendung von Vorschlägen entschieden hat, anstatt sich auf den Workflow-Prozess zu verlassen.
	<b>Link-Attribute bearbeiten:</b> Öffnet das Dialogfeld <i>Link-Attribute bearbeiten</i> , in dem Sie benutzerdefinierte Attribute für einen Link anzeigen und ändern können. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Bearbeiten von Link-Attributen" auf Seite 155.
	<b>Link löschen:</b> Löscht den ausgewählten Link. <b>Link löschen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen und die Berechtigung <i>Delete</i> für Beziehungen verfügt.
	<b>Link entfernen:</b> Entfernt einen Link dauerhaft. <b>Link entfernen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen und die Berechtigung <i>Remove</i> für Beziehungen verfügt. <b>VORSICHT!</b> Ein entfernter Link kann nicht wiederhergestellt werden.
	<b>Link wiederherstellen:</b> Stellt einen gelöschten Link wieder her. <b>Link wiederherstellen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen und die Berechtigung <i>Undelete</i> für Beziehungen verfügt. Weitere Informationen zum Wiederherstellen gelöschter Links finden Sie in Kapitel "Linkeigenschaften" auf Seite 155.
	<b>Fehlverdacht auslösen:</b> Weist einer verlinkten Anforderung den Status "Suspect" zu. <b>Fehlverdacht auslösen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen und die Berechtigung <i>Raise Suspect Links</i> für Beziehungen verfügt. Weitere Informationen zu Suspect-Links finden Sie in Kapitel "Suspect-Links" auf Seite 156.
	<b>Fehlverdacht auflösen:</b> Löscht den Fehlverdacht von einem oder mehreren markierten verlinkten Objekten. <b>Fehlverdacht auflösen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen und die Berechtigungen <i>Clear Suspect Links</i> und <i>Mass Clear Suspect Links</i> für Beziehungen verfügt. Weitere Informationen zu Suspect-Links finden Sie in Kapitel "Suspect-Links" auf Seite 156.

## Verwenden der Aktion "Link erstellen"

Die entsprechenden Funktionen, die im Abschnitt **Link** des Dialogfelds "Anforderungen bearbeiten" angezeigt werden, stehen über die Option **Link erstellen** fast überall im Browser zur Verfügung.

Um die Option "Link erstellen" verwenden zu können, markieren Sie eine Anforderung (oder mehrere in derselben Klasse), und wählen Sie die Aktion **Link erstellen**, um eine oder mehrere Anforderungen zu verlinken. Wenn das zu verlinkende Objekt kürzlich erstellt oder bearbeitet wurde, klicken Sie einfach in des Feld *Suchen*, um das Ziel anzuzeigen. Wenn es nicht aufgelistet wird, geben Sie Text ein, um die Suche einzugrenzen. Sollte es dann immer noch nicht gefunden werden, verwenden Sie die


erweiterte Suche. Weitere Informationen zum Verlinken finden Sie in den folgenden Abschnitten.

## Vorhandene verlinken


Die Aktionen **Vorhandene verlinken** für Anforderungen oder **Link erstellen** bieten die folgenden Optionen:

- Auflisten und Verlinken der zuletzt aufgerufenen Anforderungen
- Verwenden der Suchfunktion, um die Liste der letzten Einträge einzuschränken
- Optionales Auswählen einer zugehörigen Klasse, falls mehrere Möglichkeiten bestehen, sowie einer Kategorie
- Auswählen des Dialogfelds *Erweiterte Suche*, um auf die gesamte Palette des Dialogfelds *Jetzt suchen* zuzugreifen


### **So erstellen Sie eine Verlinkung mit vorhandenen Anforderungen:**

- 1** Markieren Sie eine oder mehrere Anforderungen, und wählen Sie die Aktion **Link erstellen**.
- 2** Oder öffnen Sie das Dialogfeld "Attribute bearbeiten" für eine Anforderung.
  - a** Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
  - b** Klicken Sie auf  . Das Dialogfeld *Vorhandene Anforderungen verlinken* wird geöffnet.
- 3** So zeigen Sie die Liste der zuletzt aufgerufenen Anforderungen an (wie unten dargestellt):
  - a** Klicken Sie in das Suchfeld, um die Liste der letzten Anforderungen für die zugehörigen Klassen zu öffnen.
  - b** Falls angezeigt, wählen Sie die entsprechende Anforderung aus der Liste aus.
  - c** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - d** Klicken Sie auf **Weitere verlinken**, um zum Dialogfeld zum Verlinken vorhandener Anforderungen zurückzukehren.

Link Business\_Requirement: BR\_0052





**Abbildung 3-7. Klicken Sie in das Feld "Suchen", um die Anzeige der Anforderungen zu erzwingen, die kürzlich verwendet wurden, oder geben Sie eine Suchzeichenfolge ein.**

- 4 Wenn Sie die Suche auf eine oder mehrere Klassen oder Kategorien beschränken möchten, gehen Sie wie folgt vor:
  - a Klicken Sie auf **Optionen**.
  - b Wählen Sie die Klasse(n) aus, die Sie verlinken möchten.
  - c Wählen Sie die Kategorie(n) aus, die Sie durchsuchen möchten.
- 5 Geben Sie eine Textzeichenfolge in das Suchfeld ein.
- 6 Klicken Sie auf .
- 7 Wählen Sie eine aus oder verwenden Sie **STRG+Klicken**, um mehrere auszuwählen.
- 8 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

### **So verwenden Sie den erweiterten Suchmodus**

- 9 Klicken Sie auf **Erweiterte Suche**.
- 10 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registertkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50 und "[Registertkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57.
- 11 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "[Registertkarte "Anzeigeoptionen"](#)" auf Seite 59.

- 12 Link-Attribute:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Link-Attribute für die ausgewählte Beziehung definiert wurden.
  - a** Klicken Sie auf **Link-Attribute**. Das Dialogfeld *Link-Attribute bearbeiten* wird geöffnet.
  - b** Bearbeiten oder wählen Sie die gewünschten oder erforderlichen Attribute aus (siehe "[Bearbeiten von Link-Attributen](#)" auf Seite 155).
  - c** Klicken Sie auf **Speichern**.
- 13 Diese Optionen speichern:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die aktuellen Einstellungen als Standard für zukünftige Aufrufe des Dialogfelds zu speichern.
- 14 Filter:** Wenn Sie Filter in der Schnellsuche gespeichert haben, können Sie diese Filter verwenden, um nach der Anforderung zu suchen, mit der Sie einen Link herstellen möchten.
- 15 Jetzt suchen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Suche auszuführen. Die Ergebnisse werden im unteren Bereich des Dialogfelds angezeigt. Neben jeder Anforderung, die mit der ursprünglichen Anforderung verlinkt ist, wird ein Kettensymbol  angezeigt.

	Rqmt ID	Title
	COMP_000001	Utilize Tcl/Tk
	COMP_000002	Application settings will be saved
	COMP_000003	Default window size 140x100

- 16 Neue Suche:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Suchkriterien und Ergebnisse zu löschen.
- 17** Wählen Sie eine aus oder verwenden Sie **STRG+Klicken**, um mehrere auszuwählen.
- 18** Klicken Sie auf **Link hinzufügen**.

## Verlinken vorhandener Anforderungen über die geteilte Ansicht

Die Auswahloptionen **Geteilte Ansicht** und **Geteilte Dokumentenansicht** auf der Registerkarte **Ansichten** bieten eine einfachere Methode zur Verlinkung bestehender Anforderungen.

Mithilfe der Filterung der Schnellsuche können die Anforderungen, die auf beiden Seiten einer Beziehung verfügbar sind (z. B. geschäftliche Anforderungen auf der linken und funktionelle Anforderungen auf der rechten Seite der geteilten Ansicht), in die Beziehung gezogen werden, oder Sie können eine bestehende Beziehung bearbeiten.

Die Listen in den geteilten Ansichten können angepasst werden, um die Ansicht auf die in einem Dokument enthaltenen Anforderungen zu beschränken, oder Sie können **Geteilte Dokumentenansicht** wählen, um zwei Dokumente als Eingabe der Verlinkung auszuwählen. Dies ist hilfreich, wenn z. B. Designanforderungen mit ihrer funktionalen Aufschlüsselung verlinkt werden müssen.

Weitere Informationen zum Suchen nach Anforderungen finden Sie in Kapitel "Exportieren von Anforderungen" auf Seite 137.

### So verwenden Sie die geteilte Ansicht für das Verlinken:

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen**, um die Schnellsuche zu öffnen.
- 2 Klicken Sie im Bereich **Aktionen** auf **Geteilte Ansicht**. Das Fenster **Schnellsuche** wird in zwei Fenster unterteilt. Das linke Fenster der Schnellsuche ermöglicht die Auswahl einer Klasse (über- oder untergeordnet), während das rechte Fenster die Auswahl einer beliebigen zugehörigen Klasse ermöglicht.

Category	Design ID	Title	Modified By	Time Modified
RMDEMO	DESIGN_000001	alpha Actions	Ryan For...	31-AUG-2016@01:24:44
RMDEMO	DESIGN_000002	Photo upload	Ryan For...	31-AUG-2016@01:19:39
RMDEMO	DESIGN_000003	Photo uploader DB Connection	Ryan For...	31-AUG-2016@01:20:16
RMDEMO/ Product/CloudData	DESIGN_000004	CloudData Flow	Ryan For...	18-AUG-2017@02:50:21

Right ID	Title	Links In	Links Out	Time Modified
COMP_000001	Utilize TclTk	4	2	23-FEB-2021@07:11:34
COMP_000002	Application settings will be saved	1	1	19-FEB-2018@15:50:58
COMP_000003	Default window size 140x100	1	1	19-FEB-2018@15:51:18
COMP_000004	Images can be expanded to full size	1	2	19-FEB-2018@15:54:39
COMP_000005	Last 5 images will be remembered	1	3	28-JUL-2020@06:08:14
COMP_000006	Multiline text annotations	1	2	19-FEB-2018@15:55:06
COMP_000007	Cut and paste text	1	1	19-FEB-2018@15:55:42
COMP_000008	Search and replace supported	1	1	19-FEB-2018@15:55:53
COMP_000009	DB supports Create, Read, Update, Delete	1	1	19-FEB-2018@15:56:07
COMP_000010	Database supports Create, Read, Update, and Delete	0	2	30-SEP-2015@01:41:47
COMP_000011	Annotations stored in database	1	2	19-FEB-2018@17:15:34
COMP_000012	Ascii based database	1	2	30-SEP-2015@01:41:47
COMP_000013	At least 1024 entries stored	1	1	30-SEP-2015@01:41:47
COMP_000014	Name of DB unique	1	1	19-FEB-2018@15:57:16
COMP_000015	Each user has own DB	1	1	18-AUG-2017@01:11:12
COMP_000016	DB's installed in central location.	1	1	19-FEB-2018@15:57:36
COMP_000017	Windows Desktop used	2	1	19-FEB-2018@15:57:50
COMP_000018	Launched from Windows 'Start'	2	1	19-FEB-2018@15:58:02
COMP_000019	GUI complies with Presentation Manager style guide	1	1	19-FEB-2018@15:58:17
COMP_000020	Minimum VGA supported	1	1	28-JUL-2020@06:15:11
COMP_000021	Will run on 300 MHz Celeron with 32 megs ram	1	1	30-SEP-2015@01:41:48
COMP_000022	Installed software less than 5 megs	0	1	18-AUG-2017@01:12:58

Abbildung 3-8. Schnellsuche im Modus "Geteilte Ansicht"

Das rechte Fenster bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen:



**Link erstellen:** Verlinkt eine oder mehrere Anforderungen der untergeordneten Klasse mit einer Anforderung der übergeordneten Klasse. **Link erstellen** ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung *Link* für Klassen und die Berechtigung *Create* für Beziehungen verfügt.



**TIPP** Sie können auch Drag & Drop verwenden, um Anforderungen zu verlinken.



**Link löschen:** Löscht die Links zwischen einer oder mehreren Anforderungen einer untergeordneten Klasse und einer Anforderung einer übergeordneten Klasse. **Link löschen** ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung *Link* für Klassen und die Berechtigung *Delete* für Beziehungen verfügt.



**Link entfernen:** Entfernt dauerhaft Links zwischen mehreren Anforderungen einer untergeordneten Klasse und einer Anforderung einer übergeordneten Klasse. **Link entfernen** ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung *Link* für Klassen und die Berechtigung *Remove* für Beziehungen verfügt.



**VORSICHT!** Ein entfernter Link kann nicht wiederhergestellt werden.



**Link wiederherstellen:** Stellt zuvor gelöschte Links zwischen einer oder mehreren Anforderungen einer untergeordneten Klasse und einer Anforderung einer übergeordneten Klasse wieder her. **Link wiederherstellen** ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung *Link* für Klassen und die Berechtigung *Undelete* für Beziehungen verfügt.

**Beziehung:** Zeigt alle Beziehungen zwischen der übergeordneten Klasse und der untergeordneten Klasse an.

**Anzeigen:** Filtert die Anforderungen der untergeordneten Klasse. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Alle:** Zeigt alle Anforderungen an.
- **Verlinkt:** Zeigt nur verlinkte Anforderungen an.
- **Nicht verlinkt:** Zeigt nur nicht verlinkte Anforderungen an.
- **Gelöschte Links:** Zeigt nur Anforderungen mit gelöschten Links an.



**Tabellenansicht:** Zeigt die Anforderungen in einer Tabelle an. Dies ist die Standardansicht für die Schnellsuche.



**Matrixansicht:** Zeigt die Anforderungslinien in einer Tabelle als Zeilen und Spalten an.



**Kartenansicht:** Zeigt die Anforderungen als separate Karten an. Jede Karte enthält die folgenden Informationen:

- Anforderungs-ID
- Titel
- Besitzer
- Datum der letzten Änderung
- Anzahl Links



Um zum regulären Schnellsuche-Fenster zurückzukehren, klicken Sie im Bereich **Aktionen** auf **Schnellsuche**.




**HINWEIS** Um einen Link zu erstellen, zu löschen, zu entfernen oder wiederherzustellen, müssen Sie eine Anforderung einer übergeordneten Klasse und eine oder mehrere Anforderungen einer untergeordneten Klasse auswählen.

## Erstellen einer neuen Anforderung und eines Links zu dieser Anforderung

- 1 Markieren Sie eine oder mehrere Anforderungen, und wählen Sie die Aktion **Erstellen und Verlinken**.




- a Wählen Sie die Klasse mit der Anforderung aus, zu der Sie einen Link herstellen möchten.
- b Wählen Sie **Weiter**.
- 2 Oder öffnen Sie das Dialogfeld "Attribute bearbeiten" für eine geöffnete Anforderung.
  - a Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
  - b Blenden Sie die Klasse mit der Anforderung ein, zu der Sie einen Link herstellen möchten.
  - c Klicken Sie auf  . Das Dialogfeld zum Hinzufügen einer neuen Anforderung wird geöffnet.
- 3 Geben Sie im Dialogfeld "Neue Anforderung" Werte für die Attribute ein.
- 4 Wenn Ihr Administrator Link-Attribute konfiguriert hat, können oder müssen Sie im Abschnitt **Link-Attribute** Attributwerte bearbeiten oder auswählen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.



**HINWEIS** Sofern dies vom Administrator konfiguriert wurde, können die Attributwerte der übergeordneten Anforderung in die neu erstellte Anforderung kopiert werden.

## Vorschlagen einer neuen Anforderung und Erstellen eines Links zu dieser Anforderung

Wenn Ihr Prozess die Funktionen zum Vorschlagen von Anforderungen verwendet, können Sie die Aktion **Neuer Vorschlag** verwenden, um eine neue Anforderung vorzuschlagen, und die Aktion **Link erstellen**, um sie mit einer bestehenden Anforderung zu verknüpfen. Oder Sie verwenden **Neuer Vorschlag und verlinken** wie unten beschrieben.

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
- 3 Blenden Sie die Klasse mit der Anforderung ein, zu der Sie einen Link herstellen möchten.
- 4 Klicken Sie auf  . Das Dialogfeld zum Hinzufügen einer neuen Anforderung wird geöffnet.
- 5 Geben Sie die Werte für die Attribute ein.
- 6 Wenn Ihr Administrator Link-Attribute konfiguriert hat, können oder müssen Sie im Abschnitt **Link-Attribute** Attributwerte für den Link zwischen den beiden Anforderungen bearbeiten oder auswählen.

- 7 Klicken Sie auf **Senden**.





**HINWEIS** Sofern dies vom Administrator konfiguriert wurde, können die Attributwerte der übergeordneten Anforderung in die neu erstellte Anforderung kopiert werden.

## Löschen oder Entfernen von Links



**HINWEIS** Baseline-Links (d. h. verlinkte übergeordnete und untergeordnete Objekte, die in einer einzigen Baseline enthalten sind) können nicht gelöscht werden, da dies den Inhalt der Baseline verändern würde. Wenn Sie versuchen, einen Baseline-Link zu löschen, wird eine Warnmeldung angezeigt: "Verknüpfte Objekte müssen ersetzt werden. Möchten Sie fortfahren?" Wenn der Benutzer auf OK klickt, wird eine neue Version der Anforderung erstellt, und der Baseline-Link bleibt unverändert.

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
- 3 Blenden Sie die Klasse mit der Anforderung ein, die Sie löschen oder entfernen möchten.
- 4 Wählen Sie die Anforderungen aus, die Sie löschen oder entfernen möchten.
- 5 Klicken Sie zum Löschen auf  . Klicken Sie zum Entfernen auf  .



### **VORSICHT!**


- Ein entfernter Link kann nicht wiederhergestellt werden.
- Beim Löschen eines Links werden auch die Werte der Link-Attribute entfernt. Durch erneutes Hinzufügen des Links werden die Werte der Link-Attribute **nicht** wiederhergestellt.

- 6 Bestätigen Sie die Popup-Meldung.

## Wiederherstellen eines gelöschten Links

Ein gelöschter Link wird nur dann in der Liste angezeigt, wenn Sie für die Klasse die Option **Gelöschte Links anzeigen** aktiviert haben. Weitere Informationen zum Anzeigen gelöschter Links finden Sie in Kapitel "[Linkeigenschaften](#)" auf Seite 155.


### **So stellen Sie einen gelöschten Link wieder her:**

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
- 3 Blenden Sie die Klasse mit der Anforderung ein, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Wählen Sie die gelöschten Links aus, die Sie wiederherstellen möchten. Gelöschte Links verwenden kursiv mit roter Schrift angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf  .

- 6 Bestätigen Sie die Popup-Meldung.

## Löschen eines Suspect-Links

Das Symbol für den Suspect wird überall dort angezeigt, wo die Spalte "Suspect" ausgewählt wurde, sowie in der Kopfzeile des Dialogs "Anforderungen bearbeiten".



Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, einen Suspect aufzulösen. Je nach dem definierten Prozess können Sie jedoch auch einfach eine oder mehrere Anforderungen markieren und die Aktion **Fehlerverdacht auflösen** auswählen. Oder öffnen Sie das Dialogfeld "Attribute bearbeiten", und klicken Sie auf das Symbol "Suspect".

Weitere Informationen zu Suspect-Links finden Sie in Kapitel "[Suspect-Links](#)" auf Seite 156 oder "[Löschen von Suspect-Links](#)" auf Seite 159.

## Linkeigenschaften

Im Dialogfeld *Linkeigenschaften* können Sie für jede Klasse festlegen, welche Daten im Abschnitt **Links** angezeigt werden sollen. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- **Anzuzeigende Attribute:** Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Attribute finden Sie in Kapitel "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40.
- **Sortierreihenfolge:** Informationen zum Festlegen der Sortierreihenfolge finden Sie in Kapitel "[Liste "Sortierreihenfolge"](#)" auf Seite 41.
- **Alle Anforderungsversionen einschließen:** Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden alle Versionen der Anforderungen angezeigt. Es wird empfohlen, das Attribut **Aktueller Status** in die Liste **Anzuzeigende Attribute** aufzunehmen.
- **Informationen zur Linkerstellung anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird in der Liste das Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu der der Link erstellt wurde. Beachten Sie, dass die Informationen zur Linkerstellung für alle Klassen und nicht nur für die beim Öffnen des Dialogfelds ausgewählte Klasse verwendet werden.
- **Gelöschte Links anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden gelöschte Links einschließlich des Benutzers, der sie gelöscht hat, sowie das Datum und die Uhrzeit, zu der die Links gelöscht wurden, angezeigt.

## Bearbeiten von Link-Attributen


Link-Attribute sind verfügbar, wenn Ihr Administrator diese für eine Beziehung konfiguriert hat. Wenn Sie einen Link für eine Anforderung oder eine Änderungsanforderung erstellen, können (bzw. müssen bei erforderlichen Attributen) Sie diese Attribute ausfüllen.

Sie können Link-Attribute bearbeiten:

- beim Erstellen eines Links zu einer bestehenden Anforderung (siehe Kapitel "[Verwenden der Aktion "Link erstellen"](#)" auf Seite 147);
- beim Erstellen eines Links für eine neue Anforderung (siehe Kapitel "[Erstellen einer neuen Anforderung und eines Links zu dieser Anforderung](#)" auf Seite 152);

- beim Erstellen eines Links für eine neue Änderungsanforderung (siehe Kapitel "Vorschlagen einer neuen Anforderung und Erstellen eines Links zu dieser Anforderung" auf Seite 153);
- für bestehende Links (siehe unten).

#### So bearbeiten Sie Link-Attribute eines vorhandenen Links:

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
- 3 Wählen Sie eine verlinkte Anforderung aus.
- 4 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld *Link-Attribute bearbeiten* wird geöffnet.
- 5 Geben Sie die Attributwerte nach Bedarf ein oder wählen Sie sie aus.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.



**VORSICHT!** Beim Löschen eines Links werden auch die Werte der Link-Attribute entfernt. Durch erneutes Hinzufügen des Links werden die Werte der Link-Attribute **nicht** wiederhergestellt.

## Suspect-Links



**Suspect** ist ein Systemattribut, das in jeder Klasse verwaltet wird. Dieses Attribut wird auf "True" gesetzt, wenn die Änderung eines verlinkten Objekts einen Verdacht erregt, der eine Überprüfung nahelegt. Das Attribut **Suspect** wird in der Regel in Anforderungsberichten verwendet.

Typischerweise ist jede Klasse mit mindestens einer anderen Klasse verbunden. Ohne diese Verbindung ist es nicht möglich, eine Nachverfolgbarkeit zwischen Informationsklassen im Schema herzustellen. Es ist üblich, Beziehungen so festzulegen, dass bestimmte Änderungen, z. B. des Titels und der Beschreibung, in einer übergeordneten oder vorgelagerten Anforderung eine Überprüfung der untergeordneten oder nachgelagerten Anforderung erzwingen. Dies ist die Aufgabe des Suspect-Links.

Es sollte beachtet werden, dass auch bei einem übergeordneten Objekt Verdacht ausgelöst werden kann, wenn das untergeordnete Objekt geändert wird. Dies ist weniger typisch, aber es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde, um den Bedürfnissen des Prozesses gerecht zu werden.



Das Standardsymbol für Suspect-Links zeigt an, dass das verknüpfte Objekt verdächtig ist. Wenn Sie das Objekt öffnen und auf das Symbol klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, das die Quelle des Verdachts anzeigt, wenn Berechtigungen vorliegen.




	Wurde die Einstellung <i>Vor- und nachgelagerte Suspect-Links visualisieren</i> festgelegt, wird ein Abwärtspfeil angezeigt, wenn die Quelle des Verdachts durch eine vorgelagerte Änderung ausgelöst wurde.
	Wurde die Einstellung <i>Vor- und nachgelagerte Suspect-Links visualisieren</i> festgelegt, wird ein Aufwärtspfeil angezeigt, wenn die Quelle des Verdachts durch eine nachgelagerte Änderung ausgelöst wurde.

### Wann wird der Fehlerverdacht ausgelöst:

Nicht jede Änderung in einer übergeordneten Anforderung löst einen Fehlerverdacht im untergeordneten Objekt aus und nicht jede Änderung beim untergeordneten Objekt löst eine Überprüfung des übergeordneten Objekts aus. Bestimmte Attribute können ausgenommen werden, z. B. kann eine Änderung des Attributs "Hinweise" oder der Priorität keinen Fehlerverdacht auslösen, wohl aber eine Änderung eines Titels, einer Anweisung, einer Beschreibung oder des geschäftlichen Nutzens. Auch Änderungen in den Beziehungen können einen Fehlerverdacht auslösen, z. B. ein gelöschter Link oder eine Änderung des Workflow-Zustands.

Das System ermöglicht es dem Team, einen Fehlerverdacht auszulösen, wenn dies sinnvoll ist. Die Funktion "Suspect-Links" ermöglicht es den Benutzern, alle Objekte mit "verdächtigen" Links aufzulisten, die Quelle des Verdachts sowie dessen Auswirkungen zu überprüfen und den Verdacht gemäß dem festgelegten Prozess zu beseitigen.

### Auffinden von Suspect-Links

	Das Standardsymbol für Suspect-Links zeigt an, dass das verknüpfte Objekt verdächtig ist. Wenn Sie das Objekt öffnen und auf das Symbol klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, das die Quelle des Verdachts anzeigt, wenn Berechtigungen vorliegen.
	Wurde die Einstellung <i>Vor- und nachgelagerte Suspect-Links visualisieren</i> festgelegt, wird ein Abwärtspfeil angezeigt, wenn die Quelle des Verdachts durch eine vorgelagerte Änderung ausgelöst wurde.
	Wurde die Einstellung <i>Vor- und nachgelagerte Suspect-Links visualisieren</i> festgelegt, wird ein Aufwärtspfeil angezeigt, wenn die Quelle des Verdachts durch eine nachgelagerte Änderung ausgelöst wurde.

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich markiert haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe "Anforderungen" des Bereichs "Aktionen". Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 2 Das Suspect-Link-Symbol wird in der linken oberen Ecke des Dialogfelds angezeigt, wenn die Anforderung verdächtig ist. Das Symbol bleibt so lange erhalten, bis alle Änderungen, die den Fehlerverdacht ausgelöst haben, beseitigt sind.

- 3 Sie können auf dieses Symbol klicken, um das Dialogfeld **Suspect-Grund** zu öffnen. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie in Kapitel "Informationen zum Suspect-Grund" auf Seite 158.

The screenshot shows the 'LINKS' section of a test case interface. The 'Functional\_Requirement' link is expanded, displaying a table with the following data:

Reqmt ID	Title	Object Version ID
FR_0009	Reject Close	15

Below the table, there are sections for 'Test\_Run (2 links)' and 'Use\_Case (0 links)'. The interface also includes a 'Show navigation bar' checkbox, a 'Close after save' checkbox, and buttons for 'Save', 'Copy', 'Copy with Links', and 'Cancel'.

- 4 Oder Sie können den Abschnitt **Links** einblenden, um die Ursache des Verdachts zu verstehen. So kann es sich beispielsweise um eine kleine Änderung einer vorgelagerten Anforderung handeln, die keine weiteren Maßnahmen erfordert.
- 5 Ändern Sie die Anforderung, sofern eine Auswirkung vorhanden ist, oder markieren Sie die Anforderungen und löschen Sie den Suspect-Link, wenn dieser die Anforderung nicht betrifft.



**HINWEIS** Das Suspect-Link-Symbol wird ggf. in anderen RM Browser-Bereichen, z. B. in den Ergebnissen der Schnellsuche und in der Navigationsstruktur der Arbeitsseiten "Dokument" und "Nachverfolgbarkeit" angezeigt.

### Informationen zum Suspect-Grund

Das Dialogfeld **Suspect-Grund** wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld "Attribute bearbeiten" auf das Suspect-Link-Symbol klicken oder wenn Sie im Link-Browser im Kontextmenü eines Links den Eintrag **Suspect-Grund anzeigen** wählen. Dieses

Dialogfeld enthält Informationen über die geänderten Attribute und darüber, wer die Änderung vorgenommen hat und wann.

Class	PUID	Attribute	New Value	Raised At	Raised By
Functional_Requirement	FR_0005	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson
Functional_Requirement	FR_0002	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson

Test ID: **Test Name**  
TC\_0003 Replacement for Tasks

Description:  
Assign Task to different user with same role profile

STANDARD ATTRIBUTES

CUSTOM ATTRIBUTES

Show navigation bar  Close after save

Save Copy Copy with Links Cancel

## Löschen von Suspect-Links

### So löschen Sie Suspect-Links:

- 1 Überprüfen Sie die Änderungen, die einen Fehlerverdacht ausgelöst haben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die PUID.
- 2 Deaktivieren Sie Anforderungen, bei denen der Fehlerverdacht zu diesem Zeitpunkt nicht gelöscht werden sollte.
- 3 Wählen Sie "Suspect-Links löschen" aus.
- 4 Sollte es der Prozess erfordern, wird das Dialogfeld **Fehlerverdacht auflösen** aufgerufen. (siehe "[Angabe eines Grundes für das Auflösen eines Suspect-Links](#)" auf Seite 160).


### Löschen von Suspect-Links beim Ersetzen einer Anforderung

Wenn eine verdächtige Anforderung geändert und gespeichert wird, können die Suspect-Links automatisch gelöscht werden, sofern diese Option vom Administrator ausgewählt wurde. Andernfalls muss der Suspect-Link nach der Änderung gelöscht werden.

Das genaue Verhalten hängt von der lokalen Konfiguration ab (siehe "[Suspect-Links: Löschen von Suspect-Links durch Speichern bestätigen](#)" auf Seite 92).

## Angabe eines Grundes für das Auflösen eines Suspect-Links

Das Dialogfeld **Fehlerverdacht auflösen** wird angezeigt, wenn Sie einen Suspect-Link manuell auflösen möchten.



**Abbildung 3-9. Dialogfeld "Fehlerverdacht auflösen"**

### So lösen Sie mehrere Suspect-Links auf:

- 1 Geben Sie bei Bedarf im Feld **Kommentar** einen Grund für das Auflösen des Suspect-Links an.
- 2 Klicken Sie auf **OK**, um den Suspect-Link mit dem angegebenen Kommentar aufzulösen.

## Verwenden der Suspect-Historie

Immer wenn eine Anforderung verdächtig wird, wird ein Eintrag in der Suspect-Historie erstellt. Jeder Eintrag enthält detaillierte Informationen über den zugehörigen Löschvorgang.

### So öffnen Sie die Suspect-Historie:

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 3 Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
- 4 Klicken Sie auf **Suspect History**, um das Dialogfeld **Suspect History** zu öffnen.

Die Tabelle **Suspect-Historie** bietet die folgenden Informationen und Funktionen:

Spalte	Beschreibung
Klasse	Zeigt die Klasse der verlinkten Anforderung an.
PUID	Zeigt die PUID der verlinkten Anforderung an. Durch Klicken auf die PUID wird die verlinkte Anforderung zur Bearbeitung geöffnet.



Spalte	Beschreibung
Attribut	Der Name des geänderten Attributs, das die Anforderung verdächtig gemacht hat.
Neuer Wert	Der neue Wert des geänderten Attributs.
Geändert von	Der Name und/oder die ID des Benutzers, der die Anforderung geändert und die Anforderung verdächtig gemacht hat, zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit der Änderung.
Verdacht aufgelöst	<p>Zeigt den Namen und/oder die ID des Benutzers an, der den Suspect-Status für die verlinkte Anforderung aufgelöst hat, zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit, zu der der Verdacht aufgelöst wurde. Durch Klicken auf den Benutzernamen oder die ID wird ein Popup mit Informationen über den Benutzer angezeigt. Ferner wird der Grund angezeigt, warum der Suspect-Status aufgelöst wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Manuell:</b> Der unter <b>Gelöscht durch</b> angezeigte Benutzer hat den Suspect-Status manuell aufgelöst.</li> <li>■ <b>Ersetzt:</b> Der unter <b>Gelöscht durch</b> angezeigte Benutzer hat den Suspect-Status durch Ersetzen der Anforderung durch eine neue Version aufgelöst.</li> </ul>
Grund	Ein Kommentar, der von dem für die Auflösung verantwortlichen Benutzer hinzugefügt wurde.

## Vererbte Links

Wenn Sie einen Vorschlag machen, werden alle Links auf die ursprüngliche Anforderung vererbt.

### So finden Sie vererbte Links:

- 1 Nachdem Sie den gewünschten Vorschlag in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.

Marketing\_Requirements: MRKT\_000003

ALL STANDARD CUSTOM SYSTEM ATTACHMENTS COMMENTS LINKS (3) HISTORY (9) POLLS CONTAINERS (3) Actions

Category: RMDemo

STANDARD ATTRIBUTES CUSTOM ATTRIBUTES SYSTEM ATTRIBUTES ATTACHMENTS COMMENTS LINKS

Browse Links Suspect History

ECPs (0 links)


Product\_Requirements (3 links)

Rqmt ID	Title	Object Version ID
PROD_000020	256 color VGA	8
PROD_000021	Run on 300 Mhz celeron with 32 megs of ram	9
PROD_000022	Install footprint less than 5 megs of disk space	9

HISTORY POLLS CONTAINERS

Close after save

Update Copy Copy with Links Cancel


- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Link** ein.
- 3 Öffnen Sie eine Klasse, die über Links verfügt.
- 4 Vererbte Links sind durch  gekennzeichnet.



**HINWEIS** Wenn Sie einen Vorschlag machen, werden auch die Sammlungen der ursprünglichen Anforderung vererbt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Vererbte Container" auf Seite 168.

## Verwenden des Link-Browsers

Der Link-Browser zeigt die Beziehung von Anforderungen und Containern an. Um den Link-Browser anzuzeigen, wählen Sie mindestens eine Anforderung mit Links in der Ansicht **Anforderungen** aus und klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Links durchsuchen**.



Wenn Sie auf eine Anforderung klicken, werden die untergeordneten Anforderungen und Container, zu denen die Anforderung gehört, angezeigt. Wenn Sie auf eine Anforderung doppelklicken, wird das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* geöffnet. Der Link-Browser ermöglicht das Vergrößern oder Verkleinern durch Drehen des Mauseisens.

## Symbolleiste

Die Symbolleiste bietet diese allgemeinen Funktionen:



**Umfang:** Durch einen Klick auf dieses Symbol wird ein Untermenü mit den folgenden Einträgen geöffnet:

**Klassen und Beziehungen:** Ermöglicht die Auswahl von Klassen und/oder Links von einer Klasse zu einer anderen Klasse, zu der die verlinkten Anforderungen gehören müssen, um angezeigt zu werden. Wenn Sie alle Klassen deaktivieren, wird im Link-Browser nur die aktuelle Klasse angezeigt.

**Kategorie:** Ermöglicht die Auswahl der Kategorie, zu der die verlinkten Anforderungen gehören müssen, um angezeigt zu werden.

**Container:** Ermöglicht die Auswahl des Containers, zu dem die verlinkten Anforderungen gehören müssen, um angezeigt zu werden.

Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Anwenden**.



**Anzeige:** Durch einen Klick auf dieses Symbol wird ein Untermenü mit den folgenden Einträgen geöffnet:

Container

- **Container:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt der Link-Browser die Container an, zu denen die Anforderungen gehören. Ein Container wird als hellblaues Rechteck dargestellt.
- **Nur aktuelle Objekte:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt der Link-Browser nur aktuelle Anforderungen und Links an. Der Status einer nicht aktuellen Anforderung wird am unteren Rand der Anforderung angezeigt.
- **Gelöschte Links anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt der Link-Browser nur gelöschte Links an. Ein gelöschter Link wird als gestrichelte Linie angezeigt.
- **Suspect-Links hervorheben:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden verdächtige Links (Suspect-Links) rot angezeigt.
- **Beziehungstiefe:** Der angegebene Wert definiert, bis zu welcher Tiefe Links beim Laden oder Anklicken einer Anforderung verfolgt werden sollen. Ein Wert von 1 bedeutet, dass nur Kinder angezeigt werden. Die Einstellung eines Wertes von 2 bedeutet, dass Kinder und Enkelkinder angezeigt werden.





Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Anwenden**.



**Entwurf:** Öffnet das Dialogfeld *Benutzereinstellungen*, in dem Sie die Farbe für jede Klasse festlegen können. Dies ist identisch mit der Auswahl von **Benutzereinstellungen** im Menü **Willkommen** und der anschließenden Auswahl von **Link-Browser**. Weitere Informationen zu den Link-Browser-Einstellungen finden Sie in Kapitel "[Link-Browser-Einstellungen](#)" auf Seite 99.



**Anwenden:** Wendet die Änderungen der Optionen an und lädt die Objekte basierend auf der aktuellen Ansicht.

-  **Erneut laden:** Wendet die Änderungen der Optionen an und lädt die Objekte basierend auf dem Originalobjekt.
-  **Speichern:** Erstellt ein Abbild des aktuellen Link-Browser-Dialogfelds, das heruntergeladen werden kann.
-  **Drucken:** Druckt das Dialogfeld **Link-Browser**.
-  **Zurück zum Standardfilter:** Setzt den Umfang auf die Standardeinstellung zurück.

### **Kontextmenü**

Das Kontextmenü bietet Funktionen für Anforderungen und Links.

#### **Kontextmenü für Anforderungen**

Dieses Kontextmenü ist nur bei der Auswahl einer Anforderung verfügbar. Möglicherweise stehen nicht alle diese Funktionen für alle Anforderungen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Öffnet das Dialogfeld zum Bearbeiten der Attribute der Anforderung.
- **Links durchsuchen:** Öffnet ein neues Link-Browser-Dialogfeld mit der ausgewählten Anforderung als übergeordnetes Element.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anforderung.
- **Entfernen:** Entfernt die ausgewählte Anforderung.
- **Wiederherstellen:** Stellt die ausgewählte Anforderung wieder her.
- **Fehlverdacht auflösen:** Löscht alle Suspect-Links.
- **Link erstellen:** Öffnet das Dialogfeld *Anforderungen verlinken*. Dies ermöglicht das Erstellen eines Links zwischen einer Anforderung und der ausgewählten Anforderung.
- **Erstellen & Verlinken:** Wenn Sie eine Klasse aus dem Untermenü auswählen, wird das Dialogfeld **Neue Anforderung** für die ausgewählte Klasse geöffnet. Beim Speichern der Anforderung wird die neue Anforderung mit der ausgewählten Anforderung verlinkt.
- **Zu Sammlung hinzufügen:** Das Dialogfeld **Zu Containern hinzufügen** wird geöffnet. Hier können Sie die ausgewählte Anforderung zu einer Sammlung hinzufügen.

#### **Kontextmenü für Links**

Dieses Kontextmenü ist nur bei der Auswahl eines Links verfügbar. Möglicherweise stehen nicht alle diese Funktionen für alle Links zur Verfügung:

Das Kontextmenü bietet die folgenden Funktionen:





- **Löschen:** Löscht den Link.
- **Entfernen:** Entfernt den Link.
- **Wiederherstellen:** Stellt den einen Link wieder her.

- **Suspect-Grund anzeigen:** Öffnet das Dialogfeld **Suspect-Grund**, in dem angezeigt wird, durch welche Anforderungs- und Attributänderung die Anforderung verdächtig geworden ist. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Informationen zum Suspect-Grund" auf Seite 158](#).
- **Fehlerverdacht auflösen:** Löscht den Suspect-Link.



## Arbeiten mit Containern

Container können Anforderungen jeder Klasse enthalten. Sie können Anforderungen verschiedener Klassen demselben Container hinzufügen. Weitere Informationen zu Containern finden Sie in Kapitel ["Über Sammlungen" auf Seite 340](#).

Der Abschnitt **Container** bietet folgende Funktionen:

	<b>Eigenschaften:</b> Öffnet das Dialogfeld <i>Containereigenschaften</i> . Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Containereigenschaften" auf Seite 169</a> .
	<b>Zu Sammlung hinzufügen:</b> Öffnet das Dialogfeld <i>Zu Sammlung hinzufügen</i> , in dem die aktuelle Anforderung einer vorhandenen Sammlung hinzugefügt werden kann. <b>Zu Sammlung hinzufügen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen sowie die Berechtigung <i>Link</i> für Sammlungen verfügt.
	<b>Aus Sammlung entfernen:</b> Entfernt die Anforderung dauerhaft aus der/den ausgewählten Sammlung(en). <b>Aus Sammlung entfernen</b> ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung <i>Link</i> für Klassen sowie die Berechtigung <i>Link</i> für Sammlungen verfügt.
	<b>Container öffnen:</b> Öffnet den gewünschten Container. Wenn es sich bei dem Container um ein Dokument oder eine Dokumentenversionen handelt, wird er an der ersten Stelle der Anforderung im Dokument geöffnet. Wenn es sich bei dem Container um eine Sammlung oder eine Baseline handelt, wird die Anforderung ausgewählt, die den Container geöffnet hat.

Die Daten aller Container, zu denen die Anforderung hinzugefügt wurde, werden in einer Tabelle angezeigt. Sie können die Einträge dieser Tabelle sortieren, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift wird zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung umgeschaltet. Ein kleiner Pfeil neben dem Namen der sortierten Spalte zeigt die Sortierreihenfolge an.

	<b>Aufsteigende Reihenfolge:</b> Die Einträge sind nach den Werten der markierten Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert (0...9, A...Z).
	<b>Absteigende Reihenfolge:</b> Die Einträge sind nach den Werten der markierten Spalte in absteigender Reihenfolge sortiert (9...0, Z...A).


Um Links im Kontext eines bestimmten Containers zu erstellen, zu entfernen oder anzuzeigen, erweitern Sie den Unterabschnitt des Containers. Siehe "[Arbeiten mit Links](#)" auf Seite 145.




**HINWEIS** Die hier angezeigte Version aller verlinkten Objekte entspricht der Version des Objekts im Container. Dies kann die aktuelle Version des Objekts sein, muss es aber nicht sein (siehe Spalte **Aktueller Status**).

Verwenden Sie den Abschnitt **Links**, wenn Sie nur Links auf die aktuelle Version eines Objekts anzeigen möchten.

## Hinzufügen einer Anforderung zu einem vorhandenen Container

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Container** ein.
- 3 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld *Zu Sammlung hinzufügen* wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie die Sammlung aus, zu der Sie die Anforderung hinzufügen möchten.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.


## Entfernen einer Anforderung aus einem Container

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Container** ein.
- 3 Wählen Sie die Container aus, die Sie löschen oder entfernen möchten.
- 4 Klicken Sie auf .



**HINWEIS** Wenn Sie eine Anforderung aus einem Container entfernen, können verlinkte Anforderungen abhängig von den Beziehungseinstellungen verdächtig werden.

## Öffnen eines Containers

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld *Attribute bearbeiten* für die Anforderung.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Container** ein.
- 3 Klicken Sie neben dem Container, den Sie öffnen möchten, auf .

## Vererbte Container

Wenn Sie einen Vorschlag machen, werden alle Container der ursprünglichen Anforderung vererbt.


### So finden Sie vererbte Container:

- 1 Nachdem Sie den gewünschten Vorschlag in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.

The screenshot shows a web interface for 'Marketing\_Requirements: MRKT\_000004'. At the top, there is a navigation bar with tabs: ALL, STANDARD (selected), CUSTOM, SYSTEM, ATTACHMENTS (1), COMMENTS, LINKS, HISTORY, POLLS, and CONTAINERS (3). Below the tabs, there is a 'Category: RMDEMO' dropdown. The main content area shows a list of container types: STANDARD ATTRIBUTES, CUSTOM ATTRIBUTES, SYSTEM ATTRIBUTES, ATTACHMENTS, COMMENTS, LINKS, HISTORY, POLLS, and CONTAINERS. The 'CONTAINERS' section is expanded, showing a table with the following data:

	Type	Name	Time Created	Time Modified	Modified By
»	Collection	ePhoto - Release 1.1	25-NOV-2014@08:24:59	19-FEB-2018@13:59:24	Ryan Forbes
»	Document	ePhoto Requirements	18-MAY-2006@00:00:00	23-FEB-2022@16:37:06	Joseph Wilson
»	Collection	User	01-MAY-2003@22:53:39	19-FEB-2018@14:00:20	Carter Benton

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Update', 'Copy', 'Copy with Links', and 'Cancel'. There are also checkboxes for 'Show navigation bar' and 'Close after save'.

- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Container** ein.
- 3 Vererbte Container sind durch  gekennzeichnet.




**HINWEIS** Wenn Sie einen Vorschlag machen, werden auch die Links der ursprünglichen Anforderung vererbt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Vererbte Links" auf Seite 161.




## Containereigenschaften



Im Dialogfeld *Containereigenschaften* können Sie im Abschnitt **Container** festlegen, welche Daten angezeigt werden sollen.




### So fügen Sie Spalten hinzu:

- 1 Wählen Sie mindestens eine Spalte in der Liste **Anzuzeigende Spalten** aus.
- 2 Klicken Sie auf , um die ausgewählten Spalten hinzuzufügen.

### So geben Sie die Spaltenreihenfolge an:

- 1 Wählen Sie mindestens eine Spalte in der Liste auf der rechten Seite aus.
- 2 Klicken Sie auf  oder auf , um festzulegen, in welcher Reihenfolge die Spalten angezeigt werden sollen.

### So entfernen Sie Spalten:

- 1 Wählen Sie mindestens eine Spalte in der Liste auf der rechten Seite aus.
- 2 Klicken Sie auf , um die ausgewählten Spalten zu entfernen.

## Hinzufügen von Anforderungen zu einer vorhandenen Sammlung

In der Ansicht **Anforderungen** können Sie Anforderungen zu einer oder mehreren vorhandenen Sammlungen hinzufügen, indem Sie sie auswählen und auf eine Schaltfläche klicken.



**TIPP** Um einer Sammlung einen größeren und/oder komplexeren Satz von Anforderungen hinzuzufügen, verwenden Sie Attributbedingungen und Beziehungsbedingungen. Siehe "[Erstellen einer neuen Baseline](#)" auf Seite 346.

### So fügen Sie Anforderungen zu einer vorhandenen Sammlung hinzu:

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Zu Sammlung hinzufügen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Zu Sammlung hinzufügen** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die gewünschte(n) Sammlung(en) aus.



**TIPP** Um die Liste der Container zu filtern, geben Sie eine Zeichenfolge in das Feld **Container suchen** ein.

- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen einer Anforderung aus einer Sammlung

In der Ansicht **Anforderungen** können Sie Anforderungen aus einer Sammlung entfernen, indem Sie sie auswählen und auf eine Schaltfläche klicken.

### So entfernen Sie eine Anforderung aus einer Sammlung:

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Anforderungen in einem Arbeitsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Aus Sammlung entfernen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Aus Sammlung entfernen** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die gewünschte(n) Sammlung(en) aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Arbeiten mit Dateianhängen

Sie können Dateianhänge als Attribute zu einer Anforderung hinzufügen. Jedes Attribut für Dateianhänge der Anforderung wird als separate Zeile im Abschnitt **Anhänge** im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** angezeigt. Abhängig von der Konfiguration des Attributs für Dateianhänge kann es eine einzelne Datei oder mehrere Dateien enthalten.






**HINWEIS** Bevor Zeilen mit Dateianhängen im Abschnitt **Anhänge** angezeigt werden, muss der Administrator ein oder mehrere Attribute für Dateianhänge zu jeder relevanten Klasse hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Definieren von Attributen](#)" auf Seite 455.

### So hängen Sie eine Datei an, ersetzen und löschen Sie eine Datei oder laden eine Datei herunter:

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 2 Sofern der Abschnitt **Anhänge** im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** ausgeblendet ist, blenden Sie diesen ein.

ATTACHMENTS	
File Attachment:	No file attached

### 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

-  : Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Datei an die Anforderung anzuhängen. Das Dialogfeld **Anhang hinzufügen** wird geöffnet. Geben Sie den vollständigen Pfad zu der Datei ein oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei zu suchen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**.
-  : Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine an die Anforderung angehängte Datei zu entfernen.
-  : Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die vorhandene Datei durch eine andere Datei zu ersetzen. Das Dialogfeld **Anhang ersetzen** wird geöffnet. Geben Sie den vollständigen Pfad zu der Datei ein oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei zu suchen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Speichern**.
- **Dateiname**: Klicken Sie auf den Link mit dem Dateinamen, um die Datei auf Ihren Computer herunterzuladen. Sie werden aufgefordert, die Datei entweder zu **speichern** oder zu **öffnen**.



**VORSICHT!** Änderungen an Dateianhängen werden erst dann gespeichert, wenn Sie, wie nachfolgend beschrieben, auf die Schaltfläche **Aktualisieren** oder **Speichern** klicken.

### 4 Navigationsleiste anzeigen/Navigationsleiste ausblenden:

Klicken Sie auf **Anzeigen/Ausblenden**, um die Navigationsleiste am unteren Rand des Dialogfelds ein-/auszublenden. Sie können die Anforderungen nacheinander mit den Steuerelementen **Erste**, **Zurück**, **Weiter** und **Letzte** durchblättern.

### 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Kopieren**, um das Dialogfeld zu schließen und die Attributwerte zur Verwendung beim Erstellen einer neuen Anforderung zu kopieren. Das Dialogfeld **Neu** **Klassenname** wird geöffnet (siehe "[Erstellen einer neuen Anforderung](#)" auf Seite 123).



**HINWEIS** Ein Attribut wird nur dann in die nächste Anforderung kopiert, wenn der Administrator beim Definieren des Attributs die Option **Beim Kopieren auffüllen** ausgewählt hat. Siehe "[Allgemeine Attributeigenschaften](#)" auf Seite 458.

- **Aktualisieren**, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern, ohne eine neue Version der Anforderung zu erstellen. (Diese Option wird nicht empfohlen, wenn Sie eine Historie oder ein Audit-Protokoll über Änderungen der Anforderungen im Laufe der Zeit führen müssen.)

**Aktualisieren & Weiter:** Wie oben, nur dass das Dialogfeld geöffnet bleibt und die nächste Anforderung geladen wird. Diese Version der Schaltfläche wird angezeigt, wenn die Navigationsleiste eingeblendet ist.


- **Speichern**, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen als neue Version der Anforderung zu speichern.

**Speichern & Weiter:** Wie oben, nur dass das Dialogfeld geöffnet bleibt und die nächste Anforderung geladen wird. Diese Version der Schaltfläche wird angezeigt, wenn die Navigationsleiste eingeblendet ist.

# Arbeiten mit Gruppenattributen

Ein Gruppenattribut ist insofern wie ein Listenattribut, als es eine vordefinierte Liste von Werten für die Benutzerauswahl bereitstellt. Aber im Gegensatz zu einem einfachen Listenattribut setzt sich ein Gruppenattribut aus einer Reihe von untergeordneten Attributen zusammen. Die Auswahlmöglichkeiten, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, hängen von der Auswahl ab, die er in den übergeordneten Attributen oder den Attributen einer höheren Ebene innerhalb des Gruppenattributs getroffen hat.

Beispielsweise enthält ein Gruppenattribut namens `Operating System` folgende untergeordnete Attribute (Mitglieder): `Platform`, `Family` und `Version`. `Platform` ist das erste (übergeordnete) Attribut in der Gruppe und enthält die folgenden Werte zur Auswahl: `Mobile`, `Desktop` und `Server`. Wenn `Desktop` ausgewählt ist, stehen im Unterattribut `Family` die Namen der Desktop-Betriebssysteme zur Auswahl. Wenn einer der anderen Werte für `Platform` gewählt wird, wie z. B. `Mobile`, würde das Attribut `Family` die Namen der mobilen Betriebssysteme anzeigen.



Im obigen Beispiel hat das untergeordnete Attribut `Family` ein untergeordnetes Attribut `Version`, dessen verfügbare Werte von der für `Family` getroffenen Auswahl abhängen. Die Kette der Abhängigkeiten läuft von links nach rechts durch die untergeordneten Attribute des Gruppenattributs.



**HINWEIS** Wie im obigen Beispiel gezeigt, kann jede Anforderung mehrere Wertegruppen (Zeilen) eines Gruppenattributs enthalten.

In der Tabellenansicht sieht das Beispiel wie die markierte Zeile der Abbildung unten aus:




PUID▲	Test Name	Operating System
TEST_000001	Application CRUD Processing 111	Desktop-Windows-XP Desktop-Windows-7
TEST_000002	Application Image Viewing Size Settings	Mobile-Android-KitKat
TEST_000003	Application Opens Image on Windows	Desktop-Windows-7, Desktop-Windows-XP, Desktop-W





**HINWEIS** Jede Wertegruppe des Gruppenattributs **Requester** wird in einer eigenen Zeile innerhalb der Zeile der Anforderung angezeigt.

Für die Darstellung in der Tabelle werden die einzelnen Werte des Gruppenattributs durch ein Minuszeichen (-) getrennt. Die erste Zeile (Wertegruppe) in unserem Beispiel lautet: Desktop-Windows-7, also Desktop ist der Wert von Platform, Windows ist der Wert von Family und 7 ist der Wert der Version.

Die Symbole im Attributfeld ganz rechts stehen für folgende Funktionen:

-  Fügt eine neue (leere) Zeile hinzu.
-  Fügt eine neue Zeile mit den Werten der ausgewählten Zeile hinzu.
-  Entfernt die ausgewählte Zeile. Die Funktion **Alle löschen** entfernt alle Zeilen in der Gruppe.



**HINWEIS** Wenn von Ihrem Administrator konfiguriert, sind  und nicht verfügbar , und Sie können nur eine Zeile mit Werten für dieses Gruppenattribut auswählen.



**TIPP** Um schnell Wertegruppen zu erstellen, die jeden möglichen Wert eines bestimmten Mitglieds repräsentieren, wählen Sie den Eintrag **Alles auswählen** im Dropdown-Menü für dieses Mitglied.

## Anzeigen der Anforderungshistorie

Mit der Anforderungshistorie können Sie Änderungen an einer Anforderung im Laufe der Zeit verfolgen. Der Abschnitt **Historie** wird in einem Anforderungsformular angezeigt, wenn die Anforderung im Tabellenformat angezeigt wird. Sie können die Attribute, die im Formular angezeigt werden, und die Reihenfolge, in der die Attribute angezeigt werden, auswählen. Sie können auch den Abschnitt **Historie** verwenden, um die Unterschiede zwischen der geöffneten Anforderung und einer ausgewählten Version der Anforderung oder zwischen zwei anderen Versionen der Anforderung anzuzeigen.

**So zeigen Sie die Historie einer Anforderung an:**

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.

2 Blenden Sie den Abschnitt **Historie** ein.

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@09:16:32	Ryan Forbes	Replaced
	25-NOV-2014@08:22:31	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:54:24	Ryan Forbes	Current

Wenn Sie das Branching verwenden, erhalten Sie zusätzliche Informationen, wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol in der Zelle **Aktueller Status** der Gruppe **Historie** bewegen. Beachten Sie, dass möglicherweise nicht in allen Fällen ein Symbol vorhanden ist.

: Die Anforderung wurde in ein anderes Produkt oder Projekt gebrannt (bereitgestellt) oder die Version der Anforderung wurde verwendet, um durch Synchronisation eine neue Version zu erstellen.

: Die Anforderung wurde von einem anderen Produkt oder Projekt gebrannt (bereitgestellt).

: Die Anforderung wurde synchronisiert.

Wenn Sie auf (vor einem Historieneintrag) klicken, wird das Dialogfeld mit den Details zur Historie zwischen dem aktuellen und dem ausgewählten Objekt geöffnet.

History Details

Attribute	Prior Value	New Value
Text	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 3.11, Windows 95, Windows NT and various UNIX flavors.	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 7, Windows 10 and various UNIX flavors.
Priority		High
Workflow State	In Analysis	Approved
Owner		Ryan Forbes
Effort Estimation		7.25
Title	Try to use Tcl/Tk	Try to use Tcl/Tk
Verification Status	Incomplete	Scheduled

**Abbildung 3-10. Dialogfeld "Details" zur Historie**


Sie können das Dialogfeld **Historienunterschiede** öffnen, indem Sie in der Titelleiste des Dialogfelds mit den Details zur Historie auf klicken.






## Anzeigen der Historienunterschiede

Sie können die Unterschiede zwischen der geöffneten Anforderung und einer ausgewählten Version der Anforderung oder zwischen zwei Versionen der Anforderung anzeigen.

**So zeigen Sie die Unterschiede an:**

**1** Blenden Sie den Abschnitt **Historie** ein, sofern dieser nicht bereits eingeblendet ist.



	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
 	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced
 	28-JUL-2020@06:15:11	Joseph Wilson	Current

**2** Klicken Sie auf **Unterschiede**.

**3** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie die geöffnete Anforderung mit einer anderen Version der Anforderung vergleichen möchten, wählen Sie die andere Version aus und klicken Sie dann auf **Unterschiede**.
- Wenn Sie zwei Versionen der Anforderung vergleichen möchten, wählen Sie diese aus und klicken Sie dann auf **Unterschiede**.

Das Dialogfeld **Historienunterschiede** wird geöffnet und enthält Markierungen zu den Änderungen zwischen den beiden Versionen.



### HINWEIS

- Wenn im Abschnitt **Historie** nur eine Version angezeigt wird und Sie auf **Unterschiede** klicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt, da eine Anforderung nicht mit sich selbst verglichen werden kann.
- Wenn Sie im Abschnitt **Historie** mehr als zwei Versionen auswählen, ist der Link **Unterschiede** deaktiviert, da nur zwei Versionen gleichzeitig verglichen werden können.
- Die Version mit der höheren Objekt-ID wird als neueres Element verwendet.
- Neue Anforderungen werden im Abschnitt **Historie** nicht angezeigt.
- In der Datei `default.xml` wird der Abschnitt **Historie** als "history" bezeichnet. Sollte dieser Namen mit dem Namen eines benutzerdefinierten Abschnitts übereinstimmen, muss der Administrator die Anpassung ändern. Weitere Informationen über Webformularanpassungen finden Sie im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

## Ändern einer vorherigen Version in die aktuelle Version

Beim Ändern einer vorherigen Version in die aktuelle Version wird eine neue Version mit den Daten der vorherigen Version erstellt.



**So ändern Sie eine vorherige Version in die aktuelle Version:**

- 1 Blenden Sie den Abschnitt **Historie** ein, sofern dieser nicht bereits eingeblendet ist.

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced
	28-JUL-2020@06:15:11	Joseph Wilson	Current

- 2 Wählen Sie die Version der Anforderung aus, die Sie in die aktuelle Version ändern möchten.
- 3 Klicken Sie auf .

**HINWEIS**

- Das Ändern einer vorherigen Version in die aktuelle Version ändert nicht den Workflow-Status oder ein anderes Attribut, das der Benutzer nicht überschreiben kann (z. B. aufgrund von Sicherheitseinschränkungen).
- Sie können vorherige Versionen auch in der Herkunftsansicht in die aktuelle Version ändern (siehe Kapitel "[Verwenden der Herkunftsansicht](#)" auf Seite 178).

**Ändern der Attribute im Abschnitt "Historie"**

Sie können die im Abschnitt **Historie** angezeigten Attribute ändern und die Reihenfolge der Attribute festlegen.

**HINWEIS**

- Wenn Sie im Dialogfeld **Historieneigenschaften** alle Attribute aus den Feldern auf der rechten Seite in die Felder **Anzuzeigende Attribute** und **Sortierreihenfolge** verschieben, werden die Standardattribute und die Standardsortierung im Abschnitt **Historie** verwendet.
- Die Attribute und ihre Reihenfolge werden für jede Klasse gespeichert und werden bei der Anzeige der Historie für jede Anforderung in dieser Klasse verwendet.


**So ändern Sie die Attribute:**

- 1 Blenden Sie den Abschnitt **Historie** ein, sofern dieser nicht bereits eingeblendet ist.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften**. Das Dialogfeld **Historieneigenschaften** wird geöffnet.
- 3 Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Attribute finden Sie in Kapitel "[Liste 'Anzuzeigende Attribute'](#)" auf Seite 40.
- 4 Informationen zum Festlegen der Sortierreihenfolge finden Sie in Kapitel "[Liste 'Sortierreihenfolge'](#)" auf Seite 41.






## Ändern von Anforderungsversionen in Dokumenten


In einigen Fällen müssen Sie die Version einer Anforderung innerhalb eines Dokuments in eine andere Version ändern:


- 1 Öffnen Sie das Dokument mit der Anforderung, deren Version Sie ändern möchten.
- 2 Wählen Sie diese Anforderung aus.
- 3 Blenden Sie den Abschnitt **Historie** ein.

 HISTORY

Pedigree [Properties](#) [Differences](#) [C](#)

		TIME MODIFIED	MODIFIED BY	CURRENT STATUS
		18-MAY-2006@09:17:06	<a href="#">Ryan Forbes</a>	Replaced
		25-NOV-2014@08:23:23	<a href="#">Ryan Forbes</a>	Replaced
		30-SEP-2015@01:54:24	<a href="#">Ryan Forbes</a>	Current (Baselined)

 POLLS

- 4 Suchen Sie die Version, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Anforderung austauschen** wird geöffnet.

Exchange Requirement x

Are you sure you want to exchange requirement 'MRKT\_000030' version 3 with version 1?

Also exchange requirements in these document(s):

	Name	Time Created	Time Modified	Modified By
<input type="checkbox"/>	ePhoto Tablet Requirements	30-AUG-2021@12:32:08	30-AUG-2021@12:32:15	<a href="#">Joseph Wilson</a>

Durch Auswahl der Dokumente in der Liste wird die Version der Anforderung in diesen Dokumenten ausgetauscht. Um ein Dokument auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen. Um alle Dokumente auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Überschrift (neben der Überschrift **Name**).



**HINWEIS** Das Dialogfeld **Anforderung austauschen** zeigt nur die Dokumente an, bei denen die Option **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** deaktiviert ist.

- 5 Klicken Sie auf **Ja**.

## Verwenden der Herkunftsansicht


Die Herkunftsansicht ist eine grafische Darstellung der Historie einer Anforderung.

**So öffnen Sie die Herkunftsansicht:**

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anforderung in der Ansicht **Anforderungen**.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Herkunft**. Das Dialogfeld **Herkunftsansicht** wird geöffnet.

Wenn die Anforderung im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** angezeigt wird, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 1 Blenden Sie den Abschnitt **Historie** ein.
- 2 Klicken Sie auf **Herkunft**. Das Dialogfeld **Herkunftsansicht** wird geöffnet.



**Abbildung 3-11. Herkunftsansicht einer Anforderung**

Bedeutung der Elemente in der Abbildung oben:

- 1 Dies ist die ursprüngliche Anforderung.
- 2 Dies ist eine geänderte Version von Anforderung 1.
- 3 Dies ist eine geänderte Version von Anforderung 2.
- 4 Dies ist ein abgelehnter Vorschlag basierend auf Anforderung 3.
- 5 Dies ist ein angenommener Vorschlag, der auf Anforderung 3 basiert.
- 6 Dies ist die Anforderung, die sich aus dem angenommenen Vorschlag ergeben hat (Anforderung 5). Diese Anforderung wurde gebracht (aufgeteilt) in 2 Anforderungen (Anforderung 7 und Anforderung 8).
- 7 Dies ist eine Anforderung, die durch das Branchen von Anforderung 6 erstellt wurde.
- 8 Dies ist eine Anforderung, die durch das Branchen von Anforderung 6 erstellt wurde.

Die Symbolleiste der Herkunftsansicht bietet folgende Funktionen:



**Erneut laden:** Dadurch wird das Dialogfeld **Herkunftsansicht** erneut geladen.



**Herunterladen:** Erstellt ein Abbild des aktuellen Dialogfelds **Herkunftsansicht**, das heruntergeladen werden kann.



**Drucken:** Druckt das Dialogfeld **Herkunftsansicht**.

Das Kontextmenü (Rechtsklick auf ein Anforderungselement) bietet die folgenden Funktionen:

**Öffnen:** Öffnet die ausgewählte Version der Anforderung.

**Als 'Aktuell' festlegen:** Erstellt eine neue Version der Anforderung mit den Daten der ausgewählten Version.

#### **HINWEIS**

- Das Ändern einer vorherigen Version in die aktuelle Version ändert nicht den Workflow-Status oder ein anderes Attribut, das der Benutzer nicht überschreiben kann (z. B. aufgrund von Sicherheitseinschränkungen).
- Sie können vorherige Versionen auch im Abschnitt **Historie** des Dialogfelds *Attribute bearbeiten* in die aktuelle Version ändern (siehe Kapitel "[Ändern einer vorherigen Version in die aktuelle Version](#)" auf Seite 176).

**Erweitern:** Erweitert die Anforderung.

Beachten Sie, dass Sie nur Anforderungen mit dem Objektstatus **Aktuell** oder **Erweitert** erweitern können. Weitere Informationen zum Erweitern von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Verwenden der Funktion "Erweitern"](#)" auf Seite 132.

**Unterschiede anzeigen:** Öffnet das Dialogfeld **Historienunterschiede**, das die Änderungen zwischen der ausgewählten und der aktuellen Version anzeigt. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht verfügbar ist, wenn die ausgewählte Version die aktuelle Version ist.

**Links durchsuchen:** Öffnet den **Link-Browser** für die ausgewählte Version der Anforderung.

**Herkunft:** Öffnet ein weiteres Dialogfeld **Herkunftsansicht** für die ausgewählte Anforderung.



**HINWEIS** Die Herkunftsansicht verwendet die Einstellungen des Link-Browsers. Wenn Sie die Einstellungen für den Link-Browser ändern, ändert dies auch die Einstellungen für die Herkunftsansicht.

# Zusammenführen von Anforderungsänderungen



**HINWEIS** RM Browser kann zum Verwenden einer Funktionalität für das Sperren und Zusammenführen konfiguriert werden. Diese ist nützlich, wenn mehrere Benutzer eine Anforderung oder ein Kapitel gleichzeitig bearbeiten möchten. Dieser Abschnitt beschreibt das Zusammenführen von Anforderungen. Informationen über den Sperrmechanismus finden Sie unter ["Über Anforderungssperren" auf Seite 118](#).

Diese Konfiguration wird im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** festgelegt. Siehe ["Konfigurieren von Instanzeinstellungen" auf Seite 479](#).

Wenn RM Browser für das Zusammenführen konfiguriert ist, müssen Anforderungsänderungen zusammengeführt werden, wenn zwei Benutzer gleichzeitig eine Anforderung bearbeiten.

Änderungen können *automatisch* oder *Konflikt* sein, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Änderungstyp	Beschreibung
Automatisch	Wenn die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung mit der vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung übereinstimmt oder wenn sich die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung von jeder vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung unterscheidet, kann ein automatisches Zusammenführen erfolgen, da eine Überprüfung der Änderung nicht unbedingt erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, dass der zweite Benutzer die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung überprüft, bevor er sie annimmt.
Konflikt	Wenn die Änderung des zweiten Benutzers mit der vom ersten Benutzer vorgenommenen Änderung in Konflikt steht, muss der zweite Benutzer die Änderungen überprüfen und eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annehmen der vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung</li> <li>■ Annehmen der vom ersten Benutzer vorgenommenen Änderung</li> <li>■ Annehmen des ursprünglichen Werts</li> <li>■ Manuelles Zusammenführen der Änderungen durch direktes Bearbeiten des Werts im Hauptteil des Dialogfelds</li> </ul>

Das folgende Szenario fasst die Aktionen zusammen, die zum Zusammenführen von Anforderungen führen.

- 1 Zwei Benutzer bearbeiten eine Anforderung gleichzeitig.
- 2 Der erste Benutzer klickt im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** auf **Speichern**. Die Anforderung wird ersetzt, und das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geschlossen.
- 3 Der zweite Benutzer klickt im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** auf **Speichern**.
- 4 Der zweite Benutzer wird benachrichtigt, dass der erste Benutzer eine oder mehrere Änderungen an der Anforderung vorgenommen hat. Der zweite Benutzer wird benachrichtigt, dass das Zusammenführen automatisch erfolgen kann (weil die Änderung des ersten Benutzers nicht mit der Änderung des zweiten Benutzers in

Konflikt steht), oder dass die Änderungen in Konflikt stehen und gelöst werden müssen, bevor der zweite Benutzer die Anforderung ersetzen kann.

- 5 Der zweite Benutzer klickt in der Benachrichtigungsnachricht auf **OK**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird zum Dialogfeld **Attribute zusammenführen**. Das Dialogfeld **Attribute zusammenführen** unterscheidet sich vom Dialogfeld **Attribute bearbeiten** dadurch, dass das Dialogfeld **Attribute zusammenführen**:
  - oben über einen Abschnitt verfügt, der die Änderungen zusammenfasst und eine Benutzeroberfläche zum Zusammenführen der Änderungen bietet
  - nicht über die Schaltfläche **Aktualisieren** verfügt
  - neben seinen Attributen über Markierungen verfügt, die die Art des Zusammenführens anzeigen, die der zweite Benutzer ausgewählt hat
- 6 Der zweite Benutzer verwendet den Abschnitt zum Zusammenführen oben im Dialogfeld **Attribute zusammenführen**, um die Änderungen wie unter "[Anzeigen von vorherigen Versionen der Anforderung](#)" auf Seite 183 und "[Zusammenführen von Änderungen](#)" auf Seite 183 beschrieben aufzulösen.

## Zusammenführungsstatus


Der Zusammenführungsstatus der von Mary und Joe vorgenommenen Änderungen wird im Abschnitt **Geänderte Attribute** oben im Dialogfeld **Attribute zusammenführen** hervorgehoben.

The screenshot shows a software interface for managing requirements. The main window title is 'Component\_Requirements: COMP\_000024'. Below the title bar, there are navigation tabs: ALL, STANDARD (selected), CUSTOM, SYSTEM, ATTACHMENTS, COMMENTS (1), LINKS (1), HISTORY (4), POLLS, and CONTAINERS. An 'Actions' dropdown menu is visible on the right. The main content area is titled 'Changed Attributes' and contains a table with the following data:

Attribute	Changes by Joseph Wilson	Changes by Mary Jones	Merge Status
Text	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, <a href="#">Windows XP</a> , and various UNIX flavors.	None	Automatic
Verification Level	<a href="#">Component</a>	<a href="#">ComponentModule</a>	Conflict
Verification Method	<a href="#">Analysis</a>	<a href="#">AnalysisInspection</a>	Conflict

Below the table, there is a section for 'STANDARD ATTRIBUTES'. The 'Text' attribute is expanded, showing its details: Rqmt ID: COMP\_000024, Title: Utilize Tcl/Tk, and the same text description as in the table above. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Save', 'Copy', 'Copy with Links', and 'Cancel', along with checkboxes for 'Show navigation bar' and 'Close after save'.



Joe hat die erste Änderung vorgenommen, als er "Windows XP" zum Attribut **Text** hinzugefügt hat. In der Spalte **Zusammenführungsstatus** ist in der Liste **Automatisch** ausgewählt, da die Änderung keinen Konflikt mit einer von Mary vorgenommenen Änderung darstellt. Das Symbol für das automatische Zusammenführen ist eine Raute mit einem Pfeil darin . Es wird links neben dem Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** und links neben dem Attributfeld **Text** im Hauptteil des Dialogfelds angezeigt.

Die zweite und die dritte Änderung sind mit Konflikten verbunden. Bei der zweiten Änderung hat Joe den Attributwert *Verification Level* in **Component** geändert. Mary hat diesen Wert jedoch in **Module** geändert. In der Spalte **Zusammenführungsstatus** ist in der Liste **Konflikt** ausgewählt. Das Symbol für den Konflikt ist ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen darin . Es wird links neben dem Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** und links neben dem Attributfeld *Verification Level* im Hauptteil des Dialogfelds angezeigt.

Die dritte Änderung ist ebenfalls mit einem Konflikt verbunden, da Mary den Attributwert *Verification Method* in **Inspection**, Joe diesen jedoch in **Analysis** geändert hat.

## Anzeigen von vorherigen Versionen der Anforderung


Es kann nützlich sein, vorherige Versionen der Anforderung anzuzeigen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

- Der zweite Benutzer kann die Originalversion der Anforderung anzeigen, indem er auf die Schaltfläche **Ursprüngliche Version anzeigen**  klickt oder indem er im entsprechenden Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** auf **Ursprünglich** klickt.
- Der zweite Benutzer kann die Anforderung in dem Zustand anzeigen, in dem sie sich befand, nachdem der erste Benutzer Änderungen, jedoch bevor der zweite Benutzer Änderungen vorgenommen hat, indem er auf die Schaltfläche **Version von ... vor Ihren Änderungen anzeigen** klickt .

## Zusammenführen von Änderungen

Nachdem der zweite Benutzer entschieden hat, wie die Änderungen gelöst werden sollen, kann er diese zusammenführen.

### So führen Sie Änderungen zusammen:


- 1 Wenn im Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** die Option **Automatisch** ausgewählt ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Behalten Sie die Auswahl **Automatisch** bei, um die Änderung zu anzunehmen.
  - Wählen Sie den Namen des Benutzers, der die Änderung vorgenommen hat, um die Änderung dieses Benutzers anzunehmen.
  - Wählen Sie **Ursprünglich**, um das Attribut auf seinen ursprünglichen Wert wiederherzustellen.
- 2 Wenn im Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** die Option **Konflikt** ausgewählt ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wählen Sie den Namen des Benutzers, dessen Änderung Sie annehmen möchten.
  - Wählen Sie **Ursprünglich**, um das Attribut auf seinen ursprünglichen Wert wiederherzustellen.
  - Bearbeiten Sie den Wert manuell im Hauptformular, so dass er mit dem Wert übereinstimmt, den Sie annehmen möchten.
- 3 Wenn Sie alle von einem bestimmten Benutzer (z. B. Mary oder Joe) vorgenommenen Änderungen annehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle Änderungen annehmen, die vorgenommen wurden von Mary Jones**  oder auf die

Schaltfläche **Alle Änderungen annehmen, die vorgenommen wurden von Joe Wilson**  .

4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Branchen und Zusammenführen von Anforderungen

Nachdem Ihr Administrator die Produkt- und Projektklassen erstellt hat, können Sie die Funktionen zum Branchen- und Zusammenführen für Anforderungen verwenden. Beachten Sie, dass die Namen der Klassen nicht unbedingt **Produkt** und **Projekt** sein müssen. Der Einfachheit halber werden in diesem Handbuch jedoch die Bezeichnungen **Produkt** und **Projekt** verwendet. Um zu überprüfen, ob die Klassen **Produkt** und **Projekt** installiert sind, öffnen Sie das Menü **Neu** in der Menüleiste. Wenn, wie in der Abbildung unten gezeigt, unterhalb der Einträge für die Anforderungen zwei Klassennamen angezeigt werden, ist das Branchen möglich.




## Über Branchen und Zusammenführen

Das Branchen und Zusammenführen von Anforderungen bietet Unterstützung bei der Verwaltung von Varianten. Anforderungen, die zu einem Produkt gehören, können gebraucht, geändert und später wieder mit den ursprünglichen Produkthanforderungen zusammengeführt werden. Beim anfänglichen Erstellen eines Branches werden Anforderungen vom Produkt (dem übergeordneten Branch) in das Projekt (dem



untergeordneten Branch) kopiert, bleiben jedoch miteinander verbunden, auch wenn sich ihre Versionen ändern.



Die Abbildung oben zeigt das folgende Szenario:

- 1 Für "Product" wird ein Branch ("Projet") erstellt. Dadurch werden die (blauen) Anforderungen "Req1", "Req2" und "Req3" in das Projekt kopiert (als grüne Anforderungen dargestellt). Sie können sehen, dass die Versionsnummer für jede der grünen Anforderungen identisch mit den entsprechenden Versionen der blauen Anforderungen ist.
- 2 Im Projekt werden die grünen Anforderungen "Req1", "Req2" und "Req3" geändert. Für "Req2" werden zudem die Links entfernt. Aufgrund dieser Änderungen erhöhen sich die Versionsnummern der grünen Anforderungen.
- 3 Für "Product" wird die Anforderung "Req3" ebenfalls geändert. Obwohl beide (blau und grün) Req3-Anforderungen die gleiche Versionsnummer haben (Version 5), sind sie nicht identisch.
- 4 Während des Prozesses werden die Anforderungen "Req4" und "Req5" für das Projekt erstellt.
- 5 Wenn Sie die Anforderungen vom "Project" zum "Product" zusammenführen, können Sie
  - a angeben, ob Sie die neuen Anforderungen "Req4" und "Req5" übernehmen möchten,
  - b wählen, ob Sie Links entfernen oder behalten möchten,
  - c wählen, welche Attributwerte Sie aus den einzelnen Project-Anforderungen kopieren möchten.

## Erstellen eines neuen Projekts

Beim Erstellen eines Projekts wird eine Kategorie mit demselben Namen erstellt. Anforderungen, die innerhalb des Projekts erstellt oder in das Projekt kopiert werden, werden in diese Kategorie oder in eine Kategorie darunter eingeordnet.

### So erstellen Sie ein neues Projekt:

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu** und wählen Sie *Projekt* (der dritte Eintrag) aus dem Menü. Das Dialogfeld **Neu Projekt** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie. Für Unterkategorien gelten jedoch die folgenden Einschränkungen:
  - Eine Unterkategorie darf nicht selbst ein Projekt sein.
  - Eine Unterkategorie darf sich nur unterhalb der Kategorie **Projekt** befinden.
- 3 Geben Sie den eindeutigen **Kurznamen** an.



**HINWEIS** Wenn Ihr Administrator nur die Projektklasse erstellt hat, ist das Attribut **Kurzname** möglicherweise nicht verfügbar.

- 4 Geben Sie bei Bedarf die **Beschreibung** an.
- 5 So weisen Sie dem neuen Projekt Produkte zu:
  - a Klicken Sie auf **Zuweisung**. Das Dialogfeld **Produkt(e) zuweisen** wird geöffnet.
  - b Wählen Sie aus der Liste die Produkte aus, die Sie zuweisen möchten.
  - c Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Weisen Sie das Projekt bei Bedarf einem Container zu. Weitere Informationen zu Containern finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit Containern](#)" auf Seite 166.
- 7 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Projekt nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird das Projekt nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet.
- 8 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern**, um das neue Projekt zu erstellen und das Dialogfeld **Neu Projekt** zu schließen. Das Projekt wird zur Bearbeitung geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** deaktiviert ist. Siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
  - **Speichern & Kopieren**, um das neue Projekt zu erstellen und die Attributwerte für das Erstellen eines weiteren neuen Projekts beizubehalten.



**HINWEIS** Ein Attribut wird nur dann in das nächste Projekt kopiert, wenn der Administrator beim Definieren des Attributs die Option **Beim Kopieren auffüllen** ausgewählt hat. Siehe "[Allgemeine Attributeigenschaften](#)" auf Seite 458.

- **Speichern & Neu**, um das neue Projekt zu erstellen und die Attributwerte für das Erstellen des neuen Projekts zu löschen.

## Erstellen eines neuen Produkts

Beim Erstellen eines Produkts wird eine Kategorie mit demselben Namen erstellt. Anforderungen, die innerhalb des Produkts erstellt oder in das Produkt kopiert werden, werden in diese Kategorie oder in eine Kategorie darunter eingeordnet.

### So erstellen Sie ein neues Produkt:

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Neu** und wählen Sie **Produkt** (der zweite Eintrag) aus dem Menü. Das Dialogfeld **Neu Produkt** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie. Für Unterkategorien gelten jedoch die folgenden Einschränkungen:
  - Eine Unterkategorie darf nicht selbst ein Produkt sein.
  - Eine Unterkategorie darf sich nur unterhalb der Kategorie **Projekt** befinden.
- 3 Geben Sie den Namen in das Feld **Name** ein.
- 4 Geben Sie bei Bedarf die **Beschreibung** an.
- 5 Geben Sie den eindeutigen **Kurznamen** an.



**HINWEIS** Wenn Ihr Administrator nur die Produktklasse erstellt hat, ist das Attribut **Kurzname** möglicherweise nicht verfügbar.

- 6 Wenn Sie dieses Produkt einem oder mehreren Projekten zuordnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
  - a Klicken Sie auf **Zuweisung**. Das Dialogfeld **Projekte(e) zuweisen** wird geöffnet.
  - b Wählen Sie aus der Liste die Projekte aus, denen Sie dieses Produkt zuweisen möchten.
  - c Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Weisen Sie das Projekt bei Bedarf einem Container zu. Weitere Informationen zu Containern finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit Containern](#)" auf Seite 166.
- 8 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Produkt nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird das Produkt nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet.
- 9 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern**, um das neue Produkt zu erstellen und das Dialogfeld **Neu Produkt** zu schließen. Das Produkt wird zur Bearbeitung geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** deaktiviert ist. Siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
  - **Speichern & Kopieren**, um das neue Produkt zu erstellen und die Attributwerte für das Erstellen eines weiteren neuen Produkts beizubehalten.



**HINWEIS** Ein Attribut wird nur dann in das nächste Produkt kopiert, wenn der Administrator beim Definieren des Attributs die Option **Beim Kopieren auffüllen** ausgewählt hat. Siehe "[Allgemeine Attributeigenschaften](#)" auf Seite 458.

- **Speichern & Neu**, um das neue Produkt zu erstellen und die Attributwerte für das Erstellen des neuen Produkts zu löschen.

## Bearbeiten eines Projekts

Dieser Abschnitt beschreibt das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** zum Bearbeiten eines vorhandenen Projekts.



**TIPP** Einige Attribute können direkt in der Ansicht **Editierbare Tabelle** bearbeitet werden. In dieser Ansicht ist es möglich, ein Attribut für mehrere Anforderungen gleichzeitig zu bearbeiten. Siehe "[Ansichten "Editierbare Tabelle"](#)", "[Tabelle](#)" und "[Formular](#)" auf Seite 35.

### So bearbeiten Sie ein vorhandenes Projekt:

- 1 Nachdem Sie das gewünschte Projekt in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 2 Fahren Sie mit Punkt 2 in Kapitel "[Erstellen eines neuen Projekts](#)" auf Seite 186 fort.

## Bearbeiten eines Produkts

Dieser Abschnitt beschreibt das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** zum Bearbeiten eines vorhandenen Produkts.



**TIPP** Einige Attribute können direkt in der Ansicht **Editierbare Tabelle** bearbeitet werden. In dieser Ansicht ist es möglich, ein Attribut für mehrere Anforderungen gleichzeitig zu bearbeiten. Siehe "[Ansichten "Editierbare Tabelle"](#)", "[Tabelle](#)" und "[Formular](#)" auf Seite 35.

### So bearbeiten Sie ein vorhandenes Produkt:

- 1 Nachdem Sie das gewünschte Produkt in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Bearbeiten** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** wird geöffnet.
- 2 Fahren Sie mit Punkt 2 in Kapitel "[Erstellen eines neuen Produkts](#)" auf Seite 187 fort.

## Branchen einer einzelnen Anforderung

Anforderungen können von einem *Arbeitsprojekt* in ein bestehendes *Produkt* und von einem *Arbeitsprodukt* in ein zugehöriges *Projekt* gebracht werden. Die im Dialogfeld **Branch** aufgeführten Branch-Ziele basieren auf dem aktuellen Speicherort.

### So branchen Sie eine Anforderung:



**HINWEIS** Die Attribute, die mit den Projekt- oder Produktklassen im Dialogfeld **Branch** angezeigt werden, verwenden die in der Schnellsuche für Projekt- und Produktklassen ausgewählten Attribute (siehe "[Einstellungen für die Schnellsuche](#)" auf Seite 94).

- 1 Öffnen Sie die Anforderung zur Bearbeitung (siehe Kapitel "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129).

- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Verwendet in Projekt** ein.
- 3 Klicken Sie auf **Branch**, um das Dialogfeld **Branch nach** zu öffnen.
  - **Produkt:** Wählen Sie das *Produkt* aus, in das Sie das *Produkt* branchen möchten.
  - **Projekt:** Wählen Sie das *Produkt* aus, das Sie in das *Projekt* branchen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **OK**. Die Anforderung umgehend gebrancht, d. h. Sie müssen nicht **Speichern** oder **Aktualisieren** wählen.

## Branchen mehrerer Anforderungen in einen Branch

Das Branchen mehrerer Anforderungen erfolgt am bequemsten über die Ansicht **Branch**. Die Ansicht **Branch** ist eine besondere Ansicht, in der Sie:

- Anforderungen eines *Produkts* abfragen und in das zugehörige *Projekt* branchen können, oder
- Anforderungen eines *Projekts* abfragen und in das zugehörige *Produkt* branchen können.



### So öffnen Sie die Ansicht "Branch":

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen**.
- 2 Wählen Sie **Branch** aus dem Menü.

Die Ansicht **Branch** ist in 2 Teile geteilt:

- Auf der linken Seite können Anforderungen für das ausgewählte *Produkt* oder *Projekt* abgefragt werden.
- Die rechte Seite erlaubt das Erstellen von Branches oder das Zusammenführen.

Sie können in der Ansicht **Branch** eine oder mehrere Anforderungen branchen. Wenn Sie eine einzelne Anforderung auswählen, zeigt die Ansicht **Branch** einige zusätzliche Informationen in der Tabelle auf der rechten Seite an:

-  Die ausgewählte Anforderung wurde gebrancht.
-  Die ausgewählte Anforderung oder die gebranchte Anforderung wurde geändert.



**HINWEIS** In der Ansicht **Branch** können Sie auch eine einzelne Anforderung zusammenführen. Wenn Sie mehrere Anforderungen zusammenführen möchten, empfiehlt es sich, die Synchronisierungsansicht zu verwenden (siehe Kapitel "[Zusammenführen mehrerer Anforderungen](#)" auf Seite 193).

### Branchen aller Anforderungen einer Kategorie

So branchen Sie alle Anforderungen einer Kategorie:

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen** und wählen Sie **Branch** aus dem Menü.
- 2 Wählen Sie im Feld **Quelle** das *Produkt* oder *Projekt* aus, für das Sie Anforderungen branchen möchten.
- 3 Blenden Sie den Abschnitt **Kategorie** ein.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 5 Klicken Sie auf **Branch**. Das Dialogfeld *Kategorieinhalt nach ... branchen* wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie die Zielprodukte oder -projekte für die angegebenen Anforderungen aus.
- 7 Wenn Sie Links zu anderen Anforderungen behalten möchten, stellen Sie sicher, dass die Option **Branch mit Links** ausgewählt ist.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.


### ***Branchen aller Anforderungen eines Dokuments***

#### **So branchen Sie alle Anforderungen einer Kategorie:**

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen** und wählen Sie **Branch** aus dem Menü.
- 2 Wählen Sie im Feld **Quelle** das *Produkt* oder *Projekt* aus, für das Sie Anforderungen branchen möchten.
- 3 Blenden Sie den Abschnitt **Dokumente** ein.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Dokument.
- 5 Klicken Sie auf **Branch**. Das Dialogfeld *Kategorieinhalt nach ... branchen* wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie die Zielprodukte oder -projekte für die angegebenen Anforderungen aus.
- 7 Wenn Sie Links zu anderen Anforderungen behalten möchten, stellen Sie sicher, dass die Option **Branch mit Links** ausgewählt ist.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

### ***Branchen von Anforderungen***


#### **So branchen Sie eine oder mehrere Anforderungen:**

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen** und wählen Sie **Branch** aus dem Menü.
- 2 Wählen Sie im Feld **Quelle** das *Produkt* oder *Projekt* aus, für das Sie Anforderungen branchen möchten.
- 3 Blenden Sie den Abschnitt **Klasse** ein.
- 4 Klicken Sie auf , um die Abschnitte der Abfrage anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie im Abschnitt **Klassen und Attribute** die Klasse mit den Anforderungen aus, die Sie branchen möchten.

- 6 Fügen Sie bei Bedarf Attribute oder Container hinzu, um die Anforderungen zu filtern. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche](#)" auf Seite 106.
- 7 Klicken Sie auf **Suchen**.
- 8 Wählen Sie die Anforderungen aus, die Sie branchen möchten.
- 9 Klicken Sie auf **Branch**.
- 10 Klicken Sie in der Meldung über das erfolgreiche Erstellen des Branches auf **OK**.

## Branchen aller Anforderungen einer Kategorie

### So branchen Sie alle Anforderungen einer Kategorie:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie mit den Anforderungen aus, die Sie branchen möchten. Die Kategorie muss eine untergeordnete Kategorie der Kategorie *Produkt* oder *Projekt* sein.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Kategorie branchen**. Das Dialogfeld **Kategorieinhalt nach ... branchen** wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie die Zielprodukte oder -projekte für die angegebenen Anforderungen aus.
- 5 Wenn Sie Links zu anderen Anforderungen behalten möchten, stellen Sie sicher, dass die Option **Branch mit Links** ausgewählt ist.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

## Branchen aller Anforderungen eines Dokuments

Bei regulären Dokumenten (nicht übergeordnete oder untergeordnete Dokumente) können Sie alle Anforderungen, die mit dem Dokument verlinkt sind, branchen.



### So branchen Sie alle Anforderungen eines Dokuments:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie mit dem Dokument aus, das die Anforderungen enthält, die Sie branchen möchten. Die Kategorie muss eine untergeordnete Kategorie der Kategorie *Produkt* oder *Projekt* sein.
- 4 Wählen Sie das Dokument (es darf kein übergeordnetes oder untergeordnetes Dokument sein) mit den Anforderungen aus, die Sie branchen möchten.
- 5 Klicken Sie in der Gruppe **Kategorie** des Bereichs **Aktionen** auf **Branch**. Das Dialogfeld **Dokumentinhalt nach ... branchen** wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie die Zielprodukte oder -projekte für die angegebenen Anforderungen aus.
- 7 Wenn Sie Links zu anderen Anforderungen behalten möchten, stellen Sie sicher, dass die Option **Branch mit Links** ausgewählt ist.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

## Zusammenführen einer einzelnen Anforderung

### Verwenden des Dialogfelds "Synchronisieren"

Das Dialogfeld **Synchronisieren** wird für eine einzelne Anforderung verwendet.

- 1 Oben im Dialogfeld **Synchronisieren** stehen folgende Optionen zu Verfügung:
  - a **Änderungen anwenden auf <ANFORDERUNGS-ID> (Quelle)**: Hiermit werden alle Attributwerte aus der *Projekt*-Anforderung in die zugehörige *Produkt*-Anforderung kopiert.
  - b **Änderungen anwenden auf <ANFORDERUNGS-ID>.<KURZNAME> (Gebrannt)**: Hiermit werden alle Attributwerte aus der *Produkt*-Anforderung in die zugehörige *Projekt*-Anforderung kopiert.
  - c **Änderungen ignorieren**: Hierdurch werden alle Attribute deaktiviert.
- 2 Neben den Attributnamen wird möglicherweise  angezeigt. Dies bedeutet, dass das Attribut deaktiviert ist und nicht synchronisiert wird. Sie können diese Attribute aktivieren, indem Sie auf  klicken.
- 3 Bei einem aktivierten Wert wird möglicherweise ein Pfeil neben dem Attributnamen angezeigt. Durch Klicken wird zwischen diesen Synchronisierungsoptionen für das Attribut umgeschaltet:
  - Änderungen anwenden auf <ANFORDERUNGS-ID> (Quelle)
  - Änderungen anwenden auf <ANFORDERUNGS-ID>.<KURZNAME> (Gebrannt)
  - Änderungen ignorieren
- 4 Klicken Sie auf **OK**. Die Anforderung umgehend gebrannt, d. h. Sie müssen nicht **Speichern** oder **Aktualisieren** wählen.

### Zusammenführen einer einzelnen Anforderung mit dem Dialogfeld "Attribute bearbeiten"

So führen Sie eine Anforderung zusammen:


- 1 Öffnen Sie die Anforderung zur Bearbeitung (siehe Kapitel ["Bearbeiten einer Anforderung" auf Seite 129](#)).
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Verwendet in Projekt** ein.
  - **Produkt**: Wählen Sie das *Projekt* aus, in das Sie das *Produkt* branchen möchten.
  - **Projekt**: Wählen Sie das *Produkt* aus, das Sie in das *Projekt* branchen möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Synchronisieren**. Das Dialogfeld **Synchronisieren** wird geöffnet.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel ["Verwenden des Dialogfelds "Synchronisieren" auf Seite 192](#).

### Zusammenführen einer einzelnen Anforderung mit der Ansicht "Branch"

So führen Sie eine Anforderung zusammen:

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen** und wählen Sie **Branch** aus dem Menü.



- 2 Wählen Sie im Feld **Quelle** das *Produkt* oder *Projekt* aus, für das Sie eine Anforderung zusammenführen möchten.
- 3 Klicken Sie auf , um die Abschnitte der Abfrage anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Klassen und Attribute** die Klasse mit der Anforderung aus, die Sie branchen möchten.
- 5 Fügen Sie bei Bedarf Attribute oder einen Container hinzu, um die Anforderungen zu filtern. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche](#)" auf Seite 106.
- 6 Klicken Sie auf **Suchen**.
- 7 Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie zusammenführen möchten.
- 8 Klicken Sie auf **Synchronisieren**. Das Dialogfeld **Synchronisieren** wird geöffnet.
- 9 Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel "[Verwenden des Dialogfelds 'Synchronisieren'](#)" auf Seite 192.

## Zusammenführen mehrerer Anforderungen



**HINWEIS** Beim Zusammenführen mehrerer Anforderungen werden alle Attributwerte angenommen.

### So führen Sie mehrere Anforderungen zusammen:

- 1 Zeigen Sie in der Menüleiste auf **Anforderungen** und wählen Sie **Synchronisierungsansicht** aus dem Menü.
- 2 Wählen Sie im Feld **Quelle** das *Produkt* oder *Projekt* aus, für das Sie eine Anforderung zusammenführen möchten.
- 3 Wählen Sie im Feld **Ziel** das *Projekt* oder *Produkt* aus (die Einträge hängen von Ihrer Wahl im Feld **Quelle** ab).
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf **<**, um eine einzelne Anforderung für die Zusammenführung auszuwählen. Um anzuzeigen, dass die Anforderung synchronisiert wird, ändert die Schaltfläche ihre Farbe.
  - Klicken Sie auf **«**, um alle Anforderungen für die Zusammenführung auszuwählen. Um anzuzeigen, dass die Anforderungen synchronisiert werden, ändern die Schaltflächen ihre Farbe.



### TIPP

- Durch Klicken auf **<** wird die aktuelle Auswahl für eine Anforderung umgeschaltet.
- Durch Klicken auf **«** wird die aktuelle Auswahl für alle Anforderungen umgeschaltet.

- 5 Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**. Hierdurch werden alle ausgewählten Anforderungen synchronisiert.

## Entfernen einer einzelnen Anforderung aus einem Branch

**So entfernen Sie eine Anforderung aus einem Branch:**

- 1 Öffnen Sie die Anforderung zur Bearbeitung (siehe Kapitel ["Bearbeiten einer Anforderung"](#) auf Seite 129).
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Verwendet in Projekt** oder **Verwendet in Produkt** ein.
- 3 Wählen Sie das Projekt oder Produkt aus, aus dem Sie die Anforderung entfernen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Branch löschen**. Das Dialogfeld **Anforderungsbranch(es) löschen** wird geöffnet.
- 5 Klicken Sie auf **OK**. Hierdurch wird der Link zwischen der Anforderung und dem Produkt oder Projekt direkt aufgehoben. Die Anforderung ändert ihren aktuellen Status in **Gelöscht**.



**HINWEIS** Wenn Sie die Anforderung zu dem Projekt oder Produkt, aus dem Sie sie gelöscht haben, wieder hinzufügen, werden die Anforderung und der Link wiederhergestellt.

## Verwenden von "Produkt" oder "Projekt" ohne Branch

Wenn Ihr Administrator nur die *Produkt*- oder *Projektklasse* erstellt hat, ist das Erstellen von Branches nicht verfügbar. Die Funktionalität zum Erstellen/Bearbeiten eines Produkts oder Projekts ist jedoch weiterhin verfügbar.

## Abstimmung

Durch Abstimmungen können Sie von ausgewählten Benutzern Feedback zu einer Anforderung einholen. Abstimmungen werden in der Regel verwendet, um zu entscheiden, ob eine bestimmte Anforderung angenommen werden sollte, oder um einen Konsens über den Inhalt einer Anforderung zu erzielen.

Eine Abstimmung besteht aus einer Frage, mindestens zwei Antworten und mindestens einem Teilnehmer. In RM Browser können Sie Abstimmungen erstellen und ändern, sofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Teilnehmer von Abstimmungen verwenden RM Browser, um abzustimmen und die aktuellen Abstimmungsergebnisse anzuzeigen.

## Erstellen einer Abstimmung

Ein Benutzer mit der Berechtigung "Create" für die Klasse **Abstimmung** kann eine Abstimmung erstellen. Bevor eine Abstimmung erstellt werden kann, müssen die Klasse "Abstimmung" und eine Beziehung zu den relevanten Klassen mit Hilfe der Schemadefinition hinzugefügt werden. Beim Erstellen von Beziehungen zwischen anderen

Klassen und der Klasse "Abstimmung" müssen die anderen Klassen die primären und die Klasse "Abstimmung" die sekundäre sein.

So erstellen Sie eine Abstimmung:

- 1 Nachdem Sie die gewünschte Anforderung in einem Arbeitsbereich ausgewählt haben, wählen Sie **Abstimmung erstellen** aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Abstimmung erstellen** wird geöffnet.
- 2 Geben Sie den Titel der Abstimmung ein. Der Titel der Abstimmung muss nicht eindeutig sein; andere Abstimmungen können denselben Titel haben.
- 3 Geben Sie die Frage ein, zu der Sie Feedback benötigen.
- 4 Geben Sie mindestens zwei Antworten für die Abstimmung ein.

Es gibt praktisch keine Begrenzung für die Anzahl der Antworten, die Sie angeben können. Wenn Sie mit der Eingabe im letzten Antwortfeld beginnen, wird darunter automatisch ein neues Antwortfeld erstellt.

**Setup Poll: COMP\_000017** ?

**GENERAL** PARTICIPANTS

Title: Documentation






Question: What documentation should be included in this package?

Answers:

- Getting Started Guide
- Online Help
- Tutorial

Response deadline: No deadline

Start Cancel

- 5 So ordnen Sie die Antworten neu:
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Antwort einfügen**, , um eine neue Antwort oberhalb der ausgewählten Antwort einzufügen, anstatt sie an das Ende der Liste zu setzen.
  - Wählen Sie eine Antwort aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Antwort löschen** , um sie zu löschen. Leere Antworten müssen nicht gelöscht werden, da diese ignoriert werden.
  - Klicken Sie auf Schaltflächen Pfeil-nach-oben  und Pfeil-nach-unten , um die ausgewählte Antwort in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** , um die Antworten alphabetisch zu sortieren.

- Wählen Sie im Abschnitt **Antwortfrist** entweder **Keine Frist**, oder wählen Sie das Datum und die Uhrzeit, zu der die Abstimmung abgeschlossen werden soll.

Die Abstimmung wird geschlossen, wenn das gewählte Datum und die gewählte Uhrzeit verstrichen sind, wenn der Ersteller der Umfrage auf die Schaltfläche **Anhalten** klickt oder wenn alle Teilnehmer abgestimmt haben.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Teilnehmer**.

- Wählen Sie die Benutzer aus, die an der Abstimmung teilnehmen sollen. Es ist mindestens ein Teilnehmer erforderlich.

Wenn Sie eine Benutzergruppe auswählen, werden deren Mitglieder unterhalb der Listen im Dialogfeld **Abstimmung erstellen** angezeigt.

The screenshot shows a dialog box titled "Setup Poll: COMP\_000017" with a "PARTICIPANTS" tab selected. On the left, under "Choose users to include", there is a list of user groups and individuals, with "<All Users>" selected. On the right, under "Users", there is an empty list. Below these lists, it displays the "Members of group All Users:" which includes various roles like MANAGEMENT, EPHOTO\_INFO, ENGINEERING, etc. At the bottom right, there are "Start" and "Cancel" buttons.

- Klicken Sie auf **Start**, um die Abstimmung zu starten.

## Ändern einer Abstimmung

Der Ersteller der Abstimmung oder ein Benutzer mit der Berechtigung "Update" für die Klasse **Abstimmung** kann eine bestehende Abstimmung ändern. Wenn die Abstimmung bereits gestartet ist, können Sie die Abstimmung anhalten, die Frist ändern oder Benutzer oder Gruppen zur Teilnehmerliste hinzufügen. Der Benutzer kann den Titel oder die Frage der Abstimmung nicht ändern.

### So ändern Sie eine Abstimmung:

- Klicken Sie im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** oder in der Ansicht **Anforderung** unter **Abstimmungen** auf **Ändern**. Das Dialogfeld **Abfrage ändern** wird geöffnet.
- Ändern Sie die Informationen der Abstimmung.
- Klicken Sie auf **Ändern**.

## Schließen einer Abstimmung

### So schließen Sie eine Abstimmung:

- Klicken Sie im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** unter **Abstimmungen** auf **Ändern**. Das Dialogfeld **Abfrage ändern** wird geöffnet.
- Klicken Sie auf **Anhalten**.

Die Abstimmung wird auch geschlossen, wenn die festgelegte Frist abgelaufen ist oder wenn alle Teilnehmer abgestimmt haben.

## Abgeben der Stimme

Benutzer mit der Berechtigung "Read" für die Klasse **Abstimmung** können ihre Stimme in einer Abstimmung abgeben. Die Teilnehmer der Abstimmung geben ihre Stimmen im Dialogfeld **Abstimmen** ab. In der Regel erhalten die Teilnehmer nach dem Starten der Abstimmung eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link, mit dem sie das Dialogfeld **Abstimmen** öffnen können. Das Dialogfeld **Abstimmen** kann auch über den Abschnitt **Abstimmungen** des Dialogfelds **Attribute bearbeiten** oder über die Listenansicht der Ansicht **Anforderung** aufgerufen werden.



**HINWEIS** Bevor E-Mail-Benachrichtigungen für Abstimmungen gesendet werden können, muss der Administrator den RM Mail-Dienst konfigurieren und aktivieren. Informationen hierzu finden Sie im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### So geben Sie eine Stimme ab:

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf den Link der E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie erhalten haben, und melden Sie sich dann bei Dimensions RM an.
  - Klicken Sie auf den Link **Abstimmen** im Abschnitt **Abstimmungen** des Dialogfelds **Attribute bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Abstimmen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Antwort aus. Bevor Sie abstimmen, können Sie die Einzelheiten der Anforderung, für die die Abstimmung durchgeführt wird, sowie die aktuellen Abstimmungsergebnisse einsehen. Klicken Sie dazu auf den Link unten links im Dialogfeld.
- 3 Sie können bei Bedarf einen Kommentar im Abschnitt **Zusätzlicher Kommentar** eingeben.
- 4 Klicken Sie auf **Abstimmen**.

## Anzeigen von Abstimmungsergebnissen

Sie können die Details einer Abstimmung anzeigen, die gerade läuft oder bereits abgeschlossen ist. Der aktuelle Abstimmungsstatus wird nach Ihrer Stimmabgabe angezeigt. Sie können den Abstimmungsstatus auch im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** oder in der Listenansicht der Ansicht **Anforderung** anzeigen.


### So zeigen Sie Abstimmungsergebnisse an:

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Geben Sie eine Stimme ab.
  - Klicken Sie vor der Stimmabgabe auf den Link **Details zu** unten im Dialogfeld **Abstimmen**.
  - Bearbeiten Sie eine Anforderung und zeigen Sie das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** an.
  - Navigieren Sie zur Listenansicht der Ansicht **Anforderung**.
- 2 Wenn Sie die erste Methode in [Schritt 1](#) verwendet haben, wird das Dialogfeld **Abstimmungsergebnisse** geöffnet.
- 3 Wenn Sie im vorhergehenden Schritt die zweite, dritte oder vierte Methode verwendet haben, blenden Sie den Abschnitt **Abstimmungen** in dem sich öffnenden Dialogfeld (wenn er nicht bereits eingeblendet ist) ein, und blenden Sie dann die Abstimmung ein, die Sie anzeigen möchten.
- 4 Um zu sehen, wer für die einzelnen Antworten abgestimmt und wer welche Kommentare abgegeben hat, klicken Sie auf **Details anzeigen**. Um diese Informationen auszublenden, klicken Sie auf **Details ausblenden**.
- 5 Um eine Liste der Teilnehmer anzuzeigen, die noch nicht abgestimmt haben, klicken Sie auf **Benutzer, die nicht abgestimmt haben, anzeigen**.

## Hinzufügen aktiver Umfragen zum Dashboard "Meine Arbeit"

Die Abstimmungen können über den Bericht **Letzte Abstimmungen**, einen in das Dashboard **Meine Arbeit** integrierten Bericht, angezeigt werden.

### So fügen Sie dem Dashboard "Meine Arbeit" einen integrierten Bericht hinzu:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dashboards**.
- 3 Wählen Sie **Widget hinzufügen** in der Gruppe **Dashboard** des Bereichs **Aktionen** aus.
- 4 Wählen Sie im Feld **Berichtstyp** die Option **Meine Arbeit**.
- 5 Wählen Sie **Letzte Abstimmungen** und klicken Sie auf **Speichern**.

## Teilnehmen an Diskussionen

Kommentare können für Kapitel oder Anforderungen hinzugefügt werden. Kommentare ermöglichen die Diskussion von Themen bezüglich einer Anforderung oder eines Kapitels. Anstatt die Themen nur per E-Mail oder persönlich zu diskutieren, können so alle Kommentare jederzeit, z. B. während eines Genehmigungsprozesses, angezeigt werden. Weitere Informationen zu Kommentaren finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit Kommentaren"](#) auf Seite 72.

# NLP-Komplexitätsanalyse

Die Verarbeitung natürlicher Sprache, wie sie in Dimensions RM implementiert ist, basiert auf den Flesch-Kincaid-Lesbarkeitstests. Je nach Komplexität eines Textattributs können Warnungen oder Fehler ausgegeben werden.

Diese Funktionalität muss vom Systemadministrator implementiert werden und kann nach der Implementierung in jeder Datenbankinstanz aktiviert werden. Eine Anleitung zur Implementierung finden Sie im Kapitel "Special Functions in Dimensions RM" des Administratorhandbuches.

Viele Kunden implementieren spezielle Funktionen wie die Komplexitäts- und Ähnlichkeitsanalyse in einer Testumgebung oder einer Testinstanz, so dass die Benutzer die Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren und selbst zu beurteilen, welchen Nutzen sie für ihre eigenen Prozesse haben werden.

## **So aktivieren Sie die Komplexitätsanalyse und wenden sie an:**

Die NLP-Komplexitätsanalyse ist standardmäßig deaktiviert. Die Einstellung kann vom Instanzadministrator über das Menü "RM Browser" > "Verwaltung" geändert werden:

- 1 "Verwaltung" > "Instanzeinstellungen"
- 2 Wählen Sie die Registerkarte "Anforderungen", und blättern Sie nach unten zu **Komplexitätsanalyse**.



Wenn die Option auf **Warnung** festgelegt ist, wird beim Speichern der Anforderung im Formular "Anforderung bearbeiten" ein gelbes Ausrufungszeichen eingeblendet.

Wenn die Option auf **Fehler** festgelegt ist, wird das gelbe Ausrufungszeichen angezeigt, und der Benutzer kann die Anforderung erst speichern, wenn die Anweisung so überarbeitet wurde, dass sie ein akzeptables Maß an Komplexität aufweist.

Der zulässige Komplexitätsgrad wird mit Hilfe des Schiebereglers festgelegt. Je höher der Regler eingestellt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Warnung ausgelöst wird. Die Meldung meldet den Komplexitätsgrad auf der Grundlage der aktuellen Einstellungen.

Durch Auswahl der Schaltfläche **Einstellungen pro Klasse** kann der Administrator Komplexitätswarnungen für einzelne Klassen festlegen. Dadurch kann die Analyse auf Attribute in Klassen angewandt werden, die voraussichtlich ein höheres Maß an Komplexität erreichen.

The screenshot shows a configuration dialog box titled 'Select Class:'. The class selected is 'Business\_Requirement'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Enabled'. Underneath, the 'Select Attribute:' dropdown menu is set to 'Description', also with a checked 'Enabled' checkbox. At the bottom, there is a slider for 'Allowed Complexity' ranging from 'High' to 'Low', with a blue indicator bar positioned towards the 'High' end. The text '50/120' is visible next to the slider. An information icon (i) is located at the end of the slider. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Save' and 'Close'.

## NLP-Ähnlichkeitsanalyse

Natürlichsprachliche Verfahren zur Analyse der Satzähnlichkeit oder der semantischen Textähnlichkeit liefern ein Maß dafür, wie ähnlich sich zwei Textstücke sind bzw. inwieweit sie dieselbe Bedeutung ausdrücken.

Diese Funktionalität muss vom Systemadministrator implementiert werden und kann nach der Implementierung in jeder Datenbankinstanz aktiviert werden. Eine Anleitung zur Implementierung finden Sie im Kapitel "Special Functions in Dimensions RM" des Administratorhandbuches.

Viele Kunden implementieren die neue Funktionalität in einer Testumgebung oder einer Testinstanz, so dass die Benutzer die Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren und selbst zu beurteilen, welchen Nutzen sie für ihre eigenen Prozesse haben wird.

### **So aktivieren Sie die Ähnlichkeitsanalyse:**

Über das Menü "RM Browser" > "Verwaltung":

- 1 "Verwaltung" > "Instanzeinstellungen"
- 2 Wählen Sie die Registerkarte "Anforderungen", und blättern Sie nach unten zu **Ähnlichkeitsanalyse**.
- 3 Markieren Sie das Kästchen links neben "Aktiviert"

Nach der Aktivierung können die Anforderungen im Dialogfeld "Anforderungen bearbeiten" durch Auswahl des Symbols "Ähnliche finden" auf Ähnlichkeit geprüft werden.



# Aktivieren des Risiko-Managements

## Definition der Klasse "Risiko-Management"

Das Risikomanagement ist eine Kerndisziplin der Unternehmensanalyse und des Systemengineerings, deren Aufgabe es ist, Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten, die sich negativ auf das Produktergebnis auswirken könnten.

Zur Implementierung des Risiko-Managements ist jetzt eine neue Klasse vom Typ **Risiko** in der Schemadefinition verfügbar. Wie bei allen Klassentypen, die für die Verwendung innerhalb der Lösung definiert wurden, wurde diese Klasse mit vorgeschlagenen Attributen versehen, die je nach den Anforderungen des lokalen Prozesses geändert werden können.

### So erstellen Sie die Klasse:

- 1 Starten Sie **RM Manage** (Sie können auch **Schemadefinition** im Browser verwenden).
- 2 Melden Sie sich an und erweitern Sie die Datenbank, in der sich Ihre Instanz befindet.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Instanz und wählen Sie im Kontextmenü **Define Instance Schema**.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld "Class Definition" mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich und wählen Sie **Add Class | Risk** aus dem Kontextmenü aus.
- 5 Klicken Sie auf einen freien Bereich, um die neue Klasse anzuordnen.
- 6 Geben Sie einen beliebigen Namen ein, z. B. Risk\_Mgt.
- 7 Speichern Sie die Klassendefinition.

Die Standardrisikoklasse enthält die folgenden benutzerdefinierten Attribute, von denen einige oder alle geändert werden können (siehe "[Definieren von Attributen](#)" auf Seite 455). Der volle Funktionsumfang dieser Klasse umfasst eine Registerkarte **Risiko** in der **Startansicht**.

Attributname	Beschreibung
Action Taken	Textattribut, das die zur Risikominderung ergriffenen Maßnahmen beschreibt.
Description	Textattribut, das das Risiko beschreibt.
Mitigation Strategy	Textattribut, das eine Zusammenfassung der Strategie zur Risikominderung enthält.
Occurrence Rating (Initial)	Numerisches Attribut, das die ursprüngliche Einstufung des Risikos angibt. 1 - Unwahrscheinlich 2 - Möglich 3 - Wahrscheinlich

Attributname	Beschreibung
Occurrence Rating (Final)	Numerisches Attribut, das die finale Einstufung des Risikos angibt. 1 - Unwahrscheinlich 2 - Möglich 3 - Wahrscheinlich
Potential Causes	Textattribut, das mögliche Fehler auflistet, die einen Ausfall verursachen.
Potential Effects	Textattribut, das die möglichen Auswirkungen eines Fehlers auflistet.
Reason for Change	Standardtextattribut, das den Grund für eine vorgeschlagene Objektänderung angibt. Wenn Änderungsvorschläge nicht verwendet werden, ist es am besten, dieses Attribut auszublenden, für den Fall, dass Prozess in Zukunft geändert wird (siehe " <a href="#">Ausblenden eines Attributs</a> " auf Seite 459).
Recommended Action	Textattribut zur Angabe von Abhilfemaßnahmen, z. B. Hinzufügen von Sicherheitsmerkmalen, die zur Verringerung der Risikoprioritätszahl (RPZ) empfohlen werden.
Responsible	Benutzerattribut zur Identifizierung des zuständigen Benutzers oder der Gruppe, die für die Risikominderung verantwortlich ist.
Severity Rating - Final	Numerisches Attribut, das den finalen Schweregrad des Risikos angibt. 1 - Annehmbar 2 - Tolerierbar 3 - Unerwünscht 4 - Nicht tolerierbar
Severity Rating - Initial	Numerisches Attribut, das den ursprünglichen Schweregrad des Risikos angibt. 1 - Annehmbar 2 - Tolerierbar 3 - Unerwünscht 4 - Nicht tolerierbar
Title	Alphanumerisches Attribut, das den Titel oder die Zusammenfassung des Risikos enthält.



### **Berichterstattung zum Risiko- Management**

Zusätzlich zu allen Standardberichtsfunktionen kann der Startansicht die Registerkarte **Risiken** hinzugefügt werden. Die Registerkarte wird in den **Instanzeinstellungen** definiert, wobei die in der Klassendefinition festgelegten Attributnamen verwendet werden. Diese Registerkarte wurde so konzipiert, dass die aktuelle Risikobedrohung berechnet und durch Farbkodierung angezeigt wird.

DOCUMENTS REQUIREMENTS (71) BOARDS (1) RISKS (4) REPORTS COLLECTIONS BASELINES GLOSSARY						
Filter risks...						
Title	Severity Rating - Initial	Occurrence Rating - Initial	Severity Rating - Final	Occurrence Rating - Final	Risk Priority - Initial	Risk Priority - Final
Performance goals...	3	3	2	2	High	Medium
SLA not reached	3	2	2	1	High	Medium
Data loss in integr...	4	2	4	2	Extreme	Extreme
Increasing round-tr...	2	2	2	3	Medium	High


So definieren und aktivieren Sie die Registerkarte "Risiken":

- 1 "Verwaltung" > "Instanzeinstellungen" > "Risiken"
- 2 Benennen Sie die Stufen der Risikoauswirkungen und verwenden Sie den Farbbalken zur Darstellung dieser Stufen. Mit den Symbolen auf der rechten Seite können Sie eine Zeile löschen oder die Anzeige neu sortieren.

Name	Color	Description	
Low		Low probability with little or no effect	X ↑ ↓
Medium		Some annoyance, but not critical to the operation	X ↑ ↓
High			X ↑ ↓
Extreme			X ↑ ↓

Severity: Acceptable Intolerable

Little to no effect on event impact to the of action and Could result in disaster

Occurrence: 

241 255 51

R G B

**3** Die Matrixberechnung basiert auf dem Inhalt der Felder "Severity Rating - Initial" und "Occurrence Rating (Initial)" sowie "Severity Rating - Final" und "Occurrence Rating (Final)". Namen und Beschreibungen können geändert werden.

✕ ← →  
**Severity: Acceptable**  
 Little to no effect on event

✕ ← →  
**Tolerable**  
 Effects are felt, but not critical to outcome

✕ ← →  
**Undesirable**  
 Serious impact to the course of action and outcome

✕ ← →  
**Intolerable**  
 Could result in disaster

**Occurrence:**

✕ ↑ ↓  

Improbable

 Risk is unlikely to occur

✕ ↑ ↓  
**Possible**  
 Risk will likely occur

✕ ↑ ↓  
**Probable**  
 Risk will occur

Low	Medium	Medium	High
Low	Medium	High	Extreme
Medium	High	High	Extreme

## Kapitel 4

---

# Arbeiten mit Dokumenten


Über Dokumente	206
Grundlagen zu Dokumenten	206
Arbeiten mit Dokumenten	222
Arbeiten mit Kapiteln und Anforderungen	242
Arbeiten mit Kommentaren	266
Arbeiten mit Dokumentenversionen	267
Exportieren von Dokumenten	272
Verwenden von Workflows mit Dokumenten	279

## Über Dokumente

Dokumente bieten die Möglichkeit, eine Struktur zu erstellen, indem die Anforderungen in Kapitel und Unterkapitel gegliedert werden und freier Text als Beschreibung hinzugefügt wird. Die Arbeit in Dokumenten ermöglicht es Benutzern, Berichte wie Anforderungsspezifikationen für das System oder Software zu erstellen und zu veröffentlichen. Anforderungen können dem Dokument hinzugefügt, daraus entfernt oder innerhalb des Dokuments erstellt werden.

### Übergeordnete und untergeordnete Dokumente

Ein untergeordnetes Dokument erbt sein Layout von einem übergeordneten Dokument. Änderungen am übergeordneten Dokument können direkt an alle zugehörigen untergeordneten Dokumente übertragen werden. In einem untergeordneten Dokument sind alle vom übergeordneten Dokument geerbten Teile schreibgeschützt und können daher nicht geändert werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Anwendungsfall für übergeordnete/untergeordnete Dokumente.



## Grundlagen zu Dokumenten

["Navigationsbereich" auf Seite 207](#)

["Detailbereich" auf Seite 208](#)


["Dokumentfilterung" auf Seite 210](#)

["Dokumentlayouts" auf Seite 211](#)

["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen" auf Seite 215](#)

## Navigationsbereich

Der linke Bereich in der Dokumentansicht wird als Inhaltsverzeichnis angezeigt:



Die Symbole über und neben den Elementen zeigen Folgendes an:



**Nach unten/oben verschieben:** Diese Schaltflächen verschieben das ausgewählte Kapitel oder die Anforderung in der Dokumentstruktur nach unten oder nach oben.



**Neues Kapitel:** Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld **Neues Kapitel**. Das neue Kapitel wird auf der gleichen Ebene wie das aktuell ausgewählte Kapitel erstellt, es sei denn, das Kontrollkästchen **Als Unterkapitel hinzufügen** ist aktiviert oder das Stammverzeichnis des Dokuments ist aktuell ausgewählt. Siehe "[Erstellen eines neuen Kapitels](#)" auf Seite 242.



**Kapitel bearbeiten:** Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** des ausgewählten Kapitels. Im Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** können Sie den Titel, den Inhalt oder die Formatierung des Kapitels ändern. Weitere Informationen finden Sie unter "[Bearbeiten eines Kapitels](#)" auf Seite 245 und "[Formatieren von Kapiteln](#)" auf Seite 249.



**Kapitel löschen:** Diese Schaltfläche löscht das aktuell ausgewählte Kapitel. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie im angezeigten Bestätigungsdialogfeld auf **Ja**. Siehe "[Löschen eines Kapitels](#)" auf Seite 247.



**Alle Kapitel einblenden:** Diese Schaltfläche blendet alle Kapitel in der Dokumentstruktur ein.



**Alle Kapitel ausblenden:** Diese Schaltfläche blendet alle Unterkapitel aus, so dass nur die Hauptkapitel angezeigt werden.




**Dokumentstruktur erneut laden:** Diese Schaltfläche ruft das aktuell geöffnete Dokument vom Server ab und lädt es erneut in die Arbeitsseite.




**Stamm:** Dies ist die Stammebene des Dokuments.




**Kapitel:** Dies ist ein Kapitel innerhalb des Dokuments.

 **Automatisch aktualisieren:** Dieses Kapitel basiert auf einem Bericht und einer Hierarchie und wird automatisch aktualisiert. Alle Strukturänderungen (z. B. Hinzufügen oder Entfernen von Anforderungen) an untergeordneten Objekten (d. h. Unterkapiteln oder Anforderungen) werden beim Aktualisieren des Kapitels rückgängig gemacht.

 **Anforderung:** Dies ist eine Anforderung innerhalb des Dokuments.

 **Anforderung mit Änderungsanforderung:** Dies ist eine Anforderung mit einer Änderungsanforderung mit dem Status "Vorgeschlagen".

 **Suspect-Link:** Dies ist eine Anforderung, die einen Suspect-Link enthält.



**HINWEIS** Das Vorwort, sofern vorhanden, befindet sich im Stamm des Dokuments. Er enthält in der Regel Elemente wie das Firmenlogo, Copyright-Informationen und eine Tabelle der Historie. Es enthält nicht das Inhaltsverzeichnis.

Wenn das Dokument exportiert wird, wird das Vorwort vor dem Inhaltsverzeichnis angezeigt.

Beachten Sie die folgenden funktionalen Aspekte des Navigationsbereichs:

- Kapitel und Anforderungen werden automatisch in einem hierarchischen Gliederungsformat numeriert. Diese Nummerierung wird immer dann aktualisiert, wenn eine Änderung auf die Struktur oder Reihenfolge des Inhalts des Dokuments angewendet wird.
- Um eine Anforderung zu einer Unteranforderung einer Anforderung zu machen, wählen Sie den Namen der Anforderung aus und ziehen Sie ihn auf die übergeordnete Anforderung.
- Um ein Kapitel zu einem Unterkapitel eines anderen Kapitels zu machen, markieren Sie das Kapitel und ziehen es auf das übergeordnete Kapitel.
- Die Klassen, die das Dokument oder ein Kapitel enthalten kann, werden als QuickInfo angezeigt, wenn Sie den Cursor auf den Namen des Dokuments oder Kapitels bewegen.
- Die PUID und Objekt-ID jeder Anforderung wird als QuickInfo angezeigt, wenn Sie den Cursor auf den Anforderungsnamen bewegen.
- Der Inhalt des im Navigationsbereich ausgewählten Elements wird im Detailbereich angezeigt.

## Detailbereich

Das Aussehen des Detailbereichs hängt davon ab, welches Element im Navigationsbereich ausgewählt ist, welches Layout im Detailfenster ausgewählt ist und welche Formateinstellungen auf Dokument- und Kapitelebene gelten.

Wenn das ausgewählte Kapitel oder der Dokumentstamm Folgendes enthält:

- **Nur Anforderungen** - Anzeige entweder im Tabellen- oder Absatzlayout. Der Benutzer kann beliebig zwischen den Layouts wechseln und auch das für ein bestimmtes Kapitel oder das gesamte Dokument verwendete Standardlayout festlegen.
- **Nur Kapitel** - Anzeige im Absatzlayout.



- **Kapitel und Anforderungen** - Anzeige der Kapitel im Absatzlayout. Für den Anforderungenabschnitt kann jedoch beliebig zwischen dem Tabellen- oder Absatzlayout umgeschaltet werden.










Die Kapitel können in diesen Modi angezeigt werden:

- **Dokumentlayouts**: Zeigt das Kapitel und die Anforderungen im Stil eines Buches an.
- **Layout "Tabelle"**: Zeigt die Anforderungen im Tabellenformat an.
- **Layout "Editierbare Tabelle"**: Zeigt die Anforderungen im Tabellenformat an. In diesem Modus können Sie die angezeigten Attribute bearbeiten, ohne das Bearbeiten-Dialogfeld zu öffnen.

Benutzer können zwischen dem Layout **Absatz**, **Tabelle** und **Editierbare Tabelle** wechseln, indem sie das gewünschte Layout auf der Registerkarte "Kapitel formatieren" des Dialogfelds "Kapitel bearbeiten" auswählen.


### Symbole des Detailbereichs (außer den Symbolen für das Filtern des Dokuments)

Die folgenden Symbole zeigen den Änderungsstatus des Dokuments an:

-  **Speichern der Änderungen am Dokument**: Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das automatische Speichern zu aktivieren.
- **Auswählen/Auswahl aufheben**: Alle Anforderungen im Dokument werden ausgewählt bzw. ihr Auswahl wird aufgehoben, um zulässige Aktionen wie "Zu Sammlung hinzufügen" auszuführen.
-  **Keine Änderungen**: Das Dokument hat sich seit dem letzten Besuch nicht geändert.
-  **Geändert**: Das Dokument wurde seit dem letzten Besuch geändert. Wenn Sie auf die Glühbirne **Geändert** klicken, werden die letzten Änderungen aufgelistet. Weitere Informationen über Änderungen an einem Dokument finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit Dokumentänderungen](#)" auf Seite 217.
-  **Auf Glossareinträge überprüfen**: Durchsucht den Text nach Glossareinträgen. Abhängig vom Dokumentansicht-Modus wird entweder das ausgewählte Kapitel oder das gesamte Dokument durchsucht. Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Administrator die Klasse "Glossar" erstellt hat. Weitere Informationen zum Glossar finden Sie in Kapitel "[Glossar](#)" auf Seite 69.
-  **Ansicht des Gesamtdokuments**: Als einer der zwei verfügbaren Ansichtsmodi ermöglicht die Gesamtansicht des Dokuments den Benutzern, durch das gesamte Dokument zu blättern. Siehe "[Modus "Dokumentansicht"](#)" auf Seite 213.
-  **Ansicht des Kapitelinhalts**: Ändert die Dokumentansicht in die Kapitelinhaltsansicht, in der Sie durch einzelne Kapitel blättern können. Siehe "[Modus "Dokumentansicht"](#)" auf Seite 213.
-  **Suchen und Ersetzen**: Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld **Suchen und Ersetzen im Dokument**, um das Dokument oder das ausgewählte Kapitel nach einer Zeichenfolge zu durchsuchen. Siehe "[Suchen und Ersetzen von Zeichenfolgen](#)" auf Seite 218.
-  **Drucken**: Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld **Drucken** Ihres Systems, um den aktuellen Inhalt im Detailbereich zu drucken. Siehe "[Drucken](#)" auf Seite 215.
-  **Aktualisieren**: Mit dieser Schaltfläche wird der Detailbereich mit neuen Daten aus der Datenbank aktualisiert.

## Dokumentfilterung


- Sie können die Anzeige eines Dokuments auf der Grundlage einer Filterzeichenfolge einschränken, die links neben der Registerkarte "Optionen" eingegeben werden.
- Über das Dropdown-Menü "Optionen" kann die eingegebene Filterzeichenfolge nur auf die PUID (Anforderungs-ID), den Titel oder die Beschreibung angewendet werden. Wenn z. B. das Wort *System* als Filterzeichenfolge eingegeben wird, und die Option "Beschreibung" in der Liste "Optionen" aktiviert ist, wird die Suche auf die Anforderungsbeschreibung oder -anweisung (d. h. das Attribut "Standardbeschreibung") beschränkt.
- Wenn unter Optionen die Option **Kapitel einschließen** aktiviert ist, wird der Titel und/oder die Beschreibung des Kapitels in die Suche einbezogen.
- Wenn **Kontext anzeigen** aktiviert ist, und die Suche in der **Ansicht des Gesamtdokuments** durchgeführt wird, wird das Dokumentkapitel in den Ergebnissen angezeigt.
- Filter können erstellt und zur Wiederverwendung gespeichert werden, oder vorhandene Filter können ausgewählt und bearbeitet werden. Ein in der **Schnellsuche** erstellter Filter kann mit oder ohne zusätzliche Bearbeitung auf Dokumente angewendet werden. Wenn sie bearbeitet und unter demselben Namen gespeichert werden, werden die Änderungen in die **Schnellsuche** übernommen.
- Um einen neuen Filter zu erstellen, heben Sie die Filterauswahl auf (Keine Auswahl) und klicken Sie auf den Stift. Dadurch wird das Dialogfeld **Neuer Filter** angezeigt. Wenden Sie die Suchkriterien an und weisen Sie einen **Filternamen** zu. Eine vollständige Beschreibung der Funktion **Schnellsuche** finden Sie unter ["Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche" auf Seite 106](#).
- Um das Dialogfeld **Filter bearbeiten** aufzurufen, wählen Sie den Filter aus der Liste aus, und klicken Sie auf den Stift.



**Abbildung 4-1. Auswahl eines Filters für die Schnellsuche in der Dokumentansicht**

# Dokumentlayouts

## Layout "Absatz"

 3.2 Miscellaneous Requirements

Requirements Layout: [Editable Grid](#) | [Grid](#) | [Paragraph](#)

**3.2.1 System response times**

Suspect: No      Rqmt ID: MRKT\_000029      Priority: High  
 Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24

The system response time shall not be greater than 3 seconds for 80 percent of the transactions.

**3.2.2 System weight**

Suspect: No      Rqmt ID: MRKT\_000030      Priority: High  
 Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24

The system shall weigh less than 8 pounds.


**3.2.3 System comes in different colors**

Suspect: No      Rqmt ID: MRKT\_000031      Priority: High  
 Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24

The system shall be available in a variety of colors.

Um eine Aktion für eine im Layout **Absatz** angezeigte Anforderung durchzuführen, wählen Sie die Anforderung aus und wählen Sie dann die gewünschte Aktion aus der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus.

## Layout "Tabelle"

 3.2 Miscellaneous Requirements

Requirements Layout: [Editable Grid](#) | [Grid](#) | [Paragraph](#)

#	Rqmt ID	Title	Text	Priority	Time Modified
3.2.1	MRKT_000029	System respon...	The system res...	High	30-SEP-2015...
3.2.2	MRKT_000030	System weight	The system sh...	High	30-SEP-2015...
3.2.3	MRKT_000031	System comes ...	The system sh...	High	30-SEP-2015...

Das Layout "Tabelle" bietet folgende Funktionen:

- **Sortierung:** Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um nach diesem Attribut zu sortieren.
- **Anforderungen bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf eine Anforderung, um das Dialogfeld *Bearbeiten* zu öffnen.

Um eine Aktion für eine im Layout **Tabelle** angezeigte Anforderung durchzuführen, wählen Sie die Anforderung aus und klicken Sie dann auf die gewünschte Aktion in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**.

## Layout "Editierbare Tabelle"

**3.2 Miscellaneous Requirements**

Requirements Layout: Editable Grid | Grid | Paragraph

Row count: 3

#	Rqmt ID	Title	Text	Priority	Time Mo...
3.2.1	MRKT_000029	System response times	The system response time shall not be greater than 3 seconds for 80 percent of the transactions.	High	30-Sep-2015@01:54:24
3.2.2	MRKT_000030	System weight	The system shall weigh less than 8 pounds.	High	30-Sep-2015@01:54:24
3.2.3	MRKT_000031	System comes in different colors	The system shall be available in a variety of colors.	High	30-Sep-2015@01:54:24

Das Layout "Editierbare Tabelle" bietet folgende Funktionen:

- **Sortierung:** Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um nach diesem Attribut zu sortieren.
- **Attribute bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf die Tabellenzelle, um das Attribut der Anforderung zu bearbeiten.
- **Anforderungen bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf eine Anforderung, um das Dialogfeld *Bearbeiten* zu öffnen.

Um eine Aktion für eine im Layout **Tabelle** angezeigte Anforderung durchzuführen, wählen Sie die Anforderung aus und klicken Sie dann auf die gewünschte Aktion in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**.

## Layout "Formular"

### 3.2.2 System weight



Propose

Refresh

Edit

Print

Category: RMDemo/Functional/Design and Construction

#### STANDARD ATTRIBUTES

Rqmt ID:  
MRKT\_000030

Title:  
System weight

Text:  
The system shall weigh less than 8 pounds.

» CUSTOM ATTRIBUTES

» SYSTEM ATTRIBUTES

» ATTACHMENTS

» COMMENTS

» LINKS

» HISTORY

» POLLS

» CONTAINERS

Dieses Layout umfasst die folgenden Steuerelemente und Funktionen:



- **Vorschlagen:** Mit dieser Schaltfläche wird das Dialogfeld **Änderung vorschlagen** aufgerufen, in dem Sie eine Änderung an der aktuell ausgewählten Anforderung vorschlagen können. Siehe "[Senden einer Änderungsanforderung](#)" auf Seite 135.
- **Aktualisieren:** Mit dieser Schaltfläche wird der Detailbereich mit neuen Daten aus der Datenbank aktualisiert.
- **Bearbeiten:** Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld "Attribute bearbeiten". Siehe "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.
- **Drucken:** Diese Schaltfläche öffnet des Dialogfeld **Drucken** Ihres Systems, um den aktuellen Inhalt im Detailbereich zu drucken. Siehe "[Drucken](#)" auf Seite 215.




**HINWEIS** Der Inhalt der Abschnitte im Formularlayout wird nur gedruckt, wenn die Abschnitte eingeblendet sind.


- Um eine Aktionen für die aktuell ausgewählte Anforderung durchzuführen, wählen Sie die gewünschte Aktion in der Gruppe **Anforderungen** im Bereich **Aktionen** aus.

## Modus "Dokumentansicht"


Für Dokumente stehen zwei Anzeigemodi zur Verfügung: **Kapitel** und **Gesamtes Dokument**. Der Anzeigemodus definiert, wie das Dokument im Detailbereich angezeigt wird. Der Modus **Dokumentansicht** kann entweder über die Instanzeinstellung/ Benutzereinstellung (siehe Kapitel "[Standardmodus für Dokumentansicht](#)" auf Seite 98) oder durch Klicken auf  oder  im Detailbereich (siehe Kapitel "[Detailbereich](#)" auf Seite 208) geändert werden.



**Abbildung 4-2. Modus "Dokumentansicht": Kapitel**



**Abbildung 4-3. Modus "Dokumentansicht": Gesamtes Dokument (Standardmodus)**



**Abbildung 4-4. Modus "Dokumentansicht": Gesamtes Dokument (Kompaktmodus)**

## Drucken

Sie können den Inhalt des Detailbereichs drucken, wenn Sie eine Anforderung, ein Kapitel oder ein Dokument im Navigationsbereich auswählen.

### So drucken Sie den Inhalt des Detailbereichs:

- 1 Klicken Sie im Detailbereich auf **Drucken**. Es öffnet sich ein Fenster mit der Druckvorschau. Die in diesem Fenster angezeigten RM-Steurelemente sind ohne Funktion.




**HINWEIS** Der Inhalt der Abschnitte im Formularlayout wird nur gedruckt, wenn die Abschnitte eingeblendet sind.

- 2 Das Dialogfeld des Systems zum Drucken wird geöffnet. Klicken Sie auf **Drucken**. Die Anforderung wird an den Drucker gesendet.
- 3 Schließen Sie nach dem Ausdruck das Fenster mit dem formatierten Inhalt.

## Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen


### Öffnen von Dokumenten

#### So öffnen Sie ein Dokument:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3 Wenn sich das Dokument in einer anderen Kategorie befindet, wählen Sie die Kategorie in der Kategoriestruktur aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf das gewünschte Dokument. Das Dokument wird in der Dokumentansicht geöffnet.

### Öffnen von Dokumentenversionen

#### So öffnen Sie eine Dokumentenversion:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3 Klicken Sie auf **Dokumentenversionen anzeigen**, um die **Dokumentenversionen** auf der Registerkarte **Dokumente** anzuzeigen.
- 4 Doppelklicken Sie auf die gewünschte Dokumentenversion. Die Dokumentenversion wird in der Dokumentansicht geöffnet.

### Öffnen des aktuellen Dokuments oder einer Dokumentenversion in einem neuen Browserfenster

In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass Sie das Dokument oder die Dokumentenversion wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben geöffnet haben.


### **So öffnen Sie das aktuell geöffnete Dokument/die aktuell geöffnete Dokumentenversion in einem neuen Fenster:**

- 1 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** im Bereich **Aktionen** auf **In neuem Fenster öffnen**. Das Dokument oder die Dokumentenversion wird in einem neuen Browserfenster geöffnet.

### **Öffnen eines Dokuments und der Dokumentversionsliste**

Wenn Sie mit vielen Dokumentenversionen eines Dokuments arbeiten, möchten Sie möglicherweise das Dokument und die Dokumentversionsliste gleichzeitig öffnen. Falls Sie dasselbe Dokument häufig öffnen müssen, können Sie die URL mit einem Lesezeichen versehen, um den Zugriff zu erleichtern.

So öffnen Sie ein Dokument und die Dokumentversionsliste:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie das Dokument aus und klicken Sie auf **Dokumentversion erstellen**. Die Liste der Dokumentenversionen für das ausgewählte Dokument wird geöffnet.
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - **Klicken:** Öffnet das Dokument und die Dokumentversionsliste in einer neuen Browser-Registerkarte oder einem neuen Fenster.
  - **Mit der rechten Maustaste klicken:** Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Linkadresse kopieren** (oder dementsprechend) aus, um die URL abzurufen, mit der Sie ein Lesezeichen erstellen können.


## **Arbeiten mit eingeschränkten Berechtigungen**

Wenn Sie auf der Arbeitsseite eines Dokuments navigieren, und eine oder mehrere der Anforderungen in diesem Kapitel zu einer Klasse gehören, für die Sie keine Leseberechtigung haben, oder wenn eine oder mehrere Anforderungen zu einer Kategorie gehören, für die Sie nicht über eine Berechtigung verfügen, geschieht Folgendes:

- Das Symbol des Kapitels oder der Anforderung wird zerrissen angezeigt.
  - Das Symbol eines zerrissenen Kapitels bedeutet, dass der Benutzer keine Leseberechtigung für mindestens eine Anforderung in diesem Kapitel hat, oder dass die Kategorie, die eine Anforderung enthält, deaktiviert wurde und deaktivierte Kategorien nicht angezeigt werden. Informationen für den schreibgeschützten Zugriff auf deaktivierte Kategorien finden Sie im Kapitel ["Kategorien: Inaktive Kategorien anzeigen" auf Seite 85](#).
  - Das Symbol einer zerrissenen Anforderung bedeutet, dass der Benutzer keine Leseberechtigung für mindestens eine untergeordnete Anforderung dieser Anforderung hat, oder dass die Kategorie, die eine untergeordnete Anforderung enthält, deaktiviert wurde und deaktivierte Kategorien nicht angezeigt werden. Informationen für den schreibgeschützten Zugriff auf deaktivierte Kategorien finden Sie im Kapitel ["Kategorien: Inaktive Kategorien anzeigen" auf Seite 85](#).
- Eine Meldung informiert Sie darüber, dass aufgrund von Problemen mit Berechtigungen nicht alle Anforderungen im Dokument angezeigt werden.






Die folgende Abbildung zeigt dieses Szenario.





## Arbeiten mit Dokumentänderungen




Wenn ein Benutzer ein Dokument öffnet, das seit dem letzten Besuch geändert wurde, wird eine Meldung angezeigt, dass sich das Dokument geändert hat. Sie können Änderungen, die andere Benutzer am Dokument vorgenommen haben, anzeigen, aber auch die Änderungen, die an den Anforderungen außerhalb des Dokuments vorgenommen wurden.

In der Symbolleiste des Dokumentabschnitts zeigt das Symbol  an, dass Änderungen vorliegen. Liegen keine Änderungen vor, wird dies durch das Symbol  angezeigt. Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich eine Tabelle, die die Anzahl der Änderungen und die einzelnen Änderungen anzeigt. Darüber hinaus ändert sich der Detailbereich wie folgt:

- Dropdown-Liste mit den folgenden Optionen:
  - **Letzte Änderungen:** Zeigt die Änderungen an, die von anderen Benutzern seit dem letzten Öffnen des Dokuments vorgenommen wurden. Dies ist die Standardeinstellung.
  - **Änderungen seit Datum:** Zeigt eine Datumauswahl, mit der Sie ein Datum auswählen können.
  - **Änderungen seit Dokumentversion:** Zeigt eine Dropdown-Liste mit allen Dokumentversionen dieses Dokuments zusammen mit dem Datum, an dem die Dokumentversion erstellt wurde, an.
- : Startet die Suche nach den ausgewählten Optionen.
- Option **Übergeordnete Änderungen einschließen:** Diese Option ist in untergeordneten Dokumenten verfügbar. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden auch Änderungen im übergeordneten Dokument angezeigt. Die Standardeinstellung ist "Deaktiviert" (nur Änderungen des untergeordneten Dokuments werden angezeigt).
- Option **Nur Änderungen anzeigen:** Aktualisiert die Dokumentstruktur, um nur die geänderten Kapitel, Anforderungen oder Änderungsanforderungen zusammen mit den übergeordneten Kapiteln oder Anforderungen anzuzeigen.

Nachdem die Suche nach Änderungen ausgeführt wurde, wird eine Tabelle mit den Änderungen (sofern vorhanden) angezeigt. Um den Inhalt der Tabelle zu filtern, geben Sie Text in ein oder mehrere Felder in der ersten Zeile der Tabelle ein. Das geänderte Kapitel oder die geänderte Anforderung kann durch Klicken auf den entsprechenden Eintrag in der Tabelle geöffnet werden. Beachten Sie auch, dass die geänderten Kapitel und Anforderungen in der Dokumentstruktur hervorgehoben werden.

Wenn Änderungen in einem Kapitel oder einer Anforderung vorhanden sind, wird das Symbol  daneben angezeigt. Um alle Änderungen des jeweiligen Kapitels oder der Anforderung anzuzeigen, klicken Sie auf . Dadurch werden die Änderungen für jedes angezeigte Attribut angezeigt. Entfernte Werte werden durchgestrichen und rot angezeigt.

Um anzuzeigen, dass die Attributunterschiede angezeigt werden, wird das Symbol  in  geändert. Um zu den aktuellen Attributwerten zurückzuwechseln, klicken Sie auf .

## Suchen und Ersetzen von Zeichenfolgen

Sie können Zeichenfolgen in Kapiteln und Anforderungen in einem geöffneten Dokument suchen und ersetzen. Sie können Zeichenfolgen in folgenden Bereichen suchen und ersetzen:

- Gesamtes Dokument oder ausgewähltes Kapitel
- Attribute **Titel** und **Beschreibung** und alle alphanumerischen, Listen- oder Benutzerattribute




### HINWEIS

- Der Menüeintrag **Suchen und Ersetzen** ist deaktiviert, während Sie ein Dokument und seine Dokumentenversion vergleichen (siehe "[Vergleichen von Dokumenten und Dokumentenversionen](#)" auf Seite 269).
- Bei schreibgeschützten Objekten (Dokumentenversionen und ECP-gesteuerte Dokumente ohne zugewiesenes ECP) werden die Schaltflächen **Ersetzen** und **Alle ersetzen** nicht angezeigt. Bei diesen Objekten funktioniert nur die Suchfunktion des Dialogfelds.
- Um die Befehle **Ersetzen** und **Alle ersetzen** verwenden zu können, müssen Sie über die Berechtigung zum Ersetzen einer Anforderung oder eines Kapitels verfügen. Wenn nur einige Attribute geändert werden können, werden diese geändert. Es wird dann eine Meldung angezeigt, dass Sie nicht über die Berechtigung zum Ersetzen der Zeichenfolge in allen Attributen verfügen.


### So suchen und ersetzen Sie Zeichenfolgen in Dokumenten:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .](#)" auf Seite 215.
- 2 Wenn Sie innerhalb eines bestimmten Kapitels suchen möchten, wählen Sie es im Navigationsbereich aus.

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen und Ersetzen** (  ). Das Dialogfeld **Suchen und Ersetzen** wird geöffnet.



- 4 **Suchen nach:** Geben Sie die Zeichenfolge ein, die Sie suchen.
- 5 **Ersetzen durch:** Wenn Sie die Zeichenfolge ersetzen möchten, geben Sie hier die Ersetzungszeichenfolge ein.
- 6 **Groß-/Kleinschreibung beachten:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Groß-/Kleinschreibung der Zeichenfolge bei den Kriterien zu beachten.
- 7 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- **Ausgewähltes Kapitel:** Um nur das ausgewählte Kapitel und alle darin enthaltenen Unterkapitel und Anforderungen zu durchsuchen.
  - **Alle Kapitel:** Um alle Kapitel und deren Inhalt zu durchsuchen.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- **Titel und Beschreibung:** Um nur die Attribute **Titel** und **Beschreibung** zu durchsuchen.
  - **Alle Attribute:** Um alle alphanumerischen, Listen- und Benutzerattribute zu durchsuchen.
- 9 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
- **Weitersuchen:** Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das erste Kapitel oder die erste Anforderung mit einer oder mehreren Vorkommen der Zeichenfolge angezeigt. Das Kapitel oder die Anforderung wird im Navigationsbereich ausgewählt, und die gefundene Zeichenfolge wird im Detailbereich hervorgehoben angezeigt. Um das nächste Vorkommen anzuzeigen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche.




- **Ersetzen:** Die Ersetzung wird im aktuell ausgewählten Kapitel oder der aktuell ausgewählten Anforderung durchgeführt, und die neue Version enthält die Zeichenfolge, die Sie im Feld **Ersetzen durch** angegeben haben.
- **Alle ersetzen:** Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die von Ihnen im Feld **Suchen nach** angegebene Zeichenfolge durch die im Feld **Ersetzen durch** angegebene Zeichenfolge in allen Kapiteln und Anforderungen ersetzt.

Das Dialogfeld **Suchen und Ersetzen** wird geschlossen, und die Meldung, dass alle Vorkommen ersetzt wurden, wird angezeigt. Nach Abschluss dieses Vorgangs zeigt ein Dialogfeld an, wie viele Kapitel und Anforderungen ersetzt wurden, und meldet etwaige Fehler.

## Verschieben eines Dokuments oder einer Dokumentenversion in eine andere Kategorie

**So verschieben Sie ein Dokument in eine andere Kategorie:**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3 Wenn Sie eine Dokumentenversion verschieben möchten, klicken Sie auf **Dokumentenversionen anzeigen**.
- 4 Ziehen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion und legen Sie dieses/diese auf der gewünschten Kategorie in der Struktur **Kategorie** ab.

## Kopieren der URL eines Dokuments in die Zwischenablage

Sie können die URL eines Dokuments oder einer Dokumentenversion kopieren und zur späteren Verwendung und Referenz in eine Datei einfügen. Wird diese URL später aufgerufen, wird RM Browser für dieses Dokument oder diese Dokumentenversion geöffnet. Weitere Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt weiter unten.

### ***Kopieren der URL eines geöffneten Dokuments oder einer geöffneten Dokumentenversion***

#### **So kopieren Sie die URL eines geöffneten Dokuments oder einer geöffneten Dokumentenversion:**

- 1** Wenn das Dokument oder die Dokumentenversion auf einer Arbeitsseite geöffnet ist, klicken Sie in der Gruppe **Dokument** im Bereich **Aktionen** auf **Direkte URL erstellen**. Das Dialogfeld **Direkte URL** wird geöffnet.
- 2** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL und wählen Sie **Linkadresse kopieren**. Die URL wird in die Zwischenablage kopiert.
- 3** Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 4** Verwenden Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.

### ***Kopieren der URL eines geschlossenen Dokuments***

#### **So kopieren Sie die URL geschlossenen Dokuments:**

- 1** Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht" auf Seite 281](#).
- 2** Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3** Wählen Sie das gewünschte Dokument. Um ein abhängiges Dokument zu öffnen, wählen Sie das abhängige Dokument in der Spalte **Untergeordnete Dokumente** aus (siehe Kapitel ["Registerkarte "Dokumente" auf Seite 296](#)).
- 4** Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Direkte URL erstellen**. Das Dialogfeld **Direkte URL** wird geöffnet.
- 5** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL und wählen Sie **Linkadresse kopieren**. Die URL wird in die Zwischenablage kopiert.
- 6** Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 7** Verwenden Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.

### ***Kopieren der URL einer geschlossenen Dokumentenversion über die Startansicht***


#### **So kopieren Sie die URL einer geschlossenen Dokumentenversion über die Startansicht:**

- 1** Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht" auf Seite 281](#).
- 2** Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
- 3** Wenn die Spalte **Dokumentenversion** nicht bereits angezeigt wird, klicken Sie auf **Dokumentenversionen anzeigen**.

- 4 Wählen Sie ein Dokument mit Dokumentenversionen aus.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Dokumentenversion.
- 6 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Direkte URL erstellen**. Das Dialogfeld **Direkte URL** wird geöffnet.
- 7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL und wählen Sie **Linkadresse kopieren**. Die URL wird in die Zwischenablage kopiert.
- 8 Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 9 Verwenden Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.

### ***Kopieren der URL einer geschlossenen Dokumentenversion über die Ansicht "Dokument"***

#### **So kopieren Sie die URL einer geschlossenen Dokumentenversion über die Ansicht "Dokument":**

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten" auf Seite 215](#).
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumentenversionen erstellen/anzeigen**. Das Dialogfeld **Dokumentenversionen** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Link-Symbol  neben der gewünschten Version.
- 4 Wählen Sie **Link-Adresse kopieren** (oder einen ähnlichen Menüeintrag, abhängig von dem verwendeten Browser). Die URL wird in die Zwischenablage kopiert.
- 5 Verwenden Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.

## **Arbeiten mit Dokumenten**

### **Erstellen eines neuen Dokuments**

Beim Erstellen von neuen Dokumenten können Sie Folgendes als Vorlage verwenden:

- Die leere Vorlage.
- Die Kapitelstruktur eines vorhandenen Dokuments.

- Die Kapitelstruktur und Anforderungen eines bestehenden Dokuments.



#### HINWEIS

- Sie müssen über die Berechtigung "Create" sowohl für die Klasse **Kapitel** als auch für Sammlungen verfügen.
- Wenn Sie **Nur Kapitel** oder **Kapitel und Anforderungen** als die Option für das Erstellen auswählen, müssen Sie außerdem über die folgenden zusätzlichen Berechtigungen verfügen:
  - Klasse **Kapitel**: "Read"
  - Sammlungen: "Link" und "Create Based on Existing Collection"

#### So erstellen Sie ein neues Dokument:

- 1 Wählen Sie im Menü **Neu** die Option **Dokument** aus. Das Dialogfeld **Neues Dokument** wird geöffnet.
- 2 **Name**: Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.



**HINWEIS** Ein Dokumentname kann maximal 256 Zeichen lang sein und darf keine einfachen Anführungszeichen (') enthalten.

- 3 **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung für das Dokument ein. Diese Beschreibung wird im Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** angezeigt.



#### HINWEIS

- Die Beschreibung wird nicht kopiert, wenn Sie ein Dokument aus einem vorhandenen Dokument erstellen.
- Der Administrator gibt die maximale Länge des Feldes **Beschreibung** in der Klasse "Kapitel" in der Schemadefinition an.

- 4 **Erstellungsoptionen**: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - a **Leer**: Erstellt das Dokument aus der leeren Vorlage. Wenn Sie diese Option wählen, werden die Dokumente in der Liste **Vorlage** deaktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  - b **Nur Kapitel**: Erstellt das Dokument auf der Grundlage der Kapitelstruktur eines vorhandenen Dokuments, das Sie in der Vorlagenliste auswählen.
  - c **Kapitel und Anforderungen**: Erstellt das Dokument auf der Grundlage Kapitelstruktur und den Anforderungen eines vorhandenen Dokuments, das Sie in der Vorlagenliste auswählen.
  - d **Anforderungen kopieren**: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option **Kapitel und Anforderungen** ausgewählt ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Anforderungen des Originaldokuments in das neue Dokument kopiert. Links zwischen Anforderungen werden ebenfalls kopiert, wenn die verlinkten Anforderungen Teil des Dokuments sind. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Anforderungen des Originaldokuments mit dem neuen Dokument verknüpft.

- e Als untergeordnetes Element:** Zeigt eine Liste der übergeordneten Dokumente an, auf die sich dieses neu erstellte untergeordnete Dokument beziehen soll.
- f Auf gleichgeordnetem Element basierend:** Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn **Als untergeordnetes Element** ausgewählt ist. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, enthält die Liste der übergeordneten Dokumente untergeordnete Dokumente, die Sie auswählen können. Das neue untergeordnete Dokument wird eine Kopie des ausgewählten untergeordneten Dokuments und verwendet dasselbe übergeordnete Dokument.
- g Vorlage suchen:**
  - Wählen Sie die Kategorie aus, in der sich das als Vorlage zu verwendende Dokument befindet.
  - Wählen Sie das Dokument aus, das als Vorlage verwendet werden soll. Verwenden Sie bei Bedarf das Feld neben der Kategorie, um die in der Liste angezeigten Dokumente zu filtern.



#### HINWEIS

- Diese Steuerelemente sind nur dann aktiviert, wenn Sie **NICHT** die Option **Leer** unter **Erstellungsoptionen** ausgewählt haben.
- Wenn Sie in einem Dokument Klassen einschränken, werden diese Einschränkungen an das neue Dokument vererbt. Weitere Informationen über die Einschränkung von Klassen in einem Dokument finden Sie in Kapitel "[Zusammenführen von Dokumentänderungen](#)" auf Seite 239.

## 5 Dokumenteinstellungen:

- a Vom ausgewählten Dokument erben:** Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Dokumentoptionen (wie unten aufgeführt) wie beim ausgewählten Dokument verwendet. Deaktivieren Sie diese Option, um eigene Optionen für die Dokumenterstellung festzulegen.
- b Titel exportieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zeichenfolge im Feld **Name** als Titel des Dokuments beim Exportieren nach Word zu verwenden.
- c Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp):** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird im Dokument immer die neueste Version der enthaltenen Anforderungen verwendet. Dies betrifft alle Anforderungen, die dem Dokument nach dem Aktivieren dieser Option hinzugefügt werden. Bestehende Anforderungen sind davon nicht betroffen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, bleibt die Version der Anforderung im Dokument erhalten, die zum Zeitpunkt des Hinzufügens gültig war. Die Option hat keine Auswirkungen, wenn die dem Dokument hinzugefügte Anforderung einen anderen Status als "Aktuell" hat (z. B. "Ersetzt").

#### Beispielszenario:

- 1 Sie fügen eine Anforderung zu einem Dokument hinzu. Die Anforderung hat den Status "Aktuell". Die Beschreibung der Anforderung lautet "Dies ist der Originaltext".
- 2 Sie schließen das Dokument.
- 3 Sie ändern die Beschreibung in "Dies ist der geänderte Text"
- 4 Sie öffnen das Dokument.



Wenn die Option **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** ausgewählt ist, zeigt die Anforderung im Dokument "Dies ist der geänderte Text". Wenn diese Option deaktiviert ist, steht in der Anforderung im Dokument "Dies ist der Originaltext".

Wenn ein Dokument mit der Option **Leer** erstellt wird, wird **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** aus dem im Formular angegebenen Wert gesetzt. Wenn ein Dokument unter Verwendung einer Vorlage erstellt wird (**Nur Kapitel** oder **Kapitel und Anforderungen**), dann wird die Einstellung für **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** aus dem Vorlagendokument übernommen.



**HINWEIS** Informationen zum manuellen Ändern der Version einer bestimmten Anforderung, die im Dokument enthalten ist, finden Sie unter "[Ändern, welche Version einer Anforderung in einem Dokument enthalten ist](#)" auf Seite 259.

- d **Glossar:** Wählen Sie diese Option, um das Kapitel **Glossar** automatisch zu erstellen. Dieses Kapitel enthält die Erläuterungen zu den in diesem Dokument verwendeten Begriffen.
- e **ECP-kontrolliert:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Benutzer gezwungen werden sollen, das Dokument vor der Bearbeitung mit einem ECP-Klassenobjekt zu verknüpfen.



**VORSICHT!** Wenn das Kontrollkästchen **ECP-kontrolliert** für ein Dokument aktiviert ist, **kann es nicht mehr deaktiviert werden**.



**HINWEIS**

- ECP ist eine Änderungsmanagement-Klassenart auf hoher Ebene (Engineering Change Proposal), die verwendet werden kann, um mehrere Änderungsanforderungen in einem einzigen Paket zu sammeln.
  - Wenn die ECP-Kontrolle aktiviert ist, der aktuelle Benutzer jedoch kein ECP zugewiesen hat, ist das Dokument schreibgeschützt, bis der Benutzer ein ECP zuweist. Ein entsprechender Hinweis wird rechts neben dem Breadcrumb der Instanz angezeigt.
  - Informationen zum Zuweisen eines ECPs finden Sie unter "[Zusammenführen von Dokumentänderungen](#)" auf Seite 239.
- f **Übergeordnetes Dokument:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Dokument ein übergeordnetes Dokument sein soll.
- g **Abbildungsverzeichnis:** Wählen Sie diese Option, um das Kapitel **Abbildungsverzeichnis** automatisch zu erstellen. Dieses Kapitel enthält alle Bilder oder Tabellen mit Beschriftungen (siehe "Beschriftung hinzufügen" im Kapitel "[Symbolleiste "HTML-Textformatierung"](#)" auf Seite 42). Es wird aktualisiert, wenn ein Dokument geöffnet oder neu geladen wird.
- 6 **Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, zu der das neue Dokument hinzugefügt werden soll. Ein Dokument kann zu jeder Kategorie gehören, auf die Sie Zugriff haben.
- 7 **Workflow:** Wählen Sie den Workflow, der für Dokumente verwendet werden soll. Wenn Sie einen Workflow auswählen, werden die Attribute (z. B. Reviewer) des Workflows in dieses Dialogfeld geladen. Wenn ein Workflow ausgewählt wurde, zeigt dieser benutzerdefinierte Attribute im Abschnitt **Benutzerdefinierte Attribute** an. Abhängig von der Definition der Transaktion **Create New** des Workflows können

einige Attribute obligatorisch sein. Obligatorische Attribute müssen angegeben werden, damit das Dokument erstellt werden kann.

8 Klicken Sie auf **OK**.

## Erstellen eines neuen Dokuments in der Hierarchieansicht

Die folgenden Schritte beschreiben eine schnelle Methode zum Erstellen eines Dokuments mit Standardeinstellungen, wenn Sie sich in der Startansicht befinden und die Hierarchieansicht verwenden. Wenn Sie weitere Optionen nutzen möchten, sich nicht in der Startansicht befinden oder die Hierarchieansicht nicht verwenden, folgen Sie den in Kapitel "[Erstellen eines neuen Dokuments](#)" auf Seite 222 beschriebenen Schritten.



### HINWEIS

- Sie müssen über die Berechtigung "Create" sowohl für die Klasse Kapitel als auch für Sammlungen verfügen.
- Wenn Sie **Nur Kapitel** oder **Kapitel und Anforderungen** als die Option für das Erstellen auswählen, müssen Sie außerdem über die folgenden zusätzlichen Berechtigungen verfügen:
  - Klasse **Kapitel**: "Read"
  - Sammlungen: "Link" und "Create Based on Existing Collection"

### So erstellen Sie ein neues Dokument:

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Wählen Sie eine Kategorie.
  - Wählen Sie mindestens eine Anforderungen aus.
- 2 Wählen Sie **Dokument erstellen** in der Gruppe **Hierarchie** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Neues Dokument** wird geöffnet.
- 3 **Name**: Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.



**HINWEIS** Ein Dokumentname kann maximal 256 Zeichen lang sein und darf keine einfachen Anführungszeichen (') enthalten.

- 4 **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung für das Dokument ein. Diese Beschreibung wird im Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** angezeigt.



### HINWEIS

- Die Beschreibung wird nicht kopiert, wenn Sie ein Dokument aus einem vorhandenen Dokument erstellen.
- Der Administrator gibt die maximale Länge des Feldes **Beschreibung** in der Klasse "Kapitel" in der Schemadefinition an.

5 Klicken Sie auf **OK**.


## Löschen eines Dokuments

Wenn Sie ein Dokument löschen, wird es als gelöscht markiert, aber die Daten bleiben erhalten. Sie können Dokumente löschen, wenn Sie über die Berechtigung "Delete" für Dokumente und Sammlungen verfügen.



**HINWEIS** Beim Löschen eines Dokuments werden auch die zugehörigen Dokumentenversionen gelöscht.

### *Löschen eines Dokuments über die Startansicht*

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie das Dokument aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Löschen**.
- 4 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie das Dokument löschen möchten. Wählen Sie für ein übergeordnetes Dokument aus, wie untergeordnete Dokumente behandelt werden sollen. Wenn Sie **Abhängigkeit aller untergeordneten Dokumente aufheben** auswählen, kann die Abhängigkeit nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie das übergeordnete Dokument wiederherstellen.


### *Löschen eines Dokuments über die Dokumentansicht*

- 1 Wählen Sie im Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** den Stamm des Dokuments aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Löschen**.
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie das Dokument löschen möchten. Wählen Sie für ein übergeordnetes Dokument aus, wie untergeordnete Dokumente behandelt werden sollen. Wenn Sie **Abhängigkeit aller untergeordneten Dokumente aufheben** auswählen, kann die Abhängigkeit nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie das übergeordnete Dokument wiederherstellen.

## Wiederherstellen eines gelöschten Dokuments

Wenn Sie ein Dokument löschen, wird es als gelöscht markiert, aber die Daten bleiben erhalten. Wenn Sie das Dokuments wiederherstellen, werden das Dokument, die Kapitel und die zugehörigen Dokumentenversionen wiederhergestellt.

### *Wiederherstellen eines Dokuments über die Startansicht*

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** die Option **Gelöschte Dokumente anzeigen**.
- 3 Wählen Sie das Dokument aus, das Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Wiederherstellen**.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie das Dokument wiederherstellen möchten.

### **Wiederherstellen eines Dokuments über die Dokumentansicht**

- 1 Wählen Sie im Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** den Stamm des Dokuments aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Wiederherstellen**.
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie das Dokument wiederherstellen möchten.


## **Entfernen eines Dokuments**



**VORSICHT!** Durch das Entfernen eines Dokuments wird das Dokument mit seinen Kapiteln und zugehörigen Dokumentenversionen **dauerhaft** aus der Datenbank entfernt. Entfernte Dokumente, Kapitel und Dokumentenversionen können nicht wiederhergestellt werden.

Durch das Entfernen eines Dokuments werden **nicht** die Anforderungen aus der Datenbank entfernt. Sie können Dokumente entfernen, wenn Sie über die Berechtigung "Remove" für Dokumente, Sammlungen und Klassen verfügen.

### **Entfernen eines Dokuments über die Startansicht**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie das Dokument aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Entfernen**.

### **Entfernen eines Dokuments über die Dokumentansicht**

- 1 Wählen Sie im Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** den Stamm des Dokuments aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Entfernen**.
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie das Dokument löschen möchten.

## **Speichern einer Kopie eines Dokuments unter einem neuen Namen**

Diese Funktion speichert eine Kopie des aktuell geöffneten Dokuments unter einem neuen Namen.



**BERECHTIGUNGEN** Für **Speichern unter** sind die folgenden Berechtigungen erforderlich:

- Klasse **Kapitel**: "Create" und "Read"
- Sammlungen: "Create," "Link," "Create Based on Existing Collection"

### So speichern Sie ein Dokument unter einem neuen Namen:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf ." auf Seite 215](#).
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Speichern unter**. Das Dialogfeld **Dokument speichern unter** wird geöffnet.
- 3 **Name:** Geben Sie einen Namen für die neue Kopie des Dokuments ein.
- 4 **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung für das Dokument ein.
- 5 **Kapitel und Anforderungen:** Wählen Sie diese Option, um Kapitel und Anforderungen in das neue Dokument zu kopieren.
- 6 **Anforderungen kopieren:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option **Kapitel und Anforderungen** ausgewählt ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Anforderungen des Originaldokuments in das neue Dokument kopiert. Links zwischen Anforderungen werden ebenfalls kopiert, wenn die verlinkten Anforderungen Teil des Dokuments sind.  
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Anforderungen des Originaldokuments mit dem neuen Dokument verknüpft.
- 7 **Nur Kapitel:** Wählen Sie diese Option, um nur die Kapitel des Originaldokuments zu kopieren (keine Anforderungen).
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

## Dokumenteinstellungen

Das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** enthält verschiedene Registerkarten, auf denen Sie verschiedene dokumentbezogene Einstellungen vornehmen können. Um das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** zu öffnen, klicken Sie auf **Dokumenteinstellungen** in der Gruppe **Dokument** im Bereich **Aktionen** der Dokumentansicht.

- **Allgemein:** Ermöglicht das Ändern des Dokumentnamens, der Beschreibung und anderer Einstellungen, die das Dokument definieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Bearbeiten der Dokumentattribute" auf Seite 230](#).
- **Dokument formatieren:** Ermöglicht das Festlegen des Dokumentlayouts für ein Kapitel oder das gesamte Dokument. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Formatieren von Dokumenten" auf Seite 231](#).
- **Anzeigeoptionen:** Ermöglicht beim Verwenden der Optionen **Tabelle**, **Editierbare Tabelle** oder **Absatz** (ohne Vorlage) das Festlegen der angezeigten Attribute. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Anzeigeoptionen" auf Seite 235](#).
- **Exportoptionen:** Ermöglicht die Angabe der Attribute für jede Klasse beim Exportieren des Dokuments. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Exportoptionen" auf Seite 237](#).
- **Klassen einschränken:** Ermöglicht die Angabe der Klassen, die mit dem Dokument verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Einschränken von Anforderungsklassen in einem Dokument" auf Seite 237](#).
- **Abhängigkeiten:** Zeigt die Abhängigkeiten zwischen einem übergeordneten Dokument und einem untergeordneten Dokument an. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Abhängigkeiten" auf Seite 238](#).

## **Bearbeiten der Dokumentattribute**

Dies sind die Attribute auf den Registerkarten **Allgemein**, **Vorwort** und **Systemattribute** des Dialogfelds **Neues Dokument**.

### **So bearbeiten Sie die Attribute eines Dokuments:**

- 1** Öffnen Sie das Dokument in der Dokumentansicht, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen](#)" auf Seite 215.
- 2** Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**. Das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** wird geöffnet.
- 3** Führen Sie bei Bedarf die folgenden Schritte durch:
  - **Name:** Bearbeiten Sie den Namen des Dokuments.
  - **Beschreibung:** Bearbeiten Sie die Beschreibung des Dokuments.
  - **Workflow:** Wählen Sie den Workflow, der für Dokumente verwendet werden soll. Wenn Sie einen Workflow auswählen, werden die Attribute (z. B. Reviewer) des Workflows in dieses Dialogfeld geladen. Wenn Sie einen Workflow auswählen, wird möglicherweise auch die Gruppe **Benutzerdefinierten Attribute** angezeigt, in der Sie dokumentspezifische Attribute eingeben oder auswählen können.
  - **Titel exportieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zeichenfolge im Feld **Name** als Titel des Dokuments beim Exportieren nach Word zu verwenden.
  - **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp):** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird im Dokument immer die neueste Version der enthaltenen Anforderungen verwendet. Dies betrifft alle Anforderungen, die dem Dokument nach dem Aktivieren dieser Option hinzugefügt werden. Bestehende Anforderungen sind davon nicht betroffen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, bleibt die Version der Anforderung im Dokument erhalten, die zum Zeitpunkt des Hinzufügens gültig war. Die Option hat keine Auswirkungen, wenn die dem Dokument hinzugefügte Anforderung einen anderen Status als "Aktuell" hat (z. B. "Ersetzt").

### **Beispielszenario:**

- 1** Sie fügen eine Anforderung zu einem Dokument hinzu. Die Anforderung hat den Status "Aktuell". Die Beschreibung der Anforderung lautet "Dies ist der Originaltext".
- 2** Sie schließen das Dokument.
- 3** Sie ändern die Beschreibung in "Dies ist der geänderte Text".
- 4** Sie öffnen das Dokument.

Wenn die Option **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** ausgewählt ist, zeigt die Anforderung im Dokument "Dies ist der geänderte Text". Wenn diese Option deaktiviert ist, steht in der Anforderung im Dokument "Dies ist der Originaltext".

Wenn ein Dokument mit der Option **Leer** erstellt wird, wird **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** aus dem im Formular angegebenen Wert gesetzt. Wenn ein Dokument unter Verwendung einer Vorlage erstellt wird (**Nur Kapitel** oder

**Kapitel und Anforderungen**), dann wird die Einstellung für **Auf 'Aktuell' aktualisieren (Tipp)** aus dem Vorlagendokument übernommen.



**HINWEIS** Informationen zum manuellen Ändern der Version einer bestimmten Anforderung, die im Dokument enthalten ist, finden Sie unter ["Ändern, welche Version einer Anforderung in einem Dokument enthalten ist"](#) auf Seite 259.

- **Glossar:** Wählen Sie diese Option, um das Kapitel **Glossar** automatisch zu erstellen. Dieses Kapitel enthält die Erläuterungen zu den in diesem Dokument verwendeten Begriffen.
- **ECP-kontrolliert:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Benutzer gezwungen werden sollen, das Dokument vor der Bearbeitung mit einem ECP-Klassenobjekt zu verknüpfen.



**VORSICHT!** Wenn das Kontrollkästchen **ECP-kontrolliert** für ein Dokument aktiviert ist, **kann es nicht mehr deaktiviert werden**.



#### HINWEIS

- ECP ist eine Änderungsmanagement-Klassenart auf hoher Ebene (Engineering Change Proposal), die verwendet werden kann, um mehrere Änderungsanforderungen in einem einzigen Paket zu sammeln.
  - Wenn die ECP-Kontrolle aktiviert ist, der aktuelle Benutzer jedoch kein ECP zugewiesen hat, ist das Dokument schreibgeschützt, bis der Benutzer ein ECP zuweist. Ein entsprechender Hinweis wird rechts neben dem Breadcrumb der Instanz angezeigt.
  - Informationen zum Zuweisen eines ECPs finden Sie unter ["Zusammenführen von Dokumentänderungen"](#) auf Seite 239.
- **Übergeordnetes Dokument:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Dokument ein übergeordnetes Dokument sein soll.
  - **Abbildungsverzeichnis:** Wählen Sie diese Option, um das Kapitel **Abbildungsverzeichnis** automatisch zu erstellen. Dieses Kapitel enthält alle Bilder oder Tabellen mit Beschriftungen (siehe "Beschriftung hinzufügen" im Kapitel ["Symbolleiste "HTML-Textformatierung"](#) auf Seite 42). Es wird aktualisiert, wenn ein Dokument geöffnet oder neu geladen wird.
  - **Aus übergeordnetem Element aktualisieren:** Diese Option ist nur für untergeordnete Dokumente verfügbar. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird jede Änderung am übergeordneten Dokument an das untergeordnete Dokument weitergereicht. Wenn Sie ein neues untergeordnetes Dokument erstellen, ist diese Option standardmäßig aktiviert.

4 Klicken Sie auf **OK**.

### Formatieren von Dokumenten

Sie können angeben, ob das Dokument das Layout **Tabelle** oder **Absatz** verwendet. Wenn das Dokument das Layout **Absatz** verwendet, können Sie eine benutzerdefinierte Vorlage auswählen, die für das Exportieren des Dokuments verwendet werden soll. Sie

können Anforderungen auch getrennt von Kapiteln numerieren und die Zeichenfolge angeben, die beide voneinander abtrennt.

**So geben Sie das Dokumentformat an:**

- 1 Öffnen Sie das Dokument in der Dokumentansicht, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentversionen"](#) auf Seite 215.
- 2 Wählen Sie den Stamm des Dokuments im Navigationsbereich aus.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**. Das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** wird geöffnet.

The screenshot shows the 'Document Settings' dialog box for 'ePhoto Requirements'. The 'FORMAT DOCUMENT' tab is selected. The settings are as follows:

- Page Orientation on Export:  Inherit from publish template,  Portrait,  Landscape. A button 'Reset all chapters' is present with the tooltip 'Click to reset page orientation for all chapters to 'Inherit'.'
- Entire Document View:  Standard Mode,  Compact Mode.
- Requirement Layout:  Editable Grid,  Grid,  Paragraph. Below are checkboxes for 'Show and export Labels for:' with options '<Default Title>' and '<Default Description>'. A button 'Format selected chapter' and another 'Reset all chapters' with tooltip 'Click to force 'Inherit from parent' for all document chapters.' are present.
- Export Req. Template: None (dropdown menu).
- First Chapter Number: 1.
- Document Numbering:  Separate chapters and requirements numbering. A 'Format string' field contains '#'. Below are checkboxes for 'Document Tree' options: 'Show count of assigned Requirements in chapters title', 'Show count of assigned Requirements in chapters tool tip', and 'Highlight Requirements with change proposals'.

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.



**TIPP** Wenn Sie beim Öffnen des Dialogfelds **Dokumenteinstellungen** ein Kapitel oder eine Anforderung innerhalb eines Kapitels ausgewählt haben, wird der Link **Aktuell ausgewähltes Kapitel stattdessen formatieren** angezeigt. Wenn Sie nur dieses Kapitel formatieren möchten, klicken Sie auf den Link, um das Dialogfeld **Kapitel formatieren** zu öffnen.

- 4 **Seitenausrichtung beim Export:** Die Einstellung der Seitenausrichtung ändert die Ausrichtung für den Rest des Dokuments, beginnend mit dem Anfang des Dokuments.
  - a **Von Veröffentlichungsvorlage erben:** Verwendet die gleiche Seitenausrichtung wie in der Vorlage zur Veröffentlichung angegeben. Wenn keine Vorlage zur Veröffentlichung angegeben wurde, wird die Standardvorlage (Hochformat) verwendet.
  - b **Hochformat:** Legt das Hochformat als Seitenausrichtung fest.



- c **Querformat:** Legt das Querformat als Seitenausrichtung fest.
  - d **Alle Kapitel zurücksetzen:** Setzt die Seitenausrichtung, dass die Seitenausrichtung vom vorherigen Kapitel übernommen werden soll, zurück. Dies bedeutet, dass alle Kapitel die gleiche Ausrichtung wie die Einstellung oben verwenden.
- 5 **Ansicht des Gesamtdokuments:** Legt fest, wie Kapitel und Anforderungen angezeigt werden, wenn der Modus **Ansicht des Gesamtdokuments** gewählt wird.
- a **Standardmodus:** Die Kapitel werden als einzelne Abschnitte angezeigt. Anforderungen werden entsprechend der Einstellung **Anforderungslayout** angezeigt.
  - b **Kompaktmodus:** Kapitel und Anforderungen werden in einer einzigen Tabelle angezeigt. Beachten Sie, dass beim Exportieren eines Dokuments im Kompaktmodus nach Microsoft Word die Titel der Kapitel und Anforderungen nicht im Navigationsbereich von Microsoft Word angezeigt werden. Dies ist eine Einschränkung von Microsoft Word.
- 6 **Anforderungslayout:**
- a **Editierbare Tabelle:** Anforderungen werden in einer Tabelle angezeigt (eine Anforderung pro Zeile). Beim Bearbeiten eines Dokuments in RM Browser können Sie die Attribute einer Anforderung ändern. Es werden nur Attribute angezeigt/exportiert, die in den Einstellungen **Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 235) angegeben sind.
  - b **Tabelle:** Anforderungen werden in einer Tabelle angezeigt (eine Anforderung pro Zeile). Es werden nur Attribute angezeigt/exportiert, die in den Einstellungen **Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 235) angegeben sind.
  - c **Absatz:** Die Anforderungen werden einzeln angezeigt. Wenn eine Vorlage zur Veröffentlichung für die Anforderungsklasse vorhanden ist, wird das Layout in der Vorlage angegeben. Wenn keine Vorlage zur Veröffentlichung vorhanden ist, werden nur Attribute angezeigt/exportiert, die in den Einstellungen unter **Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 235) angegeben sind.



**HINWEIS** Wenn es in einem Dokument kein Kapitel gibt oder wenn in einem Kapitel oder Unterkapitel Anforderungen aus verschiedenen Klassen enthalten sind, ist die Option **Tabelle** deaktiviert.



**TIPP** Wenn Sie Anforderungen aus verschiedenen Klassen in ein Kapitel aufnehmen möchten, fassen Sie die Anforderungen jeder Klasse in einem separaten Unterkapitel zusammen.

- 7 **BESCHRIFTUNGEN anzeigen und exportieren für:** Die folgenden Einstellungen ändern die Art und Weise, wie Attributbezeichnungen im Detailfenster und im exportierten Dokument angezeigt werden. Sie sind nur vor Bedeutung, wenn die Option **Absatz** unter **Anforderungslayout** verwendet wird.
- a **<Standardtitel>:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Name des Attributs **Titel** dem Namen des Anforderungstitels vorangestellt, z. B. *Titel: Datenbank speichert mindestens 1024 Einträge*

- b <Standardbeschreibung>:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Name des Attributs **Beschreibung** der Beschreibung vorangestellt, z. B. *Text: Die Datenbank darf nicht weniger als 1024 Einträge speichern.*
- 8 Alle Kapitel zurücksetzen:** Diese Schaltfläche setzt das *Anforderungslayout* und die Einstellungen *BESCHRIFTUNGEN anzeigen und exportieren für* aller Kapitel im Dokument auf die Voreinstellung zurück, bei der Einstellungen von den übergeordneten Kapiteln übernommen werden.
- 9 Anforderungsvorlage exportieren:** Um eine benutzerdefinierte Vorlage für den Export des Dokuments zu verwenden, wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus. Diese Liste enthält die von Ihrem Administrator definierten Vorlagen. Wenn Sie **Keine** auswählen, wird das Standardtabellen- oder das Standardabsatzformat verwendet.



**HINWEIS** Um eine benutzerdefinierte Vorlage zu verwenden, muss sich die Anforderung in einem Kapitel befinden, das das Absatzformat verwendet. Wenn es sich um ein Kapitel handelt, das das Tabellenformat verwendet, wird die Anforderung im Standardtabellenformat angezeigt.

- 10 Nummerierung:** Um die Kapitelnummerierung innerhalb des Dokuments zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
  - a** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nummerierung für Kapitel und Anforderungen trennen**, um die Nummerierung für Kapitel und Anforderungen zu trennen. Andernfalls werden alle Anforderungen, die sich im Dokument auf derselben Ebene wie die Kapitel der obersten Ebene befinden, bei der Nummerierung als Kapitel betrachtet. Das Hinzufügen oder Entfernen einer solchen Anforderung würde zu einer Neunummerierung aller Kapitel des Dokuments führen.
  - b** Um die zur Anzeige von Anforderungsnummern im Dokument verwendete **Formatzeichenfolge** festzulegen, geben Sie das gewünschte Format in dieses Feld ein. Die Zeichenfolge kann maximal 10 Zeichen umfassen. Die folgenden Zeichen haben eine besondere Bedeutung:
    - Das Nummernzeichen (#) steht für die Position der Anforderungsnummer. (Das Nummernzeichen ist unter vielen Namen auf der ganzen Welt bekannt, darunter: Pfund- und Rautezeichen)
    - Das Caret-Zeichen (^) dient als Escape-Zeichen. Verwenden Sie es vor einem #-Zeichen, wenn Sie möchten, dass ein #-Zeichen angezeigt wird, anstatt die Position der Anforderungsnummer anzugeben.

Bei den beiden folgenden Beispielen wird von zwei Anforderungen ausgegangen, die sich in einem Unterkapitel mit der Nummer 2.1.1 befinden.

Zeichenfolge	Beispielergebnisse
.#	2.1.1.1 Mac-Unterstützung 2.1.1.2 Abgabetermin (Dies ist die Standardeinstellung.)
-#	2.1.1-1 Mac-Unterstützung 2.1.1-2 Abgabetermin
^##	2.1.1#1 Mac-Unterstützung 2.1.1#2 Abgabetermin

Zeichenfolge	Beispielergebnisse
^^#	2.1.1^1 Mac-Unterstützung 2.1.1^2 Abgabetermin
ANF: #	2.1.1ANF:1 Mac-Unterstützung 2.1.1ANF:2 Abgabetermin
Anf-Nr#	2.1.1Anf-Nr1 Mac-Unterstützung 2.1.1Anf-Nr2 Abgabetermin
	Mac-Unterstützung Abgabetermin  <b>HINWEIS</b> Die Anforderungsnummerierung wird nicht im Dokument, in der Dokumentstruktur oder im Tabellenlayout angezeigt.



**HINWEIS** Nachdem Sie die Nummerierungseinstellungen geändert und auf **OK** geklickt haben, werden Sie aufgefordert, eine Dokumentenversion zu erstellen, bevor die neuen Einstellungen angewendet werden. Wenn Sie keine Dokumentenversion erstellen möchten, klicken Sie im Dialogfeld "Dokumentenversion des Dokuments mit alten Formateinstellungen für die Nummerierung" auf "Abbrechen".



**TIPP** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**, um die Auswirkung der Änderungen der Nummerierung auf der Arbeitsseite anzuzeigen.

- 11 Dokumentstruktur:** Durch Ändern dieser Optionen legen Sie fest, ob zusätzliche Informationen in der Dokumentstruktur angezeigt werden sollen.
- **Anzahl der zugewiesenen Anforderungen im Kapiteltitle anzeigen:** Zeigt die Anzahl der Anforderungen in dem Kapitel oder Unterkapitel nach dem Titel an.
  - **Anzahl der zugewiesenen Anforderungen in den QuickInfos der Kapitel anzeigen:** Zeigt die Anzahl der Anforderungen im Kapitel oder Unterkapitel als QuickInfo an, wenn Sie den Mauszeiger über einen Titel eines Kapitels bewegen.
  - **Objekte mit Änderungsvorschlägen hervorheben:** Hebt Anforderungen mit dem Status "Vorgeschlagen" sowie Kapitel mit vorgeschlagenen Objekten in Orange hervor.
- 12** Klicken Sie auf **OK**.

### Anzeigeoptionen

Auf der Registerkarte **Anzeigeoptionen** im Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** können Sie festlegen, welche Attribute für die Anforderungen in einer Klasse angezeigt werden.




**HINWEIS** Diese Einstellungen sind spezifisch für das aktuelle Dokument. Sie müssen die Eigenschaften für jedes Dokument separat angeben.

#### So geben Sie die Dokumenteigenschaften an:

- 1 Öffnen Sie das Dokument in der Dokumentansicht, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215.

- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**. Das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Anzeigeoptionen**.




- 4 Wählen Sie in der Liste **Klasse auswählen** die Klasse aus, für die Sie Eigenschaften angeben möchten.
- 5 **Anzuzeigende Attribute:** Informationen zum Festlegen der Attributspalten, die im Detailbereich des Dokuments angezeigt werden sollen, finden Sie in Kapitel "[Liste 'Anzuzeigende Attribute'](#)" auf Seite 40.
- 6 **Attribute, die in der Struktur angezeigt werden:** Informationen zum Festlegen der Attribute, die im Navigationsbereich des Dokuments angezeigt werden sollen, finden Sie in Kapitel "[Liste 'Anzuzeigende Attribute'](#)" auf Seite 40.
- 7 **Attribute, die in der QuickInfo angezeigt werden:** Informationen zum Angeben der Attribute, die in den QuickInfos des Dokuments angezeigt werden sollen, finden Sie in Kapitel "[Liste 'Anzuzeigende Attribute'](#)" auf Seite 40.
- 8 **Zugehörige Klassen für automatische Berücksichtigung:** Wenn Sie eine Beziehung auswählen, werden verlinkte Anforderungen dem Dokument automatisch hinzugefügt.
- 9 **Optionen:**
  - **Trennzeichen:** Gibt das Trennzeichen zwischen Attributwerten in einer QuickInfo für die ausgewählte Klasse an.
  - **Anzeigelänge für Textattribute:** Ändert die maximale Anzeigelänge für Textattribute sowohl für den Navigationsbereich als auch für QuickInfos. Wenn die Gesamtlänge der zusammengesetzten Attributzeichenfolge diese Grenze überschreitet, wird die Zeichenfolge abgeschnitten. An Ende wird eine Ellipse (...) hinzugefügt. Der Standardwert beträgt 50 Zeichen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

## Exportoptionen

Über die Exportoptionen können Sie die Attribute jeder zu exportierenden Klasse angeben. Standardmäßig werden die unter **Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel "Anzeigeoptionen" auf Seite 235) angegebenen Attribute exportiert.

### So geben Sie Attribute für den Export an:

- 1 Öffnen Sie das Dokument in der Dokumentansicht, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe "Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**. Das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Exportoptionen**.



- 4 Erweitern Sie den Abschnitt für das Format, das Sie exportieren möchten (z. B. **Attribute für den Export in Word/PDF**).
- 5 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anzeigeoptionen verwenden**.
- 6 Fügen Sie Attribute in der rechten Liste hinzu oder entfernen Sie diese (siehe Kapitel "Liste "Anzuzeigende Attribute"" auf Seite 40).
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

## Einschränken von Anforderungsklassen in einem Dokument

Für ein Dokument kann festgelegt werden, dass nur bestimmte Klassen zugelassen sind. Diese Einstellung kann jederzeit vorgenommen werden und hat keinen Einfluss auf Anforderungen, die bereits im Dokument vorhanden sind. Um ein Dokument auf bestimmte Anforderungsklassen beschränken zu können, muss Ihr Benutzerkonto über die Berechtigung **Create** und **Update Properties** für Dokumente verfügen.

### So beschränken Sie ein Dokument auf bestimmte Klassen:

- 1 Öffnen Sie das Dokument, dessen Klassen Sie beschränken möchten, in der Dokumentansicht, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen](#)" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Klassen einschränken**.
- 4 Deaktivieren Sie in der Tabelle **Zulässige Klassen auswählen** die Kontrollkästchen der Klassen, die dem Dokument nicht hinzugefügt werden sollen. Um den Status aller Kontrollkästchen umzuschalten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben **Name**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.



#### HINWEIS

- Das Dialogfeld **Zum Kapitel hinzufügen** zeigt keine eingeschränkten Klassen an.
- Dokumente, die auf einem Dokument mit Beschränkungen der Klassen erstellt werden, erben diese Einschränkungen.

### **Abhängigkeiten**

Ein untergeordnetes Dokument hängt von einem übergeordneten Dokument ab. Diese Abhängigkeit kann im Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** sowohl für übergeordnete als auch für untergeordnete Dokumente angezeigt werden.

#### **So überprüfen Sie die Abhängigkeiten zwischen übergeordneten und untergeordneten Dokumenten:**

- 1 Öffnen Sie das übergeordnete oder untergeordnete Dokument, für das Sie die Abhängigkeiten in der Dokumentansicht anzeigen möchten, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen](#)" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Abhängigkeiten**.

Wenn es sich bei dem Dokument um ein untergeordnetes Dokument handelt, können Sie das Dokument in ein unabhängiges Dokument ändern, indem Sie auf  klicken.

### **Verweise auf Elemente in einem Dokument**

Wenn Sie die Ansicht des Gesamtdokuments verwenden, können Sie Links zu Kapiteln, Anforderungen, Bildern und Tabellen erstellen. Dies ermöglicht eine einfache Navigation

zu diesen Elementen. Weitere Informationen zum Erstellen von Verweisen finden Sie in Kapitel "Symbolleiste "HTML-Textformatierung"" auf Seite 42.



**HINWEIS** Es wird **dringend empfohlen, nur in Kapiteln** auf Tabellen oder Bilder zu verweisen. Die Verwendung von Verweisen in Anforderungen wird aus den folgenden Gründen nicht empfohlen:

- Bei der Verwendung von Verweisen in Anforderungen kann der Verweisname (z. B. Tabelle 3) in einem Dokument richtig, in einem anderen Dokument (in dem Tabelle 3 möglicherweise Tabelle 1 ist) jedoch falsch sein. Damit müssten die Verweise bei jedem Export des Dokuments aktualisiert oder die Verweise im exportierten Dokument ändern werden.
- Bei der Aktualisierung von Verweisen wird eine neue Version der Anforderung erstellt. Dies könnte dazu führen, dass die Anforderung verdächtig wird.
- Benutzer müssen über die Berechtigung verfügen, Anforderungen dieser Klasse und der Kategorie, in der sich die Anforderung befindet, zu ersetzen. Wenn ein Benutzer nicht über diese Berechtigung verfügt, kann der Verweis nicht aktualisiert werden.

Wenn Sie den Modus **Ansicht des Gesamtdokuments** verwenden, können Sie einen einzelnen Verweis oder alle Verweise in einem Dokument aktualisieren.

- So aktualisieren Sie einen einzelnen Verweis:
  - a Wählen Sie den Querverweis aus.
  - b Öffnen Sie in der Symbolleiste für die HTML-Textformatierung das Dropdown-Menü der Schaltfläche **Querverweis**.
  - c Wählen Sie **Aktualisieren**.
- Um alle Verweise im Dokument zu aktualisieren, wählen Sie **Querverweise aktualisieren** in der Gruppe **Dokumente** im Bereich **Aktionen**.

## Zusammenführen von Dokumentänderungen

Die Konfiguration wird im Dialogfeld **Instanzeinstellungen** festgelegt.



**HINWEIS** RM Browser kann zum Verwenden einer Funktionalität für das Sperren und Zusammenführen konfiguriert werden. Diese ist nützlich, wenn mehrere Benutzer eine Anforderung oder ein Kapitel gleichzeitig bearbeiten möchten. Dieser Abschnitt beschreibt das Zusammenführen von Dokumenten (das "Stammkapitel" eines Dokuments ist das Dokument selbst).

Wenn RM Browser für das Zusammenführen konfiguriert ist, müssen Dokumentänderungen zusammengeführt werden, wenn zwei Benutzer gleichzeitig ein Dokument bearbeiten.

Änderungen können *automatisch* oder *Konflikt* sein, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Änderungstyp	Beschreibung
Automatisch	Wenn die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung mit der vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung übereinstimmt oder wenn sich die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung von jeder vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung unterscheidet, kann ein automatisches Zusammenführen erfolgen, da eine Überprüfung der Änderung nicht unbedingt erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, dass der zweite Benutzer die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung überprüft, bevor er sie annimmt.
Konflikt	Wenn die Änderung des zweiten Benutzers mit der vom ersten Benutzer vorgenommenen Änderung in Konflikt steht, muss der zweite Benutzer die Änderungen überprüfen und eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annehmen der vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung</li> <li>■ Annehmen der vom ersten Benutzer vorgenommenen Änderung</li> <li>■ Annehmen des ursprünglichen Werts</li> <li>■ Manuelles Zusammenführen der Änderungen durch direktes Bearbeiten des Werts im Hauptteil des Dialogfelds</li> </ul>

Das folgende Szenario fasst die Aktionen zusammen, die zum Zusammenführen von Dokumenten führen.


- 1 Zwei Benutzer bearbeiten ein Dokument gleichzeitig.
- 2 Der erste Benutzer klickt im Dialogfeld **Dokument bearbeiten** auf **OK**. Das Dialogfeld **Dokument bearbeiten** wird geschlossen.
- 3 Der zweite Benutzer klickt im Dialogfeld **Dokument bearbeiten** auf **OK**.
- 4 Der zweite Benutzer wird benachrichtigt, dass der erste Benutzer eine oder mehrere Änderungen an dem Dokument vorgenommen hat. Der zweite Benutzer wird benachrichtigt, dass das Zusammenführen automatisch erfolgen kann (weil die Änderung des ersten Benutzers nicht mit der Änderung des zweiten Benutzers in Konflikt steht), oder dass die Änderungen in Konflikt stehen und gelöst werden müssen, bevor der zweite Benutzer das Dokument ersetzen kann.
- 5 Der zweite Benutzer klickt in der Benachrichtigungsnachricht auf **OK**. Das Dialogfeld **Dokument bearbeiten** wird zum Dialogfeld **Dokument zusammenführen**. Das Dialogfeld **Dokument zusammenführen** unterscheidet sich vom Dialogfeld **Dokument bearbeiten** dadurch, dass das Dialogfeld **Dokument zusammenführen**:
  - oben über einen Abschnitt verfügt, der die Änderungen zusammenfasst und eine Benutzeroberfläche zum Zusammenführen der Änderungen bietet
  - neben seinen Attributen über Markierungen verfügt, die die Art des Zusammenführens anzeigen, die der zweite Benutzer ausgewählt hat
- 6 Der zweite Benutzer verwendet den Abschnitt zum Zusammenführen oben im Dialogfeld **Dokument zusammenführen**, um die Änderungen wie unter ["Anzeigen"](#)




von vorherigen Versionen des Dokuments" auf Seite 241 und "Zusammenführen der Änderungen" auf Seite 241 beschrieben aufzulösen.

## Zusammenführungsstatus


Der Zusammenführungsstatus der von Mary und Joe vorgenommenen Änderungen wird im Abschnitt **Geänderte Attribute** oben im Dialogfeld **Dokument zusammenführen** hervorgehoben.




Mary hat die erste Änderung vorgenommen und das Vorwort in "Mary's requirements" geändert, aber Joe hat diesen Attributwert in "Joe's requirements" geändert. In der Spalte **Zusammenführungsstatus** ist in der Liste **Konflikt** ausgewählt. Das Symbol für den Konflikt ist ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen darin . Es wird links neben dem Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** und links neben dem Attributfeld *Foreword* im Hauptteil des Dialogfelds angezeigt.

## Anzeigen von vorherigen Versionen des Dokuments

Es kann nützlich sein, vorherige Versionen des Dokuments anzuzeigen, bevor Sie Änderungen vornehmen.



Der zweite Benutzer kann die Originalversion des Dokuments anzeigen, indem er auf die Schaltfläche **Ursprüngliche Version anzeigen**  klickt oder, indem er im entsprechenden Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** auf **Ursprünglich** klickt.

Der zweite Benutzer kann das Dokument in dem Zustand anzeigen, in dem es sich befand, nachdem der erste Benutzer Änderungen, jedoch bevor der zweite Benutzer Änderungen vorgenommen hat, indem er auf die Schaltfläche **Version von ... vor Ihren Änderungen anzeigen**  klickt.

## Zusammenführen der Änderungen

Nachdem der zweite Benutzer entschieden hat, wie die Änderungen gelöst werden sollen, kann er diese zusammenführen.

### So führen Sie Änderungen zusammen:

- 1 Wenn im Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** die Option **Automatisch** ausgewählt ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Behalten Sie die Auswahl **Automatisch** bei, um die Änderung zu anzunehmen.
  - Wählen Sie den Namen des Benutzers, der die Änderung vorgenommen hat, um die Änderung dieses Benutzers anzunehmen.
  - Wählen Sie **Ursprünglich**, um das Attribut auf seinen ursprünglichen Wert wiederherzustellen.
- 2 Wenn im Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** die Option **Konflikt** ausgewählt ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wählen Sie den Namen des Benutzers, dessen Änderung Sie annehmen möchten.
  - Wählen Sie **Ursprünglich**, um das Attribut auf seinen ursprünglichen Wert wiederherzustellen.
  - Bearbeiten Sie den Wert manuell im Hauptformular, so dass er mit dem Wert übereinstimmt, den Sie annehmen möchten.
- 3 Wenn Sie alle von einem bestimmten Benutzer (z. B. Mary oder Joe) vorgenommenen Änderungen annehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle Änderungen annehmen, die vorgenommen wurden von Mary**  oder auf die Schaltfläche **Alle Änderungen annehmen, die vorgenommen wurden von Joe**  .
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Arbeiten mit Kapiteln und Anforderungen

### Erstellen eines neuen Kapitels

Sie können ein Kapitel erstellen und dann zu einem späteren Zeitpunkt individuelle Anforderungen hinzufügen, oder ein Kapitel kann auf einem bestehenden Bericht basieren, einschließlich grafischer Berichte. Im Falle eines Berichts kann dies ein einmaliger Vorgang sein, oder das Kapitel kann mit dem Bericht verknüpft und dann zusammen mit ihm aktualisiert werden.

#### So erstellen Sie ein Kapitel:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten"](#) auf Seite 215.


- 2 Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Schaltfläche **Neues Kapitel**. Das Dialogfeld **Neues Kapitel** wird geöffnet.

- 3 Geben Sie in das Feld **Titel** den Namen des Kapitels ein.
- 4 Klicken Sie in das Feld unter dem Titel. Das Steuerelement für die HTML-Bearbeitung wird angezeigt. Geben Sie die Beschreibung in das Feld ein.
- 5 Um die Kapitelnummer auszublenden, wählen Sie in der Dokumentstruktur und beim Export die Option **Kapitelnummer ausblenden**. Beachten Sie, dass diese Option nur verfügbar ist, wenn Ihr Administrator dies konfiguriert hat.
- 6 So füllen Sie den Inhalt des Kapitels automatisch:
- **Berichtsbasiert:** Fügt alle vom Bericht abgefragten Anforderungen in das Kapitel ein. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    - **Automatische Aktualisierung:** Aktualisiert den Inhalt des Kapitels, indem der Bericht beim Öffnen des Dokuments ausgeführt wird.
    - **Nach Kategorien filtern:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, fragt der Bericht nur Daten ab, die der Kategorie entsprechen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, fragt der Bericht alle Daten ab.
    - **Unterkategorien einschließen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, fragt der Bericht Daten aus der ausgewählten Kategorie und ihren Unterkategorien ab. Beachten Sie, dass die Option **Unterkategorien einschließen** nur dann aktiviert werden kann, wenn **Nach Kategorien filtern** aktiviert ist.
  - **Grafische Darstellung einbinden:** Fügt alle vom Bericht abgefragten Anforderungen in das Kapitel ein. Außerdem wird das Kapitel um die grafische Darstellung des Berichts ergänzt. Die Optionen entsprechen den unter **Berichtsbasiert** beschriebenen Optionen.

- **Hierarchie:** Fügt dem Kapitel alle Anforderungen der ausgewählten Kategorie und der Unterkategorien hinzu. Unterkategorien werden als Kapitel dargestellt.



**VORSICHT!** Sie können den Inhalt von Kapiteln bearbeiten, die aus Unterkategorien erstellt wurden. Der Inhalt dieser Kapitel wird jedoch gelöscht, wenn Sie für die Einstellung **Hierarchie** des Kapitels, das den Bericht enthält, eine andere Kategorie wählen.

- 7 Wählen Sie den zu importierenden Bericht, der als Grundlage für den Inhalt des Kapitels verwendet werden soll. Um die Berichtseinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, klicken Sie neben dem Berichtsnamen auf .



**HINWEIS** Wenn der Bericht mehrere Versionen oder nicht aktuelle Versionen einer Anforderung enthält, werden diese in das Dokument aufgenommen.

- 8 Wählen Sie optional die Option **Automatische Aktualisierung**, um den Inhalt des Kapitels dynamisch abhängig von dem Bericht zu aktualisieren.



**HINWEIS**

- Wenn der Bericht die Version der Anforderung nach Status (**Aktuell, Ersetzt** usw.) angibt, werden die im Dokument enthaltene(n) Version(en) aktualisiert, um die Version der Anforderung widerzuspiegeln, die dem angegebenen Status zugeordnet ist.
- Wenn der Bericht eine bestimmte Objektversionsnummer angibt, bleibt diese Version der Anforderung unabhängig von Änderungen an deren Status im Dokument erhalten.

- 9 Ist ein Kapitel ausgewählt, wenn Sie auf **Erstellen** klicken, ist das Kontrollkästchen **Als Unterkapitel hinzufügen** aktiviert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dieses Kapitel als Unterkapitel des ausgewählten Kapitels hinzufügen möchten.

- 10 Klicken Sie auf **OK**.





**HINWEIS** Jedes Kapitel, das in einem übergeordneten Dokument erstellt wird, ist direkt in den zugehörigen untergeordneten Dokumenten verfügbar.

## Erstellen eines Kapitels in der Ansicht des Gesamtdokuments

In der Ansicht des Gesamtdokuments lassen sich Kapitel noch komfortabler erstellen. Informationen dazu finden Sie im Kapitel "[Erstellen eines neuen Kapitels](#)" auf Seite 242.

### So erstellen Sie ein Kapitel:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der Sie das neue Kapitel einfügen möchten. Dadurch wird ein Dialogfeld zur Auswahl einer Klasse wie das folgende angezeigt: .
- 2 Wählen Sie den ersten Eintrag in der Liste (in diesem Beispiel "Kapitel"). Der Name des ersten Eintrags hängt von Ihrer Umgebung ab.

- 3 Wenn Sie das Kapitel nach einem bestehenden Kapitel hinzufügen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Als gleichgeordnetes Element:** Das neue Kapitel wird auf der gleichen Ebene wie das vorherige Kapitel erstellt. Wenn das vorherige Kapitel die Kapitelnummer 1 hat, erhält das neue Kapitel die Kapitelnummer 2.
  - **Als untergeordnetes Element:** Das neue Kapitel wird als Unterkapitel des vorherigen Kapitels erstellt. Wenn das vorherige Kapitel die Kapitelnummer 1 hat, erhält das neue Kapitel die Kapitelnummer 1.1.
- 4 Klicken Sie auf **+** . Hierdurch wird ein leeres Kapitel in das Dokument eingefügt.
- 5 Geben Sie Titel und Inhalt an und klicken Sie auf  .

## Bearbeiten eines Kapitels


Sie können den Namen und die Beschreibung eines Kapitels ändern und seinen Inhalt auf der Grundlage eines Berichts auffüllen.

### So ändern Sie den Namen und die Beschreibung eines Kapitels:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentversionen"](#) auf Seite 215.
- 2 Wählen Sie das Kapitel im Navigationsbereich aus.
- 3 Klicken Sie im Detailfenster auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Das Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** wird geöffnet.



**HINWEIS** Wenn es sich bei dem Dokument um ein untergeordnetes Dokument handelt, können Sie ein vom übergeordneten Dokument geerbtes Kapitel nicht bearbeiten.

- 4 Bearbeiten Sie den Titel und die Beschreibung nach Bedarf. Informationen zur Formatierung von Text finden Sie unter ["Symbolleiste "HTML-Textformatierung" auf Seite 42](#).
- 5 Um den Inhalt des Kapitels auf der Grundlage eines Berichts oder einer grafischen Darstellung auszufüllen, wählen Sie entweder **Berichtsbasiert** oder **Grafische Darstellung einbinden**.
- 6 Wählen Sie den zu importierenden Bericht, der als Grundlage für den Inhalt des Kapitels verwendet werden soll. Um die Berichtseinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, klicken Sie neben dem Berichtsnamen auf  .



**HINWEIS** Wenn der Bericht mehrere Versionen oder nicht aktuelle Versionen einer Anforderung enthält, werden diese in das Dokument aufgenommen.

- 7 Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung**, um den Inhalt des Kapitels dynamisch abhängig von dem Bericht zu aktualisieren.



#### HINWEIS

- Wenn der Bericht die Version der Anforderung nach Status (**Aktuell, Ersetzt** usw.) angibt, werden die im Dokument enthaltene(n) Version(en) aktualisiert, um die Version der Anforderung widerzuspiegeln, die dem angegebenen Status zugeordnet ist.
- Wenn der Bericht eine bestimmte Objektversionsnummer angibt, bleibt diese Version der Anforderung unabhängig von Änderungen an deren Status im Dokument erhalten.

- 8 Klicken Sie auf **OK**.



**HINWEIS** Wenn Sie auf **Alle Attribute bearbeiten** klicken, öffnet sich das Dialogfeld **Attribute bearbeiten**, das Zugriff auf alle Attribute (auch Systemattribute) sowie auf die Historie der Änderungen bietet.

## Bearbeiten eines Kapitels oder einer Anforderung im Modus "Ansicht des Gesamtdokuments"

Wenn ein Kapitel oder eine Anforderung im Modus "Ansicht des Gesamtdokuments" angezeigt wird, können Sie es dennoch wie in Kapitel "[Bearbeiten eines Kapitels](#)" auf Seite 245 beschrieben bearbeiten. Viel schneller können Sie dies jedoch durchführen, wenn Sie die Attribute direkt in der Detailansicht ändern.

### So ändern Sie schnell Text:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentversionen](#)" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie im Detailfenster auf das gewünschte Attribut eines Kapitels oder einer Anforderung:
  - **Textattribut/alphanumerisches Attribut:** Wenn Sie darauf klicken, wird der HTML-Editor für dieses Textattribut angezeigt.



**HINWEIS** Für reine Textattribute oder alphanumerische Attribute sind die Formatierungsoptionen deaktiviert.



- **Datumsattribut:** Zeigt ein Kalender-Popup an, in dem Sie je nach Konfiguration des Datumsattributs das Datum und die Uhrzeit auswählen können.
- **Listenattribut:** Zeigt eine Popup-Liste mit den Werten an. Durch Eingabe in das Textfeld oben im Popup können Sie die Listenwerte filtern.
- **Numerisches Attribut:** Wenn Sie darauf klicken, wird ein Eingabefeld zur Eingabe einer Zahl angezeigt.
- **Benutzerattribut:** Zeigt eine Popup-Liste mit den Benutzern oder Teams (je nach Konfiguration des Benutzerattributs) an. Durch Eingabe in das Textfeld oben im Popup können Sie die Listenwerte filtern.

- 3 Bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.

- 4 Klicken Sie in der Symbolleiste des HTML-Editors auf **Speichern**.



#### HINWEIS

- Wenn Sie die Dokumentansicht verlassen (z. B. indem Sie zur Startansicht navigieren) und ungespeicherte Änderungen vorliegen, wird eine Meldung angezeigt. Sie können dann die Seite verlassen (und die Änderungen verwerfen) oder auf der Seite bleiben (um die Änderungen möglicherweise zu speichern).
- Wenn Sie ein anderes Kapitel oder eine andere Anforderung auswählen und Ihre Änderungen nicht gespeichert haben, wird dies durch das Symbol  angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, werden die Unterschiede zwischen der vorherigen Version und Ihren (nicht gespeicherten) Änderungen angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol  wird ein Dialogfeld mit den Unterschieden angezeigt. Das Dialogfeld ermöglicht die Überprüfung vieler Änderungen, da Sie innerhalb des Textattributs einen Bildlauf durchführen können, wenn der gesamte Text nicht auf den Bildschirm angezeigt werden kann.

## Löschen eines Kapitels

### So löschen Sie ein Kapitel:

- 1 Wählen Sie das Kapitel in der Navigationsstruktur aus. Um mehrere Kapitel auszuwählen, klicken Sie auf weitere Kapitel, während Sie die STRG-Taste gedrückt halten.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.



**HINWEIS** Wenn es sich bei dem Dokument um ein untergeordnetes Dokument handelt, können Sie kein Kapitel aus dem übergeordneten Dokument löschen.

- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie, dass Sie die ausgewählten Kapitel löschen möchten.



#### HINWEIS

- Die ausgewählten Kapitel und etwaige Unterkapitel werden aus dem Dokument gelöscht.
- Alle Anforderungen im ausgewählten Kapitel werden aus dem Dokument, aber nicht aus der RM-Datenbank entfernt.
- Der Befehl **Löschen** ist nur dann aktiviert, wenn Sie über die Berechtigung "Remove" für die Klasse **Kapitel** verfügen.

## Kopieren von Kapiteln

In der Dokumentansicht können Sie ein Kapitel entweder aus dem aktuellen Dokument in ein anderes Dokument kopieren und umgekehrt. Für beide Kopierrichtungen sind die folgenden Optionen im Abschnitt **Erstellungsoptionen** verfügbar:

- **Unterkapitel einschließen:**

Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden das ausgewählte Kapitel und alle Unterkapitel (alle Ebenen) kopiert.

Wenn diese Option **deaktiviert** ist, wird nur das ausgewählte Kapitel kopiert.

■ **Anforderungen einschließen:**

Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden alle Anforderungen des ausgewählten Kapitels (und Unterkapitel, wenn **Unterkapitel einschließen** aktiviert ist) ebenfalls hinzugefügt.

Wenn diese Option **deaktiviert** ist, werden keine Anforderungen hinzugefügt.

■ **Anforderungen kopieren:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Anforderungen einschließen aktiviert** ist.

Wenn diese Option **aktiviert** ist, werden die Anforderungen kopiert. Dies bedeutet, dass neue Anforderungen (mit anderen IDs als die ursprünglichen Anforderungen) erstellt werden.


Wenn diese Option **deaktiviert** ist, werden die bestehenden Anforderungen verwendet.

### ***Kopieren eines Kapitels in ein anderes Dokument***

Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, wird ein Kapitel aus dem aktuell geöffneten Dokument in ein anderes Dokument kopiert. Das Kapitel wird am Ende des anderen Dokuments angefügt.

#### **So kopieren Sie ein Kapitel in ein anderes Dokument:**

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentversionen"](#) auf Seite 215.
- 2 Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie kopieren möchten.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Kapitel kopieren**. Das Dialogfeld **Kapitel kopieren** wird geöffnet.
- 4 Stellen Sie sicher, dass im Feld **Kopierrichtung** die Option **In Dokument kopieren** angezeigt wird.
- 5 Aktivieren oder deaktivieren Sie unter **Erstellungsoptionen** die gewünschten Optionen (siehe Kapitel ["Kopieren von Kapiteln"](#) auf Seite 247).
- 6 Wählen Sie im Feld **Dokument** das Dokument aus, in die Sie das Kapitel kopieren möchten. Zum schnelleren Auffinden des Dokuments können Sie die Dokumentliste filtern, indem Sie einen Teil des Dokumentnamens in das Textfeld über der Liste eingeben.

Um das ausgewählte Dokument auf einer anderen Registerkarte oder in einem anderen Fenster zu öffnen, klicken Sie auf .

- 7 Klicken Sie auf **OK**.

### ***Kopieren eines Kapitels aus einem anderen Dokument***

Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, wird ein Kapitel aus einem anderen Dokument in das aktuell geöffnete Dokument kopiert.

#### **So kopieren Sie ein Kapitel aus einem anderen Dokument:**




- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen" auf Seite 215](#).
- 2 Wählen Sie die Position, an der das Kapitel eingefügt werden soll.  
Wenn Sie den Stamm in der Dokumentstruktur auswählen, wird das Kapitel als letztes Kapitel eingefügt.  
Wenn Sie ein Kapitel auswählen, wird das Kapitel als Unterkapitel eingefügt.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Kapitel kopieren**. Das Dialogfeld **Kapitel kopieren** wird geöffnet.
- 4 Stellen Sie sicher, dass im Feld **Kopierrichtung** die Option **Aus Dokument kopieren** angezeigt wird.
- 5 Aktivieren oder deaktivieren Sie unter **Erstellungsoptionen** die gewünschten Optionen (siehe Kapitel ["Kopieren von Kapiteln" auf Seite 247](#)).
- 6 Wählen Sie im Feld **Dokument** das Dokument aus, aus dem Sie das Kapitel kopieren möchten. Der Abschnitt **Kapitel auswählen** wird angezeigt, in dem Sie ein Kapitel aus dem ausgewählten Dokument auswählen können.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

### ***Kopieren eines Kapitels innerhalb eines Dokuments***

Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, wird ein Kapitel innerhalb des aktuell geöffneten Dokuments kopiert. Das Kapitel wird am Ende des Dokuments angefügt.

#### **So kopieren Sie ein Kapitel in ein anderes Dokument:**

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen" auf Seite 215](#).
- 2 Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie kopieren möchten.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Kapitel kopieren**. Das Dialogfeld **Kapitel kopieren** wird geöffnet.
- 4 Stellen Sie sicher, dass im Feld **Kopierrichtung** die Option **In Dokument kopieren** angezeigt wird.
- 5 Aktivieren oder deaktivieren Sie unter **Erstellungsoptionen** die gewünschten Optionen (siehe Kapitel ["Kopieren von Kapiteln" auf Seite 247](#)).
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche  neben dem Feld **Dokument**. Damit wird das aktuelle Dokument ausgewählt.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

## **Formatieren von Kapiteln**

Informationen zum Formatieren des Stammkapitels (enthält das Vorwort) finden Sie in Kapitel ["Formatieren von Dokumenten" auf Seite 231](#).

#### **So geben Sie das gewünschte Layout für ein Kapitel an:**

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kapitel bearbeiten** (  ). Das Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** wird geöffnet.

2 Wählen Sie die Registerkarte **Kapitel formatieren**.

The screenshot shows the 'Edit Chapter - Scope' dialog box with the 'FORMAT CHAPTER' tab selected. The 'GENERAL' tab is also visible. The 'Page Orientation on Export' section has three radio buttons: 'Inherit from previous chapter' (selected), 'Portrait', and 'Landscape'. The 'Inherit' section has a checked checkbox for 'Inherit Layout from Parent'. The 'Requirements Layout' section has three radio buttons: 'Editable Grid', 'Grid' (selected), and 'Paragraph'. The 'Show and export Labels for' section has two unchecked checkboxes: '<Default Title>' and '<Default Description>'. A note at the bottom states: 'Note: All other Attribute Labels are shown and published'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Edit all attributes...', 'OK', and 'Cancel'.

3 **Seitenausrichtung beim Export:** Die Einstellung der Seitenausrichtung ändert die Ausrichtung für den Rest des Dokuments, beginnend mit dem ausgewählten Kapitel.

a **Vom vorherigen Kapitel erben:** Verwendet die gleiche Seitenausrichtung wie das Kapitel, das vor dem ausgewählten Kapitel exportiert wurde.

b **Hochformat:** Legt das Hochformat als Seitenausrichtung fest.

c **Querformat:** Legt das Querformat als Seitenausrichtung fest.

4 **Layout vom übergeordneten Element erben:** Das Aktivieren dieses Kontrollkästchens setzt das *Anforderungslayout* und die Einstellungen *BESCHRIFTUNGEN anzeigen und exportieren* für des Kapitels auf die Voreinstellung zurück, bei der Einstellungen vom übergeordneten Kapitel übernommen werden.

5 **Anforderungslayout:**

a **Editierbare Tabelle:** Anforderungen werden in einer Tabelle angezeigt (eine Anforderung pro Zeile). Beim Bearbeiten eines Dokuments in RM Browser können Sie die Attribute einer Anforderung ändern. Es werden nur Attribute angezeigt/exportiert, die in den Einstellungen **Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel ["Anzeigeoptionen" auf Seite 235](#)) angegeben sind.

b **Tabelle:** Anforderungen werden in einer Tabelle angezeigt (eine Anforderung pro Zeile). Es werden nur Attribute angezeigt/exportiert, die in den Einstellungen **Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel ["Anzeigeoptionen" auf Seite 235](#)) angegeben sind.

c **Absatz:** Die Anforderungen werden einzeln angezeigt. Wenn eine Vorlage zur Veröffentlichung für die Anforderungsklasse vorhanden ist, wird das Layout in der Vorlage angegeben. Wenn keine Vorlage zur Veröffentlichung vorhanden ist, werden nur Attribute angezeigt/exportiert, die in den Einstellungen unter

**Anzeigeoptionen** (siehe Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 235) angegeben sind.



**HINWEIS** Wenn in einem Kapitel oder Unterkapitel Anforderungen aus verschiedenen Klassen enthalten sind, ist die Option **Tabelle** deaktiviert.



**TIPP** Wenn Sie Anforderungen aus verschiedenen Klassen in ein Kapitel aufnehmen möchten, fassen Sie die Anforderungen jeder Klasse in einem separaten Unterkapitel zusammen.

- 6 **BESCHRIFTUNGEN anzeigen und exportieren für:** Die folgenden Einstellungen ändern die Art und Weise, wie Attributbezeichnungen im Detailfenster und im exportierten Dokument angezeigt werden. Sie sind nur vor Bedeutung, wenn die Option **Absatz** unter **Anforderungslayout** verwendet wird.
  - a **<Standardtitel>:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Name des Attributs **Titel** dem Namen des Anforderungstitels vorangestellt, z. B. *Titel: Datenbank speichert mindestens 1024 Einträge*
  - b **<Standardbeschreibung>:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Name des Attributs **Beschreibung** der Beschreibung vorangestellt, z. B. *Text: Die Datenbank darf nicht weniger als 1024 Einträge speichern.*
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

## Erstellen einer neuen Anforderung und Hinzufügen der Anforderung zu einem Dokument

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie eine Anforderung in der Dokumentansicht erstellen und dem Dokument hinzufügen.


### So erstellen Sie eine neue Anforderung:

- 1 Wählen Sie das Kapitel aus, zu dem Sie die neue Anforderung hinzufügen möchten.
- 2 Wählen Sie **Neu** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Neu** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie im Feld **Klasse** die Klasse für die Anforderung aus, die Sie erstellen möchten.
- 4 Geben Sie die Anforderungsattribute wie gewünscht an.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Erstellen einer neuen Anforderung in der Ansicht des Gesamtdokuments


In der Ansicht des Gesamtdokuments lassen sich Kapitel noch komfortabler erstellen. Informationen dazu finden Sie im Kapitel "[Erstellen eines neuen Kapitels](#)" auf Seite 242.

### So erstellen Sie ein Kapitel:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der Sie das neue Kapitel einfügen möchten. Dadurch wird ein Dialogfeld zur Auswahl einer Klasse wie das folgende angezeigt: 
- 2 Wählen Sie die Klasse aus, aus der Sie die Anforderung erstellen möchten.
- 3 Klicken Sie auf **+**. Dadurch wird dem Dokument eine leere Anforderung hinzugefügt.
- 4 Geben Sie die Attributwerte für die Anforderung an.



**HINWEIS** Erforderliche Attribute werden immer angezeigt, auch wenn diese aufgrund ihrer Konfiguration nicht im Dokument angezeigt werden sollten.

- 5 Klicken Sie auf , um die Anforderung zu erstellen und sie dem Dokument hinzuzufügen.

## Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument

Um eine Anforderung hinzuzufügen, suchen Sie nach vorhandenen Anforderungen und fügen Sie diese dann einem Kapitel oder Dokument hinzu. Wenn bei Auswahl des Befehls **Hinzufügen** eine Anforderung ausgewählt ist, können Sie die Anforderungen hinzuzufügen, die als Unteranforderungen der ausgewählten Anforderung zurückgeliefert werden.

### So fügen Sie Anforderungen hinzu:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten" auf Seite 215](#).
- 2 Wählen Sie im Navigationsbereich das Kapitel aus, dem Sie die Anforderungen hinzufügen möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Zum Kapitel hinzufügen** in der Gruppe **Anforderungen** im Bereich **Aktionen**. Das Dialogfeld **Zum Kapitel hinzufügen** wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie eine Klasse in der Liste **Klasse suchen** aus.
- 5 **Filter:** Wenn Sie Filter in der Schnellsuche gespeichert haben, können Sie diese Filter verwenden, um nach der Anforderung zu suchen, die Sie hinzufügen möchten.
- 6 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Registerkarte "Attributbedingungen" auf Seite 50](#) und ["Registerkarte "Beziehungsbedingungen" auf Seite 57](#).
- 7 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe ["Registerkarte "Anzeigeoptionen" auf Seite 59](#).
- 8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung für Suche beachten**, wenn die Suchergebnisse exakt mit der Groß-/Kleinschreibung der angegebenen Attributwerte übereinstimmen müssen.
- 9 **Jetzt suchen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Suche auszuführen. Die Ergebnisse werden im unteren Bereich des Dialogfelds angezeigt.
- 10 **Neue Suche:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Suchkriterien und Ergebnisse zu löschen.

- 11** Wählen Sie die gewünschten Anforderungen in den Suchergebnissen aus. Informationen zur Mehrfachauswahl von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Auswählen von mehreren Anforderungen](#)" auf Seite 39.



#### HINWEIS

- Neben einer Anforderung wird ein Kapitelsymbol angezeigt, wenn sich die Anforderung in dem Kapitel (einschließlich des Stamms des Dokuments) befindet, zu dem Sie Anforderungen hinzufügen.
- Neben einer Anforderung wird ein Dokumentsymbol angezeigt, wenn sich die Anforderung zwar im Dokument, nicht aber in dem Kapitel befindet, zu dem Sie Anforderungen hinzufügen.

- 12 Als Unteranforderung hinzufügen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anforderungen als Unteranforderungen der aktuell im Navigationsbereich ausgewählten Anforderung hinzugefügt werden sollen. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn eine Anforderung im Navigationsbereich ausgewählt ist.

- 13** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- **Hinzufügen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Anforderungen zum Dokument hinzuzufügen.
- **Entfernen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Anforderungen aus dem Dokument zu entfernen.



**TIPP** Informationen zum manuellen Ändern der Version einer bestimmten Anforderung, die im Dokument enthalten ist, finden Sie unter "[Ändern, welche Version einer Anforderung in einem Dokument enthalten ist](#)" auf Seite 259.

## Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument in der Hierarchieansicht

Die folgenden Schritte beschreiben eine schnelle Methode zum Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument, wenn Sie sich in der Startansicht befinden und die Hierarchieansicht verwenden. Die Anforderungen werden dem Stammknoten des Dokuments hinzugefügt. Wenn Sie die Anforderungen einem bestimmten Kapitel hinzufügen möchten, sich nicht in der Startansicht befinden oder die Hierarchieansicht nicht verwenden, folgen Sie den in Kapitel "[Hinzufügen von Anforderungen zu einem Dokument](#)" auf Seite 252 beschriebenen Schritten.

### So erstellen Sie ein neues Dokument:

- 1 Wählen Sie mindestens eine Anforderungen aus.
- 2 Wählen Sie **Zu Dokument hinzufügen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Zu Dokument hinzufügen** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die Dokumente aus, denen Sie Anforderungen hinzufügen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Löschen einer Anforderung aus einem Dokument

### So löschen Sie eine Anforderung aus einem Dokument:

- 1 Wählen Sie im Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** die Anforderung aus, die Sie aus dem Dokument löschen möchten. Um mehrere Anforderungen auszuwählen, klicken Sie auf weitere Anforderungen, während Sie die STRG-Taste gedrückt halten.
- 2 Klicken Sie auf **Aus Dokument entfernen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen**. Das Dialogfeld **Aus Dokument entfernen** wird geöffnet.
- 3 Wenn Sie die Anforderung auch aus der Instanz löschen möchten, wählen Sie die Option **Auch aus der Instanz löschen** aus.
- 4 Bestätigen Sie das Löschen der Anforderung durch Klicken auf **Ja**.





**HINWEIS** Wenn Sie eine Anforderung aus einem Dokument entfernen, können verlinkte Anforderungen abhängig von den Beziehungseinstellungen verdächtig werden.

## Verschieben von Kapiteln und Anforderungen

Sie können Kapitel oder Anforderungen in einem Dokument mit Hilfe von Drag & Drop verschieben. Für alle Drag & Drop-Vorgänge gelten die folgenden Regeln:

- Sie können ein Kapitel nicht auf eine Anforderung ziehen.
- Wenn Sie Kapitel oder Anforderungen auf ein Kapitel ziehen, werden sie zu untergeordneten Elementen dieses Kapitels. Die untergeordneten Elemente werden vor allen bestehenden untergeordneten Elementen eingefügt.
- Wenn Sie Anforderungen auf eine Anforderung ziehen, werden sie zu untergeordneten Elementen dieser Anforderung. Die untergeordneten Elemente werden vor allen bestehenden untergeordneten Elementen eingefügt.
- Wenn Kapitel oder Anforderungen zwischen Kapitel oder Anforderungen gezogen werden, werden sie an dieser Stelle eingefügt.
- Beim Ablegen von Kapiteln oder Anforderungen wird die ursprüngliche Reihenfolge der ausgewählten Kapitel oder Anforderungen beibehalten.
- Wenn die automatische Nummerierung aktiviert ist, ändert sich beim Verschieben von Kapiteln oder Anforderungen die Nummerierung der verschobenen Kapitel oder Anforderungen und aller nachfolgenden Kapitel oder Anforderungen.

### So verschieben Sie ein einzelnes Kapitel oder eine einzelne Anforderung:

- 1 Wählen Sie ein Kapitel oder eine Anforderung aus.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf  oder auf .
  - Ziehen Sie das Kapitel oder die Anforderung und legen Sie es/sie an der neuen Position ab.

**So verschieben Sie mehrere Kapitel:**

- 1 Wählen Sie ein Kapitel aus.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie bei gedrückt gehaltener UMSCHALTTASTE auf ein Kapitel: Damit werden alle Kapitel zwischen dem in Schritt 1 ausgewählten Kapitel und dem mit gedrückt gehaltener UMSCHALTTASTE angeklickten Kapitel (einschließlich dieses) ausgewählt.
  - Klicken Sie mit der STRG-Taste auf ein oder mehrere Kapitel: Dadurch werden die Kapitel, auf die Sie mit gedrückt gehaltener STRG-Taste geklickt haben, zur Auswahl hinzugefügt.
- 3 Ziehen Sie ein Kapitel und legen Sie es an der neuen Position ab.

**So verschieben Sie mehrere Anforderungen:**

- 1 Wählen Sie eine Anforderung aus.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie mit gedrückt gehaltener UMSCHALTTASTE auf eine Anforderung: Damit werden alle Anforderungen zwischen der in Schritt 1 ausgewählten Anforderung und der mit gedrückt gehaltener UMSCHALTTASTE angeklickten Anforderungen (einschließlich dieser) ausgewählt.
  - Klicken Sie mit der STRG-Taste auf ein oder mehrere Anforderungen: Dadurch werden die Anforderungen, auf die Sie mit gedrückt gehaltener STRG-Taste geklickt haben, zur Auswahl hinzugefügt.
- 3 Ziehen Sie eine Anforderung und legen Sie sie an der neuen Position ab.

**TIPPS**

- Wenn Sie bei gedrückt gehaltener STRG-Taste auf ein ausgewähltes Kapitel oder eine Anforderung klicken, wird es/sie aus der Auswahl entfernt.
- Wenn Sie einen großen Block von Kapiteln oder Anforderungen mit nur wenigen Ausschlüssen haben, ist es möglicherweise schneller, den Block mit gedrückt gehaltener UMSCHALTTASTE und Klicken auszuwählen und dann einige Kapitel oder Anforderungen mit gedrückt gehaltener STRG-Taste und Klicken abzuwählen, als mit gedrückt gehaltener STRG-Taste und Klicken alle Kapitel oder Anforderungen, die Sie verschieben möchten, auszuwählen.

**Vorschlagen von Änderungen an einem Kapitel**

Auch wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen oder Bearbeiten von Kapiteln verfügen, können Sie eine Änderung an einem Kapitel anfordern, wenn Sie über die Berechtigung "CreateCR" für Klassen und die Berechtigung "Update" für Attribute verfügen.

**So schlagen Sie eine Änderung vor:**

- 1 Wählen Sie das Kapitel aus, für das Sie eine Änderung vorschlagen möchten.

- 2 Wählen Sie **Änderung vorschlagen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Änderung vorschlagen** wird geöffnet.
- 3 Ändern Sie den Titel und/oder die Beschreibung des Kapitels wie gewünscht.
- 4 Geben Sie den Grund für die Änderung in das Feld **Änderungsgrund** ein.
- 5 **Austauschen durch:** Sie können dieses Kontrollkästchen aktivieren, um die Version im Dokument durch die neue Version zu ersetzen.
- 6 **Nach dem Speichern schließen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Änderungsanforderung nach dem Speichern zu schließen. Andernfalls wird die Änderungsanforderung nach dem Speichern zur Bearbeitung geöffnet. **Nach dem Speichern schließen** ist nicht verfügbar, wenn die Navigationsleiste angezeigt wird.
- 7 Klicken Sie auf **Senden**, um die Änderungsanforderung zu senden. Die Änderungsanforderung bleibt zum Bearbeiten geöffnet, wenn das Kontrollkästchen **Nach dem Speichern schließen** deaktiviert ist.

## Konvertieren von Kapiteln in Anforderungen

Ein Kapitel kann in eine Anforderung konvertiert werden. Beachten Sie jedoch, dass Sie eine Anforderung nicht in ein Kapitel konvertieren können. Dies bedeutet, dass Sie ein einmal in eine Anforderung konvertiertes Kapitel nicht mehr zurückkonvertieren können. In diesem Fall müssten Sie ein Kapitel erstellen und den Titel und Inhalt kopieren.

### So konvertieren Sie ein Kapitel in Anforderungen:

- 1 Wählen Sie ein oder mehrere Kapitel aus, die Sie konvertieren möchten. Ein Kapitel kann nur konvertiert werden, wenn:
  - es hat keine Unterkapitel enthält. Es kann jedoch mit Anforderungen verlinkt sein,
  - es nicht zu einem übergeordneten Dokument gehört.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Klasse ändern**. Das Dialogfeld **Klasse ändern** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie im Feld **Neue Klasse** die Klasse aus, in die Sie das Kapitel konvertieren möchten. Wenn Sie mehrere Kapitel ausgewählt haben, werden alle Kapitel in die ausgewählte Klasse konvertiert.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie alle Attribute an und/oder ändern Sie die Kategorie nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**. Das Dialogfeld **Geändert** wird geöffnet, das Ihnen einen Überblick über die geänderten Kapitel gibt. Wenn Sie auf den Link **Anforderungs-ID** eines Kapitels klicken, wird die Originalversion geöffnet. Wenn Sie auf den Link **Neue ID** klicken, wird die aktuelle Anforderungsversion zur Bearbeitung geöffnet. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129.



- 7 Klicken Sie auf **Schließen**.



#### HINWEIS

- Die Attribute **Titel** und **Beschreibung** werden automatisch in die entsprechenden Titel- und Textattribute übertragen (die Namen hängen von der Zielklasse ab).
- Nach der Konvertierung befindet sich die Anforderung möglicherweise nicht mehr an der gleichen Position wie zuvor. Dies liegt daran, dass Unterkapitel der Anforderung des übergeordneten Kapitels folgen müssen.
- Wenn die Workflow-Funktion für die Zielklasse aktiviert ist, wird die Anforderung immer mit dem Übergang **Neu** erstellt.

## Konvertieren des Inhalts ausgewählter Kapitel in eine Anforderung

Bei der Konvertierung des Inhalts ausgewählter Kapitel in eine Anforderung wird der ausgewählte Inhalt zur Beschreibung der Anforderung und aus dem Kapitel entfernt. Die Anforderung wird ein Unterkapitel des Kapitels, aus dem sie erstellt wurde.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur im Modus **Ansicht des Gesamtdokuments** verfügbar ist.

### So konvertieren Sie den Inhalt ausgewählter Kapitel in eine Anforderung:

- 1 Wählen Sie den Inhalt eines Kapitels aus, das Sie in eine Anforderung konvertieren möchten.
- 2 Klicken Sie im Texteditor des Kapitels auf **Aufteilen** und wählen Sie **Text in neues Objekt aufteilen** aus. Das Dialogfeld **Text in neues Objekt aufteilen** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Neue Klasse** den Klassentyp für die Anforderung aus, in den Sie den ausgewählten Inhalt konvertieren möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie alle Attribute an und/oder ändern Sie die Kategorie nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**. Das Dialogfeld **Text in neues Objekt aufteilen** wird geöffnet, das Ihnen einen Überblick über die erstellten Anforderungen gibt. Wenn Sie auf den Link **Anforderungs-ID** eines Kapitels klicken, wird die Originalversion geöffnet. Wenn Sie auf den Link **Neue ID** klicken, wird die aktuelle Anforderungsversion zur Bearbeitung geöffnet. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Anforderungen finden Sie in Kapitel ["Bearbeiten einer Anforderung" auf Seite 129](#).
- 7 Klicken Sie auf **Schließen**.



#### HINWEIS

- Die Titel des Kapitels wird automatisch in das entsprechende Titelattribut (die Namen hängen von der Zielklasse ab) der Anforderung übertragen.
- Wenn die Workflow-Funktion für die Zielklasse aktiviert ist, wird die Anforderung immer mit dem Übergang **Neu** erstellt.

## Zuweisen eines ECPs zu einem Dokument

ECP ist eine Änderungsmanagement-Klassenart auf hoher Ebene (Engineering Change Proposal), die verwendet werden kann, um mehrere Änderungsanforderungen in einem einzigen Paket zu sammeln.

Wenn die ECP-Kontrolle für ein Dokument aktiviert ist, wird der Name des aktuellen ECPs rechts neben dem Breadcrumb der Instanz angezeigt.

RMDEMO > > RMDEMO > ePhoto Requirements > ECP-00001 (Changes to Support Advantix Prints)

Wenn die ECP-Kontrolle aktiviert ist, der aktuelle Benutzer jedoch kein ECP zugewiesen hat, ist das Dokument schreibgeschützt, bis der Benutzer ein ECP zuweist. Anstelle des Namens eines ECPs wird folgende Meldung angezeigt: **(Kein ECP, Dokument ist schreibgeschützt)**.



**HINWEIS** Informationen zum Aktivieren der ECP-Kontrolle für ein Dokument finden Sie unter ["Bearbeiten der Dokumentattribute" auf Seite 230](#).

### So weisen Sie ein ECP zu:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten" auf Seite 215](#).
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **ECP zuweisen**. Das Dialogfeld **ECP zuweisen** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie **ECPs** in der Liste **Klasse suchen** aus.
- 4 **Filter:** Wenn Sie Filter in der Schnellsuche gespeichert haben, können Sie diese Filter verwenden, um nach ECPs zu suchen.
- 5 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach dem gewünschten ECP zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Registerkarte "Attributbedingungen" auf Seite 50](#) und ["Registerkarte "Beziehungsbedingungen" auf Seite 57](#).
- 6 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe ["Registerkarte "Anzeigeoptionen" auf Seite 59](#).
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung für Suche beachten**, wenn die Suchergebnisse exakt mit der Groß-/Kleinschreibung der angegebenen Attributwerte übereinstimmen müssen.
- 8 **Jetzt suchen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Suche auszuführen. Die Ergebnisse werden im unteren Bereich des Dialogfelds angezeigt.
- 9 **Neue Suche:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Suchkriterien und Ergebnisse zu löschen.
- 10 Wählen Sie das gewünschte ECP in den Suchergebnissen aus.
- 11 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - **Zuweisen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgewählte ECP zum Dokument hinzuzufügen.

- **Löschen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgewählte ECP aus dem Dokument zu entfernen.

## Ändern, welche Version einer Anforderung in einem Dokument enthalten ist

Sie können die derzeit in einem Dokument verwendete Version einer Anforderung gegen eine andere Version der Anforderung austauschen.

### So ändern Sie, welche Version einer Anforderung in einem Dokument enthalten ist:

- 1 Wählen Sie im Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** die Anforderung aus, die Sie ändern möchten.
- 2 Blenden Sie den Abschnitt **Historie** der Anforderung im Detailbereich ein.

The screenshot displays the 'History' section of a document. It features a table with the following data:

Pedigree		Properties			
		Time Modified	Object ID	Modified By	Current Status
			18-MAY-2006@09:17:06	Ryan Forbes	Replaced
			25-NOV-2014@08:23:23	Ryan Forbes	Replaced
			30-SEP-2015@01:54:24	Ryan Forbes	Current (Baseline)

Die von dem Dokument verwendete Version ist nicht durch ein Austauschsymbol () gekennzeichnet (ebenso wenig wie abgelehnte Versionen).

- 3 Klicken Sie auf der Version, die Sie im Dokument verwenden möchten. Das Dialogfeld **Anforderung austauschen** wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **Ja**, um die Änderung zu bestätigen.

## Verwenden von Platzhaltern in Dokumenten

In Kapiteln oder Anforderungen können Sie Platzhalter definieren, denen beim Exportieren des Dokuments Werte zugewiesen werden. Diese Platzhalter bieten Informationen über das Dokument oder die Dokumentenversion und den Workflow des Dokuments oder der Dokumentenversion (falls Sie einen Workflow zugewiesen haben).

## Dokumentplatzhalter

Die folgenden Dokumentplatzhalter sind verfügbar:

Platzhalter	Beschreibung
Dokumentkategorie	Der Name der Kategorie, in der sich das Dokument befindet, z. B. <i>Maintenance</i> .
Pfad der Dokumentkategorie	Der vollständige Pfad der Kategorie, in der sich das Dokument befindet, z. B. <i>RMDEMO\Support\Maintenance</i> .
Anzahl der Dokumentkapitel	Die Anzahl der Kapitel in dem Dokument.
Dokument erstellt am	Das Datum oder das Datum und die Uhrzeit, zu der das Dokument erstellt wurde. Weitere Informationen zum Formatieren von Platzhaltern für Datumsangaben finden Sie in Kapitel <a href="#">"Festlegen eines Formats für Platzhalter für Datumsangaben"</a> auf Seite 261.
Dokument erstellt von	Der Name des Benutzers, der das Dokument erstellt hat. Das Format hängt von den Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute ab (siehe Kapitel <a href="#">"Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute"</a> auf Seite 88).
Dokument geändert am	Das Datum oder das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Dokuments. Weitere Informationen zum Formatieren von Platzhaltern für Datumsangaben finden Sie in Kapitel <a href="#">"Festlegen eines Formats für Platzhalter für Datumsangaben"</a> auf Seite 261.
Dokument geändert von	Der Name des Benutzers, der die letzte Änderung am Dokument vorgenommen hat. Das Format hängt von den Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute ab (siehe Kapitel <a href="#">"Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute"</a> auf Seite 88).
Dokumentbesitzer	Der Name des Besitzers des Dokuments. Das Format hängt von den Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute ab (siehe Kapitel <a href="#">"Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute"</a> auf Seite 88).
Anzahl der Dokumentanforderungen	Die Anzahl der Anforderungen in dem Dokument.
Dokument-Revisionsnummer	Die Revisionsnummer einer Dokumentenversion (z. B. 1.2). Bei Dokumenten ist die Revisionsnummer immer 0.0.
Dokument-Revisionsnummer (Hauptversion)	Der Hauptteil der Revisionsnummer einer Dokumentenversion. Wenn die Revisionsnummer 2.1 lautet, ist der Hauptteil 2. Bei Dokumenten ist diese Nummer immer 0.
Dokument-Revisionsnummer (Nebenversion)	Der Nebenteil der Revisionsnummer einer Dokumentenversion. Wenn die Revisionsnummer 2.1 lautet, ist der Nebenteil 1. Bei Dokumenten ist diese Nummer immer 0.
Dokumenttitel	Der Name des Dokuments.

Platzhalter	Beschreibung
Dokument-Workflow	Der Name des Workflows, der dem Dokument zugeordnet ist. Wenn kein Workflow zugeordnet ist, ist dieser Platzhalter leer.
Dokument-Workflow-Zustand	Der Zustand des Dokuments im Workflow. Wenn kein Workflow zugeordnet ist, ist dieser Platzhalter leer.
Dokument-Workflow-Zustand erreicht am	Das Datum oder das Datum und Uhrzeit, zu der das Dokument den Zustand im Workflow erreicht hat. Wenn kein Workflow zugeordnet ist, ist dieser Platzhalter leer.

### **Hinzufügen eines Platzhalters zu einem Kapitel oder einer Anforderung**

**So fügen Sie einen Platzhalter zu einem Kapitel oder einer Anforderung hinzu:**

- 1 Öffnen Sie die Anforderungsansicht (siehe Kapitel ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215).
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Dokument in der **Ansicht des Gesamtdokuments** angezeigt wird (siehe Kapitel ["Bearbeiten eines Kapitels oder einer Anforderung im Modus "Ansicht des Gesamtdokuments"](#)" auf Seite 246).
- 3 Klicken Sie auf die Kapitelbeschreibung oder ein Textattribut einer Anforderung, die bzw. das die Rich-Text-Bearbeitung unterstützt.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Platzhalter in der Dropdown-Liste **Felder** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

### **Festlegen eines Formats für Platzhalter für Datumsangaben**

Platzhalter für Datumsangaben können so formatiert werden, dass bestimmte Daten angezeigt werden. Aufgrund einer Einschränkung von Microsoft Word muss das Format mit dem Platzhalter im HTML-Code der Kapitelbeschreibung oder des Textattributs angegeben werden.

Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Formatbezeichner. Alle Beispiele gehen von dem folgendem Datum/Uhrzeit aus: 1. September 2008 14:03:04

Format	Beschreibung
d	Tag einstellig (wenn möglich). Beispiel: 1
dd	Tag zweistellig: Beispiel: 01
ddd	Abgekürzter Name des Tages. Der Name hängt von der Spracheinstellung auf dem Server ab. Beispiel: Mo
dddd	Name des Tages. Der Name hängt von der Spracheinstellung auf dem Server ab. Beispiel: Montag

Format	Beschreibung
M	Monat einstellig (wenn möglich). Beispiel: 9
MM	Monat zweistellig: Beispiel: 09
MMM	Abgekürzter Name des Monats. Der Name hängt von der Spracheinstellung auf dem Server ab. Beispiel: Sep
MMMM	Name des Monats. Der Name hängt von der Spracheinstellung auf dem Server ab. Beispiel: September
y	Jahr einstellig (wenn möglich). Beispiel: 8
yy	Jahr zweistellig Beispiel: 08
yyyy	Jahr vierstellig Beispiel: 2008
h	Stundenangabe einstellig (wenn möglich) im 12-Stunden-Format. Beispiel: 2
hh	Stundenangabe zweistellig im 12-Stunden-Format. Beispiel: 02
H	Stundenangabe einstellig (wenn möglich) im 24-Stunden-Format. Beispiel: 14
HH	Stundenangabe zweistellig im 24-Stunden-Format. Beispiel: 14
m	Minute einstellig (wenn möglich). Beispiel: 3
mm	Minute zweistellig. Beispiel: 03
s	Sekunde einstellig (wenn möglich). Beispiel: 4
ss	Sekunde zweistellig. Beispiel: 04
a	AM/PM-Angabe. Die tatsächlichen Werte hängen von der Systemeinstellung ab. Standard: AM und PM
p	AM/PM-Angabe. Die tatsächlichen Werte hängen von der Systemeinstellung ab. Standard: AM und PM

So geben Sie das Format für einen Platzhalter für Datumsangaben an oder ändern es:

- 1 Klicken Sie auf die Beschreibung oder das Textattribut, das den Platzhalter enthält.
- 2 Wählen Sie im Rich-Text-Editor im Menü **Tools** die Option **Source code**.

- 3 Suchen Sie den Platzhalter für die Datumsangabe, für den Sie das Format angeben möchten.  
Beispiel:  

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder" data-rmplaceholderformat="" data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Document Created At###</a>
```
- 4 Ändern Sie das Attribut data-rmplaceholderformat in das gewünschte Format.  
Beispiel:  

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder" data-rmplaceholderformat="MMMM/dd/yyyy hh:mm:ss" data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Document Created At###</a>
```
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Wenn Sie die Ansicht des Gesamtdokuments verwenden oder eine neue Anforderung erstellen, klicken Sie auf **Speichern**.  
Klicken Sie im Dialogfeld **Neues Kapitel** oder **Kapitel bearbeiten** auf **OK**.  
Klicken Sie im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** auf **Speichern** oder **Aktualisieren**.

## Zusammenführen von Kapiteländerungen

Die Konfiguration wird über das Dialogfeld **Instanzeinstellungen** festgelegt, das nur Administratoren zur Verfügung steht.



**HINWEIS** RM Browser kann zum Verwenden einer Funktionalität für das Sperren und Zusammenführen konfiguriert werden. Diese ist nützlich, wenn mehrere Benutzer eine Anforderung oder ein Kapitel gleichzeitig bearbeiten möchten. Dieser Abschnitt beschreibt das Zusammenführen von Kapiteln.

Wenn RM Browser für das Zusammenführen konfiguriert ist, müssen Kapiteländerungen zusammengeführt werden, wenn zwei Benutzer gleichzeitig ein Kapitel bearbeiten.

Änderungen können *automatisch* oder *Konflikt* sein, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Änderungstyp	Beschreibung
Automatisch	Wenn die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung mit der vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung übereinstimmt oder wenn sich die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung von jeder vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung unterscheidet, kann ein automatisches Zusammenführen erfolgen, da eine Überprüfung der Änderung nicht unbedingt erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, dass der zweite Benutzer die vom ersten Benutzer vorgenommene Änderung überprüft, bevor er sie annimmt.
Konflikt	Wenn die Änderung des zweiten Benutzers mit der vom ersten Benutzer vorgenommenen Änderung in Konflikt steht, muss der zweite Benutzer die Änderungen überprüfen und eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annehmen der vom zweiten Benutzer vorgenommenen Änderung</li> <li>■ Annehmen der vom ersten Benutzer vorgenommenen Änderung</li> <li>■ Annehmen des ursprünglichen Werts</li> <li>■ Manuelles Zusammenführen der Änderungen durch direktes Bearbeiten des Werts im Hauptteil des Dialogfelds</li> </ul>

Das folgende Szenario fasst die Aktionen zusammen, die zum Zusammenführen von Kapiteln führen.

- 1 Zwei Benutzer bearbeiten ein Kapitel gleichzeitig.
- 2 Der erste Benutzer klickt im Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** auf **OK**.
- 3 Der zweite Benutzer klickt im Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** auf **OK**.
- 4 Der zweite Benutzer wird benachrichtigt, dass der erste Benutzer eine oder mehrere Änderungen an dem Kapitel vorgenommen hat. Der zweite Benutzer wird benachrichtigt, dass das Zusammenführen automatisch erfolgen kann (weil die Änderung des ersten Benutzers nicht mit der Änderung des zweiten Benutzers in Konflikt steht), oder dass die Änderungen in Konflikt stehen und gelöst werden müssen, bevor der zweite Benutzer das Kapitel ersetzen kann.
- 5 Der zweite Benutzer klickt in der Benachrichtigungsnachricht auf **OK**. Das Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** wird zum Dialogfeld **Kapitel zusammenführen**. Das Dialogfeld **Kapitel zusammenführen** unterscheidet sich vom Dialogfeld **Kapitel bearbeiten** dadurch, dass das Dialogfeld **Kapitel zusammenführen**:
  - oben über einen Abschnitt verfügt, der die Änderungen zusammenfasst und eine Benutzeroberfläche zum Zusammenführen der Änderungen bietet
  - neben seinen Attributen über Markierungen verfügt, die die Art des Zusammenführens anzeigen, die der zweite Benutzer ausgewählt hat
- 6 Der zweite Benutzer verwendet den Abschnitt zum Zusammenführen oben im Dialogfeld **Kapitel zusammenführen**, um die Änderungen wie unter ["Anzeigen von vorherigen Versionen des Kapitels" auf Seite 265](#) und ["Zusammenführen der Änderungen" auf Seite 266](#) beschrieben aufzulösen.



## Zusammenführungsstatus

Der Zusammenführungsstatus der von Joe und Mary vorgenommenen Änderungen wird im Abschnitt **Geänderte Attribute** oben im Dialogfeld **Kapitel zusammenführen** hervorgehoben.

The screenshot shows the 'Edit Chapter - Scope' dialog box. At the top, there is a table titled 'Changed Attributes' with columns for 'Attribute', 'Changes by JOE', and 'Changes by mary'. The 'Description' row shows a change by 'mary' with a status of 'Automatic'. The 'Title' row shows a change by 'JOE' from 'Document Scope' to 'Scope of Document-Seepe' with a status of 'Conflict'. Below the table, there are two tabs: 'GENERAL' and 'FORMAT CHAPTER'. The 'GENERAL' tab is active, showing the 'Title' field with a conflict warning icon and the text 'Scope of Document'. There is also a 'Chapter Number' checkbox labeled 'Hide Chapter Number'. The 'Description' field is a rich text editor with a menu bar (File, Edit, Insert, View, Format, Table, Tools) and a toolbar with various formatting options. The text in the description field is: 'This document represents a comprehensive look at the issues relevant to such a product. As such, this represents the definitive source for the problem statement. All back office operations (scanning of original input materials and so on) are beyond the scope of this document.' At the bottom, there are radio buttons for 'Automatic Content': 'None' (selected), 'Based on Report', 'Embed graphical Chart', and 'Hierarchy'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.


Joe hat die erste Änderung vorgenommen, als er das Attribut *Titel* von "Scope" in "Document Scope" geändert hat. Diese Änderung steht in einem Konflikt, da Mary das Attribut *Titel* von "Scope" in "Scope of Document" geändert hat. In der Spalte **Zusammenführungsstatus** ist in der Liste **Konflikt** ausgewählt. Das Symbol für den Konflikt ist ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen darin . Es wird links neben dem Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** und links neben dem Feld im Hauptteil des Dialogfelds angezeigt.

Mary hat die zweite Änderung vorgenommen, als sie "office functions" in "office operations" geändert hat. In der Spalte **Zusammenführungsstatus** ist in der Liste **Automatisch** ausgewählt, da die Änderung keinen Konflikt mit einer von Joe vorgenommenen Änderung darstellt. Das Symbol für das automatische Zusammenführen ist eine Raute mit einem Pfeil darin . Es wird links neben dem Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** und links neben dem Feld im Hauptteil des Dialogfelds angezeigt.

## Anzeigen von vorherigen Versionen des Kapitels

Es kann nützlich sein, vorherige Versionen des Kapitels anzuzeigen, bevor Sie Änderungen vornehmen.



- Der zweite Benutzer kann die Originalversion des Kapitels anzeigen, indem er auf die Schaltfläche **Ursprüngliche Version anzeigen** klickt oder, indem er im entsprechenden Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** auf **Ursprünglich** klickt.

- Der zweite Benutzer kann das Kapitel in dem Zustand anzeigen, in dem es sich befand, nachdem der erste Benutzer Änderungen, jedoch bevor der zweite Benutzer Änderungen vorgenommen hat, indem er auf die Schaltfläche **Version von ... vor Ihren Änderungen anzeigen**  klickt.

### **Zusammenführen der Änderungen**

Nachdem der zweite Benutzer entschieden hat, wie die Änderungen gelöst werden sollen, kann er diese zusammenführen.

#### **So führen Sie Änderungen zusammen:**

- 1** Wenn im Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** die Option **Automatisch** ausgewählt ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Behalten Sie die Auswahl **Automatisch** bei, um die Änderung zu anzunehmen.
  - Wählen Sie den Namen des Benutzers, der die Änderung vorgenommen hat, um die Änderung dieses Benutzers anzunehmen.
  - Wählen Sie **Ursprünglich**, um das Attribut auf seinen ursprünglichen Wert wiederherzustellen.
- 2** Wenn im Listenfeld der Spalte **Zusammenführungsstatus** die Option **Konflikt** ausgewählt ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wählen Sie den Namen des Benutzers, dessen Änderung Sie annehmen möchten.
  - Wählen Sie **Ursprünglich**, um das Attribut auf seinen ursprünglichen Wert wiederherzustellen.
  - Bearbeiten Sie den Wert manuell im Hauptformular, so dass er mit dem Wert übereinstimmt, den Sie annehmen möchten.
- 3** Wenn Sie alle von einem bestimmten Benutzer (z. B. Joe oder Mary) vorgenommenen Änderungen annehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle Änderungen annehmen, die vorgenommen wurden von Joe**  oder auf die Schaltfläche **Alle Änderungen annehmen, die vorgenommen wurden von Mary** .
- 4** Klicken Sie auf **OK**.

## **Arbeiten mit Kommentaren**

Kommentare können für Kapitel oder Anforderungen hinzugefügt werden. Kommentare ermöglichen die Diskussion von Themen bezüglich einer Anforderung oder eines Kapitels. Anstatt die Themen nur per E-Mail oder persönlich zu diskutieren, können so alle Kommentare jederzeit, z. B. während eines Genehmigungsprozesses, angezeigt werden. Weitere Informationen zu Kommentaren finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit Kommentaren](#)" auf Seite 72.

# Arbeiten mit Dokumentenversionen

## Erstellen einer Dokumentenversion eines Dokuments

Eine Dokumentenversion ist eine schreibgeschützte Kopie eines Dokuments. Sie speichert den aktuellen Stand des Dokuments als zukünftige Referenz. Beim Erstellen einer Dokumentenversion können Sie auch eine Baseline der Anforderungsversionen erstellen, die sich derzeit im Dokument befinden.



### HINWEIS

- Wenn Sie eine Dokumentenversion eines Dokuments erstellen, werden die im Dialogfeld **Eigenschaften** angegebenen Einstellungen beibehalten.
- Um eine Dokumentenversion zu erstellen, müssen Sie über die Berechtigung "Create Baseline" für Sammlungen verfügen.

### So erstellen Sie eine Dokumentenversion eines Dokuments:

- 1 Öffnen Sie das Dokument auf der Arbeitsseite, falls es nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumentenversionen" auf Seite 215](#).
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumentenversionen erstellen/anzeigen**. Das Dialogfeld **Dokumentenversionen** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Dokumentenversion**. Das Dialogfeld **Dokumentenversion erstellen** wird geöffnet.
- 4 **Name:** Zu Beginn enthält dieses Feld den Namen des Originaldokuments. Ändern Sie diesen nach Bedarf.
- 5 **Hauptversion** und **Nebenversion:** Erhöhen Sie die Versionsnummer im Namen der Dokumentenversion. Alle Änderungen werden überschrieben.

Beispiel:

Angenommen, die Version der Dokumentenversion ist 1.1:

- In der **Hauptversion** wird sie auf 2.0 erhöht.
  - In der **Nebenversion** wird sie auf 1.2 erhöht.
- 6 **Beschreibung:** Zu Beginn enthält dieses Feld die Beschreibung des Originaldokuments. Ändern Sie diese nach Bedarf.
  - 7 **Workflow:** Ermöglicht die Auswahl des Workflows, der mit dieser Dokumentenversion verwendet werden soll.
  - 8 **Zugehörige Baseline automatisch erstellen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Baseline der Anforderungsversionen erstellen möchten, die sich derzeit im Dokument befinden.



**HINWEIS** Das Erstellen der Baseline läuft im Hintergrund und ist möglicherweise noch aktiv, nachdem das Erstellen der Dokumentenversion abgeschlossen ist. Weder bei Abschluss noch bei Misserfolg des Erstellens der Baseline wird eine Benachrichtigung angezeigt.

- 9 Klicken Sie im Dialogfeld **Dokumentversion erstellen** auf die Schaltfläche **OK**.
- 10 Klicken Sie im Dialogfeld **Dokumentversionen** auf die Schaltfläche **Schließen**.

## Arbeiten mit Dokumentenversionen eines geöffneten Dokuments

### So greifen Sie auf eine Dokumentenversion zu:

- 1 Wenn das Dokument auf der Arbeitsseite **Dokument** geöffnet ist, klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumentversionen erstellen/ anzeigen**. Das Dialogfeld **Dokumentversionen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Dokumentenversion in der Liste aus.
- 3 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Öffnen:** Die Dokumentenversion wird auf der Arbeitsseite **Dokument** geöffnet.
  - **Bearbeiten:** Das Dialogfeld **Dokumentversion ändern** wird geöffnet. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und klicken Sie nach dem Durchführen Ihrer Änderungen auf **Speichern**:
    - Ändern Sie die Felder **Name** und **Beschreibung** nach Bedarf.
    - Wählen Sie bei Bedarf einen Workflow aus der Liste **Workflow** aus.
  - **Entfernen:** Das Dialogfeld **Dokumentversion entfernen** wird geöffnet. Klicken Sie auf **OK**, um die Dokumentenversion zu löschen.



**TIPP** Sie können Dokumentenversionen auch direkt auf der Registerkarte **Dokumente** der Startansicht öffnen. Siehe "[Arbeiten mit Dokumentenversionen eines geschlossenen Dokuments](#)" auf Seite 268.

## Arbeiten mit Dokumentenversionen eines geschlossenen Dokuments

### So greifen Sie auf eine Dokumentenversion zu:

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte **Dokumente** der Startseite das Dokument der gewünschten Dokumentenversion aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Dokumentenversion. (Normalerweise befinden sich Dokumentenversionen in derselben Kategorie wie das Dokument, aus dem sie erstellt wurden. Ist dies der Fall, erweitern Sie das Dokument, um die Auswahl der Dokumentenversion zu ermöglichen)
- 3 Klicken Sie im Bereich **Aktionen** auf eine der folgenden Optionen:
  - **Anzeigen/Bearbeiten:** Die Dokumentenversion wird auf der Arbeitsseite **Dokument** geöffnet.
  - **Exportieren:** Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie **Word-Dokument (\*.docx)** oder **PDF-Dokument (\*.pdf)** und klicken Sie auf **Exportieren**. Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei auf Ihrem lokalen System zu speichern. Weitere


Informationen zum Exportieren von Dokumenten finden Sie unter "[Einschränken von Anforderungsklassen in einem Dokument](#)" auf Seite 237.

- **Speichern unter:** Speichert die ausgewählte Dokumentenversion als neues Dokument.
- **Löschen:** Klicken Sie im angezeigten Bestätigungsdialogfeld auf **OK**. Die Dokumentenversion wird gelöscht.

## Vergleichen von Dokumenten und Dokumentenversionen

Sie können ein Dokument mit einem anderen Dokument oder einer anderen Dokumentenversion oder zwei Dokumentenversionen vergleichen. Die Dokumentenversionen müssen dabei nicht zwingend von demselben Dokument stammen. Die Unterschiede werden im Navigations- und Detailbereich gekennzeichnet.

### So vergleichen Sie Dokumente und Dokumentenversionen:










- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Kategorie des Dokuments oder der Dokumentenversion in der Kategoriestructur aus.
- 3 Wählen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion, den/die Sie vergleichen möchten. (Normalerweise befinden sich Dokumentenversionen in derselben Kategorie wie das Dokument, aus dem sie erstellt wurden. Ist dies der Fall, erweitern Sie das Dokument, um die Auswahl einer Dokumentenversion zu ermöglichen)
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumente vergleichen**. Das Dialogfeld **Dokumentenversionen vergleichen** wird geöffnet.
- 5 **Wählen Sie ein Dokument oder eine Dokumentenversion mit einer der folgenden Methoden aus:**
  - **Wählen Sie eine Dokumentenversion desselben Dokuments aus:**
    - 1 Wählen Sie die Dokumentenversion in der Liste unten aus.
    - 2 Klicken Sie auf den Pfeil neben **Basisversion** oder **Geänderte Version**, um das entsprechende Feld auszufüllen.
  - **Wählen Sie ein anderes Dokument aus:**
    - 1 Klicken Sie auf **...**, um das Dialogfeld **Dokument auswählen** zu öffnen.
    - 2 Wenn sich das Dokument in einer anderen Kategorie befindet, wählen Sie diese im Feld **Kategorie** aus.
    - 3 Wählen Sie das Dokument in der Liste unten aus. Sie können die Liste verkürzen, indem Sie Teile des Namens in das Feld **Suchen** eingeben.
    - 4 Klicken Sie auf **Auswählen**.
  - **Wählen Sie eine andere Dokumentenversion aus:**
    - 1 Klicken Sie auf **...**, um das Dialogfeld **Dokument auswählen** zu öffnen.
    - 2 Wenn sich das Dokument in einer anderen Kategorie befindet, wählen Sie diese im Feld **Kategorie** aus.

- 3 Wählen Sie das Dokument in der Liste unten aus. Sie können die Liste verkürzen, indem Sie Teile des Namens in das Feld **Suchen** eingeben.
  - 4 Klicken Sie auf **Auswählen**.
  - 5 Wählen Sie die Dokumentenversion in der Liste unten aus.
  - 6 Klicken Sie auf den Pfeil neben **Basisversion** oder **Geänderte Version**, um den Dokumentennamen durch den Namen der Dokumentenversion zu ersetzen.
- 6 Klicken Sie auf **Vergleichen**. Dies schließt das Dialogfeld **Vergleichen** und vergleicht das/die ausgewählte(n) Dokument(e) und/oder Dokumentenversion(en). Als Ergebnis enthält der Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** jetzt die Zusammenfassung aller Kapitel in den ausgewählten Dokumenten und/oder Dokumentenversionen, und der Detailbereich enthält eine **Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede**. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln ["Arbeiten mit dem Navigationsbereich "Dokument vergleichen"](#) auf Seite 270 und ["Arbeiten mit der Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede"](#) auf Seite 271.

## Arbeiten mit dem Navigationsbereich "Dokument vergleichen"

Beim Vergleichen eines Dokuments enthält der Navigationsbereich der Arbeitsseite **Dokument** die Zusammenfassung aller Kapitel in den ausgewählten Dokumenten und/oder Dokumentenversionen, und der Detailbereich enthält eine **Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede** (weitere Informationen finden Sie im Kapitel ["Arbeiten mit der Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede"](#) auf Seite 271).

Der Navigationsbereich bietet die folgenden Funktionen:

- Symbole im Navigationsbereich geben Aufschluss über den Änderungsstatus eines Kapitels oder einer Anforderung:
  - **Kapitel**
    - : Das Kapitel ist unverändert.
    - : Das Kapitel wurde geändert.
    - : Das Kapitel wurde hinzugefügt.
    - : Das Kapitel wurde entfernt.
  - **Anforderungen**
    - : Die Anforderung ist unverändert.
    - : Die Anforderung wurde geändert.
    - : Die Anforderung wurde verschoben.
    - : Die Anforderung wurde hinzugefügt.
    - : Die Anforderung wurde entfernt.
- Die Änderungssymbole auf Kapitelebene beziehen sich nur auf die Beschreibung des Kapitels, nicht auf die Anforderungen im Kapitel. Wenn sich also die Beschreibung eines Kapitels nicht geändert hat, aber Unterkapitel oder Anforderungen im Kapitel geändert wurden, zeigt das Kapitelsymbol an, dass das Kapitel unverändert geblieben ist.

- Wenn der Titel eines Kapitels oder einer Anforderung in den beiden Dokumenten unterschiedlich ist, werden beide Titel im Navigationsbereich angezeigt.
- Wenn ein Kapitel im Navigationsbereich ausgewählt ist, zeigt der Detailbereich Anforderungen in der Tabellenansicht an.








**HINWEIS** Die angezeigten Attribute entsprechen den für die Anzeige im Dokument definierten Attributen. Siehe "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 235.

- Das Symbol, das anzeigt, ob die Anforderung hinzugefügt, entfernt, verschoben, geändert oder unverändert geblieben ist, wird ebenfalls in der Tabellenansicht angezeigt.
- Wenn Sie eine geänderte Anforderung im Navigationsbereich auswählen:
  - Zeigt der Detailbereich die Unterschiede zwischen den beiden Versionen an.
  - Neben den Abschnitten im Detailbereich mit geänderten Attributen wird ein Symbol angezeigt, und die Abschnitte mit geänderten Attributen werden eingeblendet.
- Der Vergleich bezieht sich auf die Basisversion, insbesondere für verschobene Anforderungen (Anforderungen, die als Ergebnis eines Drag & Drop-Vorgangs hinzugefügt und entfernt wurden).

## Arbeiten mit der Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede

Die **Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede** ist ein besonderes Kapitel, das vor allen anderen Kapiteln im Navigationsbereich angezeigt wird und den Änderungsstatus für jede Anforderung der verglichenen Dokumente/ Dokumentenversionen enthält. Für jede Anforderung werden die Anforderungs-ID, der Titel und die Klasse angezeigt.

Die **Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede** enthält diese Abschnitte:

-  **Anforderungen hinzugefügt:** Enthält eine Liste der Anforderungen, die dem Dokument oder der Dokumentenversion hinzugefügt wurden.
-  **Anforderungen entfernt:** Enthält eine Liste der Anforderungen, die aus dem Dokument oder der Dokumentenversion entfernt wurden.
-  **Anforderungen verschoben:** Enthält eine Liste der Anforderungen, die im Basisdokument oder in der Dokumentenversion bereits vorhanden waren, deren Position jedoch geändert wurde (z. B. durch Verschieben in ein anderes Kapitel).
-  **Anforderungen geändert:** Enthält eine Liste der geänderten Anforderungen (z. B. durch Änderung des Beschreibungstextes), die bereits im Basisdokument und in der Dokumentenversion vorhanden waren.
-  **Nicht geänderte Anforderungen:** Enthält eine Liste der nicht geänderten Anforderungen, die bereits im Basisdokument oder in der Dokumentenversion vorhanden waren.

## Exportieren des Berichts über die Dokumentunterschiede

Mit dem Befehl **Exportieren** können Sie ein Microsoft Word-Dokument wie in Kapitel "Exportieren als Microsoft Word-Dokument" auf Seite 272 beschrieben über die Arbeitsseite **Dokument** exportieren. Im Inhaltsverzeichnis des exportierten Dokuments wird jedoch am Ende jedes Kapiteltitels **[HINZUGEFÜGT]**, **[ENTFERNT]**, **[VERSCHOBEN]**, **[VERÄNDERT]** oder **[UNVERÄNDERT]** angehängt.

## Anzeigen einer Dokumentenversion oder eines Dokuments

Sie können die einzelne Dokumentenversion oder das einzelne Dokument über die "Vergleichs"-Version auf der Arbeitsseite **Dokument** anzeigen.

**So zeigen Sie eine Dokumentenversion oder ein Dokument über die "Vergleichs"-Version der Ansicht "Dokument" an:**

- Klicken Sie oben im Detailbereich neben **Gehe zu** auf den Link eines Dokuments oder einer Dokumentenversion.

Die normale Arbeitsseite **Dokument** des Dokuments oder der Dokumentenversion wird angezeigt. Da Dokumentenversionen schreibgeschützt sind, werden ihre Kapitel, Unterkapitel und Anforderungen im Navigationsbereich abgeblendet dargestellt.

## Exportieren von Dokumenten

### Exportieren als Microsoft Word-Dokument

Sie können ein RM-Dokument oder eine -Dokumentenversion als Microsoft Word-Datei über die Ansicht **Dokument** exportieren.

- Der Name des RM-Dokuments wird zum Namen der Word-Datei.
- Der Name des RM-Dokuments wird zum Titel des Word-Dokuments, es sei denn, Sie haben das Kontrollkästchen **Titel exportieren** im Dialogfeld *Neues Dokument* oder im Dialogfeld *Dokument bearbeiten* deaktiviert.
- Der Navigationsbereich wird zum Inhaltsverzeichnis für das Word-Dokument.
- Der Inhalt und das Layout im Detailbereich definieren den Text des Word-Dokuments.



Sie können das Word-Dokument nach dem Exportieren herunterladen oder öffnen.



#### HINWEIS

- Das exportierte Word-Dokument wird nicht in der Dimensions RM-Datenbank gespeichert.
- Wenn Microsoft Word nicht auf dem Server installiert ist, werden Microsoft Word-Dokumente mit der Dateierweiterung `.doc` anstelle von `.docx` erstellt. Wenn Sie eine `.doc`-Datei öffnen, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass das Format dieser Datei nicht dem `.doc`-Format entspricht. Sie können in diesem Dialogfeld ohne Bedenken auf **Ja** klicken, um die Datei in Word zu öffnen.
- Wenn eine `.doc`-Datei erstellt wird, verweisen alle Links im Inhaltsverzeichnis auf Seite eins. Um die Einträge im Inhaltsverzeichnis richtig zu nummerieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Inhaltsverzeichnis und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Aktualisieren**.
- Wenn Sie ein Word-Dokument zur externen Bearbeitung an jemanden übergeben und die Änderungen später importieren möchten, sollten Sie statt eines normalen Word-Dokuments ein Roundtrip-Dokument verwenden. Weitere Informationen zu Roundtrip-Dokumenten finden Sie in Kapitel ["Exportieren als Roundtrip-Dokument"](#) auf Seite 275.

#### So exportieren Sie anhand einer Microsoft Word-Datei:

- 1 Öffnen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion auf der Arbeitsseite, falls es/sie nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.
- 3 Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie **Word-Dokument (\*.docx)** und klicken Sie auf **Exportieren**.
- 4 Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei auf Ihrem lokalen System zu speichern.



**HINWEIS** Der Administrator kann das System so konfigurieren, dass Kopf- und Fußzeilen im exportierten Dokument ausgegeben und benutzerdefinierte Stile für das exportierte Dokument verwendet werden. Der Administrator kann auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die Sie für das exportierte Dokument auswählen können.

Informationen zum Auswählen einer vorhandenen benutzerdefinierten Vorlage finden Sie unter ["Einschränken von Anforderungsklassen in einem Dokument"](#) auf Seite 237.

Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage finden Sie in Kapitel *"Creating Templates to Export Requirements"* im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

#### Anzeigen von Anhängen im exportierten Dokument

Wenn Anforderungen im Dokument Attribute für Dateianhänge enthalten, können diese als Links in das exportierte Word-Dokument aufgenommen werden. Um die Links anzuzeigen, müssen Sie das Attribut für Dateianhänge zur Liste **Anzuzeigende Attribute** im Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** hinzufügen. Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter ["Anzeigeoptionen"](#) auf Seite 235.

Die Links werden als Symbole angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol im exportierten Dokument, um die zugehörige Datei zu öffnen.





**HINWEIS**

- Da das exportierte Dokument und die Dateianhänge in einem Dokument gespeichert sind, kann das Dokument recht umfangreich werden. Seine Größe hängt von der Anzahl der Anforderungen mit Dateianhängen und der Größe der Dateianhänge ab.
- Sie können Microsoft Word auf Ihrem Dimensions RM-Webserver installieren, um Anhänge in Ihrem Dokument zu exportieren, oder Sie können es auf einem anderen Server installieren. Der Administrator kann den Server entsprechend konfigurieren, wenn Sie nicht möchten, dass Word auf dem Webserver installiert wird. Weitere Informationen finden Sie im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

Die folgende Abbildung zeigt die Links zu Dateianhängen im exportierten Dokument im Tabellenlayout.

**3.1.3 Funktionelle Anforderungen**

Nr.	Anf.-ID	Titel	Text	Dateianhang
3.1.3.1	MRKT_000001	EPhoto ist ein Online-Fotoalbum	Das ePhoto-System soll es dem Benutzer ermöglichen, ein Online-Fotoalbum zu durchsuchen. Es soll aussehen und sich anfühlen wie ein herkömmliches Fotoalbum.	Keine Datei angehängt
3.1.3.1.1	MRKT_000024	Gespeicherte Diashows	Das ePhoto-System muss die Möglichkeit bieten, eine Diashow der gespeicherten Fotos zu erstellen.	 prototype.png
3.1.3.1.2	MRKT_000023	EPhoto ist ein Online-Fotoalbum	Das ePhoto-System soll es dem Benutzer ermöglichen, ein Online-Fotoalbum zu durchsuchen. Es soll aussehen und sich anfühlen wie ein herkömmliches Fotoalbum.	 prototype.png

Die folgende Abbildung zeigt die Links zu Dateianhängen im exportierten Dokument im Absatzlayout.

### 3.1.3 Funktionelle Anforderungen

#### 3.1.3.1 EPhoto ist ein Online-Fotoalbum

**Anf.-ID:** MRKT\_000001 **Dateianhang:** Keine Datei  
angehängt

Dieses ePhoto-System soll es dem Benutzer ermöglichen, ein Online-Fotoalbum auf ähnliche Weise wie ein herkömmliches elektronisches Fotoalbum zu durchsuchen.

##### 3.1.3.1.1 Gespeicherte Diashows

**Anf.-ID:** MRKT\_000024   
Dateianhang: prototype.png

Das ePhoto-System muss die Möglichkeit bieten, eine Diashow der gespeicherten Fotos zu erstellen.

##### 3.1.3.1.2 Anzeigen von Informationen zu gespeicherten Fotos

**Anf.-ID:** MRKT\_000023   
Dateianhang: prototype.png

Das ePhoto-System muss es den Benutzern ermöglichen, jede der mit dem Foto gespeicherten Informationen anzuzeigen.

## Exportieren als Roundtrip-Dokument

Wenn Sie ein Word-Dokument zur externen Bearbeitung an jemanden übergeben und die Änderungen später importieren möchten, sollten Sie statt eines normalen Word-Dokuments ein Roundtrip-Dokument verwenden. Der Unterschied zwischen einem Roundtrip-Dokument und einem regulären Word-Dokument besteht darin, dass das Roundtrip-Dokument ein definiertes Format für die exportierten Anforderungen verwendet und IDs für die Kapitel und den Dokumentkopf enthält. Anhand dieser IDs - wie auch anhand der IDs in den Anforderungen - werden Änderungen während des Imports erkannt.

### So exportieren Sie anhand eines Roundtrip-Dokuments:

- 1 Öffnen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion auf der Arbeitsseite, falls es/sie nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen](#)" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.

- 3 Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie **Roundtrip-Word-Dokument (\*.docx)** und klicken Sie auf **Exportieren**.
- 4 Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei auf Ihrem lokalen System zu speichern.

## Exportieren als Adobe PDF-Dokument

Sie können ein RM-Dokument oder eine -Dokumentenversion als Adobe PDF-Datei über die Ansicht **Dokument** exportieren.

- Der Name des RM-Dokuments wird zum Namen der PDF-Datei.
- Der Name des RM-Dokuments wird zum Titel des PDF-Dokuments, es sei denn, Sie haben das Kontrollkästchen **Titel exportieren** im Dialogfeld *Neues Dokument* oder im Dialogfeld *Dokument bearbeiten* deaktiviert.
- Der Navigationsbereich wird zum Inhaltsverzeichnis für das PDF-Dokument.
- Der Inhalt und das Layout im Detailbereich definieren den Text des PDF-Dokuments.

Sie können das PDF-Dokument nach dem Exportieren herunterladen oder öffnen.



### HINWEIS

- Das exportierte PDF-Dokument wird nicht in der Dimensions RM-Datenbank gespeichert.
- Anhänge können nicht in ein PDF-Dokument eingebettet werden.
- Auf dem Server wird Microsoft Word benötigt, um PDF-Dateien ausgeben zu können. Wenn Microsoft Word nicht auf dem Server installiert ist, werden Microsoft Word-Dokumente mit der Dateierweiterung .doc anstelle einer PDF-Datei erstellt. Wenn Sie eine .doc-Datei öffnen, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass das Format dieser Datei nicht dem .doc-Format entspricht. Sie können in diesem Dialogfeld ohne Bedenken auf **Ja** klicken, um die Datei in Word zu öffnen.

### So exportieren Sie anhand einer Adobe PDF-Datei:

- 1 Öffnen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion auf der Arbeitsseite, falls es/sie nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen](#)" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.
- 3 Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie **PDF-Dokument (\*.pdf)** und klicken Sie auf **Exportieren**.

- 4 Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei auf Ihrem lokalen System zu speichern.



**HINWEIS** Der Administrator kann das System so konfigurieren, dass Kopf- und Fußzeilen im exportierten Dokument ausgegeben und benutzerdefinierte Stile für das exportierte Dokument verwendet werden. Der Administrator kann auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die Sie für das exportierte Dokument auswählen können.

Informationen zum Auswählen einer vorhandenen benutzerdefinierten Vorlage finden Sie unter "[Einschränken von Anforderungsklassen in einem Dokument](#)" auf Seite 237. Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage finden Sie unter "[Creating Templates to Export Requirements](#)" im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

## Exportieren als Microsoft Excel-Tabelle

Sie können ein RM-Dokument oder eine -Dokumentenversion als Microsoft Excel-Datei über die Ansicht **Dokument** exportieren.

- Der Name des RM-Dokuments wird zum Namen der Excel-Datei.
- Der Inhalt und das Layout im Detailbereich definieren den Zelleninhalt der Excel-Tabelle.
- Sie können die Excel-Datei nach dem Exportieren herunterladen oder öffnen.



**HINWEIS** Die exportierte Excel-Datei wird nicht in der Dimensions RM-Datenbank gespeichert.

### So exportieren Sie anhand einer Microsoft Excel-Datei:

- 1 Öffnen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion auf der Arbeitsseite, falls es/sie nicht bereits geöffnet ist. Siehe "[Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen](#)" auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.
- 3 Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie **Excel-Tabelle (\*.xlsx)**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine der folgenden Optionen:
  - a **Bilder einschließen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bilder in die Excel-Datei exportiert.
  - b **Alle angezeigten Attribute exportieren:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle in der Liste der anzuzeigenden Attribute (siehe Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 235) ausgewählten Attribute in die Excel-Tabelle exportiert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nur die Attribute **Titel** und **Beschreibung** in die Excel-Tabelle exportiert.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei auf Ihrem lokalen System zu speichern.

## Exportieren als ReqIFZ-Dokument

Sie können ein RM-Dokument oder eine -Dokumentenversion als ReqIFZ-Dokument über die Ansicht **Dokument** exportieren.

- Der Name des RM-Dokuments wird zum Namen der ReqIFZ-Datei.
- Titel und Beschreibung werden als die Werte **ReqIF.Name** und **ReqIF.Description** gespeichert.

Sie können die ReqIFZ-Datei nach dem Exportieren herunterladen oder öffnen.



### HINWEIS

- Die exportierte ReqIFZ-Datei wird nicht in der Dimensions RM-Datenbank gespeichert.
- Anhänge können nicht in ein ReqIFZ-Dokument eingebettet werden.

### So exportieren Sie anhand einer ReqIFZ-Datei:

- 1 Öffnen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion auf der Arbeitsseite, falls es/sie nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.
- 3 Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie **ReqIF-Dokument (\*.reqifz)** und klicken Sie auf **Exportieren**.
- 4 Wählen Sie die Option **DOORS-Unterstützung für Bildexport**, um Bilder für den Import in DOORS zu konvertieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Bilder in ihrem ursprünglichen Format exportiert.
- 5 Wenn Sie von Ihrem Browser dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei auf Ihrem lokalen System zu speichern.

## Kopieren der URL zum Exportieren eines Dokuments in die Zwischenablage

Wenn Sie ein Dokument häufig in einem bestimmten Format exportieren müssen, können Sie diese Aufgabe vereinfachen, indem Sie eine URL zum Exportieren dieses Dokuments in Ihrem Webbrowser speichern. Wenn Sie dann auf die URL zum Exportieren klicken, wird das Dokument exportiert (z. B. im PDF-Format) und Sie können es öffnen oder speichern (abhängig von den Einstellungen Ihres Webbrowsers).

### So kopieren Sie die URL zum Exportieren eines Dokuments:

- 1 Öffnen Sie das Dokument oder die Dokumentenversion auf der Arbeitsseite, falls es/sie nicht bereits geöffnet ist. Siehe ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**.
- 3 Im Dialogfeld **Dokument exportieren** werden Sie aufgefordert, das Format auszuwählen, in dem Sie das Dokument exportieren möchten. Wählen Sie das gewünschte Format aus.

- 4 Klicken Sie auf **Direkte URL erstellen**. Ein Dialogfeld mit der ausgewählten URL wird geöffnet.
- 5 Markieren Sie die URL und drücken Sie **STRG+C**, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierte URL und wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren**, um die URL in die Zwischenablage zu kopieren.
- 6 Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 7 Drücken Sie **STRG+V** oder verwenden Sie den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.



**TIPP** Sie können der URL einen Benutzernamen und ein Passwort hinzufügen, mit denen Sie das Dokument exportieren können, ohne sich anmelden zu müssen.

Fügen Sie Folgendes zur URL hinzu: `&u=Benutzername&pwd=Passwort`

## Verwenden von Workflows mit Dokumenten

Um Dokumenten (oder jeder Art von Container) einen Workflow zuzuweisen, muss eine Klasse vom Typ "Workflow-Container" vorhanden sein. Wenn kein Workflow-Feld angezeigt wird oder die Dropdown-Liste "Workflow" in den Dokumenteinstellungen keinen Inhalt hat, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

1. Öffnen Sie das Dokument (siehe Kapitel ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215).
2. Klicken Sie in der Gruppe Dokumente des Bereichs Aktionen auf Dokumenteinstellungen.
3. Wählen Sie im Feld Workflow den gewünschten Workflow aus.

### Zuweisen eines Dokuments zu einem Workflow

**So weisen Sie ein Dokument einem Workflow zu:**

- 1 Öffnen Sie das Dokument (siehe Kapitel ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215).
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Dokumente** des Bereichs **Aktionen** auf **Dokumenteinstellungen**. Das Dialogfeld **Dokumenteinstellungen** wird geöffnet.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte **Allgemein** ausgewählt ist.
- 4 Wählen Sie im Feld **Workflow** den gewünschten Workflow aus.



**VORSICHT!** Nachdem Sie das Dialogfeld bestätigt haben, kann die Workflow-Einstellung für das Dokument nicht mehr geändert werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den richtigen Workflow ausgewählt haben.

- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## Ausführen eines Übergangs für ein Dokument

Um einen Workflow mit einem Dokument verwenden zu können, muss diesem Dokument ein Workflow zugewiesen werden (siehe Kapitel ["Zuweisen eines Dokuments zu einem Workflow"](#) auf Seite 279).

### So führen Sie einen Übergang aus:

- 1 Öffnen Sie das Dokument (siehe Kapitel ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche für den gewünschten Übergang, die sich unter dem Menü **Willkommen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet. Durch die Ausführung des Übergangs kann ein Eingabeformular geöffnet werden, das zum Abschluss des Übergangs ausgefüllt werden muss.

Neben der/den Übergangsschaltfläche(n) finden Sie einen Fortschrittsbalken, der den aktuellen Zustand anzeigt. Falls von Ihrem Administrator konfiguriert, kann sich der Wert des Fortschrittsbalkens je nach Workflow-Zustand ändern.

## Anzeigen von Informationen über ein Dokument

Wenn ein Dokument einem Workflow zugewiesen ist, können Sie dieselben Funktionen wie bei Anforderungen nutzen, z. B. Attribute anzeigen/ändern oder die Historie der Zustandsänderungen anzeigen oder einen Übergang ausführen.

### So zeigen Sie die Informationen zu einem Dokument an:

- 1 Öffnen Sie das Dokument (siehe Kapitel ["Öffnen von Dokumenten oder Dokumentenversionen"](#) auf Seite 215).
- 2 Klicken Sie auf den Fortschrittsbalken, der den aktuellen Zustand anzeigt. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** für das Dokument wird geöffnet.

Weitere Informationen über das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** finden Sie unter ["Bearbeiten einer Anforderung"](#) auf Seite 129 (beginnen Sie mit Punkt 2 der Liste) und ["Workflows"](#) auf Seite 118.




## Kapitel 5

---

# Arbeiten mit der Startansicht


Über die Startansicht	282
Dashboard	283
Registerkarte "Boards"	293
Registerkarte "Dokumente"	296
Registerkarte "Anforderungen"	297
Registerkarte "Berichte"	298
Registerkarte "Sammlungen"	300
Registerkarte "Baselines"	301
Registerkarte "Glossar"	301
Arbeiten mit Produkten und Projekten	304
Kopieren von Kategorieinhalt	305

# Über die Startansicht



Über die Startansicht können Benutzer Dashboards ausführen und auf Dokumente, Anforderungen, Berichte, Sammlungen, Baselines oder Glossareinträge zugreifen. Die Startseite umfasst die folgenden Elemente:

- **Suchen:** Dieses Feld begrenzt die Anzeige auf der aktuellen Registerkarte auf diejenigen Elemente, die der Suchzeichenfolge entsprechen. Die Suche ist dynamisch und begrenzt die angezeigten Ergebnisse zunehmend, je mehr Zeichen Sie eingeben. Um zur Anzeige der gesamten Elemente zurückzukehren, löschen Sie die Zeichenfolge aus dem Suchfeld oder klicken Sie auf die Schaltfläche **X** im Suchfeld.
- **Registerkarten:** Eine Zahl im Titel jeder Registerkarte gibt an, wie viele von jedem Elementtyp in der ausgewählten Kategorie vorhanden sind. Doppelklicken Sie auf ein Element, um es auf der entsprechenden Arbeitsseite zu öffnen, oder wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann im Bereich **Aktionen** auf eine Aktion. In den folgenden Unterabschnitten finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Registerkarten.

Um die Startansicht zu öffnen, klicken Sie auf  in der Menüleiste. Weitere Informationen über die Menüleiste finden Sie in Kapitel ["Menüleiste" auf Seite 25](#).

Die von der Startseite aus verfügbaren Registerkarten sind abhängig von den Anforderungen des Prozesses. Folgendes kann enthalten sein (Einzelheiten finden Sie in Kapitel ["Registerkarten" auf Seite 86](#)):


Name der Registerkarte	Beschreibung
<b>Baselines</b>	Auf der Registerkarte <b>Baselines</b> können Sie Baselines erstellen, öffnen, löschen und ändern. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Registerkarte "Baselines" auf Seite 301</a> .
<b>Boards</b>	Auf der Registerkarte <b>Boards</b> können Sie Boards zum Anzeigen von Kanban-Berichten erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Registerkarte "Boards" auf Seite 293</a> .
<b>Sammlungen</b>	Auf der Registerkarte <b>Sammlungen</b> können Sie Sammlungen erstellen, öffnen, löschen und ändern. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Registerkarte "Sammlungen" auf Seite 300</a> .
<b>Dashboard</b>	Auf der Registerkarte <b>Dashboards</b> können Sie Dashboards erstellen, ändern, löschen und exportieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Dashboard" auf Seite 283</a> .
<b>Dokumente</b>	Auf der Registerkarte <b>Dokumente</b> können Sie Dokumente erstellen, öffnen, löschen und exportieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Registerkarte "Dokumente" auf Seite 296</a> .

Name der Registerkarte	Beschreibung
<b>Glossar</b>	Auf der Registerkarte <b>Glossar</b> können Sie Glossareinträge erstellen, bearbeiten und löschen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Registerkarte "Glossar"" auf Seite 301.
<b>Berichte</b>	Auf der Registerkarte <b>Berichte</b> können Sie Berichte erstellen, öffnen, bearbeiten und löschen sowie die Berichtsergebnisse exportieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Registerkarte "Berichte"" auf Seite 298.
<b>Anforderungen</b>	Auf der Registerkarte <b>Anforderungen</b> können Sie Anforderungen erstellen, bearbeiten, löschen und exportieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Registerkarte "Anforderungen"" auf Seite 297.

## Dashboard

Das RM-Dashboard wurde entwickelt, um Produkt- und Projektteams einen Überblick über den Leistungs- und Release-Status anhand der in RM verwalteten Informationen zu geben.

Teamleiter können eine unbegrenzte Anzahl von Dashboards hinzufügen und jedes so konfigurieren, dass wichtige Prozessindikatoren angezeigt werden oder der Status speziell für ein Produktmanagementteam gemeldet wird.



## Verwenden von Dashboards



Um auf ein Dashboard zuzugreifen, wählen Sie die **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**. Das angezeigte Dashboard ist standardmäßig das zuletzt ausgewählte Dashboard oder, wenn Sie zum ersten Mal auf eine Kategorie verweisen, das

Standard-Dashboard. Um zu einem anderen Dashboard zu wechseln, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste rechts neben der Schaltfläche **Widget hinzufügen** aus.

Dashboard-Berichte verwenden die Anforderungen der in der Struktur **Kategorien** auf der linken Seite des Bildschirms ausgewählten Kategorie. Wenn ein Dashboard für eine bestimmte Kategorie erstellt wurde, ist es nur innerhalb dieser Kategorie oder in Unterkategorien verfügbar, wenn das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert wurde.

### Begrenzung der Dashboard-Daten

Mit dem Trichter- und dem Ordner-Symbol kann die Anzeige des Dashboard-Inhalts gesteuert werden.

Auswahl	Beschreibung
	Wenn weder das Trichter- noch das Ordner-Symbol ausgewählt werden (beide mit weißem Hintergrund), werden die angezeigten Daten aus allen Kategorien gesammelt.
	Die Auswahl des Trichter-Symbols, wie abgebildet, ermöglicht die Filterung des Berichts nach der aktuell ausgewählten Kategorie. Wenn das Ordner-Symbol ebenfalls ausgewählt ist, spiegeln die erfassten Daten die aktuell ausgewählte Kategorie sowie deren Unterkategorien wider.



**HINWEIS** Wenn ein Bericht Bedingungen für eine oder mehrere Kategorien enthält, überschreiben diese Bedingungen die in der Struktur **Kategorien** ausgewählte Kategorie.

### Über das Dashboard "Meine Arbeit"

Das Dashboard **Meine Arbeit** ist ein Dashboard mit vordefinierten Berichten. Da das Dashboard beim Erstellen einer neuen Dimensions RM-Instanz nicht vorhanden ist, müssen Sie oder Ihr Administrator es erstellen.


Die folgenden Berichte sind für das Dashboard **Meine Arbeit** verfügbar:

- **Vorschläge** - Wenn die Option **Nach meinen Elementen filtern** deaktiviert ist (dies ist die Standardeinstellung), zeigt dieser Abschnitt Vorschläge an, die von **einem beliebigen Benutzer** erstellt oder aktualisiert wurden, und anstehende Vorschläge, die von **einem beliebigen Benutzer** für neue Anforderungen eingereicht wurden. Wenn die Option **Nach meinen Elementen filtern** aktiviert ist, zeigt dieser Abschnitt Vorschläge an, die vom **angemeldeten Benutzer** erstellt oder geändert wurden oder bei denen die zugehörige Anforderung vom **angemeldeten Benutzer** erstellt oder geändert wurde.

Nur anwendbar, wenn die Organisation ein Verfahren gewählt hat, in dem Vorschläge verwendet werden.
- **Letzte Kommentare** - Zeigt Kommentare zu Anforderungen an, die von einem beliebigen Benutzer innerhalb des angegebenen Zeitrahmens erstellt oder aktualisiert wurden.

- **Kürzlich geänderte Anforderungen** - Zeigt Anforderungen an, die von einem beliebigen Benutzer innerhalb des angegebenen Zeitraums geändert oder erstellt wurden.
- **Letzte Abstimmungen** - Zeigt Abstimmungen an, die die angegebenen Bedingungen innerhalb des angegebenen Zeitraums erfüllen.

### So erstellen Sie das Dashboard "Meine Arbeit":

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Erstellen Sie ein Dashboard und nennen Sie es *Meine Arbeit* (siehe Kapitel "[Erstellen eines Dashboards](#)" auf Seite 286).
- 3 Klicken Sie in einem Abschnitt, zu dem Sie einen Bericht hinzufügen möchten, auf den Link **Konfigurieren**. Das Dialogfeld **Widget bearbeiten** wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie im Feld **Berichtstyp** die Option **Meine Arbeit**.
- 5 Wählen Sie den Bericht, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Ändern Sie ggf. den Titel.
- 7 Geben Sie nach Bedarf Parameter für den Bericht an.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Verwendung von Dashboard-Widgets

Wenn Sie den Cursor auf die Titelleiste eines Berichts bewegen, sind die folgenden Funktionen verfügbar:



**Diagrammstil:** Wählen Sie einen alternativen Diagrammstil aus der angezeigten Liste aus.



**Einstellungen:** Öffnet das Dialogfeld *Widget bearbeiten*. Dieses Dialogfeld bietet die gleiche Funktionalität wie das Dialogfeld *Widget hinzufügen*. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Hinzufügen eines Standardberichts zum Dashboard](#)" auf Seite 288, "[Hinzufügen eines grafischen Berichts zum Dashboard](#)" auf Seite 288 oder "[Hinzufügen einer Website zum Dashboard](#)" auf Seite 291.



**Vollbildschirm:** Erweitert den Bericht so, dass er den ganzen Bildschirm ausfüllt.



**Aktualisieren:** Aktualisiert die Daten des Berichts. Um die Daten aller Berichte zu aktualisieren, klicken Sie auf **Ansicht aktualisieren** unter **Dashboard** im Bereich **Aktionen**.




**Löschen:** Entfernt den Bericht aus dem Dashboard.

### **Verschieben von Widgets**

Mit den folgenden Schritten können Sie Berichte innerhalb des ausgewählten Dashboards verschieben:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bericht, den Sie verschieben möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Titelleiste und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 3 Verschieben Sie den Bericht an die neue Position. Die neue Position wird durch gestrichelte Linien gekennzeichnet. Wenn sich ein Bericht bereits an der neuen Position befindet, wird dieser verschoben.
- 4 Lassen Sie die Maustaste los.

### **Ändern der Größe von Widgets**

Abgesehen von der Anzeige eines Berichts im Vollbildmodus durch Klicken auf das Vollbildsymbol  in der Titelleiste des Berichts können Sie ihn auch so vergrößern, dass er eine oder mehrere Kacheln ausfüllt. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger in die untere rechte Ecke des Berichts, dessen Größe Sie ändern möchten. Der Mauszeiger ändert sich in einen Doppelpfeil-Zeiger.
- 2 Klicken Sie auf die Ecke und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 3 Bewegen Sie den Mauszeiger zu der Position bis zu der Sie den Bericht vergrößern möchten. Wenn sich ein Bericht bereits an der neuen Position befindet, wird dieser verschoben.
- 4 Lassen Sie die Maustaste los.

## **Erstellen eines Dashboards**

### **So erstellen Sie ein Dashboard:**

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Klicken Sie unter der Registerkarte **Dashboards** auf die Schaltfläche **+ Neu** oder klicken Sie unter **Dashboard** im Bereich **Aktionen** auf **Neu**. Das Dialogfeld *Neues Dashboard* wird geöffnet.



**HINWEIS** Das Dashboard wird in der Kategorie (und optional auch in den Unterkategorien) verfügbar sein, die in der Kategoriestruktur ausgewählt ist.

- 3 Geben Sie den **Titel** des Dashboards ein.
- 4 Wenn Ihr Benutzerkonto über die Berechtigung **Öffentlich erstellen** verfügt, sind folgende Optionen verfügbar:
  - **Öffentliches Dashboard:** Wählen Sie die Option "Öffentliches Dashboard", um anderen Benutzern den Zugriff auf das Dashboard zu ermöglichen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, hat nur der Benutzer, der das Dashboard erstellt hat, Zugriff darauf.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentliches Dashboard** aktiviert ist. Sie können die Gruppen auswählen, die auf das Dashboard zugreifen können. Um allen Benutzern die Berechtigung für den Zugriff auf das Dashboard

zu erteilen, wählen Sie **Alle**. Die ausgewählten Gruppen sind mit einem Häkchen markiert.

- **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentliches Dashboard** aktiviert ist. Sie können die Gruppen auswählen, die das Dashboard bearbeiten können. Um allen Benutzern die Berechtigung zum Bearbeiten des Dashboards zu erteilen, wählen Sie **Alle**. Die ausgewählten Gruppen sind mit einem Häkchen markiert.
  - **Standard-Dashboard für Kategorie:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentliches Dashboard** aktiviert ist. Wenn **Standard-Dashboard für Kategorie** ausgewählt ist, wird dieses Dashboard verwendet, wenn ein Benutzer die Kategorie zum ersten Mal auswählt.
- 5** Wenn **In Unterkategorien anzeigen** aktiviert ist, kann auch in Unterkategorien der Kategorie, in der es erstellt wurde, auf das Dashboard zugegriffen werden.
- 6** Wählen Sie eines der folgenden Layouts aus:



**Freistil:** Ermöglicht das Hinzufügen von Berichten an beliebiger Stelle auf dem Dashboard.



**Kachel 9:** Erstellt eine Matrix aus 3x3 Kacheln.



**Kachel 16:** Erstellt eine Matrix aus 4x4 Kacheln.



**Horizontal 3:** Erstellt 3 Zeilen mit identischer Größe.



**Horizontal 2:** Erstellt 2 Zeilen mit identischer Größe.



**Horizontal 2/3:** Erstellt 2 Zeilen, wobei die erste etwa 2/3 des Dashboards nutzt.



**Horizontal 1/3:** Erstellt 2 Zeilen, wobei die erste etwa 1/3 des Dashboards nutzt.



**Senkrecht 3:** Erstellt 3 Spalten mit identischer Größe.



**Senkrecht 2:** Erstellt 2 Spalten mit identischer Größe.



**Senkrecht 2/3:** Erstellt 2 Spalten, wobei die erste etwa 2/3 des Dashboards nutzt.



**Senkrecht 1/3:** Erstellt 2 Spalten, wobei die erste etwa 1/3 des Dashboards nutzt.



**Senkrecht 4:** Erstellt 4 Spalten mit identischer Größe.

- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines Standardberichts zum Dashboard

Standardberichte zeigen ihre Daten in einer Tabelle an. Informationen zum Erstellen Ihrer eigenen Berichte finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit Berichten](#)" auf Seite 307.

### So fügen Sie einen Standardbericht zum Dashboard hinzu:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste **Dashboard** aus oder erstellen Sie ein Dashboard wie in Kapitel "[Erstellen eines Dashboards](#)" auf Seite 286 beschrieben.
- 3 Klicken Sie unter der Registerkarte **Dashboards** auf die Schaltfläche **Widget hinzufügen** oder klicken Sie auf **Widget hinzufügen** unter **Dashboard** im Bereich **Aktionen**. Hierdurch wird das Dialogfeld *Widget hinzufügen* geöffnet.
- 4 Stellen Sie sicher, dass im Feld **Widgettyp** die Option **Bericht anzeigen** angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie im Feld **Kategorie** die Kategorie aus, in der sich der Bericht befindet.
- 6 Wählen Sie einen Bericht aus.



**TIPP** Sie können sich einen besseren Überblick verschaffen, indem Sie einen Eintrag aus der Liste **Berichtstyp** auswählen und/oder einen Teil des Berichtsnamens in das Textfeld **Titelfilter** eingeben.

- 7 Der Titel des Berichts kann durch Ändern des Texts im Textfeld **Titel** des Widgets geändert werden.
- 8 Wenn der ausgewählte Bericht Laufzeitparameter verwendet, finden Sie dazu weitere Informationen im Kapitel "[Verwenden von Berichten mit Laufzeitparametern](#)" auf Seite 289.
- 9 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines grafischen Berichts zum Dashboard

Grafische Berichte zeigen ihre Daten in Form von Diagrammen an. Informationen zum Erstellen von grafischen Berichten finden Sie in Kapitel "[Erstellen eines grafischen Berichts](#)" auf Seite 314.



### So fügen Sie einen grafischen Bericht zum Dashboard hinzu:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste **Dashboard** aus oder erstellen Sie ein Dashboard wie in Kapitel "[Erstellen eines Dashboards](#)" auf Seite 286 beschrieben.
- 3 Klicken Sie unter der Registerkarte **Dashboards** auf die Schaltfläche **Widget hinzufügen** oder klicken Sie auf **Widget hinzufügen** unter **Dashboard** im Bereich **Aktionen**. Hierdurch wird das Dialogfeld *Widget hinzufügen* geöffnet.
- 4 Stellen Sie sicher, dass im Feld **Widgettyp** die Option **Bericht anzeigen** angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie **Grafisch** in der Liste **Berichtstyp** aus.
- 6 Wählen Sie im Feld **Kategorie** die Kategorie aus, in der sich der Bericht befindet.
- 7 Wählen Sie einen Bericht aus.



**TIPP** Sie können sich einen besseren Überblick verschaffen, indem Sie einen Teil des Berichtsnamens in das Textfeld **Titelfilter** eingeben.

- 8 Sie können bei Bedarf den Titel des Berichts ändern, indem Sie den Text im Textfeld **Titel** des Widgets ändern.
- 9 Wenn der ausgewählte Bericht Laufzeitparameter verwendet, finden Sie dazu weitere Informationen im Kapitel "[Verwenden von Berichten mit Laufzeitparametern](#)" auf Seite 289.
- 10 Wählen Sie die Registerkarte **Berichtsstil** aus, um den Stil für den Bericht festzulegen.
- 11 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Verwenden von Berichten mit Laufzeitparametern

Bei einigen Berichten kann es erforderlich sein, dass Sie beim Ausführen des Berichts Daten eingeben oder auswählen müssen. Diese Laufzeitparameter müssen beim Hinzufügen des Berichts zum Dashboard definiert werden. Wenn ein Bericht über Laufzeitparameter verfügt, wird neben der Registerkarte **Bericht** die Registerkarte **Parameter** angezeigt.

### So geben Sie Laufzeitparameter ein oder wählen sie aus:

- 1 Wählen Sie die Registerkarte **Parameter**.

- 2 Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie in der Liste der einzelnen Parameter einen Wert aus.



#### TIPPS

- **Verwenden von Listenparametern:**

Um alle Einträge in einer Liste zu markieren oder die Markierung aufzuheben, klicken Sie auf **Alles auswählen** oder **Auswahl aufheben**.

- **Verwenden von Kategorieparametern:**

Um alle Kategorien zu öffnen oder zu schließen, klicken Sie auf **Alle öffnen** oder **Alle schließen**.

Um alle Kategorien auszuwählen oder die Auswahl aller Kategorien aufzuheben, klicken Sie auf **Alle markieren** oder **Gesamte Auswahl aufheben**.

## Hinzufügen eines kalendarischen Berichts zum Dashboard

Der kalendarische Bericht gibt einen Überblick über die Anforderungen in einem Kalender, um Sie bei der Einhaltung von Terminen zu unterstützen. Für das Filtern muss ein Benutzerattribut und ein Datumsattribut angegeben werden. Es werden nur Anforderungen angezeigt, bei denen das Benutzerattribut mit dem aktuell angemeldeten Benutzer übereinstimmt.

### So erstellen Sie einen kalendarischen Bericht:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und wählen Sie die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste **Dashboard** aus oder erstellen Sie ein Dashboard wie in Kapitel "[Erstellen eines Dashboards](#)" auf Seite 286 beschrieben.
- 3 Klicken Sie unter der Registerkarte **Dashboards** auf die Schaltfläche **Widget hinzufügen** oder klicken Sie auf **Widget hinzufügen** unter **Dashboard** im Bereich **Aktionen**. Hierdurch wird das Dialogfeld *Widget hinzufügen* geöffnet.
- 4 Stellen Sie sicher, dass im Feld **Widgettyp** die Option **Bericht anzeigen** angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie im Feld **Berichtstyp** die Option **Meine Arbeit**.
- 6 Wählen Sie in der Berichtsliste den Eintrag **Kalender**.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Wählen Sie die Kategorien aus, die nach Anforderungen durchsucht werden sollen.
- 9 Wählen Sie im Feld **Klasse eingeben** die Anforderungsklasse aus, die in der Ergebnisliste berücksichtigt werden soll.
- 10 Wählen Sie im Feld **Benutzer eingeben** ein Benutzerattribut aus.
- 11 Wählen Sie im Feld **Datum eingeben** ein Datumsattribut aus.
- 12 Wählen Sie aus den Optionen **Ansicht eingeben** die Option **Woche** oder **Monat**, um den Anzeigemodus festzulegen.

- 13 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen einer Website zum Dashboard

Anstelle von Berichten können Sie dem Dashboard auch Websites hinzufügen. Die Websites müssen das http- oder https-Protokoll verwenden. Andere Protokolle, z. B. ftp oder gopher werden nicht unterstützt.

### So fügen Sie eine Website zum Dashboard hinzu:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste **Dashboard** aus oder erstellen Sie ein Dashboard wie in Kapitel "[Erstellen eines Dashboards](#)" auf Seite 286 beschrieben.
- 3 Klicken Sie unter der Registerkarte **Dashboards** auf die Schaltfläche **Widget hinzufügen** oder klicken Sie auf **Widget hinzufügen** unter **Dashboard** im Bereich **Aktionen**. Hierdurch wird das Dialogfeld *Widget hinzufügen* geöffnet.
- 4 Wählen Sie im Feld **Widgettyp** die Option **Website anzeigen** aus.
- 5 Geben Sie die URL der Website ein.



**WICHTIG!** Sie müssen das Protokoll (http:// oder https://) als Präfix zur URL eingeben, z. B. **https://www.microfocus.com**.

Wenn Sie das Protokoll nicht eingeben, zeigt das Dashboard anstelle der Website eine Fehlermeldung an.

- 6 Geben Sie einen Titel für die Website in das Textfeld **Titel** des Widgets ein.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Kopieren eines Dashboards

Beim Kopieren eines Dashboards können Sie diese Eigenschaften festlegen:

- **Titel:** Der Titel des Dashboards.
- **Sichtbarkeit:** Als Administrator können Sie zwischen **Öffentlich** und **Privat** wählen:
  - **Öffentlich** bedeutet, dass andere Benutzer auf das Dashboard zugreifen können.
  - **Privat** bedeutet, dass nur der Benutzer, der das Dashboard erstellt hat, Zugriff darauf.
- **In Unterkategorien anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie auch in Unterkategorien der Kategorie, in der es erstellt wurde, auf das Dashboard zugreifen.

So kopieren Sie ein Dashboard:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard aus der Liste **Dashboard** aus.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dashboard** des Bereichs **Aktionen** auf **Speichern unter**.
- 4 Geben Sie einen neuen **Titel** ein.

- 5 Aktivieren Sie bei Bedarf die Kontrollkästchen **Sichtbarkeit** und **In Unterkategorien anzeigen**.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Bearbeiten eines Dashboards

Änderungen am Dashboard werden über den Verlauf kontrolliert und können durch Auswahl der Registerkarte **Historie** im Dialogfeld *Dashboard bearbeiten* angezeigt werden.

So bearbeiten Sie ein Dashboard:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Öffnen Sie das zu bearbeitende Dashboard.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dashboard** des Bereichs **Aktionen** auf **Bearbeiten**. Das Dialogfeld *Dashboard bearbeiten* wird geöffnet.
- 4 Ändern Sie das Dashboard wie gewünscht. Weitere Informationen über die Optionen finden Sie in Kapitel "[Erstellen eines Dashboards](#)" auf Seite 286.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen eines Dashboards

Beachten Sie, dass das Löschen eines Dashboards nicht rückgängig gemacht werden kann.

**So löschen Sie ein Dashboard:**

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und klicken Sie auf die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard, das Sie löschen möchten, in der Liste **Dashboard** aus.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Dashboard** des Bereichs **Aktionen** auf **Löschen**.
- 4 Bestätigen Sie das Dialogfeld *Dashboard löschen*.

## Exportieren eines Dashboards

Über das Exportieren eines Dashboards können Sie alle grafischen Widgets in eine PowerPoint-Präsentation oder ein PDF-Dokument exportieren. Alle anderen Widgettypen werden ignoriert. Beachten Sie, dass Sie bei der Exportfunktion keine Exporteinstellungen angeben können. Die Exporteinstellungen werden auf dem Server wie im *Administrator's Guide* beschrieben konfiguriert.

**So exportieren Sie ein Dashboard:**

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und wählen Sie die Registerkarte **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard, das Sie exportieren möchten, in der Liste **Dashboard** aus.
- 3 Klicken Sie auf **Exportieren** in der Gruppe **Dashboard** des Bereichs **Aktionen**, um das Dialogfeld **Dashboard exportieren** zu öffnen.

- 4 Wählen Sie das gewünschte Format in der Liste **Dashboard exportieren nach** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.

## Direkten URL erstellen

Diese Aktion ermöglicht die Erstellung und Verteilung einer URL, die ein Dashboard erzeugt, das mit dem des aktuellen Benutzers identisch ist. Vorausgesetzt, die Berechtigungen sind in Ordnung, ist der Inhalt des Dashboards identisch, einschließlich aller Kategorieeinstellungen.

### So erstellen Sie einen direkten URL:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht" auf Seite 281](#).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Dashboards**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Dashboard aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Dashboard** des Bereichs **Aktionen** auf **Direkte URL erstellen**. Das Dialogfeld **Direkte URL** wird geöffnet.
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL und wählen Sie **Linkadresse kopieren**, um die URL in die Zwischenablage zu kopieren.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 7 Verwenden Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um den URL in eine Datei oder Meldung einzufügen.


## Standard-Dashboards

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines öffentlichen Dashboards kann der Bearbeiter das Dashboard als Standard-Dashboard für die ausgewählte Kategorie festlegen. In diesem Fall wird das Dashboard angezeigt, wenn die Kategorie zum ersten Mal von einem Benutzer ausgewählt wird. Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Dashboards finden Sie in den Kapiteln ["Erstellen eines Dashboards" auf Seite 286](#) und ["Bearbeiten eines Dashboards" auf Seite 292](#).


## Registerkarte "Boards"

Auf der Registerkarte **Boards** können Sie Kanban-Berichte hinzufügen. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Boards hinzufügen, die jeweils einen Kanban-Bericht enthalten. Kanban-Berichte beziehen ihre Daten aus Klassenberichten und sind für jede Klasse

verfügbar, die einen Workflow verwendet (weitere Informationen zu Workflows finden Sie im Kapitel ["Workflows" auf Seite 118](#)).



## Verwenden von Boards




Um zu einem anderen Board zu wechseln, wählen Sie es in der Liste neben der Schaltfläche **Neu** aus. Das Symbol  kennzeichnet private Boards.

Kanban-Berichte verwenden die Anforderungen der in der Struktur **Kategorien** auf der linken Seite des Bildschirms ausgewählten Kategorie. Dies bedeutet, dass ein für eine Kategorie erstelltes Board nur innerhalb dieser Kategorie oder in den Unterkategorien dieser Kategorie verfügbar ist, wenn dies bei der Erstellung des Boards definiert wurde.

Kanban-Berichte ermöglichen eine Mehrfachauswahl von Anforderungen. Weitere Informationen zur Mehrfachauswahl finden Sie in Kapitel ["Auswählen von mehreren Anforderungen" auf Seite 39](#).

### Begrenzung der Berichtsdaten

Um die Berichtsergebnisse basierend auf der Kategorie in der Struktur **Kategorien** einzuschränken, wählen Sie eine der folgenden Filteroptionen für Kategorien:

-  : Das Board zeigt Daten aus allen Kategorien an.
-  : Das Board zeigt nur Daten an, die der Kategorie in der Struktur **Kategorien** entsprechen.
-  : Das Board zeigt Daten der in der Struktur **Kategorien** ausgewählten Kategorie und ihrer Unterkategorien an.



**HINWEIS** Wenn ein Bericht Bedingungen für eine oder mehrere Kategorien enthält, überschreibt er die in der Struktur **Kategorien** ausgewählte Kategorie. Der Bericht zeigt also alle Anforderungen, die der Kategoriebedingung entsprechen.

## Erstellen eines Boards




**So erstellen Sie ein Kanban-Board:**

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und wählen Sie die Registerkarte **Boards**.

- 2 Klicken Sie unter der Registerkarte **Boards** auf die Schaltfläche **+ Neu** oder klicken Sie in der Gruppe **Board** im Bereich **Aktionen** auf **Neu**. Das Dialogfeld *Neues Board* wird geöffnet.



**HINWEIS** Das Board wird in der Kategorie (und optional auch in den Unterkategorien) verfügbar sein, die in der Kategoriestructur ausgewählt ist.

- 3 Geben Sie den **Titel** des Boards ein.
- 4 Wählen Sie die Klasse aus, für die das Board erstellt werden soll. Beachten Sie, dass nur Klassen mit Workflow zur Auswahl stehen.
- 5 Wählen Sie die Zustände aus, für die Sie das Kanban-Board erstellen möchten.
- 6 So filtern Sie die Liste der Berichte:
  - Wählen Sie in der Liste der Berichtsfilter **Grafisch** oder **Klasse** aus.
  - Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste **Kategorie** aus.
  - Klicken Sie auf , um nur bevorzugte Berichte anzuzeigen.
  - Klicken Sie auf , um öffentliche Berichte anzuzeigen.
  - Klicken Sie auf , um private Berichte anzuzeigen.
  - Geben Sie einen Teil eines Berichtsnamens ein.
- 7 Wählen Sie einen Bericht aus.
- 8 Wenn Ihr Benutzerkonto über das Recht **Öffentlich erstellen** verfügt, können Sie die Option **Öffentliches Board** auswählen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können auch andere Benutzer auf das Board zugreifen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, hat nur der Benutzer, der das Board erstellt hat, Zugriff darauf. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Öffentliches Board** aktivieren, werden die Listen **Sichtbar für** und **Editierbar für** angezeigt. Wählen Sie die Gruppen aus, die das Dashboard anzeigen und bearbeiten können sollen.
  - a Um allen Gruppen die Berechtigung zu erteilen (das Board anzuzeigen oder zu bearbeiten), wählen Sie **Alle**.
  - b Um einigen Gruppen die Berechtigung zu erteilen (das Board anzuzeigen oder zu bearbeiten), wählen Sie die Gruppen aus, denen die Berechtigung erteilt werden soll. Diese Gruppen sind mit einem Häkchen markiert.
- 9 Wenn **In Unterkategorien anzeigen** aktiviert ist, können Sie auch in Unterkategorien der Kategorie, in der es erstellt wurde, auf das Board zugreifen.
- 10 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen eines Boards

Beachten Sie, dass das Löschen eines Boards nicht rückgängig gemacht werden kann.

### So löschen Sie ein Board:

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht** und wählen Sie die Registerkarte **Boards**.

- 2 Wählen Sie ein Board, das Sie löschen möchten, in der Board-Liste aus.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Board** des Bereichs **Aktion** auf **Löschen**.
- 4 Bestätigen Sie das Dialogfeld *Board löschen*.

## Registerkarte "Dokumente"

Name	Time Created	Time Modified	Modified By
Copy of ePhoto Requirements	29-JUL-2020@02:15:26	29-JUL-2020@02:15:45	Ryan Forbes
ePhoto Requirements <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	18-MAY-2006@00:00:00	24-FEB-2021@05:40:54	Ryan Forbes
ePhoto Requirements 0.1	10-JUL-2018@03:19:08	10-JUL-2018@03:19:08	Ryan Forbes
Photos In the Cloud (Parent) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span>	23-MAR-2016@12:08:50	08-OCT-2019@07:32:22	Joseph Wilson
Cloud Family Photos (Child)	23-MAR-2016@12:20:05	28-JUL-2020@06:30:12	Joseph Wilson
Photo Travel (Child)	23-MAR-2016@12:25:10	08-OCT-2019@07:32:22	Joseph Wilson

Dies ist eine alphabetische Auflistung der RM-Dokumente in der aktuell ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien, gefiltert anhand des Feldes **Suchen**. Dokumente sind mit diesen Symbolen gekennzeichnet:

- kennzeichnet ein Dokument, ein übergeordnetes Dokument oder ein untergeordnetes Dokument
- kennzeichnet ein gelöscht Dokument oder eine Dokumentenversion
- kennzeichnet eine Dokumentenversion

**Favoriten:** Wenn Sie das Kontrollkästchen **Favoriten** aktivieren, werden nur die bevorzugten Dokumente angezeigt.


**Eigenschaften:** Öffnet das Dialogfeld **Eigenschaften**, in dem Sie dokumentbezogene Attribute (auch benutzerdefinierte Attribute) zur Anzeige in der Startansicht auswählen können.

: Wenn ein Dokument über eine Dokumentenversion oder untergeordnete Dokumente verfügt, können Sie direkt auf diese zugreifen, indem Sie auf klicken. Wenn Sie bei einem Dokument viele Dokumentenversionen verwenden und nur die neueste Dokumentenversion in der Startansicht sehen möchten, ändern Sie die Einstellung **Nur die neuesten Dokumentversionen anzeigen** wie im Kapitel "Dokumente: Nur die neuesten Dokumentversionen anzeigen" auf Seite 87 beschrieben.

Doppelklicken Sie auf ein Element, um es auf der Dokumentarbeitsseite zu öffnen, oder wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann im Bereich **Aktionen** auf eine Aktion. Siehe Kapitel 4, "Arbeiten mit Dokumenten" auf Seite 205.



# Registerkarte "Anforderungen"



Die Registerkarte **Anforderungen** bietet schnellen Zugriff auf alle Anforderungen der ausgewählten Kategorien. Sie können diese Anforderungen mit Hilfe des Feldes **Suchen** filtern.

Die Registerkarte **Anforderungen** ähnelt der Schnellsuche mit folgenden Unterschieden:

- Durch das Einblenden eines Abschnitts werden alle anderen Abschnitte ausgeblendet. Wenn Sie den Abschnitt ausblenden, werden die verborgenen Abschnitte wieder eingeblendet.
- Um Unterkategorien aufzunehmen, wählen Sie diese in der Kategoriestructur aus. Die Option **Unterkategorien einschließen** ist nicht verfügbar.
- Die angezeigten Spalten sind identisch mit denen, die in der Schnellsuche angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Einstellungen für die Schnellsuche"](#) auf Seite 94.

Um nach bestimmten Attributen zu suchen, verwenden Sie die Schnellsuche (siehe Kapitel ["Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche"](#) auf Seite 106).

# Registerkarte "Berichte"

## Modus "Berichte nach Typ"

Class Reports		Relationship Reports		Traceability Reports	
Name ▲	Class	Name ▲		Name ▲	
All Current Comp...	Component_Req...	All Current Discussions		Component Requirement Defects	
All Current Data ...	Component_Req...	Comp Rqmts Changed Since Date - Count		Component Requirement Tests	
All Current Defects	Defects	Component Rqmts History Back		Component Requirements Design	

Dies ist eine alphabetische Auflistung der Berichte in der aktuell ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien. Sie enthält getrennte Spalten für jeden Berichtstyp: **Klasse**, **Beziehung** und **Nachverfolgbarkeit**. Die Liste **Klassenberichte** enthält die Spalte **Klasse**, die anzeigt, für welche Klasse der Bericht Daten abfragt. Alle Spalten können durch Anklicken des Spaltentitels sortiert werden. Um zum Modus **Berichte nach Typ** zu wechseln, klicken Sie auf **☰**.

## Modus "Alle Berichte"

Name ▲	Type	Class	Description	Created By
All Current Component Requir...	Class	Component_Requirements	This script reports all the curre...	Ryan Forbes
All Current Data Comp Require...	Class	Component_Requirements	All current component require...	Ryan Forbes
All Current Defects	Class	Defects		Ryan Forbes
All Current Design Items	Class	Design		Ryan Forbes
All Current Discussions	Relationship		This script reports all current Di...	Ryan Forbes
All Current Marketing Rqmts	Class	Marketing_Requirements	This script reports all the curre...	Ryan Forbes
All Current Product Rqmts	Class	Product_Requirements		Ryan Forbes

Dies ist eine alphabetische Auflistung der Berichte in der aktuell ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien. Die verschiedenen Berichtstypen (Klasse, Beziehung und Nachverfolgbarkeit) können durch die Spalte **Typ** unterschieden werden. Die Spalte **Klasse** enthält die Klasse für Klassenberichte. Um zum Modus **Alle Berichte** zu wechseln, klicken Sie auf **☰**.

Der Modus **Alle Berichte** ermöglicht die Auswahl der anzuzeigenden Spalten.

### So ändern Sie die anzuzeigenden Spalten:

- 1 Klicken Sie auf **☰**. Das Dialogfeld **Berichtseigenschaften** wird geöffnet.
- 2 Fügen Sie die Spalten hinzu, die Sie einblenden möchten, und entfernen Sie die Spalten, die Sie ausblenden möchten.

3 Klicken Sie auf **OK**.



**HINWEIS** Für Berichte, die vor Dimensions RM Release 12.8 erstellt wurden, sind die folgenden Daten nicht verfügbar:

- Geändert von
- Erstellungsdatum
- Änderungsdatum

### **Öffnen eines Berichts**

Doppelklicken Sie auf ein Element, um es auf der Berichtsarbeitsseite zu öffnen, oder wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann im Bereich **Aktionen** auf eine Aktion. Siehe [Kapitel 6, "Arbeiten mit Berichten" auf Seite 307](#).

## **Favoriten-Berichte**

Für den schnellen Zugriff können Berichte als Favoriten-Bericht markiert werden. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Berichte. Jeder Benutzer kann seine eigenen Favoriten festlegen.

### **So markieren Sie einen Bericht als Favoriten-Bericht:**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht.
- 2 Wählen Sie die Kategorie aus, in der sich der Bericht befindet.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Berichte**.
- 4 Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Berichtsnamen. Klicken Sie auf Stern neben dem Berichtsnamen.

### **So entfernen Sie einen Bericht aus den Favoriten:**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht.
- 2 Wählen Sie die Kategorie aus, in der sich der Bericht befindet.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Berichte**.
- 4 Klicken Sie auf den Stern neben dem Berichtsnamen.









## **Filtern von Berichten**

Berichte können mit Hilfe eines oder mehrerer der folgenden Filter gefiltert werden:












- **Suchen:** Geben Sie einen Text in das Feld **Suchen** ein. Es werden nur Berichte mit dem eingegebenen Text im Namen angezeigt. Die Suche kann mit allen anderen Optionen kombiniert werden.
- **Favoriten:** Falls aktiviert, werden die Favoriten-Berichte angezeigt. Das Kontrollkästchen **Favoriten** kann in Kombination mit **Öffentliche Berichte** oder **Eigene Berichte** verwendet werden.

- **Öffentliche Berichte:** Falls aktiviert, werden die öffentlichen Berichte angezeigt.
- **Eigene Berichte:** Falls aktiviert, werden Berichte angezeigt, die vom angemeldeten Benutzer erstellt wurden.

**Die folgenden Symbole werden bei Berichten verwendet:**

-  Klassenbericht
-  Verteilungsbericht der Klasse
-  Trendbericht der Klasse
-  Beziehungsbericht
-  Beziehungs-Matrix-Bericht
-  Nachverfolungsbericht
-  Abdeckungsbericht für Nachverfolgbarkeit
-  Vom aktuellen Benutzer erstellter Bericht

## Registerkarte "Sammlungen"

DASHBOARDS   BOARDS   DOCUMENTS (6)   REQUIREMENTS (195)   REPORTS (108) <b>COLLECTIONS (11)</b> BASELINES   GLOSSARY				
<a href="#">+ New</a>	Search...			
Name		Time Created	Time Modified	Modified By
Engineering Hot List	4	02-MAY-2003@00:15:47	19-FEB-2018@13:58:51	 Carter Benton
ePhoto - Release 1.0	19	25-NOV-2014@08:11:32	23-FEB-2021@06:46:34	 Ryan Forbes
ePhoto - Release 1.1	25	25-NOV-2014@08:24:59	19-FEB-2018@13:59:24	 Ryan Forbes
Ephoto Hot List	9	02-MAY-2003@00:15:21	19-FEB-2018@13:59:33	 Carter Benton
Hot Lists (Parent)	10	23-FEB-2021@06:19:52	23-FEB-2021@06:19:52	 Ryan Forbes
Marketing Hot List	3	02-MAY-2003@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:42	 Carter Benton
Marketing Requirements for Build1	9	19-FEB-2018@14:33:05	19-FEB-2018@14:33:05	 Ryan Forbes
Sales Hot List	3	02-MAY-2003@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:51	 Carter Benton
Scoping	126	06-JUL-2005@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:58	 Ryan Forbes
Support Hot List	3	02-MAY-2003@00:15:53	19-FEB-2018@14:00:06	 Carter Benton
User	68	01-MAY-2003@22:53:39	19-FEB-2018@14:00:20	 Carter Benton

Dies ist eine alphabetische Auflistung der Sammlungen in der aktuell ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien, gefiltert anhand des Feldes **Suchen**.

Doppelklicken Sie auf ein Element, um es auf der Sammlungsarbeitsseite zu öffnen, oder wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann im Bereich **Aktionen** auf eine Aktion.

Wählen Sie nach dem Öffnen der Sammlung mehrere Anforderungen aus. Weitere Informationen zur Mehrfachauswahl finden Sie in Kapitel "[Auswählen von mehreren Anforderungen](#)" auf Seite 39.

Übergeordnete Sammlungen (gekennzeichnet durch das Suffix "(Übergeordnet)") können Sammlungen, Baselines, Dokumente oder Dokumentenversionen enthalten. Weitere Informationen zu übergeordneten Sammlungen finden Sie in Kapitel ["Über übergeordnete Sammlungen"](#) auf Seite 348.

## Registerkarte "Baselines"

Name	Time Created	Time Modified	Modified By
Baseline of Engineering Hot List	17-MAY-2006@00:00:00	17-MAY-2006@00:00:00	Ryan Forbes
Specification Baseline - Release 1.0	26-NOV-2014@04:53:03	26-NOV-2014@04:53:03	Ryan Forbes

Dies ist eine alphabetische Auflistung der Baselines in der aktuell ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien, gefiltert anhand des Feldes **Suchen**.

Doppelklicken Sie auf ein Element, um es auf der Baseline-Arbeitsseite zu öffnen, oder wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann im Bereich **Aktionen** auf eine Aktion.

Wählen Sie nach dem Öffnen der Baseline mehrere Anforderungen aus. Weitere Informationen zur Mehrfachauswahl finden Sie in Kapitel ["Auswählen von mehreren Anforderungen"](#) auf Seite 39.

## Registerkarte "Glossar"

Die Registerkarte **Glossar** ist nur verfügbar, wenn der Administrator die Klasse **Glossar** entsprechend der Beschreibung im *Administrator's Guide* erstellt hat.

Filter...	ACT
A	
Advantix	
C	
<b>CD-ROM</b>	
T	
Tcl/TK	

### CD-ROM

A CD-ROM is a pre-pressed optical compact disc which contains data. The name is an acronym which stands for "Compact Disc Read-Only Memory". Computers can read CD-ROMs, but cannot write to CD-ROMs which are not writable or erasable.

Synonyms  
None

Delete Edit

## Hinzufügen eines neuen Glossareintrags

So fügen Sie einen neuen Glossareintrag hinzu:

- 1 Klicken Sie auf **Neu** in der oberen linken Ecke der Registerkarte **Glossar** oder klicken Sie unter den Aktionen, die unter **Glossar** im Bereich **Aktionen** aufgeführt sind, auf **Neu**. Die Detailansicht der Registerkarte **Glossar** ändert sich in ein leeres Eingabeformular.

- 2 Geben Sie im Feld **Begriff** das Wort oder die Phrase an, für die Sie die Beschreibung im Glossar definieren möchten.
- 3 Geben Sie einen beschreibenden Text für den Glossareintrag in das Feld **Beschreibung** ein.
- 4 Geben Sie bei Bedarf alternative Wörter für den Begriff in das Feld **Synonyme** ein. Trennen Sie die Einträge durch ein Komma voneinander ab.



**HINWEIS** Wenn Sie Synonyme verwenden, die einen Teil eines anderen Synonyms enthalten, verwenden Sie zuletzt das kürzeste Synonym, z. B. "CD-R, CD" anstelle von "CD, CD-R". Dies stellt sicher, dass sowohl CD-R als auch CD beim Erfassen eines Textes erkannt werden.

- 5 Die Auswahl der Option **Nicht empfohlen** hat folgende Auswirkungen auf das Dokument:
  - Der Begriff wird nicht in das Glossarkapitel aufgenommen.
  - Wenn das Hervorheben von Glossareinträgen aktiviert ist, wird der Begriff rot markiert.Beim Erstellen eines nicht empfohlenen Glossareintrags sollte die Beschreibung die Informationen enthalten, warum dieser Begriff nicht verwendet werden sollte.
- 6 Wenn das Kontrollkästchen **In Unterkategorien anzeigen** aktiviert ist, ist der Glossareintrag in der angegebenen Kategorie und den untergeordneten Kategorien verfügbar. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist der Glossareintrag nur in der ausgewählten Kategorie verfügbar.
- 7 Klicken Sie am unteren Rand des Bearbeitungsformulars auf **Erstellen** oder klicken Sie in den unter **Glossar** im Bereich **Aktionen** aufgeführten Einträgen auf **Speichern**.

## Bearbeiten eines Glossareintrags

### So bearbeiten Sie einen bestehenden Glossareintrag:

- 1 Wählen Sie den Glossareintrag in der Liste aus.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Detailabschnitt des Glossareintrags oder klicken Sie in der Gruppe **Glossar** des Bereichs **Aktionen** auf **Bearbeiten**. Der Detailabschnitt der Registerkarte **Glossar** ändert sich in ein Bearbeitungsformular.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen in den Feldern **Begriff**, **Beschreibung** oder **Synonym** vor.
- 4 Die Auswahl der Option **Nicht empfohlen** hat folgende Auswirkungen auf das Dokument:
  - Der Begriff wird nicht in das Glossarkapitel aufgenommen.
  - Wenn das Hervorheben von Glossareinträgen aktiviert ist, wird der Begriff rot markiert.

Beim Erstellen eines nicht empfohlenen Glossareintrags sollte die Beschreibung die Informationen enthalten, warum dieser Begriff nicht verwendet werden sollte.

- 5 Wenn das Kontrollkästchen **In Unterkategorien anzeigen** aktiviert ist, ist der Glossareintrag in der angegebenen Kategorie und den untergeordneten Kategorien verfügbar.  
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist der Glossareintrag nur in der aktuell ausgewählten Kategorie verfügbar.
- 6 Klicken Sie am unteren Rand des Bearbeitungsformulars auf **Speichern** oder klicken Sie in den unter **Glossar** im Bereich **Aktionen** aufgeführten Einträgen auf **Speichern**.

## Kopieren von Glossareinträgen

Wenn Teile eines Glossareintrags identisch sind, können Sie einen oder mehrere Einträge kopieren und diese dann bearbeiten, anstatt die identischen Teile manuell in den neuen Eintrag zu kopieren.

### So kopieren Sie Glossareinträge:

- 1 Wählen Sie einen oder mehrere Glossareinträge in der Liste aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Glossar** des Bereichs **Aktionen** auf **Kopieren**. Das Dialogfeld **Glossarbegriff(e) kopieren** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die Kategorie, in die Sie die Glossareinträge kopieren möchten.
- 4 Wenn Sie bereits in der Kategorie vorhandene Begriffe überschreiben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vorhandene Begriffe in der Zielkategorie überschreiben**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## Verschieben von Glossareinträgen

### So verschieben Sie Glossareinträge:

- 1 Wählen Sie einen oder mehrere Glossareinträge in der Liste aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Glossar** des Bereichs **Aktionen** auf **Verschieben**. Das Dialogfeld **Glossarbegriff(e) verschieben** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die Kategorie, in die Sie die Glossareinträge verschieben möchten.
- 4 Wenn Sie bereits in der Kategorie vorhandene Begriffe überschreiben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vorhandene Begriffe in der Zielkategorie überschreiben**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## Löschen von Glossareinträgen

### So löschen Sie Glossareinträge:

- 1 Wählen Sie einen oder mehrere Glossareinträge in der Liste aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Glossar** des Bereichs **Aktionen** auf **Löschen**. Das Dialogfeld **Begriff löschen** wird geöffnet.

- 3 Klicken Sie auf **OK**, um die Glossareinträge zu löschen.


## Anzeigen von erweiterten Informationen

Wenn Sie zusätzliche Informationen zu einem Glossareintrag anzeigen möchten, z. B. wer den Eintrag an welchem Datum bearbeitet hat oder welche Änderungen bei den einzelnen Versionen vorgenommen wurden, können Sie den Glossareintrag im Modus "Erweitertes Formular" öffnen.



### So öffnen Sie den Glossareintrag im Modus "Erweitertes Formular":

- 1 Wählen Sie den Glossareintrag in der Liste aus.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Glossar** des Bereichs **Aktionen** auf **Erweitertes Formular anzeigen**. Das Dialogfeld **Glossar** wird geöffnet.

## Arbeiten mit Produkten und Projekten



Wenn die Verwendung von Produkten und Projekten konfiguriert wurde, werden bei der Auswahl eines Produkts oder Projekts die folgenden Symbole angezeigt:

-  Öffnet das Bearbeitungsdialogfeld für das ausgewählte Produkt.
-  Öffnet die Produkt-/Projektzuweisungsmatrix.

Wenn Sie die Produkt- oder Projektkategorie auswählen, wird nur das Symbol zum Öffnen der Produkt-/Projektzuordnungsmatrix angezeigt.

### Verwenden der Produkt-/Projektzuweisungsmatrix

Je nachdem, ob Sie ein Produkt oder ein Projekt ausgewählt haben, zeigt die Produkt-/Projektzuweisungsmatrix unterschiedliche Werte an.

Wenn ein Produkt ausgewählt wurde, zeigt die Produkt-/Projektzuweisungsmatrix alle Projekte für das ausgewählte Produkt an.

Wenn ein Projekt ausgewählt wurde, zeigt die Produkt-/Projektzuweisungsmatrix alle Produkte für das ausgewählte Projekt an.

Wenn die Produkt- oder Projektkategorie (die Stammkategorie für alle Produkte oder Projekte) ausgewählt wurde, zeigt die Produkt-/Projektzuweisungsmatrix alle Kombinationen für Produkte und Projekte an.

### Anzeigen gemeinsam verwendeter Anforderungen

Um gemeinsam verwendete Anforderungen für eine Kombination aus Produkt und Projekt anzuzeigen, klicken Sie auf die Tabellenzelle, in der sich das Produkt und das Projekt überschneiden. Das Dialogfeld **Gemeinsam verwendete Anforderungen** wird geöffnet.

### Konfigurieren der Ansicht

-  tauscht Spalten und Zeilen (Produkte und Projekte) aus.



- **Alle anzeigen** (im Menü **Umfang**): Zeigt die Zuweisungsmatrix für alle Produkte und alle Projekte an.
- **Titel** oder **Kurzname**: Zeigt entweder den vollständigen (möglicherweise langen) Namen oder die Kurzbezeichnung von Produkten und Projekten an.

### Ändern der Größe des verfügbaren Platzes für die Bezeichnung

Abhängig von der Länge der Namen für *Produkt* oder *Projekt* kann der standardmäßig verfügbare Platz nicht ausreichen. Sie können die Größe des Platzes für Bezeichnungen an Ihre Anforderungen anpassen.

#### So ändern Sie die Größe des verfügbaren Platzes für die Bezeichnung:

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger an den linken (für Zeilen) oder oberen (für Spalten) Rand der Matrix. Der Mauszeiger ändert sich in einen Doppelpfeil.
- 2 Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie den Mauszeiger, um den verfügbaren Platz zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 3 Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie fertig sind.

## Kopieren von Kategorieinhalt

Diese Funktion ist nur für Administratoren (Mitglieder der Gruppe **Administratoren**) verfügbar.

**Kategorieinhalt kopieren** kopiert Anforderungen und Dokumente darin und in untergeordneten Kategorien in eine andere Kategorie. Untergeordnete Kategorien werden in der Zielkategorie erstellt.



### HINWEIS

- Vorschläge werden nicht kopiert.
- Anforderungen werden nur dann kopiert, wenn sie über den Status "Aktuell" verfügen.
- Die folgenden Attributwerte werden nicht beibehalten:
  - **Ursprünglich erstellt von:** Der neue Ersteller ist der Administrator, der den Kopiervorgang ausgeführt hat.
  - **Ursprüngliches Erstellungsdatum:** Das Datum und die Uhrzeit ist das Datum und die Uhrzeit, zu der die Kopie erstellt wurde.
  - **Erstellt von** und **Geändert von:** Entspricht **Ursprünglich erstellt von**.
  - **Erstellungsdatum** und **Änderungsdatum:** Entspricht **Ursprüngliches Erstellungsdatum**.
  - **Workflow-Zustand:** Der neue Workflow-Zustand ist der erste Zustand im Workflow.
- Kopierte Dokumente erhalten in ihrem Namen das Suffix "(Kopie\_#)", wobei "#" durch die Nummer der Kopie ersetzt wird.



## Kapitel 6

---

# Arbeiten mit Berichten

Über Berichte	308
Erstellen von Berichten	312
Bearbeiten eines Berichts	329
Umbenennen von Berichten	332
Löschen von Berichten	332
Exportieren von Berichten	332
Verschieben und Kopieren von Berichten in eine andere Kategorie	333
Kopieren der URL eines Berichts in die Zwischenablage	334

# Über Berichte

Ein Bericht ermöglicht es Benutzern, Anforderungen auf der Grundlage von Kategorien oder Attributinhalt (z. B. Erstellungsdatum, Status, Priorität oder Beschreibung) zu filtern (abzufragen). Die Möglichkeit, einen Bericht zu erstellen, zu speichern und/oder zu bearbeiten, hängt von den vom Administrator zugewiesenen Berechtigungen ab.

## So führen Sie einen vorhandenen Bericht aus:

- 1 Doppelklicken Sie auf der Registerkarte **Berichte** der Startansicht auf den gewünschten Bericht. Wenn Sie das Ergebnis eines Berichts anzeigen, können Sie Berichte auch über den Breadcrumb auswählen, der sich über den Ergebnissen befindet.
- 2 Wenn der Bericht mit Laufzeitoptionen definiert wurde, geben Sie die Informationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.












### TIPP






- Die Beschreibung eines Berichts wird als QuickInfo angezeigt, wenn Sie den Cursor auf den Berichtsnamen bewegen.
- Informationen zur Mehrfachauswahl von Anforderungen in Klassen- und Beziehungsberichten finden Sie in Kapitel ["Auswählen von mehreren Anforderungen"](#) auf Seite 39.

## Berichtsoptionen und -funktionen

- **Nach Kategorien filtern:** Wenn der Trichter aktiviert ist, zeigt der Bericht nur Daten an, die der Kategorie in der Struktur **Kategorien** entsprechen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, zeigt der Bericht alle Daten an.

**Beachten Sie Folgendes:** Wenn ein Bericht Bedingungen für eine oder mehrere Kategorien enthält, überschreibt er die in der Kategorienstruktur ausgewählte Kategorie. Der Bericht zeigt also alle Anforderungen, die der Kategoriebedingung entsprechen.

- **Unterkategorien einschließen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt der Bericht Daten aus der ausgewählten Kategorie und ihren Unterkategorien an. Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen **Unterkategorien einschließen** nur dann aktiviert werden kann, wenn **Nach Kategorien filtern** aktiviert ist.
- **Ausführungsdatum und -zeit:** Mit Ausnahme von Dashboards wird das Ausführungsdatum oben in jedem Bericht angezeigt und ist beim Export im Bericht enthalten.
-    : Zur bearbeitbaren Tabellenansicht wechseln. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Ansicht "Editierbare Tabelle"](#) auf Seite 35.
-    : Zur Tabellenansicht wechseln. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Ansicht "Tabelle"](#) auf Seite 38.
-    : Zur Formularansicht wechseln. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Ansicht "Formular"](#) auf Seite 38.

- : Das Berichtsergebn wird mit den ausgewählten Parametern neu geladen. Beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn der Bericht Laufzeitparameter verwendet.
- : Lädt das Berichtsergebn neu.
- : Erweitert den Bericht.
- : Gibt den Bericht im Standardmodus zurück.
- : Schließt den Bericht.
- **Zur Lückenansicht wechseln** und **Zur Gliederungsansicht wechseln**: Bei Nachverfolgungsberichten können Sie zwischen der Lücken- und Gliederungsansicht wechseln, indem Sie im Bereich **Aktionen** auf **Zur Lückenansicht wechseln** oder **Zur Gliederungsansicht wechseln** klicken.

## Beziehungsberichte

Beziehungsberichte bieten zwei Modi zur Darstellung von Daten, die **Tabellenansicht** und die **Matrixansicht**. Diese Modi werden bei der Erstellung des Berichts definiert. Weitere Informationen zum Erstellen von Beziehungsberichten finden Sie in Kapitel ["Erstellen eines Beziehungsberichts"](#) auf Seite 322.

- **Tabellenansicht**: Der Bericht wird als Tabelle mit den Quellenforderungen auf der linken Seite und den Zielforderungen auf der rechten Seite des Berichts angezeigt.
- **Matrixansicht**: Der Bericht wird in einer Matrix mit den Quellenforderungen als Zeilen und den Zielforderungen als Spalten dargestellt. Zusammengehörige Anforderungen sind am Schnittpunkt von Spalte und Zeile markiert. Die Farben der Schnittpunkte haben die folgenden Bedeutungen:
  - **Grau**: Es besteht kein Link zwischen den Anforderungen.
  - **Blau**: Die Anforderungen sind verlinkt.
  - **Rot**: Die Anforderungen sind verlinkt, aber verdächtig.

Wenn das Kontrollkästchen **Zielelemente als Zeilen anzeigen** aktiviert ist, werden die Quellenforderungen als Spalten und die Zielforderungen als Zeilen angezeigt.

### So erstellen Sie einen Link zwischen zwei Anforderungen:

- a Führen Sie den Bericht aus.
- b Klicken Sie auf das graue Quadrat, wo sich beide Anforderungen überschneiden. Das Dialogfeld **Link erstellen** wird geöffnet.
- c Klicken Sie auf **OK**, um den Link zu erstellen.

### So löschen Sie einen Link zwischen zwei Anforderungen:

- a Führen Sie den Bericht aus.
- b Klicken Sie auf das blaue oder rote Quadrat, wo sich beide Anforderungen überschneiden. Das Dialogfeld **Link löschen** wird geöffnet.
- c Klicken Sie auf **OK**, um den Link zu löschen.

### So löschen Sie einen Suspect Link zwischen zwei Anforderungen:

- a Führen Sie den Bericht aus.

- b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rote Quadrat, bei dem sich beide Anforderungen überschneiden.
- c Wählen Sie **Fehlverdacht auflösen** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Fehlverdacht auflösen** wird geöffnet.
- d Klicken Sie auf **OK**, um den Fehlverdacht aufzulösen.

## Nachverfolgungsberichte

Nachverfolgungsberichte unterstützen 2 Modi: **Matrix** und **Abdeckung**. Diese Modi werden bei der Erstellung des Berichts definiert. Weitere Informationen zum Erstellen von Beziehungsberichten finden Sie in Kapitel ["Erstellen eines Nachverfolgungsberichts"](#) auf Seite 324.

- **Matrix:** In diesem Modus werden die Anforderungen in einer Tabelle angezeigt. Von links nach rechts können Sie erkennen, welche Anforderung über verlinkte Anforderungen verfügt (zusammen mit den von Ihnen angegebenen Daten), die mit den Attributbedingungen übereinstimmen.
- **Abdeckung:** In diesem Modus zeigt die Ergebnistabelle den Prozentsatz/die Anzahl der Anforderungen, die über verlinkte Anforderungen verfügen, die mit den Bedingungen übereinstimmen.
  - **Prozentsatz:** Zeigt den prozentualen Anteil der Anforderungen mit Links und übereinstimmenden Bedingungen an. Wenn Sie auf den Prozentwert im Ergebnis klicken, werden alle Anforderungen angezeigt, die auf Abdeckung geprüft wurden.
  - **Abgedeckt:** Zeigt die Gesamtzahl der Anforderungen mit Links und übereinstimmenden Bedingungen an. Wenn Sie auf **Abgedeckt** klicken, werden nur diese Anforderungen angezeigt.
  - **Nicht abgedeckt:** Zeigt die Gesamtzahl der Anforderungen an, die entweder nicht über Links verfügen oder keinen Bedingungen entsprechen. Wenn Sie auf **Nicht abgedeckt** klicken, werden nur diese Anforderungen angezeigt.

## Ausführen eines Berichts mit Laufzeitparametern

Laufzeitparameter sind Attributwerte, die nicht bei der Berichtserstellung, sondern zum Zeitpunkt der Ausführung des Berichts ausgewählt werden. Auf diese Weise können die Benutzer denselben Bericht für alle Werte z. B. eines Release oder einer Benutzergruppe wiederverwenden.

**So führen Sie einen Bericht mit Laufzeitparametern aus:**

- 1 Führen Sie z. B. einen Beziehungsbericht aus, wie in Abschnitt ["Beziehungsberichte"](#) auf Seite 309 beschrieben.
- 2 Wählen Sie alle erforderlichen oder gewünschten Attributwerte aus, mit Ausnahme des Attributs "Release", und wählen Sie für dieses Attribut die Option "Zur Laufzeit eingeben" aus dem Dropdown-Menü rechts neben dem Eintrag aus.
- 3 Klicken Sie auf **Bericht ausführen**.
- 4 Geben Sie das Release beim Aufforderung ein.

## Auswählen aus einem Gruppenattribut-Laufzeitparameter



Gruppenattribute verhalten sich wie eine Tabelle, in der mehrere Werte verfügbar sind. Der Benutzer kann mehrere Werte angeben, die getrennt sind durch:

- AND
- OR

### AND

Eine Anforderung wird hinzugefügt, wenn alle Werte des Gruppenattributs mit allen abgefragten Werten übereinstimmen.

Beispiel:

- 1 Führen Sie einen Klassenbericht der Klasse **Tests** aus, der das Attribut **Operating System** als Laufzeitparameter verwendet.
- 2 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 3 Klicken Sie auf  .
- 4 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 5 Klicken Sie auf  .
- 6 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows-7**.

Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** eine Kombination der folgenden Werte aufweist: **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** und **Desktop-Windows-7**.





**HINWEIS** Der Bericht findet auch Anforderungen, die über weitere Werte im Attribut **Operating System** verfügen.

### OR

Eine Anforderung wird hinzugefügt, wenn einer der Werte des Gruppenattributs mit mindestens einem der abgefragten Werten übereinstimmt.

Beispiel:

- 1 Führen Sie einen Klassenbericht der Klasse **Tests** aus, der das Attribut **Operating System** als Laufzeitparameter verwendet.
- 2 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, XP**.
- 3 Klicken Sie auf  .
- 4 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows, Vista**.
- 5 Klicken Sie auf  .
- 6 Wählen Sie in den Gruppenattributfeldern **Desktop, Windows-7**.

Die Ergebnisliste enthält Anforderungen, deren Attribut **Operating System** entweder **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** oder **Desktop-Windows-7** (neben anderen Werten) enthält.

## Auswählen eines Kategorie-Laufzeitparameters

In vielen Fällen erstellen die Benutzer Berichte, die von vielen Team- oder Projektleitern verwendet werden sollen, wobei die Eingaben aus ausgewählten Kategorien stammen. Mit der Suchfunktion können bestimmte Kategorien gefunden und überprüft werden. Das Stern-Symbol kann ausgewählt werden, um alle Benutzerfavoriten einzuschließen. Mit dem Kontrollkästchen-Symbol werden alle verfügbaren Kategorien ausgewählt. Durch Klicken auf das leere Kästchen wird die Auswahl aufgehoben.

The following parameters must be provided to run this report. Please provide a value for each of the parameters below.

Enter Category  
for FUNCTIONAL\_REQUIREMENT:

Choose Categories ▾

## Erstellen von Berichten

In den folgenden Kapiteln wird das Erstellen der verschiedenen Berichtstypen beschrieben:

- "Erstellen eines Klassenberichts" auf Seite 312
- "Erstellen eines grafischen Berichts" auf Seite 314
- "Erstellen eines Beziehungsberichts" auf Seite 322
- "Erstellen eines Nachverfolgungsberichts" auf Seite 324

## Erstellen eines Klassenberichts

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Klassenbericht zu erstellen.



**VORSICHT!** Wenn Sie in einer Kategorie nicht über die Leseberechtigung verfügen, werden die Anforderungen in dieser Kategorie nicht in den Abfrageergebnissen zurückgegeben, selbst wenn diese die Kriterien der Abfrage erfüllen.

### So erstellen Sie einen Klassenbericht:

- 1 Wählen Sie **Klassenbericht** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld *Nach Klasse filtern* wird geöffnet.



- 2 **Klasse:** Wählen Sie die gewünschte Klasse in der Liste aus.



**HINWEIS** Wenn beim Öffnen des Dialogfelds eine Anforderung einer Klasse ausgewählt war, dann ist bereits eine Klasse ausgewählt.

- 3 Falls Sie die Abfrage speichern möchten:
- a Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein. Die Schaltfläche **Ausführen** ändert sich in **Ausführen und Speichern**.
  - b Geben Sie eine Beschreibung der Abfrage in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
  - c Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der die Abfrage gespeichert werden soll.
- 4 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57.
- 5 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "[Registerkarte "Anzeigeoptionen"](#)" auf Seite 59.
- 6 **Skript anzeigen/Assistent anzeigen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen der Assistenten- und der Skript-Ansicht des Dialogfelds zu wechseln.



**HINWEIS** Die Registerkarten werden nur in der Assistentenansicht angezeigt.

- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Gruppen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.
  - **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
  - **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde. Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.
  - **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
  - **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.

## Erstellen eines grafischen Berichts

Grafische Berichte können zwei Berichtstypen verwenden:

- [Verteilungsberichte](#)
- [Trendberichte](#)
- [GANTT-Berichte](#)

Ein Verteilungsbericht stellt die Daten zu dem Zeitpunkt dar, zu dem der Bericht ausgeführt wurde.

Ein Trendbericht stellt die Daten über einen bestimmten Zeitraum dar.

Ein GANTT-Bericht stellt Daten in Form eines Terminplans als Balkendiagramm dar.

### **Verteilungsberichte**

**Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Verteilungsbericht zu erstellen:**

- 1 Wählen Sie **Grafischer Bericht** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld *Grafischer Bericht* wird geöffnet.
- 2 **Klasse:** Wählen Sie die gewünschte Klasse in der Liste aus.



**HINWEIS** Wenn beim Öffnen des Dialogfelds eine Anforderung einer Klasse ausgewählt war, dann ist bereits eine Klasse ausgewählt.

- 3 Wählen Sie im Feld **Typ** die Option **Verteilungsbericht** aus.
- 4 Falls Sie den Bericht speichern möchten:
  - a Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein.
  - b Geben Sie eine Beschreibung des Berichts in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
- 5 Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der der Bericht gespeichert werden soll.
- 6 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte \"Attributbedingungen\"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte \"Beziehungsbedingungen\"](#)" auf Seite 57.
- 7 **Anzeigeoptionen:**
  - a Wählen Sie einen Stil in der Liste unter **Diagrammstil** aus. Weitere Informationen zum Diagrammstil und zu Diagrammoptionen finden Sie in Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 320.
  - b Wählen Sie unter **Diagramminhalt** die Attribute aus, die in den Feldern **Zeile** und **Spalte** angezeigt werden sollen. Je nach ausgewähltem Attribut stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    - **Nullwertdaten einschließen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Werte mit der Anzahl 0 eingeschlossen.

- **Ebene:** Verfügbar für Gruppenattribute. Durch die Auswahl eines Eintrags legen Sie fest, welches Unterattribut im Bericht verwendet werden soll.
  - **Nach Bedingung filtern:** Verfügbar, wenn das Feld **Zeile** oder **Spalte** **<Sammlungen>**, **<Baselines>**, **<Dokumente>** oder **<Dokumentenversionen>** enthält. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Bericht durch diese Bedingungen begrenzt wird, unabhängig von der Anzahl der Container, die ausgewählte Objekte enthalten.
- c Unter **Diagramminhalt** kann auch ein Attribut ausgewählt werden, das zur Berechnung der in **Gesamtsummen nach** angezeigten Summen verwendet wird.



**HINWEIS** Für Kreisdiagramme ist nur das Feld **Zeile** verfügbar.

Beachten Sie, dass die Felder **Zeile** und **Spalte** diese Attribute nicht enthalten:

- Attribute mit mehreren Zeilen
- Attribute mit aktiviertem HTML
- Datumsattribute

Stellen Sie die Farbe für die Berichtswerte nach Bedarf ein. Weitere Informationen zur Definition von Wertfarben für grafische Berichte finden Sie im Abschnitt "[Definieren von Farben für Berichtsdaten](#)" auf Seite 322.

8 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
- **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Personen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.
- **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
- **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde. Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.
- **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
- **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.



**TIPP** Das Anzeigen von Detailinformationen ist in grafischen Berichten verfügbar. Handelt es sich bei Ihrem Bericht beispielsweise um ein Balkendiagramm, werden durch das Klicken auf einen Balken im Bericht die Objekte aufgelistet, die diesen Balken unterstützen.

## Trendberichte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Trendbericht zu erstellen:

- 1 Wählen Sie **Grafischer Bericht** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld *Grafischer Bericht* wird geöffnet.
- 2 **Klasse:** Wählen Sie die gewünschte Klasse in der Liste aus.



**HINWEIS** Wenn beim Öffnen des Dialogfelds eine Anforderung einer Klasse ausgewählt war, dann ist bereits eine Klasse ausgewählt.

- 3 Wählen Sie im Feld **Typ** die Option **Trendbericht** aus.
- 4 Falls Sie den Bericht speichern möchten:
  - a Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein. Mit der Schaltfläche **Speichern** wird der Bericht gespeichert und ausgeführt.
  - b Geben Sie eine Beschreibung des Berichts in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
- 5 Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der der Bericht gespeichert werden soll.
- 6 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte \"Attributbedingungen\" auf Seite 50](#) und "[Registerkarte \"Beziehungsbedingungen\" auf Seite 57](#)."
- 7 **Anzeigeoptionen:** Wählen Sie einen Stil in der Liste unter **Diagrammstil** aus. Weitere Informationen zum Diagrammstil und zu Diagrammoptionen finden Sie in Kapitel "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 320.
- 8 Wählen Sie Attribute in den Feldern **1. Feld** und **2. Feld** unter *Diagramminhalt* aus.



**HINWEIS** Beachten Sie, dass die Felder **1. Feld** und **2. Feld** diese Attribute nicht enthalten:

- Attribute mit mehreren Zeilen
- Attribute mit aktiviertem HTML
- Datumsattribute
- Attribute, die mit <> umgeben sind (z. B. <Sammlungen>)

Wenn Sie mit Listenattributen arbeiten, können Sie optional die Option **Nullwertdaten einschließen** aktivieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Werte mit der Anzahl 0 eingeschlossen.

Wenn Sie mit Gruppenattributen arbeiten, können Sie im Feld **Ebene** das Unterattribut festlegen, das Sie verwenden möchten. Darüber hinaus können Sie optional die Option **Nullwertdaten einbeziehen** aktivieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Werte mit der Anzahl 0 eingeschlossen.

Stellen Sie die Farbe für die Berichtswerte nach Bedarf ein. Weitere Informationen zur Definition von Wertfarben für grafische Berichte finden Sie im Abschnitt "[Definieren von Farben für Berichtsdaten](#)" auf Seite 322.

- 9** Wählen Sie im Feld **Anfangsdatum** das Anfangsdatum für Ihren Bericht aus. Die Liste enthält eine Reihe von Einträgen, die das Anfangsdatum in Bezug auf das aktuelle Datum definieren. So kann der Benutzer z. B. ein Datum auswählen, das eine Woche oder einen Monat vor der Ausführung liegt, und die Ergebnisse werden immer für diesen Zeitraum angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein festes Anfangsdatum festzulegen:
- a** Wählen Sie im Feld **Anfangsdatum** die Option **Seit** aus. Hierdurch wird ein Datumsfeld neben dem Feld **Anfangsdatum** angezeigt.
  - b** Klicken Sie auf das Kalendersymbol im Datumsfeld.
  - c** Wählen Sie das gewünschte Datum aus.
- 10** Wählen Sie im Feld **Enddatum** das Enddatum für Ihren Bericht aus. Sie können **Heute** oder **Bis** wählen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein festes Enddatum festzulegen:
- a** Wählen Sie im Feld **Enddatum** die Option **Bis** aus. Hierdurch wird ein Datumsfeld neben dem Feld **Enddatum** angezeigt.
  - b** Klicken Sie auf das Kalendersymbol im Datumsfeld.
  - c** Wählen Sie das gewünschte Datum aus. Beachten Sie, dass das Datum nicht in der Zukunft liegen darf.
- 11** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Personen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.
  - **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
  - **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde. Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.
  - **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
  - **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.



**HINWEIS** Damit der Trendbericht seine Berechnungen durchführen kann, ist es wichtig, dass Sie beim Bearbeiten einer Anforderung **immer "Speichern" verwenden**. Weitere Informationen über die Funktionen zum Speichern, Aktualisieren und Löschen finden Sie in Kapitel ["Die Funktionen "Aktualisieren" und "Löschen" auf Seite 114](#).



**TIPP** Sie können die Daten anzeigen, die dem Bericht zugrunde liegen. Wenn es sich bei Ihrem Bericht um einen Balkenbericht handelt, können Sie durch Klicken auf einen Balken im Bericht eine Liste mit den Anforderungen öffnen, aus denen die Daten für diesen Balken stammen. Diese Funktionalität steht auch in allen anderen grafischen Berichten zur Verfügung.

## **GANTT-Berichte**

**Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen GANTT-Bericht zu erstellen:**

- 1 Wählen Sie **Grafischer Bericht** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld *Grafischer Bericht* wird geöffnet.
- 2 **Klasse:** Wählen Sie die gewünschte Klasse in der Liste aus.



**HINWEIS** Wenn beim Öffnen des Dialogfelds eine Anforderung einer Klasse ausgewählt war, dann ist bereits eine Klasse ausgewählt.

- 3 Wählen Sie im Feld **Typ** die Option **GANTT** aus.
- 4 Falls Sie den Bericht speichern möchten:
  - a Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein.
  - b Geben Sie eine Beschreibung des Berichts in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
- 5 Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der der Bericht gespeichert werden soll.
- 6 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte \"Attributbedingungen\"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte \"Beziehungsbedingungen\"](#)" auf Seite 57.
- 7 **Anzeigeoptionen:** Wählen Sie in der Gruppe *Diagramminhalt* Attribute in den Feldern **Anfangsdatum**, **Enddatum**, **Elementbezeichnung** und **Zusätzliche Spalten** aus.
- 8 Überprüfen Sie die folgenden Punkte:
  - **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Personen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.
  - **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
  - **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde.

Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.

- **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
- **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.

### **Optionen zur Nachverfolgbarkeit**

Sie können die Ergebnisse eines grafischen Berichts nach verlinkten Anforderungen filtern. Hierdurch können Sie nur Anforderungen anzuzeigen, die mit mindestens einer der angegebenen Klassen verlinkt sind. Falls gewünscht, könnten Sie noch weiter filtern, indem Sie nur solche Anforderungen einbeziehen, bei denen die verlinkte(n) Anforderung(en) über einen oder mehrere Attributwerte verfügen.

#### **So beschränken Sie die Ergebnisse auf Anforderungen, die mit einer oder mehreren Klassen verlinkt sind:**

- 1 Bearbeiten Sie den gewünschten grafischen Bericht.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Attributbedingungen**.
- 3 Klicken Sie auf **Nach zugehöriger Klasse einschränken**. Das Dialogfeld **Eingeschränkte Klassen auswählen** wird geöffnet.
- 4 Erweitern und wählen Sie die Klassen aus, mit denen eine Anforderung verlinkt sein muss, um in die Ergebnisliste aufgenommen zu werden.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**. Das Dialogfeld **Eingeschränkte Klassen auswählen** wird geschlossen und das Auswahlsteuerelement **Klasse** auf der Registerkarte **Attributbedingungen** wird angezeigt.

#### **So legen Sie Attributbedingungen für eine zugehörige Klasse fest:**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Attributbedingungen**.
- 2 Wählen Sie im Auswahlsteuerelement **Klasse** die Klasse aus, für die Sie Attributbedingungen festlegen möchten.
- 3 Legen Sie die Attributbedingungen wie gewünscht fest.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede weitere Klasse, für die Sie Attributbedingungen festlegen möchten.

#### Festlegen identischer Beziehungsbedingungen für zugehörige Klassen

Wenn Sie identische Beziehungsbedingungen für die zugehörigen Klassen festlegen, bedeutet dies, dass alle Anforderungen (Anforderungen im Ergebnis und verlinkte Anforderungen) die gleichen Beziehungsbedingungen erfüllen müssen (z. B. Teil desselben Dokuments sein).

#### **So legen Sie identische Beziehungsbedingungen fest:**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Beziehungsbedingungen**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Option **Auf alle Klassen anwenden** ausgewählt ist.

### 3 Bearbeiten Sie die Beziehungsbedingungen.

#### Festlegen individueller Beziehungsbedingungen für zugehörige Klassen

Wenn Sie individuelle Beziehungsbedingungen für die verlinkte Klassen festlegen, bedeutet dies, dass für die Anforderungen im Ergebnis und die verknüpften Anforderungen Beziehungsbedingungen vorliegen können oder nicht. Beispielsweise kann für die Anforderung im Ergebnis festgelegt werden, dass sich diese in einem Dokument befinden muss, während eine verknüpfte Anforderung in einer Sammlung enthalten sein muss.

#### **So legen Sie individuelle Beziehungsbedingungen fest:**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Beziehungsbedingungen**.
- 2 Deaktivieren Sie die Option **Auf alle Klassen anwenden**.
- 3 Wählen Sie im Auswahlsteuerelement **Klasse** die Klasse aus, für die Sie Beziehungsbedingungen festlegen möchten.
- 4 Legen Sie die Beziehungsbedingungen wie gewünscht fest.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede weitere Klasse, für die Sie Beziehungsbedingungen festlegen möchten.

### **Anzeigeoptionen**

#### **Diagrammstil**

##### **So ändern Sie den Diagrammstil:**

- 1 Bearbeiten Sie den gewünschten grafischen Bericht.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Anzeigeoptionen**.
- 3 Erweitern Sie den Abschnitt **Diagrammstil**.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Stil in der Dropdown-Liste aus.

#### **Diagramminhalt**

Der Diagramminhalt unterscheidet sich bei Verteilungsberichten und Trendberichten. Beschreibungen zum Inhalt des Diagramms finden Sie in den folgenden Kapiteln: ["Verteilungsberichte" auf Seite 314](#) und ["Trendberichte" auf Seite 316](#).

##### **So bearbeiten Sie die Einstellungen für den Diagramminhalt:**

- 1 Bearbeiten Sie den gewünschten grafischen Bericht.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Anzeigeoptionen**.
- 3 Erweitern Sie den Abschnitt **Diagrammstil**.
- 4 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

#### **Diagrammoptionen**

Die Diagrammoptionen geben an, wie die Berichtsdaten angezeigt werden sollen. Die Diagrammoptionen hängen vom ausgewählten Diagrammstil ab. Informationen zum Stil



"Tabellarisch" finden Sie unter ["Tabellarische Optionen"](#) auf Seite 321. Informationen für alle anderen Stile finden Sie unter ["Gemeinsame Optionen"](#) auf Seite 321.

#### Gemeinsame Optionen

##### ■ **QuickInfo-Optionen**

- **QuickInfo anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird beim Bewegen des Mauszeigers über die Berichtsdaten eine QuickInfo angezeigt.
- **QuickInfo-Werttyp:**
  - **Absolute Werte:** Die QuickInfo zeigt die Anzahl für die zugehörigen Daten an.
  - **Prozentwerte:** Die QuickInfo zeigt die Anzahl der zugehörigen Daten in Prozent an. Diese Einstellung ist nur für Kreisdiagramme verfügbar.

##### ■ **Labeloptionen**

- **Labelwerte anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Werte für die x- und die y-Achse angezeigt.
- **Labelwerttyp:**
  - **Absolute Werte:** Zeigt die Anzahl für die einzelnen Daten an (z. B. Balken in einem 2D-Balkenbericht).
  - **Prozentwerte:** Zeigt die Anzahl der einzelnen Daten in Prozent an. Diese Einstellung ist nur für Kreisdiagramme verfügbar.
  - **Keine Werte:** Zeigt nur die Attributwerte für die einzelnen Daten an.

##### ■ **Legendenoptionen**

- **Legende anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Legende unter der x-Achse angezeigt.

##### ■ **Achsenoptionen**

- **Namen der X-Achse anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Beschriftung für die x-Achse angezeigt (z. B. Attributname).
- **Namen der Y-Achse anzeigen:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Beschriftung für die y-Achse angezeigt (z. B. Anzahl).

#### Tabellarische Optionen

##### ■ **Sortieroptionen**

###### ● **Zeilensortierung**

- **Alphabetisch:** Sortiert Zeilenwerte alphabetisch (z. B. 1, 11, 111, 2, 3, a, b, c)
- **Numerisch:** Sortiert Zeilenwerte nach Nummer (z. B. 1, 2, 3)

###### ● **Spaltensortierung**

- **Alphabetisch:** Sortiert Spaltenwerte alphabetisch (z. B. 1, 11, 111, 2, 3, a, b, c)
- **Numerisch:** Sortiert Spaltenwerte nach Nummer (z. B. 1, 2, 3)

## Definieren von Farben für Berichtsdaten

Sie können für die im Diagramm angezeigten Werte die Farbe ändern.



### HINWEIS

- **Für Verteilungsberichte:** Wenn nur die Einstellung **Zeile** angegeben ist, können Sie die Farbe für Werte des im Feld **Zeile** angegebenen Attributs angeben. Wenn die Einstellung **Spalte** angegeben ist, können Sie nur die Farbe für Werte des im Feld **Spalte** angegebenen Attributs angeben.
- **Für Trendberichte:** Wenn nur die Einstellung **1. Feld** angegeben ist, können Sie die Farbe für Werte des im Feld **1. Feld** angegebenen Attributs angeben. Wenn die Einstellung **2. Feld** angegeben ist, können Sie nur die Farbe für Werte des im Feld **2. Feld** angegebenen Attributs angeben.

### So legen Sie die Farbe für einen Wert im Diagramm fest:

- a Klicken Sie auf die Registerkarte **Anzeigeoptionen**.
- b Erweitern Sie den Abschnitt **Diagrammoptionen**.
- c Klicken Sie auf **Farbe hinzufügen**. Dadurch wird eine neue Zeile erstellt.
- d **Für Listenattribute:** Wählen Sie im Feld **Wert** der neuen Zeile den gewünschten Wert oder behalten Sie den Wert **(Keine)** für leere Attributwerte bei.  
**Für Textattribute:** Geben Sie den gewünschten Text in das Feld **Wert** der neuen Zeile ein oder lassen Sie es bei leeren Attributwerten leer.
- e Wählen Sie eine der vordefinierten Farben aus oder definieren Sie eine Farbe in der Farbauswahl.

## Erstellen eines Beziehungsberichts

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Beziehungsbericht zu erstellen.



**HINWEISE** Auch wenn Sie keine Berechtigung zum Erstellen von Skripts haben, können Sie einen Bericht erstellen, diesen aber nicht speichern.



**VORSICHT!** Wenn Sie in einer Kategorie nicht über die Leseberechtigung verfügen, werden die Anforderungen in dieser Kategorie nicht in den Berichtsergebnissen zurückgegeben, selbst wenn diese die Kriterien des Berichts erfüllen.

### So erstellen Sie einen Beziehungsbericht:

- 1 Wählen Sie **Beziehungsbericht** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld *Beziehungsbericht* wird geöffnet.
- 2 **Beziehung:** Wählen Sie die Beziehung aus, über die Sie den Bericht erstellen möchten.
- 3 Falls Sie den Bericht speichern möchten:
  - a Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein.

- b Geben Sie eine Beschreibung der Abfrage in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
- c Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der die Abfrage gespeichert werden soll.

#### 4 Registerkarte "Berichtstyp":

- a Wählen Sie eine **Berichtsansicht** aus:
  - **Tabellenansicht:** Der Bericht wird als Tabelle mit den Quellenforderungen auf der linken Seite und den Zielforderungen auf der rechten Seite des Berichts angezeigt.
  - **Matrixansicht:** Der Bericht wird in einer Matrix mit den Quellenforderungen als Zeilen und den Zielforderungen als Spalten dargestellt. Zusammengehörige Anforderungen sind am Schnittpunkt von Spalte und Zeile markiert.  
Wenn das Kontrollkästchen **Zielelemente als Zeilen anzeigen** aktiviert ist, werden die Quellenforderungen als Spalten und die Zielforderungen als Zeilen angezeigt.
- b Wählen Sie einen **Berichtstyp** aus:
  - **Voll (Compliance und fehlende Compliance):** Der Bericht listet alle Anforderungen in der Primär- und Sekundärklasse auf, unabhängig davon, ob sie miteinander verknüpft sind oder nicht.
  - **Nur Compliance:** Der Bericht listet eine der beiden folgenden Gruppen von Anforderungen auf:
    - Alle zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse, die über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse verfügen
    - Alle zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse, die über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse verfügen
  - **Nur fehlende Compliance:** Der Bericht listet eine der beiden folgenden Gruppen von Anforderungen auf:
    - Alle zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse, die nicht über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse verfügen
    - Alle zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse, die nicht über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse verfügen



**HINWEIS** Die Option **Nur fehlende Compliance** ist nur verfügbar, wenn die Option **Tabellenansicht** ausgewählt ist.

Ein Beispiel des ausgewählten Berichtstyps wird auf der rechten Seite des Dialogfelds angezeigt.

- 5 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen.  
Die folgenden Registerkarten für Bedingungen sind verfügbar:
  - **Bedingungsquelle** und **Bedingungsziel** (siehe "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50)
  - **Containerquelle** und **Containerziel** (siehe "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57)

- 6 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "Registerkarte "Anzeigeoptionen"" auf Seite 59.
- 7 **Skript anzeigen/Assistent anzeigen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen der Assistenten- und der Skript-Ansicht des Dialogfelds zu wechseln.



**HINWEIS** Die Registerkarten werden nur in der Assistentenansicht angezeigt.

- 8 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Personen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.
  - **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
  - **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde. Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.
  - **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
  - **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.

## Erstellen eines Nachverfolungsberichts

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Nachverfolungsbericht zu erstellen.



**HINWEIS** Berechtigungen für Nachverfolungsberichte entsprechen Berechtigungen für Skripte. Wenn Sie nicht über Berechtigungen zum Erstellen von Skripten auf der Instanzebene verfügen, können Sie keinen Nachverfolungsbericht erstellen. Wenn Sie nicht über Berechtigungen zum Lesen von Skripten auf der Instanzebene verfügen, können Sie keinen Nachverfolungsbericht öffnen, es sei denn, Sie haben den Bericht selbst erstellt.

- 1 Wählen Sie **Nachverfolungsbericht** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld *Neuer Nachverfolungsbericht* wird geöffnet.
- 2 **Klasse auf der obersten Ebene:** Wählen Sie die Stammklasse für den Bericht aus.
- 3 **Typ:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - a **Matrix:** Der Bericht zeigt die Werte für die zugehörigen Klassen.
  - b **Abdeckung:** Der Bericht zeigt in Prozent, wie viele Anforderungen einer Klasse mit der ausgewählten untergeordneten Klasse verknüpft sind.

- 4 Falls Sie den Bericht speichern möchten:
  - a Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein.
  - b Geben Sie eine Beschreibung der Abfrage in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
  - c Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der die Abfrage gespeichert werden soll.

5 **Registerkarte "Anzuzeigende zugehörige Klassen":**

- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Klassen, um die Beziehungen anzugeben, die im Nachverfolgungsbericht angezeigt werden sollen.



**HINWEIS**

- Das Kontrollkästchen neben der Klasse der obersten Ebene ist immer aktiviert und kann nicht verändert werden.
- Um zyklische Abhängigkeiten zu vermeiden, sind die Kontrollkästchen neben den bereits verwendeten Beziehungen ebenfalls aktiviert und können nicht verändert werden.
- Die ausgewählten Klassen müssen nicht aufeinanderfolgend sein.

- 6 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57.
- 7 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "[Registerkarte "Anzeigeoptionen"](#)" auf Seite 59.



**HINWEIS** Die Registerkarte **Anzeigeoptionen** wird nur angezeigt, wenn als **Typ** die Einstellung **Matrix** ausgewählt ist.

- 8 **Gruppieren nach:** Enthält diese Abschnitte: **Sammlungen**, **Baselines**, **Dokumente** und **Dokumentenversionen**. Indem Sie einen oder mehrere Einträge aus den Listen auswählen, wird das Ergebnis in einzelnen Spalten berechnet, eine Spalte für jede Auswahl.



**HINWEIS** Die Registerkarte **Gruppieren nach** wird nur angezeigt, wenn als **Typ** die Einstellung **Abdeckung** ausgewählt ist.

- 9 **Skript anzeigen/Assistent anzeigen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen der Assistenten- und der Skript-Ansicht des Dialogfelds zu wechseln.



**HINWEIS** Die Registerkarten werden nur in der Assistentenansicht angezeigt.

- 10 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist.


Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Personen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.

- **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
- **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde. Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.
- **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
- **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.

## Verwenden der Arbeitsseite "Nachverfolgbarkeit"

Über die Nachverfolgung können Sie die Verknüpfungen zwischen Anforderungen analysieren. Sie bietet eine Möglichkeit, Beziehungen auszuwählen, die Sie nachverfolgen möchten, durch Anforderungen zu blättern, die Teil der Beziehungen sind, und dann Nachverfolgungsberichte zu drucken, die die Informationen in einem Format anzeigen, das leicht zu analysieren ist.

Anforderungen in Sammlungen, die Dimensions CM-Projekten zugeordnet sind, können in Nachverfolgungsberichte aufgenommen werden. Das folgende Diagramm veranschaulicht diese Nachverfolgbarkeit.



Die Arbeitsseite **Nachverfolgbarkeit** besteht aus zwei Bereichen: Der linke Bereich ist die Struktur der Nachverfolgbarkeit mit einer Klasse der obersten Ebene, von der aus verwandte Klassen und Anforderungen in einem hierarchischen Format folgen. Im rechten

Bereich werden Informationen angezeigt, die auf Ihrer Auswahl in der Struktur der Nachverfolgbarkeit beruhen.




**HINWEIS** Berechtigungen für Nachverfolgungsberichte entsprechen Berechtigungen für Skripte. Wenn Sie nicht über Berechtigungen zum Erstellen von Skripten auf der Instanzebene verfügen, können Sie keinen Nachverfolgungsbericht erstellen. Wenn Sie nicht über Berechtigungen zum Lesen von Skripten auf der Instanzebene verfügen, können Sie keinen Nachverfolgungsbericht öffnen, es sei denn, Sie haben den Bericht selbst erstellt.

Die Arbeitsseite **Nachverfolgbarkeit** enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Komponenten.


Komponente	Beschreibung
Struktur der Nachverfolgbarkeit	Enthält eine hierarchische Darstellung von Anforderungen der Klassen, die Sie beim Erstellen des Nachverfolgungsberichts ausgewählt haben. Weitere Informationen über den Struktur der Nachverfolgbarkeit finden Sie unter <a href="#">"Beschreibung der Struktur der Nachverfolgbarkeit"</a> auf Seite 327.
Detailbereich	Zeigt die Listenansicht der ausgewählten Anforderung oder den Namen und die Beschreibung des ausgewählten Berichts an.

### **Beschreibung der Struktur der Nachverfolgbarkeit**

Beachten Sie die folgenden Punkte zur Struktur der Nachverfolgbarkeit:

- Wenn Sie die Maus über eine Klasse bewegen, die nicht die oberste Klasse ist, zeigt eine QuickInfo den Namen der Beziehung zwischen dieser Klasse und ihrer übergeordneten Klasse an.
- Klassenbeschriftungen zeigen die Beziehung in Klammern an, wenn es mehr als eine Beschriftung mit demselben Klassennamen, aber einer unterschiedlichen Beziehung gibt.
- Wenn Sie die Maus über eine Anforderung bewegen, zeigt eine QuickInfo standardmäßig die Klasse und die Anforderungs-ID der Anforderung an. Sie können Attribute hinzufügen, die in der QuickInfo angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Anpassen der Struktur der Nachverfolgbarkeit"](#) auf Seite 328.
- Sie können für jede Anforderung konfigurieren, welche Attribute in der Struktur der Nachverfolgbarkeit angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden die PUID und der Titel der Anforderung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter ["Anpassen der Struktur der Nachverfolgbarkeit"](#) auf Seite 328.
- Wenn Sie auf eine Anforderung doppelklicken, wird das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** geöffnet. Wenn Sie jedoch in den Anforderungsdetails im rechten Fensterbereich auf ein Attribut doppelklicken, können Sie den Inhalt der Anforderung direkt bearbeiten.
- Ein Dimensions CM-Symbol  wird neben jeder Anforderung in einer Sammlung angezeigt, die einem Dimensions CM-Projekt zugeordnet ist. Wenn eine übergeordnete Anforderung ausgeblendet ist und über untergeordnete Anforderungen verfügt, die Dimensions CM zugeordnet sind, wird dieses Symbol für die übergeordnete Anforderung angezeigt, auch wenn die übergeordnete Anforderung selbst nicht Dimensions CM zugeordnet ist. Wenn Sie die übergeordnete Anforderung

einblenden, wird das Symbol für die untergeordnete Anforderung angezeigt, und von der übergeordneten Anforderung entfernt.

- Ein Symbol  für Suspect-Links wird neben jeder Anforderung mit verdächtigen Links angezeigt. Dieses Symbol dient nur zu Informationszwecken; durch Anklicken des Symbols wird der Suspect-Status nicht von den Links entfernt.
- Sie können Drag & Drop verwenden, um die übergeordneten Elemente innerhalb der Struktur zu ändern. Sie können nur zu einem übergeordneten Element wechseln, das dieselbe Klasse und denselben Pfad wie das ursprüngliche übergeordnete Element hat. Achten Sie darauf, die Anforderung bei dem neuen übergeordneten Element abzulegen, und nicht bei einem untergeordneten Element des neuen übergeordneten Elements.
- Sie können die STRG-Taste gedrückt halten und Drag & Drop verwenden, um eine Anforderung in eine andere übergeordnete Anforderung zu kopieren.
- Um die Struktur neu zu laden, klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oben rechts neben der Struktur.
- Wenn der Bericht in Version 10.1.2.0 oder früher erstellt wurde, wird oben in der Struktur eine Warnung angezeigt, dass Änderungen, die Sie im Dialogfeld **Nachverfolgungseigenschaften** vorgenommen haben, erst dann wirksam werden, wenn Sie den Bericht erneut speichern.

### **Anpassen der Struktur der Nachverfolgbarkeit**

Standardmäßig sind die Anforderungs-PUID und der Titel die einzigen Attribute, die in der Struktur der Nachverfolgbarkeit angezeigt werden. Sie können die Attribute, die in der Struktur der Nachverfolgbarkeit angezeigt werden, für jede Klasse und für jede Instanz konfigurieren. Beispielsweise könnte es nützlich sein, die zugehörige SBM-Fehlernummer, den Besitzer und den Status anzuzeigen. Sie können auch QuickInfos konfigurieren, um Attribute wie den Titel der Anforderung anzuzeigen, anstatt den Platz in der Struktur der Nachverfolgbarkeit für die Anzeige dieser Informationen zu verwenden.

#### **So passen Sie die Struktur der Nachverfolgbarkeit an:**

- 1 Die Struktur der Nachverfolgbarkeit muss in der Gliederungsansicht angezeigt werden. Wenn der Nachverfolungsbericht in der Lückenansicht angezeigt wird, klicken Sie im Bereich **Aktionen** auf **Zur Gliederungsansicht wechseln**.



- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Berichte** des Bereichs **Aktionen** auf **Attribute bearbeiten**. Das Dialogfeld **Eigenschaften für Nachverfolgungsberichte** geöffnet.



**HINWEIS** Wenn der Bericht in Version 10.1.2.0 oder früher erstellt wurde, wird oben im Dialogfeld eine Warnung angezeigt, dass Änderungen erst dann wirksam werden, wenn Sie den Bericht erneut speichern.

- 3 Zu Beginn ist die Liste **Klasse auswählen** das einzige Feld, das angezeigt wird. Wählen Sie eine Klasse in der Liste **Klasse auswählen** aus.
- 4 **Attribute, die in der Struktur angezeigt werden:** Informationen zum Angeben der anzuzeigenden Attribute finden Sie in Kapitel "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40.
- 5 **Attribute, die in der QuickInfo angezeigt werden:** Informationen zum Festlegen, welche Attribute in der QuickInfo angezeigt werden sollen, finden Sie in Kapitel "[Liste "Anzuzeigende Attribute"](#)" auf Seite 40.
- 6 Geben Sie im Feld **Trennzeichen** das Zeichen ein, das für die Trennung der Attribute in der Struktur der Nachverfolgbarkeit und in den QuickInfos verwendet werden soll. Das Standardzeichen ist der Doppelpunkt (:).

## Bearbeiten eines Berichts

### So bearbeiten Sie einen Bericht:

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte **Berichte** der Startansicht den gewünschten Bericht aus.

- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Berichte** des Bereichs **Aktionen** auf **Bearbeiten**.  
Abhängig von Ihrem Bericht wird entweder das Bearbeitungsdialogfeld für den Berichtstyp oder das Dialogfeld **Abfrage durch Skript** geöffnet. Die erste Option ist die Assistentenversion des Dialogfelds und die Standardeinstellung. Die zweite Option ermöglicht die direkte Bearbeitung des SQL-ähnlichen Skripts und wird geöffnet, wenn das Skript geändert wurde, sodass es nicht mehr mit dem Assistenten verarbeitet werden kann.
- 3 Speichern Sie den Bericht unter einem neuen Namen:
  - a Geben Sie den Namen in das Feld **Name** ein.
  - b Geben Sie eine Beschreibung der Abfrage in das Feld **Beschreibung** ein. Die maximale Anzahl der Zeichen beträgt 1024.
  - c Wählen Sie in der Liste **Kategorie** die Kategorie aus, in der die Abfrage gespeichert werden soll.
- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Felder, die für den Typ des bearbeiteten Berichts spezifisch sind:
  - **Öffentlicher Bericht:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht öffentlich zu machen, andernfalls ist der Bericht privat.
  - **Sichtbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist.  
Normalerweise lautet die Standardeinstellung **Alle**, d. h. alle Personen mit Zugriff auf die Kategorie, in der sich der Bericht befindet. Bestimmte Gruppen können aus der Liste ausgewählt werden.
  - **Editierbar für:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Öffentlicher Bericht** aktiviert ist. Standardmäßig alle Gruppen mit Zugriff auf die angegebene Kategorie. Die Bearbeitungsberechtigung kann auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
  - **In Unterkategorien anzeigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht in Unterkategorien der Kategorie anzuzeigen, in der er gespeichert wurde. Berichte, die für alle Benutzer nützlich sind, sollten in der Stammkategorie erstellt oder dorthin verschoben werden.
  - **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
  - **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Wenn der Name nicht geändert wurde, wird eine Warnung ausgegeben. Klicken Sie auf "OK", um ihn zu ersetzen.
  - **Klassenbericht - Klasse:** Wählen Sie die gewünschte Klasse in der Liste aus.



**HINWEIS** Wenn beim Öffnen des Dialogfelds eine Anforderung einer Klasse ausgewählt war, dann ist bereits eine Klasse ausgewählt.

- **Beziehungsbericht - Beziehung:** Wählen Sie die Beziehung aus, über die Sie den Bericht erstellen möchten.

- **Beziehungsbericht - Registerkarte "Berichtstyp":** Wählen Sie einen Berichtstyp aus:

Berichtstyp	Beschreibung
Voll (Compliance und fehlende Compliance)	Der Bericht listet alle Anforderungen in der Primär- und Sekundärklasse auf, unabhängig davon, ob sie miteinander verknüpft sind oder nicht.
Nur Compliance	Der Bericht listet eine der beiden folgenden Gruppen von Anforderungen auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse, die über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse verfügen</li> <li>■ Alle zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse, die über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse verfügen</li> </ul>
Nur fehlende Compliance	Der Bericht listet eine der beiden folgenden Gruppen von Anforderungen auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse, die nicht über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse verfügen</li> <li>■ Alle zugeordneten Anforderungen in der Sekundärklasse, die nicht über Links zu zugeordneten Anforderungen in der Primärklasse verfügen</li> </ul>

Ein Beispiel des ausgewählten Berichtstyps wird auf der rechten Seite des Dialogfelds angezeigt.

- **Nachverfolungsbericht - Klasse auf der obersten Ebene:** Wählen Sie die Stammklasse für den Bericht aus.
- **Nachverfolungsbericht - Registerkarte "Anzuzeigende zugehörnde Klassen":**
  - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Klassen, um die Beziehungen anzugeben, die im Nachverfolungsbericht angezeigt werden sollen.



#### HINWEIS

- Das Kontrollkästchen neben der Klasse der obersten Ebene ist immer aktiviert und kann nicht verändert werden.
- Um zyklische Abhängigkeiten zu vermeiden, sind die Kontrollkästchen neben den bereits verwendeten Beziehungen ebenfalls aktiviert und können nicht verändert werden.
- Die ausgewählten Klassen müssen nicht aufeinanderfolgend sein.

- 5 Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57.
- 6 Anzeigoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "[Registerkarte "Anzeigoptionen"](#)" auf Seite 59.

- 7 Skript anzeigen/Assistent anzeigen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen der Assistenten- und der Skript-Ansicht des Dialogfelds zu wechseln.



**HINWEIS** Die Registerkarten werden nur in der Assistentenansicht angezeigt.

- 8** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - **Vorschau:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht auszuführen, ohne den Bericht zu speichern oder das Dialogfeld zu schließen.
  - **Speichern:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Bericht zu speichern und auszuführen. Das Dialogfeld wird geschlossen.

## Umbenennen von Berichten

So benennen Sie einen Bericht um, ohne ihn vorher zur Ausführung zu öffnen:

- 1** Öffnen Sie die Registerkarte **Berichte** in der **Startansicht**.
- 2** Markieren Sie den Bericht.
- 3** Klicken Sie im Bereich **Aktionen** auf **Umbenennen**.
- 4** Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld **Name** ein.
- 5** Klicken Sie auf **Speichern**.



**HINWEIS** Für das Umbenennen von Beziehungsberichten benötigen Sie die **Berechtigung "Rename" für Skripte** oder Sie müssen der Besitzer des Berichts sein.

## Löschen von Berichten

**So löschen Sie einen Bericht:**

- 1** Markieren Sie den gewünschten Bericht auf der Registerkarte **Berichte** der Startansicht.
- 2** Klicken Sie in der Gruppe **Berichte** des Bereichs **Aktionen** auf **Löschen**. Ein Bestätigungsdialogfeld wird geöffnet.
- 3** Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

## Exportieren von Berichten

**So exportieren Sie einen Bericht:**


- 1** Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .

- 2 Wählen Sie den gewünschten Bericht aus.
- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Berichte** des Bereichs **Aktionen** auf **Exportieren**. Das Dialogfeld **Exportieren** wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie im Feld **Exportieren als** das Zielformat aus.
- 5 Wählen Sie ggf. eine der Exportoptionen für die unten aufgeführten Formate aus. Beachten Sie, dass nicht alle Formate für alle Berichtstypen verfügbar sind.
  - **Excel-Tabelle:**
    - **Bilder einschließen:** Wenn diese Option ausgewählt ist, enthält die Excel-Datei Bilder, die Teil der Textattribute mit aktiviertem HTML sind.
    - **Das Skript einschließen:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Skript zum Abrufen des Berichtsergebnisses zur Excel-Datei hinzugefügt.
  - **Word-Dokument:**
    - **Hochformat:** Das Berichtsergebnis wird im Hochformat angezeigt.
    - **Querformat:** Das Berichtsergebnis wird im Querformat angezeigt.
  - **PDF-Dokument:** (siehe Word-Dokument)
  - **XML-Dokument:**
    - **Textspalten codieren, um Bilder und Formatierungen einzuschließen:** Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Textattribute mit aktiviertem HTML im Base-64-Format und eingeschlossen in einen `<![CDATA[`-Abschnitt exportiert.
- 6 Klicken Sie auf **Exportieren**.


## Verschieben und Kopieren von Berichten in eine andere Kategorie

Sie können einen Bericht in eine andere Kategorie verschieben oder kopieren.

### So verschieben Sie einen Bericht in eine andere Kategorie:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Berichte**.
- 4 Ziehen Sie den Bericht und legen Sie diesen auf der gewünschten Kategorie in der Struktur **Kategorie** ab.

### So kopieren Sie einen Bericht in eine andere Kategorie:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Berichte**.


- 4 Markieren Sie den gewünschten Bericht.
- 5 Klicken Sie in der Gruppe **Berichte** des Bereichs **Aktionen** auf **Bearbeiten**. Das Bearbeitungsdiaologfeld für den ausgewählten Bericht wird geöffnet.
- 6 **Kategorie:** Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Um **eine Kopie** des Berichts in der ausgewählten Kategorie zu speichern, ändern Sie den **Namen** des Berichts und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
  - Um den vorhandenen Bericht in die ausgewählte Kategorie zu **verschieben**, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

## Kopieren der URL eines Berichts in die Zwischenablage

Sie können die URL eines Berichts kopieren und zur späteren Verwendung und Referenz in eine Datei einfügen. Wird diese URL später aufgerufen, wird RM Browser für diesen Bericht geöffnet.

### Kopieren der URL eines Berichts in die Zwischenablage

**So kopieren Sie die URL eines Berichts:**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Berichte**.
- 3 Wählen Sie einen Bericht aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Berichte** des Bereichs **Aktionen** auf **Direkte URL erstellen**. Das Dialogfeld **Direkte URL** wird geöffnet.
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL und wählen Sie **Linkadresse kopieren**. Die URL wird in die Zwischenablage kopiert.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 7 Drücken Sie **STRG+V** oder verwenden Sie den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.

### Ändern der URL eines Berichts

Nachdem Sie die URL in eine Datei oder Anwendung eingefügt haben, können Sie ihr Parameter für die Verwendung von zusätzlichen Funktionen hinzufügen. Wenn Sie keine

Laufzeitparameter im URL verwenden, können Sie diese bei der Ausführung des Berichts angeben.

Funktion	Beschreibung	Beispiel-URL
Titelleiste ausblenden	Standardmäßig zeigt der Bericht eine Titelleiste mit Informationen über Datenbank, Instanz und Pfad zum Bericht an. Um die Titelleiste auszublenden, fügen Sie der URL <b>&amp;hideTitleBar=true</b> hinzu.	http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=1141&hideTitleBar=true
Nachverfolgungsbericht in der Gliederungsansicht anzeigen	Um einen Nachverfolgungsbericht in der Gliederungsansicht anzuzeigen, fügen Sie der URL <b>&amp;outlineView=1</b> hinzu.	http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=1141&outlineView=1
Verwenden von Laufzeitparametern:	<p>Sie können die Ergebnisse eines Berichts mit Hilfe von Laufzeitparametern filtern. Diese Parameter können für jeden Bericht verwendet werden. Um einen Laufzeitparameter hinzuzufügen, fügen Sie <b>&amp;&lt;Parametername&gt;=&lt;Wert&gt;</b> zum URL hinzu.</p> <p>Bei der Angabe von Laufzeitparametern muss der Wert URL-kodiert sein (Café wird z. B. als Caf%C3%A9 umgesetzt).</p>	http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System
Verwenden mehrerer Werte für einen Laufzeitparameter	Sie können mehrere Werte für einen Laufzeitparameter verwenden, indem Sie die Werte mit einem  -Zeichen kombinieren, z. B. <b>&amp;TRP__VERIFICATION_LEVEL_1=System Module</b> .	http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System Module

### Abrufen von Laufzeitparameternamen

So rufen Sie die Namen der in einem Bericht verwendeten Laufzeitparameter ab:

- 1 Fügen Sie die URL des Berichts in einen Texteditor, z. B. Notepad, ein. Diese URL wird als **Berichts-URL** referenziert.  
Beispiel-URL: http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=3522
- 2 Kopieren Sie die folgende URL in einen Texteditor: http://host:port/rtmBrowser/RestServices/Report?id=<REPORT\_ID>&db=<DATABASE>&proj=<INSTANCE>  
Diese URL wird als **Rest-URL** referenziert.

- 3 Passen Sie Protokoll (http oder https), Host und Port der Rest-URL an die der Berichts-URL an.
- 4 Markieren Sie den Wert des Parameters **db** der **Berichts-URL** und drücken Sie **STRG+C**, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Wert und wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren**, um ihn in die Zwischenablage zu kopieren. In der Beispiel-URL ist dieser Wert *ORCL*.
- 5 Markieren Sie **<DATABASE>** in der **Rest-URL** und drücken Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die Markierung durch den Wert zu ersetzen, den Sie aus der Berichts-URL kopiert haben.
- 6 Markieren Sie den Wert des Parameters **proj** der **Berichts-URL** und drücken Sie **STRG+C**, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Wert und wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren**, um ihn in die Zwischenablage zu kopieren. In der Beispiel-URL ist dieser Wert *RMDEMO*.
- 7 Markieren Sie **<INSTANCE>** in der **Rest-URL** und drücken Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die Markierung durch den Wert zu ersetzen, den Sie aus der Berichts-URL kopiert haben.
- 8 Markieren Sie den Wert des Parameters **reportID** der **Berichts-URL** und drücken Sie **STRG+C**, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Wert und wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren**, um ihn in die Zwischenablage zu kopieren. In der Beispiel-URL ist dieser Wert *3522*.
- 9 Markieren Sie **<REPORT\_ID>** in der **Rest-URL** und drücken Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die Markierung durch den Wert zu ersetzen, den Sie aus der Berichts-URL kopiert haben.  
Wenn Sie diese Schritte mit der Beispiel-URL ausführen, sieht die Rest-URL wie folgt aus: `http://myserver:8080/rtmBrowser/RestServices/Report?id=3522&db=ORCL&proj=RMDEMO`
- 10 Markieren Sie die vollständige **Rest-URL** und drücken Sie **STRG+C**, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierte URL und wählen Sie im Kontextmenü **Kopieren**, um die URL in die Zwischenablage zu kopieren.
- 11 Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser und fügen Sie die URL mit **STRG+V** in die Adressleiste ein. Drücken Sie dann die **EINGABETASTE**.
- 12 Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, in dem Sie nach dem Benutzernamen und dem Passwort gefragt werden, geben Sie Ihren RM-Benutzernamen und das zugehörige Passwort ein und bestätigen Sie das Dialogfeld. In Internet Explorer müssen Sie möglicherweise die folgenden Schritte ausführen:
  - a Klicken Sie auf **Öffnen** in der Leiste **Möchten Sie Report.json öffnen oder speichern**.
  - b Wählen Sie im nächsten Dialogfeld die Option **Ein Programm aus einer Liste installierter Programme auswählen** und klicken Sie auf **OK**.
  - c Wählen Sie im Dialogfeld **Öffnen mit** die Option **Notepad** oder einen anderen einfachen Texteditor.
  - d Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer diese App zum Öffnen dieser Art von Datei verwenden**.
  - e Klicken Sie auf **OK**.
- 13 Suchen Sie nach **RTP\_\_** (beachten Sie, dass der Name 2 Unterstriche enthält).



- 14** Wählen Sie den vollständigen Parameter (z. B. `RTP__VERIFICATION_LEVEL_1`) und fügen Sie ihn zu Ihrer Berichts-URL hinzu.
- 15** Fügen Sie ein Gleichheitszeichen und den URL-codierten Wert hinzu (z. B. `Caf%C3%A9` für Café).  
Wenn Sie diese Schritte mit der Beispiel-URL ausführen, sieht die Berichts-URL wie folgt aus: `http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System`
- 16** Sie können nun die Berichts-URL in Ihrer Datei oder Anwendung verwenden.



# Arbeiten mit Sammlungen und Baselines

Über Sammlungen	340
Über Baselines	340
Grundlagen zu Sammlungen	341
Grundlagen zu Baselines	346
Arbeiten mit übergeordneten Sammlungen	348
Vergleichen von Sammlungen oder Baselines	352
Verwenden von Workflows mit Sammlungen oder Baselines	352
Verschieben von Sammlungen oder Baselines in eine andere Kategorie	354
Kopieren der URL einer Sammlung oder Baseline in die Zwischenablage	354

## Über Sammlungen

Sammlungen sind benannte Gruppen von Anforderungen aus einer oder mehreren Klassen. Sammlungen bieten eine einfache Möglichkeit, Anforderungen zu sammeln und zu organisieren. Jede Anforderung kann mit vielen verschiedenen Sammlungen, und jede Sammlung kann mit vielen verschiedenen Anforderungen verknüpft werden. In RM Browser können Sie Anforderungen zu einer Sammlung hinzufügen, Anforderungen aus einer Sammlung entfernen und eine Sammlung hinzufügen, löschen, umbenennen oder eine Baseline erstellen.



**VORSICHT!** Wenn Sie den Inhalt einer Sammlung anzeigen, sehen Sie nur die Anforderungen, für die Sie in der Kategorie, zu der die Anforderungen gehören, über Berechtigungen verfügen.

## Über Baselines

In Dimensions RM sind Baselines stabile, unveränderliche Gruppen von Anforderungen. Mit anderen Worten: Baselines sind Sammlungen, die "fixiert" wurden.

Beachten Sie Folgendes:

- Baselines und Sammlungen sind getrennte Entitäten. Eine Baseline ist ein fester Satz von Anforderungsversionen mit speziellen Steuerelementen, die verhindern, dass die Anforderungen in der Baseline aktualisiert werden.
- Nachdem eine Baseline erstellt wurde, können Sie sie umbenennen oder löschen, sofern Sie über die notwendigen Berechtigungen verfügen.



**HINWEIS** Eine Baseline, die mit der ALM-Integration aus Dimensions CM erstellt wurde, können Sie nicht umbenennen.


- Sie können eine Baseline auf der Grundlage einer Sammlung oder eine Sammlung auf der Grundlage einer Baseline erstellen.
- Die ursprüngliche Sammlung, aus der die Basislinie erstellt wurde, bleibt unverändert und kann später geändert werden.
- Wenn Sie versuchen, eine Anforderung in einer Baseline zu bearbeiten, werden Sie in einer Meldung darüber informiert, dass Sie die Anforderung nicht ändern können und dass durch Ihre Änderungen eine neue Version der Anforderung außerhalb der Baseline erstellt wird.
- Wenn Sie eine Sammlung aus einer bestehenden Sammlung erstellen, werden die neuesten Versionen der Anforderungen verwendet.
- Standardmäßig sind Links zwischen Objekten in der Baseline ebenfalls in der Baseline enthalten und können nach Erstellung der Baseline nicht mehr geändert werden. Je nachdem, wie Ihr Administrator die Instanz konfiguriert hat, können Sie möglicherweise Links in einer Baseline ändern. (Siehe Kapitel "[Löschen oder Entfernen von Links](#)" auf Seite 154.)
- Anforderungen mit Suspect-Links bleiben auch nach dem Erstellen der Baseline verdächtig.

- Sie können Suspect-Links aus einer Anforderung löschen, selbst wenn die Anforderung eine Baseline ist.
- Selbst wenn der Administrator Ihnen die Berechtigungen "Delete Baseline" und "Rename Baseline" verweigert hat, können Sie eine Baseline löschen und umbenennen, wenn Sie diese selbst erstellt haben. In dieser Situation werden die Berechtigungen, die vom Administrator verweigert wurden, außer Kraft gesetzt.
- Bei einer Anforderung, die eine Baseline ist, wird ein Schloss-Symbol in der Titelleiste im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** angezeigt, und die Schaltfläche **Aktualisieren** ist deaktiviert. Wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen, wird ein Popup mit folgendem Hinweis angezeigt: Baseline gesperrt
- Sie können eine Baseline auf einer Abfrage basieren, die die Baseline bei der Ausführung dynamisch generiert.

## Grundlagen zu Sammlungen

### Öffnen einer Sammlung auf der Sammlungsarbeitsseite

#### So öffnen Sie eine Sammlung:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
- 4 Doppelklicken Sie auf die gewünschte Sammlung, um den Inhalt anzuzeigen.

### Erstellen einer neuen Sammlung

#### So erstellen Sie eine Sammlung:

- 1 Wählen Sie **Sammlung** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld **Container verwalten - Neue Sammlung** wird geöffnet.
- 2 **Name:** Geben Sie den Namen der neuen Sammlung ein.



#### HINWEIS

- Verwenden Sie keine von Oracle reservierten Wörter in Sammlungsnamen.
- Ein Sammlungsname kann maximal 256 Zeichen umfassen.

- 3 **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung für die Sammlung ein. Die maximale Länge der Beschreibung beträgt 512 Zeichen.
- 4 **Kategorie:** Wählen Sie die besitzende Kategorie in der Liste aus.
- 5 **Sammlungsregeln:** Definieren Sie die Regeln für Sammlungs-Links, um festzulegen, was mit Objekt-Links geschieht, wenn Sie in der Sammlung enthaltene Objekte bearbeiten. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Neue Version beim Bearbeiten und Speichern zur Sammlung hinzufügen:** Wenn Sie das Primärobjekt bearbeiten und ein neues untergeordnetes Objekt erstellen, werden die Links vom Primärobjekt auf das neue untergeordnete Objekt übertragen.
  - **Alte Version beim Bearbeiten und Speichern aus der Sammlung löschen:** Wenn Sie das Instanzobjekt bearbeiten und ein neues untergeordnetes Objekt erstellen, werden die Links aus dem primären (übergeordneten) Objekt gelöscht.
  - **Beim Entfernen auf eine frühere Version zurücksetzen:** Wenn Sie ein untergeordnetes Objekt löschen, werden Links auf das übergeordnete Objekt übertragen.
  - **Objekte können hinzugefügt/entfernt werden:** Wählen Sie diese Option, damit Anforderungen zur Sammlung hinzugefügt oder entfernt werden können.
  - **Gelöschte Objekte aus der Sammlung entfernen:** Wählen Sie diese Option, um ein Objekt aus einer Sammlung zu entfernen, wenn das Objekt gelöscht wurde. Wenn diese Option deaktiviert ist, verbleiben Objekte mit dem aktuellen Status **Gelöscht** in der Sammlung.
  - **Diese Regeln als Standard für neue Sammlungen verwenden:** Wählen Sie diese Option, um die oben genannten Sammlungsregeln automatisch auf alle zukünftig erstellten Sammlungen anzuwenden.
- 6 Basierend auf:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um zu bestimmen, wie die Sammlung zu Beginn aufgefüllt wird:
- **Leere Sammlung:** Wählen Sie diese Option, wenn die neue Sammlung nicht auf einem vorhandenen Container basieren soll.
  - **Basierend auf ausgewählten Containern:** Wenn Sie dies auswählen, wird das Dialogfeld "Container hinzufügen" angezeigt. Mit Hilfe von Kontrollkästchen können ein oder mehrere Container aus Sammlungen, Dokumenten, Dokumentenversionen oder Baselines ausgewählt werden. Wenn die neue Baseline erstellt wird, enthält sie alle Anforderungen aus den ausgewählten Containern.

### Add Containers

Type: Collection ALM\_DEMO Columns

		Time Created	Time Modified	Modified By
<input type="checkbox"/>		Filter by Time Create	Filter by Time Modifie	Filter by Modified By...
<input type="checkbox"/>	ALM Release 2: FR and UC	11-MAR-2015@15:29:58	19-OCT-2017@10:04:56	Joseph Wilson
<input type="checkbox"/>	Check BL CM	15-APR-2015@16:28:28	24-SEP-2015@19:17:55	Joseph Wilson

OK Cancel

- **Abfrage:** Wählen Sie diese Option aus, wenn die Baseline aus einer bestehenden Abfrage (Bericht) gefüllt werden soll. Verwenden Sie "Abfrage suchen", um den gewünschten Bericht zu finden.



#### TIPPS

- Um die aufgelisteten Berichte auf die Berichte einer bestimmten Kategorie zu beschränken, wählen Sie eine Kategorie aus der Liste **Abfragekategorie** aus. Um eine Kategorie in der Liste schnell zu finden, geben Sie den Namen der Kategorie in das **Suchen**-Feld der erweiterten Kategorieliste ein.
- Um die Anzahl der angezeigten Abfragen zu begrenzen, geben Sie einen Teil des Namens der Abfrage, die Sie verwenden möchten, in das Feld **Abfrage suchen** ein.

- 7 Klicken Sie auf OK.

## Löschen einer Sammlung

Wenn Sie eine Sammlung löschen, wird sie als gelöscht markiert, aber die Daten bleiben erhalten. Sie können Sammlungen löschen, wenn Sie über die Berechtigung "Delete" für Sammlungen verfügen.



**WICHTIG!** Durch die Funktion **Löschen** der Versionen vor 12.11.1 wurden Sammlungen dauerhaft entfernt. Um eine Sammlung dauerhaft zu entfernen, verwenden Sie die Funktion **Entfernen** (siehe "[Entfernen einer Sammlung](#)" auf Seite 344).

#### So löschen Sie eine Sammlung:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit der Startansicht](#)" auf Seite 281.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Sammlungen aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Löschen**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

## Wiederherstellen einer Sammlung

Wenn Sie eine Sammlung löschen, wird sie als gelöscht markiert, aber die Daten bleiben erhalten. Wenn Sie eine Sammlung wiederherstellen, wird die Sammlung wiederhergestellt.

#### So stellen Sie eine Sammlung wieder her:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit der Startansicht](#)" auf Seite 281.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.

- 3 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Gelöschte Sammlungen anzeigen**. Gelöschte Sammlungen werden in der Liste mit grauer Textfarbe angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine oder mehrere gelöschte Sammlungen aus.
- 5 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Wiederherstellen**. Das Dialogfeld **Sammlung wiederherstellen** wird geöffnet.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählte(n) Sammlung(en) wiederherzustellen.

## Entfernen einer Sammlung



**VORSICHT!** Durch das Entfernen einer Sammlung wird die Sammlung **dauerhaft** aus der Datenbank entfernt. Entfernte Sammlungen können nicht wiederhergestellt werden.

Durch das Entfernen einer Sammlung werden **nicht** die Anforderungen aus der Datenbank entfernt. Sie können Sammlungen entfernen, wenn Sie über die Berechtigung "Remove" für Sammlungen verfügen.

### So entfernen Sie eine Sammlung:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit der Startansicht](#)" auf Seite 281.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Sammlungen aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Entfernen**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählte(n) Sammlung(en) zu entfernen.

## Verwalten von Anforderungen in einer Sammlung

Suchen Sie im Dialogfenster **Nach Sammlung organisieren** Anforderungen und wählen Sie dann die Anforderungen aus, die Sie zu einer Sammlung hinzufügen oder aus einer Sammlung entfernen möchten. Sie können auf einer oder allen drei Registerkarten des Dialogfelds **Nach Sammlung organisieren** Suchkriterien angeben, wenn Sie die Suchergebnisse einschränken oder festlegen möchten, wie die Suchergebnisse angezeigt werden sollen. Sie können die Suche auf jeder der Registerkarten ausführen.



**TIPP** Für einen kleinen und/oder einfachen Satz von Anforderungen können Sie diese einfach in einer Arbeitsseite auswählen und durch Klicken auf eine Schaltfläche zu einer Sammlung hinzufügen. Siehe "[Hinzufügen von Anforderungen zu einer vorhandenen Sammlung](#)" auf Seite 169.

### So fügen Sie eine Anforderung zu einer Sammlung hinzu oder entfernen Sie diese aus der Sammlung:

- 1 Wenn die Sammlung nicht bereits geöffnet ist, öffnen Sie sie auf einer Arbeitsseite.
- 2 Wählen Sie **Nach Sammlung organisieren** in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Nach Sammlung organisieren** wird geöffnet.



- 3 **Klasse suchen:** Wählen Sie die Klasse aus, in der nach Anforderungen gesucht werden soll.
- 4 **Filter:** Wenn Sie Filter in der Schnellsuche gespeichert haben, können Sie diese Filter verwenden, um Anforderungen zur Sammlung hinzuzufügen.
- 5 **Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57.
- 6 **Anzeigeoptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "[Registerkarte "Anzeigeoptionen"](#)" auf Seite 59.
- 7 **Jetzt suchen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Suche auszuführen. Die Ergebnisse werden im unteren Bereich des Dialogfelds angezeigt.
- 8 **Neue Suche:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Suchkriterien und Ergebnisse zu löschen.
- 9 Wählen Sie die gewünschten Anforderungen in den Suchergebnissen aus. Informationen zur Mehrfachauswahl von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Auswählen von mehreren Anforderungen](#)" auf Seite 39.
- 10 **Sammlung:** Wählen Sie die Sammlung aus, zu der Sie Anforderungen hinzufügen oder aus der Sie Anforderungen entfernen möchten.
- 11 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen der ausgewählten Anforderungen zu der Sammlung.
  - **Entfernen:** Zum Entfernen der ausgewählten Anforderungen aus der Sammlung.

## Aktualisieren des Inhalts einer Sammlung

Der Administrator kann eine instanzweite Option zur automatischen Aktualisierung aller Sammlungen auf der Grundlage von Abfragen oder Skripten festlegen. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgeschaltet (deaktiviert), sowohl aus Gründen der Leistung als auch aus Gründen der Kontrolle. Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Option finden Sie in Kapitel "[Container: Automatische Aktualisierung](#)" auf Seite 85.

Wenn die automatische Aktualisierung ausgeschaltet ist, muss der Inhalt der Sammlung manuell aktualisiert werden.

### So aktualisieren Sie den Inhalt einer Sammlung manuell:

- 1 Wählen Sie eine Sammlung auf der Registerkarte **Sammlungen** der Startansicht aus. Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit der Startansicht](#)" auf Seite 281.
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Sammlung aktualisieren**.



**HINWEIS** Die Aktion **Container aktualisieren** wird ausgegraut angezeigt, wenn die ausgewählte Sammlung nicht auf einem Bericht basiert.

## Aktualisierung von Sammlungseigenschaften

Sie können die Beschreibung für eine Sammlung umbenennen und ändern und die Sammlungsregeln ändern, die festlegen, wie und ob neue untergeordnete Objekte in die Sammlung aufgenommen werden sollen.


### So bearbeiten Sie die Eigenschaften einer Sammlung:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht" auf Seite 281](#).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Sammlung aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Eigenschaften bearbeiten**. Das Dialogfeld **Container verwalten - Eigenschaften** wird geöffnet.
- 5 Ändern Sie den Namen, die Beschreibung und die Sammlungsregeln nach Bedarf. Informationen zum Definieren von Sammlungsregeln finden Sie unter ["Erstellen einer neuen Sammlung" auf Seite 341](#).
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

## Grundlagen zu Baselines

### Öffnen einer Baseline auf der Baseline-Arbeitsseite

#### So öffnen Sie eine Sammlung:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Baselines**.
- 4 Doppelklicken Sie auf die gewünschte Sammlung, um die Sammlungsarbeitsseite zu öffnen.

### Erstellen einer neuen Baseline

#### So erstellen Sie eine Baseline:

- 1 Wählen Sie **Baseline** aus dem Menü **Neu**. Das Dialogfeld **Container verwalten** wird geöffnet.

- 2 **Name:** Geben Sie einen Namen für die Baseline ein.



### HINWEIS

- Verwenden Sie keine von Oracle reservierten Wörter in Baseline-Namen.
- Ein Baseline-Name kann maximal 256 Zeichen umfassen.

- 3 **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung für die Baseline ein. Die maximale Länge der Beschreibung beträgt 512 Zeichen.

- 4 **Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, in der Sie die Basislinie speichern werden. Eine Baseline kann zu jeder Kategorie hinzugefügt werden, auf die Sie Zugriff haben.



**TIPP** Um eine Kategorie in der Liste schnell zu finden, geben Sie den Namen der Kategorie in das **Suchen**-Feld der erweiterten **Kategorieliste** ein.

- 5 **Workflow:** Ein optionaler Workflow kann ausgewählt werden, dessen Einbeziehung die Eingabe zusätzlicher Daten erfordern kann.

- 6 **Basierend auf:** Der Baseline-Inhalt kann aus vorhandenen Containern oder über eine Abfrage eingegeben werden.

- **Basierend auf ausgewählten Containern:** Wählen Sie das Pluszeichen aus, um das Dialogfeld "Container hinzufügen" aufzurufen. Mit Hilfe von Kontrollkästchen können ein oder mehrere Container aus Sammlungen, Dokumenten, Dokumentenversionen oder Baselines ausgewählt werden. Wenn die neue Baseline erstellt wird, enthält sie alle Anforderungen aus den ausgewählten Containern.
- **Basierend auf Abfrage:** Wählen Sie diese Option aus, wenn die Baseline aus einer bestehenden Abfrage (Bericht) gefüllt werden soll. Verwenden Sie "Abfrage suchen", um den gewünschten Bericht zu finden.



**TIPP** Um die aufgelisteten Berichte auf die Berichte einer bestimmten Kategorie zu beschränken, wählen Sie eine Kategorie aus der Kategorieliste aus. Um eine Kategorie in der Liste schnell zu finden, geben Sie den Namen der Kategorie in das **Suchen**-Feld der erweiterten Kategorieliste ein.

- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Baseline erstellen**.

## Entfernen einer Baseline



**VORSICHT!** Durch das Entfernen einer Baseline wird die Baseline **dauerhaft** aus der Datenbank entfernt. Entfernte Baselines können nicht wiederhergestellt werden.

### So entfernen Sie eine Baseline:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht"](#) auf Seite 281.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Baselines**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Baselines aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Baselines** des Bereichs **Aktionen** auf **Entfernen**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählte(n) Baseline(s) zu entfernen.

## Aktualisieren der Baseline-Eigenschaften

Sie eine Baseline umbenennen oder ihre Beschreibung und ihre Workflow-Zuordnung ändern.

### So bearbeiten Sie die Eigenschaften einer Baseline:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht"](#) auf Seite 281.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Baselines**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Baseline aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Baselines** des Bereichs **Aktionen** auf **Eigenschaften bearbeiten**. Das Dialogfeld **Container verwalten - Eigenschaften** wird geöffnet.
- 5 Ändern Sie den Namen, die Beschreibung und die Workflow-Zuordnung. Informationen zum Definieren von Sammlungsregeln finden Sie unter ["Erstellen einer neuen Baseline"](#) auf Seite 346.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

## Arbeiten mit übergeordneten Sammlungen

### Über übergeordnete Sammlungen


Eine übergeordnete Sammlung ermöglicht die Organisation von Sammlungen, Baselines, Dokumenten und Dokumentenversionen, die nachfolgend als "untergeordnete Objekte" bezeichnet werden. Übergeordnete Sammlungen enthalten alle Anforderungen ihrer untergeordneten Objekte. Wenn eine Anforderung zu einer untergeordneten Sammlung hinzugefügt oder aus ihr entfernt wird, wird dies in der übergeordneten Sammlung wiedergegeben. Übergeordnete Sammlungen können durch das Suffix "(Übergeordnet)" in ihrem Namen erkannt werden.

## Fallstudien

- Übergeordnete Sammlungen können eine Sammlungsgruppe bilden, indem sie alle Sammlungen einer Abteilung umfassen, z. B. alle Marketing-Sammlungen. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Anforderungen.
- Übergeordnete Sammlungen können helfen, Anforderungen zu strukturieren. Die übergeordnete Sammlung könnte z. B. ein Projekt darstellen, während untergeordnete Sammlungen Komponenten oder Funktionen repräsentieren.
- Übergeordnete Sammlungen können verwendet werden, um auf Sammlungen aus anderen Kategorien zu verweisen. Dazu wird zunächst die übergeordnete Sammlung in der gleichen Kategorie wie die untergeordnete Sammlung erstellt und dann die übergeordnete Sammlung in die gewünschte Kategorie verschoben.

## Erstellen einer übergeordneten Sammlung

### So erstellen Sie eine übergeordnete Sammlung:

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 So erstellen Sie eine übergeordnete Sammlung für **Dokumente** und/oder **Dokumentenversionen** zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
  - a Wählen Sie die Registerkarte **Dokumente**.
  - b Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente bzw. Dokumentenversionen aus.
  - c Wählen Sie **Übergeordnete Sammlung erstellen** in der Gruppe **Anforderungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Neu übergeordnete Sammlung** wird geöffnet.
  - d Fahren Sie fort mit Schritt 6.
- 4 So erstellen Sie eine übergeordnete Sammlung für **Sammlungen**:
  - a Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
  - b Wählen Sie eine oder mehrere Sammlungen aus.
  - c Wählen Sie **Übergeordnete Sammlung erstellen** in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Neu übergeordnete Sammlung** wird geöffnet.
  - d Fahren Sie fort mit Schritt 6.
- 5 So erstellen Sie eine übergeordnete Sammlung für **Baselines**:
  - a Wählen Sie die Registerkarte **Baselines**.
  - b Wählen Sie eine oder mehrere Baselines aus.
  - c Wählen Sie **Übergeordnete Sammlung erstellen** in der Gruppe **Baselines** des Bereichs **Aktionen** aus. Das Dialogfeld **Neu übergeordnete Sammlung** wird geöffnet.

- 6 **Name:** Geben Sie einen Namen für die übergeordnete Sammlung ein.



**HINWEIS**

- Verwenden Sie keine von Oracle reservierten Wörter in Namen übergeordneter Sammlungen.
- Ein Name einer übergeordneten Sammlung kann maximal 256 Zeichen umfassen.

- 7 **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung für die Baseline ein. Die maximale Länge der Beschreibung beträgt 512 Zeichen.

- 8 **Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, in der Sie die übergeordnete Sammlung speichern werden. Eine übergeordnete Sammlung kann zu jeder Kategorie hinzugefügt werden, auf die Sie Zugriff haben.



**TIPP** Um eine Kategorie in der Liste schnell zu finden, geben Sie den Namen der Kategorie in das **Suchen**-Feld der erweiterten **Kategorieliste** ein.


- 9 So fügen Sie weitere untergeordnete Objekte (Sammlungen, Baselines, Dokumente oder Dokumentenversionen) hinzu:
- Blenden Sie den Abschnitt **Untergeordnete Container** ein.
  - Klicken Sie auf **+**. Das Dialogfeld **Untergeordnete Container hinzufügen** wird geöffnet.
  - Wählen Sie im Feld **Typ** die Option **Sammlung, Baseline, Dokument** oder **Dokumentenversion**.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Namen des untergeordneten Objekts.
  - Wiederholen Sie die Schritte c und d für alle weiteren untergeordneten Objekte, die Sie hinzufügen möchten.
  - Klicken Sie auf **OK**, um alle untergeordneten Objekte zur übergeordneten Sammlung hinzuzufügen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**, um die übergeordnete Sammlung zu erstellen.




**HINWEIS** Die übergeordnete Sammlung wird immer auf der Registerkarte **Sammlungen** angezeigt, auch wenn Sie den Befehl **Übergeordnete Sammlung erstellen** auf der Registerkarte **Dokumente** oder **Baselines** ausgeführt haben.

## Hinzufügen eines untergeordneten Objekts zu einer übergeordneten Sammlung



**So fügen Sie ein untergeordnetes Objekt zu einer übergeordneten Sammlung hinzu:**

- Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Eigenschaften bearbeiten**. Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird geöffnet.
- 5 Blenden Sie den Abschnitt **Untergeordnete Container** ein.
- 6 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Untergeordnete Container hinzufügen** wird geöffnet.
- 7 Wählen Sie im Feld **Typ** die Option **Sammlung, Baseline, Dokument** oder **Dokumentenversion**.
- 8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Namen des untergeordneten Objekts.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte c und d für alle weiteren untergeordneten Objekte, die Sie hinzufügen möchten.
- 10 Klicken Sie auf **OK**, um alle untergeordneten Objekte zur übergeordneten Sammlung hinzuzufügen.
- 11 Klicken Sie auf **OK**, um die übergeordnete Sammlung zu aktualisieren.

## Entfernen eines untergeordneten Objekts aus einer übergeordneten Sammlung

**So entfernen Sie ein untergeordnetes Objekt aus einer übergeordneten Sammlung:**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen**.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** des Bereichs **Aktionen** auf **Eigenschaften bearbeiten**. Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird geöffnet.
- 5 Blenden Sie den Abschnitt **Untergeordnete Container** ein.
- 6 Wählen Sie das untergeordnete Objekt oder die untergeordneten Objekte aus, das/die Sie entfernen möchten.
- 7 Klicken Sie auf . Dadurch werden die ausgewählten untergeordneten Objekte entfernt.
- 8 Klicken Sie auf **OK**, um die übergeordnete Sammlung zu aktualisieren.

## Vergleichen von Sammlungen oder Baselines

**So vergleichen Sie den Inhalt von zwei Sammlungen oder Baselines:**

- 1 Öffnen Sie die Startansicht, falls diese nicht bereits geöffnet ist. Weitere Informationen über die Startansicht finden Sie in Kapitel ["Arbeiten mit der Startansicht"](#) auf Seite 281.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Sammlungen** oder **Baselines**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Sammlung oder Baseline aus.
- 4 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** oder **Baselines** des Bereichs **Aktionen** auf **Vergleichen**. Das Dialogfeld **Container vergleichen** wird geöffnet.
- 5 **Container auswählen:** Klicken Sie auf **...**, um die zu vergleichende Sammlung oder Baseline auszuwählen.
- 6 **Beschreibung:** Aktivieren Sie diese Option, um die Beschreibung jedes Containers in den Ergebnissen anzuzeigen.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vergleichen**. Das Dialogfeld **Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede** wird geöffnet. Die Zusammenfassung listet die Anforderungs-ID, den Titel, die Beschreibung (wenn das Kontrollkästchen **Beschreibung** im Dialogfeld **Container suchen** aktiviert ist) und die Klasse für die folgenden Ergebnisse auf:
  - **Anforderungen befinden sich nur im Container:** Dies ist eine Liste der Anforderungen, die sich im ersten Container befinden, aber nicht im zweiten Container.
  - **Anforderungen befinden sich nur im Container:** Dies ist eine Liste der Anforderungen, die sich im zweiten Container, aber nicht im ersten Container befinden.
  - **Geänderte Anforderungen:** Dies ist eine Liste der geänderten Anforderungen in beiden Containern. Sie enthält Elemente, für die die Objektversions-ID unterschiedlich ist, auch wenn die Anforderungs-ID gleich ist.
  - **Nicht geänderte Anforderungen:** Dies ist eine Liste der nicht geänderten Anforderungen in beiden Containern.
- 8 Um eine Detailansicht einer Anforderung zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Anforderung.
- 9 **Drucken:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Zusammenfassung der Anforderungsunterschiede zu drucken.

## Verwenden von Workflows mit Sammlungen oder Baselines

Sofern dies von Ihrem Administrator konfiguriert ist, können Sie Workflows mit Sammlungen und Baselines verwenden.



## Zuweisen einer Sammlung oder Baseline zu einem Workflow

**So weisen Sie eine Sammlung oder Baseline einem Workflow zu:**

- 1 Öffnen Sie die Sammlung (siehe Kapitel ["Öffnen einer Sammlung auf der Sammlungsarbeitsseite" auf Seite 341](#)) oder die Baseline (siehe Kapitel ["Öffnen einer Baseline auf der Baseline-Arbeitsseite" auf Seite 346](#)).
- 2 Klicken Sie in der Gruppe **Sammlungen** oder **Baselines** des Bereichs **Aktionen** auf **Eigenschaften bearbeiten**. Das Dialogfeld **Container verwalten - Eigenschaften** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie im Feld **Workflow** den gewünschten Workflow aus.



**VORSICHT!** Nachdem Sie das Dialogfeld bestätigt haben, kann die Workflow-Einstellung für die Sammlung oder Baseline nicht mehr geändert werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den richtigen Workflow ausgewählt haben.

- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Ausführen eines Übergangs für eine Sammlung oder Baseline

Um einen Workflow mit einer Sammlung oder Baseline verwenden zu können, muss dieser Sammlung ein Workflow zugewiesen werden (siehe Kapitel ["Zuweisen einer Sammlung oder Baseline zu einem Workflow" auf Seite 353](#)).

**So führen Sie einen Übergang aus:**

- 1 Öffnen Sie die Sammlung (siehe Kapitel ["Öffnen einer Sammlung auf der Sammlungsarbeitsseite" auf Seite 341](#)) oder die Baseline (siehe Kapitel ["Öffnen einer Baseline auf der Baseline-Arbeitsseite" auf Seite 346](#)).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche für den gewünschten Übergang, die sich unter dem Menü **Willkommen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet. Durch die Ausführung des Übergangs kann ein Eingabeformular geöffnet werden, das zum Abschluss des Übergangs ausgefüllt werden muss.

Neben der/den Übergangsschaltfläche(n) finden Sie einen Fortschrittsbalken, der den aktuellen Zustand anzeigt. Falls von Ihrem Administrator konfiguriert, kann sich der Wert des Fortschrittsbalkens je nach Workflow-Zustand ändern.

## Anzeigen von Informationen über eine Sammlung oder Baseline

Wenn eine Sammlung oder Baseline einem Workflow zugewiesen ist, können Sie dieselben Funktionen wie bei Anforderungen nutzen, z. B. Attribute anzeigen/ändern oder die Historie der Zustandsänderungen anzeigen oder einen Übergang ausführen.


**So zeigen Sie die Informationen zu einem Container an:**

- 1 Öffnen Sie die Sammlung (siehe Kapitel "[Öffnen einer Sammlung auf der Sammlungsarbeitsseite](#)" auf Seite 341) oder die Baseline (siehe Kapitel "[Öffnen einer Baseline auf der Baseline-Arbeitsseite](#)" auf Seite 346).
- 2 Klicken Sie auf den Fortschrittsbalken, der den aktuellen Zustand anzeigt. Das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** für den Container wird geöffnet.

Weitere Informationen über das Dialogfeld **Attribute bearbeiten** finden Sie unter "[Bearbeiten einer Anforderung](#)" auf Seite 129 (beginnen Sie mit Punkt 2 der Liste) und "[Workflows](#)" auf Seite 118.

## Verschieben von Sammlungen oder Baselines in eine andere Kategorie

Wenn Sie eine Sammlung oder Baseline erstellen, können Sie diese einer Kategorie zuordnen. Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie die Kategorieuordnung einer vorhandenen Sammlung oder Baseline ändern.

- 1 Öffnen Sie die Startansicht durch Klicken auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Registerkarte: **Sammlungen** oder **Baselines**:
- 3 Ziehen Sie das Objekt und legen Sie dieses auf der gewünschten Kategorie in der Struktur **Kategorie** ab.

## Kopieren der URL einer Sammlung oder Baseline in die Zwischenablage

Sie können die URL einer Sammlung oder Baseline kopieren und zur späteren Verwendung und Referenz in eine Datei einfügen. Wird diese URL später aufgerufen, wird RM Browser für diese Sammlung oder Baseline geöffnet.

**So kopieren Sie die URL einer Sammlung oder Baseline:**

- 1 Wechseln Sie zur **Startansicht**.
- 2 Wählen Sie entweder die Registerkarte **Sammlungen** oder die Registerkarte **Baselines**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Sammlung oder Baseline aus.
- 4 Klicken Sie in der zugehörigen Gruppe des Bereichs **Aktionen** auf **Direkte URL erstellen**. Das Dialogfeld **Direkte URL** wird geöffnet.
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL und wählen Sie **Linkadresse kopieren**. Die URL wird in die Zwischenablage kopiert.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
- 7 Verwenden Sie **STRG+V** oder den entsprechenden anwendungsspezifischen Menübefehl, um die URL in die Datei oder Anwendung einzufügen, in der Sie sie verwenden möchten.

## Ändern der URL einer Sammlung oder Baseline

Nachdem Sie die URL in eine Datei oder Anwendung eingefügt haben, können Sie ihr Parameter für die Verwendung von zusätzlichen Funktionen hinzufügen. Wenn Sie keine Laufzeitparameter im URL verwenden, können Sie diese bei der Ausführung des Berichts angeben.

Funktion	Beschreibung	Beispiel-URL
Editierbare Tabelle	Standardmäßig werden die Anforderungen der Sammlung oder Baseline in einer normalen Tabelle angezeigt. Um stattdessen eine editierbare Tabelle zu verwenden, fügen Sie der URL <b>&amp;editableGrid=true</b> hinzu.	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5& <b>editableGr id=true</b>
Titelleiste ausblenden	Standardmäßig zeigt die Sammlung oder Baseline eine Titelleiste mit Informationen über Datenbank, Instanz und Pfad zum Bericht an. Um die Titelleiste auszublenden, fügen Sie der URL <b>&amp;hideTitleBar=true</b> hinzu.	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5& <b>hideTitleB ar=true</b>



# Importieren von Anforderungen

Importieren von Anforderungen aus Microsoft Word-Dokumenten	358
Importieren eines Roundtrip-Dokuments	365
Importieren von Anforderungen aus einer XML-Datei	366
Importieren von Anforderungen aus einer CSV- oder Excel-Datei	369
Importieren von Anforderungen des Typs "Testfall" und "Testlauf"	375
Importieren von Anforderungen aus einer ReqIF-Datei	376
Importieren von zuvor exportierten Anforderungen	380
Dialogfeld "Importergebnis"	382

# Importieren von Anforderungen aus Microsoft Word-Dokumenten

RM Browser kann Inhalte aus einem Microsoft Word-Dokument importieren und für Folgendes verwenden:

- Neue Anforderung erstellen
- Neue Anforderungen und ein RM-Dokument erstellen
- Vorhandene Anforderungsversionen aktualisieren oder ersetzen

Wenn Sie ein Word-Dokument importieren, stehen Ihnen folgende Optionen beim Import zur Verfügung:

- Das gesamte Dokument (Erstellen eines RM-Dokuments)
- Nur die Anforderungen (die im richtigen Tabellenformat vorliegen)
- Nur der ausgewählte Text (in Attribute, die Sie zur Laufzeit angeben)



## HINWEIS

- Das Dimensions RM-Dokument oder die -Anforderungen, die während des Imports erstellt oder aktualisiert wurden, verfügen nicht exakt über das Layout und/oder den Stil des ursprünglichen MS Word-Dokuments.
- PDF-Dokumente sollten nur im Modus **Gesamtes Dokument (nur Kapitel)** importiert werden, da PDF-Dokumente für die Druckausgabe optimiert sind. Beim Importieren von PDF-Dateien werden Attribute möglicherweise nicht richtig erkannt, sodass importierte Anforderungen unerwartete Attributwerte aufweisen können oder der Import Fehler für Anforderungen enthält.

## RM Browser oder RM Import für den Import

**Layout/Format:** Die Importfunktion von RM Browser setzt voraus, dass das Word-Dokument das erwartete Layout und Format aufweist (wie in den folgenden Abschnitten beschrieben). Bei RM Import hingegen müssen Sie eine Importvorlage erstellen, in der Sie das zu erwartende Layout und Format definieren. Die zweite Option bietet mehr Flexibilität, ist aber auch zeitaufwendiger bei der Einrichtung.

**Unteranforderungen:** Nur RM Import kann Einzelanforderungen oder Tabellen innerhalb von Tabellen importieren.



**HINWEIS**

- Der Import von Microsoft Word-Dokumenten über RM Browser ist nur möglich, wenn Microsoft Word auf dem Server installiert ist. Weitere Informationen zur Installation von Microsoft Office auf dem Server finden Sie in Kapitel "Support for Export / Import" im *Dimensions RM Installation Guide*.
- Der Import von Microsoft Excel-Dateien über RM Browser ist nur möglich, wenn Microsoft Excel auf dem Server installiert ist. Weitere Informationen zur Installation von Microsoft Office auf dem Server finden Sie in Kapitel "Support for Export / Import" im *Dimensions RM Installation Guide*.
- Um RM Import verwenden zu können, müssen Microsoft Word und Microsoft Excel auf dem Client installiert sein.
- Informationen dazu, welche Versionen von Microsoft Office unterstützt werden, finden Sie in der Plattformmatrix unter <https://www.microfocus.com/documentation/dimensions-rm/>.

## Formatieren von Anforderungen für den Import

Die Anforderungen in Ihrem Dokument müssen in Tabellen mit dem richtigen Layout und der richtigen Formatierung vorliegen, damit sie als Anforderungen erkannt werden.

Beim Erstellen von Tabellen für Anforderungen gibt es zwei Hauptlayoutoptionen:

- Jede Zeile ist eine Anforderung:

Title	Text	Category	Delivery Phase
EPhoto will be an online photo album	This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album.	RMDEMO/Functional/Design	Build1 Build4
Displaying stored photo info	The ePhoto system shall allow users to display any of the information stored with the photo.	RMDEMO/Availability/Cost	TBD Build3

- Jede Tabelle ist eine Anforderung:

<b>TITLE</b>	Runs on "standard" home PC		
<b>Priority</b>	<b>Paragraph Title</b>	<b>Document ID</b>	
1	Feature 3	Marketing Rqmts	
<b>Category</b>	RMDEMO/Power	<b>Delivery Phase</b>	Build1 TBD
<b>Text</b>			
The ePhoto system shall be accessible to the user from a regular home PC environment running standard Windows software. It is envisaged that this is a software-only application from the user's perspective.			

Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Anforderungen nach Klassen zu organisieren:

- Geben Sie in der ersten Zeile die Klasse für die gesamte Tabelle an:

Class Name	Marketing_Requirements	
Rqmt ID	Title	Text
MRKT_000001	EPhoto will be an online photo album	This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album.
MRKT_000023	Displaying stored photo info	The ePhoto system shall allow users to display any of the information stored with the photo.

- Geben Sie die Klasse jeder Anforderung an:

Class Name	Rqmt ID	Title	Text
Marketing_Requirements	MRKT_000001	EPhoto will be an online photo album	This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album.
Product_Requirements	PROD_000023	Load time less than 5 seconds	The load time for an individual photo load shall be less than 5 seconds.





**HINWEIS** Die folgenden Regeln gelten für die Formatierung von Tabellen für Anforderungen:

- Achten Sie auf Formatierung **fett/normal**:
  - **Attributnamen** (*Tabellenüberschriften, nicht die Werte*) **müssen fett** formatiert werden.
  - **Alle Werte** (Anforderungsinhalt) **dürfen nicht fett** formatiert sein. Selbst ein einziges fett formatiertes Leerzeichen in normal formatiertem Text führt dazu, dass der Text als Attributname und nicht als Attributwert behandelt wird.
  - Beim Hinzufügen des Klassennamens oberhalb der Attributnamen (wie im Beispiel oben) dürfen sowohl die **Klassenkennung** als auch der **Attributname** ("Class Name" im Beispiel oben) **nicht fett** formatiert werden.
- Allgemeine Textformatierungen (Farbe, Unterstrich, Kursiv usw.) werden für Textattribute importiert und sonst ignoriert. (Wie oben erwähnt, darf in Attributwerten keine Fettformatierung verwendet werden)
- **Klassenname** ist der Attributname für die in den Beispielen oben verwendete Klasse. Sie können jedoch beim Importieren des Dokuments im Feld **Klassenkennung** einen anderen Attributnamen angeben.
- **Kategorie** muss mit den unterstützten Formaten übereinstimmen (siehe Kapitel "[Kategorie-Importformate](#)" auf Seite 365).
- Das Dokument kann eine beliebige Anzahl von Tabellen enthalten.
- Tabellen können eine beliebige Anzahl von Zeilen (Anforderungen) und eine beliebige Anzahl von Spalten (Attribute) enthalten.
- Um mehrere Werte für ein Listenattribut anzugeben, trennen Sie die Werte durch das Pipe-Zeichen (|). Zum Beispiel: Buil d1|Buil d4
- Um eine bestehende RM-Anforderung zu aktualisieren/ersetzen, fügen Sie ihr Attribut **Anforderungs-ID** (PUID) ein.
- Der Typ **Gruppenattribut** wird für den Import nicht unterstützt.
- Während des Imports werden Sie aufgefordert, alle obligatorischen Attributwerte einzugeben, die nicht in den Tabellen enthalten sind.
- Bilder können in den Hauptteil eines RM-Dokuments importiert werden, Anforderungen jedoch nicht.

## Formatieren eines gesamten Word-Dokuments für den Import

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie sich dazu entscheiden, ein ganzes Word-Dokument zu importieren:

- Anforderungsdaten werden aus richtig formatierten Tabellen importiert (wie unter "[Formatieren von Anforderungen für den Import](#)" auf Seite 359 beschrieben).

- Kapitel und Unterkapitel werden auf der Grundlage der Überschriftenhierarchie des Word-Dokuments erstellt.

Word-Dokument	RM-Dokument
Überschrift 1	Kapitel
Überschrift 2	Unterkapitel
Überschrift 3	Unter-Unterkapitel
usw.	

- Bilder werden in den Hauptteil importiert (nicht in Anforderungen).
- Allgemeine Textformatierungen werden importiert.



**WICHTIG!** Es wird dringend empfohlen, ein Inhaltsverzeichnis für das Dokument zu erstellen.

## Importieren einer Word-Datei

Der MS-Word-Import von RM Browser hat mehrere Importmethoden, aus denen Sie wählen können. In den folgenden Abschnitten werden diese Importmethoden einzeln beschrieben.

### **Importieren eines Word-Dokuments im Modus "Gesamtes Dokument (nur Kapitel)"**

Der Modus **Gesamtes Dokument (nur Kapitel)** importiert das Dokument wie es vorliegt. Tabellen werden **nicht** als Anforderungen importiert. Wenn Sie ein Dokument importieren möchten, das Tabellen mit anderen Daten als Anforderungen enthält, können Sie diesen Modus wählen und dann Kapitel mit der Funktion **Klasse ändern** in Anforderungen umwandeln (siehe Kapitel "[Konvertieren von Kapiteln in Anforderungen](#)" auf Seite 256).

#### **So importieren Sie ein Word-Dokument:**

- 1** Wählen Sie in RM Browser im Menü **Importieren** die Option **Word-Dokument**. Das Dialogfeld **Word-Dokument importieren** wird geöffnet.
- 2 Datei importieren:** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Dialogfeld zur Auswahl der Word-Datei zu öffnen.
- 3** Wählen Sie die Word-Datei aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- 4 Importmodus:** Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Gesamtes Dokument (nur Kapitel)** aus.
- 5** Wählen Sie, ob Sie anhand der Inhalte aus dem Word-Dokument Inhalte **erstellen** oder **ersetzen** möchten.
  - **Erstellen** erstellt ein neues Dokument in Dimensions RM.

- **Ersetzen** ersetzt ein bestehendes Dokument unter Verwendung des neuen Inhalts aus dem Word-Dokument. Wählen Sie in der Liste der Dokumente das Dokument aus, das Sie ersetzen möchten.



**TIPP** Um ein Dokument schnell zu finden, geben Sie einen Teil des Namens in das Feld **Dokument suchen** ein.

- 6 Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, in die Sie das Dokument importieren möchten.
- 7 Dokumentenname:** Geben Sie einen Namen für das RM-Dokument an, das erstellt oder überarbeitet werden soll.
- 8 Dokument verfügt über Kapitelnummern:** Definiert, wie Nummern am Anfang eines Kapiteltitels (z. B. "1 Vorwort", "1.1 Zielsetzung") behandelt werden.  
Ausgewählt: Nummern am Anfang eines Kapiteltitels werden entfernt (z. B. "1.1 Ziel" wird zu "Ziel").  
Deaktiviert: Kapiteltitel werden nicht geändert.
- 9** Klicken Sie auf **Importieren**. Nach dem Abschluss des Importvorgangs wird das Dialogfeld **Importergebnisse** angezeigt. Dieses enthält Informationen über die erstellten Anforderungen und eine Zusammenfassung. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Dialogfeld "Importergebnis"](#)" auf Seite 382.
- 10** Klicken Sie auf **Schließen**, um die Ergebnisse zu verwerfen.
- 11** Klicken Sie im letzten Dialogfeld **MS Word-Import** auf **Schließen**.

### **Importieren eines Word-Dokuments im Modus "Gesamtes Dokument"**

Der Modus **Gesamtes Dokument** importiert das Dokument mit Kapiteln. Es wird vorausgesetzt, dass die Tabellen nur Anforderungen enthalten. Um Dokumente mit Tabellen, die keine Anforderungen enthalten, zu importieren, verwenden Sie entweder den Modus **Gesamtes Dokument (nur Kapitel)** (siehe Kapitel "[Importieren eines Word-Dokuments im Modus "Gesamtes Dokument \(nur Kapitel\)"](#)" auf Seite 362) oder RM Import.

#### **So importieren Sie ein Word-Dokument:**

- 1** Wählen Sie in RM Browser im Menü **Importieren** die Option **Word-Dokument**. Das Dialogfeld **Word-Dokument importieren** wird geöffnet.
- 2 Datei importieren:** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Dialogfeld zur Auswahl der Word-Datei zu öffnen.
- 3** Wählen Sie die Word-Datei aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- 4 Importmodus:** Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Gesamtes Dokument** aus.
- 5** Wählen Sie, ob Sie anhand der Inhalte aus dem Word-Dokument Inhalte **erstellen** oder **ersetzen** möchten.
  - **Erstellen** erstellt das Dokument und neue Anforderungen in Dimensions RM.
  - **Ersetzen** ersetzt ein bestehendes Dokument und erstellt neue Versionen der bestehenden Anforderungen unter Verwendung des neuen Inhalts aus dem Word-Dokument. Nur bestehende Anforderungen, für die neue Werte im Word-Dokument vorliegen, werden ersetzt. Wählen Sie in der Liste der Dokumente das Dokument aus, das Sie ersetzen möchten. Wenn Sie einen Dokumentennamen

angeben, der in Dimensions RM nicht vorhanden ist, wird ein neues Dokument mit dem angegebenen Namen erstellt.



**TIPP** Um ein Dokument schnell zu finden, geben Sie einen Teil des Namens in das Feld **Dokument suchen** ein.

- 6 Klassenkennung:** Geben Sie den Attributnamen an, den Sie zur Identifizierung der Klasse verwendet haben. Zum Beispiel `Class Name`.
- 7 Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, in die Sie das Dokument importieren möchten.
- 8 Dokumentenname:** Geben Sie einen Namen für das RM-Dokument an, das erstellt oder überarbeitet werden soll.
- 9 Dokument verfügt über Kapitelnummern:** Definiert, wie Nummern am Anfang eines Kapiteltitels (z. B. "1 Vorwort", "1.1 Zielsetzung") behandelt werden.  
Ausgewählt: Nummern am Anfang eines Kapiteltitels werden entfernt (z. B. "1.1 Ziel" wird zu "Ziel").  
Deaktiviert: Kapiteltitel werden nicht geändert.
- 10** Klicken Sie auf **Importieren**. Nach dem Abschluss des Importvorgangs wird das Dialogfeld **Importergebnisse** angezeigt. Dieses enthält Informationen über die erstellten Anforderungen und eine Zusammenfassung. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Dialogfeld "Importergebnis" auf Seite 382](#).
- 11** Klicken Sie auf **Schließen**, um die Ergebnisse zu verwerfen.
- 12** Klicken Sie im letzten Dialogfeld **MS Word-Import** auf **Schließen**.

### ***Importieren eines Word-Dokuments im Modus "Roundtrip"***

Der Importmodus **Roundtrip** dient zum Importieren eines Roundtrip-Dokuments. Weitere Informationen zum Importieren von Roundtrip-Dokumenten finden Sie in Kapitel ["Importieren eines Roundtrip-Dokuments" auf Seite 365](#).

### ***Importieren eines Word-Dokuments im Modus "Nur Tabellen"***

Im Modus **Nur Tabellen** werden nur Anforderungen importiert, die aus Tabellen abgerufen werden. Das umgebende Dokument wird nicht importiert.

#### **So importieren Sie ein Word-Dokument:**

- 1** Wählen Sie in RM Browser im Menü **Importieren** die Option **Word-Dokument**. Das Dialogfeld **Word-Dokument importieren** wird geöffnet.
- 2 Datei importieren:** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Dialogfeld zur Auswahl der Word-Datei zu öffnen.
- 3** Wählen Sie die Word-Datei aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- 4 Importmodus:** Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Gesamtes Dokument (nur Kapitel)** aus.
- 5** Wählen Sie, ob Sie anhand der Inhalte aus dem Word-Dokument Inhalte **erstellen** oder **ersetzen** möchten.

- **Erstellen** erstellt neue Anforderungen in Dimensions RM.
  - **Ersetzen** erstellt neue Versionen von bestehenden Anforderungen unter Verwendung des neuen Inhalts aus dem Word-Dokument. Nur bestehende Anforderungen, für die neue Werte im Word-Dokument vorliegen, werden ersetzt.
- 6 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Nur Tabellen** aus.
  - 7 **Klassenkennung:** Geben Sie den Attributnamen an, den Sie zur Identifizierung der Klasse verwendet haben. Zum Beispiel `Class Name`.
  - 8 Klicken Sie auf **Importieren**. Nach dem Abschluss des Importvorgangs wird das Dialogfeld **Importergebnisse** angezeigt. Dieses enthält Informationen über die erstellten Anforderungen und eine Zusammenfassung. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Dialogfeld "Importergebnis"](#)" auf Seite 382.
  - 9 Klicken Sie auf **Schließen**, um die Ergebnisse zu verwerfen.
  - 10 Klicken Sie im letzten Dialogfeld **MS Word-Import** auf **Schließen**.

## Kategorie-Importformate

Für den Word-Import können Kategorien in diesen Formaten angegeben werden:

- Vollständiger Pfad mit Schrägstrich, z. B. `RMDEMO/Data`
- Vollständiger Pfad mit umgekehrtem Schrägstrich, z. B. `RMDEMO\Daten`
- Eindeutiger Kategorienname, z. B. `Daten`  
Beachten Sie, dass keine andere "Daten"-Kategorie oder "Daten"-Unterkategorie vorhanden sein darf.

## Datum-Importformate

Für den Word-Import ist es erforderlich, dass das in einem Word-Dokument angegebene Datum mit dem Format für das Attribut der Anforderungsklasse übereinstimmt, die Sie importieren möchten.

# Importieren eines Roundtrip-Dokuments

Wenn Sie ein Dokument als Roundtrip-Dokument exportiert haben (siehe Kapitel "[Exportieren als Roundtrip-Dokument](#)" auf Seite 275), können Sie dieses Roundtrip-Dokument auch auf dem System importieren, auf dem es veröffentlicht wurde.



**HINWEIS** Sie können das Dokument nur in ein System importieren, bei dem die IDs im Dokument mit denen des Systems übereinstimmen.

Die Roundtrip-Importfunktion erkennt die folgenden Änderungen im Dokument:

- Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Verschiebungen von Kapiteln,
- Änderungen, Streichungen oder Verschiebungen von Anforderungen.

### So importieren Sie ein Roundtrip-Dokument:

- 1 Wählen Sie in RM Browser im Menü **Importieren** die Option **Word-Dokument**. Das Dialogfeld **Word-Dokument importieren** wird geöffnet.
- 2 **Datei importieren:** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Dialogfeld zur Auswahl der Word-Datei zu öffnen.
- 3 Wählen Sie die Word-Datei aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
- 4 **Importmodus:** Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Gesamtes Dokument (nur Kapitel)** aus.
- 5 Stellen Sie sicher, dass **Ersetzen** in der Liste ausgewählt ist.

**Ersetzen** erstellt neue Versionen von bestehenden Anforderungen unter Verwendung des neuen Inhalts aus dem Word-Dokument. Nur bestehende Anforderungen, für die neue Werte im Word-Dokument vorliegen, werden ersetzt.



**HINWEIS** Der Roundtrip-Import kann nicht mit der Funktion **Erstellen** verwendet werden.

- 6 Wählen Sie im Feld **Importmodus** die Option **Roundtrip**.
- 7 **Dokument verfügt über Kapitelnummern:** Definiert, wie Nummern am Anfang eines Kapiteltitels (z. B. "1 Vorwort", "1.1 Zielsetzung") behandelt werden.  
  
Ausgewählt: Nummern am Anfang eines Kapiteltitels werden entfernt (z. B. "1.1 Ziel" wird zu "Ziel").  
  
Deaktiviert: Kapiteltitel werden nicht geändert.
- 8 Klicken Sie auf **Importieren**. Nach dem Abschluss des Importvorgangs wird das Dialogfeld **Importergebnisse** angezeigt. Dieses enthält Informationen über die erstellten Anforderungen und eine Zusammenfassung. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Dialogfeld "Importergebnis"](#)" auf Seite 382.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, um die Ergebnisse zu verwerfen.
- 10 Klicken Sie im letzten Dialogfeld **MS Word-Import** auf die Schaltfläche **Schließen**.

## Importieren von Anforderungen aus einer XML-Datei

Sie können problemlos große Mengen von Anforderungen hinzufügen, aktualisieren oder ersetzen. Speichern Sie Ihre Abfrageergebnisse als XML-Datei, nehmen Sie Änderungen an den Anforderungen mit einem Editor wie Microsoft Word oder Notepad vor und importieren Sie dann Ihre Änderungen mit der XML-Importfunktion.

Zum Beispiel:


Eine Anforderungsmanagerin möchte das Attribut "priority" von 100 Anforderungen von "Must" in "Hope" ändern. Sie öffnet RM Browser und führt das gewünschte Skript aus. Sie

speichert die Abfrageergebnisse als XML-Datei. In der XML-Datei ändert sie das Attribut "priority" und speichert die aktualisierte XML-Datei.

Die Anforderungsmanagerin importiert nun die XML-Datei, indem sie entsprechende Daten in das Dialogfeld **XML importieren** eingibt. Nach dem Abschluss des Importvorgangs wird eine Seite mit den Importergebnissen geöffnet, auf der der Klassenname, die PUID, der Status und die Fehlerdetails für jede Anforderung angezeigt werden.

**So importieren Sie eine XML-Datei:**

- 1 Wählen Sie **XML-Datei** aus dem Menü **Importieren**. Das Dialogfeld **XML importieren** wird geöffnet.



- 2 Geben Sie in das Feld **Importdatei** den Pfad und den Dateinamen der XML-Datei ein, die Sie importieren möchten, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um zu der Datei zu navigieren.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Daten importieren in** die Klasse aus, in die Sie die Datei importieren möchten.
- 4 Wählen Sie in der Liste **Importmodus** eine der folgenden Optionen aus:

Modus	Beschreibung
Erstellen	Erstellt eine neue Anforderung, wenn der Objektknoten in der XML-Datei nicht existiert.
Aktualisieren	Aktualisiert die Attribute, die sich für jeden Objektknoten in der XML-Datei geändert haben.
Ersetzen	Erstellt eine neue aktuelle Version für jeden Objektknoten in der XML-Datei mit den in der XML-Datei angegebenen Änderungen an den Attributen.

- 5 Falls Sie eine neue Anforderung erstellen möchten, wenn eine Anforderung in der XML-Datei über eine Objekt-ID verfügt, die nicht mit der Objekt-ID einer Anforderung

in der Datenbank übereinstimmt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Anforderung erstellen, wenn keine Anforderung gefunden wurde**. Diese Option ist nur für die Modi **Aktualisieren** und **Ersetzen** verfügbar.

- 6 Wählen Sie unter **Importoptionen** eine oder mehrere, in der folgenden Tabelle aufgeführten, Optionen aus:

Option	Beschreibung
Standardwert verwenden, wenn kein Wert angegeben ist	Wenn für ein obligatorisches Attribut kein Wert angegeben wird, wird dessen Standardwert verwendet. Wenn das Attribut nicht über einen Standardwert verfügt, wird auf der Ausgabeseite der Importergebnisse eine Fehlermeldung angezeigt.
Kürzen, wenn der Wert zu lang ist	Wenn der Wert länger als der Maximalwert für das Attribut ist, wird der Wert abgeschnitten, bevor die Anforderung gespeichert wird.
Suspect-Links nicht weitergeben	Links werden nicht als verdächtig markiert, wenn die Anforderung aktualisiert oder ersetzt wird. <b>HINWEIS:</b> Diese Option ist nur für den Modus <b>Erstellen</b> verfügbar.
Sperre aufheben, wenn Anforderung bereits gesperrt ist	Benutzersperren werden entfernt, bevor versucht wird, die Anforderung zu aktualisieren oder zu ersetzen. Andernfalls wird auf der Ausgabeseite der Importergebnisse eine Meldung angezeigt. <b>HINWEIS 1:</b> Diese Option entfernt keine CM-Sperren. <b>HINWEIS 2:</b> Diese Option ist nur für den Modus <b>Erstellen</b> verfügbar.

## Kategorie-Importformate

Für den XML-Import können Kategorien in diesen Formaten angegeben werden:

- Vollständiger Pfad mit Schrägstrich, z. B. RMDemo/Data
- Vollständiger Pfad mit umgekehrtem Schrägstrich, z. B. RMDemo\Daten
- Eindeutiger Kategorienname, z. B. Daten  
Beachten Sie, dass keine andere "Daten"-Kategorie oder "Daten"-Unterkategorie vorhanden sein darf.

## Datum-Importformate

Für den XML-Import ist es erforderlich, dass das in einer XML-Datei angegebene Datum mit dem Format für das Attribut der Anforderungsklasse übereinstimmt, die Sie importieren möchten.



# Importieren von Anforderungen aus einer CSV- oder Excel-Datei

Anforderungstext kann aus CSV- oder Excel-Dateien importiert werden. Mit dieser Funktion werden Spaltendaten Attributen zugeordnet, sodass das Massenerstellen von neuen Anforderungen ermöglicht wird. Unter der Voraussetzung, dass ein eindeutiges Attribut (in der Regel die Anforderungs-ID) verwendet wird, können Änderungen problemlos auf bestehende Anforderungen angewendet werden. Die Robustheit dieser Funktionalität ermöglicht es den Benutzern, Anforderungen zu erstellen, zu ersetzen, zu aktualisieren, zu löschen, das Löschen der Anforderungen rückgängig zu machen, sie zu entfernen, zu verlinken oder die Verlinkung aufzuheben.



**HINWEIS** Beim Import von Excel-Dateien gelten die folgenden Einschränkungen:

- Das Importieren von Excel-Dateien ist nur möglich, wenn Microsoft Excel auf dem Dimensions RM-Server installiert ist. Wenn sich keine Excel-Instanz auf dem Server befindet, speichern Sie die Excel-Datei als CSV-Datei.
- Beim Import von Excel-Dateien wird nur das erste Arbeitsblatt einer Excel-Datei importiert.
- Bei der Verwendung von Excel darf nur eine Zelle pro Attribut verwendet werden.
- Beim Import werden Excel-Dateien in das CSV-Format konvertiert. Das bedeutet:
  - Der Text wird als unformatierter Text importiert.
  - Bilder werden nicht importiert.



**WICHTIG!** Ändern Sie die CSV-Datei NICHT in einem Nicht-Text-Editor! Dadurch können sich die Daten in der Datei ändern und der CSV-Import kann fehlschlagen.

Beim CSV-Import können mehrere Werte für ein Listenattribut importiert werden. Die Werte müssen mit dem Pipe-Zeichen (|) getrennt werden. Zum Beispiel: Windows|Linux

**So importieren Sie Anforderungen und Daten von Anforderungen aus einer CSV- oder Excel-Datei:**

- 1 Um das Dialogfeld **Excel/CSV-Import** zu öffnen, wählen Sie **Excel/CSV-Datei** aus dem Menü **Importieren** aus.



**VORSICHT!** Wenn Sie *Testfall*- oder *Testlauf*anforderungen (wie für "[Testfall-Management](#)" auf Seite 383 definiert) importieren, **müssen** Ihre CSV-Daten über eine ID-Spalte verfügen, die mit dem Attributnamen für diese Klasse übereinstimmt. Wenn Ihre CSV-Datei nicht über eine ID-Spalte verfügt, werden alle Anforderungen in einem einzigen Objekt zusammengefasst. Weitere Informationen zum Importieren von Anforderungen des Typs *Testfall* oder *Testlauf* finden Sie in Kapitel "[Importieren von Anforderungen des Typs "Testfall" und "Testlauf"](#)" auf Seite 375.

- 2 Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die CSV- oder Excel-Datei aus, die Sie importieren möchten.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Importmodus** eine der folgenden Importoptionen aus:

- **Erstellen:** Erstellt neue Anforderungen aus den Zeilen in der CSV-Datei. Für eine erfolgreiche Erstellung müssen alle obligatorischen Attribute in der Eingabedatei enthalten sein.
- **Aktualisieren:** Aktualisiert Attribute in bestehenden Anforderungen mit neuen Daten aus der CSV-Datei. Die Attribute werden in Anforderungen aktualisiert, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Beachten Sie, dass **Aktualisieren** nicht generell für alle Benutzer verfügbar ist, da keine Versionierung angewendet wird. Die Attribute werden an Ort und Stelle geändert. Es ist jedoch nützlich, wenn es darum geht, ein oder mehrere Attribute zu korrigieren, die in einer großen Anzahl von Anforderungen fehlerhaft eingegeben wurden.
- **Ersetzen:** Ersetzt Attribute in vorhandenen Anforderungen, die den angegebenen Kriterien entsprechen (z. B. Rqmt. ID) mit neuen Daten aus der Eingabedatei. Erfasste Änderungen führen zur Erstellung einer neuen aktuellen Version der Anforderung.
- **Löschen:** Markiert Anforderungen, die den angegebenen Kriterien entsprechen, als gelöscht.
- **Wiederherstellen:** Stellt Anforderungen, die als gelöscht markiert sind und den angegebenen Kriterien entsprechen, wieder her. Dies bedeutet, dass der aktuelle Status von "Gelöscht" in "Aktuell" geändert wird.
- **Entfernen:** Anforderungen, die den angegebenen Kriterien entsprechen, werden aus der Datenbank entfernt. Beachten Sie, dass mit "Entfernen" nur die letzte Version der Anforderung entfernt wird. Obwohl die Funktion **Entfernen** nicht für den täglichen Gebrauch empfohlen wird, da keine Historie dafür verwaltet wird, ist sie sehr nützlich, wenn eine große Anzahl von Anforderungen mit falschen Daten hinzugefügt oder geändert wurde.
- **Link:** Erstellt Beziehungen zwischen Anforderungen, die den angegebenen Kriterien der primären Klasse entsprechen, und Anforderungen, die den angegebenen Kriterien der sekundären Klasse entsprechen (Anforderungs-ID 1 bis Anforderungs-ID 2). Bei RM gibt es viele Möglichkeiten, Links zu erstellen. Diese Methode ist nützlich, wenn Anforderungen importiert werden, die im Laufe der Zeit in Tabellenblättern mit Links verwaltet wurden.



**HINWEIS** Attribute vom Typ TEXT sind für den Modus **Link** nicht gültig, so dass sie im Modus **Link** nicht in die Attributliste aufgenommen werden.

- **Link löschen:** Löscht den ausgewählten Link. "Link löschen" ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung *Link* für Klassen und die Berechtigung *Delete* für Beziehungen verfügt.
- **Link entfernen:** Entfernt einen Link dauerhaft. "Link entfernen" ist verfügbar, wenn der Benutzer über die Berechtigung *Link* für Klassen und die Berechtigung *Remove* für Beziehungen verfügt.



**VORSICHT!** Ein entfernter Link kann nicht wiederhergestellt werden.

- 4 Wählen Sie in der Liste **Dateicodierung** die für die Datei verwendete Codierung aus. Wenn die gewünschte Codierung in der Liste nicht verfügbar ist, konvertieren Sie die Datei in ein unterstütztes Format.

- 5 Wählen Sie in der Liste **Feldtrennzeichen** die Option **Komma, Semikolon, Leerzeichen** oder **Tabulator** je nachdem, welches Trennzeichen in der CSV- oder Excel-Datei verwendet wird.



**TIPP** Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Daten richtig definiert haben, wählen Sie einen Bereich von nur 2 oder 3 Zeilen, um einen schnellen Test durchzuführen.

- 6 Um den Bereich der zu importierenden Zeilen einzuschränken, heben Sie die Auswahl der Option **Alle** auf und wählen Sie **Von** und **Bis** aus, um einen Bereich auszuwählen. Andernfalls lassen Sie die Option **Alle** ausgewählt, um Daten aus allen Zeilen in der Datei zu importieren. Wenn die Datei über eine Kopfzeile verfügt, können Sie diese auslassen, indem Sie die Option **Datei verfügt über Kopfzeile** wählen.
- 7 Wenn die Option **Datei verfügt über Kopfzeile** ausgewählt ist, wird die erste Zeile der Importdatei als Spaltenname in der **Datei-Spaltenliste** verwendet.
- 8 Um alle importierten Anforderungen zu einem Dokument oder einer Sammlung hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

**So importieren Sie alle Anforderungen in ein vorhandenes Dokument oder eine vorhandene Sammlung:**

- a Wählen Sie **Zu Dokument hinzufügen** oder **Zu Sammlung hinzufügen** aus.
- b Es wird ein zusätzliches Auswahlfeld angezeigt, das Zugriff auf eine Liste der verfügbaren Dokumente oder Sammlungen bietet.
- c Treffen Sie die Auswahl.
- d Klicken Sie auf **OK**.

**So erstellen Sie beim Import ein neues Dokument oder eine neue Sammlung:**


- a Wählen Sie **Zu Dokument hinzufügen** oder **Zu Sammlung hinzufügen** aus.
- b Ignorieren Sie die angezeigte Liste der verfügbaren Container.
- c Geben Sie einen neuen Dokument- oder Sammlungsnamen in das dafür vorgesehene Feld ein.
- d Klicken Sie auf **OK**.

Select a collection... ? x

Name ▲
Filter by Name...
ALM Release 2: FR and UC
Check BL CM
testlinking

New Collection:


**So importieren Sie alle Anforderungen in ein Dokument oder eine Sammlung, die durch Daten in der Importdatei angegeben sind:**

- a Wählen Sie **Zu Dokument hinzufügen** oder **Zu Sammlung hinzufügen** aus.
- b Wählen Sie die Klasse aus, die für das Erstellen der Anforderungen verwendet werden soll.
- c Wählen Sie in der **Datei-Spaltenliste** die Spalte aus, die den Containernamen enthält.
- d Wählen Sie in der Liste **RM-Attribute** den entsprechenden Container **<Dokument>** oder **<Sammlung>** aus.
- e Klicken Sie wie bei jedem zugeordneten Attribut auf  .


Im Gruppenfeld **RM-Zuordnung** werden Spalten in der Eingabedatei mit Attributen in der Zielklasse verknüpft. Die Konfiguration der Zuordnung unterscheidet sich je nach ausgewähltem Importmodus. Prüfen Sie die folgenden Punkte, um zu verstehen, wie die Optionen der RM-Zuordnung zu verwenden sind.



**TIPPS**

- Wenn die Titel in der Kopfzeile mit den Attributnamen der ausgewählten Klasse übereinstimmen, können Sie die Attributnamen automatisch zuordnen, indem Sie auf  (Zauberstab) klicken.
- Zuordnungen können für den schnellen Zugriff gespeichert werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie wiederholt Dateien mit der gleichen Zuordnung importieren. Zuordnungen werden nach Importmodus und Klasse gespeichert. Um eine gespeicherte Zuordnung anzuwenden, wählen Sie diese in der Liste **Gespeicherte Zuordnungen** aus.

**So speichern Sie eine Zuordnung:**

- a Klicken Sie auf  . Das Dialogfeld **Zuordnung speichern** wird geöffnet.
- b Geben Sie einen Namen für eine Zuordnung ein, z. B. *ImportStakeholderRequirements*.
- c Klicken Sie auf **OK**.

Importmodus	Zuordnungsrichtlinien
<b>Erstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sie müssen die Spalten der CSV- oder Excel-Datei den Anforderungsattributen in RM zuordnen. Daten aus den ausgewählten Spalten werden bei den neuen Anforderungen in die Attribute importiert, denen Sie die Spalten zuordnen.</li> <li>■ Wählen Sie zunächst die Anforderungsklasse im Feld <b>RM-Klasse</b> aus. Wählen Sie dann die Spalte im Feld <b>Datei-Spaltenliste</b> und das entsprechende Attribut in der Liste <b>RM-Attributliste</b> aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem nach rechts gerichteten Pfeil, um das zugeordnete Paar zu den <b>zugeordneten Attributen</b> hinzuzufügen.</li> </ul>

Importmodus	Zuordnungsrichtlinien
<b>Aktualisieren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Funktion "Aktualisieren" enthält zwei Zuordnungsabschnitte. Der erste definiert die Kriterien, die notwendig sind, um die zu ändernden Anforderungen zu <b>finden</b>. Das Attribut, das zum Auffinden der zu ändernden Anforderung verwendet wird, muss eine eindeutige Kennung sein. In der Regel wird die Anforderungs-ID (PUID) verwendet.</li> <li>■ Im zweiten Abschnitt können Sie die Spalte im Feld <b>Datei-Spaltenliste</b> und das entsprechende Attribut im Feld <b>RM-Attributliste</b> auswählen. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche mit dem nach rechts gerichteten Pfeil klicken, wird das zugeordnete Paar zum Feld <b>Zugeordnete Liste</b> hinzugefügt.</li> <li>■ Optional können Sie auch nur Zeilen aus der Eingabedatei aufnehmen, die eindeutig einem einzelnen Objekt in Dimensions RM entsprechen. Dies wird erreicht, indem die Option <b>Zeilen ignorieren, die mit mehreren Objekten übereinstimmen</b> aktiviert wird. Wenn beispielsweise eine interne Anforderungs-ID oder ein Titel verwendet wird und die ID mehrfach vorkommt, sollten Sie diese Änderungen möglicherweise überdenken.</li> <li>■ Es ist auch möglich, neue Anforderungen zu erstellen, wenn keine den angegebenen Kriterien entsprechende Anforderung gefunden wird.</li> </ul>
<b>Ersetzen</b>	Informationen hierzu finden Sie weiter oben unter "Aktualisieren".
<b>Löschen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Um einen oder mehrere Anforderungen mit dieser Importfunktion als gelöscht zu markieren, ist nur die eindeutige Kennung erforderlich.</li> <li>■ Optional können Sie auch nur Zeilen aus der Eingabedatei aufnehmen, die eindeutig einem einzelnen Objekt in Dimensions RM entsprechen. Dies wird erreicht, indem die Option <b>Zeilen ignorieren, die mit mehreren Objekten übereinstimmen</b> aktiviert wird.</li> </ul>
<b>Wiederherstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn eine Gruppe von Anforderungen fälschlicherweise als gelöscht markiert wurde, kann sie mit diesem Importmodus wiederhergestellt werden.</li> </ul>
<b>Entfernen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Um eine oder mehrere Anforderungsversionen aus der Datenbank zu entfernen (zu löschen), ist nur die eindeutige Kennung erforderlich.</li> <li>■ Es wird nur die <b>aktuelle</b> Version entfernt; die vorherige <b>ersetzte</b> Version wird aktuell.</li> </ul>

Importmodus	Zuordnungsrichtlinien
<b>Link</b>	<p>Die Importdatei muss eindeutige Kriterien enthalten, in der Regel die Anforderungs-ID, um sowohl die Primär- als auch die Sekundäranforderungen zu finden und die Beziehung zu erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie die Beziehung aus der Liste <b>Beziehung</b> aus. Diese Beziehung wird verwendet, um relevante Attribute in den erkannten primären und sekundären Objekten zu identifizieren.</li> <li>■ Wählen Sie die Werte aus der Importdatei aus, die zur Identifizierung der primären Anforderung verwendet werden sollen, wählen Sie den Wert aus der primären Klasse aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts, um das zugeordnete Paar zum Feld <b>Zugeordnete Liste</b> hinzuzufügen. Zum Beispiel "Rqmt. Id" zu "Rqmt. ID".</li> <li>■ Wählen Sie die Werte aus der Importdatei aus, die zur Identifizierung der sekundären Anforderung verwendet werden sollen, wählen Sie den Wert aus der sekundären Klasse aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts, um das zugeordnete Paar zum Feld <b>Zugeordnete Liste</b> hinzuzufügen. Zum Beispiel "Rqmt. Id" zu "Rqmt. ID".</li> <li>■ Wählen Sie die Option <b>Zeilen ignorieren, die mit mehreren Objekten übereinstimmen</b> aus, um nur die Zeilen in die Importdatei aufzunehmen, die eindeutig einem Objekt in Dimensions RM entsprechen.</li> </ul>
<b>Verlinkung aufheben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Informationen hierzu finden Sie weiter oben unter <b>Link</b>.</li> </ul>

## Kategorie-Importformate

Für den CSV- oder Excel-Import können Kategorien in den folgenden Formaten angegeben werden:

- Vollständiger Pfad mit Schrägstrich, z. B. RMDemo/Data
- Vollständiger Pfad mit umgekehrtem Schrägstrich, z. B. RMDemo\Daten
- Eindeutiger Kategorienname, z. B. Daten  
Beachten Sie, dass keine andere "Daten"-Kategorie oder "Daten"-Unterkategorie vorhanden sein darf.
- Kategorie-ID, z. B. 21

## Datum-Importformate

Für den CSV- oder Excel-Import ist es erforderlich, dass das in einer Importdatei angegebene Datum mit dem Format für das Attribut übereinstimmt, das Sie für die Zuordnung in der Anforderungsklasse angegeben haben.

# Importieren von Anforderungen des Typs "Testfall" und "Testlauf"

Anforderungen des Typs *Testfall* oder *Testlauf* (wie für "Testfall-Management" auf Seite 383 definiert) werden durch den CSV-Import importiert (siehe Kapitel "Importieren von Anforderungen aus einer CSV- oder Excel-Datei" auf Seite 369). Beachten Sie jedoch Folgendes:

- 1 Beim Importieren wird erwartet, dass für **Erstellen**, **Aktualisieren** oder **Ersetzen** immer eine ID (*PUID* oder *OBJECT\_ID*) vorhanden ist.  
**PUID:** Muss mit dem Anzeigenamen des PUID-Attributs der Klasse übereinstimmen.  
**OBJECT\_ID:** Muss über den Namen *OBJECT\_ID* verfügen.
- 2 Unter **Erstellen** kann eine vorhandene oder eine imaginäre ID gewählt werden.
- 3 Die ID (*PUID* oder *OBJECT\_ID*) darf nur in der Zeile stehen, in der die Anforderung beginnt.
- 4 Die erste Zeile der CSV-Datei muss die Feldnamen enthalten.
- 5 Das Attribut "Testschritte" ist auf Spalten mit diesen Namen aufgeteilt:
  - Testschritte - Beschreibung
  - Testschritte - Erwartetes Ergebnis
  - Testschritte - Tatsächliches Ergebnis



**VORSICHT!** Geben Sie diese Spalte nur für *Testlauf*-Anforderungen an.

- 6 Die Schrittnummer (z. B. "Schritt 3") wird aus der Position innerhalb der CSV-Datei generiert.

## Beispiele

Die Beispiele unten zeigen die *Testfall*-Anforderungen TC\_0001 und TC\_0002. Beachten Sie, dass das Attribut "Testschritte" geteilt wurde und Schritt 2 ("Beschreibung" und "Erwartetes Ergebnis") in einer eigenen Zeile ohne weitere Feldwerte steht.

### **Beispiel ohne ursprüngliche ID**

Das folgende Beispiel ermöglicht den Import von Testfällen ohne Speicherung der ursprünglichen ID.

```
Test-ID,Name des Tests,Testschritte - Beschreibung,Testschritte - Erwartetes Ergebnis
TC_0001,RM-Anmeldung,Auf "Anmeldung" klicken,Öffnet die Startansicht
,,Auf "Anforderungen" klicken,Öffnet die Ansicht "Anforderungen"
TC_0002,Test-Anforderung öffnen,'Test' eingeben und auf 'Suchen' klicken,Zeigt 10 Anforderungen
,,Im Suchergebnis auf Anforderung klicken,Öffnet das Dialogfeld 'Attribute bearbeiten' für die
Anforderung
```

### **Beispiel mit ursprünglicher ID**

Das folgende Beispiel ermöglicht es, Testfälle zu importieren und die ursprüngliche ID des Testfalls in einem weiteren separaten Attribut zu speichern. Beachten Sie, dass die Spalte **Ursprüngliche ID** denselben Wert enthält wie die Spalte **Test-ID**. Auf diese Weise kann die Spalte **Ursprüngliche ID** einem RM-Attribut zugeordnet werden, in dem die ursprüngliche ID gespeichert wird.

```
Test-ID,Ursprüngliche ID,Name des Tests,Testschritte - Beschreibung,Testschritte - Erwartetes Ergebnis
TC_0001,TC_0001,RM-Anmeldung,Auf "Anmeldung" klicken,Öffnet die Startansicht
,,Auf "Anforderungen" klicken,Öffnet die Ansicht "Anforderungen"
TC_0002,TC_0002,Test-Anforderung öffnen,"Test" eingeben und auf "Suchen" klicken,Zeigt 10
Anforderungen
,,Im Suchergebnis auf Anforderung doppelklicken,Öffnet das Dialogfeld "Attribute bearbeiten" für die
Anforderung
```

## Importieren von Anforderungen aus einer ReqIF-Datei

Eine ReqIF-Datei ermöglicht den Austausch von Anforderungen zwischen Anwendungen verschiedener Anbieter. In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie Anforderungen und Dokumente aus einer ReqIF-Datei in Dimensions RM importiert werden können.

### **Voraussetzungen**

- 1 Exportieren Sie Ihr Modul oder Ihre Module in eine einzige ReqIF-Datei. Weitere Informationen zum ReqIF-Export finden Sie im Handbuch der Anwendung, aus der die Daten bereitgestellt werden.
- 2 Wenn Ihr ReqIF-Modul Bilder oder andere Anhänge enthält, müssen diese im gleichen Verzeichnis wie die ReqIF-Datei vorhanden sein (DOORS exportiert Bilder und Anhänge auf diese Weise). Komprimieren Sie diese Dateien zusammen mit der ReqIF-



Datei in eine einzige ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei kann dann von RM Browser importiert werden.



**WICHTIG!** Für die Importklasse in Dimensions RM müssen die folgenden Attribute definiert werden:

- **Externe ID** (Typ: Alphanumerisch)
- **ReqIF ID** (Typ: Alphanumerisch)
- **Owner** (Typ: Alphanumerisch)
- **File attachment** (Typ: Dateianhang)

Abhängig von den Attributnamen werden die Attribute automatisch zugeordnet. Weitere Informationen zu Attributnamen für den ReqIF-Import finden Sie in Kapitel "Instance Schema for ReqIF" im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### Starten des Imports

#### So starten Sie den Import:

- 1 Klicken Sie im Menü **Importieren** auf **ReqIF**. Der Assistent **ReqIF importieren** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die ZIP-Datei mit Ihrer ReqIF-Datei aus.
- 3 Wenn die ZIP-Datei mehr als eine ReqIF-Datei enthält, wird das Dialogfeld **ReqIF-Datei auswählen** geöffnet. Wählen Sie die ReqIF-Datei aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **OK**.
- 4 **RM-Dokument:** Durch Auswahl der Option **Baseline importieren** wird die Liste der RM-Dokumente aktiviert. Wenn Sie ein Dokument auswählen, wird es als Dokumentenversion für dieses Dokument importiert.
- 5 **Tabelle als:** Wenn Ihr Modul DOORS-Tabellen enthält, können diese entweder als HTML-Tabelle oder als einzelne Anforderungen importiert werden.
  - **HTML:** Erstellt eine HTML-Tabelle und speichert diese in einem Textattribut. Bei der Konvertierung in HTML werden alle Attribute, die nicht angezeigt werden, gelöscht. Um diese Attribute beizubehalten, wählen Sie **Anforderung**.
  - **Anforderung:** Speichert jede Zelle Ihrer Tabelle als einzelne Anforderung.
- 6 **Modulstruktur:** Sie können ein Dokument (Modul) mit oder ohne Kapitel importieren.
  - **Kapitel:** Das RM-Dokument wird Kapitel enthalten, die entweder Unterkapitel oder Anforderungen enthalten.
  - **Nur Anforderungen:** Das RM-Dokument wird nur Anforderungen enthalten. Dies bedeutet, dass die Dokumentstruktur mit Anforderungen anstelle von Kapiteln aufgebaut ist.
- 7 **Importmodus:** Gibt an, wie der Import für Anforderungen durchgeführt werden soll, die in Dimensions RM bereits vorhanden sind.
  - **Anforderungen erstellen:** Beim Import wird die Anforderung immer erstellt.

- **Anforderungen ersetzen:** Beim Import werden bestehende Anforderungen immer ersetzt.
  - **Neue Anforderung erstellen, wenn keine Anforderung gefunden wurde:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Anforderungen ersetzen** ausgewählt wurde.
    - **Aktiviert:** Eine Anforderung wird erstellt, wenn sie nicht gefunden wird.
    - **Deaktiviert:** Eine nicht gefundene Anforderung wird nicht importiert.
- 8 ReqIF-Dokumente/Ausgewählte Dokumente:** Hier können Sie festlegen, welche Dokumente (Module) Sie importieren möchten.

**Hinzufügen eines Dokuments (Moduls) für den Import:**


- a** Wählen Sie in der Liste **ReqIF-Dokumente** die Dokumente (Module) aus, die Sie importieren möchten.



**TIPP** Um ein Dokument schnell zu finden, geben Sie einen Teil des Namens in das Feld oberhalb des ersten Dokumentenansatzes ein.




**HINWEIS** Wenn ein Dokument über eine oder mehrere Baselines verfügt, werden diese Baselines in der Liste als separate Dokumenteinträge aufgeführt. Durch Hinzufügen dieser Einträge zur Liste **Ausgewählte Dokumente** werden diese Baselines als Dokumentenversionen des übergeordneten Dokuments hinzugefügt.

- b** Klicken Sie auf  . Hierdurch wird das Dokument der Liste **Ausgewählte Dokumente** hinzugefügt.

**Umbenennen eines ausgewählten Dokuments:**

- a** Wählen Sie in der Liste **Ausgewählte Dokumente** die Dokumente (Module) aus, die Sie importieren möchten.
- b** Klicken Sie auf den Link **Umbenennen**. Hierdurch wird das Dokument der Liste **Ausgewählte Dokumente** hinzugefügt. Das Dialogfeld *Dokument umbenennen* wird geöffnet.
- c** Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld ein.
- d** Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

**Entfernen eines Dokuments (Moduls) aus dem Import:**

- a** Wählen Sie in der Liste **Ausgewählte Dokumente** die Dokumente (Module) aus, die Sie entfernen möchten.
- b** Klicken Sie auf  .
- 9** Klicken Sie auf **Weiter**. Die Seite **RM-Attributzuordnung** wird geöffnet. Hier können Sie ReqIF-Attribute zu RM-Attributen zuordnen.
- 10 RM-Klasse:** Legt die beim Import verwendete(n) Klasse(n) fest.


**Einzelklassenmodus:**

Beim Import konvertiert der Einzelklassenmodus jedes Anforderungsobjekt in Ihrer ReqIF-Datei in denselben RM-Klassentyp. Um den Einzelklassenmodus zu verwenden, wählen Sie die Klasse aus der Liste **RM-Klasse** aus.

#### **Mehrklassenmodus:**


Beim Import konvertiert der Mehrklassenmodus jedes Anforderungsobjekt in Ihrer ReqIF-Datei, für das eine Klassenzuordnung definiert wurde, in den entsprechenden RM-Klassentyp.

So verwenden Sie den Mehrklassenmodus:

- a** Wählen Sie die Option **Mehrere Klassen**.
- b** Klicken Sie auf **Klassenzuordnung**.
- c** Wählen Sie eine Klasse aus der Liste **Spezifikationstypen** und die entsprechende Klasse aus der Liste **RM-Klassen** aus.
- d** Klicken Sie auf .
- e** Wiederholen Sie die Schritte c und d für alle anderen Klassen, die Sie importieren möchten.
- f** Klicken Sie auf **OK**.

- 11 ReqIF-ID:** Wählen Sie ein Attribut aus, das die ReqIF-ID Ihrer Anforderungen enthält. Dies ist notwendig, um Ihr Modul richtig in Dimensions RM zu übertragen und die Links zwischen Ihren Anforderungen herzustellen.
- 12 Externe ID:** Wählen Sie das Attribut aus, das die interne ID Ihrer Anforderungen aus dem ursprünglichen Werkzeug enthält. Bei DOORS wäre dies "DOORS ID".
- 13 Besitzerfeld:** Wählen Sie ein Attribut aus, das den Namen des Besitzermoduls Ihrer Anforderungen enthält. Dies ist notwendig, um Ihr Modul richtig in Dimensions RM zu erstellen.
- 14 Anhangfeld:** Wählen Sie ein Attribut aus, das die Anhänge Ihrer Anforderungen wie Bilder oder andere Dateien enthält.
- 15 Attributzuordnung:** Eine Attributzuordnung definiert, welchem Dimensions RM-Attribut der Wert eines ReqIF-Attributs zugeordnet wird. Wenn Sie zuvor eine Zuordnung für diese Klasse gespeichert haben, können Sie diese in der Liste **Gespeicherte Zuordnungen** auswählen.

#### **Zuordnen eines Attributs:**

- a** Wählen Sie ein ReqIF-Attribut in der Liste **ReqIF-Attribute** aus.
- b** Wählen Sie ein RM-Attribut in der Liste **RM-Attribute** aus.
- c** Klicken Sie auf . Die Zuordnung wird in der Liste **Zugeordnete Attribute** angezeigt. Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Attribute, die Sie zuordnen möchten.

#### **Entfernen einer Attributzuordnung:**

- a** Wählen Sie in der Liste **Zugeordnete Attribute** das Attribut aus, das Sie entfernen möchten.


- b Klicken Sie auf  .



**WICHTIG!** Anforderungen in Dimensions RM verfügen über obligatorische Attribute (z. B. *Titel* und *Text*). Je nach Klasse können auch andere Attribute obligatorisch sein. Wenn für ein obligatorisches Attribut keine Zuordnung definiert ist, erhält es den Standardwert *nicht definiert*.

- 16 Zuordnen eines RM-Attributwerts:** Ein Wertezuordnung definiert, wie ein Wert eines Attributs mit mehreren Werten (z. B. Listenattribut) konvertiert werden soll.

**Zuordnen eines Werts:**

- a Wählen Sie einen ReqIF-Wert in der Liste **ReqIF-Werte** aus.  
b Wählen Sie einen RM-Wert in der Liste **RM-Werte** aus.  
c Klicken Sie auf  . Die Zuordnung wird in der Liste **Zugeordnete Werte** angezeigt. Wiederholen Sie diese Schritte für weitere Werte, die Sie zuordnen möchten.

**Entfernen einer Wertzuordnung:**


- a Wählen Sie in der Liste **Zugeordnete Werte** den Wert aus, den Sie entfernen möchten.  
b Klicken Sie auf  .



**HINWEIS**

- Wenn ein Wert für ein obligatorisches Attribut nicht zugeordnet wird, erhält es den Standardwert *nicht definiert*.
- Wenn ein Wert für ein optionales Attribut nicht zugeordnet wird, bleibt es leer.

- 17** Sie können die Zuordnung der Attribute und Listenattributwerte für diese Klasse mit den folgenden Schritten speichern:

- a Klicken Sie neben der Liste **Gespeicherte Zuordnungen** auf  .  
b Geben Sie einen Namen in das Feld **Name** ein.  
c Klicken Sie auf **OK**.

- 18** Im Mehrklassenmodus wiederholen Sie die Schritte 11 bis 17 für jede Klasse.

- 19** Wählen Sie das ReqIF-Attribut, das die Kapitel identifiziert, aus der Liste **Kapitelidentifikation** aus.

- 20** Geben Sie den Text, der ein Kapitel identifiziert, in das Feld **Attributwert** ein.

- 21** Klicken Sie auf **Importieren**, um den Import zu starten.

## Importieren von zuvor exportierten Anforderungen

Für den Import von zuvor exportierten Anforderungen stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- 1 Importieren eines mit der Funktion **Exportieren** der Schnellsuche erstellten Dokuments
- 2 Importieren eines Word-Dokuments, das durch die Funktion **Exportieren** eines RM-Dokuments erstellt wurde



**WICHTIG!** Sie können die folgenden Dateiformate importieren:

- Word-Dokumente
- XML-Dateien
- CSV-Dateien



**VORSICHT!** Beim Importieren von Benutzerattributen muss die Einstellung **Benutzer-ID anzeigen** ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Anzeigeeinstellungen für Benutzerattribute"](#) auf Seite 88.

Im Allgemeinen gelten die in den Kapiteln zuvor beschriebenen Anforderungen für den Import von zuvor exportierten Anforderungen. Beim Import von Word-Dokumenten müssen die Anforderungen jedoch aus Tabellen importiert werden. Bei allen Formaten muss das Dokument durch die folgenden Schritte für den Import vorbereitet werden:

- 1 Für Word-Dokumente: Stellen Sie sicher, dass alle obligatorischen Felder enthalten sind und Werte enthalten. Fügen Sie andernfalls eine Spalte mit dem fehlenden Attributnamen hinzu und geben Sie in jede Zelle einen Wert ein.
- 2 Für Word-Dokumente:
  - a Stellen Sie sicher, dass die Attributnamen der Klasse mit den Spaltenüberschriften des Dokuments übereinstimmen.
  - b Entfernen Sie alle Felder, die nicht ausgefüllt werden können (z. B. Erstellungsdatum). Entfernen Sie die ID-Spalte nur beim Erstellen neuer Anforderungen.
  - c Entfernen Sie die Zeile **Zeilenanzahl**.
- 3 Für XML-Dateien:
  - a Entfernen Sie alle Felder, die nicht ausgefüllt werden können (z. B. Erstellungsdatum). Entfernen Sie die ID-Spalte nur beim Erstellen neuer Anforderungen.
  - b Entfernen Sie die Anforderungsattribute **id**, **version** und **puid** sowie das Element **attribute** mit dem **id**-Wert **PUID**.
- 4 Für CSV-Dateien: Entfernen Sie die Zeile **Zeilenanzahl**.
- 5 Speichern Sie das Dokument unter einem neuen Namen:
- 6 Starten Sie den Import wie unter beschrieben:
  - ["Importieren von Anforderungen aus Microsoft Word-Dokumenten"](#) auf Seite 358
  - ["Importieren von Anforderungen aus einer XML-Datei"](#) auf Seite 366
  - ["Importieren von Anforderungen aus einer CSV- oder Excel-Datei"](#) auf Seite 369

## Dialogfeld "Importergebnis"

Nach dem Importieren von Anforderungen oder eines Dokuments (das auch Anforderungen enthalten kann) wird das Dialogfeld **Importergebnis** angezeigt. In diesem Dialogfeld werden die Details zum Import (z. B. der Importmodus) und der Importstatus für jede Anforderung in diesen Abschnitten angezeigt:

- Erfolg
- Keine Änderungen
- Warnungen
- Fehler



**VORSICHT!** Eine Anforderung kann erfolgreich importiert werden, aber sie kann auch im Abschnitt **Warnungen** aufgeführt werden. Der Grund für die Warnung kann der Versuch sein, ein Attribut festzulegen, das vom Importprogramm nicht festgelegt werden kann (z. B. Suspect oder eine geänderte Zeit).

Im Abschnitt **Erfolg** können Sie importierte Anforderungen öffnen, indem Sie auf die entsprechenden Links in der Spalte **Objekt** klicken.

# Testfall-Management

Testfall-Management Phase II	384
Ansicht "Test"	385
Testfall	385
Testschritt	386
Testlauf	387
Test-Suite	387

## Testfall-Management Phase II

Das Testfall-Management bietet den Benutzern die Möglichkeit, eine Reihe von Aktionen zu erstellen, die an einem System durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass es die definierten Anforderungen erfüllt. Die Pflege von Testfällen innerhalb der Anforderungsmanagementlösung ermöglicht es einem Analysten, den Testfall und die damit verbundenen Aktionen (Testschritte) bei der Definition jeder Anforderung zu berücksichtigen und möglicherweise zu skizzieren.

Das QA-Team kann die Schritte überarbeiten und Testfälle in Suites für eine effektive Ausführung zusammenstellen. Die Definition von Testfällen während der Definition von Anforderungen jedoch ermöglicht es dem Analysten, eine der kritischen Regeln für eine Anforderungserklärung zu berücksichtigen: *kann sie getestet werden*.

Die Test-Managementfunktionen wurden in Dimensions RM Version 12.11.1 erweitert. Die Erweiterung umfasst unter anderem die Möglichkeit, Testfälle mit Links zu Testschritten zu definieren, die als separate Objekte und nicht als im Testfall enthaltene Aktionen definiert sind. Diese Funktionalität erfordert eine andere Schemadefinition als die im ursprünglichen Produkt enthaltene. Wir laden die Benutzer ein, diese neue Test-Managementfunktionalität zu implementieren und zu testen.

Wir haben in dieser ersten Version keine Migration von dem vor dieser Version angebotenen Test-Management (Phase I) zu Phase II vorgesehen, werden dies jedoch mit der Version 12.12 von Dimensions RM nachholen. Wie immer bitten wir diejenigen, die diese Funktion zum ersten Mal einsetzen, um Feedback.

Bevor Sie mit dem Testfall-Management beginnen können, muss es vom Administrator konfiguriert werden. Anweisungen dazu finden Sie im Kapitel "Test Case Management" im *Administratorhandbuch*.

Die folgenden Klassen wurden zur Unterstützung des Testfall-Managements definiert. Jede Klasse wird zusammen mit einer Reihe von Kundenattributen definiert, darunter Autor, Tester, Ausführungsdatum und Status:

- **Ansicht "Test"** Bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Aspekte von Dimensions RM Test Management anzuzeigen, auszuführen und Berichte darüber zu erstellen.
- **Testfall** Definiert das Ziel.
- **Testschritt** Eine aus einer Reihe von auszuführenden Aktionen mit dem erwarteten Ergebnis ihrer Ausführung.
- **Testlauf** Die Reihe der Aktionen, mit denen das durch den Testfall definierte Ziel erreicht werden soll.
- **Testlaufschritt** Das Ergebnis der Ausführung jedes einzelnen Testschritts, der zu einem Testfall gehört. Der Testlaufschritt (der vom Testschritt abgeleitete Schritt) enthält die aktuellen Ergebnisse zusammen mit dem Ausführungsstatus.
- **Test-Suite** Eine Sammlung von Testfällen, die die Möglichkeit bietet, eine Reihe von zugehörigen Testfällen auszuführen. Zum Beispiel alle Testfälle, die mit einer Komponente verbunden sind.
- Die Testlauf-Suite enthält die Ergebnisse der ausgeführten Testsuite.



## Ansicht "Test"

Nach der im Kapitel "Test Case Management" im *Administratorhandbuch* beschriebenen Implementierung, steht die neue Ansicht *Test* zur Verfügung.

In der Ansicht "Test" können die verschiedenen Testobjekte erstellt und verlinkt werden. Testfälle können zusammen mit den zugehörigen Testschritten Test-Suiten zugewiesen und ausgeführt werden, so dass die Tester das tatsächliche Ergebnis und den Status jedes Schritts anzeigen können. Daten wie das Datum der letzten Ausführung werden mit dem bei jeder Ausführung ausgewählten Status verwaltet.

Category	Test Suite ID	Test Suite Name	Description
TRD_SO	TSU_001	Use EyeNote to Denominate Bills	Denominate bills, with Silent Mode on, Silent Mode off and Vibrate
TRD_SO	TSU_002	Image Recognition	It will be available when our latest...

Die in der Ansicht "Test" verfügbaren Registerkarten enthalten eine Auflistung von: Testfällen, Test-Suiten, Testläufen sowie die zuletzt geöffneten oder ausgeführten Test-Suiten.

Der Bereich "Aktionen" listet die Funktionen auf, die für markierte Objekte im Kontext des Test-Managements verfügbar sind.

Obwohl Testfälle und Testschritte wie beliebige Objekte in Dimensions RM erstellt und verlinkt werden können, wird in den folgenden Abschnitten davon ausgegangen, dass sich der Benutzer in der Ansicht *Test* befindet.

## Testfall

Der **Testfall** ermöglicht es dem Benutzer, ein Ziel zu definieren und dieses Ziel mit einer Reihe von Schritten zu verlinken, die sicherstellen sollen, dass das Ziel erreicht wird.

Wenn Sie in der Ansicht *Test* die Registerkarte "Testfälle" auswählen, werden die Fälle der aktuellen Kategorie sowie die zugehörigen Testschritte aufgelistet.

### So erstellen Sie einen Testfall:

- 1 Wählen Sie die Registerkarte "Testfall".
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Neu".

Wenn Probleme beim Öffnen des Formulars auftreten, wenden Sie sich an Ihren Administrator oder lesen Sie das Kapitel "Test Case Management Phase II" im *Administratorhandbuch*.

- 3 Geben Sie im Abschnitt **Standardattribute** den Testnamen und die Beschreibung (das Gesamtziel des Testfalls) ein.

Erweitern Sie den Abschnitt **Testdesign** des Formulars.

- 4 Füllen Sie die Attribute in diesem Abschnitt des Formulars aus. Die **Letzte Testausführung** wird standardmäßig auf "Kein Lauf" gesetzt.









- 5 Klicken Sie nach Abschluss der Dateneingabe auf **Speichern**, auf **Speichern & Kopieren** oder auf **Speichern & Neu**.
- 6 Sobald der Testfall gespeichert ist, kann der Abschnitt "Testschritte" des Dialogfeldes erweitert werden.

## Testschritt

Jeder Test-Schritt ist mit einem Testfall verlinkt und stellt eine einzelne Aktion bei der Ausführung dar. Testschritte können erstellt und dann mit ausgewählten Testfällen verlinkt werden oder, wie unten beschrieben, aus dem Abschnitt "Testschritt" eines Testfalls erstellt werden.

- 1 Öffnen Sie das Dialogfeld "Testfall".
- 2 Erweitern Sie den Abschnitt "Testschritt".
- 3 Klicken Sie auf das **+**-Zeichen. Das Dialogfeld öffnet sich mit der notierten Schrittnummer
- 4 Geben Sie den Schrittnamen ein.
- 5 Die Beschreibung der auszuführenden Aktion.
- 6 Das erwartete Ergebnis der Aktion.
- 7 Wenn alle definierten Attribute ausgefüllt sind, klicken Sie auf **Speichern**, **Speichern & Kopieren** oder **Speichern & Neu**.

Die Kopfzeile des Abschnitts "Testschritt" bietet die folgende Auswahl:


	<b>Hinzufügen:</b> Fügt einen neuen Testschritt hinzu.
	<b>Schritt kopieren:</b> Erstellt eine Kopie des markierten Testschritts.
	<b>In Testfall kopieren:</b> Kopiert den markierten Testschritt zur Wiederverwendung in einen anderen Testfall.
	<b>Schritt entfernen:</b> Entfernt den ausgewählten Schritt.
	<b>Nach unten:</b> Verschiebt den markierten Testschritt in der Ausführungsreihenfolge nach unten.
	<b>Nach oben:</b> Verschiebt den markierten Testschritt nach oben.
	<b>Vorhandene verlinken:</b> Bei Prozessen, die die Zuordnung eines Testschritts zu einem Upstream-Link verfolgen, kann dieses Symbol verwendet werden, z. B. bei funktionalen Prozessen. Es wird nicht empfohlen, einen einzelnen Testschritt mit mehr als einem Testfall zu verlinken. Der Standardprozess unterbindet dies.
	<b>Anzuzeigende Attribute auswählen:</b> Öffnet "Benutzereinstellungen" > "Testschritte", um das Hinzufügen von anzuzeigenden Attributen zu ermöglichen.

## Testlauf

Eine geordnete Liste von Testschritten oder eine Test-Suite, die zur Ausführung definiert und deren Ergebnisse zur Überprüfung und Berichterstattung gespeichert werden.

Der Tester kann jeden mit einem Testfall verbundenen Ausführungsschritt überprüfen und testen, seinen Status markieren, Notizen machen oder Fehler aufzeichnen.

Bei jedem Testschritt wird dem Tester ein HTML-fähiges Textattribut zur Verfügung gestellt, um das tatsächliche Ergebnis des Tests zu beschreiben, Bilder hinzuzufügen und den Ergebnisstatus farblich zu kennzeichnen: Bestanden, Nicht bestanden, Bestanden mit Abweichungen, Ausgeführt, Blockiert, Nicht ausgeführt.



### Testlaufschritt

Ein Testlaufschritt wird als Ergebnis der Ausführung des Testlaufs erzeugt und enthält die tatsächlichen Ergebnisse und den Status jeder ausgeführten Aktion.

## Test-Suite

Die **Testlaufschritt** besteht aus einer Reihe von zusammenhängenden Testfällen. Die Test-Suite ermöglicht es den Testern, alle Tests zu gruppieren, die sich zum Beispiel auf eine Komponente oder eine neue Funktion beziehen.


Wenn Sie in der Ansicht "Test" die Registerkarte "Test-Suiten" auswählen, werden die definierten Suites, die Anzahl der in jeder Suite enthaltenen Testfälle, der Name und die Beschreibung der Suite sowie die von der Instanz oder dem Benutzer zur Anzeige ausgewählten Attribute aufgelistet.

Auf der Registerkarte "Test-Suite" sind die folgenden Schaltflächen verfügbar:

- **Neu:** Öffnet das Dialogfeld für eine neue Testsuite.
- **Ausführen:** Initiiert die Ausführung der Test-Suite.
- **Zuweisen:** Ermöglicht die Zuweisung weiterer Testfälle zur Suite. Die Zuweisung erfolgt über die standardmäßigen Such- und Auswahlmechanismen, die in RM für die Verlinkung von Objekten vorgesehen sind.


- **Kopieren:** Kopiert die markierte Test-Suite und erstellt neue Testläufe aus den zugewiesenen Testfällen.
- **Bearbeiten:** Öffnet das Bearbeitungsformular für die markierte Test-Suite.

Bei der Ausführung der Testsuite kann der Tester alle Testfälle oder nur diejenigen mit einem bestimmten Status durchgehen:



**Abbildung 9-1. Die Test-Suite kann für alle oder nur für Testfälle mit einem bestimmten Status ausgeführt werden.**

Bei der Ausführung der Test-Suite wird ein Formular geöffnet, in dem der Tester einen Testfall auswählen, die Schritte ausführen und die tatsächlichen Ergebnisse und den Status verfolgen kann.



**Abbildung 9-2. Jeder Testfall in der Test-Suite wird ausgewählt, bevor die einzelnen Schritte verarbeitet werden.**

Die Ergebnisse der einzelnen Test-Suiten werden gespeichert und sind für die gesamte Berichterstattung zugänglich. Die Ergebnisse eines Test-Suite-Laufs können wie bei allen Anforderungen in einem Release als Baseline verwendet und verwaltet werden.

Die Testlauf-Suite verwaltet die Ergebnisse.



# Kapitel 10

---

## Agile

Bevor Sie beginnen	392
Agile-Grundlagen	392
Anzeigeoptionen	398
Anzeigen von zusätzlichen Story-Attributen auf Karten	399
Agile-Registerkarten	399
Verwenden von Agile	407

## Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Agile mit Dimensions RM verwenden können, müssen die folgenden Aufgaben ausgeführt werden:

- 1 Erstellen von zugehörigen Klassen und Beziehungen für Agile (siehe Kapitel *"Agile"* im *Dimensions RM Administrator's Guide*).
- 2 Aktivieren von Agile für die Instanz (siehe Abschnitt *"Agile"* auf Seite 86).
- 3 Konfigurieren von Agile (siehe Abschnitt *"Konfigurieren von Agile"* auf Seite 479).

## Agile-Grundlagen

### Über Agile

Dimensions RM bietet Agile-Funktionen wie Backlogs, Storyboards und Burndowns. Sowohl Agile- als auch traditionelle Artefakte können innerhalb dieser Ansichten visualisiert und sogar miteinander verlinkt werden, um hybride Ansätze auf Organisations- und Projektebene zu unterstützen. Agile kann nur von einem Benutzer mit Administratorrechten aktiviert werden. Informationen zum Aktivieren von Agile finden Sie in Kapitel *"Agile"* auf Seite 86.

### Agile-Funktionen


Agile in Dimensions RM bietet folgende Möglichkeiten:

- **Agile-Artefakte und Agile-Ansichten**
  - Agile-Artefakte auf der Grundlage von RM-Klassen
  - Backlogs und Storyboards
  - Aufschlüsselung Produkt/Release/Sprint
  - Berechnungen und Visualisierungen zu Priorität, Aufwand und Fortschritt
  - Burndown-Berichte auf Release- und Sprint-Ebene
- **Unterstützung hybrider Ansätze**
  - Anforderungen und Agile-Artefakte
  - Nachverfolgbarkeit für alle Artefakttypen
  - Nicht-funktionale Anforderungen
  - Wiederverwendung von Backlogs und Storyboards für traditionelle Artefakte
- **Integration in die Entwicklung**
  - Story, die dem (Agile-) Entwicklungswerkzeug zur Verfügung gestellt wird
  - Feedback zum Entwicklungsfortschritt zurück an RM-Boards




## Vergleich von Anforderungsmanagement und Agile-Ansätzen


Die folgenden Abbildungen vergleichen die verschiedenen Ansätze und das Anforderungsmanagement.



**Reines RM**




**Reines Agile**






**Hybrid RM/Agile**

- **Reines RM:** Der reine RM-Ansatz lässt die Definition der verschiedenen Anforderungstypen zu, erlaubt es der Entwicklungsabteilung aber nicht, die Anforderungen in einzelne Aufgaben zu zerlegen.
- **Reines Agile:** Der reine Agile-Ansatz ermöglicht es der Entwicklung, verschiedene Aufgaben und Änderungen zwischen verschiedenen Versionen zu pflegen, verbindet diese Aufgaben aber nicht mit der Anforderung.
- **Hybrid RM/Agile:** Der Hybridansatz RM/Agile kombiniert das Beste aus beiden Welten. Die verschiedenen Anforderungstypen werden mit den Aufgaben und Veränderungen der Entwicklungsabteilung verbunden.

## Zugriff auf Agile

Um auf Agile zuzugreifen, klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Agile** . Die Ansicht **Agile** wird geöffnet. Auf der rechten Seite, unterhalb der Menüleiste, befinden sich die folgenden Steuerelemente:

- Dropdown-Liste **Produkt** 
- Schaltfläche **Bearbeiten** 
- Menü **Anzeigeoptionen** 
- Menü **Neu**


Wählen Sie dann ein Produkt aus (Informationen zum Hinzufügen eines Produkts finden Sie in Kapitel ["Hinzufügen von Produkten" auf Seite 408](#)). Dadurch werden die folgenden Registerkarten für das ausgewählte Produkt geöffnet:

- Registerkarte "Übersicht"
- Registerkarte "Produkt-Backlog"
- Registerkarte "Produkt-Storyboard"
- Registerkarte "Sprint-Planung"
- Registerkarte "Sprint-Storyboard"
- Registerkarte "Aufgaben-Board"

## Über Produkte

Ein "Produkt" ist ein Gegenstand, dem Sie Epics, Features oder Storys zuweisen können. Dies stellt ein vollständiges Produkt, ein Modul oder eine Komponente dar.

## Über Releases

Ein "Release" ist mit einem Produkt verlinkt. Jedes Release enthält die Epics, Features oder Storys und Sprints, die für das Release relevant sind. Beispielsweise enthält Release 1.1 nur die Features, die sich seit Release 1.0 geändert haben. Ein Feature eines solchen Releases würde auch nur die Storys enthalten, die sich seit Release 1.0 geändert haben. Ein Release ist durch  gekennzeichnet.

## Über Storys

Eine "Story" beschreibt die zu implementierende Funktion. Eine Story kann jedoch mehrere Aufgaben umfassen. Wenn es sich bei einer Story um "Datenbank installieren" handeln würde, müssten während des Installationsprozesses mehrere Einstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen könnten in der Beschreibung der Story angegeben werden. Eine Story sollte jedoch nicht so etwas wie "Betriebssystem und Datenbank installieren" sein. Dies sollte in zwei Storys aufgeteilt werden.

In Listen können die Storys die in Kapitel ["Über Badges" auf Seite 396](#) beschriebenen Badges zeigen.

Ein Story ist durch  gekennzeichnet.



**TIPP** Sie können die Priorität einer Story einfach per Drag & Drop ändern.

- 1 Ziehen Sie die Story, deren Priorität Sie ändern möchten, auf eine Story, die über die gewünschte Priorität verfügt, z. B. Story ST\_1 mit Priorität "Niedrig" auf Story ST\_2 mit Priorität "Hoch".
- 2 Lassen Sie die Maustaste los, um die Story ST\_1 auf ST\_2 abzulegen. Dadurch ändert sich die Priorität von Story ST\_1 von "Niedrig" in "Hoch".

## Über Sprints

Ein "Sprint" definiert, in welchem Zeitrahmen die zugewiesenen Storys abgeschlossen werden sollen. Ein Sprint ist durch 🔄 gekennzeichnet.

## Über Features

Ein "Feature" fasst mehrere Storys logisch zusammen und wird einem Release zugewiesen. In der Beschreibung wird angegeben, was die zugewiesenen Storys durchführen sollen. In Listen können Features die in Kapitel ["Über Badges" auf Seite 396](#) beschriebenen Badges anzeigen.

Ein Feature ist durch 🚩 gekennzeichnet.

## Über Epics

Ein "Epic" fasst mehrere Features und Storys logisch zusammen und wird einem Release zugewiesen. In Listen können Epics die in Kapitel ["Über Badges" auf Seite 396](#) beschriebenen Badges anzeigen. Ein Epic ist durch 🏰 gekennzeichnet.



**HINWEIS** Wenn Sie die Epics-Klasse nach dem Erstellen von Produkten hinzufügen, führen Sie für jedes Produkt, mit dem Sie Epics verwenden möchten, die folgenden Schritte durch:

- 1 Wählen Sie das Produkt in der Dropdown-Liste **Produkt** 🏠 aus.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** ✎.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass **Epic** im Bereich **Angezeigte zugeordnete Klassen** aktiviert ist.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Über Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Storys in verschiedene Entwicklungsschritte aufteilen. Dadurch erhalten Sie einen detaillierteren Überblick über den Fortschritt der Feature-Entwicklung. Ein Aufgabe ist durch 📌 gekennzeichnet.



## Über zugeordnete Klassen

Für Epics, Features, Storys und Aufgaben können Sie mehr als eine Klasse verwenden. Dies ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Attributsätze für verschiedene Produkttypen. Z. B. kann ein Fahrzeug andere Attribute benötigen als Software. Wenn Sie ein Produkt erstellen oder ändern, finden Sie diese zugeordneten Klassen im Abschnitt **Angezeigte zugeordnete Klassen** des Dialogfelds zum Erstellen oder Ändern eines Produkts. Im Abschnitt **Angezeigte zugeordnete Klassen** können Sie wählen, welche Klassen Sie auf den **Agile**-Registerkarten anzeigen möchten. Beachten Sie, dass Sie nur



dann zwischen mehreren Klassen wählen können, wenn Ihr Administrator diese wie in Kapitel "[Konfigurieren von Agile](#)" auf Seite 479 beschrieben erstellt und konfiguriert hat.

## Über Badges

In Listen bieten Epics, Features und Storys zusätzliche Informationen durch die Verwendung dieser Badges:

- Benutzer oder Gruppe, z. B. 
- Priorität, z. B. 

Darüber hinaus haben Storys die folgenden Badges:

- Aufwand, z. B.  (Format: verbleibender Aufwand/geschätzter Aufwand)
- Einstufung, z. B. 

## Über Kapazität

Für ein Release oder einen Sprint können Sie die **Kapazität** angeben. Dieser numerische Wert gibt an, in welcher Zeit das Release oder der Sprint abgeschlossen sein muss.

Auf der Registerkarte **Übersicht** wird ein Fortschrittsbalken für jedes Release oder jeden Sprint angezeigt, sofern die Kapazität angegeben wurde.


Auf der Registerkarte **Produkt-Backlog** wird ein Fortschrittsbalken neben dem ausgewählten Release angezeigt. Er zeigt an, wie viel der Kapazität von allen zugewiesenen Features auf der Grundlage ihres geschätzten Aufwands genutzt wird.

Auf der Registerkarte **Sprint-Planung** wird ein Fortschrittsbalken neben dem ausgewählten Sprint angezeigt. Er zeigt an, wie viel der Kapazität von allen zugewiesenen Storys auf der Grundlage ihres geschätzten Aufwands genutzt wird.

## Über Story Maps







Eine Story Map ermöglicht die Zuweisung von Epics, Features und Storys zu einem Release. Dies ist besonders hilfreich, wenn Features in Phasen implementiert werden (z. B. die Basisfunktionalität wird in Version 1.0 implementiert, während die erweiterte

Funktionalität in Version 1.1 implementiert wird). Das folgende Bild zeigt den allgemeinen Aufbau einer Story Map:




## QuickInfos

Wenn Sie schnell Informationen über Produkte, Releases, Sprints, Epics, Features oder Storys erhalten möchten, können Sie die QuickInfo-Funktion in Agile verwenden. Diese Funktion zeigt alle relevanten Informationen für die zugehörige Klasse an. Sie ist in Listen oder Dropdown-Listen verfügbar, in denen die folgenden Symbole angezeigt werden:

-  Zeigt die QuickInfo für ein Produkt an.
-  Zeigt die QuickInfo für ein Release an.
-  Zeigt die QuickInfo für einen Sprint an.
-  Zeigt die QuickInfo für ein Epic an.
-  Zeigt die QuickInfo für ein Feature an.
-  Zeigt die QuickInfo für eine Story an.

QuickInfos sind auch für Elemente verfügbar, auf die in einem anderen Element verwiesen wird, z. B. in einem Epic oder in einem Feature, auf das in einer Story verwiesen wird.

# Anzeigeoptionen

Das Menü **Anzeigeoptionen**  wird neben der Dropdown-Liste **Produkt** angezeigt. Es bietet diese Optionen:

Einstellung	Beschreibung
<b>Nach Kategorien filtern</b>	Zeigt Epics, Features und Storys nur für die ausgewählte Kategorie an.
<b>Nur meine Storys anzeigen</b>	Zeigt nur die Storys an, die dem aktuellen Benutzer zugeordnet sind.
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Alle:</b> Zeigt die vollständige Beschreibung von Storys, Features, Epics und Releases unter den jeweiligen Titeln an. Zeigt das vollständige Sprint-Ziel von Sprints unter dem jeweiligen Titel an.</p> <p><b>Storys:</b> Zeigt die vollständige Beschreibung einer Story unter ihrem Titel an.</p> <p><b>Ausblenden:</b> Blendet die Beschreibung von Storys, Features, Epics, Sprints und Releases aus.</p>
<b>Info zu übergeordneten Elementen</b>	Zeigt die Informationen der übergeordneten Elemente (Epics und Features) auf der Karte an.
<b>Zugewiesene Features/ Storys</b>	<p><b>Grau:</b> Zeigt die Features und Storys, die einem Release zugewiesen sind, mit einem grauen Hintergrund an.</p> <p><b>Ausblenden:</b> Blendet die Features und Storys aus, die einem Release zugewiesen sind.</p>
<b>Release-Fortschritt</b>	<p><b>Anzeigen:</b> Der Fortschritt wird angezeigt, indem der Hintergrund eines Elements in einen Fortschrittsbalken geändert wird.</p> <p><b>Ausblenden:</b> Der Fortschritt wird nicht angezeigt.</p>
<b>Sprint-Fortschritt</b>	<p><b>Anzeigen:</b> Der Fortschritt wird angezeigt, indem der Hintergrund eines Elements in einen Fortschrittsbalken geändert wird.</p> <p><b>Ausblenden:</b> Der Fortschritt wird nicht angezeigt.</p>
<b>Story-Fortschritt</b>	<p><b>Anzeigen:</b> Der Fortschritt wird angezeigt, indem der Hintergrund eines Elements in einen Fortschrittsbalken geändert wird.</p> <p><b>Ausblenden:</b> Der Fortschritt wird nicht angezeigt.</p>
<b>Leere Artefakte anzeigen</b>	Zeigt Features und Storys an, die keinem Epic zugewiesen sind.
<b>Release-Backlog anzeigen</b>	Zeigt Storys an, die in der <b>Story Map</b> keinem Release oder Sprint zugewiesen sind.
<b>Story-Beschreibungen abkürzen</b>	Kürzt die Beschreibungen der Storys auf eine Zeile und entfernt die Bilder und Tabellen. Diese Einstellung wird nur bei der <b>Story Map</b> verwendet.
<b>Badge "Zugewiesen zu"-anzeigen</b>	Zeigt den Badge des Benutzers oder der Gruppe an, dem bzw. der eine Story zugewiesen ist.
<b>Badge "Aufwand"-anzeigen</b>	Zeigt den "Aufwand"-Badge einer Story an.
<b>Badge "Priorität"-anzeigen</b>	Zeigt den "Priorität"-Badge einer Story an.

Einstellung	Beschreibung
<b>Badge "Einstufung" anzeigen</b>	Zeigt den "Einstufung"-Badge einer Story an.
<b>Auf Karte zeigen</b>	Zeigt das ausgewählte Story-Attribut auf seiner Karte an.

## Ein- und Ausblenden von Attributen in Dialogfeldern

In jedem Dialogfeld, das zum Erstellen, Anzeigen oder Bearbeiten eines Produkts, eines Releases, eines Sprints, eines Epics, eines Features oder einer Story verwendet wird, können Sie jedes der Agile-Standardattribute ein- oder ausblenden. Um ein Attribut ein- oder auszublenden, wählen Sie es in der Dropdown-Liste **Felder anpassen** aus. Angezeigte Attribute sind mit einem Häkchen gekennzeichnet. Ein Sternchen hinter dem Attributnamen zeigt an, dass das Attribut erforderlich ist.

## Anzeigen von zusätzlichen Story-Attributen auf Karten

Um einen besseren Überblick über wichtige Daten zu ermöglichen, können Sie zusätzliche Attribute auf Story-Karten anzeigen. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der verschiedenen Phasen wird jede Agile-Registerkarte unabhängig konfiguriert.

**So zeigen Sie zusätzliche Story-Attribute an:**

- 1 Öffnen Sie die Dropdown-Liste **Auf Karte zeigen**.
- 2 Wählen Sie die Attribute aus, die auf Story-Karten angezeigt werden sollen.



**HINWEIS** Sie können auch QuickInfos für die Epics und Features anzeigen, wenn diese auf Story-Karten angezeigt werden. Weitere Informationen zu QuickInfos finden Sie in Kapitel ["QuickInfos" auf Seite 397](#).

## Agile-Registerkarten

### Registerkarte "Übersicht"

Die Registerkarte **Übersicht** zeigt relevante Elemente in hierarchischen Listen an und ermöglicht ein einfaches Filtern. Mit Hilfe der Übersicht können Sie leicht herausfinden, welche Sprints mit welchem Feature und welchem Produkt in Zusammenhang stehen.

Die Registerkarte **Übersicht** ist in diese Abschnitte unterteilt:

- [Diagramm "Burndown"](#)
- [Release-Liste](#)

- [Sprint-Liste](#)
- [Storys-Liste](#)

### **Diagramm "Burndown"**

Das Diagramm **Burndown** wird angezeigt, wenn Sie ein Release oder einen Sprint auswählen.

**Diagramm "Release-Burndown":** Zeigt den verbleibenden Aufwand und den geschätzten Aufwand für die zugehörigen Sprints an.

**Diagramm "Sprint Burndown":** Zeigt den verbleibenden Aufwand und den geschätzten Aufwand für die zugehörigen Storys an.

Anhand beider Diagramme können Sie leicht erkennen, ob die Frist eingehalten werden kann.

Basierend auf den bisherigen Werten prognostiziert das Diagramm **Burndown** die zukünftige Entwicklung. Zum einfachen Erkennen werden die prognostizierten Werte in einer anderen Farbe angezeigt.

Sie können zwischen diesen verschiedenen Diagrammtypen wählen:

- Liniendiagramm
- Flächendiagramm
- Balkendiagramm
- Säulendiagramm

### **Release-Liste**

Die Release-Liste zeigt alle Releases für das ausgewählte Produkt an. Wenn die Kapazität angegeben wurde, wird für jedes Release ein Fortschrittsbalken angezeigt. Durch Auswählen eines Releases werden das Diagramm **Burndown** und die Sprint-Liste geladen.

### **Sprint-Liste**

Die Sprint-Liste zeigt alle Sprints für das ausgewählte Release an. Wenn die Kapazität angegeben wurde, wird für jeden Sprint ein Fortschrittsbalken angezeigt. Wenn Sie einen Sprint auswählen, werden die zugewiesenen Storys und das Diagramm **Burndown** geladen.

### **Storys-Liste**

Die Storys-Liste zeigt alle Storys für das ausgewählte Release an. Wenn kein Sprint ausgewählt ist, klicken Sie auf **Storys laden**, um die Storys für das ausgewählte Release zu laden.



## Registerkarte "Produkt-Backlog"

Auf der Registerkarte **Produkt-Backlog** können Sie folgende Schritte durchführen:

- Definieren von Features, Storys oder anderen Artefakten für ein Produkt
- Gruppen-Storys
- Priorisieren
- Definieren von Annahmekriterien
- Betrachten von Elementen von einer oder mehreren Produkt-Releases

Die Registerkarte **Produkt-Backlog** ist in diese Abschnitte unterteilt:

- **Produkt-Backlog:** Zeigt Features und Storys an, die keinem Release zugewiesen sind.
- **Release:** Zeigt Epics, Features und Storys, die dem ausgewählten Release zugewiesen sind.

Abhängig von der Einstellung **Zugewiesene Features/Storys** im Menü **Anzeigeoptionen** (siehe "[Anzeigeoptionen](#)" auf Seite 398) werden zugewiesene Features oder Storys auch in der Liste **Produkt-Backlog** angezeigt.

### ***Zuweisen und Aufheben der Zuweisung von Features oder Epics***


Um ein **Feature oder Epic einem Release zuzuweisen**, ziehen Sie es aus der Liste **Produkt-Backlog** in die Liste **Release**. Nach dem Zuweisen eines Features oder Epics zu einem Release werden die zugehörigen Storys des ausgewählten Releases zugewiesen und sind im **Produkt-Storyboard** verfügbar.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten einem Release ein Feature oder Epic zuweisen:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Feature oder Epic, das Sie zuweisen möchten. Das Bearbeitungsdialegfeld für dieses Feature oder Epic wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie im Feld **Release** das gewünschte Release aus.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Um die **Zuweisung eines Features oder Epics zu einem Release aufzuheben**, ziehen Sie es aus der Liste **Release** in die Liste **Produkt-Backlog**. Dadurch wird die Zuweisung der Storys zum ausgewählten Release aufgehoben.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten die Zuweisung eines Features oder Epics zu einem Release aufheben:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Feature oder Epic, dessen Zuweisung Sie aufheben möchten. Das Bearbeitungsdialegfeld für dieses Feature oder Epic wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie neben dem Feld **Release** auf .
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Zuweisen von Storys

Um eine Story einem Release zuzuweisen, ziehen Sie diese aus der Liste **Produkt-Backlog** oder aus einem Feature in der Liste **Produkt-Backlog** auf die Liste **Release** oder auf ein Feature in der Liste **Release**.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten einem Release eine Story zuweisen:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Story, die Sie zuweisen möchten. Das Bearbeitungsdiaologfeld für diese Story wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie im Feld **Release** das gewünschte Release aus.
- 3 Falls gewünscht, wählen Sie das Feature im Feld **Feature** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Aufheben der Zuweisung von Storys

Um die Zuweisung einer Story zu einem Release aufzuheben, ziehen Sie diese aus der Liste **Release** oder aus einem Feature in der Liste **Release** auf die Liste **Produkt-Backlog** oder auf ein Feature in der Liste **Produkt-Backlog**.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten die Zuweisung einer Story zu einem Release aufheben:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Story, deren Zuweisung Sie aufheben möchten. Das Bearbeitungsdiaologfeld für diese Story wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie neben dem Feld **Release** auf **X**.
- 3 Falls gewünscht, wählen Sie ein Feature aus dem Feld **Feature** aus oder klicken Sie neben dem Feld **Feature** auf **X**, um die Zuweisung des Features aufzuheben.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Registerkarte "Story Map"

Auf der Registerkarte **Story Map** können Sie folgende Schritte durchführen:

- Fortschritt für Epics, Features, Sprints und Releases anzeigen
- Geplanten Gesamtaufwand für Epics und Features anzeigen
- Kapazität und Termine für Sprints und Releases anzeigen



**HINWEIS** Die Story Map lässt sich am besten mit einer kleinen Anzahl von Elementen verwenden. Aus diesem Grund ist die maximal zulässige Anzahl von Elementen wie folgt:

- **Epics:** 20
- **Sprints:** 20
- **Storys:** 200

Wenn die Anzahl der Epics, Sprints oder Storys diese Werte überschreitet, verwenden Sie Filter, um die Anzahl zu begrenzen (siehe Kapitel **"Filter"** auf Seite 416). Alternativ können Sie die Elemente auf anderen Registerkarten anzeigen oder die Elemente verschieben (z. B. in ein neues Release).

## Produkt-Backlog

Das **Produkt-Backlog** kann durch Klicken auf , das sich am rechten Fensterrand befindet, angezeigt werden. Das **Produkt-Backlog** bietet folgende Funktionen:

- Mehrere Elemente auswählen** Blendet die Kontrollkästchen ein oder aus, mit denen Sie mehrere Elemente auswählen können.
- Alle Elemente auswählen/Auswahl für alle Elemente rückgängig machen** Wählt alle Elemente aus.
- + Neues Element erstellen** Erstellt ein neues Dokument.

## Registerkarte "Produkt-Storyboard"

Auf der Registerkarte **Produkt-Storyboard** können Sie folgende Schritte durchführen:

- Storys ausarbeiten
- Storys zwischen den Analysephasen verschieben
- Aufwand schätzen
- Überprüfen
- Zustimmung zur Sprint-Bereitschaft erteilen

Die Registerkarte **Produkt-Storyboard** ist in diese Abschnitte unterteilt:

- **Ausgearbeitet:** Enthält Storys, die einem Release zugewiesen wurden, aber nicht für eine Sprint-Zuweisung geplant oder einem Sprint zugewiesen wurden.
- **Planungsvorbereitung:** Ein optionaler Zwischenschritt, der alle Storys enthält, die Sie einem Sprint (in der Zukunft) zuweisen möchten.
- **Bereit für Sprint:** Enthält Storys, die einem Sprint zugewiesen werden können.

**Um den Planungsstatus einer Story zu ändern**, können Sie diese auf den gewünschten Status ziehen.

Alternativ können Sie den Planungsstatus ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 1** Doppelklicken Sie auf die Story, deren Planungsstatus Sie ändern möchten. Das Bearbeitungsdiaologfeld für diese Story wird geöffnet.
- 2** Wählen Sie im Feld **Planungsstatus** den gewünschten Status aus.
- 3** Klicken Sie auf **Speichern**.

## Registerkarte "Sprint-Planung"

Auf der Registerkarte **Sprint-Planung** können Sie folgende Schritte durchführen:

- Storys in Sprints betrachten
- Priorisieren
- Storys zuweisen

Die Registerkarte **Sprint-Planung** ist in diese Abschnitte unterteilt:

**Release-Backlog:** Enthält Storys, die keinem Sprint zugewiesen sind.

**Sprint:** Enthält Storys, die dem ausgewählten Sprint zugewiesen sind.

Standardmäßig werden auf der Registerkarte **Sprint-Planung** alle Sprints angezeigt. Um die einem Sprint zugewiesenen Storys anzuzeigen, klicken Sie neben dem Namen des Sprints auf .

Um nur einen Sprint anzuzeigen, wählen Sie einen Sprint aus dem Feld **Sprint** aus. Wenn Sie erneut alle Sprints anzeigen möchten, klicken Sie auf **Alle anzeigen**.

### Sprint-Kapazität

Wenn ein Sprint im Feld **Sprint** ausgewählt ist, befindet sich der Fortschrittsbalken **Kapazität** daneben. Wenn alle Sprints angezeigt werden, wird der Kapazitätsfortschrittsbalken für jeden Sprint einzeln angezeigt.

Weitere Informationen über den Kapazitätsfortschrittsbalken finden Sie in Kapitel ["Über Kapazität"](#) auf Seite 396.

### Zuweisen von Storys zu Sprints

Um eine Story einem ausgewählten Sprint zuzuweisen, ziehen Sie diese aus der Liste **Produkt-Backlog** in die Liste **Sprint**. Wenn Sie alle Sprints anzeigen, ziehen Sie die Story auf den gewünschten Sprint in der Liste **Sprint**.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten einem Sprint eine Story zuweisen:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Story, die Sie zuweisen oder deren Zuweisung Sie aufheben möchten. Das Bearbeitungsdialogfeld für diese Story wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie im Feld **Sprint** den gewünschten Sprint aus.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Um die **Zuweisung einer Story aufzuheben**, ziehen Sie diese aus der Liste **Sprint** in die Liste **Release-Backlog**.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten die Zuweisung einer Story zu einem Sprint aufheben:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Story, deren Zuweisung Sie aufheben möchten. Das Bearbeitungsdialogfeld für diese Story wird geöffnet.

- 2 Klicken Sie neben dem Feld **Sprint** auf **X**.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Registerkarte "Sprint-Storyboard"

Auf der Registerkarte **Sprint-Storyboard** können Sie folgende Schritte durchführen:

- Storys zwischen den Lebenszyklusphasen verschieben
- Storys neu zuweisen
- Kann auch für Sprints der Anforderungsanalyse verwendet werden

Die Registerkarte **Sprint-Storyboard** ist in diese Abschnitte unterteilt:

- **Nicht gestartet:** Enthält Storys, mit deren Implementierung noch nicht begonnen wurde.
- **In Entwicklung:** Enthält Storys, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.
- **Wird getestet:** Enthält Storys, die entwickelt wurden und jetzt getestet werden.
- **In Überprüfung:** Enthält Storys, die entwickelt wurden und jetzt überprüft werden.
- **Akzeptiert:** Enthält Storys, die die Überprüfungsphase erfolgreich durchlaufen haben.

Um den Sprint-Status einer Story zu ändern, können Sie diese auf den gewünschten Status ziehen.

Alternativ können Sie den Sprint-Status ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Story, deren Sprint-Status Sie ändern möchten. Das Bearbeitungsdialogfeld für diese Story wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie im Feld **Sprint-Status** den gewünschten Status aus.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Registerkarte "Aufgaben-Board"

Auf der Registerkarte **Aufgaben-Board** können Sie Aufgaben verwalten. Um Aufgaben verwalten zu können, müssen Sie zunächst einen Sprint auswählen.


### **Erstellen einer Aufgabe ohne Optionen**



**HINWEIS** Wenn Sie diese Methode zum Erstellen einer Aufgabe wählen, enthält die Aufgabe die folgenden Daten:

- **Aufgabenname** wie eingegeben
- **Aufgabenstatus**, wie durch die Spalte vorgegeben, in der die Aufgabe erstellt wird
- **Priorität**, wie durch den Standardwert der Aufgabe vorgegeben
- **Zugewiesen zu** mit eigenem Benutzerkonto, sofern möglich
- **Beschreibung** bleibt leer
- **Protokoll** bleibt leer

#### **So erstellen Sie eine Aufgabe:**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Story.
- 2 Klicken Sie auf **+** in die Spalte mit dem gewünschten Sprint-Status.
- 3 Geben Sie den Namen der Aufgabe ein.
- 4 Klicken Sie auf , um die Aufgabe zu speichern.

### **Erstellen einer Aufgabe mit Optionen**



**HINWEIS** Wenn Sie diese Methode zum Erstellen einer Aufgabe wählen, können Sie die Werte für jedes Attribut der Aufgabe angeben.

#### **So erstellen Sie eine Aufgabe:**

- 1 Wählen Sie Story aus.
- 2 Wählen Sie im Menü **Neu** die Option **Aufgabe**. Das Dialogfeld **Aufgaben** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie den **Namen** an.
- 4 Geben Sie den Wert für alle anderen Attribute nach Bedarf an.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

### **Bearbeiten einer Aufgabe**

#### **So bearbeiten Sie eine Aufgabe:**

- 1 Doppelklicken Sie auf die gewünschte Aufgabe.
- 2 Ändern Sie die Attribute nach Bedarf.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ändern des Aufgabenstatus


Um den Aufgabenstatus zu ändern, können Sie entweder die Aufgabe bearbeiten und dort das Attribut ändern (siehe Kapitel "[Bearbeiten einer Aufgabe](#)" auf Seite 406) oder die Aufgabe per Drag & Drop in die Spalte mit dem gewünschten Aufgabenstatus verschieben.




**HINWEIS** Wenn Sie die Aufgabe per Drag & Drop verschieben und sich alle anderen Aufgaben für diese Story im finalen Aufgabenstatus befinden, werden Sie aufgefordert, die zugehörigen Storys zu aktualisieren. Wenn Sie diese Storys ändern möchten, ändern Sie die Werte für **Geschätzter Aufwand**, **Verbleibender Aufwand** und **Sprint-Status** und klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen einer Aufgabe

**So löschen Sie eine Aufgabe:**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Mitte der gewünschten Aufgabe.
- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger gerade nach unten und halten Sie direkt unter der Aufgabe an.
- 3 Klicken Sie auf .
- 4 Bestätigen Sie das Löschen der Aufgabe.

## Ändern einer Aufgabenmarkierung

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Mitte der gewünschten Aufgabe.
- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger gerade nach unten und halten Sie direkt unter der Aufgabe an.
- 3 Klicken Sie auf .
- 4 Wählen Sie eine der vordefinierten Farben aus oder klicken Sie auf **Löschen**, um die Markierung zu entfernen.

# Verwenden von Agile

## Verwenden von Produkten

Wenn Sie ein Produkt hinzufügen oder ändern, können Sie im Abschnitt **Angezeigte zugeordnete Klassen** folgende Schritte durchführen:

- Releases für ein Produkt auf allen Agile-Registerkarten anzeigen oder ausblenden.
- Sprints für ein Produkt auf allen Agile-Registerkarten anzeigen oder ausblenden.
- Wählen Sie auf allen Agile-Registerkarten aus, welche Klassen Sie für Epics, Features, Storys und Aufgaben für ein Produkt anzeigen oder ausblenden möchten.

## **Hinzufügen von Produkten**

### **So fügen Sie ein Produkt hinzu:**



- 1 Wählen Sie im Menü **Neu** von Agile die Option **Produkt**. Das Dialogfeld *Neu* für Produkte wird geöffnet.
- 2 Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder des Dialogfelds ein.
- 3 Geben Sie falls gewünscht an, welche Klassen auf den Agile-Registerkarten angezeigt werden sollen, indem Sie die Einstellungen im Abschnitt **Angezeigte zugeordnete Klassen** ändern. Weitere Informationen über zugeordnete Klassen finden Sie in Kapitel "[Über zugeordnete Klassen](#)" auf Seite 395.
- 4 Um die angezeigten Ansichten festzulegen, können Sie die Registerkartenüberschriften mit den folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren und benennen:
  - **Übersicht**
  - **Produkt-Backlog**
  - **Story Map**
  - **Produkt-Storyboard**
  - **Sprint-Planung**
  - **Sprint-Storyboard**
  - **Aufgaben-Board**

Standardmäßig sind alle oben genannten Optionen ausgewählt.

- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern**: Speichert das neue Produkt und schließt das Dialogfeld.
  - **Speichern & Neu**: Speichert das neue Produkt und öffnet ein leeres Dialogfeld *Neu* für Produkte, um ein neues Produkt zu erstellen.

## **Bearbeiten von Produkten**



### **So bearbeiten Sie ein Produkt:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**  neben der Dropdown-Liste **Produkt**. Das Dialogfeld **Produkte** wird geöffnet.
- 3 Bearbeiten Sie das Produkt nach Bedarf.
- 4 Geben Sie falls gewünscht an, welche Klassen auf den Agile-Registerkarten angezeigt werden sollen, indem Sie die Einstellungen im Abschnitt **Angezeigte zugeordnete Klassen** ändern. Weitere Informationen über zugeordnete Klassen finden Sie in Kapitel "[Über zugeordnete Klassen](#)" auf Seite 395.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.



## Löschen von Produkten




### So löschen Sie ein Produkt:

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, das Sie löschen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**  neben der Dropdown-Liste **Produkt**. Das Dialogfeld **Produkte** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **Löschen**.
- 4 Bestätigen Sie das Dialogfeld zum Löschen, indem Sie auf **OK** klicken.

## Manuelle Produktzuweisung

Wenn Sie ein Produkt durch die Auswahl von **Produkte** im Menü **Neu** der Menüleiste, durch den Import oder den Webservice erstellt haben, werden mehrere Zuweisungen nicht vorgenommen.


### So verwenden Sie das Produkt mit Agile:

- 1 Ermitteln Sie die Kategorie, in der sich das Produkt befindet, z. B. indem Sie das Produkt mit der Schnellsuche suchen (siehe Kapitel "[Suchen von Anforderungen mit der Schnellsuche](#)" auf Seite 106).
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Agile** . Die Ansicht **Agile** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die Kategorie, die Sie in Schritt 1 ermittelt haben, aus der Liste unter der Menüleiste aus.
- 4 Wählen Sie das Produkt in der Dropdown-Liste **Produkt**  aus.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** .
- 6 Geben Sie falls gewünscht an, welche Klassen auf den Agile-Registerkarten angezeigt werden sollen, indem Sie die Einstellungen im Abschnitt **Angezeigte zugeordnete Klassen** ändern. Weitere Informationen über zugeordnete Klassen finden Sie in Kapitel "[Über zugeordnete Klassen](#)" auf Seite 395. Wenn Sie Releases verwenden, aktivieren Sie das Feld **Releases**.
- 7 Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie anzeigen möchten. Um eine Registerkarte anzuzeigen, aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen. Die folgenden Registerkarten sind verfügbar:
  - **Übersicht**
  - **Produkt-Backlog**
  - **Story Map**
  - **Produkt-Storyboard**
  - **Sprint-Planung**
  - **Sprint-Storyboard**
  - **Aufgaben-Board**
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Verwenden von Releases

### **Hinzufügen von Releases**


#### **So fügen Sie ein Release hinzu:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Release hinzufügen möchten.
- 2 Wählen Sie im Menü **Neu** von Agile die Option **Release**. Das Dialogfeld *Neu* für Releases wird geöffnet.
- 3 Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder des Dialogfelds ein.
- 4 Geben Sie im Feld **Kapazität** die maximale Dauer (z. B. Tage) an, in der das Release abgeschlossen werden muss.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern:** Speichert das neue Release und schließt das Dialogfeld.
  - **Speichern & Neu:** Speichert das neue Release und öffnet ein leeres Dialogfeld *Neu* für Releases, um ein neues Release zu erstellen.

### **Bearbeiten von Releases**

Releases sind auf mehreren Registerkarten verfügbar und können auf jeder dieser Registerkarten bearbeitet werden. Der Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte die Bearbeitung nur für die Registerkarte **Übersicht**.


#### **So bearbeiten Sie ein Release:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Release bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Übersicht**.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Release, das Sie bearbeiten möchten. Das Dialogfeld **Releases** wird geöffnet.
- 4 Bearbeiten Sie das Release nach Bedarf.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

### **Löschen von Releases**

Releases sind auf mehreren Registerkarten verfügbar und können auf jeder dieser Registerkarten gelöscht werden. Der Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte die Bearbeitung nur für die Registerkarte **Übersicht**.

#### **So löschen Sie ein Release:**


- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Release löschen möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Übersicht**.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Release, das Sie löschen möchten. Das Dialogfeld **Releases** wird geöffnet.

- 4 Klicken Sie auf **Löschen**.
- 5 Bestätigen Sie das Dialogfeld zum Löschen, indem Sie auf **OK** klicken.

## Verwenden von Epics



### *Hinzufügen von Epics*

#### **So fügen Sie ein Epic hinzu:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Epic hinzufügen möchten.
- 2 Wählen Sie im Menü **Neu** von Agile die Option **Epic**. Das Dialogfeld *Neu* für Epics wird geöffnet.
- 3 Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder des Dialogfelds ein.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern**: Speichert das neue Epic und schließt das Dialogfeld.
  - **Speichern & Neu**: Speichert das neue Epic und öffnet ein leeres Dialogfeld *Neu* für Epics, um ein neues Epic zu erstellen.



### *Bearbeiten von Epics*

#### **So bearbeiten Sie ein Epic:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Epic bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Produkt-Backlog**.
- 3 Wenn das Epic einem Release zugewiesen ist, wählen Sie das Release in der Dropdown-Liste **Release**  aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Epic, das Sie bearbeiten möchten. Das Dialogfeld **Epics** wird geöffnet.
- 5 Bearbeiten Sie das Epic nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

### *Löschen von Epics*

#### **So löschen Sie ein Epic:**


- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Epic bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Produkt-Backlog**.
- 3 Wenn das Epic einem Release zugewiesen ist, wählen Sie das Release in der Dropdown-Liste **Release**  aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Epic, das Sie löschen möchten. Das Dialogfeld **Epics** wird geöffnet.

- 5 Klicken Sie auf **Löschen**.
- 6 Bestätigen Sie das Dialogfeld zum Löschen, indem Sie auf **OK** klicken.

## Verwenden von Features


### *Hinzufügen von Features*

#### **So fügen Sie ein Feature hinzu:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Feature hinzufügen möchten.
- 2 Wählen Sie im Menü **Neu** von Agile die Option **Feature**. Das Dialogfeld *Neu* für Features wird geöffnet.
- 3 Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder des Dialogfelds ein.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern**: Speichert das neue Feature und schließt das Dialogfeld.
  - **Speichern & Neu**: Speichert das neue Feature und öffnet ein leeres Dialogfeld *Neu* für Features, um ein neues Feature zu erstellen.


### *Bearbeiten von Features*

#### **So bearbeiten Sie ein Feature:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Feature bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Produkt-Backlog**.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Feature, das Sie bearbeiten möchten. Das Dialogfeld **Features** wird geöffnet.
- 4 Bearbeiten Sie das Feature nach Bedarf.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

### *Löschen von Features*

#### **So löschen Sie ein Feature:**


- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie ein Feature löschen möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Produkt-Backlog**.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Feature, das Sie löschen möchten. Das Dialogfeld **Features** wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **Löschen**.
- 5 Bestätigen Sie das Dialogfeld zum Löschen, indem Sie auf **OK** klicken.

---

# Verwenden von Storys

## **Hinzufügen von Storys**


### **So fügen Sie eine Story hinzu:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie eine Story hinzufügen möchten.
- 2 Wählen Sie im Menü **Neu** von Agile die Option **Story**. Das Dialogfeld *Neu* für Storys wird geöffnet.
- 3 Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder des Dialogfelds ein.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern:** Speichert die neue Story und schließt das Dialogfeld.
  - **Speichern & Neu:** Speichert die neue Story und öffnet ein leeres Dialogfeld *Neu* für Storys, um eine neue Story zu erstellen.

## **Bearbeiten von Storys**

Storys sind auf mehreren Registerkarten verfügbar und können auf jeder dieser Registerkarten bearbeitet werden. Der Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte die Bearbeitung nur für die Registerkarte **Übersicht**.


### **So bearbeiten Sie eine Story:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie eine Story bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Übersicht**.
- 3 Wählen Sie ein Release und einen Sprint aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Story, die Sie bearbeiten möchten. Das Dialogfeld **Storys** wird geöffnet.
- 5 Bearbeiten Sie die Story nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

## **Löschen von Storys**

Storys sind auf mehreren Registerkarten verfügbar und können auf jeder dieser Registerkarten gelöscht werden. Der Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte die Bearbeitung nur für die Registerkarte **Übersicht**.

### **So löschen Sie eine Story:**


- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie eine Story löschen möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Übersicht**.
- 3 Wählen Sie ein Release und einen Sprint aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Story, die Sie löschen möchten. Das Dialogfeld **Storys** wird geöffnet.

- 5 Klicken Sie auf **Löschen**.
- 6 Bestätigen Sie das Dialogfeld zum Löschen, indem Sie auf **OK** klicken.

## Verwenden von Sprints

### *Hinzufügen von Sprints*


#### **So fügen Sie einen Sprint hinzu:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie einen Sprint hinzufügen möchten.
- 2 Wählen Sie im Menü **Neu** von Agile die Option **Sprint**. Das Dialogfeld *Neu* für Sprints wird geöffnet.
- 3 Geben Sie nach Bedarf die Daten in die Felder des Dialogfelds ein.
- 4 Geben Sie im Feld **Kapazität** die maximale Dauer (z. B. Tage) an, in der der Sprint abgeschlossen werden muss.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Speichern:** Speichert den neuen Sprint und schließt das Dialogfeld.
  - **Speichern & Neu:** Speichert den neuen Sprint und öffnet ein leeres Dialogfeld *Neu* für Sprints, um einen neuen Sprint zu erstellen.

### *Bearbeiten von Sprints*

Sprints sind auf den Registerkarten **Übersicht**, **Sprint-Planung** und **Sprint-Storyboard** verfügbar. Sie können Sprints auf jeder dieser Registerkarten bearbeiten. Der Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte die Bearbeitung nur für die Registerkarte **Übersicht**.


#### **So bearbeiten Sie einen Sprint:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie einen Sprint bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Übersicht**.
- 3 Wählen Sie ein Release aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf den Sprint, den Sie bearbeiten möchten. Das Dialogfeld **Sprints** wird geöffnet.
- 5 Bearbeiten Sie den Sprint nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

### *Löschen von Sprints*

Sprints sind auf mehreren Registerkarten verfügbar und können auf jeder dieser Registerkarten gelöscht werden. Der Einfachheit halber beschreiben die folgenden Schritte die Bearbeitung nur für die Registerkarte **Übersicht**.

#### **So löschen Sie einen Sprint:**

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Produkt**  das Produkt aus, für das Sie einen Sprint bearbeiten möchten.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Übersicht**.
- 3 Wählen Sie ein Release aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf den Sprint, den Sie löschen möchten. Das Dialogfeld **Sprints** wird geöffnet.
- 5 Klicken Sie auf **Löschen**.
- 6 Bestätigen Sie das Dialogfeld zum Löschen, indem Sie auf **OK** klicken.

## Verwenden von Teams mit Agile

Mit Teams in Agile können Sie einem Team Releases oder Sprints zuweisen. Das Team kann dann nach Releases filtern oder ihm können Sprints zugewiesen werden. Um Teams verwenden zu können, muss diese Funktion aktiviert sein. Weitere Informationen zu Teams finden Sie in Kapitel "[Verwalten von Teams](#)" auf Seite 432.

Für alle Agile-Klassen, die Teams unterstützen (Releases, Sprints und Storys), ist die Zuweisung von Teams optional. Nachfolgend der vorgeschlagene Workflow:

- 1 Weisen Sie einem Release ein oder mehrere Teams zu.
- 2 Weisen Sie einem Sprint, der einem Release zugewiesen ist, ein oder mehrere Teams zu.  
**Diesem Release sind keine Teams zugewiesen:** Sie können aus allen Teams auswählen.  
**Diesem Release zugewiesene Teams:** Sie können aus den dem Release zugewiesenen Teams auswählen.

## Anzeigen der Verlinkungshistorie eines Objekts









Für Epics, Features, Releases und Sprints können Sie die Verlinkungshistorie anzeigen. So öffnen Sie die Verlinkungshistorie:

- 1 Öffnen Sie ein Element, das mit dem Eintrag der Historie verknüpft ist, den Sie überprüfen möchten (z. B. eine Story).
- 2 Klicken Sie auf das Symbol neben dem Dropdown-Feld, für das Sie die Verlinkungshistorie anzeigen möchten.
  - Epic oder Feature zeigt die Verlinkungshistorie für beide, Epic und Feature an.
  - Release oder Sprint zeigt die Verlinkungshistorie für beide, Release und Sprint an.
- 3 Bewegen Sie die Maus über einen Link eines Eintrags, um eine QuickInfo mit zusätzlichen Informationen zu dem verlinkten Element anzuzeigen.

## Filter

Die Agile-Registerkarten bieten mehrere Filteroptionen. Beachten Sie, dass nicht alle Optionen auf allen Registerkarten verfügbar sind.

Um die Story Map zu filtern, wählen Sie eine oder mehrere dieser Dropdown-Optionen aus:

- Liste der Optionen  :
  - **Nach Kategorien filtern:** Zeigt Epics, Features und Storys nur für die ausgewählte Kategorie an.
  - **Nur meine Storys anzeigen:** Zeigt nur die Storys an, die dem aktuellen Benutzer zugeordnet sind.
- Liste der Elemente  : Filtert Storys entsprechend der folgenden Optionen:
  - **Priorität:** Wählen Sie die Priorität oder die Prioritäten aus, nach denen Sie filtern möchten.
  - **Zugewiesen zu:** Wählen Sie die Besitzer aus, nach denen Sie filtern möchten. Wenn Sie auf **Ich** klicken, wird Ihr Benutzerkonto als Filter verwendet. Wenn Sie auf  klicken, wird das Dialogfeld **Benutzer suchen und auswählen** geöffnet, in dem Sie nach einem Benutzer suchen können. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Dialogfeld "Suchen und auswählen"" auf Seite 49.
  - **Farbe:** Wählen Sie eine oder mehrere Farben aus, nach denen Sie filtern möchten.
  - **Epic:** Wählen Sie ein oder mehrere Epics aus, zu denen Sie die zugehörigen Storys anzeigen möchten.
  - **Feature:** Wählen Sie ein oder mehrere Features aus, für die Sie die zugehörigen Storys anzeigen möchten.
- Eingabefeld **Elemente filtern:** Filtert alle angezeigten Elemente nach dem in das Feld eingegebenen Text.
- Produktliste  : Wählen Sie das Produkt aus, für das Sie die zugehörigen Elemente anzeigen möchten.
- Release-Liste  : Wählen Sie ein oder mehrere Releases aus, für die Sie die zugehörigen Elemente anzeigen möchten.
- Sprint-Liste  : Wählen Sie ein oder mehrere Sprints aus, für die Sie die zugehörigen Elemente anzeigen möchten.
- Feature-Liste  : Wählen Sie ein oder mehrere Features aus, für die Sie die zugehörigen Elemente anzeigen möchten.
- Spalte  : Wählen Sie einen Spaltenfilter, um nur die Spalte mit ihren Storys anzuzeigen. Dieser Filter ist nur auf der Registerkarte **Produkt-Storyboard** verfügbar.

## Sortierung

Sie können Elemente für die folgenden Eigenschaften sortieren:

- Zugewiesen zu
- Name



- Priorität
- Einstufung

Sie können die Sortierreihenfolge umkehren, indem Sie auf das Symbol neben dem Sortierfeld klicken.

- ⌵ Sortiert Einträge aufsteigend
- ⌴ Sortiert Einträge absteigend



# Kapitel 11

---

## Verwaltung

Über die Verwaltung	420
Verwalten von Benutzern	420
Verwalten von Gruppen	424
Verwalten von Teams	432
Verwalten von Kategorien	435
Verschieben von Anforderungen zwischen Kategorien	442
Verwalten von Dokumentensperren	443
Verwalten von Anforderungssperren	444
Verwalten von Listenattributwerten	444
Verwalten von Benutzerattributwerten	450
Konfigurieren von berechneten Attributen	450
Definieren von Attributen	455
Konfigurieren von Instanzeinstellungen	479
Konfigurieren von Agile	479
Bearbeiten des Instanzschemas	482
Bearbeiten von Workflows	502
Aktualisieren des Zertifikats des Tomcat-Servers	516
Aktualisieren von SSO-Zertifikaten	517
Zugriff auf Protokolldateien	520
Schemabezogene Namenskonventionen	520

# Über die Verwaltung

Bitte beachten Sie, dass es ab Version 12.11 zwei Typen von Dimensions RM-Administratoren gibt: solche mit Zugriff auf eine einzelne Instanz und solche mit Zugriff auf das System.

**Administrator** (Instanzadministrator): Benutzer mit dieser Rolle können alle Administratorfunktionen innerhalb der Grenzen der zugewiesenen Instanz ausführen. Zum Beispiel können Administratoren im RM Browser folgende Aufgaben ausführen:

- Benutzer und Gruppen erstellen, sie sehen aber keine Benutzer oder Gruppen außerhalb ihrer eigenen Instanz
- das Instanzschema und die Attributeinstellungen ändern
- Kategorien definieren und/oder ändern
- standardmäßige Instanzeinstellungen festlegen

Der Gruppe der Instanzadministratoren werden per Definition Berechtigungen für Aktionen zugewiesen, die für die Verwaltung der Instanz erforderlich sind, z. B. Erstellen und Ändern der Schemadefinition, Hinzufügen von Benutzern zur Instanz, Definieren und Verwalten von Kategorien. Es ist jedoch auch möglich, diese Berechtigungen Mitgliedern anderer Gruppen zuzuweisen.

**Systemadministrator:** Diese Rolle kann alle Administratorfunktionen ausführen sowie alle für die RM-Installation gültigen Konfigurationseinstellungen verwalten:

- Erstellung, Änderung und Löschung von Instanzen
- Benutzer- und Gruppenverwaltung über alle Instanzen hinweg
- Zugriff auf die Verwaltungstools von RM Browser

Benutzer und Gruppen sowie Kategorien können sowohl über das Menü "Verwaltung" als auch über das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" in der Startansicht verwaltet werden.

## Verwalten von Benutzern

Das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern erfolgt auf der Registerkarte **Benutzer** im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten**. Dieses Menü kann auch über **Kategoriezuweisung verwalten** in der Startansicht aufgerufen werden.

Das Dialogfeld **Benutzer/Gruppen verwalten-->Benutzer** besteht aus folgenden Elementen:

- Die Liste der Benutzer
- Die Details für einen ausgewählten Benutzer

## Erstellen eines neuen Benutzers

**So erstellen Sie einen neuen Benutzer:**

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Benutzer**.
- 2 Wählen Sie unter der Liste der Benutzer die Option **Neu** aus. Das Dialogfeld **Neuer Benutzername** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie den Namen (die ID) für den neuen Benutzer in das Feld ein.
- 4 Durch die Auswahl von "OK" wird der Benutzer erstellt und das Dialogfeld **Neuer Benutzername** geschlossen.
- 5 Gehen Sie im Abschnitt mit den Benutzerdetails wie folgt vor:
  - a Geben Sie im Feld **Passwort** ein Passwort ein.
  - b Geben Sie dasselbe Passwort in das Feld **Passwort bestätigen** ein.
  - c Füllen Sie bei Bedarf die anderen Felder aus.
  - d Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen für das Passwort:
    - **Benutzer muss das Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern**
    - **Benutzer kann Passwort nicht ändern**
    - **Passwort läuft nie ab**
    - **Konto deaktiviert**



**HINWEIS** Wenn Sie keine Option für das Passwort auswählen, müssen Benutzer ihre Passwörter alle 60 Tage ändern. Benutzer erhalten eine Warnmeldung, die ihnen 14 Tage vor Ablauf ihres aktuellen Passworts die Möglichkeit gibt, ihr Passwort zu ändern. Die Warnmeldung wird jedes Mal angezeigt, wenn sich Benutzer mit einem beliebigen Dimensions RM-Werkzeug anmelden.

- e Wenn Sie LDAP oder SSO zur Anmeldung verwenden, wählen Sie die Anmeldequelle.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Kopieren eines vorhandenen Benutzers

### So kopieren Sie einen vorhandenen Benutzer:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Benutzer**.
- 2 Wählen Sie in der Benutzerliste den Benutzer aus, den Sie kopieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Kopieren**. Das Dialogfeld **Neuer Benutzername** wird geöffnet.
- 4 Geben Sie den Benutzernamen für den neuen Benutzer in das Feld ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**. Der Benutzer mit allen Daten des Benutzers erstellt, den Sie kopiert haben, und das Dialogfeld **Neuer Benutzername** wird geschlossen.
- 6 Gehen Sie im Abschnitt mit den Benutzerdetails wie folgt vor:
  - a Geben Sie im Feld **Passwort** ein Passwort ein.
  - b Geben Sie dasselbe Passwort in das Feld **Passwort bestätigen** ein.

- c Geben Sie bei Bedarf Daten die anderen Felder ein.
- d Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen für das Passwort:
  - **Benutzer muss das Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern**
  - **Benutzer kann Passwort nicht ändern**
  - **Passwort läuft nie ab**
  - **Konto deaktiviert**



**HINWEIS** Wenn Sie keine Option für das Passwort auswählen, müssen Benutzer ihre Passwörter alle 60 Tage ändern. Benutzer erhalten eine Warnmeldung, die ihnen 14 Tage vor Ablauf ihres aktuellen Passworts die Möglichkeit gibt, ihr Passwort zu ändern. Die Warnung wird jedes Mal angezeigt, wenn sich Benutzer bei Dimensions RM anmelden.



**HINWEIS** Beim Kopieren von Benutzern werden die Berechtigungen, die Gruppen, denen die Benutzer zugewiesen sind, sowie die Instanzzuweisungen kopiert.

## Bearbeiten eines Benutzers

### So bearbeiten Sie einen Benutzer:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Benutzer**.
- 2 Wählen Sie einen Benutzer in der Benutzerliste aus.
- 3 Gehen Sie im Abschnitt mit den Benutzerdetails wie folgt vor:
  - a Um das Passwort zu ändern, geben Sie ein Passwort im Feld **Passwort** ein und geben Sie dasselbe Passwort im Feld **Passwort bestätigen** erneut ein.
  - b Bearbeiten Sie den Inhalt der anderen Felder.
  - c Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen für das Passwort:
    - **Benutzer muss das Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern**
    - **Benutzer kann Passwort nicht ändern**
    - **Passwort läuft nie ab**
    - **Konto deaktiviert**



**HINWEIS** Wenn Sie keine Option für das Passwort auswählen, müssen Benutzer ihre Passwörter alle 60 Tage ändern. Benutzer erhalten eine Warnmeldung, die ihnen 14 Tage vor Ablauf ihres aktuellen Passworts die Möglichkeit gibt, ihr Passwort zu ändern. Die Warnmeldung wird jedes Mal angezeigt, wenn sich Benutzer mit einem beliebigen Dimensions RM-Werkzeug anmelden.

- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ändern der Anmeldung eines Benutzers

### So ändern Sie die Anmeldung eines Benutzers:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Benutzer**.
- 2 Wählen Sie einen Benutzer in der Benutzerliste aus.
- 3 Geben Sie den neuen Anmeldenamen in das Feld **Benutzer-ID** ein.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.


## Zuweisen eines Benutzers zu einer oder mehreren Gruppen

### So weisen Sie einen Benutzer zu einer Gruppe zu:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie die Zielgruppe aus der Dropdown-Liste aus, zum Beispiel "Geschäftsanalysten". Dadurch wird die Liste der aktuellen Gruppenmitglieder auf der rechten Seite aufgefüllt.
- 3 Markieren Sie die Namen der Benutzer, die der Zielgruppe hinzugefügt werden sollen.




**HINWEIS** Das Dialogfeld **Gruppenzuweisung** zeigt nur Gruppen an, die zur aktuellen Dimensions RM-Instanz gehören.

- 4 Klicken Sie auf den Richtungspfeil, um die Namen von links (Nicht zugewiesen) nach rechts (Zugewiesen) zu verschieben .
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Aufheben der Zuweisung eines Benutzers zu einer oder mehreren Gruppen

### So heben Sie die Zuweisung eines Benutzers von einer oder mehreren Gruppen auf:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie die entsprechende Gruppe aus der Dropdown-Liste aus, woraufhin auf der rechten Seite die Liste der Benutzer angezeigt wird, die der Gruppe angehören.
- 3 Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer in der Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf den Richtungspfeil, um die Benutzernamen zu entfernen, indem Sie die Namen von rechts nach links verschieben .
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen eines Benutzers

### So löschen Sie einen Benutzer:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Benutzer**.
- 2 Wählen Sie in der Benutzerliste den Benutzer aus, den Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Löschen**. Das Dialogfeld **Löschen des Benutzers bestätigen** wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um den Benutzer zu löschen.



**HINWEIS** Es ist kein Problem, Benutzer umzubenennen und/oder das Kästchen "Konto deaktiviert" im Detailbereich der Benutzer zu aktivieren. Dadurch wird die Änderungshistorie der Benutzer beibehalten, aber der zukünftige Zugriff unterbunden.

## Verwalten von Gruppen

### Sicherheit von Gruppen

In Dimensions RM können Benutzer definiert und Gruppen zugewiesen werden. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bestimmt, welche Aktionen den Benutzern zur Verfügung stehen (Berechtigungen). Gruppen werden auch verwendet, um Zugriffsrechte für Anforderungsgruppen (Kategorien) zu erteilen.

### Erstellen einer neuen Gruppe


#### So erstellen Sie eine neue Gruppe:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Klicken Sie neben dem Dropdown-Menü "Gruppen" auf **+**. Das Dialogfeld **Gruppe erstellen** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie einen Gruppennamen in das Feld **Name** ein.
- 4 Geben Sie bei Bedarf im Feld **Beschreibung** den Zweck der Gruppe an.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um die Gruppe zu erstellen. Die Gruppe wird automatisch im Feld "Gruppen" ausgewählt, damit sie für die Gruppenzuweisung zur Verfügung steht. Weitere Informationen zur Benutzerzuweisung finden Sie in Kapitel ["Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe"](#) auf Seite 425.

### Bearbeiten einer Gruppe


#### So bearbeiten Sie eine vorhandene Gruppe:



- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie im Feld **Gruppe** die Gruppe aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 3 Klicken Sie neben dem Feld "Gruppen" auf . Das Dialogfeld **Gruppe bearbeiten** wird geöffnet.
- 4 Ändern Sie den Namen oder die Beschreibung der Gruppe wie gewünscht.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu übernehmen.


## Kopieren einer Gruppe

### So kopieren Sie eine vorhandene Gruppe:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie im Feld **Gruppe** die Gruppe aus, die Sie kopieren möchten.
- 3 Klicken Sie neben dem Feld "Gruppen" auf . Das Dialogfeld **Gruppe kopieren** wird geöffnet.
- 4 Geben Sie im Feld **Name** einen neuen Gruppennamen an.
- 5 Bearbeiten Sie den Text im Feld **Beschreibung** wie gewünscht.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um die Gruppe zu kopieren. Die Gruppe wird automatisch im Feld **Gruppen** ausgewählt, um die Zuweisung von Benutzern zu dieser Gruppe zu ermöglichen. Weitere Informationen zur Benutzerzuweisung finden Sie in Kapitel ["Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe"](#) auf Seite 425.

## Löschen einer Gruppe

### So löschen Sie eine Gruppe:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie im Dropdown-Menü "Gruppen" die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie neben dem Feld **Gruppen** auf . Das Dialogfeld **Gruppe entfernen** wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um die Gruppe zu löschen.




**VORSICHT!** Sie können eine gelöschte Gruppe nicht wiederherstellen.

## Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe


### So weisen Sie einen Benutzer zu einer Gruppe zu:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.

- 2 Wählen Sie im Dropdown-Menü "Gruppen" die Gruppe aus, der Sie Benutzer zuweisen möchten. Beachten Sie, dass die von der aktuellen Dimensions RM-Instanz verwendeten Gruppen mit einem Häkchen gekennzeichnet sind.
- 3 Wählen Sie aus der Liste auf der linken Seite (**Nicht zugewiesen**) die Benutzer aus, die zugewiesen werden sollen.
- 4 Wählen Sie die Methode für die Kategoriezuweisung aus:
  - **Benutzer automatisch zu Gruppenkategorien zuweisen:** Fügt den Benutzer oder die Benutzer zu allen Kategorien hinzu, auf die die Gruppe Zugriff hat, und **gewährt** den Zugriff.
  - **Benutzer selektiv zu Kategorien zuweisen:** Fügt den Benutzer zu allen Kategorien hinzu, auf die die Gruppe Zugriff hat, und **verweigert** den Zugriff. Der Zugriff muss individuell gewährt werden.
- 5 Klicken Sie auf  .
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 7 Wenn Sie **Benutzer selektiv zu Kategorien zuweisen** ausgewählt haben, wählen Sie **Kategoriezuweisung** in der linken Spalte und folgen Sie den Anweisungen in Kapitel "[Verwalten von Kategoriezuweisungen](#)" auf Seite 439.

## Aufheben der Zuweisung von Benutzern zu einer Gruppe

**So heben Sie die Zuweisung eines Benutzers zu einer Gruppe auf:**

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Gruppe" die entsprechende Gruppe aus.
- 3 Wählen Sie in der Liste auf der rechten Seite (**Zugewiesen**) die Benutzer aus, deren Zuweisung aufgehoben werden soll.
- 4 Klicken Sie auf  .
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Festlegen der Standardgruppenberechtigungen



**HINWEISE** Als allgemeinen Grundsatz empfiehlt Micro Focus, weder Dimensions RM-Gruppen noch Dimensions RM-Benutzern (einschließlich Administratoren) jemals die Berechtigungen für die folgenden Aktionen zu gewähren: REMOVE, UPDATE und UPDATE NON\_CURRENT.

Diese Aktionen können in besonderen Situationen (z. B. bei Notfallsituationen) einem Administrator zugewiesen werden oder, wie im Falle von UPDATE, dem Ersteller der Anforderung während der ersten Workflow-Phase, aber sie sollten nicht selbstverständlich verfügbar sein.

Sie können nützlich sein, um beispielsweise Datensätze zu entfernen, die aus fehlerhaften Massenimporten stammen.

**REMOVE:** Entfernt eine Anforderungsrevision dauerhaft, anstatt sie zum Löschen zu markieren und diese Änderung als Teil der Anforderungshistorie beizubehalten.

Durch **UPDATE** wird eine Anforderung – direkt an Ort und Stelle – geändert, anstatt diese Änderung über die Revisionshistorie zu verwalten. Dies ist in der Phase der Anforderungserstellung nützlich, aber bei Verwendung im gesamten Prozess gäbe es keine Historie und keine Möglichkeit, Trends zu verfolgen.

**UPDATE NON\_CURRENT** ermöglicht die Änderung eines nicht aktuellen Elements. Dies sollte nur im Notfall verwendet werden. Wenn Sie als Administrator die Funktion benötigen, schalten Sie sie ein, verwenden Sie sie und schalten Sie sie dann wieder aus.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Aktionen finden Sie in Kapitel "[Gültige Transaktionen](#)" auf Seite 428.

So legen Sie die allgemeinen Berechtigungen für eine Gruppe fest:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Berechtigungen**.
- 2 Für eine übersichtlichere Anzeige der Gruppen können Sie die Anzeige auf die Gruppen beschränken, die Sie ändern möchten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  - a Wählen Sie das Dropdown-Menü der Gruppe aus.
  - b Wählen Sie **Auswahl aufheben**. Dadurch werden alle Gruppen vorübergehend ausgeblendet.
  - c Wählen Sie die zu ändernden Gruppen aus.
- 3 Die aufgelisteten Aktionen sind nach Funktionsbereichen gegliedert. So können beispielsweise die Berechtigungen für Aktionen, die sich auf **Klassen** (Anforderungstypen), **Dokumente**, **Berichte**, **Sammlungen** oder **Kategorien** beziehen, durch Klicken auf das Symbol ">" erweitert werden. Nach der Erweiterung können die Berechtigungen für jede Gruppe geändert werden.
- 4 Markieren Sie das Optionsfeld, um Berechtigungen zuzuweisen  oder um die Zuweisung aufzuheben . Details zu den verfügbaren Aktionen und den damit verbundenen Berechtigungen finden Sie im Kapitel "[Gültige Transaktionen](#)" auf Seite 428.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Gewähren oder Widerrufen aller Berechtigungen

### So gewähren oder widerrufen Sie alle Berechtigungen:

- 1 Markieren Sie im Menü "Verwaltung" unter **Benutzer/Gruppen verwalten** die Option **Berechtigungen**.
- 2 Wählen Sie das Optionsfeld direkt unter dem Gruppennamen aus, um alle Gruppenzugriffsrechte zu gewähren  oder um alle Gruppenzugriffsrechte zu widerrufen . Einzelheiten zu den verfügbaren Aktionen und den damit verbundenen Berechtigungen finden Sie im Kapitel "[Gültige Transaktionen](#)" auf Seite 428.



**HINWEIS** Im Gegensatz zu RM Manage werden hier durch das Gewähren aller Rechte alle Zugriffsrechte aktiviert. Da die Gewährung einiger Zugriffsrechte nicht empfohlen wird, sollten Sie die Abschnitte einblenden und die Zugriffsrechte überprüfen. Rechte, bei denen die Gewährung nicht empfohlen wird, sind mit gekennzeichnet.

- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Gültige Transaktionen

Die gültigen Transaktionen/Aktionen sind unten aufgeführt.

Transaktion	Definition
<b>Attributtransaktionen</b>	
Aktualisieren	Benutzer können den Attributwert ändern, ohne eine neue Revision zu erstellen. Für diese Aktion wird kein Eintrag in der Historie vorgenommen und das Audit-Protokoll wird nicht aktualisiert. Der Aktualisierungsmodus ist manchmal beim anfänglichen Workflow-Zustand vor einer Überprüfung zulässig.
<b>Board-Transaktionen</b>	
Öffentlich erstellen	Der Benutzer kann öffentliche Boards und Dashboards erstellen.
<b>Kategorietransaktionen</b>	
Kategoriezuweisung	Der Benutzer kann Gruppen oder Benutzern für die Kategorie, der die Gruppe oder der Benutzer mit dieser Berechtigung zugewiesen ist, Zugriff auf die Kategorie erteilen oder den Zugriff widerrufen.
Listenwerte definieren	Der Benutzer kann Listeneinträge für die Kategorie hinzufügen oder löschen, der die Gruppe oder der Benutzer mit dieser Berechtigung zugewiesen ist.

Transaktion	Definition
FullAccess	Für Benutzer: nur für den internen Gebrauch. Für Gruppen: Die Benutzer in der Gruppe verfügen über die Berechtigung auf Instanzebene, Skripte und Nachverfolgbarkeitsberichte in andere Kategorien zu verschieben oder zu kopieren und Anforderungen zwischen Kategorien zu verschieben, auch wenn sie nicht in einer Gruppe sind, die über Berechtigungen für die einzelnen Kategorien verfügt. Informationen zum Zuweisen von Gruppenberechtigungen zu einzelnen Kategorien finden Sie unter " <a href="#">Verwalten von Kategoriezuweisungen</a> " auf Seite 439. <b>HINWEIS:</b> Um Kategorien hinzuzufügen, zu löschen, umzubenennen oder zu verschieben, müssen sich Benutzer in der Administratorgruppe befinden. Die FullAccess-Transaktion hat keinen Einfluss auf die Möglichkeit, diese Aktionen durchzuführen.
Unterkategorien verwalten	Der Benutzer kann Kategorien unter der Kategorie, der die Gruppe oder der Benutzer mit dieser Berechtigung zugewiesen ist, erstellen, umbenennen, aktivieren, deaktivieren oder verschieben (durch Drag & Drop).
<b>Klassentransaktionen</b>	
CMLock	Der Benutzer kann Klassenobjekte zum Zweck der Konfigurationsverwaltung sperren.
Erstellen	Der Benutzer kann neue Klassenobjekte erstellen.
CreateCR	Der Benutzer kann neue Änderungsanforderungen für Klassenobjekte erstellen.
Löschen	Der Benutzer kann Klassenobjekte als gelöscht kennzeichnen.
Übergang ausführen	Der Benutzer kann jeden Übergang einer beliebigen Klasse ausführen.
Übergang ausführen, wenn Besitzer	Benutzer können jeden Übergang ausführen, wenn sie im Besitz der Anforderung sind.
Übergang ausführen, wenn Einreicher	Benutzer können jeden Übergang ausführen, wenn sie die Anforderung gesendet haben.
ExecuteCR	Der Benutzer kann Änderungsanforderungen annehmen oder ablehnen.
Einblenden	Der Benutzer kann Klassenobjekte erweitern.
Zusammenführen	Der Benutzer kann neue Klassenobjekte zusammenführen.
Link	Der Benutzer kann generische Links zu Klassenobjekten erstellen.
Branch nach	Der Benutzer kann Anforderungen branchen.
Lesen	Der Benutzer kann Klassenobjekte lesen.
Entfernen	Der Benutzer kann Klassenobjekte entfernen.
Speichern	Der Benutzer kann Klassenobjekte speichern.
Speichern, wenn Besitzer	Benutzer können Klassenobjekte speichern, wenn sie im Besitz der Objekte sind.

<b>Transaktion</b>	<b>Definition</b>
Synchronisieren nach	Der Benutzer kann gebrachte Anforderungen zusammenführen.
Wiederherstellen	Der Benutzer kann Klassenobjekte wiederherstellen.
Entsperren	Der Benutzer kann Klassenobjekte entsperren.
Aktualisieren	Der Benutzer kann Objekte mit dem Status "Aktuell" aktualisieren.
Aktualisieren, wenn Besitzer	Der Benutzer kann Objekte mit dem Status "Aktuell" aktualisieren, wenn er Besitzer dieser Objekte ist.
UpdateCR	Der Benutzer kann ein Objekt mit dem Status "Vorgeschlagen" aktualisieren.
UpdateNonCurrent	Der Benutzer kann Objekte aktualisieren, die nicht über den Status "Aktuell" verfügen.
<b>Sammlungstransaktionen</b>	
Dimensions CM-Projekt zuordnen	Der Benutzer kann eine Sammlung einem Dimensions CM-Projekt zuordnen.
Erstellen	Der Benutzer kann eine neue Sammlung erstellen.
Auf Basis einer bestehenden Sammlung erstellen	Der Benutzer kann eine Sammlung auf der Grundlage einer vorhandenen Sammlung erstellen.
Baseline erstellen	Der Benutzer kann eine Baseline aus einer Sammlung erstellen.
Löschen	Der Benutzer kann Sammlungen löschen.
Link	Der Benutzer kann Anforderungen zu Sammlungen hinzufügen oder Anforderungen aus Sammlungen entfernen.
Anforderung mit Dimensions CM-Projekt verlinken	Der Benutzer kann eine Anforderung zu einer Sammlung hinzufügen, die einem Dimensions CM-Projekt zugeordnet ist.
Entfernen	Der Benutzer kann eine Sammlung entfernen.
Baseline entfernen	Der Benutzer kann Baselines entfernen.
Baseline umbenennen	Der Benutzer kann Baselines umbenennen.
Wiederherstellen	Der Benutzer kann Sammlungen wiederherstellen.
Aktualisieren	Der Benutzer kann Aliasnamen erstellen/bearbeiten und übergeordnete/untergeordnete Links für eine Sammlung ändern.
<b>Dokumenttransaktionen</b>	
Erstellen	Der Benutzer kann ein neues Dokument erstellen.
Auf Basis eines bestehenden Dokuments erstellen	Der Benutzer kann ein neues Dokument erstellen, das ein bestehendes Dokument als Vorlage verwendet.
Dokumentversion erstellen	Der Benutzer kann Dokumentversionen erstellen.
Löschen	Der Benutzer kann Dokumente löschen.

Transaktion	Definition
Dokumentenversion löschen	Der Benutzer kann Dokumentenversionen löschen.
Vollständiger Dokumentenversionszugriff	Der Benutzer kann Anforderungen und Kapitel lesen und Kommentare hinzufügen, auch wenn er keinen Zugriff auf die Kategorie hat, in der die Anforderungen vorhanden sind. Der Benutzer hat <b>keinen</b> Zugriff auf die Dokumentenversion, wenn er nicht auf die Kategorie zugreifen kann, in der sich die Dokumentenversion befindet.
Link	Der Benutzer kann Kapitel und Anforderungen zu einem Dokument hinzufügen und Unterkapitel bearbeiten.
Übergeordnetes Dokument verwalten	Der Benutzer kann übergeordnete Dokumente erstellen und verwalten.
Entfernen	Der Benutzer kann Dokumente entfernen.
Dokumentenversion entfernen	Der Benutzer kann Dokumentenversionen entfernen.
Dokumentenversion umbenennen	Der Benutzer kann Dokumentenversionen umbenennen.
Wiederherstellen	Der Benutzer kann Dokumente wiederherstellen.
Entsperren	Der Benutzer kann Dokumente entsperren.
Aktualisieren	Der Benutzer kann das Stammkapitel eines Dokuments bearbeiten.
Eigenschaften aktualisieren	Der Benutzer kann die Dokumenteigenschaften ändern.
<b>Importtransaktionen</b>	
Importieren	Der Benutzer kann Dokumente und Anforderungen importieren.
<b>Beziehungstransaktionen</b>	
Suspect-Links löschen	Der Benutzer kann verdächtige Links von jeweils einer Anforderung löschen.
Erstellen	Der Benutzer kann neue Links für Beziehungen erstellen.
Löschen	Der Benutzer kann neue Links für Beziehungen löschen.
Massenlöschen von Suspect-Links	Der Benutzer kann verdächtige Links einer oder mehrerer Anforderungen löschen.
Ändern	Der Benutzer kann die Werte von Beziehungsattributen ändern.
Suspect-Links auslösen	Der Benutzer kann eine verknüpfte Anforderung als verdächtig kennzeichnen.
Lesen	Der Benutzer kann sich Beziehungslinks ansehen.
Entfernen	Der Benutzer kann Beziehungslinks entfernen.
Wiederherstellen	Der Benutzer kann Beziehungslinks wiederherstellen.
<b>Berichtstransaktionen</b>	

Transaktion	Definition
Erstellen	Der Benutzer kann neue Berichte erstellen. <b>HINWEIS:</b> Wenn Sie nicht über die Berechtigung "Erstellen" verfügen, können Sie zwar einen neuen Bericht erstellen, ihn aber nicht speichern.
Öffentlich erstellen	Der Benutzer kann neue öffentliche Berichte erstellen.
Lesen	Der Benutzer kann Berichte anzeigen und ausführen.
Entfernen	Der Benutzer kann Berichte entfernen.
Umbenennen	Der Benutzer kann Berichte umbenennen.
Aktualisieren	Der Benutzer kann Berichte ändern.
<b>Benutzertransaktionen</b>	
Teamverwaltung	Der Benutzer kann Agile-Teams erstellen, bearbeiten und löschen.
Benutzergruppenzuweisung	Der Benutzer kann Benutzer zu Gruppen zuweisen.

## Verwalten von Teams

### Über Teams

Teams in Dimensions RM sind eine großartige Möglichkeit, Menschen wie in der realen Welt zu organisieren. Wenn ein Benutzerattribut für den Team-Modus konfiguriert ist, können Sie statt einer Gruppe oder einzelnen Benutzern ein Team zuweisen. Ein Team kann aus Benutzern verschiedener Gruppen bestehen (z. B. Vorgesetzte und leitende Mitarbeiter). Wie bei jedem anderen Attribut können Sie nach Anforderungen suchen, bei denen dieses Attribut mit einem bestimmten Team übereinstimmt (oder nicht übereinstimmt). Die folgenden Szenario-Teams sind jedoch eine hilfreiche Ergänzung:

- **Agile:** Teams können Releases und Sprints zugewiesen werden.
- **Workflow:** Da ein Benutzerattribut verwendet werden kann, um den Besitzer einer Anforderung zu definieren, bedeutet dies im Team-Modus, dass alle Mitglieder des Teams Besitzer dieser Anforderung sind und die Anforderung bearbeiten können.

### Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Teams einsetzen können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- 1 Aktivieren Sie die Team-Funktion. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Teams" auf Seite 86](#).
- 2 Stellen Sie bei den gewünschten Klassen sicher, dass ein Benutzerattribut mit dem Auswahlmodus "Teams" verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Benutzerattribut" auf Seite 476](#).



## Erstellen eines neuen Teams

### So erstellen Sie ein neues Team:

- 1 Wählen Sie **Benutzer verwalten** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Benutzerverwaltung** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in der linken Spalte **Teams**.
- 3 Klicken Sie auf **Neu**. Das Dialogfeld **Neues Team** wird geöffnet.
- 4 Geben Sie den Namen für das neue Team in das Feld ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**. Das Team wird erstellt und das Dialogfeld **Neues Team** wird geschlossen.

## Bearbeiten eines Teams

### So benennen Sie ein Team um:

- 1 Wählen Sie **Benutzer verwalten** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Benutzerverwaltung** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in der linken Spalte **Teams**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Teams** das Team aus, das Sie umbenennen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um das Dialogfeld **Team bearbeiten** zu öffnen.
- 5 Geben Sie den neuen Namen für das Team in das Feld ein.
- 6 Klicken Sie auf **OK**. Das Team wird umbenannt und das Dialogfeld **Team bearbeiten** wird geschlossen.

## Kopieren eines vorhandenen Teams

### So kopieren Sie ein Team:

- 1 Wählen Sie **Benutzer verwalten** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Benutzerverwaltung** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in der linken Spalte **Teams**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Teams** das Team aus, das Sie kopieren möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Kopieren**, um das Dialogfeld **Team kopieren** zu öffnen.
- 5 Geben Sie den Namen für das neue Team in das Feld ein.
- 6 Klicken Sie auf **OK**. Das Team mit den Benutzern aus dem ursprünglichen Team wird erstellt und das Dialogfeld **Team kopieren** wird geschlossen.


## Löschen eines Teams

### So löschen Sie ein Team:

- 1 Wählen Sie **Benutzer verwalten** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Benutzerverwaltung** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in der linken Spalte **Teams**.
- 3 Wählen Sie das Team aus, das Sie löschen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Löschen**, um das Dialogfeld **Team löschen** zu öffnen.
- 5 Klicken Sie auf **OK**. Das Team wird gelöscht und das Dialogfeld **Team löschen** wird geschlossen.


## Zuweisen von Benutzern zu einem Team

**So weisen Sie einen Benutzer zu einem Team zu:**

- 1 Wählen Sie **Benutzer verwalten** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Benutzerverwaltung** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in der linken Spalte **Teams**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Teams** das Team aus, dem Sie die Benutzer zuweisen möchten.
- 4 Markieren Sie in der Liste **Nicht zugewiesen** den oder die Benutzer, die Sie zuweisen möchten.
- 5 Klicken Sie auf  .
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Aufheben der Zuweisung von Benutzern zu einem Team

**So heben Sie die Zuweisung eines Benutzers zu einem Team auf:**

- 1 Wählen Sie **Benutzer verwalten** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Benutzerverwaltung** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie in der linken Spalte **Teams**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Teams** das Team aus, von dem Sie die Zuweisung der Benutzer aufheben möchten.
- 4 Markieren Sie in der Liste **Zuweisen** den oder die Benutzer, deren Zuweisung Sie aufheben möchten.
- 5 Klicken Sie auf  .
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

# Verwalten von Kategorien

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Kategorien über die Benutzeroberfläche verwaltet werden können. Normalerweise wird die Verwaltung von Kategorien von Administratoren durchgeführt.

## Über Kategorien

Kategorien werden durch eine hierarchische Struktur innerhalb jeder Dimensions RM-Instanz dargestellt, wobei Unterkategorien unterstützt werden. Kategorien funktionieren wie Ordner in einem Dateisystem und enthalten Objekte (Anforderungen, Berichte, Testfälle usw.), die mit Projekten oder Komponenten verbunden sind, sodass eine bekannte und vertraute Darstellung entsteht. Die Navigation innerhalb der Kategoriestructur kann durch die Benennung von "Kategorie-Favoriten" vereinfacht werden.


Alle RM-Objekte, einschließlich der Berichte, können in Kategorien verwaltet werden und genau wie Ordner im Dateisystem kann ein Objekt in einer einzelnen Kategorie enthalten sein. Für jeden Knoten der Kategoriehierarchie können unterschiedliche Berechtigungseinstellungen für Benutzergruppen festgelegt werden. Alle Knoten in der Hierarchie nutzen dasselbe Schema.

Die oberste Kategorie hat den Namen der Dimensions RM-Instanz. Die Kategoriestructur wird ganz links auf der Startseite angezeigt. Der aktuelle Kategoriepfad (wie bei Ordnern in einem Dateisystem) wird direkt unter dem Menü im Browser angezeigt. Der Pfad der Registerkarte **Anforderungen** sowie aller relevanten Dialogfelder kann zur Auswahl oder Änderung erweitert werden.






Der Gruppe werden Berechtigungen für bestimmte Aktionen (Erstellen, Bearbeiten, Kopieren, Lesen usw.) erteilt. So kann beispielsweise der Lesezugriff allen Gruppen zugewiesen werden, während die Berechtigung zum Bearbeiten auf (z. B.) Mitglieder der Gruppe "Analysten" beschränkt werden kann.

Der Zugriff auf Kategorien wird anhand von Gruppen verwaltet. Analysten können Berechtigungen für das Erstellen, Bearbeiten und Kopieren einer Kategorie haben, die Geschäftsanforderungen enthält, während sie auf eine Kategorie, die funktionelle Anforderungen enthält, nur Lesezugriff haben können.

Kategorien werden über das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht verwaltet.



Sobald der Schraubenschlüssel ausgewählt ist, werden Symbole für die verfügbaren Funktionen eingeblendet.


	Kategorie/ Schraubenschlüssel-Symbole	Aktion
	Plus	Hinzufügen einer neuen Kategorie (Seite 437)
	Bearbeiten	Unter "Kategorie bearbeiten" können Sie eine bestehende Kategorie umbenennen oder die Beschreibung ändern (Seite 437). Hinzufügen eines interessanteren Symbols in Farbe oder Schwarzweiß (Seite 437).
	Deaktivieren/ Aktivieren	Wählen Sie dieses Symbol, um eine Kategorie zu deaktivieren oder zu aktivieren (Seite 438)
	Löschen	Dauerhaftes Entfernen einer Kategorie (Seite 437)
	Verwalten von Kategoriezuweisungen	Dies bietet Zugriff auf die vollständige Liste der Benutzer- und Gruppenverwaltung, einschließlich der Kategoriezuweisung (Seite 439).

## Namenskonventionen für Kategorien

- **Erlaubte Zeichen:** Alle Zeichen und Unicode-Zeichen außer
  - Umgekehrter Schrägstrich (\)
  - Schrägstrich (/)
- **Maximale Länge:** Maximal 64 Zeichen
- **Maximale Länge für vollständigen Pfad:** Maximal 1024 Zeichen  
Der vollständige Pfad enthält alle Kategorienamen von der Stammkategorie bis zur der Kategorie, die Sie erstellen möchten. Für jede Kategorieebene wird ein umgekehrter Schrägstrich hinzugefügt (z. B. RMDemo\Data).

## Hinzufügen einer Kategorie


### So fügen Sie eine Kategorie hinzu:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Markieren Sie in der Struktur **Kategorie** die übergeordnete Kategorie für die neue Kategorie. Durch Ziehen und Ablegen können Sie die neue Kategorie nach der Erstellung neu positionieren.
- 3 Wählen Sie das Hinzufügen-Symbol aus. 
- 4 Geben Sie in das Feld **Kategorienname** den Namen der neuen Kategorie ein. Es sind maximal 64 Zeichen zulässig.
- 5 Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine optionale Kategoriebeschreibung ein. Diese Beschreibung wird als QuickInfo angezeigt, wenn Sie die Maus über die Kategorie in der Kategoriestructur bewegen.

- 6 In der Regel werden die Zugriffsrechte von der übergeordneten Kategorie geerbt (Übergeordnete Kategorie vererbt Zugriffsrechte). Sie können dieses Kontrollkästchen aktiviert lassen. Für Änderungen beim Benutzer- oder Gruppenzugriff siehe "Benutzer/Gruppen verwalten" unter "Verwaltung".
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

## Löschen einer Kategorie

### So löschen Sie eine Kategorie:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Markieren Sie die zu löschende Kategorie.
- 3 **Klicken Sie auf das Symbol "Löschen"**  .
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Löschen der Kategorie zu bestätigen.



**HINWEISE** Sie können die Stammkategorie nicht löschen.

Um eine Kategorie mit Unterkategorien zu löschen, löschen Sie zuerst die Unterkategorien. Sie können eine Unterkategorie nicht löschen, wenn sie Objekte enthält.

## Umbenennen einer Kategorie

### So benennen Sie eine Kategorie um oder ändern ihre Beschreibung:


- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Markieren Sie die Kategorie, die umbenannt werden soll.
- 3 Wählen Sie das Symbol "Bearbeiten".
- 4 Geben Sie in das Feld **Kategorienname** den neuen Namen ein.
- 5 Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine optionale Kategoriebeschreibung ein bzw. ändern Sie die Beschreibung. Diese Beschreibung wird als QuickInfo angezeigt, wenn ein Benutzer die Maus über die Kategorie in der Kategoriestructur bewegen.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Umbenennen**.

## Hinzufügen eines Categoriesymbols

Sie können die Kategorien durch Symbole und Farben voneinander abheben. Mithilfe von Categoriesymbolen kann das Team dann z. B. Systeme von Teilsystemen, Projekte von Produkten und Testfälle von Entwurfsspezifikationen unterscheiden, sodass diese Kategorieordner leichter zu finden sind.

### So fügen Sie ein Symbol in Farbe oder Schwarzweiß hinzu:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Markieren Sie die Kategorie, zu der das Symbol hinzugefügt werden soll.
- 3 Wählen Sie das Symbol "Bearbeiten".
- 4 Ersetzen Sie das Symbol "Allgemein" oder das aktuell zugewiesene Symbol durch ein Symbol Ihrer Wahl aus der Dropdown-Liste.
- 5 Wählen Sie den kleinen Pinsel, um die Farbe zu ändern.



### Aktivieren oder Deaktivieren einer Kategorie

Wenn eine Kategorie auf inaktiv gesetzt ist, wird der Inhalt der Kategorie auf "Schreibgeschützt" gesetzt. In der Standardeinstellung wird die Kategorie selbst nicht mehr zur Auswahl angezeigt. Es ist möglich, die Benutzereinstellungen zu ändern, sodass inaktive Kategorien angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Kategorien: Inaktive Kategorien anzeigen"](#) auf Seite 85.

Eine deaktivierte Kategorie wird durch einen Namen in grau mit kursivem Text dargestellt.

#### So aktivieren Sie eine Kategorie:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Wählen Sie eine deaktivierte Kategorie, die Sie aktivieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Kategorie aktivieren/deaktivieren**. Das Dialogfeld **Kategorie aktivieren** wird geöffnet.
- 4 Bestätigen Sie das Dialogfeld **Kategorie aktivieren**, indem Sie auf **Ja** klicken.

#### So deaktivieren Sie eine Kategorie:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Wählen Sie eine aktive Kategorie, die Sie deaktivieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Kategorie aktivieren/deaktivieren**. Das Dialogfeld **Kategorie deaktivieren** wird geöffnet.
- 4 Bestätigen Sie das Dialogfeld **Kategorie deaktivieren**, indem Sie auf **Ja** klicken.

## Verschieben einer Kategorie

### So verschieben Sie eine Kategorie:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht. Bitte beachten Sie, dass der Schraubenschlüssel erneut ausgewählt werden muss, um die Kategorieverwaltung zu beenden.
- 2 Ziehen Sie die Kategorie per Drag & Drop auf die gewünschte Position in der Hierarchie.

## Verwalten von Kategoriezuweisungen

Durch Zugriffsrechte wird die Zuweisung von Gruppen zu Kategorien gesteuert und werden auch die innerhalb der Kategorien zugewiesenen Berechtigungen gesteuert.

Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht, klicken Sie auf das Symbol "Gruppen" und dann auf **Kategoriezuweisung**. Dieses Dialogfeld bietet die folgenden Funktionen:

- **Alle anzeigen:** Zeigt den Zugriff für alle Gruppen und Benutzer innerhalb von Gruppen an.
- **Zugriff anzeigen für:** Verwenden Sie das Symbol "Suchen", um einen Benutzer auszuwählen, für den der Gruppen- und Kategoriezugriff angezeigt werden soll.
- **Kategorien filtern:** Filtert die Kategoriestructur nach der eingegebenen Textzeichenfolge.
- **Gruppen/Benutzer filtern:** Filtert die Kategoriezugriffsstruktur auf der Grundlage einer Auswahl.
- **Übergeordnete Kategorie vererbt Zugriffsrechte:** Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind die Rechte einer Kategorie identisch mit den Rechten der übergeordneten Kategorie. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können die Zugriffsrechte unabhängig von der übergeordneten Kategorie festgelegt werden.
- **Benutzerzugriff kopieren:** Diese Registerkarte, die unten im Dialogfeld angezeigt wird, öffnet ein Dialogfeld, in dem der Kategoriezugriff eines Benutzers in einen anderen kopiert werden kann.
- **Alle Zuweisungen entfernen:** Entfernt den Zugriff auf alle Kategorien für den ausgewählten Benutzer. Eine nützliche Einstellung für Benutzer, die das Team verlassen, da die Historie beibehalten wird, aber ihr Zugriff aufgehoben wird.
- **Exportieren:** Exportiert die Benutzergruppenzuweisung für die ausgewählte Kategorie. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Exportieren der Benutzergruppenzuweisung für eine Kategorie"](#) auf Seite 441.

## Ändern der Zugriffsrechte für eine Kategorie

### So ändern Sie die Zugriffsrechte für eine Kategorie:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht und wählen Sie dann das Symbol "Gruppe".
- 2 Wählen Sie **Kategoriezuweisung** aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Option **Alle anzeigen** ausgewählt ist.
- 4 Wählen Sie die Kategorie, für die Sie die Zugriffsrechte ändern möchten.



**TIPP** Um eine Kategorie in der Baumstruktur schnell zu finden, geben Sie ihren Namen oder einen eindeutigen Teil des Namens ein und wählen Sie das Feld **Kategorien filtern** aus.

- 5 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Übergeordnete Kategorie vererbt Zugriffsrechte** deaktiviert ist.
- 6 Markieren Sie die Gruppen, auf die der Zugriff möglich sein soll bzw. deaktivieren Sie die Gruppen, auf die der Zugriff verwehrt werden soll. Einzelnen Benutzern kann der Zugriff auf eine Kategorie verwehrt werden, auf die die Gruppe, der sie angehören, Zugriff hat.



**TIPP** Um einen Benutzer oder eine Gruppe in der Baumstruktur schnell zu finden, geben Sie den Namen oder einen Teil davon in das Feld **Gruppen/Benutzer filtern** ein.

- 7 Ändern Sie bei Bedarf die Zugriffsrechte für andere Kategorien.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.


### Kopieren von Zugriffsrechten in ein anderes Benutzerkonto

Wenn Sie ein Benutzerkonto erstellen, hat der neue Benutzer Zugriff auf alle Kategorien, auf die die zugewiesenen Gruppen Zugriff haben. Wenn Sie die Zugriffsrechte einschränken (oder für bestehende Benutzer gewähren) möchten, können Sie diese einfach von einem bestehenden Benutzer kopieren.



**TIPP** Wenn Sie über mehrere verschiedene Zugriffsrechte verfügen, können Sie ein Benutzerkonto erstellen, das als Vorlage dient. Dieses Konto sollte so benannt werden, dass der Zweck klar erkenntlich ist. Zudem sollte es aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzerkonten finden Sie in Kapitel ["Erstellen eines neuen Benutzers"](#) auf Seite 420.

### So kopieren Sie Zugriffsrechte in ein anderes Benutzerkonto:

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht und wählen Sie dann das Symbol "Gruppe".
- 2 Wählen Sie **Kategoriezuweisung** aus.
- 3 Wählen Sie die Option **Zugriff anzeigen für**.
- 4 Wählen Sie einen Benutzer aus der Dropdown-Liste aus oder suchen Sie einen Benutzer, indem Sie auf  klicken, um das Dialogfeld **Benutzer suchen und**




**auswählen** zu öffnen (siehe Kapitel "[Dialogfeld "Suchen und auswählen"](#)" auf Seite 49).

- 5 Klicken Sie auf **Benutzerzugriff kopieren**, um das Dialogfeld **Kategoriengruppenzuweisung kopieren nach** zu öffnen. Dieses Dialogfeld enthält nur Benutzer, die in der/den gleichen Gruppe(n) wie der ausgewählte Benutzer sind.
- 6 Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus.
- 7 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Kategoriengruppenzuweisung kopieren nach** zu schließen.
- 8 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Kategoriezuweisung** zu schließen.

### **Entfernen der Zugriffsrechte für ein Benutzerkonto**

Wenn Sie einem Benutzerkonto alle Zugriffsrechte entziehen wollen, bedeutet dies, dass der Benutzer sich zwar noch bei RM Browser anmelden, aber kein Objekt (z. B. Anforderungen) anzeigen oder bearbeiten kann.

#### **So entfernen Sie die Zugriffsrechte für ein Benutzerkonto:**

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht und wählen Sie dann das Symbol "Gruppe".
- 2 Wählen Sie **Kategoriezuweisung** aus.
- 3 Wählen Sie die Option **Zugriff anzeigen für**.
- 4 Wählen Sie einen Benutzer aus der Dropdown-Liste aus oder suchen Sie einen Benutzer, indem Sie auf  klicken, um das Dialogfeld **Benutzer suchen und auswählen** zu öffnen (siehe Kapitel "[Dialogfeld "Suchen und auswählen"](#)" auf Seite 49).
- 5 Klicken Sie auf **Alle Zuweisungen entfernen**.
- 6 Bestätigen Sie das Dialogfeld, um alle Kategorie-/Gruppenzuordnungen zu entfernen.
- 7 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Kategoriezuweisung** zu schließen.

### **Exportieren der Benutzergruppenzuweisung für eine Kategorie**

Durch den Export wird eine Excel-Datei erstellt, die neben allen Kategorie-/Benutzerzuweisungen die Gruppe enthält, über die dem Benutzer Zugriff auf diese Kategorie gewährt wird. Diese Datei kann geändert und dann importiert werden, um Massenänderungen zu vereinfachen.

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht und wählen Sie dann das Symbol "Gruppe".
- 2 Wählen Sie **Kategoriezuweisung** aus.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 4 Klicken Sie auf **Exportieren...**. Dadurch wird das Dialogfeld **Benutzergruppenzuweisung für ausgewählte Gruppen exportieren** geöffnet.
- 5 Deaktivieren Sie die Gruppen, für die Sie die Zuordnungen von Kategorie-/Benutzergruppenzuweisungen nicht exportieren möchten.

- 6 Wenn Sie die Kategorie-/Benutzergruppenzuweisung für Unterkategorien nicht exportieren möchten, deaktivieren Sie die Option **Unterkategorien einschließen**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

### **Importieren der Benutzergruppenzuweisung für eine Kategorie**

Eine exportierte Excel- oder CSV-Datei kann modifiziert und dann importiert werden, um Massenänderungen an Rollen leichter anwenden zu können.

- 1 Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol im Bereich "Kategorien" der Startansicht und wählen Sie dann das Symbol "Gruppe".
- 2 Wählen Sie **Kategoriezuweisung** aus.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- 4 Klicken Sie auf **Importieren**. Das Dialogfeld **Benutzerzuweisungen importieren** wird geöffnet.
- 5 Deaktivieren Sie im Dropdown-Menü "Gruppen" die Gruppen, für die Sie keine Kategorie-/Benutzergruppenzuweisungen importieren möchten.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

## **Verschieben von Anforderungen zwischen Kategorien**

Eine Anforderung kann immer nur in einer Kategorie gleichzeitig vorhanden sein, so dass das Verschieben einer Anforderung in eine andere Kategorie diese auch aus der vorherigen Kategorie entfernt. Im Dialogfeld **Nach Kategorie organisieren** können Sie Suchkriterien angeben, um nach den Anforderungen zu suchen, die Sie verschieben möchten.



**HINWEIS** Informationen zu den administrativen Funktionen, die Sie mit Kategorien ausführen können, finden Sie im *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### **So verschieben Sie Anforderungen zwischen Kategorien:**

- 1 Wählen Sie **Nach Kategorie organisieren** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Nach Kategorie organisieren** wird geöffnet.
- 2 **Klasse suchen:** Wählen Sie eine Klasse aus, in der nach Anforderungen gesucht werden soll. Ist ein Objekt ausgewählt, wenn Sie das Dialogfeld öffnen, ist bereits ein Wert in diesem Feld eingegeben. Ändern Sie ihn nach Bedarf.
- 3 **Filter:** Wenn Sie Filter in der Schnellsuche gespeichert haben, können Sie diese Filter verwenden, um nach der Anforderung zu suchen, die Sie verschieben möchten.
- 4 **Kategorien verwalten:** Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie Kategorien erstellen, umbenennen oder löschen möchten, bevor Sie mit dem Verschieben fortfahren. Das Dialogfeld **Kategorien verwalten** wird geöffnet. Siehe "[Verwalten von Benutzern](#)" auf Seite 420.
- 5 **Diese Optionen speichern:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die aktuellen Einstellungen als Standard für zukünftige Aufrufe des Dialogfelds zu speichern.

- 6 Bedingungen:** Geben Sie bei Bedarf Kriterien an, um nach den gewünschten Anforderungen zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter "[Registerkarte "Attributbedingungen"](#)" auf Seite 50 und "[Registerkarte "Beziehungsbedingungen"](#)" auf Seite 57.
- 7 Anzeigooptionen:** Geben Sie bei Bedarf an, wie die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Siehe "[Registerkarte "Anzeigooptionen"](#)" auf Seite 59.
- 8 Jetzt suchen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Suche auszuführen. Die Ergebnisse werden im unteren Bereich des Dialogfelds angezeigt.
- 9 Neue Suche:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Suchkriterien und Ergebnisse zu löschen.
- 10** Wählen Sie die gewünschten Anforderungen in den Suchergebnissen aus. Informationen zur Mehrfachauswahl von Anforderungen finden Sie in Kapitel "[Auswählen von mehreren Anforderungen](#)" auf Seite 39.
- 11 Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie aus, in die Sie die Anforderungen verschieben möchten.
- 12** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verschieben**.

## Verwalten von Dokumentensperren

Benutzer können eine Dokumentensperrung aufheben, wenn sie über die Berechtigung **Entsperren** für Dokumente verfügen, oder das Dokument selbst gesperrt haben.

### So heben Sie Sperren von Dokumenten auf:

- 1** Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Dokumentensperren**. Das Dialogfeld **Dokumentensperren** wird geöffnet.
- 2 Alle entsperren:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle gesperrten Dokumente freizugeben.
- 3 Ausgewählte entsperren:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nur die ausgewählten Dokumente freizugeben. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Dokumente auszuwählen.
- 4 Aktualisieren:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige der gesperrten Dokumente zu aktualisieren.

# Verwalten von Anforderungssperren

So heben Sie Sperren von Anforderungen auf:

- 1 Wählen Sie **Anforderungssperren** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Anforderungssperren** wird geöffnet.

Class	PUID	Title	User	Host	Timestamp	Object ID	Session
Component_Requirements	COMP_000006	Multiline text annotations	Ryan Forbes	192.168.6.16	30-SEP-2021@15:51:08	150	163300971547

- 2 **Alle entsperren:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle gesperrten Anforderungen freizugeben.
- 3 **Ausgewählte entsperren:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nur die ausgewählten Anforderungen freizugeben. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie, um mehrere Anforderungen auszuwählen.
- 4 **Aktualisieren:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige der gesperrten Anforderungen zu aktualisieren.

# Verwalten von Attributeinstellungen

## Verwalten von Listenattributwerten

Im Dialogfeld **Attributeinstellungen** können Sie Listeneinträge hinzufügen oder entfernen und Listenwerte nur für bestimmte Kategorien verfügbar machen.

Um das Dialogfeld **Attributeinstellungen** zu öffnen, wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Attributeinstellungen**.

## Hinzufügen von Listenwerten

### So fügen Sie einen Listenwert hinzu:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Listenattribute**.
- 2 Wählen Sie die Klasse, die Sie ändern möchten, im Feld oben aus.
- 3 Wählen Sie im Feld **Listenattribute** das Listenattribut aus, dem Sie den Wert hinzufügen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **+**. Das Dialogfeld **Neuer Wertname** wird geöffnet.
- 5 Geben Sie den neuen Wert ein und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Falls gewünscht oder erforderlich, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Klicken Sie auf **✓**, um den Wert als Standardwert festzulegen.
  - Klicken Sie auf **⚠**, um die Berechnung, mit der Suspect-Links ausgelöst werden, zu deaktivieren. Das heißt, solange dieser Wert ausgewählt ist, kann die Anforderung nicht aufgrund einer Attributänderung als "Suspect" eingestuft werden.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen von Listenwerten

### So löschen Sie einen Listenwert:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Listenattribute**.
- 2 Wählen Sie die Klasse, die Sie ändern möchten, im Feld oben aus.
- 3 Wählen Sie im Feld **Listenattribute** das Listenattribut aus, aus dem Sie den Wert löschen möchten.

- 4 Klicken Sie auf **–**.



#### HINWEIS

- Wenn der ausgewählte Wert in keiner Anforderung verwendet wird, wird er **entfernt**.
- Wenn der ausgewählte Wert in einer Anforderung verwendet wird, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Attributwert **löschen** oder **entfernen** können.

Einen Wert zu **löschen** bedeutet:

- Der Wert ist in Anforderungen mit diesem Wert weiterhin sichtbar, kann aber nicht ausgewählt werden.
- Der Wert ist in allen Dialogfeldern verfügbar, die das Filtern oder die Suche unterstützen (z. B. Schnellsuche).

Wenn Sie einen Wert **entfernen**, wird er aus der RM-Datenbank gelöscht. Das bedeutet:

- Das Attribut in einer Anforderung, das zuvor diesen Wert verwendet hat, ist leer.
- In jeder Ergebnisliste (z. B. Schnellsuche, Berichte) oder in einem Dokument, in der/dem eine Anforderung angezeigt wird, die diesen zuvor Wert verwendet hat, wird dieser Wert für dieses Attribut angezeigt (falls das Attribut angezeigt wird).
- Der Wert ist in keinem Dialogfeld mehr verfügbar.



Informationen zum Ersetzen von alten/veralteten Werten in Versionen von Anforderungen finden Sie unter "[Ändern eines Listenwerts bei vorhandenen Daten](#)" auf Seite 447.



- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Sortieren von Listenwerten

Dem Endbenutzer werden die Werte in der Reihenfolge angezeigt, wie sie in diesem Dialogfeld angezeigt werden.

**So sortieren Sie die Liste der Werte neu:**

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Listenattribute**.
- 2 Wählen Sie die Klasse, die Sie ändern möchten, im Feld oben aus.
- 3 Wählen Sie im Feld **Listenattribute** das Listenattribut aus, das Sie sortieren möchten. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte durch:
  - Um die Werte manuell zu sortieren, wählen Sie einen Wert aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Nach oben**  oder **Nach unten** , um den Wert an die gewünschte Position zu verschieben.

- Um die gesamte Werteliste alphanumerisch zu sortieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **In aufsteigender Reihenfolge sortieren**  oder **In absteigender Reihenfolge sortieren** .
- 4 Geben Sie den neuen Wert ein und klicken Sie auf **OK**.
  - 5 Klicken Sie auf **Speichern**.


## Ändern eines Listenwerts bei vorhandenen Daten

In diesem Abschnitt wird ein bewährtes Verfahren zur Änderung eines Listenwerts beschrieben, der bereits in seit längerem existiert und somit in nicht aktuellen Versionen von Anforderungen verwendet wird. Es wird angenommen, dass Sie einen veralteten Listenwert in nicht aktuellen Versionen ersetzen müssen und dass ein Audit-Protokoll gepflegt werden muss.

- 1 Erstellen Sie ein Backup der Instanz, einschließlich der Sicherheit. Weitere Informationen zum Erstellen eines Backups finden Sie in Kapitel *"Backing Up an Instance Account"* im *Dimensions RM Administrator's Guide*.
- 2 Fügen Sie den neuen Listenwert zum Instanzschema hinzu. (Entfernen Sie nicht den alten Wert.)
- 3 Stellen Sie sicher, dass Sie über die Zugriffsrechte **Update** und **Update Non-Current** für die Klasse verfügen, die die geänderte Liste enthält.
- 4 Erstellen Sie einen Bericht, der folgende Daten enthält:
  - PUID
  - Object\_ID
  - Das betreffende Listenfeld mit dem veralteten Wert
- 5 Speichern Sie den Bericht als CSV-Datei.
- 6 Bearbeiten Sie die CSV-Datei, um den veralteten Wert in den neuen Wert zu ändern.
- 7 Fügen Sie eine Spalte **Änderungsgrund** hinzu und dokumentieren Sie in dieser Spalte den Grund für die Änderung entsprechend Ihren Audit-Anforderungen. (Dadurch werden bestehende **Änderungsgrund**-Einträge überschrieben.)
- 8 Verwenden Sie den CSV-Import im Modus **Aktualisieren**, um die Object\_ID zu vergleichen und die Listenattribute und die Attribute für den Grund der Änderung zuzuordnen.
- 9 Überprüfen Sie, ob die Daten richtig importiert wurden.
- 10 Entfernen Sie die Zugriffsrechte **Update** und **Update Non-Current** für die Klasse (vorausgesetzt, Sie haben diese nur für dieses Verfahren hinzugefügt).
- 11 Entfernen Sie den alten Listenwert aus dem Instanzschema.

## Beschränken der Listenwerte für Kategorien

Wenn Sie die Kategorien in Dimensions RM für Unterprojekte verwenden, kann es sinnvoll sein, bei der Auswahl der Kategorie nur bestimmte Werte zuzulassen.



### So beschränken Sie Listenwerte für Kategorien:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Kategoriewerte**.
- 2 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie aus, für die Sie die Listenwerte einschränken möchten.
- 3 Wählen Sie die Klasse, für die Sie den Zugriff auf die Listenwerte ändern möchten.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Attributnamen.
- 5 Erweitern Sie das Attribut.
- 6 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Wert, den Sie ausblenden möchten.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.


### So stellen Sie die Vererbung der übergeordneten Kategorie wieder her:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Kategoriewerte**.
- 2 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie aus, für die Sie die Vererbung der Listenwerte wiederherstellen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Attributnamen.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.



## Definieren von Standardlistenwerten für Kategorien

Wenn Sie die Kategorien in Dimensions RM für Unterprojekte verwenden, kann es sinnvoll sein, einen anderen Standardwert zu verwenden.



### So definieren Sie die Standardlistenwerte für eine Kategorie:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Kategoriewerte**.
- 2 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie aus, für die Sie einen anderen Standardwert definieren möchten.
- 3 Wählen Sie die Klasse, für die Sie den Zugriff auf die Listenwerte ändern möchten.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Attributnamen.
- 5 Erweitern Sie das Attribut.
- 6 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Wert, den Sie als Standardwert verwenden möchten. Ein graues Häkchen wird angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf das graue Häkchen. Das Häkchen wird blau. Dies bedeutet, dass dieser Wert als Standardwert verwendet wird.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.


### So stellen Sie die Vererbung der übergeordneten Kategorie wieder her:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Kategoriewerte**.
- 2 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie aus, für die Sie die Vererbung der Listenwerte wiederherstellen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Attributnamen.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

# Verwalten von Benutzerattributwerten

## Definieren von Standardbenutzern für Kategorien

Wenn Sie die Kategorien in Dimensions RM für Unterprojekte verwenden, kann es nützlich sein, einen anderen Standardbenutzer zu verwenden.



### So definieren einen Standardbenutzer für eine Kategorie:

- 1 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Kategoriewerte**.
- 2 Wählen Sie in der Kategoriestructur die Kategorie aus, für die Sie einen anderen Standardwert definieren möchten.
- 3 Wählen Sie die Klasse, für die Sie den Zugriff auf die Listenwerte ändern möchten.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Attributnamen.
- 5 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Wert, den Sie als Standardwert verwenden möchten. Ein graues Häkchen wird angezeigt.
- 6 Klicken Sie auf das graue Häkchen. Das Häkchen wird blau. Dies bedeutet, dass dieser Wert als Standardwert verwendet wird.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Konfigurieren von berechneten Attributen

Berechnete Attribute können mit numerischen, alphanumerischen, Text- und Listenattributen verwendet werden.

Bei einem numerischen Attribut, das eine Schätzung des Entwicklungsaufwands enthält, und einem zweiten numerischen Attribut, das den aufgebrauchten Aufwand enthält, kann

ein berechnetes Attribut definiert werden, das den Entwicklungsaufwand abzüglich des aufgebrauchten Aufwands enthält.

Es ist auch möglich, ein berechnetes Attribut in einer Geschäftsanforderung zu erstellen, das die Summe des in allen verknüpften funktionellen Anforderungen enthaltenen Entwicklungsaufwands anzeigt. Dies wird im folgenden Beispiel gezeigt.

Edit Calculation ✕

---

Class:   Related Class:

Calculated Attribute:

Formula:

Insert Attribute:

Insert Function:

Die Formel wird entweder mithilfe einer ausgewählten Funktion, die auf ein in einer oder mehreren verwandten Anforderungen enthaltenes Attribut angewendet wird, oder mithilfe einer Berechnung basierend auf mehreren Attributen aus einer einzigen Anforderung "konstruiert".

Um ein Attribut als Ziel einer Berechnung zu definieren, darf die Einstellung **Attribut editierbar** nicht aktiviert sein. Weitere Informationen zum Erstellen von Attributen finden Sie in Kapitel ["Definieren von Attributen"](#) auf Seite 455.

## Hinzufügen eines berechneten Attributs

Sobald das berechnete Attribut definiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie **Attributeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Attributeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Berechnungen**.
- 3 Klicken Sie auf **Neu**, um das Dialogfeld **Berechnung erstellen** zu öffnen.
- 4 Wählen Sie im Feld **Klasse** die Klasse aus, die das berechnete Attribut enthält.
- 5 Wählen Sie im Feld **Berechnetes Attribut** ein Attribut aus, an das das Ergebnis übergeben werden soll. Beachten Sie, dass die Liste nur Attribute enthält, die schreibgeschützt sind.
- 6 Geben Sie im Feld **Formel** die Formel ein. Weitere Informationen zu Formeln finden Sie in Kapitel ["Über Formeln"](#) auf Seite 452.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.



**HINWEIS** Bei bestehenden Anforderungen wird der Wert nicht automatisch berechnet. Um den Wert für bestehende Anforderungen zu berechnen, markieren Sie auf der Registerkarte "Berechnungen" die gespeicherte Berechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechnen**. Es wird eine Warnung angezeigt, da die Berechnung einige Zeit dauern kann.

## Bearbeiten eines berechneten Attributs

### So bearbeiten Sie ein berechnetes Attribut:

- 1 Wählen Sie **Attributeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Attributeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Berechnungen**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der berechneten Attribute die Attributkonfiguration aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um das Dialogfeld **Berechnung bearbeiten** zu öffnen.
- 4 Ändern Sie im Feld **Formel** die Formel. Weitere Informationen zu Formeln finden Sie in Kapitel ["Über Formeln"](#) auf Seite 452.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen eines berechneten Attributs

### So löschen Sie ein berechnetes Attribut:

- 1 Wählen Sie **Attributeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Attributeinstellungen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Berechnungen**.
- 3 Wählen Sie im Feld mit den berechneten Attributen das berechnete Attribut, das Sie löschen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Löschen**. Das Dialogfeld **Berechnung löschen** wird geöffnet.
- 5 Bestätigen Sie, dass Sie das berechnete Attribut löschen möchten. Die berechnete Attributkonfiguration wird entfernt.
- 6 Das Attribut wird weiterhin in Dialogfeldern verfügbar sein. Wie Sie das Attribut entfernen, ausblenden oder zur Bearbeitung freigeben, erfahren Sie im Kapitel ["Definieren von Attributen"](#) auf Seite 455.

## Über Formeln

### Über Formeln für numerische Attribute

Formeln können Zahlen enthalten oder auf numerische Attribute verweisen, auch wenn diese Attribute zu einer anderen Klasse gehören. Formeln können Klammern verwenden, um die Priorität von Berechnungen zu ändern.

### Über Formeln für alphanumerische oder Textattribute

Formeln können Texte enthalten oder auf alphanumerische oder Textattribute derselben Klasse verweisen. Alphanumerische oder Textattribute können mit anderen alphanumerischen oder Textattributen oder statischem Text verkettet werden.

Alphanumerische und Textattribute unterstützen nur den Operator **+** (verkettete Texte).

**Referenzieren von numerischen Attributen derselben Klasse**

Um numerische Attribute derselben Klasse zu verwenden, muss das Kontrollkästchen **Zugehörige Klasse** deaktiviert sein.

**So fügen Sie ein numerisches Attribut aus derselben Klasse ein:**

- 1 Wählen Sie im Feld **Attribut einfügen** das gewünschte Attribut aus.
- 2 Klicken Sie auf **Einfügen**.

**So fügen Sie eine statische Zahl ein:**

- 1 Klicken Sie an der gewünschten Position in das Feld **Formel**.
- 2 Geben Sie die gewünschte Zahl ein.

**So fügen Sie einen Operator ein:**

- 1 Wählen Sie im Feld **Operator einfügen** den gewünschten Operator aus.
- 2 Klicken Sie auf **Einfügen**.

**Referenzieren von numerischen Attributen aus anderen Klassen**

Um numerische Attribute aus anderen Klassen verwenden zu können, muss zwischen diesen beiden Klassen eine Beziehung bestehen (siehe Kapitel "Relationships" im *Administrator's Guide*). Beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung numerischer Attribute aus anderen Klassen nur die Aggregatfunktionen Summe, Durchschnitt, Min und Max verwenden können.

**So referenzieren Sie ein numerisches Attribut aus einer anderen Klasse:**

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Zugehörige Klasse** aktiviert ist, und wählen Sie die zugehörige Klasse aus.
- 2 Wählen Sie im Feld **Attribut einfügen** das gewünschte Attribut aus.
- 3 Klicken Sie auf **Einfügen**.

**So fügen Sie eine Funktion ein:**

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Zugehörige Klasse** aktiviert ist, und wählen Sie die zugehörige Klasse aus.
- 2 Wählen Sie im Feld **Funktion einfügen** die gewünschte Funktion aus.
- 3 Klicken Sie auf **Einfügen**.

### **Referenzieren von alphanumerischen oder Textattributen**

Um alphanumerische oder Textattribute zu verwenden, muss das Kontrollkästchen **Zugehörige Klasse** deaktiviert sein.

#### **So fügen Sie ein alphanumerisches oder Textattribut ein:**

- 1 Wählen Sie im Feld **Attribut einfügen** das gewünschte Attribut aus.
- 2 Klicken Sie auf **Einfügen**.

#### **So fügen Sie statischen Text ein:**

- 1 Klicken Sie an der gewünschten Position in das Feld **Formel**.
- 2 Geben Sie Ihren Text umgeben von einfachen Anführungszeichen ein, z. B. *'Ihr Text'*.

#### **So verketteten Sie Texte:**

- 1 Wählen Sie im Feld **Operator einfügen** den Operator **+** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Einfügen**.

### **Referenzieren von Listenattributen aus einer anderen Klasse**

Der Verweis auf Listenattribute aus einer anderen Klasse kann hilfreich sein, wenn Sie bestimmte Bedingungen auf der Grundlage verlinkter Anforderungen zuordnen müssen.

#### **Beispiel für einen Anwendungsfall:**

Sie haben die Klassen "Product\_Requirement" und "Function\_Requirement". Bei der Beziehung (Link) zwischen den beiden Klassen ist "Product\_Requirement" das übergeordnete und "Function\_Requirement" das untergeordnete Element. Beide Klassen verfügen über ein Listenattribut "Security" mit den Werten: "Low", "Medium" und "High". Durch die Verwendung berechneter Listenattribute können Sie festlegen, dass, wenn bei der verlinkten Anforderung "Function\_Requirement" mit ihrem Attribut "Security" "Low" ausgewählt ist, auch die Einstellung "Low" für das Attribut "Security" der Anforderung "Product\_Requirement" angezeigt wird.

#### **So referenzieren Sie ein Listenattribut:**

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Zugehörige Klasse** aktiviert ist, und wählen Sie die zugehörige Klasse aus.
- 2 Wählen Sie im Feld **Berechnetes Attribut** das Attribut aus, an das der berechnete Wert übergeben werden soll.
- 3 Wählen Sie im Feld **Attribut einfügen** das gewünschte Attribut aus.



**WICHTIG!** Das berechnete Attribut muss über die gleichen Werte verfügen wie das Attribut im Einfügen-Attribut.

- 4 Wählen Sie im Feld **Funktion einfügen** die Option **Max** oder **Min**.



#### HINWEIS



Die Funktion **Einfügen** definiert, welcher Wert in das Attribut der übergeordneten Klasse propagiert wird.

- **Min:** Der niedrigste Wert wird propagiert.
- **Max:** Der höchste Wert wird propagiert.

#### Beispiel:

Das Attribut hat die Werte "Val1", "Val2", "Val3" und "Val4". Anforderungen verwenden nur "Val2" und "Val3" des Attributs.

- **Min:** Der Wert "Val2" wird propagiert.
- **Max:** Der Wert "Val3" wird propagiert.

- 5 Klicken Sie auf **Einfügen**.
- 6 Klicken Sie auf **Werte sortieren**. Das Dialogfeld **Werte sortieren** wird geöffnet.
- 7 Ändern Sie die Reihenfolge der Elemente in der Liste **Von Maximum nach Minimum sortieren** entweder durch Drag & Drop oder durch Auswählen und Klicken auf  oder .
- 8 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Werte sortieren** zu schließen.

## Definieren von Attributen

Attribute geben die genaue Art der Informationen innerhalb einer Klasse oder Beziehung an. Sie können für jede Klasse eine beliebige Anzahl von Attributen definieren. Zusätzlich zu diesen benutzerdefinierten Attributen gibt es implizit vordefinierte Attribute.



#### HINWEIS

- Es gibt zwei implizite Attribute, die den Benutzer wiedergeben, der für die Erstellung einer Anforderung oder für ihre letzte Version verantwortlich ist. Das Attribut "Ursprünglich erstellt von" enthält den Namen des Benutzers, der die ursprüngliche Version erstellt hat. Dieses Attribut wird beibehalten, wenn die Anforderung durch andere Benutzer geändert (ersetzt) wird. Der Name des Benutzers, der eine bestimmte Anforderungsversion ersetzt hat, wird im Attribut "Erstellt von" gespeichert.

Attribute werden über das Menü **Verwaltung** in RM Browser definiert.

**So zeigen Sie das Dialogfeld "Attributdefinition" an:**

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Attributeinstellungen**.

- Wählen Sie im linken Fensterbereich **Attributdefinition**. Das Öffnen der Attributdefinition erzeugt eine Sperre, insofern kein anderer Administrator Änderungen an der Attributdefinition oder am Instanzschema vornimmt. Wenn die Attributdefinition oder das Instanzschema von einem anderen Benutzer bearbeitet wird, wird das Dialogfeld **Sperre aufheben** angezeigt. Darin wird der Benutzer angegeben, durch den die Definition oder das Schema gesperrt ist.

### Break Lock



Attribute Definition is currently locked by user 'JOE' on '192.168.6.30'. Do you want to break the lock?



**Wenn Sie sicher sind**, dass der angezeigte Benutzer das Instanzschema derzeit nicht ändert, klicken Sie auf **Ja**, um die Sperre zurückzusetzen und die **Attributdefinition** im Bearbeitungsmodus zu öffnen. Alternativ können Sie auch auf **Nein** klicken, um die **Attributdefinition** im schreibgeschützten Modus zu öffnen.

## Attributtypen

In den folgenden Abschnitten werden die verfügbaren Attributtypen beschrieben:

	Attributtyp	Beschreibung	Seite
	Alphanumerisch	Eine einzelne Textzeile mit maximal 1000 Zeichen.	461
	Datum	Ein Datum, dessen Format (einschließlich Länge, Standard-, Minimal- und Maximalwerte) vom Administrator festgelegt werden kann.	462
	Dateianhang	Kann eine oder mehrere Dateien zum Herunterladen oder für Berichte enthalten.	463
	Gruppe	Ähnlich einem Listenattribut, jedoch aus einer Reihe von Unterattributen zusammengesetzt. Die Auswahlmöglichkeiten, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, <i>hängen von der Auswahl ab</i> , die er in den übergeordneten Attributen oder den Attributen einer höheren Ebene innerhalb des Gruppenattributs getroffen hat.	463
	Liste	Eine Werteliste, die für die Benutzerauswahl konfiguriert wurde. Ein Listenattribut kann so konfiguriert sein, dass es als Kontrollkästchen oder Optionsschaltflächen angezeigt wird.	470
	Suche	Ein Suchattribut ermöglicht die Verwendung eines Attributs, um ein Objekt mit einem anderen in Beziehung zu setzen und auf dessen Werte zuzugreifen.	472
	Numerisch	Lässt nur numerische Werte zu.	473
	Text	Ein Textblock mit einer Größe von maximal 64 KB.	474



	Attributtyp	Beschreibung	Seite
	URL	Unterstützt die Eingabe einer oder mehrerer URLs.	<a href="#">475</a>
	Benutzer	Eine Liste von Benutzernamen, die für die Speicherung von Gruppen oder benannten Benutzern konfiguriert werden kann.	<a href="#">476</a>

## Hinzufügen eines Attributs

**So fügen Sie ein neues Attribut zu einer Klasse hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Attributeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im linken Fensterbereich **Attributdefinition**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Klasse** die Klasse aus, der Sie das neue Attribut hinzufügen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Neu** und wählen Sie den gewünschten Attributtyp aus der Liste aus. Weitere Informationen zu Attributtypen finden Sie unter "[Attributtypen](#)" auf [Seite 456](#).

## Definieren eines Attributs

**So definieren Sie ein Attribut:**

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Attributeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im linken Fensterbereich **Attributdefinition**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Klasse** die Klasse aus, in die Sie das neue Attribut aufnehmen möchten.
- 4 Ändern Sie die Attributeigenschaften für den ausgewählten Attributtyp nach Bedarf. Eine Liste der Attributtypen finden Sie in Kapitel "[Attributtypen](#)" auf [Seite 456](#).

## Allgemeine Attributeigenschaften

Die allgemeinen Attributeigenschaften werden für alle Attributtypen angezeigt. In der folgenden Tabelle wird ihre Funktion beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
Anzeigename	Der Name des Attributs, das in anderen Dimensions RM-Dialogfeldern angezeigt wird. Beachten Sie bei der Angabe des Anzeigenamens die Einschränkungen für Namen. Details zu den Einschränkungen bei der Namensgebung, finden Sie unter <a href="#">"Namenskonventionen für Attribut-Anzeigenamen"</a> auf Seite 522.
Attributname	Der interne Name des Attributs, der automatisch für ein neues Attribut auf der Grundlage des Anzeigenamens eingegeben wird, wenn kein Wert angegeben wird. Beachten Sie bei der Angabe des Anzeigenamens die Einschränkungen für Attributnamen. Weitere Informationen zu den Einschränkungen für Namen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Namenskonventionen für Attributnamen"</a> auf Seite 522.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Zweck dieses Attributs ein.
Erforderliches Attribut	Legen Sie fest, ob beim Speichern und Erfassen von Informationen Werte für das Attribut eingegeben werden müssen.
Attribut editierbar	Legen Sie fest, ob die Attributwerte bearbeitet werden können. Das Deaktivieren dieser Option und damit das Festlegen eines Schreibschutzes für ein Attribut ist sinnvoll, wenn keine weiteren Änderungen an dem Attribut zulässig sein sollen.
Eindeutigen Wert erzwingen	Legen Sie fest, ob für jede Instanz dieses Attributs ein eindeutiger Wert eingegeben werden muss (doppelte Werte sind nicht zulässig). Bei vielen Attributtypen ist diese Option nicht verfügbar.
Anzeige für Eintrag	Legen Sie fest, ob das Attribut in Formularen und Listenansichten von Objekten angezeigt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Attribut in diesen Ansichten nicht angezeigt. Diese Einstellung wird im Allgemeinen aus Sicherheitsgründen verwendet.
Beim Kopieren auffüllen	Legen Sie fest, ob das Attribut vorbelegt wird, wenn Sie eine Anforderung kopieren. Um zu verhindern, dass versehentlich doppelte Anforderungen erstellt werden, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Attribute <b>Titel</b> und <b>Beschreibung</b> nicht zu kopieren. Wenn Sie die Option <b>Beim Kopieren auffüllen</b> in einem Container-Workflow verwenden, der einem Dokument zugewiesen ist, wird der Attributwert in das neue Dokument kopiert, sofern diese Option aktiviert ist.

Eigenschaft	Beschreibung
Beim Erstellen und Verlinken auffüllen	Diese Option ist nur für Klassenattribute verfügbar. Das Attribut wird vorgelegt, wenn Sie eine Anforderung erstellen und ein Link zu ihr herstellen. Dies gilt nur für Beziehungen, für die die Einstellung "Beim Erstellen und Verlinken auffüllen" aktiviert ist (siehe "Definieren oder Ändern von Beziehungseigenschaften" auf Seite 494).
Änderung löst Fehlerverdacht aus	<p>Die Option, bei Änderungen einen Fehlerverdacht auszulösen, kann für jedes benutzerdefinierte Attribut sowie für viele Systemattribute festgelegt werden, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workflow-Zustand</li> <li>■ Besitzer</li> <li>■ Kategorie</li> </ul> <p>Sobald dieses Attribut aktiviert ist, werden bei jeder Ersetzungsaktion für dieses Attribut die verknüpften Objekte als <b>Suspect</b> markiert (siehe "<a href="#">Übertragungsregeln</a>" auf Seite 495).</p>

## Ausblenden eines Attributs

Es kommt vor, dass Attribute vorhanden sind, die während einer Projektphase definiert und verwendet wurden, aber nicht mehr von Wert sind. Noch schlimmer ist, dass Benutzer Zeit damit verbringen, herauszufinden, was eingegeben werden soll, da der Hilfetext, der durch das Bewegen der Maus über das Attribut angezeigt wird, nicht mehr aktuell ist. Das Attribut könnte gelöscht werden, aber es enthält nützliche Informationen, die in diesen früheren Anforderungsversionen gespeichert sind. Die Lösung: Ausblenden! Ein ausgeblendetes kann genutzt werden.

Um ein Attribut von der Anzeige oder Änderung auszuschließen, deaktivieren die folgenden Einstellungen:

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Attributeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im linken Fensterbereich **Attributdefinition**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Klasse** oben im Dialogfeld die Klasse aus, die das auszublenkende Attribut enthält.
- 4 Wählen Sie das Attribut aus, den Sie ausblenden möchten.
- 5 Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle Aspekte der Anzeige, des Kopierens und des Ausfüllens, wie unten dargestellt.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

Attribute Mandatory

Force Unique Value

Populate on Copy

Change raises Suspicion

Attribute Editable

Display for Entry

Populate on Create And Link

## Löschen eines Attributs

Es kommt vor, dass bei der Initiierung des Prozesses zu viele Attribute definiert waren, und dass einige dieser Attribute niemals verwendet wurden. Diese Attribute könnten gelöscht werden. Bevor Sie sich jedoch dazu entscheiden, sollten Sie in Erwägung ziehen, das Attribut für die künftige Verwendung auszublenden (siehe "[Ausblenden eines Attributs](#)" auf Seite 459), um in Zukunft möglicherweise darin Daten zu speichern.

So löschen Sie ein Attribut aus einer Klassen- oder Beziehungsdefinition:

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Attributeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im linken Fensterbereich **Attributdefinition**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Klasse** die Klasse aus, aus der Sie das Attribut löschen möchten.
- 4 Wählen Sie das Attribut aus, das Sie aus der Definition löschen möchten.
- 5 Klicken Sie auf **Entfernen**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.



**HINWEIS** Implizite Attribute können nicht aus der Klassen- oder Beziehungsdefinition gelöscht werden.

## Alphanumerisches Attribut

Ein alphanumerisches Attribut das eine Zeile alphanumerischen Textes darstellt, wie z. B. den Titel eines Akzeptanztests. Es darf maximal 1000 Zeichen lang sein.

**Abbildung 11-1. Alphanumerische Attributdefinition**


Die alphanumerischen Attributeigenschaften werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
Maximale Länge	Die maximal zulässige Länge des Wertes für das Attribut. Der gültige Bereich ist 1 bis 1000 Zeichen.
Anzeigelänge	Die Standardanzahl der für dieses Attribut anzuzeigenden Zeichen. Der gültige Bereich ist 1 bis 1000 Zeichen.
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	
Minimalwert	Ein Minimalwert, der dem Attribut zugeordnet werden kann, falls vorhanden. Dimensions RM führt einen Vergleich der Zeichenketten für die Minimal- und Maximalwerte durch. Wenn Sie beispielsweise einen Minimalwert von A und einen Maximalwert von C eingeben, informiert Sie Dimensions RM darüber, dass ein Wert von D außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
Maximalwert	Ein Maximalwert, der dem Attribut zugeordnet werden kann, falls vorhanden. Dimensions RM führt einen Vergleich der Zeichenketten für die Minimal- und Maximalwerte durch. Wenn Sie beispielsweise einen Minimalwert von A und einen Maximalwert von C eingeben, informiert Sie Dimensions RM darüber, dass ein Wert von D außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

Eigenschaft	Beschreibung
Standardwert	Ein Standardwert für die initiale Instanz des Attributs, falls erforderlich.
Groß-/ Kleinschreibung	Legt fest, ob der Attributwert Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder beide Schreibweisen enthalten kann.

## Datumsattribut

Ein Datumsattribut zum Speichern von Werten, die auf benutzerdefinierten Formaten basieren. Ein Datumsattribut kann z. B. für Datumsangaben von Tests verwendet werden.



**Abbildung 11-2. Datum-Attributdefinition**

Die Datum-Attributeigenschaften werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
Anzeigeformat	Das Datumsformat. <b>HINWEIS:</b> Die Standarddatumsformate verwenden die Zeichenfolge "RRRR", um eine vierstellige Jahreszahl darzustellen. Diese Einstellung ist der Verwendung von "YYYY" vorzuziehen, denn wenn die Jahreszahl zweistellig angegeben wird, füllt dieses Format das Jahrhundert korrekt aus, basierend auf den Regeln, die im Kapitel "RRRR Date Format Elements" im <i>Administrator's Guide</i> beschrieben sind.
Standardwert	Ein Standardwert für die initiale Instanz des Attributs, falls erforderlich.

Eigenschaft	Beschreibung
Aktuelles Datum	Wenn diese Option aktiviert ist, wird das aktuelle Serverdatum (und die Uhrzeit, falls für das Attribut definiert) als Standardwert verwendet.
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	
Maximale Länge	Die maximal zulässige Länge des Wertes für das Attribut. Der gültige Bereich ist 1 bis 1000 Zeichen.
Anzeigelänge	Die Standardanzahl der für dieses Attribut anzuzeigenden Zeichen. Der gültige Bereich ist 1 bis 1000 Zeichen.
Minimalwert	Ein Minimalwert, der dem Attribut zugeordnet werden kann, falls vorhanden.
Maximalwert	Ein Maximalwert, der dem Attribut zugeordnet werden kann, falls vorhanden.

## Attribut für Dateianhänge

Ein Attribut für Dateianhänge, das eine oder mehrere Dateien enthält, auf die über RM Browser zugegriffen werden kann. Fügen Sie ein oder mehrere Attribute für Dateianhänge zu der Klasse hinzu, an die die Datei oder die Dateien angehängt werden sollen. Sie könnten z. B. die Attribut für Dateianhänge *Use Cases*, *Customer Letter* und *Business Justification* zur Klasse Marketing Requirements hinzufügen. Die Benutzer verwenden dann zum Hinzufügen, Anzeigen oder Herunterladen der Dateien RM Browser.



**HINWEIS** Das Attribut für Dateianhänge kann nur zu einer Klasse hinzugefügt werden.

Weitere Informationen über die Verwendung von RM Browser zum Anzeigen und Verwalten von Dateianhängen finden Sie in Kapitel "[Arbeiten mit Dateianhängen](#)" auf [Seite 170](#).


Die Eigenschaften des Attributs für Dateianhänge werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Mehrfachauswahl zulassen</b>	Legt fest, ob das Attribut eine oder mehrere Dateien enthalten kann. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiviert: Das Attribut kann mehrere Dateien enthalten.</li> <li>■ Deaktiviert: Das Attribut kann nur eine Datei enthalten.</li> </ul>

## Gruppenattribut

Ein Gruppenattribut ermöglicht die Auswahl von Werten wie bei einem Listenattribut. Aber im Gegensatz zu einem einfachen Listenattribut setzt sich ein Gruppenattribut aus einer Reihe von untergeordneten Attributen zusammen. Diese Unterattribute werden als **Gruppenmitglieder** bezeichnet. Jedes Gruppenmitglied enthält seine eigene Liste von

Werten, die je nach dem gewählten Wert des vorherigen Gruppenmitglieds unterschiedlich sein können.



**Abbildung 11-3. Gruppenattributdefinition**

Weitere Informationen über die Funktionsweise von Gruppenattributen finden Sie unter ["Informationen zum Gruppenattribut"](#) auf Seite 466.

**Definieren eines Gruppenattributs:**

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Mehrfachauswahl zulassen</b>	Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer mehrere Zeilen hinzufügen können. Die Standardeinstellung ist deaktiviert (das Gruppenattribut unterstützt nur eine Zeile).

**Hinzufügen von verwaltenden Mitgliedern (Unterattribute)**

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf **+**. Das Dialogfeld **Eigenschaften für Mitglied** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie den Mitgliedsnamen in das Feld **Anzeigename** ein. Geben Sie bei Bedarf im Feld **Beschreibung** einen Text zur Beschreibung des Mitglieds ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

**Löschen von Mitgliedern (Unterattribute)**



- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie das Mitglied aus, das Sie löschen möchten.






- 3 Klicken Sie auf .

### **Anordnen von Mitgliedern (Unterattribute)**


Das erste Attribut in der Gruppe ist das übergeordnete Element des zweiten, und das zweite ist das übergeordnete Element des dritten, usw. Um die Attributmitglieder so anzuordnen, dass sie die Logik der Abhängigkeit widerspiegeln, die Sie durchsetzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie das Mitglied aus, das Sie verschieben möchten.
- 3 Klicken Sie auf  oder auf .

### **Hinzufügen von Mitgliederwerten**

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie aus der Liste **Gruppenmitglieder** das Mitglied aus, für das Sie einen Wert hinzufügen möchten.
- 3 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Wert hinzufügen** wird geöffnet.
- 4 Geben Sie den neuen Wert in das Feld **Neuer Wertname** ein. Der Wert muss innerhalb des Gruppenmitglieds eindeutig sein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Wenn Sie die Position eines Wertes ändern möchten, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf  oder , bis sich der Wert an der gewünschten Position befindet.

### **Umbenennen von Mitgliederwerten**

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie aus der Liste **Gruppenmitglieder** das Mitglied aus, bei dem Sie einen Wert umbenennen möchten.
- 3 Wählen Sie den Wert aus, den Sie umbenennen möchten.
- 4 Klicken Sie auf . Das Dialogfeld **Wert umbenennen** wird geöffnet.
- 5 Geben Sie den neuen Wert in das Feld **Neuer Wertname** ein. Der Wert muss innerhalb des Gruppenmitglieds eindeutig sein.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

### **Definieren von Abhängigkeiten**

Anhand der Definition von Abhängigkeiten legen Sie fest, welche Werte in einem Unterattribut verfügbar sind, wenn ein Benutzer einen Wert in einem übergeordneten Attribut auswählt.

#### **So definieren Sie die Abhängigkeiten:**

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.


- 2 Wählen Sie in der Liste **Gruppenmitglieder** das übergeordnete Attribut (z. B. Platform) aus.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Mitgliederwerte** einen Mitgliederwert (z. B. Server) aus.
- 4 Klicken Sie auf die Liste **Wertzuordnungen**.

### **Speichern Ihrer Änderungen**

- 1 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu schließen.
- 2 Klicken Sie auf **Speichern**, um alle Änderungen an der Attributdefinition zu speichern.

### **Informationen zum Gruppenattribut**

Die folgende Abbildung zeigt eine vereinfachte Darstellung des Gruppenattributs **Operating System** der RMDEMO-Klasse **Tests**.




Das Gruppenattribut enthält die Gruppenmitglieder **Platform**, **Family** und **Version**. Durch die Einschränkung können Sie festlegen, welche Werte dem Benutzer bei Auswahl eines Wertes angezeigt werden. Die Auswahl des Gruppenmitglieds **Platform** definiert die Werte des Gruppenmitglieds **Family**. Die Auswahl von **Family** definiert die Werte des Gruppenmitglieds **Version**.

### **Listenattribut**


Ein Listenattribut ist ein konfigurierbares Attribut, das eine Liste von Werten für die Benutzerauswahl bereitstellt. Sie könnten z. B. Passed, Failed und Incomplete als

gültige Werte für ein Listenattribut `Verification_Status` definieren und durchsetzen, dass der Benutzer einen oder mehrere dieser Werte auswählt.



**Abbildung 11-4. Definition von Listenattributen**



Ein Listenattribut kann auch so konfiguriert werden, dass es als Kontrollkästchen oder Optionsschaltflächen angezeigt wird.



**Abbildung 11-5. Definition eines Listenattributs als Kontrollkästchen**

### Definieren eines Listenattributs

Die Listenattributeigenschaften werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
<b>Listenwerte</b>	Eine Liste der möglichen alphanumerischen Werte, die für das Listenattribut definiert sind. Leerzeichen sind zulässig. Ein Häkchen in dem Kontrollkästchen rechts neben dem Wert zeigt an, dass es sich um einen Standardwert oder einen Wert für Mehrfachauswahllisten handelt.
<b>Mehrfachauswahl zulassen</b>	Ermöglicht die Auswahl von mehr als einem Wert aus der Liste; ist das Kästchen nicht aktiviert, ist die Auswahl auf einen Wert beschränkt.
<b>Zuweisungsfeld</b>	Nur verfügbar, wenn " <b>Mehrfachauswahl zulassen</b> " <b>aktiviert</b> und " <b>Tag-Liste</b> " <b>nicht aktiviert</b> ist. Durch das Aktivieren dieser Option wird eine einzelne Liste durch zwei Listen ersetzt, die das Hinzufügen/Entfernen von Einträgen mit Hilfe von  und  erlauben.
<b>Tag-Liste</b>	Attributwerte werden als "Tags" angezeigt. Das Aktivieren dieser Option bedeutet zudem, dass jeder Benutzer mit Schreibzugriff diesem Attribut alphanumerische Werte (inkl. Leerzeichen) hinzufügen kann. <b>VORSICHT!</b> Beim Speichern von Änderungen am Instanzschema werden alle Daten geschrieben, die ursprünglich mit diesem Schema geladen wurden. Wenn Benutzer Tags hinzugefügt haben, während das Schema geöffnet war, wurden diese Änderungen nicht gespeichert. Solche Änderungen werden so aussehen, als wären sie entfernt worden. Es wird <b>dringend</b> empfohlen, dass Änderungen am Instanzschema außerhalb der Geschäftszeiten oder nach vorheriger Ankündigung vorgenommen werden.
 <b>Als Kontrollkästchen anzeigen</b>	Das Listenattribut wird als Kontrollkästchen oder als Optionsschaltfläche angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Konfigurieren eines Listenattributs als Kontrollkästchen oder Optionsschaltfläche</a> " auf Seite 470.
<b>"Nicht initialisiert" anzeigen</b>	Zeigt die Option <b>Nicht initialisiert</b> für eine Optionsschaltfläche oder den Text <b>Nicht initialisiert</b> für ein Kontrollkästchen an. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel " <a href="#">Konfigurieren eines Listenattributs als Kontrollkästchen oder Optionsschaltfläche</a> " auf Seite 470.
<b>Aktivierter Wert</b>	Gibt an, welcher Listenwert für den aktivierten Zustand des Kontrollkästchens verwendet wird.

### Hinzufügen von Listenattributwerten

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf **+**. Das Dialogfeld **Neuer Wertname** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie den Wert in das Feld ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

## Löschen von Listenattributwerten

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den Wert aus, den Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Minuszeichen **-**.



### HINWEIS

- Wenn der ausgewählte Wert in keiner Anforderung verwendet wird, wird er **entfernt**.
- Wenn der ausgewählte Wert in einer Anforderung verwendet wird, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Attributwert **löschen** oder **entfernen** können.

Einen Wert zu **löschen** bedeutet:

- Der Wert ist in Anforderungen mit diesem Wert weiterhin sichtbar, kann aber nicht ausgewählt werden.
- Der Wert ist in allen Dialogfeldern verfügbar, die das Filtern oder die Suche unterstützen (z. B. Schnellsuche).

Wenn Sie einen Wert **entfernen**, wird er aus der RM-Datenbank gelöscht. Das bedeutet:

- Das Attribut in einer Anforderung, das zuvor diesen Wert verwendet hat, ist im Dialogfeld **Attribute bearbeiten** leer.
- Der Attributwert ist in Ergebnislisten (z. B. Berichten) und in der Dokumentansicht verfügbar, wenn Anforderungen mit dem entfernten Wert in einem Dokument enthalten sind.
- Der Wert ist in keinem Dialogfeld mehr verfügbar.

Informationen zum Ersetzen von alten/veralteten Werten in Versionen von Anforderungen finden Sie unter ["Ändern eines Listenwerts bei vorhandenen Daten"](#) auf Seite 470.

## Sortieren von von Listenattributwerten alphabetisch

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Um aufsteigend zu sortieren, klicken Sie auf **↓A**.
- 3 Um absteigend zu sortieren, klicken Sie auf **↓ZA**.

## Sortieren von Werten manuell

- 1 Klicken Sie auf **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den Wert aus, den Sie verschieben möchten.
- 3 Klicken Sie auf **↑** oder auf **↓**.

### **Speichern Ihrer Änderungen**

- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen** zu schließen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**, um alle Änderungen an der Attributdefinition zu speichern.

### **Ändern eines Listenwerts bei vorhandenen Daten**

In diesem Abschnitt wird ein bewährtes Verfahren zur Änderung eines Listenwerts beschrieben, der bereits in seit längerem existiert und somit in nicht aktuellen Versionen von Anforderungen verwendet wird. Es wird angenommen, dass Sie einen veralteten Listenwert in nicht aktuellen Versionen ersetzen müssen und dass ein Audit-Protokoll gepflegt werden muss.

- 1 Erstellen Sie ein Backup der Instanz, einschließlich der Sicherheit.
- 2 Fügen Sie den neuen Listenwert zum Instanzschema hinzu. (Entfernen Sie nicht den alten Wert.)
- 3 Stellen Sie sicher, dass Sie über die Zugriffsrechte **Update** und **Update Non-Current** für die Klasse verfügen, die die geänderte Liste enthält.
- 4 Erstellen Sie einen Bericht, der folgende Daten enthält:
  - PUID
  - Object\_ID
  - Das betreffende Listenfeld mit dem veralteten Wert
- 5 Speichern Sie den Bericht als CSV-Datei.
- 6 Bearbeiten Sie die CSV-Datei, um den veralteten Wert in den neuen Wert zu ändern.
- 7 Fügen Sie eine Spalte **Änderungsgrund** hinzu und dokumentieren Sie in dieser Spalte den Grund für die Änderung entsprechend Ihren Audit-Anforderungen. (Dadurch werden bestehende **Änderungsgrund**-Einträge überschrieben.)
- 8 Verwenden Sie den CSV-Import im Modus **Aktualisieren**, um "Object\_DF" zu vergleichen und die Listenattribute und die Attribute für den Grund der Änderung zuzuordnen.
- 9 Überprüfen Sie, ob die Daten richtig importiert wurden.
- 10 Entfernen Sie die Zugriffsrechte **Update** und **Update Non-Current** für die Klasse (vorausgesetzt, Sie haben diese nur für dieses Verfahren hinzugefügt).
- 11 Entfernen Sie den alten Listenwert aus dem Instanzschema.

### **Konfigurieren eines Listenattributs als Kontrollkästchen oder Optionsschaltfläche**

Kontrollkästchen oder Optionsschaltflächen sind Konfigurationsoptionen für das Listenattribut. Weitere Informationen zum Erstellen von Listenattributen finden Sie in Kapitel "[Listenattribut](#)" auf Seite 466.


Die Konfiguration eines Listenattributs als Kontrollkästchen oder Optionsschaltflächen hängt von der Gesamtkonfiguration des Listenattributs und den Optionen **Als**

**Kontrollkästchen anzeigen** und **"Nicht initialisiert" anzeigen** ab. Beachten Sie, dass **"Nicht initialisiert" anzeigen** nicht immer verfügbar ist.

### Konfigurieren eines Ja/Nein-Kontrollkästchens

Ein Ja/Nein-Kontrollkästchen hat zwei Werte und zeigt außer seinem Attributnamen keinen zusätzlichen Text an.

#### So erstellen Sie ein Ja/Nein-Kontrollkästchen:

- 1 Erstellen Sie ein Listenattribut und geben Sie zwei Werte in der Liste an, z. B. *Ja* und *Nein*.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Kontrollkästchen anzeigen**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Aktivierter Wert** den Wert aus, den Sie mit dem ausgewählten Zustand des Kontrollkästchens verwenden möchten, z. B. *Ja*. Der zweite Listenwert (z. B. *Nein*) wird automatisch für den deaktivierten Zustand des Kontrollkästchens verwendet.
- 4 Wählen Sie den Wert *Ja* oder *Nein* und klicken Sie auf .
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

### Konfigurieren eines Ja/Nein-Kontrollkästchens mit einem dritten Zustand

Ein Ja/Nein-Kontrollkästchen hat zwei Werte und zeigt außer seinem Attributnamen keinen zusätzlichen Text an. Ein Kontrollkästchen mit drei Zuständen bietet den zusätzlichen Zustand **Nicht initialisiert**.

#### So erstellen Sie ein Ja/Nein-Kontrollkästchen:

- 1 Erstellen Sie ein Listenattribut und geben Sie zwei Werte in der Liste an, z. B. *Ja* und *Nein*.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Kontrollkästchen anzeigen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Nicht initialisiert" anzeigen**.
- 4 Wählen Sie im Feld **Aktivierter Wert** den Wert aus, den Sie mit dem ausgewählten Zustand des Kontrollkästchens verwenden möchten, z. B. *Ja*. Der zweite Listenwert (z. B. *Nein*) wird automatisch für den deaktivierten Zustand des Kontrollkästchens verwendet.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

### Konfigurieren mehrerer Kontrollkästchen oder Optionsschaltflächen

Wenn eine Liste mehr als 2 Werte hat, zeigt die Liste entweder Optionsschaltflächen oder mehrere Kontrollkästchen an. Wenn die Liste nur die Auswahl eines einzelnen Werts unterstützt, wird die Liste als Kontrollkästchen angezeigt. Für die Mehrfachauswahl zeigt die Liste Kontrollkästchen an.

- 1 Erstellen Sie ein Listenattribut und geben Sie drei oder mehr Werte in der Liste an.
- 2 Um die Auswahl von mehr als einem Wert zuzulassen, wählen Sie die Option **Mehrfachauswahl zulassen**.


- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Kontrollkästchen anzeigen**.
- 4 Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **"Nicht initialisiert" anzeigen**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

## Suchattribut

Ein Suchattribut ermöglicht die Verknüpfung eines Attributs mit einem anderen Objekt, um auf dessen Informationen zuzugreifen. Die Beziehung kann je nach Konfiguration mit einem oder mehreren Werten erstellt werden und kann sich auf eine PUID (Anforderungs-ID) oder einen Titel beziehen.

Die Verwendung eines Suchattributs mit dem Namen "Release" zum Verknüpfen von Anforderungen einer beliebigen Klasse mit einem bestimmten Objekt der Release-Klasse ermöglicht beispielsweise den Zugriff auf die vollständige Definition des Releases sowie auf seinen Status und Zeitplan.

Auch Informationen von Interessengruppen oder Kunden können auf die gleiche Weise verknüpft und abgerufen werden.





**Abbildung 11-6. Definition des Suchattributs**

Die Eigenschaften werden in der folgenden Tabelle beschrieben.


Eigenschaft	Beschreibung
<b>Klasse</b>	Die Klasse, die sich auf die aktuelle Klasse bezieht.
<b>Auswählen nach</b>	Das Attribut, das die Werte für die Liste bereitstellt.



Eigenschaft	Beschreibung
<b>Mehrfachauswahl zulassen</b>	Das Dropdown-Menü listet die Objekte der Release-Klasse nach Name auf (Attribut "Titel"). Wenn dieses Kästchen nicht aktiviert ist, kann nur ein Objekt aus der Liste ausgewählt werden.
<b>Zuweisungsfeld</b>	Nur verfügbar, wenn <b>Mehrfachauswahl zulassen</b> ausgewählt ist. Durch das Aktivieren dieser Option wird eine einzelne Liste durch zwei Listen ersetzt, die das Hinzufügen/Entfernen von Einträgen mit Hilfe von  und  erlauben.

## Numerisches Attribut

Ein numerisches Attribut lässt nur die Eingabe numerischer Werte, wie z. B. Referenznummern zu. Der Wert kann ein Dezimaltrennzeichen enthalten.



**Abbildung 11-7. Definition numerischer Attribute**

Die Eigenschaften für numerische Attribute werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
Maximale Länge	Die maximal zulässige Länge des Wertes für das Attribut. Der gültige Bereich ist 1 bis 1000 Zeichen.
Anzeigelänge	Die Standardanzahl der für dieses Attribut anzuzeigenden Zeichen. Der gültige Bereich ist 1 bis 1000 Zeichen.
<b>Erweiterte Optionen</b>	

Eigenschaft	Beschreibung
Minimalwert	Ein Minimalwert, der dem Attribut zugeordnet werden kann, falls vorhanden.
Maximalwert	Ein Maximalwert, der dem Attribut zugeordnet werden kann, falls vorhanden.
Standardwert	Ein Standardwert für die initiale Instanz des Attributs, falls erforderlich.

## Textattribut

Ein Textattribut ist ein Textblock (mit eine Größe bis 64 KB), der sich über mehrere Zeilen erstrecken kann. Er eignet sich für lange Beschreibungen, wie z. B. die Beschreibung eines Akzeptanztests.




Abbildung 11-8. Textattributdefinition

Die Eigenschaften für Textattribute werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
HTML-Formatierung	Ein Kontrollkästchen, mit dem Sie angeben können, ob dieses Textattribut für die HTML-Formatierung aktiviert ist. Wenn Sie ein Textattribut mit HTML-Unterstützung in RM Browser bearbeiten, wird anstelle des normalen Textbereichs ein spezielles Steuerelement für die HTML-Bearbeitung angezeigt. <b>HINWEIS:</b> Die Eigenschaft <b>HTML-Formatierung</b> kann in der Klasse <b>Chapter</b> nicht deaktiviert werden.
Nur anhängen	Wenn diese Option aktiviert ist, ersetzt der Text, den der Benutzer in das Textfeld eingibt, nicht den aktuellen Text, sondern wird an den aktuellen Text angehängt. Die Historie wird über dem zugehörigen Textfeld angezeigt.
Neuesten Text zuerst einfügen	Wenn diese Option aktiviert ist, wird neuer Text vor allen vorhandenen Texten platziert. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der neue Text nach einem vorhandenen Text platziert.
<b>Erweiterte Optionen</b>	
Standardwert	Ein Standardwert für die initiale Instanz des Attributs, falls erforderlich.

## URL-Attribut

Ein URL-Attribut kann eine oder mehrere URLs enthalten. Wenn Sie auf die URL klicken, wird sie auf einer neuen Registerkarte oder in einem neuen Fenster des Webbrowsers geöffnet.


Das URL-Attribut unterstützt die folgenden Einstellungen:

Eigenschaft	Beschreibung
Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Eine</b> Das URL-Attribut kann nur eine URL enthalten.</li> <li>■ <b>Mehrere</b> Das URL-Attribut kann mehrere URLs enthalten.</li> </ul>
Validierungsmuster	<p>Durch die Angabe eines Validierungsmusters kann sichergestellt werden, dass URLs einem bestimmten Format entsprechen. Das Validierungsmuster muss ein regulärer Ausdruck für die JavaScript-Programmiersprache sein. Die folgenden Beispiele finden Sie in der Dropdown-Liste <b>Voreinstellungen</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>^(http[s]? ftp):\\/(.*)</code> Die URL muss entweder das HTTP-, HTTPS- oder FTP-Protokoll verwenden.</li> <li>■ <code>^https:\\/\\/www\\.microfocus\\.com\\/(.*)</code> Die URL muss das HTTPS-Protokoll verwenden und der Server muss "www.microfocus.com" sein.</li> </ul>

Eigenschaft	Beschreibung
Anzahl beschränken auf	Diese Option ist nur verfügbar, wenn <b>Modus</b> auf <b>Mehrere</b> eingestellt ist. Wählen Sie diese Option und geben Sie einen beliebigen Wert größer als 0 an, um die maximale Anzahl von URLs festzulegen, die das Attribut enthalten kann.
Platzhalter	Geben Sie einen Text an, um den Benutzern das erwartete Format anzuzeigen.

## Benutzerattribut

Ein Benutzerattribut ist ein konfigurierbares Attribut, das eine Liste von Benutzernamen für die Benutzerauswahl bereitstellt. Es kann entweder einen einzigen Wert speichern oder so konfiguriert werden, dass alle Benutzer, alle Mitglieder einer oder mehrerer Gruppen oder einzelne Benutzer aufgelistet werden.



**Abbildung 11-9. Benutzerattributdefinition**

**So listen Sie alle Benutzer auf:**

- 1 Wählen Sie die Option **Alle Instanzbenutzer**.
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

**So listen Sie Benutzer einer oder mehrerer Gruppen auf:**

- 1 Wählen Sie die Option **Alle Benutzer aus ausgewählten Gruppen**.
- 2 Wählen Sie die Gruppen aus, die in der Liste enthalten sein sollen.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

**So listen Sie einzelne Benutzer auf:**

- 1 Wählen Sie die Option **Einzelne Benutzer**.
- 2 Wählen Sie die Benutzer aus, die in der Liste enthalten sein sollen.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

**Auswahlmodus**


<b>Eigenschaft</b>	<b>Beschreibung</b>
Mehrfachauswahl zulassen	Ist diese Option aktiviert, können mehrere Benutzer ausgewählt werden. Ist diese Option deaktiviert ist, kann nur ein Benutzer ausgewählt werden.
Einzelne Benutzer	Es können nur Benutzer ausgewählt werden.
Gruppen und bestimmte Benutzer	Gruppen, die in der Liste <b>Alle Benutzer aus ausgewählten Gruppen</b> ausgewählt sind, und Benutzer, die in der Liste <b>Einzelne Benutzer</b> angegeben sind, können ausgewählt werden.
Gruppen, Gruppenmitglieder und bestimmte Benutzer	Gruppen, die in der Liste <b>Alle Benutzer aus ausgewählten Gruppen</b> ausgewählt sind, Benutzer, die Mitglieder der ausgewählten Gruppen sind, und Benutzer, die in der Liste <b>Einzelne Benutzer</b> angegeben sind, können ausgewählt werden.
Teams	Es können nur Teams ausgewählt werden.

**Angeben von Standardwerten****So geben Sie eine Gruppe oder einen Benutzer als Standardwert an:**

- 1 Klicken Sie auf die **Standard festlegen**. Das Dialogfeld **Benutzer suchen und auswählen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, die Sie als Standardwert verwenden möchten. Der Eintrag **<Aktueller Benutzer>** verwendet den Namen des Benutzers, der die Anforderung bearbeitet, als Standardwert.
- 3 Klicken Sie auf **OK**. Beachten Sie, dass der Standardwert erst verwendet wird, wenn Sie die Schemadefinition speichern.

## PUID-Attribut

Das implizite PUID-Attribut stellt die PUID einer Anforderung dar. Die PUID ist eine unveränderbare eindeutige Kennung. *Diesem Attribut ist keine Schaltfläche zugewiesen, da es automatisch in jeder Klasse enthalten ist.*



**Abbildung 11-10. Definition des PUID-Attributs**

Die Eigenschaften des PUID-Attributs werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
PUID-Format	Eine beliebige Zeichenkette und dann <#>. Die Variable <#> wird durch die PUID-Nummer ersetzt. <b>HINWEIS:</b> Wenn Sie möchten, dass # in der PUID als Zeichen angezeigt wird, geben Sie es in der Zeichenkette ohne Klammern ein.
Zahlentyp	Die Art der Nummerierung, die für die PUID verwendet wird.
Nächste	Die nächste zu vergebende PUID-Nummer.
PUID-Länge	Die Anzahl der Zahlen, die die Variable <#> ersetzen können.
Mit führenden Nullen auffüllen	Legt fest, ob Nullen vor der PUID eingefügt werden, um die in der Liste <b>PUID-Länge</b> angegebene Länge der PUID-Nummer einzuhalten.



**HINWEIS** Die Eigenschaften des PUID-Attributs werden nur angezeigt, wenn die Klasse leer ist (in der Klasse sind keine Objekte/Anforderungen vorhanden).

# Konfigurieren von Instanzeinstellungen

## So öffnen Sie das Dialogfeld "Instanzeinstellungen":

Wählen Sie **Instanzeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Sie können **Instanzeinstellungen** nur wählen, wenn Ihr Benutzerkonto Mitglied der Gruppe "Administrator" ist.

Informationen zur Konfiguration von Instanzeinstellungen finden Sie in Kapitel "[Konfigurieren von Benutzer- und Instanzeinstellungen](#)" auf Seite 84.

# Konfigurieren von Agile

Um die Konfiguration von Agile zu ermöglichen, müssen Klassen und Beziehungen vom Administrator erstellt werden und Agile muss für die Instanz aktiviert werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Klassen und Beziehungen finden Sie in Kapitel "*Agile*" im *Dimensions RM Administrator's Guide*. Informationen zum Aktivieren von Agile finden Sie in Kapitel "[Agile](#)" auf Seite 86.



**HINWEIS** Für Epics, Features, Storys und Aufgaben können Sie mehr als eine Klasse verwenden. Dies ermöglicht die Verwendung verschiedener Attributsätze bei einem Produkt. Wenn Ihr Produkt z. B. ein Fahrzeug ist, benötigen Sie möglicherweise andere Attribute als für eine Software. Wenn Sie mehrere Klassen mit Epics, Features, Storys und Aufgaben verwenden möchten, müssen Sie zunächst die Klassen und Beziehungen im Werkzeug "Schemadefinition" erstellen und diese anschließend wie unten beschrieben konfigurieren.

## So öffnen Sie das Dialogfeld "Agile-Einstellungen":

Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Sie können **Agile-Einstellungen** nur wählen, wenn Ihr Benutzerkonto Mitglied der Gruppe "Administrator" ist.

## Produkte

Die Products-Zuordnung ist eine erforderliche Einstellung.

### So bearbeiten Sie die Products-Zuordnung:

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Produkte** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Products-Zuordnung** aus dem Feld **Products-Klasse** die Klasse aus, die Sie verwenden möchten, und ordnen Sie diese der Agile-Products-Funktionalität zu.

- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Feldzuordnung** die Attribute aus, die für die Agile-Products-Attribute verwendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Releases

Die Releases-Zuordnung ist eine optionale Einstellung. Wenn diese Einstellung nicht konfiguriert ist, können Sie keine Releases mit Agile verwenden.

### So bearbeiten Sie die Releases-Zuordnung:

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Releases** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Releases-Zuordnung** aus dem Feld **Releases-Klasse** die Klasse aus, die Sie verwenden möchten, und ordnen Sie diese der Agile-Releases-Funktionalität zu.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Feldzuordnung** die Attribute aus, die für die Agile-Releases-Attribute verwendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Sprints

Die Sprints-Zuordnung ist eine optionale Einstellung. Wenn diese Einstellung nicht konfiguriert ist, können Sie keine Sprints mit Agile verwenden.

### So bearbeiten Sie die Sprints-Zuordnung:

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Sprints** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Sprints-Zuordnung** aus dem Feld **Sprints-Klasse** die Klasse aus, die Sie verwenden möchten, und ordnen Sie diese der Agile-Sprints-Funktionalität zu.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Feldzuordnung** die Attribute aus, die für die Agile-Sprints-Attribute verwendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Epics

Die Epics-Zuordnung ist eine optionale Einstellung. Wenn diese Einstellung nicht konfiguriert ist, können Sie keine Epics mit Agile verwenden.



**So bearbeiten Sie die Epics-Zuordnung:**

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Epics** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Epics-Zuordnung** aus dem Feld **Epics-Klasse** die Klasse aus, die Sie verwenden möchten, und ordnen Sie diese der Agile-Epics-Funktionalität zu.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Feldzuordnung** die Attribute aus, die für die Agile-Epics-Attribute verwendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Features

Die Features-Zuordnung ist eine optionale Einstellung. Wenn diese Einstellung nicht konfiguriert ist, können Sie keine Features mit Agile verwenden.

**So bearbeiten Sie die Features-Zuordnung:**

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Features** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Features-Zuordnung** aus dem Feld **Features-Klasse** die Klasse aus, die Sie verwenden möchten, und ordnen Sie diese der Agile-Features-Funktionalität zu.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Feldzuordnung** die Attribute aus, die für die Agile-Features-Attribute verwendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Storys

Die Storys-Zuordnung ist eine optionale Einstellung. Wenn diese Einstellung nicht konfiguriert ist, können Sie keine Storys mit Agile verwenden.


**So bearbeiten Sie die Storys-Zuordnung:**

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie **Storys** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt **Storys-Zuordnung** aus dem Feld **Storys-Klasse** die Klasse aus, die Sie verwenden möchten, und ordnen Sie diese der Agile-Storys-Funktionalität zu.

- 4 Wählen Sie im Abschnitt **Feldzuordnung** die Attribute aus, die für die Agile-Stories-Attribute verwendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.

## Löschen der Agile-Zuordnungen

### So löschen Sie die Agile-Zuordnung:

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf .
- 3 Bestätigen Sie die folgende Meldung durch Klicken auf **Zurücksetzen**.

### So löschen Sie alle Agile-Zuordnungen:

- 1 Wählen Sie **Agile-Einstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Agile-Einstellungen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf **Zurücksetzen**.
- 3 Bestätigen Sie die folgende Meldung durch Klicken auf **Zurücksetzen**.

## Bearbeiten des Instanzschemas

In diesem Abschnitt werden die Funktionen in der Schemadefinition von RM Browser beschrieben.



### HINWEIS

- Wir arbeiten weiter daran, die Administratorfunktionalität aus dem Klassendefinitionswerkzeug in den RM Browser zu verlagern, aber dies ist noch nicht beendet. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Fehlende Features im Editor für das Instanzschema](#)" auf Seite 483.
- Die Bearbeitungsfunktionen sind bei Verwendung von Internet Explorer nicht verfügbar. Verwenden Sie zum Bearbeiten Edge, Chrome oder Firefox.

Der Prozess der Schemadefinition (früher Klassendefinition) ist ein wichtiger Schritt bei der Dimensions RM-Instanzverwaltung. Er beginnt mit dem Erstellen der Instanz durch den Systemadministrator. Die Prozess der Definition berücksichtigt alle Anforderungsklassen (Typ) (z. B. Business, Funktionell, Software, System), ihre zugehörigen Attribute, Beziehungen zueinander sowie den mit dem Workflow verbundenen Prozess. Für die Verwaltung dieser Informationen ist der Instanzadministrator zuständig.

Beachten Sie, dass Sie den Prozess erweitern können, wenn das Team mit Dimensions RM und seiner Philosophie und seinen Funktionen vertrauter geworden ist. Attribute können hinzugefügt oder ausgeblendet, Beziehungen hinzugefügt und Workflow-Zustände

geändert werden. Dimensions RM wurde im Hinblick auf die Prozessverbesserung entwickelt.

Die Definition von Klassen für eine Instanz ermöglicht den Benutzern Folgendes:

- Organisieren von Informationen nach sinnvollen Anforderungstypen.
- Einordnen der Informationen innerhalb jeder Klasse anhand von definierten Attributen. Dies ermöglicht es Benutzern, die Instanz nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen (z. B. Priorität, Erstellungsdatum, Komponente, Interessengruppe).
- Pflegen von Beziehungen zwischen den Klassen zur Nachverfolgbarkeit.

Dimensions RM-Benutzer haben die Möglichkeit, das logische Informationsmodell für jede Instanz zu erstellen. Dieses Modell wird im Diagramm "Schemadefinition" erstellt und dargestellt, einer grafischen Darstellung der definierten Klassen und Beziehungen.

### ***Fehlende Features im Editor für das Instanzschema***

In der Vergangenheit wurden die meisten Schemata mithilfe der Funktion "Klassendefinition" in RM Manage verwaltet, dem Tool für die RM-Verwaltung. Mit jeder neuen Version von RM wurden zusätzliche Administratorfunktionen in die Browser-Umgebung migriert. Nur die folgenden Funktionen wurden noch nicht migriert.

- Kopieren von Arbeitsabläufen zwischen Klassen
- Schemabereitstellung auf anderen Servern
- Definition von benutzerdefinierten Klassentypen


Der Zugriff auf diese Funktionen ist über das Tool "Klassendefinition" von RM Manage möglich. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "*Class Definition*" im *Administrator's Guide*.

### ***Modellieren des Instanzschemas***

Ein Instanzadministrator verwendet die Funktion **Schemadefinition** im RM Browser-Menü **Verwaltung** zum Ausführen folgender Punkte:

- Erstellen neuer Klassen
- Umbenennen, Ändern oder Löschen vorhandener Klassen
- Erstellen von Beziehungen zwischen Klassen
- Ändern des Schemadefinitionsdiagramms

Im Folgenden ist die Schemadefinition aus der Beispieldatenbank ALM\_Demo zu sehen (siehe "[Beispielinstanzen](#)" auf Seite 22). Diese Beispiele sollten nicht als Grundlage für Ihr eigenes Schema verwendet werden, stehen aber zum Testen neuer Ideen zur Verfügung.



### Schematabelle



**HINWEIS** Die Bearbeitungsfunktionen sind in Internet Explorer nicht verfügbar. Verwenden Sie zum Bearbeiten Edge, Chrome oder Firefox.

### Tabelle der Arbeitsfläche

Die Tabelle ist ein Satz von gleichmäßig verteilten Punkten auf der Leinwand, die zum Ausrichten von Komponenten beim Verschieben verwendet werden. Wenn die Option **Andocken** aktiviert ist, wird die linke obere Ecke einer Komponente beim Verschieben an einem Punkt der Tabelle ausgerichtet. Die Andocken-Funktion kann durch Auswahl von **Andocken** im Menü **Tabelle** aktiviert und deaktiviert werden. Die Sichtbarkeit der Tabelle kann durch Auswahl von **Anzeigen** im Menü **Tabelle** ein- und ausgeschaltet werden.

Um den Abstand zwischen den Punkten der Tabelle zu ändern, wählen Sie im Menü **Tabelle** die Option **Abstand**.

### Schwenken des Diagramms

Klicken Sie zum Schwenken des Diagramms auf den Diagrammhintergrund und bewegen Sie ihn in die gewünschte Richtung.

### Auswählen von Objekten

Sie können eine einzelne Komponente auswählen, indem Sie im Auswahlmodus mit der linken Maustaste darauf klicken. Wenn Sie mehrere Komponenten auswählen möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf jede der Komponenten, die Sie in die Auswahl einbeziehen möchten, oder klicken und ziehen Sie, um ein Auswahlrechteck zu zeichnen.

### Zoomen des Diagramms

Verwenden Sie zum schnellen Ändern des Zoomfaktors das Mausrad. Alternativ können Sie die folgenden Optionen aus dem Menü **Zoomen** verwenden:

- **Faktor:** Bewegen Sie den Schieberegler zum Vergrößern nach rechts, und zum Verkleinern oder nach links.
- **100 %:** Ändert die Größe des Diagramms auf 100 % (Originalgröße).
- **Zum Anpassen zoomen:** Ändert die Größe des Diagramms so, dass alle Komponenten des Diagramms im Fenster angezeigt werden.
- **Auf Auswahl zoomen:** Ändert die Größe des Diagramms so, dass alle ausgewählten Komponenten im Fenster angezeigt werden. Um mehrere Komponenten auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie mit der linken Maustaste auf die Klasse oder Beziehung klicken, die Sie der Auswahl hinzufügen möchten.

### Sammeln von Anwendungsinformationen

Vor der Definition von Klassen ist es wichtig, die Art und den Umfang der zu modellierenden Informationen zu bewerten. Die folgenden Informationen vermitteln ein Verständnis der Instanz, sodass das effektivste Modell entwickelt werden kann.

- Identifizieren der Anwendungskomponenten, die in Ihrer Organisation vorhanden sind. Gibt es Machbarkeitsstudien, Prototypen oder vollständige Entwicklungsprojekte? Dies unterstützt Sie bei der Einstellung der Phasen für die Projekte und bei der Entscheidung, wie viele Informationen modelliert werden müssen, wo der Schwerpunkt liegen sollte und welche Arten von Berichten benötigt werden.
- Beurteilen der Dokumentations- und Berichtsanforderungen. Diese sind abhängig von der Art des Projekts und werden auch von Berichten beeinflusst, die Ihre Organisation in der Vergangenheit erstellt hat. Bei einer Machbarkeitsstudie ist beispielsweise die Risikobewertung ein wichtiges Thema, und Sie werden wahrscheinlich Berichte über Komponenten oder Änderungen mit hohem Risiko erstellen wollen.
- Identifizieren der Kunden- und firmeneigenen Informationen, die modelliert und durch die aufeinanderfolgenden Phasen der Projekte verfolgt werden sollen.
- Beurteilen, welche Teilmengen der Informationen am wichtigsten und/oder nützlichsten sein werden.
- Überlegen, wie vorherige Erfahrungen dabei helfen können, herauszufinden, welche Informationen modelliert werden müssen. Möglicherweise können Sie eine

angepasste Version eines vorhandenen Dimensions RM-Informationsmodells verwenden.

- Identifizieren der Entwicklungsphasen für Ihre Projekte.
- Identifizieren die Informationsklassen, die für die Anfangsphase benötigt werden, wie z. B. funktionale Spezifikationen.
- Identifizieren der Informationsklassen, die für die letzte Phase benötigt werden, z. B. Testergebnisse (Einheit, Integration und Abnahme).
- Bestimmen des erforderlichen Informationsflusses zwischen den Phasen. Dies hilft dabei, die Beziehungen zwischen den Klassen zu erkennen.
- Bestimmen, ob einige der Projekte an externe Entwicklungsteams vergeben werden können und eine Partitionierung der Informationen erforderlich ist.
- Beurteilen des Detailgrades der verfügbaren Informationen und erfassen einiger grundlegender Annahmen über die Struktur der Informationen. Die Informationsbewertung hilft Ihnen, die Struktur der folgenden Liste Ihres Informationsmodells zu bestimmen:
  - **Sehr allgemein:** Allgemeine oder zusammengefasste Informationen, wie z. B. Betriebsszenarien oder Marketingpläne.
  - **Oberste Ebene:** Informationen auf oberster Ebene, wie z. B. Beschreibungen der Systemspezifikation, die Designeinschränkungen, gewünschte Funktionen und Elemente, die nicht in der Lösung enthalten sein sollten, umfassen.
  - **Detailliert:** Detaillierte Informationen, wie z. B. Spezifikationen untergeordneter Systeme, die Details auf Implementierungsebene liefern.
  - **Unterste Ebene:** Details auf unterster Ebene, wie z. B. eine Anforderung an eine bestimmte Software- oder Hardwareversion.
- Beurteilen und definieren Sie die Betriebsparameter, wie z. B.:
  - Die erforderliche Ebene der Nachverfolgung zwischen Anforderungen, anderen Projektinformationen und von Informationen, die von CASE-Tools generiert wurden.
  - Die Mitglieder der Projektteams, ihre Verantwortlichkeiten und die Zugriffsrechte, die jeder für verschiedene Arten von Projektinformationen während bestimmter Phasen benötigt. Anhand der Gruppen-, Benutzer- und Kategorieberechtigungen können Sie feststellen, welche Klassen erstellt werden müssen, welche Dokumente jeder Klasse zugeordnet werden und wie die logische Aufteilung der Daten aussieht.

Das Ermitteln der erzeugten Berichte hilft Ihnen, die Attribute zu bestimmen, die später zum Suchen, Sortieren und Drucken benötigt werden.

### **Definieren eines neuen Instanzschemas**

Ein neues Schema muss vom **Systemadministrator** mit Hilfe von RM Manage erstellt werden. Lesen Sie dazu das Kapitel "Managing Instances" im Administratorhandbuch, oder fragen Sie Ihren Systemadministrator.

Die Schemadefinition besteht aus den folgenden Komponenten:

- Eine Beschreibung der Anforderungstypen (Klassen).
- Die Definition von Attributen für jede Klasse.

- Die Angabe der Berechtigungen für die Daten, die der Klasse zugewiesen sind.
- Das Ermitteln der Beziehung zwischen Klassen.
- Das Erstellen eines optionalen Workflows.


Die ersten Schritte beim Entwickeln von Klassen sind: Hinzufügen von Klassen zum Schemadefinitionsdiagramm, Festlegen der Typen und Zuweisen von Namen zu jeder Klasse.

In der Dropdown-Liste **Neu** im Dialogfeld "Schemadefinition" steht eine umfangreiche und ständig wachsende Liste von Anforderungsklassen zur Verfügung. Es gibt eine Anforderungsklasse, die als Grundlage für jeden Anforderungstyp verwendet werden kann. Es gibt Klassen für Testfälle, Anwendungsfälle, Releases, Sprints und Storys. Jede von ihnen enthält eine Reihe von Attributen, die für den Einstieg nützlich sind, aber alle können in Betracht gezogen und übernommen werden.

### Öffnen des Instanzschemas

Um das Instanzschema zu öffnen, wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Schemadefinition**. Wenn Sie der Instanzadministrator sind, wird das Dialogfeld "Schemadefinition" im Lese-/Schreibmodus geöffnet. Sobald der Administrator das Instanzschema öffnet, wird es gesperrt und bleibt gesperrt, bis das Schema gespeichert und geschlossen wird.

Beim Versuch, ein gesperrtes Schema zu öffnen, wird das Dialogfeld **Schema ist gesperrt** angezeigt, in dem der Benutzer angegeben ist, durch den die Sperre derzeit verursacht wird.



**Abbildung 11-11. Instanzschema gesperrt**

Wenn Sie sicher sind, dass der angezeigte Benutzer das Instanzschema derzeit nicht ändert, klicken Sie auf **Entsperren**, um die Sperre zurückzusetzen und das Schema im Bearbeitungsmodus zu laden. Alternativ können Sie auf **Weiter** klicken, um das Schema im schreibgeschützten Modus zu laden.

## Erstellen einer Schema-Klasse

Die Klassennamen (Anforderungstypen) müssen im Allgemeinen den Konventionen entsprechen, die die Benutzer schon von der Implementierung oder Erweiterung des Dimensions RM-Schemas kennen. Wenn ein Team Anforderungen in Tabellen, Word-Dateien oder einer anderen Lösung verwaltet hat, empfiehlt es sich, in Dimensions RM Klassen mit denselben Namen zu erstellen. Dies wird den Übergang zur Lösung erleichtern.

In Zukunft speichert Dimensions RM automatisch die Informationen, die erforderlich sind, um festzustellen, welcher Benutzer wann welche Änderung vorgenommen hat. Sie sollten diese Informationen jedoch, falls verfügbar, in den ersten Import aufnehmen. Das Team könnte auch in Erwägung ziehen, zusätzliche Attribute zu definieren, die die Suche nach oder die Berichterstattung über Anforderungsgruppen erleichtern.

Es ist immer möglich, Attribute hinzuzufügen, auszublenden oder zu entfernen, wenn die Nutzung des Tools ausgeweitet wird.

Es gibt einige wenige Klassen, die vordefiniert sind und nicht verändert werden sollten. Diese sind im Folgenden aufgeführt.



#### **VORSICHT!**

- Die Klasse "Abstimmung" ist nur für den internen Gebrauch bestimmt und darf nicht verändert werden. Die Attribute in dieser Klasse werden zur Unterstützung der Abstimmungsfunktion verwendet; jede Änderung an dieser Klasse kann zum Ausfall der Funktion führen.
- Die Klasse "Kapitel" wird zur Unterstützung der Dokumentenvorbereitung verwendet.

Sie dürfen keines der folgenden Attribute ändern oder umbenennen:

- Kapitelbeschreibung
- Kapiteltyp
- Kurzinformation zur CM-Zuordnung
- Dokumentbeschreibung
- Kapitelnummer ausblenden
- Änderungsgrund
- Titel

Zulässig ist

- das Hinzufügen von Attributen,
- das Ein- oder Ausblenden des Attributs **Kapitelnummer ausblenden**.

- Die Klasse "Kommentar", die für Diskussionen über Datenbankobjekte verwendet wird, ist nur für den internen Gebrauch bestimmt.

Sie dürfen **keines** der folgenden Attribute ändern oder umbenennen:

- Kommentar
- Betreff

Das Hinzufügen von Attributen ist zulässig.

#### **Definieren einer neuen Klasse**

Eine Liste von Klassen wurde für die Auswahl neuer Klassen vorbereitet. Der Inhalt ist nicht in Stein gemeißelt, sondern soll Ihnen den Einstieg erleichtern. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Ihren Bedürfnissen am ehesten entspricht, können Sie Elemente hinzufügen, überprüfen, in Betracht ziehen oder löschen. Die generische *Anforderungsklasse* ist immer ein guter Ausgangspunkt.




### So fügen Sie die Klasse hinzu:

- 1 Wählen Sie einen Klassentyp aus dem Menü **Neu** aus, oder bewegen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle im Raster, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie "Klasse hinzufügen" und wählen Sie einen entsprechenden Typ aus der Liste.
- 2 Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Klasse platzieren möchten, und klicken Sie mit der linken Maustaste. Das Dialogfeld **Klasse hinzufügen** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Klasse ein. Es sollte sich um einen Namen handeln, der die in der Klasse enthaltenen Daten beschreibt.



**VORSICHT!** Der Klassenname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel ["Namenskonventionen für Klassen"](#) auf Seite 521 angegeben sind.

- 4 Klicken Sie auf **OK**, um die Klasse mit dem angegebenen Namen zum Instanzschema hinzuzufügen.
- 5 Klicken Sie auf , um das Instanzschema zu speichern.

Die vollständige Definition einer Klasse besteht aus diesen Schritten:

- 1 Erstellen der Klasse
- 2 Definieren der Beziehungen bei Bedarf (siehe Kapitel ["Hinzufügen einer neuen Beziehung"](#) auf Seite 494),
- 3 Definieren der zugehörigen Attribute (siehe Kapitel ["Definieren eines Attributs"](#) auf Seite 457).

Durch das Hinzufügen eines Klassensymbols zum Instanzschema wird eine Informationsklasse erstellt.

### Angeben von Attributen

Um Attribute zu verwalten, speichern Sie Ihre Änderungen und verwenden Sie die Funktion **Attributeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel ["Definieren von Attributen"](#) auf Seite 455.

### Dialogfeld "Klasseneigenschaften":

Wenn eine Klasse zum Instanzschema hinzugefügt wird, wird sie mit einem Standardsatz von Eigenschaften hinzugefügt.

Um diese Eigenschaften zu ändern, zu denen Standardeinstellungen, Stil und Sicherheit gehören, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie im Kontextmenü **Klasseneigenschaften**.

### Registerkarte "Eigenschaften": Angeben einer Beschreibung, Standardeinstellungen

Eine **Klassenbeschreibung** kann und sollte mit allen im Instanzschema definierten Elementen verknüpft sein. Eine Klassenbeschreibung kann helfen, den Inhalt und sogar das für die Definition des Inhalts zuständige Team zu nennen. Die Klasse "Geschäftsanforderung" könnte zum Beispiel folgende Beschreibung haben:

"Anforderungen, die durch Geschäftsanalysten und das Produktmanagement definiert und überprüft wurden."

**Standardtitelattribut:** Das Attribut aus den in der Klasse definierten Attributen, das als Titel verwendet werden soll, wenn die Klassenobjekte angezeigt werden. Dies kann das als Name oder Titel definierte Attribut sein, es kann aber auch ein beliebiges alphanumerisches Attribut verwendet werden.

**Standardbeschreibungsattribut:** Das Textattribut, das als Beschreibung verwendet werden soll. Die Anforderungserklärung (Beschreibung) wird normalerweise verwendet.

**Workflow aktivieren:** Kontrollkästchen zur Aktivierung des Workflows für eine Klasse. Siehe Kapitel ["Erstellen oder Bearbeiten eines Workflows"](#) auf Seite 503.

**Größe der Attribute im Formular autom. anpassen:** Das Aktivieren dieser Option führt zu einem übersichtlicheren Formularlayout, da es eine Möglichkeit bietet, Attribute gleichmäßig in einem Formular anzuordnen, sodass auch Attribute mit unterschiedlichen Anzeigelängen ideal ausgerichtet sind.

Es gibt zusätzliche Mechanismen zur Steuerung der Platzierung von Attributen in Formularen, siehe das Kapitel "Customizing Web Forms and Templates" im *Dimensions RAdministratorhandbuch*.

### **Registerkarte "Stil": Ändern von Farbe und Schrift in der Darstellung**

Die Schemadefinition wird in der Dokumentation verwendet, daher ist es möglich, durch Schriftgröße und -farbe darauf hinzuweisen, dass ein Schema viele Klassen enthält, die für verschiedene Teams von unterschiedlicher Bedeutung sein können.

Um die für eine Klasse im Schema verwendete Darstellung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse, wählen Sie **Klasseneigenschaften** und wählen Sie die **Registerkarte "Stil"**.

### **Festlegen von Gruppenberechtigungen für die Klasse**


In Dimensions RM können Benutzer definiert und Gruppen zugewiesen werden. Die Zuweisung von Gruppenberechtigungen kann für jede Gruppe innerhalb einer Klasse oder allgemeiner pro Gruppe unter Anwendung von Berechtigungen klassenübergreifend festgelegt werden. Auch hier hängt die Wahl von den Abläufen ab.

Wenn beispielsweise alle Teammitglieder Lesezugriff auf die Anforderungen "Business" und "Funktionell" haben, aber nur Geschäftsanalysten die Anforderungen "Business" ändern dürfen, dann ist es sinnvoll, innerhalb jeder Klasse Berechtigungen zu vergeben.

Um die Sicherheitseinstellungen der Klasse zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse, wählen Sie **Klasseneigenschaften** und dann die **Registerkarte "Sicherheit"**.

Wählen Sie in der linken Spalte eine Gruppe aus und legen Sie auf der rechten Seite die Berechtigungen fest. Es ist möglich, das Kästchen "Berechtigungen" zu aktivieren, um alle wie unten gezeigt festzulegen.

Eine vollständige Liste der gültigen Transaktionen/Aktionen finden Sie unter ["Gültige Transaktionen"](#) auf Seite 428.



### Attribute

Auf die Attributeinstellungen kann direkt von der Klasse aus zugegriffen werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine Klasse und wählen Sie "Attribute" aus, oder wählen Sie "Attributeinstellungen" aus dem Menü "Verwaltung". Die vollständige Dokumentation zu den **Attributeinstellungen** finden Sie im Kapitel "[Verwalten von Attributeinstellungen](#)" auf Seite 444.


### Umbenennen einer Klasse

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie **Umbenennen** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Umbenennen** wird geöffnet. Geben Sie einen eindeutigen Namen zum Beschreiben der in der Klasse enthaltenen Daten ein.




**VORSICHT!** Der Klassenname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel "[Namenskonventionen für Klassen](#)" auf Seite 521 angegeben sind.

### Ändern des Bildes einer Klasse

Beim Erstellen einer Klasse wird das generische Bild der Klasse  verwendet. Sie können das Bild ändern, um den Zweck der Klasse wiederzugeben. Es sind Ordner mit allen Bildern in verschiedenen Farben aufgelistet, was die Unterscheidung zwischen den einzelnen Klassen vereinfacht. Es ist auch möglich, dass das Team seine eigenen Bilder erstellt und speichert.

#### So ändern Sie das Bild:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie **Bild ändern** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Bild ändern** wird geöffnet.

- 2 Die Liste enthält Bilder mit türkisfarbenem Hintergrund. Wenn Sie eine andere Hintergrundfarbe verwenden möchten, wählen Sie einen Unterordner.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Klicken Sie auf , um das Instanzschema zu speichern.

### **Klasseninformation**

Diese Funktion erstellt ein druckfähiges Formular, das eine Beschreibung des Workflows (sofern erstellt) und Details zu allen Attributen (sowohl benutzerdefinierte als auch Systemattribute) für die ausgewählte Klasse enthält. Die Ausgabe, die für neue und alte Benutzer sehr hilfreich ist, umfasst:

- Beschreibung der Klasse
- Workflow-Diagramm, Zustands- und Übergangsdetails
- Benutzerdefinierte Attribute, mit Beschreibungen
- Systemattribute, mit Beschreibung

### **Kopieren einer Klasse**

Beim Erstellen von Anforderungstypen mit ähnlicher Attributstruktur können Sie mit der rechten Maustaste auf die vorhandene Klasse klicken und im Menü den Befehl **Klasse kopieren** auswählen. Wählen Sie im Menü **Umbenennen**, um einen eindeutigen Namen zuzuweisen. Die duplizierte Klasse enthält zunächst dieselben Attribute wie die Originalklasse.

Beachten Sie, dass Sie nach dem Ändern des PUID-Formats zum Zuweisen eines eindeutigen Präfixes zu jeder Anforderungsklasse, die gleiche Änderung an der kopierten Klasse vornehmen müssen (siehe "[PUID-Attribut](#)" auf [Seite 478](#)).

### **So duplizieren (kopieren) Sie eine Klasse:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie **Klasse kopieren** aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Arbeitsfläche, auf der die Klasse angezeigt werden soll. Das Dialogfeld **Klasse** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie einen eindeutigen Namen zum Beschreiben der in der Klasse enthaltenen Daten ein.



**VORSICHT!** Der Klassenname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel "[Namenskonventionen für Klassen](#)" auf [Seite 521](#) angegeben sind.

- 4 Klicken Sie auf **Speichern**, um die Klasse mit dem angegebenen Namen zum Instanzschema hinzuzufügen. Das Schema wird innerhalb des Prozesses gespeichert.



**HINWEIS** Beim Duplizieren einer Klasse werden die zugehörigen Daten nicht kopiert.

## Hinzufügen von Beziehungen

Eine Beziehung stellt eine logische Zuordnung zwischen zwei Klassen dar. Die beiden Klassen werden als primäre Klasse (die Klasse, von der die Beziehung ausgeht) und als sekundäre Klasse (die Klasse, zu der die Beziehung führt) bezeichnet.

Beziehungen können sowohl über das Menü **Neu** in der Schemadefinition als auch über einen Rechtsklick auf die Klasse hinzugefügt werden. Der Vorteil der letztgenannten Methode ist, dass die Quelle klar ist und Sie nur die Linie zum Ziel ziehen müssen.

Eine vollständige Beschreibung der Beziehungen und ihrer Eigenschaften finden Sie im Kapitel "Beziehungen" auf Seite 494.

## Bereinigen von Daten einer Klasse

Eine Bereinigung, d. h. das Löschen von Daten, wird nicht oft durchgeführt – obwohl es nützlich sein kann, besonders beim Programmstart. Sind die Attribute erst einmal erstellt und die Daten importiert, ist das Ergebnis oft nicht zufriedenstellend. Natürlich können Attributnamen geändert und Formulare modifiziert werden, aber manchmal ist es sinnvoller, die Daten zu löschen und von vorne zu beginnen. Die Nummerierung ist dann wieder auf 1 zurückgesetzt – oder was auch immer als Ausgangspunkt gewählt wurde.

### So bereinigen Sie die Daten einer Klasse:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie **Bereinigen** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Daten bereinigen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf **Bereinigen**, um alle Objekte in der Klasse und ihre zugehörigen Links zu löschen.



**VORSICHT!** Beim Bereinigen von Daten werden die Objekte dauerhaft aus der Instanz entfernt.

- 3 Wenn das Bereinigen für eine Klasse oder Beziehung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dies durch ein Häkchen angezeigt. Sollte beim Bereinigen ein Fehler auftreten, wird ein "x" angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das "x", um weitere Informationen über den Fehler anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Daten bereinigen** zu schließen.

## Löschen einer Klasse

Beim Löschen einer Klasse werden die Klasse und alle mit ihr verbundenen Daten aus dem Schema gelöscht. Das Löschen der Klasse ist, ähnlich wie das Löschen des Inhalts, dauerhaft. Wenn eine Klasse nützliche Informationen enthält, aber das Team es vorzieht, sie nicht mehr zu pflegen, können die Berechtigungen entfernt werden, ebenso wie ihre Beziehung zu anderen Klassen, und in den Instanzeinstellungen können sie aus den Klassenlisten entfernt werden.

So löschen Sie eine Klasse aus dem Instanzschema:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse, die Sie löschen möchten, und wählen Sie **Löschen** aus dem Kontextmenü aus.

- Wählen Sie die Klasse aus und drücken Sie dann die Taste **Entf**.



**VORSICHT!** Dadurch wird nicht nur die Klasse aus dem Instanzschema gelöscht, sondern es werden auch alle mit der Klasse verknüpften Daten gelöscht.

## Beziehungen

Eine Beziehung stellt eine logische Zuordnung zwischen zwei Klassen dar. Die beiden Klassen werden als primäre Klasse (die Klasse, von der die Beziehung ausgeht) und als sekundäre Klasse (die Klasse, zu der die Beziehung führt) bezeichnet.

### **Hinzufügen einer neuen Beziehung**

Durch das Hinzufügen einer Beziehung zum Schemadefinitionsdiagramm wird ein Link zwischen zwei Klassen hergestellt, der die Nachverfolgbarkeit oder den Informationsfluss zwischen Objekten der Klassen ermöglicht.

#### **So erstellen Sie eine Beziehung:**

- 1 Wählen Sie im Menü **Neu** die Option **Beziehung**.
- 2 Wählen Sie die Klasse aus, die als Quelle der Beziehung (primäre Klasse) dienen soll, und wählen Sie dann die Zielklasse aus. Das Dialogfeld **Neue Beziehung** wird geöffnet.




**HINWEIS** Erstellen Sie keine Beziehung von einer Klasse zu einer Kapitelklasse.

- 3 Geben Sie für die Beziehung einen eindeutigen Namen ein, der die Verbindung zwischen primärer und sekundärer Klasse beschreibt.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um die Beziehung zu Ihrem Instanzschema hinzuzufügen.




**VORSICHT!** Der Beziehungsname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel "[Namenskonventionen für Beziehungen](#)" auf Seite 522 beschrieben sind.

- 5 Das Instanzschema muss vor der Definition der **Beziehungseigenschaften** gespeichert werden .

### **Definieren oder Ändern von Beziehungseigenschaften**

Das Dialogfeld **Beziehungseigenschaften** besteht aus drei Registerkarten: Eigenschaften, Stil und Sicherheit. Die folgenden Schritte beziehen sich auf die Eigenschaften:

- 1 Wählen Sie die Beziehung aus und doppelklicken Sie darauf oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehung und wählen Sie dann **Beziehungseigenschaften** aus dem Kontextmenü aus.
- 2 Ändern Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen.
  - Bearbeiten Sie den Text im Feld **Beschreibung**.
  - **Kardinalität:** siehe Abschnitt "[Kardinalität](#)" auf Seite 495

- **Übertragungsregeln:** siehe Abschnitt "[Übertragungsregeln](#)" auf Seite 495
  - **Berechtigungen:** Das Dialogfeld zum Festlegen von Berechtigungen nach Gruppe für eine Beziehung ist identisch mit dem Dialogfeld zum Festlegen von Berechtigungen für Klassen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt "[Festlegen von Gruppenberechtigungen für die Klasse](#)" auf Seite 490.
- 3 Klicken Sie auf **OK**, um den Einstellungen zu ändern.
  - 4 Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen auf , um das Instanzschema zu speichern.

### Kardinalität

Der Regeln der Kardinalität steuern die Anzahl der Links, die Sie zwischen Objekten der Klassen in einer Beziehung herstellen können. Eine Kardinalität von 2:3 (2 für die primäre Kardinalität und 3 für die sekundäre Kardinalität) bedeutet z. B., dass nicht mehr als zwei Links von einem Objekt der primären Klasse zu Objekten der sekundären Klasse hergestellt werden können. Außerdem können nicht mehr als drei Links von einem Objekt der sekundären Klasse zu Objekten der primären Klasse hergestellt werden. Um anzugeben, dass keine Links zu Objekten der primären oder sekundären Klasse hergestellt werden können, geben Sie in das entsprechende Feld den Wert 0 ein. Um anzugeben, dass eine unbegrenzte Anzahl von Links zu Objekten der primären oder sekundären Klasse hergestellt werden kann, geben Sie in das entsprechende Feld den Wert **n** ein.

Weitere Informationen finden Sie auch unter "Nur für aktuelle Version anwenden" im Abschnitt "[Übertragungsregeln](#)" auf Seite 495.

### Übertragungsregeln

Übertragungsregeln steuern, was beim Bearbeiten eines Objekts, das zu einem Link gehört, mit dem Link des Objekts geschieht. Durch Umschalten der gewünschten Werte werden die Übertragungsregeln für den Links festgelegt.

Die folgende Tabelle beschreibt die Arten von Übertragungsregeln für Links.

#### Primär:

Regeltyp	Beschreibung
Auf untergeordnetes Element übertragen	Wenn das primäre Objekt in der Beziehung bearbeitet und ersetzt wird, werden die Links des primären Objekts in die neue Version kopiert.
Aus übergeordnetem Element löschen	Wenn das primäre Objekt in der Beziehung bearbeitet und ersetzt wird, werden die Links aus der vorherigen Version des primären Objekts gelöscht.
Beim Löschen des untergeordneten Elements auf übergeordnetes Element übertragen	Wenn das primäre Objekt entfernt wird, werden die Links auf die vorherige Version des Objekts übertragen.
Bei Änderung sekundäres Objekt als Suspect markieren	Wenn das primäre Objekt geändert wird, wird das sekundäre Objekt als verdächtig markiert. Zur Definition der Attribute, die eine Änderung auslösen, finden Sie Informationen unter <b>Änderung löst Fehlverdacht aus</b> in Kapitel " <a href="#">Allgemeine Attributeigenschaften</a> " auf Seite 458.

Regeltyp	Beschreibung
Beim Löschen oder Wiederherstellen des Links sekundäres Objekt als Suspect markieren	Wenn der Link zwischen dem primären und dem sekundären Objekt gelöscht oder wiederhergestellt wird, wird das sekundäre Objekt als Suspect markiert.
Attribute beim Erstellen und Verlinken auffüllen	Wenn das sekundäre Objekt ein neues primäres Objekt erstellt und mit diesem verlinkt wird, werden die Attributwerte vom sekundären Objekt in das primäre Objekt kopiert, sofern die Attributnamen (nicht die Anzeigenamen) übereinstimmen. Diese Einstellung gilt nur für die Attribute, bei denen die Einstellung <b>Bei Erstellung auffüllen und verlinken</b> aktiviert ist (siehe Kapitel <a href="#">"Allgemeine Attributeigenschaften"</a> auf Seite 458).
Nur für aktuelle Version anwenden	Diese Option bezieht sich auf die Kardinalität und gilt nur, wenn die primäre Kardinalität über einen numerischen Wert verfügt. Ist sie aktiviert, werden nur primäre Objekte mit dem Status <b>Aktuell</b> berücksichtigt. Andernfalls werden alle Versionen des primären Objekts berücksichtigt.

**Sekundär:**

Regeltyp	Beschreibung
Auf untergeordnetes Element übertragen	Wenn das sekundäre Objekt in der Beziehung bearbeitet und ersetzt wird, werden die Links des sekundäre Objekts in die neue Version kopiert.
Aus übergeordnetem Element löschen	Wenn das sekundäre Objekt in der Beziehung bearbeitet und ersetzt wird, werden die Links aus der vorherigen Version des sekundären Objekts gelöscht.
Beim Löschen des untergeordneten Elements auf übergeordnetes Element übertragen	Wenn das primäre Objekt entfernt wird, werden die Links auf die vorherige Version des Objekts übertragen.
Bei Änderung primäres Objekt als Suspect markieren	Wenn das sekundäre Objekt geändert wird, wird das primäre Objekt als verdächtig markiert. Zur Definition der Attribute, die eine Änderung auslösen, finden Sie Informationen unter <b>Änderung löst Fehlerverdacht aus</b> in Kapitel <a href="#">"Allgemeine Attributeigenschaften"</a> auf Seite 458.
Beim Löschen des Links primäres Objekt als Suspect markieren	Wenn der Link zwischen dem primären und dem sekundären Objekt gelöscht wird, wird das primäre Objekt als verdächtig markiert.




Regeltyp	Beschreibung
Attribute beim Erstellen und Verlinken auffüllen	Wenn das primäre Objekt ein neues sekundäres Objekt erstellt und mit diesem verlinkt wird, werden die Attributwerte vom primären Objekt in das sekundäre Objekt kopiert, sofern die Attributnamen (nicht die Anzeigenamen) übereinstimmen. Diese Einstellung gilt nur für die Attribute, bei denen die Einstellung <b>Bei Erstellung auffüllen und verlinken</b> aktiviert ist (siehe Kapitel "Allgemeine Attributeigenschaften" auf Seite 458).
Nur für aktuelle Version anwenden	Diese Option bezieht sich auf die Kardinalität und gilt nur, wenn die sekundäre Kardinalität über einen numerischen Wert verfügt. Ist sie aktiviert, werden nur sekundäre Objekte mit dem Status <b>Aktuell</b> berücksichtigt. Andernfalls werden alle Versionen des sekundären Objekts berücksichtigt.

### Ändern der Stileigenschaften für eine Beziehung

Wenn eine Beziehung zum Instanzschema hinzugefügt wird, wird sie mit einem Standardsatz von Eigenschaften für die grafische Darstellung der Beziehung hinzugefügt.

#### So konfigurieren Sie die Stileigenschaften einer Beziehung:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie **Stileigenschaften** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Stileigenschaften** wird geöffnet.
- 2 Ändern Sie den Stil wie gewünscht.
- 3 Klicken Sie auf **OK**, um den neuen Stil zu übernehmen.
- 4 Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen auf , um das Instanzschema zu speichern.

### Löschen einer Beziehung

#### So löschen Sie eine Beziehung aus dem Instanzschema:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Beziehung (Linie).
- 2 Wählen Sie **Löschen** aus. Daraufhin wird das Dialogfeld **Löschen bestätigen** geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf **OK**, um die Beziehung zu löschen.




**VORSICHT!** Dadurch wird nicht nur die Beziehungsdefinition aus dem Instanzschema gelöscht, sondern es werden auch alle mit der Beziehung verbundenen Links gelöscht.

### Bearbeiten von Eckpunkten

Wenn eine Beziehung ausgewählt ist, werden die Steuerpunkte an jedem Eckpunkt angezeigt, der die Form der Beziehung definiert. Diese Eckpunkte können verändert werden, um den Pfad einer Beziehung zu ändern.

#### So verschieben Sie einen Eckpunkt:

- 1 Wählen Sie die Beziehung aus.

- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Steuerpunkt.
- 3 Klicken Sie auf den Steuerpunkt und ziehen Sie ihn dann an eine neue Position.
- 4 Lassen Sie die Maustaste los, um den Eckpunkt an seinen neuen Koordinaten zu platzieren.
- 5 Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen auf , um das Instanzschema zu speichern.

### ***Bereinigen von Daten einer Beziehung***



**VORSICHT!** Beim Bereinigen von Daten werden die Links dauerhaft aus der Instanz entfernt.

#### **So bereinigen Sie die Links einer Beziehung:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehung und wählen Sie **Bereinigen** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Daten bereinigen** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf **Bereinigen**, um alle Links für diese Beziehung zu löschen.
- 3 Wenn das Bereinigen für die Beziehung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dies durch ein Häkchen angezeigt. Sollte beim Bereinigen ein Fehler auftreten, wird ein "x" angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das "x", um weitere Informationen über den Fehler anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Daten bereinigen** zu schließen.

### ***Umbenennen einer Beziehung***


Der Name einer Beziehung sollte die Daten beschreiben, die Sie mit der Beziehung verknüpfen möchten. Jeder Beziehungsname muss für innerhalb des Instanzschema eindeutig sein.

#### **So benennen Sie eine Beziehung um:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehung und wählen Sie **Umbenennen** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Umbenennen** wird geöffnet.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Beziehung ein, um die Daten zu beschreiben, die Sie mit der Beziehung verknüpfen möchten.



**VORSICHT!** Der Beziehungsname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel ["Namenskonventionen für Beziehungen"](#) auf Seite 522 beschrieben sind.

- 3 Klicken Sie auf **OK**, um den Beziehungsnamen zu ändern.
- 4 Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen auf , um das Instanzschema zu speichern.

### ***Umkehren einer Beziehung***

Wenn die Informationen nicht in die Richtung zu fließen scheinen, in der die Beziehung ursprünglich erstellt wurde, können Sie diese umkehren.


**So kehren Sie eine Beziehung um:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehung und wählen Sie **Umkehren** aus dem Kontextmenü aus.
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen. Die ausgewählte Option wird auf alle vorhandenen Links angewendet, wenn die Beziehung umgekehrt wird.
  - **Links beibehalten:** Kehrt die Richtung der Beziehung um, wobei alle bestehenden Links erhalten bleiben.
  - **Links entfernen:** Kehrt die Richtung der Beziehung um und entfernt alle vorhandenen Links für die Beziehung.


**Angeben von Attributen für eine Beziehung**

Es ist möglich, Attribute mit Beziehungen zu verknüpfen. Um Attribute zu verwalten, speichern Sie etwaige nicht gespeicherte Änderungen an Beziehungen, und verwenden Sie die Funktion **Attributeinstellungen** aus dem Menü **Verwaltung**. Wählen Sie dann **Beziehungen anzeigen**. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "[Definieren von Attributen](#)" auf Seite 455.

**Speichern des Instanzschemas**

Um das Instanzschema zu speichern, klicken Sie in der Symbolleiste auf .

**Erneutes Laden des Instanzschemas**

Um das Instanzschema erneut zu laden, klicken Sie in der Symbolleiste auf .

**Anzeigen von Klasseninformationen**

Das Dialogfeld **Klasseninformation** enthält Informationen zu Klassenattributen und dem zugeordneten Workflow (falls vorhanden).


Um die Klasseninformationen anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Klasse und wählen Sie im Kontextmenü **Klasseninformation**. Das Dialogfeld **Klasseninformation** wird geöffnet.

**Erstellen von Produkt- und Projektklassen**

Die Klassen **Produkt** und **Projekt** ermöglichen die einfache Zuweisung einer Anforderung zu einem Produkt (z. B. *CloudPhoto*) und einem Projekt (z. B. *Edition 2019*). Je nach Bedarf können Sie eine oder beide Klassen anlegen.

- **Agile:** Erfordert die Klasse **Produkt**.
- **Branchen:** Erfordert die Klassen **Produkt** und **Projekt**.
- **Anforderung zu Produktzuweisung:** Erfordert die Klasse **Produkt** (ohne Branchen)
- **Anforderung zu Projektzuweisung:** Erfordert die Klasse **Projekt** (ohne Branchen)

### **Erstellen von Produkt- und Projektklassen für das Branchen**

- 1 Öffnen Sie das Instanzschema (siehe Kapitel ["Öffnen des Instanzschemas" auf Seite 487](#)).
- 2 Fügen Sie eine Klasse auf Basis des Typs **Produkt** hinzu (siehe Kapitel ["Definieren einer neuen Klasse" auf Seite 488](#)) und geben Sie ihr einen passenden Namen (z. B. *Produkte*).
- 3 Fügen Sie eine Klasse auf Basis des Typs **Projekt** hinzu (siehe Kapitel ["Definieren einer neuen Klasse" auf Seite 488](#)) und geben Sie ihr einen passenden Namen (z. B. *Projekte*).
- 4 Klicken Sie auf , um das Instanzschema zu speichern.

### **Erstellen von Produkt- und Projektklassen ohne Branchen**

- 1 Öffnen Sie das Instanzschema (siehe Kapitel ["Öffnen des Instanzschemas" auf Seite 487](#)).
- 2 **So erstellen Sie die Klasse "Produkt":**
  - a Fügen Sie eine Klasse auf Basis des Typs **Produkt** hinzu (siehe Kapitel ["Definieren einer neuen Klasse" auf Seite 488](#)) und geben Sie ihr einen passenden Namen (z. B. *Produkte*).
  - b Fahren Sie mit Punkt 4 fort.
- 3 **So erstellen Sie die Klasse "Projekt":** Fügen Sie eine Klasse auf Basis des Typs **Projekt** hinzu (siehe Kapitel ["Definieren einer neuen Klasse" auf Seite 488](#)) und geben Sie ihr einen passenden Namen (z. B. *Projekte*).
- 4 Wenn Sie das Branchen auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht verwenden möchten, können Sie die folgenden Änderungen vornehmen, damit der Kurzname beim Erstellen eines Produkts oder Projekts nicht benötigt wird:
  - a Wählen Sie im Dialogfeld **Attributdefinition** (siehe Kapitel ["Definieren eines Attributs" auf Seite 457](#)) die zuvor erstellte Klasse (*Produkte* oder *Projekte*) aus.
  - b Wählen Sie das Attribut **Kurzname**.
  - c Deaktivieren Sie die folgenden Optionen:
    - **Erforderliches Attribut**
    - **Anzeige für Eintrag**
  - d Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

## **Unterstützende Kommentare**

### **Übersicht**

Kommentare können für Kapitel oder Anforderungen hinzugefügt werden. Kommentare ermöglichen die Diskussion von Themen bezüglich einer Anforderung oder eines Kapitels.

Anstatt die Themen nur per E-Mail oder persönlich zu diskutieren, können so alle Kommentare jederzeit, z. B. während eines Genehmigungsprozesses, angezeigt werden.



**HINWEIS** Um Kommentare hinzufügen oder auf Kommentare antworten zu können, müssen Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- Berechtigung **Create** für die Klasse **Kommentar**
- Berechtigung **Read** für die Klasse **Anforderung**
- Berechtigung **Create** für die Beziehung zwischen der Klasse **Kommentar** und der Klasse **Anforderung**.

### **Hinzufügen der Kommentarklasse und Beziehungen**

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie die Klasse **Kommentar** hinzufügen und die Beziehungen zu den Klassen erstellen, für die Sie Kommentare unterstützen möchten. Sie können den Namen der Klasse **Kommentar** in Ihrem Schema ändern.

**Führen Sie die folgenden Schritte aus:**

- 1 Wählen Sie **Kommentar** aus dem Menü **Neu**.
- 2 Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Klasse platzieren möchten, und klicken Sie mit der linken Maustaste. Das Dialogfeld **Klasse hinzufügen** wird geöffnet.
- 3 Geben Sie einen eindeutigen Namen zum Beschreiben der in der Klasse enthaltenen Daten ein.



**VORSICHT!** Der Klassenname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel "[Namenskonventionen für Klassen](#)" auf Seite 521 angegeben sind.

- 4 Klicken Sie auf **OK**, um die Klasse mit dem angegebenen Namen zum Instanzschema hinzuzufügen.
- 5 Führen Sie für jede Klasse, für die Sie Kommentare verwenden möchten, folgende Schritte durch:
  - a Wählen Sie im Menü **Neu** die Option **Beziehung**.
  - b Wählen Sie die Klasse aus, mit der Sie Kommentare verwenden möchten, und wählen Sie dann die Klasse *Kommentar*. Das Dialogfeld **Neue Beziehung** wird geöffnet.



**HINWEIS** Erstellen Sie keine Beziehung von einer Klasse zu einer Kapitelklasse.


- c Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Beziehung ein, um die Daten zu beschreiben, die Sie mit der Beziehung verknüpfen möchten.



**VORSICHT!** Der Beziehungsname muss den Konventionen entsprechen, die in Kapitel "[Namenskonventionen für Beziehungen](#)" auf Seite 522 beschrieben sind.

- d Klicken Sie auf **OK**, um die Beziehung zu Ihrem Instanzschema hinzuzufügen.
- e Doppelklicken Sie auf die Beziehung (der Pfeil, der von Ihrer Klasse auf die Klasse *Kommentar* zeigt) oder wählen Sie die Beziehung aus und wählen Sie im

Kontextmenü **Beziehungseigenschaften...** aus. Das Dialogfeld **Beziehung definieren** wird geöffnet.

- f Stellen Sie sicher, dass für **Primär** und **Sekundär** die Option **Auf untergeordnetes Element übertragen** ausgewählt ist.
  - g Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf , um das Instanzschema zu speichern.

## Bearbeiten von Workflows

In Dimensions RM werden Workflows definiert, um sicherzustellen, dass Anforderungstypen oder Container (Dokumente, Sammlungen usw.) eine Reihe von Kriterien erfüllen, bevor sie einen genehmigten Status erreichen. Es können Einschränkungen für bestimmte Attribute, Beziehungen sowie für die Überprüfung zuständigen Benutzer oder zuständige Gruppe festgelegt werden.

Bevor eine neu definierte Anforderung zur Überprüfung weitergeleitet werden kann, muss sie beispielsweise einen Titel, eine Beschreibung, eine Verifizierungsmethode oder einen Manager enthalten.

Workflows werden in der Regel vom Anforderungs-Team definiert und vom Tool-Administrator mithilfe des Tools "Schemadefinition" implementiert.




Abbildung 11-12. Workflow für die Klasse "Product\_Requirements"

## Workflow-Elemente

Ein Workflow besteht aus zwei Elementen: Zustände und Übergänge.



**Zustand:** Ein Zustand ist eine Position in einem Workflow, an der eine Anforderung abgelegt ist. Während sich eine Anforderung in einem bestimmten Zustand befindet, hat sie einen Besitzer, der für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe mit der Anforderung verantwortlich ist.

**Übergang:** Ein Übergang aktiviert das Verschieben einer Anforderung im Workflow von einem Zustand in einen anderen.

## Erstellen oder Bearbeiten eines Workflows

Sie können einen Workflow nur für eine Klasse erstellen. Sie können keinen Workflow erstellen, der mehrere Klassen behandelt.


### So erstellen Sie einen Workflow:

- 1 Wählen Sie **Schemadefinition** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Schemadefinition** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Klasse und wählen Sie **Klasseneigenschaften** aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Option **Workflow aktivieren** ausgewählt ist.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Workflow-Definition**. Das Dialogfeld **Workflow-Definition** wird geöffnet.
- 5 Entwerfen Sie Ihren Workflow durch Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Zuständen und Übergängen.
- 6 Klicken Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.
- 7 Schließen Sie das Dialogfeld **Workflow-Definition**.
- 8 **Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:**
  - Wenn Sie den Workflow durch Auswahl der Option **Workflow aktivieren** aktiviert haben:
    - a Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Klasseneigenschaften** zu schließen.
    - b Klicken Sie auf , um die Schemadefinition zu speichern.
    - c Schließen Sie das Dialogfeld **Schemadefinition**.
  - Wenn Sie einen bestehenden Workflow bearbeitet haben:
    - a Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld **Klasseneigenschaften** zu schließen.
    - b Schließen Sie das Dialogfeld **Schemadefinition**.

### Workflow-Zustände

#### Hinzufügen eines Workflow-Zustands

##### So fügen Sie einen Zustand hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menü **Neu** die Option  und klicken Sie an der gewünschten Stelle auf der Arbeitsfläche. Hierdurch wird das Dialogfeld **Zustand hinzufügen** geöffnet.

- 2 Ersetzen Sie den Standardnamen **Neuer Zustand** durch den gewünschten Zustandsnamen und klicken Sie auf **OK**.



**HINWEIS** Die Namen der Zustände müssen eindeutig sein.

### Ändern des Namens eines Workflow-Zustands

#### So benennen Sie einen Zustand um:

- 1 Doppelklicken Sie auf den Zustand, den Sie umbenennen möchten, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Umbenennen** aus.
- 2 Geben Sie den Namen des neuen Zustands ein
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

### Ändern der Definition eines Workflow-Zustands

Um die Definition eines Zustands zu ändern, können Sie entweder auf den Zustand doppelklicken oder mit der rechten Maustaste auf den Zustand klicken und im Kontextmenü **Eigenschaften** auswählen. Dadurch wird das Dialogfeld *Zustandseigenschaften* » 'Zustandsname' geöffnet, in dem Sie folgende Einstellungen ändern können:

#### Einstellungen der Eigenschaft des Workflow-Zustands

Die Registerkarte **Eigenschaften** wird angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld *Zustandseigenschaften* » 'Zustandsname' öffnen. Um die Eigenschaften zu ändern, nachdem Sie andere Einstellungen geändert haben, wählen Sie die Registerkarte **Eigenschaften**. Auf der Registerkarte **Eigenschaften** können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- **Name:** Wenn Sie den Wert im Feld **Name** ändern, wird der Workflow-Zustand umbenannt.
- **Beschreibung:** Geben Sie die Beschreibung ein oder ändern Sie diese, um den Zweck des Zustands zu beschreiben. Die Beschreibung wird als QuickInfo verwendet, die angezeigt wird, wenn der Mauszeiger in der Zustandshistorie eines Formulars über den Zustand bewegt wird.
- **Besitzer:** Durch das Ändern des Besitzers kann verhindert werden, dass andere Benutzer Transaktionen in diesem Zustand ausführen können. Dies hängt von der Konfiguration des Attributs (d. h. einzelner Benutzer, Gruppe oder Team), den Benutzer-/Gruppenberechtigungen und den Sicherheitseinstellungen für den Übergang ab.



#### Einstellungen des Stils des Workflow-Zustands

Auf der Registerkarte **Stil** können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- **Bezeichnung:** Legt die für die Bezeichnung verwendete Schriftart fest. Die Schriftart der Bezeichnung wird nur für das Zustandsdiagramm verwendet.
- **Besitzer:** Legt die Schriftart für den Besitzer fest. Die Schriftart des Besitzers wird nur für das Zustandsdiagramm verwendet.
- **Symbol:** Legt die Farbe für das Zustandssymbol fest. Die Symbolfarbe wird für das Zustandsdiagramm und für das Tag des Workflow-Zustands in Listen verwendet.



### Einstellungen der Übergänge des Workflow-Zustands

Auf der Registerkarte **Übergänge** können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Übergänge im Formular angezeigt werden. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie einen Übergang aus und klicken Sie auf  oder .

### Einstellungen des Formulars des Workflow-Zustands

Auf der Registerkarte **Formular** haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen:

**Abschnitte:** Definiert die Abschnitte, die angezeigt werden, wenn eine Anforderung mit diesem Zustand geöffnet wird.

**Attribute:** Definiert die Verarbeitung der Attribute, wie unten beschrieben.

Einstellung	Beschreibung
Anzeige	<p>Das Attribut anzeigen, wenn der übergeordnete Abschnitt ebenfalls angezeigt wird.</p> <p><b>HINWEIS</b> Wenn Sie sich dafür entscheiden, Attribute auf ausgewählten Workflow-Formularen auszublenden (nicht anzuzeigen), testen Sie die Anzeige.</p> <p>Unabhängig davon, ob Sie mit geänderten Formularen arbeiten oder nicht, ändert sich das Format der Anzeige, wenn Attribute ausgeblendet sind; eine Änderung der Anzeige kann für die Benutzer verwirrend sein. Wenn es Attribute gibt, die in verschiedenen Stadien des Prozesses ausgeblendet werden müssen, sollten diese Attribute alle in demselben Abschnitt untergebracht werden. Dadurch kann der Abschnitt unterdrückt werden, ohne dass die Anzeige einzelner Attribute im Formular beeinträchtigt wird.</p>
Bearbeitbar	Das Attribut kann im Übergangsformular geändert werden.
Erforderlich	Das Attribut muss einen Wert haben, damit der Übergang abgeschlossen werden kann.
Wert löschen	<p>Das Attribut wird während des Übergangs gelöscht.</p> <p>So kann zum Beispiel ein Statusattribut, das während eines Überprüfungsprozesses noch aufrechterhalten wird, vor der endgültigen Überprüfung gelöscht werden.</p>

### Einstellungen der Sicherheit des Workflow-Zustands

Mit den Einstellungen auf der Registerkarte **Sicherheit** kann der Administrator festlegen, welche Gruppe eine Anforderung im ausgewählten Zustand lesen, speichern oder ändern darf.

Transaktion	Definition
Lesen	Der Benutzer kann die Daten der Anforderung anzeigen.
Speichern	Der Benutzer kann Attributwerte der Anforderung ersetzen.

Transaktion	Definition
Speichern, wenn Besitzer	Der Benutzer kann Attributwerte der Anforderung ersetzen, wenn diese in seinem Besitz ist.
Aktualisieren	Der Benutzer kann die Attributwerte der Anforderung aktualisieren.
Aktualisieren, wenn Besitzer	Der Benutzer kann Attributwerte der Anforderung aktualisieren, wenn diese in seinem Besitz ist.

Das Dialogfeld bietet die Möglichkeit, jede Gruppe auszuwählen und dann alle Berechtigungen für diese Gruppe hinzuzufügen oder zu entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Verwalten von Gruppen"](#) auf Seite 424.

### Löschen eines Workflow-Zustands

So löschen Sie einen Zustand:

- 1 Wählen Sie den Zustand aus, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie die **Entf**-Taste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zustand und wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
- 3 Bestätigen Sie das folgende Dialogfeld.




**HINWEIS** Ein Zustand kann nur gelöscht werden, wenn keine Anforderung in diesem Zustand vorhanden ist.

### Workflow-Übergänge

#### Hinzufügen eines Workflow-Übergangs

Um einen Übergang hinzuzufügen, benötigen Sie mindestens 2 Zustände in Ihrem Workflow-Diagramm.

#### So fügen Sie einen Übergang hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menü **Neu** die Option "Übergang"  aus.
- 2 Klicken Sie auf den Zustand, bei dem der Übergang beginnen soll.
- 3 Klicken Sie auf den Zustand, in dem der Übergang enden soll.



**TIPP** Sie können einen Übergangspfeil mit einem Winkel (z. B. einen 90°-Winkel) erstellen, indem Sie vor dem Klicken auf den Endzustand an mehreren Stellen im Arbeitsbereich klicken.

- 4 Geben Sie den Namen für den Übergang ein und klicken Sie auf **OK**.

#### Ändern des Namens eines Workflow-Übergangs

So ändern Sie den Namen eines Übergangs:

- 1 Doppelklicken Sie auf den Pfeil des Übergangs oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Pfeil des Übergangs und wählen Sie im Kontextmenü **Übergangseigenschaften** aus. Das Dialogfeld *Übergangseigenschaften* wird geöffnet.

- 2 Geben Sie den neuen Namen in das Feld **Name** ein.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

### Ändern der Definition des Workflow-Übergangs

Um die Definition eines Übergangs zu ändern, können Sie entweder auf den Pfeil des Übergangs doppelklicken oder mit der rechten Maustaste auf den Pfeil des Übergangs klicken und **Übergangseigenschaften...** auswählen. Das Dialogfeld *Übergangseigenschaften* » 'Übergangsname' wird geöffnet, in dem folgende Einstellungen geändert werden können:

#### Einstellungen des Workflow-Übergangs "Eigenschaften"

Die Registerkarte **Eigenschaften** wird angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld *Übergangseigenschaften* » 'Übergangsname' öffnen. Um die Eigenschaften zu ändern, nachdem Sie andere Einstellungen geändert haben, wählen Sie die Registerkarte **Eigenschaften**. Auf der Registerkarte **Eigenschaften** können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- **Name:** Wenn Sie den Wert im Feld **Name** ändern, wird der Workflow-Übergang umbenannt.
- **Beschreibung:** Geben Sie die Beschreibung ein oder ändern Sie diese, um den Zweck des Übergangs zu beschreiben. Die Beschreibung wird als QuickInfo verwendet, die dem Benutzer angezeigt wird, wenn er den Mauszeiger in der Zustandshistorie eines Formulars über den Übergang bewegt.

#### Einstellungen des Stil des Workflow-Übergangs

Auf der Registerkarte **Stil** können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- **Linie:** Bestimmt den Stil der Pfeillinie zur Darstellung des Übergang. Der Linienstil wird nur für das Zustandsdiagramm verwendet.
- **Bezeichnung:** Legt die für die Bezeichnung verwendete Schriftart fest. Die Schriftart der Bezeichnung wird nur für das Zustandsdiagramm verwendet.

#### Einstellungen des Formular ds Workflow-Übergangs

Die Kontrollkästchen oben auf der Registerkarte "Formular" ermöglichen es dem Administrator, einen **schnellen Übergang** zu wählen oder eine **elektronische Signatur** zu verlangen.

Ein schneller Übergang bewirkt, dass für die Anforderung ein automatischer Übergang erfolgt, sobald alle als obligatorisch aufgelisteten Attribute für die **Zustandseigenschaften** angegeben wurden. Wenn der Prozess beispielsweise erfordert, dass der Teamleiter eine Anforderung überprüft und dem Attribut *Manager* einen Wert zuweist, dann wird das Attribut "Manager" im Statusformular als obligatorisch festgelegt, und sobald es ausgefüllt ist, erfolgt der Übergang der Anforderung.

Ein regulärer Übergang ist manuell und bewirkt, dass ein Übergangsformular mit den folgenden Elementen erstellt wird:

**Abschnitte:** Legt fest, welche Abschnitte angezeigt werden, wenn der Benutzer die Anforderung öffnet.

**Benutzerdefinierte Attribute:** Legt fest, wie benutzerdefinierte Attribute verarbeitet werden sollen.

Einstellung	Beschreibung
Anzeige	Das Attribut anzeigen, wenn der übergeordnete Abschnitt ebenfalls angezeigt wird.  <b>HINWEIS</b> Wenn Sie Steuerelemente des Attributs ausblenden, können die Steuerelemente des Attributs, die auf die ausgeblendeten Steuerelemente des Attributs folgen, neu angeordnet werden. Dies kann für einige Benutzer verwirrend sein.
Bearbeitbar	Das Attribut kann geändert werden.
Erforderlich	Das Attribut muss über einen Wert verfügen.
Wert löschen	Löscht den Wert des Attributs.

Wenn Sie das Kästchen für die **elektronische Signatur** aktivieren, müssen die Benutzer ihre Identität durch Eingabe von Benutzername und Passwort bestätigen. Die folgenden Daten werden mit dem Übergang gespeichert:

- Benutzername und Benutzer-ID
- Zeitstempel der Uhrzeit zu der der Übergang ausgeführt wurde
- Ausgeführter Übergang

### **Einstellungen des Benutzerfelds des Workflow-Übergangs**


Die Einstellungen in den **Benutzerfeldern** bieten die Möglichkeit, Benutzer bei Übergängen Attributen zuzuweisen oder zwischen ihnen zu verschieben, sodass das Team wichtige Informationen verwalten und Prozesse durchsetzen kann.

Benutzerfelder ermöglichen es dem Team, Benutzer zu entfernen oder ihnen bei Übergängen verschiedene Rollen zuzuweisen. So wird beispielsweise der Autor, also die Person, die für das Schreiben einer Anforderung und das Einreichen zur Überprüfung verantwortlich ist, aus der Gruppe der Personen, die als Reviewer oder Genehmiger zur Verfügung stehen, entfernt.

Der Reviewer wird beim nächsten Übergang aus der Liste der Genehmiger entfernt – so wird sichergestellt, dass jede Rolle von einem anderen Benutzer ausgefüllt wird.

In Situationen, in denen bei jedem Release-Prozess einer anderen Person eine Rolle zugewiesen wird, kann die Person, die diese Rolle ausfüllt, in diesem Beispiel der Produktmanager, automatisch anderen Rollen zugewiesen werden, in diesem Beispiel der Rolle des Genehmigers.

Wir hoffen, dass Sie nun einen Prozess entwickeln können, der in Ihrer Umgebung funktioniert.



**Abbildung 11-13. Beispieleinstellungen: Übergang zur Überprüfung**

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Aktuellen Benutzer zu Benutzerfeld(ern) hinzufügen:**
  - **Einzelwertliste:** Die ausgewählten Benutzerattribute werden dem Benutzer angezeigt, der den Übergang ausführt. Im obigen Beispiel wird dem Benutzer, der für das Erstellen der Anforderung und deren Übergang zur Überprüfung verantwortlich ist, die Rolle "Autor" zugewiesen (eine Liste, die nicht mehrere Werte zulässt).
  - **Liste mit mehreren Werten:** Fügt den aktuellen Benutzer zu den ausgewählten Listen hinzu.
- **Aktuellen Benutzer aus Benutzerfeld(ern) entfernen:**
  - **Einzelwertliste:** Wenn eines der ausgewählten Benutzerattribute den Benutzer enthält, der den Übergang ausführt, wird das Benutzerattribut gelöscht.
  - **Liste mit mehreren Werten:** Der Benutzer, der den Übergang ausführt, wird aus den ausgewählten Listen entfernt. Im obigen Beispiel wird der Benutzer, der den Übergang ausführt und jetzt der Reviewer ist, aus der Liste der Genehmiger entfernt.
- **Auswahl aus Benutzerfeld(ern) entfernen:**
  - **Einzelwertliste:** Alle ausgewählten Benutzerattribute werden gelöscht.
  - **Liste mit mehreren Werten:** Die Auswahl aller Benutzer wird bei den ausgewählten Benutzerattributen aufgehoben.

## Einstellungen der Attributbedingungen des Workflow-Übergangs

Um die Einstellungen der Attributbedingungen zu ändern, wählen Sie die Registerkarte **Attributbedingungen**. Durch das Erstellen oder Ändern von Attributbedingungen legen Sie fest, unter welchen Bedingungen der Übergang ausgeführt werden kann.



**HINWEIS** Die Attributbedingungen werden geprüft, wenn Sie auf die zugeordnete Schaltfläche klicken.

- 1 Klicken Sie im Bereich **Attributbedingungen** auf **ODER** oder **UND**, um die Art der zu verwendenden logischen Beziehung anzugeben.
- 2 Geben Sie die Bedingungen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben an.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.

### So fügen Sie eine neue Attributbedingung hinzu:

- 1 Klicken Sie im Bereich **Attributbedingungen** auf **+**.  
Der Tabelle wird eine neue Zeile hinzugefügt und die Zelle **Attribut** wird ausgefüllt. Klicken Sie bei Bedarf auf die Zelle **Attribut**, um ein anderes Attribut aus einem Dropdown-Menü auszuwählen.
- 2 Klicken Sie in die Zelle **Bedingung** und wählen Sie den gewünschten Bedingungstyp aus dem Dropdown-Menü aus. Die folgenden Bedingungstypen sind verfügbar:
  - **=** Das Attribut entspricht *genau* dem Wert.
  - **!=** Das Attribut ist UNGLEICH dem Wert.
  - **Wie** Das Attribut enthält den Wert als Teil einer längeren Zeichenkette. Wenn Sie **Wie** verwenden, fügen Sie ein oder mehrere Sternchen (\*) als Platzhalter ein, um anzugeben, wo der Wert in die längere Attributzeichenfolge passt. Die folgenden Werte würden in der angegebenen Reihenfolge: \*UNIX, \*UNIX\* oder UNIX\* mit diesen Attributen übereinstimmen: HP-UNIX, HP-UNIX-11 oder UNIX-11.
  - **Null** Das Attribut enthält keinen Wert.
  - **Nicht Null** Das Attribut enthält einen Wert.
- 3 Klicken Sie in die Zelle **Wert**. Wenn es sich bei dem ausgewählten Attribut um eine Liste handelt, wählen Sie den Wert aus der angezeigten Werteliste aus; andernfalls geben Sie den Wert in die Zelle ein.



**HINWEIS** Wenn Sie eine **Wie-Bedingung** verwenden, benutzen Sie Sternchen als Platzhalter.

- 4 Die Zelle **Automatisch** ist ein Ja-Nein-Kontrollkästchen:
  - **Nein:** Der Übergang wird durch Auswahl der Schaltfläche "Übergang" ausgeführt.
  - **Ja:** Der Übergang wird automatisch für Anforderungen mit dem Zustand "Aktuell" ausgeführt, sobald alle Bedingungen erfüllt sind. Bei automatischen


Übergängen wird auf der Benutzeroberfläche keine Schaltfläche für den Übergang angezeigt.



**VORSICHT!** Es wird nicht empfohlen, die automatische Ausführung für mehrere Übergänge zu verwenden, die sich im selben Workflow-Zustand befinden. Wenn die Bedingungen mehrerer Übergänge "wahr" ergeben, kann nicht vorhergesagt werden, welche dieser Übergänge Dimensions RM ausführt.

5 Klicken Sie auf **OK**.

**So löschen Sie eine Attributbedingung:**

1 Klicken Sie in der Zeile der Bedingung, die Sie löschen möchten auf  .

2 Klicken Sie auf **OK**.

**So ändern Sie eine vorhandene Attributbedingungsregel:**

1 Klicken Sie auf die zu ändernde Zelle und ändern Sie den Wert.

2 Klicken Sie auf **OK**.

**Einstellungen der Beziehungsbedingungen des Workflow-Übergangs**

Um die Einstellungen für die Beziehungsbedingungen zu ändern, wählen Sie die Registerkarte **Beziehungsbedingungen**. Durch das Anlegen oder Ändern von Bedingungen legen Sie fest, unter welchen Bedingungen der Übergang ausgeführt werden kann.

**So fügen Sie Beziehungsbedingungen hinzu:**

1 Klicken Sie im Bereich **Beziehungsbedingungen** auf **ODER** oder **UND**, um die Art der zu verwendenden logischen Beziehung anzugeben.

2 Geben Sie die Bedingungen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben an.

3 Klicken Sie auf **OK**.

**So fügen Sie eine neue Beziehungsbedingung hinzu:**

1 Klicken Sie im Bereich **Beziehungsbedingungen** auf  , um der Tabelle eine neue Zeile hinzuzufügen.

2 Klicken Sie in die Zelle **Auslösende Klasse** und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Klasse aus, für die Sie die Bedingung definieren möchten.

3 Klicken Sie in die Zelle **Auslösendes Attribut** und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Attribut aus, für das Sie die Bedingung definieren möchten.

4 Klicken Sie in die Zelle **Bedingung** und wählen Sie den gewünschten Bedingungstyp aus dem Dropdown-Menü aus. Die folgenden Bedingungstypen sind verfügbar:

- = Das Attribut entspricht *genau* dem Wert.

- **!=** Das Attribut ist UNGLEICH dem Wert.
  - **Wie** Das Attribut enthält den Wert als Teil einer längeren Zeichenkette. Wenn Sie **Wie** verwenden, fügen Sie ein oder mehrere Sternchen (\*) als Platzhalter ein, um anzugeben, wo der Wert in die längere Attributzeichenfolge passt. Die folgenden Werte würden in der angegebenen Reihenfolge: \*UNIX, \*UNIX\* oder UNIX\* mit diesen Attributen übereinstimmen: HP-UNIX, HP-UNIX-11 oder UNIX-11.
- 5 Klicken Sie in die Zelle **Wert**. Wenn es sich bei dem ausgewählten Attribut um eine Liste handelt, wählen Sie den Wert aus der angezeigten Werteliste aus; andernfalls geben Sie den Wert in die Zelle ein.



**HINWEIS** Wenn Sie eine **Wie-Bedingung** verwenden, benutzen Sie Sternchen als Platzhalter.


- 6 Klicken Sie bei Bedarf in die Zelle **Ausführen wenn** und wählen Sie einen anderen Wert aus dem Dropdown-Menü. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten sind verfügbar:
- **Mindestens ein Element:** Führt den Übergang aus, wenn eine verlinkte Anforderung die Bedingung erfüllt.
  - **Alle:** Führt den Übergang aus, wenn alle verlinkten Anforderungen die Bedingung erfüllen.
  - **Alle oder nicht verlinkt:** Führt den Übergang aus, wenn alle verlinkten Anforderungen die Bedingung erfüllen oder keine Anforderungen der Klasse (angegeben in der Zelle **Auslösende Klasse**) verlinkt sind.
- 7 Klicken Sie bei Bedarf in die Zelle **Auto** und wählen Sie einen anderen Wert aus dem Dropdown-Menü. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten sind verfügbar:
- **Nein:** Der Übergang wird durch Klicken auf die Schaltfläche "Übergang" ausgeführt.
  - **Ja:** Der Übergang wird automatisch ausgeführt, wenn sich die Anforderung im Zustand "Aktuell" befindet. Die Benutzeroberfläche zeigt keine Schaltfläche für den Übergang an.



**VORSICHT!** Es wird nicht empfohlen, die automatische Ausführung für mehrere Übergänge zu verwenden, die sich im selben Workflow-Zustand befinden. Wenn die Bedingungen mehrerer Übergänge "wahr" ergeben, kann nicht vorhergesagt werden, welche dieser Übergänge Dimensions RM ausführt.

- 8 Klicken Sie auf **OK**.

**So löschen Sie eine Beziehungsbedingung:**

- 1 Klicken Sie in der Zeile der Bedingung, die Sie löschen möchten auf .
- 2 Klicken Sie auf **OK**.

**So ändern Sie eine vorhandene Beziehungsbedingungsregel:**

- 1 Klicken Sie auf die zu ändernde Zelle und ändern Sie den Wert.
- 2 Klicken Sie auf **OK**.



## Fallstudie: Automatischer Übergang von Anforderungen mit einem Container-Workflow


Diese Fallstudie beschreibt, wie Anforderungen, die sich in einem Container (Dokument, Dokumentenversion, Sammlung oder Baseline) befinden, in einen neuen Workflow-Zustand überführt werden können. Für die folgenden Schritte wird die RMDemo-Instanz verwendet. Bei dem Übergang des Containers wird ebenfalls für die Anforderungen ein Übergang ausgeführt.

### So konfigurieren Sie den automatischen Übergang von Anforderungen:

- 1 Wählen Sie **Schemadefinition** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Schemadefinition** wird geöffnet.
- 2 Öffnen Sie die Klasse (z. B. *Product\_Requirements*), die den zu ändernden Workflow enthält, mit einer der folgenden Methoden:
  - Doppelklicken auf die Klasse
  - Klicken mit der rechten Maustaste auf die Klasse und Auswählen von **Klasseneigenschaften** aus dem Kontextmenü
- 3 Öffnen Sie den Workflow, indem Sie auf die Schaltfläche **Workflow-Definition** klicken.
- 4 Öffnen Sie den Übergang, den Sie ausführen möchten (z. B. *Genehmigen*), mit einer der folgenden Methoden:
  - Doppelklicken auf den Übergang
  - Klicken mit der rechten Maustaste auf den Übergang und Auswählen von **Übergangseigenschaften** aus dem Kontextmenü
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Beziehungsbedingungen**.
- 6 Klicken Sie im Bereich **Beziehungsbedingungen** auf **+**, um der Tabelle eine neue Zeile hinzuzufügen.
- 7 Klicken Sie in die Zelle **Auslösende Klasse** und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Container-Workflow-Klasse (z. B. *Genehmigen*) aus, für die Sie die Bedingung definieren möchten.
- 8 Klicken Sie in die Zelle **Auslösendes Attribut** und wählen Sie das Attribut **Workflow-Zustand** aus dem Dropdown-Menü aus.
- 9 Stellen Sie sicher, dass in der Zelle **Bedingung** "=" angezeigt wird.
- 10 Klicken Sie in die Zelle **Wert**. Wählen Sie den Workflow-Zustand aus, in den Sie die Anforderung überführen möchten (z. B. *Genehmigt*).
- 11 Stellen Sie sicher, dass in der Zelle **Ausführen, wenn** der Eintrag **Mindestens ein Element** angezeigt wird.
- 12 Führen Sie einen Bildlauf nach rechts durch, klicken Sie in die Zelle **Auto** und wählen Sie diese aus (Es wird ein Häkchen angezeigt).



**VORSICHT!** Es wird nicht empfohlen, die automatische Ausführung für mehrere Übergänge zu verwenden, die sich im selben Workflow-Zustand befinden. Wenn die Bedingungen mehrerer Übergänge "wahr" ergeben, kann nicht vorhergesagt werden, welche dieser Übergänge Dimensions RM ausführt.

- 13 Klicken Sie auf **OK**.
- 14 Klicken Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.
- 15 Schließen Sie das Dialogfeld **Workflow-Definition**.
- 16 Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld *Klasseneigenschaften* zu schließen.
- 17 Schließen Sie das Dialogfeld **Schemadefinition**.

### Einstellungen der Sicherheit des Workflow-Übergangs

Um die Einstellungen für die Sicherheit zu ändern, wählen Sie die Registerkarte **Sicherheit**. Die Sicherheitseinstellungen legen fest, welche Gruppe einen Übergang des ausgewählten Zustands ausführen darf.

Transaktion	Definition
Übergang ausführen	Der Benutzer kann diesen Übergang ausführen.
Übergang ausführen, wenn Besitzer	Der Benutzer kann diesen Übergang ausführen, wenn er im Besitz der Anforderung ist.
Übergang ausführen, wenn Einreicher	Der Benutzer kann diesen Übergang ausführen, wenn er die Anforderung gesendet hat.

### Löschen eines Workflow-Übergangs


So löschen Sie einen Übergang:


- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Übergang und wählen Sie **Löschen** aus dem Kontextmenü aus.
- 2 Bestätigen Sie das folgende Dialogfeld.

### Löschen eines Workflows


Ein Workflow kann nur dann gelöscht werden, wenn in keinem Zustand dieses Workflows Anforderungen vorhanden sind. Andernfalls kann der Workflow nur deaktiviert werden.

**So löschen Sie einen Workflow:**

- 1 Wählen Sie **Schemadefinition** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Schemadefinition** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Klasse und wählen Sie **Klasseneigenschaften** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Klasseneigenschaften** wird geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Workflow-Definition**. Das Dialogfeld **Workflow-Definition** wird geöffnet.
- 4 Löschen Sie alle Zustände und Übergänge mit Ausnahme des Zustands **Neu**.
- 5 Klicken Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

- 6 Schließen Sie das Dialogfeld **Workflow-Definition**.
- 7 Deaktivieren Sie im Dialogfeld *Klasseneigenschaften* » 'Klassenname' das Kontrollkästchen **Workflow aktivieren**.
- 8 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld *Klasseneigenschaften* » 'Klassenname' zu schließen.
- 9 Klicken Sie auf , um die Schemadefinition zu speichern.

#### So deaktivieren Sie einen Workflow:


- 1 Wählen Sie **Schemadefinition** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Schemadefinition** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Klasse und wählen Sie **Klasseneigenschaften** aus dem Kontextmenü aus. Das Dialogfeld **Klasseneigenschaften** wird geöffnet.
- 3 Deaktivieren Sie das Feld **Workflow aktivieren**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf , um die Schemadefinition zu speichern.

## Verwenden von Containern mit Workflows

Wenn Sie Container (Dokumente, Sammlungen und Baselines) mit Workflows verwenden möchten, müssen Sie eine Klasse des Typs **WorkFlow\_Container** erstellen. Wenn Sie Container mit Workflows verwenden, können Sie einen Genehmigungsprozess für diesen Container definieren.

### ***Erstellen der Klasse "WorkFlow\_Container"***

#### **So erstellen Sie die Klasse "WorkFlow\_Container":**

- 1 Wählen Sie **Schemadefinition** aus dem Menü **Verwaltung**. Das Dialogfeld **Schemadefinition** wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Schemadefinition** mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich und wählen Sie **Klasse hinzufügen | WorkFlow-Container** aus dem Kontextmenü aus.
- 3 Klicken Sie auf einen freien Bereich, um die neue Klasse anzuordnen.
- 4 Geben Sie einen beliebigen Namen ein, z. B. *WorkFlow\_Container*.
- 5 Klicken Sie auf , um die Schemadefinition zu speichern.
- 6 Sie können die Definition der Klasse *WorkFlow\_Container* durch das Hinzufügen eigener Attribute erweitern. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Attributen finden Sie in Kapitel "[Hinzufügen eines Attributs](#)" auf Seite 457.
- 7 Fügen Sie der Klasse *WorkFlow\_Container* entsprechend der Beschreibung im Kapitel "[Erstellen oder Bearbeiten eines Workflows](#)" auf Seite 503 einen Workflow hinzu.

## Aktualisieren des Zertifikats des Tomcat-Servers

Das folgende Kapitel beschreibt, wie Sie die für HTTPS-Verbindungen verwendeten Zertifikate für Micro Focus Common Tomcat aktualisieren. Da für Micro Focus Common Tomcat immer Zertifikate installiert sind, können Sie diese Funktion auch für das erstmalige Einrichten von Zertifikaten Ihres Servers verwenden.

### Voraussetzungen

Für den erfolgreichen Import der Zertifikate müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ihr Dimensions RM-Server muss mit dem Standard-Micro Focus Common Tomcat-Setup eingerichtet worden sein.
- Die Zertifikatsdatei muss im PFX-Format vorliegen.
- Sie müssen das Passwort der PFX-Datei kennen.
- Das Zertifikat muss von einer bekannten Zertifizierungsstelle stammen, die von dem Windows-Server, auf dem Dimensions RM ausgeführt wird, akzeptiert wird. Bei selbstsignierten Zertifikaten müssen Sie das Zertifikat in den Speicher der **Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstelle** importieren, bevor Sie das Zertifikat des Tomcat-Servers aktualisieren können.
- Die Benutzer aller Webanwendungen, die auf Micro Focus Common Tomcat ausgeführt werden, werden darüber informiert, dass der Server für einige Minuten nicht verfügbar ist.

### Aktualisieren des Zertifikats



**WICHTIG!** Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen (siehe ["Voraussetzungen"](#) auf Seite 516).

#### So aktualisieren Sie das Zertifikat des Micro Focus Common Tomcat-Servers:

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Verwaltungstools**. Dadurch wird das Dialogfeld **Verwaltung** geöffnet, in dem die Option **Zertifikats-Update** vorausgewählt ist.
- 2 Klicken Sie auf **Durchsuchen...**, um das Dialogfeld zum Hochladen der Datei zu öffnen.
- 3 Wählen Sie die PFX-Datei mit dem Zertifikat aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 4 Geben Sie das Passwort für die PFX-Datei in das Feld **Zertifikatspasswort** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Alias abrufen**, um den Zertifikatsalias aus der PFX-Datei zu lesen.
- 6 Im Feld **RM-Servername** wird der Name des Servers angezeigt, mit dem Sie sich bei Dimensions RM angemeldet haben. Sie **müssen** sicherstellen, dass dieser Servername der vollständige Servername ist.

Beispiel:

Sie haben sich mit *meinserver* angemeldet, aber der Servername **im Zertifikat** lautet *meinserver.meinunternehmen.com*. In diesem Fall müssten Sie *meinserver.meinunternehmen.com* in das Feld **RM-Servername** eingeben.

- 7 Klicken Sie auf **Zertifikat aktualisieren**, um die Aktualisierung des Zertifikats zu starten.



#### HINWEIS

- Tomcat wird dabei neu gestartet. Die Benutzer können nicht mit Dimensions RM und anderen Webanwendungen arbeiten, die auf Micro Focus Common Tomcat ausgeführt werden.
- Die Aktualisierung dauert eine Weile, da Tomcat dabei neu gestartet wird.
- Sollte das Zertifikats-Update fehlschlagen, wird das vorherige Zertifikat wiederhergestellt.

- 8 Klicken Sie auf **OK**, um den Warnhinweis zu bestätigen.
- 9 Warten Sie, bis im Dialogfeld **Zertifikats-Update** der Abschluss des Aktualisierungsvorgangs angezeigt wird.

## Aktualisieren von SSO-Zertifikaten

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie Sie die SSO-Zertifikate für die Verwendung mit Solution Business Manager (SBM) und Dimensions CM aktualisieren.



**VORSICHT!** Verwenden Sie diesen Updater nicht, wenn Sie Windows SSO nutzen. Informationen zur Aktualisierung von Zertifikaten für Windows SSO finden Sie im *Administrator's Guide*.

### Voraussetzungen

Für den erfolgreichen Import der Zertifikate müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- SSO wurde aktiviert.
- Ihr Dimensions RM-Server muss mit dem Standard-Micro Focus Common Tomcat-Setup eingerichtet worden sein.
- Die Zertifikatsdateien für Gatekeeper und den Verbundserver liegen im CER-Format vor.
- Das Zertifikat für STS liegt im PEM-Format vor.
- Die Zertifikate stammen von einer bekannten Zertifizierungsstelle, die von dem Windows-Server, auf dem Dimensions RM ausgeführt wird, akzeptiert wird. Bei selbstsignierten Zertifikaten müssen Sie die Zertifikate in den Speicher von

**Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstelle** importieren, bevor Sie die SSO-Zertifikate aktualisieren können.

- Die Benutzer aller Webanwendungen, die auf Micro Focus Common Tomcat ausgeführt werden, werden darüber informiert, dass der Server für einige Minuten nicht verfügbar ist.

## Aktualisieren der SSO-Zertifikate



**WICHTIG!** Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen (siehe "[Voraussetzungen](#)" auf Seite 517).

### So aktualisieren Sie das Zertifikat des Micro Focus Common Tomcat-Servers:

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Verwaltungstools**. Wählen Sie im Navigationsbereich **SSO-Zertifikats-Update**.
- 2 Klicken Sie unter **Gatekeeper-Zertifikat** auf **Durchsuchen...**, um das Dialogfeld zum Hochladen der Datei zu öffnen.
- 3 Wählen Sie die Gatekeeper-Zertifikatsdatei im CER-Format aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 4 Klicken Sie unter **STS-Zertifikat** auf **Durchsuchen...**, um das Dialogfeld zum Hochladen der Datei zu öffnen.
- 5 Wählen Sie die STS-Zertifikatsdatei im PEM-Format aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 6 Klicken Sie unter **Verbundserver-Zertifikat** auf **Durchsuchen...**, um das Dialogfeld zum Hochladen der Datei zu öffnen.
- 7 Wählen Sie die Verbundserver-Zertifikatsdatei im CER-Format aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 8 Klicken Sie auf **SSO-Zertifikate aktualisieren**, um die Aktualisierung der Zertifikate zu starten.



### HINWEIS

- Tomcat wird dabei neu gestartet. Die Benutzer können nicht mit Dimensions RM und anderen Webanwendungen arbeiten, die auf Micro Focus Common Tomcat ausgeführt werden.
  - Die Aktualisierung dauert eine Weile, da Tomcat dabei neu gestartet wird.
- 9 Klicken Sie auf **OK**, um den Warnhinweis zu bestätigen.
  - 10 Warten Sie, bis im Dialogfeld **SSO-Zertifikats-Update** der Abschluss des Aktualisierungsvorgangs angezeigt wird.

# Verwalten von RM-Diensten

Mit der Funktion **Dienste verwalten** können Sie alle mit Dimensions RM verbundenen Dienste verwalten, sofern Tomcat und Dimensions RM-Server auf demselben Rechner installiert sind.

Sie können jeden Dienst starten, anhalten und neu starten, mit Ausnahme der Dienste **Micro Focus Common Tomcat** und **Micro Focus RM Pool Manager**. Bei diesen beiden Diensten ist nur ein Neustart möglich, da sie für die Ausführung von Dimensions RM erforderlich sind.

## So verwalten Sie RM-Dienste:

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Verwaltungstools**.
- 2 Wählen Sie im Navigationsbereich **Dienste verwalten**.

# RM-Verarbeitungsprotokoll

Im **Verarbeitungsprotokoll** ist der Startzeitpunkt von Dimensions RM-Diensten aufgeführt. Darin finden sich die Startzeit der Dienste RM Pool Manager und Micro Focus Common Tomcat, Statistiken und der aktuelle Zustand der Dienste RM Pool Manager und RM Webservice.

## So rufen Sie das Verarbeitungsprotokoll auf:

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Verwaltungstools**.
- 2 Wählen Sie im Navigationsbereich **Verarbeitungsprotokoll**.

## In den Dienststatistiken sind folgende Daten angegeben:

- **Anzahl der Anwendungsserver:** Die Anzahl von RM Application server-Instanzen
- **Anzahl der WS-Worker:** Die Anzahl der Worker, die die Anforderung an den RM-Webdienst bearbeiten
- **Verarbeitete Anforderungen:** Die Anzahl der Anforderungen, die alle Instanzen verarbeitet haben
- **Nicht verarbeitete Anforderungen:** Die Anzahl der Anforderungen, die nicht verarbeitet wurden, weil alle Prozesse ausgelastet waren. In der Regel löst sich dieses Problem, wenn die Anzahl der ausführbaren Prozesse erhöht wird.
- **Abgebrochene Prozesse:** Die Anzahl der Prozesse, die aufgrund von Speicherplatzmangel von Dimensions RM beendet wurden. Wenn dies häufig vorkommt, sollten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Dimensions RM-Servers erhöhen.
- **Abgestürzte Prozesse:** Die Anzahl der Prozesse, die unerwartet beendet wurden.


Die Tabelle **RM Pool Manager-Prozesse**: umfasst eine Liste aller untergeordneten RM Pool Manager-Prozesse (RM Application server und RM Webservice) und enthält folgende Daten:

- **PIPE**: Die interne ID für die Kommunikation zwischen Prozessen
- **PID**: Die Prozess-ID
- **Status**: Der aktuelle Prozessstatus
- **Speicher**: Der aktuell verwendete Speicherplatz
- **Verarbeitete Anforderungen**: Die Anzahl der Anforderungen, die vom Prozess verarbeitet wurden

## Zugriff auf Protokolldateien

### Zugriff auf Dimensions RM-Protokolldateien

**So greifen Sie auf Dimensions RM-Protokolldateien zu:**

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Verwaltungstools**. Dadurch wird das Dialogfeld **Verwaltung** geöffnet, in dem die Option **Zertifikats-Update** vorausgewählt ist.
- 2 Wählen Sie im linken Fensterbereich die Option **Protokolldateien**.
- 3 Wählen Sie im Feld **Protokolldatei auswählen...** die gewünschte Protokolldatei aus.
- 4 Klicken Sie zum Herunterladen der Protokolldatei auf .

### Herunterladen von Dimensions RM- und Tomcat-Protokolldateien

**So laden Sie Dimensions RM- und Tomcat-Protokolldateien herunter:**

- 1 Wählen Sie im Menü **Verwaltung** die Option **Verwaltungstools**. Dadurch wird das Dialogfeld **Verwaltung** geöffnet, in dem die Option **Zertifikats-Update** vorausgewählt ist.
- 2 Wählen Sie im linken Fensterbereich die Option **Protokolldateien**.
- 3 Klicken Sie auf **Alle Server-Protokolldateien herunterladen**. Je nach Webbrowser werden die Protokolldateien in einem ZIP-Archiv zum Herunterladen bereitgestellt oder automatisch heruntergeladen.

## Schemabezogene Namenskonventionen

- Instanzen - ["Namenskonventionen für Instanzen" auf Seite 521](#)
- Klassen - ["Namenskonventionen für Klassen" auf Seite 521](#)
- Anzeigenamen der Attribute - ["Namenskonventionen für Attribut-Anzeigenamen" auf Seite 522](#)



- Attributnamen - ["Namenskonventionen für Attributnamen" auf Seite 522](#)
- Beziehungen - ["Namenskonventionen für Beziehungen" auf Seite 522](#)
- Workflow-Zustände - ["Namenskonventionen für Workflow-Zustände" auf Seite 523](#)
- Workflow-Übergänge - ["Namenskonventionen für Workflow-Übergänge" auf Seite 523](#)



**HINWEIS** Beim Definieren von Objekten, die die Verwendung von Zeichen außerhalb des regulären ASCII-Zeichensatzes zulassen (z. B. deutsche Umlaute oder chinesische oder japanische Zeichen), werden bis zu 4 Byte benötigt, um ein Zeichen zu speichern. Da die unterstützten Datenbanken die UTF-8-Kodierung verwenden, bedeutet dies, dass die Anzahl der tatsächlichen Zeichen davon abhängt, **welche** Zeichen verwendet werden.

## Namenskonventionen für Instanzen

Für Instanznamen gelten die folgenden Namenskonventionen:

- **Zulässiger Zeichen:**
  - Buchstaben A-Z, a-z
  - Zahlen
  - Unterstrich (\_)
  - Bindestrich (-)
- **Maximale Länge:** Maximal 30 Zeichen
- Der Instanzname darf nicht eines der reservierten Wörter sein (siehe ["Reservierte Dimensions RM-Wörter" auf Seite 523](#)).
- Einschränkungen für Benutzernamen in Ihrer Datenbank.

## Namenskonventionen für Klassen

Für Klassennamen gelten die folgenden Namenskonventionen:

- **Zulässiger Zeichen:**
  - Buchstaben A-Z, a-z
  - Unicode-Zeichen
  - Zahlen
  - Unterstrich (\_)
  - Bindestrich (-)
  - Kaufmännisches Und-Zeichen (&)
  - Doppelpunkt (:)
- **Maximale Länge:** Maximal 1024 Zeichen
- Der Klassenname darf nicht eines der reservierten Wörter sein (siehe ["Reservierte Dimensions RM-Wörter" auf Seite 523](#)).

## Namenskonventionen für Attribut-Anzeigenamen

- **Zulässiger Zeichen:**
  - Buchstaben A-Z, a-z
  - Unicode-Zeichen
  - Zahlen
  - Unterstrich ( \_ )
  - Bindestrich ( - )
  - Kaufmännisches Und-Zeichen ( & )
  - Doppelpunkt ( : )
  - Leerzeichen
- **Maximale Länge:** Maximal 1024 Zeichen
- Der Attribut-Anzeigename darf nicht eines der reservierten Wörter sein (siehe ["Reservierte Dimensions RM-Wörter" auf Seite 523](#)).

## Namenskonventionen für Attributnamen

- **Zulässiger Zeichen:**
  - Buchstaben A-Z, a-z
  - Zahlen
  - Unterstrich ( \_ )
  - Bindestrich ( - )
  - Kaufmännisches Und-Zeichen ( & )
  - Doppelpunkt ( : )
- **Maximale Länge:** Maximal 1024 Zeichen
- Der Attributname darf nicht mit `RTM_` beginnen.
- Der Attributname darf nicht eines der reservierten Wörter sein (siehe ["Reservierte Dimensions RM-Wörter" auf Seite 523](#)).

## Namenskonventionen für Beziehungen

- **Zulässiger Zeichen:**
  - Buchstaben A-Z, a-z
  - Unicode-Zeichen
  - Zahlen
  - Unterstrich ( \_ )
  - Bindestrich ( - )
  - Kaufmännisches Und-Zeichen ( & )

- Doppelpunkt (:)
- **Maximale Länge:** Maximal 1024 Zeichen
- Der Beziehungsname darf nicht eines der reservierten Wörter sein (siehe "[Reservierte Dimensions RM-Wörter](#)" auf Seite 523).

## Namenskonventionen für Workflow-Zustände

- **Zulässiger Zeichen:** Alle ASCII-Zeichen und Unicode-Zeichen
- **Maximale Länge: Maximal 1024 Zeichen**

## Namenskonventionen für Workflow-Übergänge

- **Zulässiger Zeichen:** Alle ASCII-Zeichen und Unicode-Zeichen
- **Maximale Länge: Maximal 1024 Zeichen**

## Reservierte Dimensions RM-Wörter

### A

- ACCESS
- ADD
- ALL
- ALTER
- AND
- ANY
- AS
- ASC
- AUDIT
- AVER
- AVERAGE

### B

- BETWEEN
- BY

### C

- CALC
- CALCULATE
- CHAR
- CHECK

- CLAR\_CONDITION
- CLASS\_NAME
- CLUSTER
- COLUMN
- COMPRESS
- CONNECT
- COUNT
- CREATE
- CURRENT

## D

- DATALESS\_TAG\_COLUMN
- DATE
- DATE\_CREATED
- DATE\_LAST\_MODIFIED
- DBA
- DECIMAL
- DEFAULT
- DELETE
- DESC
- DISTINCT
- DROP
- DTP\_TEXT

## E

- ELSE
- EXCLUSIVE
- EXISTS
- EXPAND

## F

- FILE
- FIRST
- FLOAT
- FOCUS
- FOR
- FOURTH

- FROM

## **G**

- GEN\_KEY\_COLUMN
- GRANT
- GRAPHIC
- GROUP

## **H**

- HAVING
- HAVING\_CLARIFICATION\_TEXT
- HAVING\_NO\_CLARIFICATION\_TEXT
- HAVING\_NO\_QUERY\_TEXT
- HAVING\_QUERY\_TEXT

## **I**

- IDENTIFIED
- IF
- IMMEDIATE
- IMMEDIATE\_XREF
- IN
- INCREMENT
- INDEX
- INITIAL
- INITIALIZED
- INSERT
- INTEGER
- INTERSECT
- INTO
- IS

## **K**

- KEY
- KEYWORD\_COLUMN
- KEY\_LIST\_CONDITION

## **L**

- LEVEL

- LIKE
- LINKS\_IN
- LOCK
- LONG
- LOWEST\_LEVEL\_REQUIREMENT\_CONDITION

## **M**

- MATH\_OP
- MATH\_TAG
- MAX
- MAXEXTENTS
- MAXIMISE
- MAXIMUM
- MIN
- MINIMISE
- MINIMUM
- MINUS
- MODE
- MODIFY

## **N**

- NOAUDIT
- NOCOMPRESS
- NORM
- NORMALISE
- NORMALIZE
- NOT
- NOT\_LOWEST\_LEVEL\_REQUIREMENT\_CONDITION
- NOT\_PRIMARY\_IN
- NOT\_PRIMARY\_IN\_CONDITION
- NOT\_SECONDARY\_IN
- NOT\_SECONDARY\_IN\_CONDITION
- NOT\_SOURCE\_REQUIREMENT\_CONDITION
- NOWAIT
- NULL
- NUMBER

## O

- OF
- OFFLINE
- ON
- ONLINE
- OPTION
- OR
- ORDER
- ORDER\_COLUMN

## P

- PCTFREE
- POP
- POPULATED
- PRIMARY
- PRIMARY\_HISTORY
- PRIMARY\_IN
- PRIMARY\_IN\_CONDITION
- PRIMARY\_IN\_RELATIONSHIP
- PRIOR
- PRIVILEGES
- PUBLIC

## Q

- QUERY\_CONDITION

## R

- RAW
- RELATIONSHIP\_COLUMN
- RENAME
- REPLACE
- RESOURCE
- REVOKE
- ROW
- ROWID
- ROWNUM
- ROWS

## S

- SECOND
- SECONDARY
- SECONDARY\_HISTORY
- SECONDARY\_IN
- SECONDARY\_IN\_CONDITION
- SECONDARY\_IN\_RELATIONSHIP
- SELECT
- SESSION
- SET
- SHARE
- SIZE
- SMALLINT
- SOURCE
- SOURCE\_DOC
- SOURCE\_DOC\_TREE
- SOURCE\_REQUIREMENT\_CONDITION
- SOURCE\_XREF
- START
- SUCCESSFUL
- SYNONYM
- SYSDATE

## T

- TABLE
- THEN
- THIRD
- TO
- TOTAL
- TRIGGER
- TypeNameHere

## U

- UID
- UNION
- UNIQUE



- UPDATE
- USER
- USING

## **V**

- VALIDATE
- VALUES
- VARCHAR
- VARGRAPHIC
- VIEW

## **W**

- WHENEVER
- WHERE
- WITH
- WITHOUT\_CLAR\_CONDITION
- WITHOUT\_QUERY\_CONDITION
- WITH\_CLAR\_CONDITION
- WITH\_QUERY\_CONDITION

## **X**

XREF



# Kapitel 12

---

## Skriptsyntax

Übersicht	532
SELECT-Anweisung	532
CALCULATE-Anweisung	544
XREF-Anweisung	546
PLUS-Anweisung	548
COMMENT-Anweisung	548
Hinzufügen von Rich-Format-Text zu Eingabeaufforderungen für Abfragen	549

# Übersicht

Skripte enthalten Befehle zum Extrahieren von Daten aus der Dimensions RM-Datenbank und zum Formatieren der Ergebnisse. Dieser Anhang beschreibt die Syntax der Dimensions RM-Skriptsprache. Wenn Sie mit SQL vertraut sind, werden Sie die Ähnlichkeit zwischen dieser Standardsprache und der Variante bemerken, die speziell auf Dimensions RM zugeschnitten ist.



**WICHTIG!** Die Dimensions RM-Skriptsprache ist **NICHT** SQL. Obwohl sie SQL *ähnlich* ist, ist sie in der Tat einzigartig für Dimensions RM. Lesen Sie dieses Kapitel, um ihre Verwendung zu verstehen.

Die RM-Skriptsprache:

- Ist eine interpretierte Sprache. Dies hilft, SQL-Injection-Angriffe zu verhindern.
- Verwendet ein Datenbank-Metamodell, so dass Klassennamen *keine* echten Datenbanktabellennamen sind.

Ein Dimensions RM-Berichtsskript enthält Befehle, mit denen Dimensions RM mitgeteilt wird, welche Daten aus der Instanz extrahiert werden sollen und wie diese zu formatieren sind. Die folgenden Arten von Befehlen können in einem Skript verwendet werden:

- **SELECT** definiert die zu extrahierenden Daten (Objektattribute).
- **CALCULATE** führt Berechnungen auf der Grundlage der extrahierten Daten durch.
- **XREF** steuert Querverweise, die Verknüpfungen zwischen Objekten darstellen.
- **PLUS** verkettet SELECT-Anweisungen.
- **COMMENT** bietet beschreibende Informationen, die von Dimensions RM nicht interpretiert werden.



**HINWEIS** Sie können ein Skript nur speichern, wenn Sie über die Berechtigung "Create" für Skripte verfügen.

## SELECT-Anweisung

Für diejenigen, die mit SQL (Structured Query Language) vertraut sind, erscheint die SELECT-Anweisung in einem Skript in vielerlei Hinsicht ähnlich wie die SQL SELECT-Anweisung.

Eine SELECT-Anweisung kann die folgenden Elemente enthalten (obligatorische Elemente sind fettgedruckt):

- Das reservierte Wort **SELECT**
- Eine Liste von Anzeigeelementen (Attributen), denen jeweils ein <DTPtag> vorangestellt ist. Das DTPtag gibt eine Spaltenüberschrift für tabellarische Anzeigen oder, wenn die Skriptergebnisse in einer formatierten Datei gespeichert werden, einen Absatzstil oder ein Format für Desktop-Publishing-Werkzeuge an. Es muss mindestens ein Attribut ausgewählt werden. Wenn Sie weder eine Spaltenüberschrift noch einen Absatzstil wünschen, müssen Sie dies mit leeren Trennzeichen angeben, wie in <>.

- Das reservierte Wort FROM
- Der RM-Klassenname
- Das reservierte Wort WHERE
- Bedingungen, unter denen die die Daten extrahiert werden sollen
- Die reservierten Wörter ORDER BY
- Eine Liste der Felder, nach denen die extrahierten Daten sortiert werden können
- Durchzuführende metrische Berechnungen

Beachten Sie das Format dieser Anweisung - SELECT 'Attribut' FROM 'Klasse'. Den Anzeigeattributen müssen die Zeichen '<' und '>' vorangestellt werden. Wenn diese Zeichen nicht vorhanden sind, wird das Attribut nicht in das Berichtsdokument aufgenommen.

Eine SELECT-Anweisung kann beliebig viele Anzeigeelemente enthalten, aber jedes Element muss als Attribut der angegebenen Klasse definiert werden.

Zum Beispiel:

```
SELECT <>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION <>TEST_NOTES <>REQUIRED_RESULT
FROM TEST
```

Diese SELECT-Anweisung erzeugt eine Liste aller Objekte der Klasse TEST in der Dimensions RM-Datenbank in der Reihenfolge des Dimensions RM-Schlüssels. Die Test-ID, Beschreibung, Hinweise und erforderlichen Ergebnisattribute werden in der Ausgabe in der gleichen Reihenfolge wie in der Anzeigeliste angezeigt.

```
SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM
CustomerRequirements WHERE STATUS != 'Deleted' ORDER BY STATUS
```

Diese SELECT-Anweisung erzeugt eine Liste aller Objekte der Klasse CustomerRequirements, die nicht gelöscht wurden. Die Liste ist für die tabellarische Ausgabe auf dem Bildschirm oder in einer CSV-Datei vorgesehen, so dass die Spaltenüberschriften enthalten sind. Das Ergebnis wird nach dem Wert des Attributs STATUS in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

## DTPtag

Sie können für jedes Attribut in Ihrem Bericht einen DTP-Tag angeben, um die Formatierung der Ausgabe zu steuern. Bei tabellarischer Ausgabe wird das DTPtag als Spaltenüberschrift verwendet. Bei Dokumentformaten wie RTF wird das DTPtag verwendet, um einen Absatzstil anzugeben, der mit dem Attributwert verknüpft werden soll. Der Tag-Name wird zwischen den Zeichen < und > eingegeben, die vor einem Anzeigelistenelement stehen. Der Tag-Name darf maximal 19 Zeichen lang sein.

Der Tag-Name darf das Zeichen '#' nur enthalten, wenn ihm ein Backslash (\) vorangestellt ist.

Bei Verwendung mit einer Tabelle wird der Tag-Name als Spaltenüberschrift verwendet, wobei die Spaltenbreite durch Dimensions RM bestimmt wird. Sie können die Spaltenbreite angeben, indem Sie dem Tag ein '!n' voranstellen, wobei n die gewünschte Spaltenbreite in Zeichen ist. Spaltenbreiten werden im Assistenten des Skriptgenerators nicht unterstützt.

Beispiel (DTP-Tags sind **fettgedruckt** dargestellt):

```
SELECT !8<Test ID>TEST_ID !25<Description>TEST_DESCRIPTION  
!25<Test Notes>TEST_NOTES !25<Results>REQUIRED_RESULT FROM TEST
```

## DTP\_TEXT-Anzeigeelement

Dimensions RM unterstützt ein Anzeigelistenelement mit dem Namen DTP\_TEXT, das keinem Attribut entspricht. Bei tabellarischer Ausgabe kann DTP\_TEXT verwendet werden, um eine leere Spalte in die Ausgabe einzufügen. Bei der Dokumentausgabe besteht sein Zweck darin, ein "leeres" Komponenten-Tag (d. h. ein DTP-Tag ohne Text oder angehängte Daten) einzufügen. Dies ermöglicht die Verwendung von Kopf- und Fußzeilen sowie von wiederholten Textzeichenfolgen in Dokumenten.

Es können beliebig viele DTP\_TEXT-Elemente in die Anzeigeliste aufgenommen werden, wobei ihre Position innerhalb der Anzeigeliste von Bedeutung ist.

Um zum Beispiel jeden TEST-Datensatz in einer Liste durch eine Markierung (z. B. eine Trennlinie) zu trennen:

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test  
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT <separator>DTP_TEXT FROM  
TEST
```

Das Tag-Trennzeichen muss in RM definiert werden, um einen Absatz des gewünschten Typs zu erzeugen, z. B. eine Zeile mit Bindestrichen oder Sternchen.

## RTM\_KEYWORD-Anzeigeelement

Dimensions RM unterstützt ein weiteres Anzeigelistenelement, das keinem Attribut entspricht. Verwenden Sie RTM\_KEYWORD, damit Dimensions RM eine Liste der verlinkten Sammlungen für jedes Objekt zurückgibt. Zum Beispiel:

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test  
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT  
<Linked Collections>RTM_KEYWORD FROM TEST
```

## WHERE-Klausel

Für viele Berichtszwecke wird nur eine Teilmenge der Objekte in einer Klasse benötigt. Das reservierte Wort WHERE wird in Verbindung mit einer SELECT-Anweisung verwendet, um die Auswahl in Bezug auf Attributwerte, Sammlungsmitgliedschaft oder Beziehungsverknüpfungen zu beschränken. Die Syntax der WHERE-Klausel hat die allgemeine Form:

WHERE ConditionalExpression

wobei ConditionalExpression ein logischer Ausdruck ist, dessen Elemente folgende Form aufweisen:

- Attributname Operator Werteliste
- Richtungsbeziehung
- Group {in | not in} (Sammlungsliste)
- Besondere Einschränkung

Die Elemente eines bedingten Ausdrucks werden mit den logischen Operatoren AND und OR verknüpft. Auf eine SELECT-Anweisung können beliebig viele Bedingungen angewendet werden, die mit den reservierten Wörtern AND und OR kombiniert werden können. Sowohl AND als auch OR haben die gleiche Priorität und sind assoziativ. Um die Priorität zu ändern, können Klammern verwendet werden.

In der folgenden Tabelle werden die in Dimensions RM-Instanzschemata verwendeten Attributtypen und ihre zulässigen Operatoren beschrieben.

Attributtyp	Operatoren	Hinweise
Alphanumerisch	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Vergleichen von Text"</a> auf Seite 536.
Datum	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, =, !=, <, >, <=, >=	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Vergleichen von Datumsangaben"</a> auf Seite 538.
Dateianhang		Nicht unterstützt
Gruppe	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Vergleichen von Text"</a> auf Seite 536.
Liste	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Vergleichen von Text"</a> auf Seite 536.
Numerisch	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Vergleichen von Zahlen"</a> auf Seite 536.
Text	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Weitere Informationen finden Sie in Kapitel <a href="#">"Vergleichen von Text"</a> auf Seite 536.

## Vergleichen von Zahlen

Operator	Beschreibung
INITIALIZED	Das Attribut enthält einen Wert. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	Das Attribut enthält keinen Wert. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	Der Attributwert muss gleich dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE = 5
!=	Der Attributwert muss <b>ungleich</b> dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE != 5
<	Der Attributwert muss kleiner als der angegebene Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE < 5
>	Der Attributwert muss größer als der angegebene Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE > 5
<=	Der Attributwert muss kleiner als oder gleich dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE <= 5
>=	Der Attributwert muss größer als oder gleich dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE >= 5
IN	Der Attributwert muss gleich einem der angegebenen Werte sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE IN (3, 4, 5)
NOT IN	Der Attributwert muss <b>ungleich</b> einem der angegebenen Werte sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT IN (3, 4, 5)

## Vergleichen von Text

Beim Vergleich von Text ist der Einschluss eines Wortes sehr wichtig. Das liegt daran, dass ein Text für einen Computer durch Zahlen dargestellt wird. Alle Großbuchstaben haben einen niedrigeren Wert als Kleinbuchstaben, d. h. "A" hat den Wert 65, während "a" den Wert 97 hat. Für die folgende Tabelle (mit Ausnahme der Operatoren INITIALIZED und NOT INITIALIZED) wird angenommen, dass es zwei Anforderungen gibt, REQ1 und REQ2. Für REQ1 hat das Attribut TEST\_ATTRIBUTE den Wert "Test". Für REQ2 hat das Attribut TEST\_ATTRIBUTE den Wert "test".

Operator	Beschreibung
INITIALIZED	Das Attribut enthält einen Wert. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	Das Attribut enthält keinen Wert. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	Der Attributwert muss gleich dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE = 'Test' Das Beispiel gibt REQ1 zurück.



Operator	Beschreibung
!=	Der Attributwert muss <b>ungleich</b> dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE != 'Test' Das Beispiel gibt REQ2 zurück.
<	Der Attributwert muss kleiner als der angegebene Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE < 'test' Das Beispiel gibt REQ1 zurück.
>	Der Attributwert muss größer als der angegebene Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE > 'Test' Das Beispiel gibt REQ2 zurück.
<=	Der Attributwert muss kleiner als oder gleich dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE <= 'test' Das Beispiel gibt REQ1 und REQ2 zurück.
>=	Der Attributwert muss größer als oder gleich dem angegebenen Wert sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE >= 'Test' Das Beispiel gibt REQ1 und REQ2 zurück.
IN	Der Attributwert muss gleich einem der angegebenen Werte sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE IN ('Test', 'test') Das Beispiel gibt REQ1 und REQ2 zurück.
NOT IN	Der Attributwert muss <b>ungleich</b> einem der angegebenen Werte sein. <b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT IN ('Test', 'test') Das Beispiel gibt keine Anforderung zurück.

Operator	Beschreibung
LIKE	<p>Der Attributwert muss mit dem angegebenen Suchmuster übereinstimmen. Beachten Sie, dass der Textschluss relevant ist.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE 'Business*'                     <p>Der Wert muss mit dem Wort "Business" beginnen.</p> </li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE '*business.'                     <p>Der Wert muss mit "business." enden.</p> </li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*business*'                     <p>Der Wert muss das Wort "business" enthalten.</p> </li> </ul> <p>* oder %: Ein Platzhalter für eine beliebige Menge von Zeichen.                      _: Ein Platzhalter für ein einzelnes Zeichen.</p>
NOT LIKE	<p>Der Attributwert darf <b>nicht</b> mit dem angegebenen Suchmuster übereinstimmen. Beachten Sie, dass der Textschluss relevant ist.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE 'Business*'                     <p>Der Wert darf nicht mit dem Wort "Business" beginnen.</p> </li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '* business.'                     <p>Der Wert darf nicht mit "business." enden.</p> </li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*business*'                     <p>Der Wert darf nicht das Wort "business" enthalten.</p> </li> </ul> <p>* oder %: Ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Menge von Zeichen.                      _: Ein Platzhalterzeichen für ein einzelnes Zeichen.</p>

### Vergleichen von Datumsangaben

Die Syntax für den Vergleich von Datumsangaben ist ähnlich der Syntax für den Vergleich von Zeichenketten. Wichtig für den Datumsvergleich ist jedoch, dass das Format der Abfrage mit dem Format des Attributs übereinstimmt. Wenn Sie ein neues Skript erstellen, sollten Sie es vorziehen, Datumsangaben über den Assistenten auszuwählen.

Operator	Beschreibung
INITIALIZED	<p>Das Attribut enthält einen Wert.</p> <p><b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED</p>
NOT INITIALIZED	<p>Das Attribut enthält keinen Wert.</p> <p><b>Beispiel:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED</p>
=	<p>Der Attributwert muss gleich dem angegebenen Wert sein.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE = '01-SEP-2015'</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE = '01-SEP-2015@01:02:03'</li> </ul>

Operator	Beschreibung
!=	<p>Der Attributwert muss <b>ungleich</b> dem angegebenen Wert sein.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE != '01-SEP-2015' Jedes Datum, das nicht der 1. September 2015 ist, erfüllt dieses Kriterium, z. B. der 30. August 2015, der 31. Dezember 2014 oder der 2. September 2015.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE != '01-SEP-2015@01:02:03' Jeder Zeitpunkt, der nicht der 1. September 2015 um 01:02:03 Uhr ist, erfüllt dieses Kriterium, z. B. der 30. August 2015 um 12:05:45 Uhr; 1. September 2015 um 01:02:02 Uhr oder 2. September 2015 um 02:03:04 Uhr.</li> </ul>
<	<p>Der Attributwert muss kleiner als der angegebene Wert sein.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt; '01-SEP-2015' Jedes Datum vor dem 1. September 2015 erfüllt dieses Kriterium, z. B. der 30. August 2015 oder der 31. Dezember 2014.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt; '01-SEP-2015@01:02:03' Jedes Datum vor dem 1. September 2015 um 01:02:03 Uhr erfüllt dieses Kriterium, z. B. der 30. August 2015 um 12:05:45 Uhr oder der 1. September 2015 um 01:02:02 Uhr.</li> </ul>
>	<p>Der Attributwert muss größer als der angegebene Wert sein.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt; '01-SEP-2015' Jedes Datum nach dem 1. September 2015 erfüllt dieses Kriterium, z. B. der 2. September 2015 oder der 1. Januar 2016.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt; '01-SEP-2015@01:02:03' Jedes Datum nach dem 1. September 2015 um 01:02:03 Uhr erfüllt dieses Kriterium, z. B. der 2. September 2015 um 12:05:45 Uhr oder der 1. September 2015 um 01:02:04 Uhr.</li> </ul>
<=	<p>Der Attributwert muss kleiner als oder gleich dem angegebenen Wert sein.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt;= '01-SEP-2015' Das Datum muss der 1. September 2015 sein oder vor diesem Datum liegen, damit dieses Kriterium erfüllt ist, z. B. der 30. August 2015 oder der 31. Dezember 2014.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt;= '01-SEP-2015@01:02:03' Das Datum muss der 1. September 2015 um 01:02:03 Uhr sein oder vor diesem Zeitpunkt liegen, damit dieses Kriterium erfüllt ist, z. B. der 30. August 2015 um 12:05:45 Uhr oder der 1. September 2015 um 01:02:02 Uhr.</li> </ul>

Operator	Beschreibung
>=	<p>Der Attributwert muss größer als oder gleich dem angegebenen Wert sein.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt; '01-SEP-2015' Das Datum muss der 1. September 2015 sein oder nach diesem Datum liegen, damit dieses Kriterium erfüllt ist, z. B. der 2. September 2015 oder der 1. Januar 2016.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt; '01-SEP-2015@01:02:03' Das Datum muss der 1. September 2015 um 01:02:03 Uhr sein oder nach diesem Zeitpunkt liegen, damit dieses Kriterium erfüllt ist, z. B. der 2. September 2015 um 12:05:45 Uhr oder der 1. September 2015 um 01:02:04.</li> </ul>
LIKE	<p>Der Attributwert muss mit dem angegebenen Suchmuster übereinstimmen.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'17-*-2015' Das Datum muss der 17. eines jeden Monats im Jahr 2015 sein.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-2015' Das Datum muss ein beliebiger Tag im September 2015 sein.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-%' Das Datum muss ein beliebiger Tag im September eines jeden Jahres sein.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE '01-SEP-2015@*' Das Datum muss der 1. September 2015 sein; die Uhrzeit ist unerheblich.</li> </ul> <p>* oder %: Ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Menge von Zeichen. _: Ein Platzhalterzeichen für ein einzelnes Zeichen.</p>
NOT LIKE	<p>Der Attributwert darf <b>nicht</b> mit dem angegebenen Suchmuster übereinstimmen.</p> <p><b>Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'17-*-2015' Das Datum darf nicht der 17. eines jeden Monats im Jahr 2015 sein.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-2015' Das Datum darf kein Tag im September 2015 sein.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-*' Das Datum darf kein Tag im September eines jeden Jahres sein.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '01-SEP-2015@%' Das Datum darf nicht der 1. September 2015 sein.</li> </ul> <p>* oder %: Ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Menge von Zeichen. _: Ein Platzhalterzeichen für ein einzelnes Zeichen.</p>

## Richtungsbeziehung

Diese Form der Einschränkung wird verwendet, um verlinkte Objekte innerhalb einer bestimmten Beziehung zu finden. Wenn beispielsweise eine Beziehung zwischen den Klassen `SystemRequirement` (die primäre Klasse) und `Test` (die sekundäre Klasse) besteht, könnten Sie nach Systemanforderungsobjekten suchen, die mit Testobjekten verlinkt sind. Alternativ kann Ihnen die Suche nach Objekten, die nicht verlinkt sind, dabei helfen, noch nicht abgeschlossene Arbeiten zu finden. Die folgenden "Richtungen" sind definiert:

- `PRIMARY_IN`
- `NOT_PRIMARY_IN`
- `SECONDARY_IN`
- `NOT_SECONDARY_IN`

Diese Operatoren werden verwendet, um nur die Objekte zu extrahieren, die über Links (oder nicht) in einer benannten Beziehung verfügen, und können daher verwendet werden, um "Compliance"-Listen zu erstellen (z. B. eine Liste von Tests, die mit Anforderungen verknüpft sind)

Es folgen Beispiele für Richtungsbeziehungen (basierend auf einer Beziehung mit dem Namen `Tested_By` mit `SystemRequirements` als primäre und `Test` als sekundäre Klasse).

- `PRIMARY_IN Tested_By`  
Findet `SystemRequirements`, die mit mindestens einem `Test`-Objekt verlinkt sind.
- `NOT_SECONDARY_IN Tested_By`  
Findet `Test`-Objekte, die nicht mit `SystemRequirement`-Objekten verlinkt sind

Für `SELECT`-Anweisungen, bei denen Anforderungen beteiligt sind, gibt es zwei vordefinierte Beziehungen, die ebenfalls verwendet werden können. Diese sind `SOURCE` und `IMMEDIATE`. Die Auswirkung der Verwendung der einzelnen Beziehungsoperatoren mit der `SOURCE`- oder `IMMEDIATE`-Beziehung wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Operator	IMMEDIATE	SOURCE
<code>PRIMARY_IN</code>	Anforderungen, die über untergeordnete Elemente verfügen (nicht die Anforderungen der untersten Ebene)	Anforderungen, die nicht über übergeordnete Elemente verfügen (die Quellenanforderungen)
<code>SECONDARY_IN</code>	Anforderungen, die über übergeordnete Elemente verfügen (abgeleitete Anforderungen)	Anforderungen, die nicht über untergeordnete Elemente verfügen (Anforderungen der untersten Ebene)

NOT_PRIMARY_IN	Anforderungen, die nicht über untergeordnete Elemente verfügen (Anforderungen der untersten Ebene)	Anforderungen, die über übergeordnete Elemente verfügen (abgeleitete Anforderungen)
NOT_SECONDARY_IN	Anforderungen, die nicht über übergeordnete Elemente verfügen (die Quellenanforderungen)	Anforderungen, die über untergeordnete Elemente verfügen (nicht die Anforderungen der untersten Ebene)

*Group {in | not in} (Sammlungsliste)*

Diese Form der Einschränkung wird verwendet, um Objekte in Bezug auf ihren Link mit einer oder mehreren Sammlungen zu finden. Beispielsweise können Sie Sammlungen definieren, um die Priorisierung festzulegen. Eine übergeordnete Sammlung mit dem Namen "Priorities" könnte untergeordnete Sammlungen mit den Namen "Priority 1", "Priority 2" usw. haben. Sie können diese Sammlungen verwenden, um Berichte zu organisieren, die sich auf bestimmte Prioritäten konzentrieren, oder um Elemente zu finden, die noch nicht priorisiert wurden:

Es folgen Beispiele für Sammelungsbeschränkungen.

- `GROUP IN ('Priority 1', 'Priority 2')`  
Findet Objekte, die entweder mit der Sammlung "Priority 1" oder "Priority 2" verlinkt sind.
- `GROUP NOT IN ('Priorities')`  
Findet Objekte, die noch nicht priorisiert sind.

### **Besondere Einschränkungen**

Diese Form der Einschränkung unterstützt integrierte Attribute von Klassen, die auf dem Anforderungsklassentyp basieren. Diese Klassen enthalten integrierte Textattribute mit dem Namen "Query" und "Clarification", die für die Verwendung bei Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Anforderung selbst vorgesehen sind. Die unten aufgeführten Schlüsselwörter für besondere Einschränkungen benötigen keine zusätzlichen Operanden:

- `HAVING_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_NO_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_QUERY_TEXT`
- `HAVING_NO_QUERY_TEXT`

Es folgt ein Beispiel für SpecialConstraint:

- `SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM CustomerRequirements WHERE HAVING_QUERY_TEXT`  
Findet ID, Status und Text in Objekten der Klasse CustomerRequirements, bei denen das Attribut Query nicht leer ist.

## Eingabeaufforderung

Skripte können auch speziell formatierte Eingabeaufforderungen enthalten, die angezeigt werden, wenn das Skript interaktiv ausgeführt wird, um Benutzer zur Eingabe von Informationen aufzufordern. Die Syntax für die Eingabeaufforderung in Skripten lautet:

```
<#prompt#> an beliebiger Stelle im Skript. Beispiel: Wselect
<id>object_id from ECP where object_id = '<#enter id#>'
```

Die Syntax der Eingabeaufforderung ermöglicht auch die Verwendung von Eingabewerten als Variablen an mehreren Stellen innerhalb eines Skripts. Zum Beispiel:

- `select <id>object_id from CR where object_id='<#enter id^var1#>'`  
`xref`
- `select <id>object_id from SR where object_id='<#^var1#>'`

Der vom Benutzer für die Objekt-ID der CR-Klasse eingegebene Wert wird auch in der WHERE-Klausel zur Auswahl der SR-Klasse verwendet. Das "^" zeigt an, dass der Wert in der auf das "^" folgenden Variable gespeichert werden soll. Dieser Variablenname kann ohne Aufforderung an anderer Stelle verwendet werden. Wenn eine zweite Eingabeaufforderung "^" für einen Variablenamen mit demselben Variablenamen gefunden wird, wird der Wert der Variable geändert.

## ORDER BY-Klausel

Die ORDER BY-Klausel kann der SELECT-Anweisung hinzugefügt werden, um die Reihenfolge anzugeben, in der die Datensätze zurückgegeben werden sollen. Die ORDER BY-Klausel wird nach der WHERE-Klausel oder nach dem Klassennamen hinzugefügt, wenn keine WHERE-Klausel enthalten ist. Den reservierten Wörtern ORDER BY muss eine durch Komma getrennte Liste von Attributen folgen. Die Reihenfolge der extrahierten Daten kann durch eine beliebige Anzahl von Attributen festgelegt werden.

### Sortieren in aufsteigender Reihenfolge

Standardmäßig sortiert die ORDER BY-Klausel in aufsteigender Reihenfolge.

#### Beispiele:

- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST`  
`ORDER BY TEST_ID, TEST_DATE`
- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST`  
`WHERE TEST_ID = '7'`  
`ORDER BY TEST_DATE, REQUIRED_RESULT`



**HINWEIS** Wenn das ORDER BY-Attribut einen NULL-Wert hat, wird es an das Ende der Liste gesetzt (d. h. es wird als das Attribut mit dem höchsten Wert betrachtet).

### Sortieren in absteigender Reihenfolge

Um in absteigender Reihenfolge zu sortieren, hängen Sie **|DESC|** an den Attributnamen an.

#### Beispiele:

- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST  
ORDER BY TEST_ID|DESC|, TEST_DATE|DESC|`
- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST  
WHERE TEST_ID = '7'  
ORDER BY TEST_DATE|DESC|, REQUIRED_RESULT|DESC|`



**HINWEIS** Wenn das ORDER BY-Attribut einen NULL-Wert hat, wird es an den Anfang der Liste gesetzt (d. h. es wird als das Attribut mit dem höchsten Wert betrachtet).

### Sortieren von Werten mit dem Dewey-Dezimalformat

Es ist üblich, Berichte nach Attributen zu ordnen, die über ein Dewey-Dezimalformat verfügen (z. B. 1.2.3.12). Häufig verwendet das PARAGRAPH\_ID-Attribut dieses Format. Eine einfache ASCII-Sortierung dieser Codes ergibt keine korrekte Reihenfolge, da sie zeichenweise und nicht nach der Nummerierung erfolgt.

Ein Dewey-Dezimalcode muss über Buchstaben (Groß- oder Kleinbuchstaben) und Zahlen verfügen können, die durch einen Dezimalpunkt oder einen Bindestrich getrennt sind. Die folgenden Beispiele sind legale Dewey-Dezimalcodes:

- 1.2.5
- a.b
- 3
- d
- d-1-2

Es gibt keine Beschränkung für die Länge des Codes.

Um Dewey-Dezimalcodes zu sortieren, stellen Sie dem entsprechenden Attribut das @-Symbol voran.

#### Beispiel:

```
SELECT <PUID>PUID <Title>TITLE <Paragraph ID>PARAGRAPH_ID FROM REQ  
ORDER BY @PARAGRAPH_ID
```

Die absteigende Sortierung kann auch für Attribute verwendet werden, die Werte im Dewey-Dezimalformat enthalten, indem **|DESC|** hinzugefügt wird.

## CALCULATE-Anweisung

Nachfolgend finden Sie die verfügbaren Berechnungen:

- Die **Anzahl (count)** der in einem beliebigen Feld ausgewählten Datensätze
- Die **Summe (total)** der Werte der in numerischen Feldern ausgewählten Datensätze
- Der **Durchschnittswert (average)** der in numerischen Feldern ausgewählten Datensätze
- Der **Mindestwert (minimum)** der in numerischen Feldern ausgewählten Datensätze



- Der **Maximalwert (maximum)** der in numerischen Feldern ausgewählten Datensätze
- Die **Normalisierung (Normalization)** von durch einen einfachen arithmetischen Ausdruck ausgewählten Werten

Die Ergebnisse der Berechnungen **count**, **total**, **average**, **minimum** and **maximum** werden am unteren Rand des Berichts angezeigt. **Normalization** bewirkt, dass jeder Datensatzwert im Hauptteil des Berichts entsprechend dem arithmetischen Ausdruck geändert wird.

NULL-Felder werden auf zwei Arten behandelt:

- Wenn nur Datensätze mit Werten in diesen Feldern verwendet werden sollen (POPULATED), werden die NULL-Felder ignoriert (dies ist der Standard)
- Wenn alle Datensätze unabhängig von ihrem Inhalt verwendet werden sollen (ALL), werden NULL-Felder so behandelt, als hätten sie den Wert 0 (Null).

Das Format der CALCULATE-Anweisung lautet wie folgt:

- Das Schlüsselwort CALCULATE wird zuerst verwendet, um anzuzeigen, dass Berechnungen durchgeführt werden.
- Eine Liste der Berechnungsarten (COUNT, TOTAL, AVERAGE, MINIMIZE, MAXIMIZE or NORMALIZE) und der anwendbaren Felder (die Felder müssen durch Kommata getrennt werden).
- Jedem Schlüsselwort eines Berechnungstyps kann ein ALL- oder POPULATED-Flag vorangestellt werden. Wenn kein Flag angegeben wird, wird der Standard POPULATED verwendet.

Für TOTAL, COUNT, AVERAGE, MINIMUM und MAXIMUM gilt:

- Dem Feldnamen muss ein obligatorisches "Tag" im Format [Zeichenfolge] vorangestellt werden. Diese Zeichenfolge wird im Bericht zur Identifizierung dieses bestimmten Wertes verwendet. Beachten Sie, dass [] gültig ist.
- Jedem separaten [Tag]-Feldeintrag in der Liste kann das Kennzeichen ALL oder POPULATED vorangestellt werden.

Für die Normalisierung:

- Jeder Eintrag hat die Form "Feldname Operator Wert", wobei Operator entweder '+', '-', '\*', '/' und Wert eine reelle oder ganze Zahl ist. Für die Normalisierung sind keine Tags anwendbar.
- Jedem separaten [Tag]-Feldeintrag in der Liste kann das Kennzeichen ALL oder POPULATED vorangestellt werden.

Zum Beispiel:

```
SELECT <number>PARTS_AVAILABLE FROM REQ
CALCULATE COUNT [count]PARTS_AVAILABLE
TOTAL [total]PARTS_AVAILABLE
AVERAGE [average]PARTS_AVAILABLE
MINIMIZE [min]PARTS_AVAILABLE
MAXIMIZE [max]PARTS_AVAILABLE
```

Um die Werte des Attributs PARTS\_AVAILABLE im Bericht zu ändern, können Sie die NORMALIZE-Berechnung verwenden:

```
SELECT <id>REQUIREMENT_KEY <number>PARTS_AVAILABLE FROM REQ CALCULATE
NORMALIZE ALL PARTS_AVAILABLE + 5
```

## XREF-Anweisung

Mit der XREF-Anweisung in einer Abfrage können Sie die Verknüpfung oder Nachverfolgbarkeit zwischen Objekten anzeigen. XREF verlinkt die SELECT-Anweisung. Sie folgt ihr unmittelbar mit einer vorhergehenden SELECT-Anweisung.

Die XREF-Anweisung muss das reservierte Wort XREF und den Namen der Beziehung enthalten, die die Nachverfolgbarkeit definiert. Sie kann auch die reservierten Wörter PRIMARY, SECONDARY, PRIMARY\_HISTORY, SECONDARY\_HISTORY und entweder FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, oder eine Zahl enthalten.

Wenn beide SELECT-Anweisungen Datensätze aus derselben Klasse auswählen, muss die XREF-Anweisung entweder mit den reservierten Wörtern PRIMARY oder SECONDARY modifiziert werden. Verwenden Sie PRIMARY, wenn sich die zweite SELECT-Anweisung auf die primäre Seite der Beziehung bezieht. Verwenden Sie SECONDARY, wenn sich die zweite SELECT-Anweisung auf die sekundäre Seite der Beziehung bezieht.



**HINWEIS** Der Assistent des Skriptgenerators unterstützt nicht die reservierten Wörter PRIMARY\_HISTORY, SECONDARY\_HISTORY, FIRST, SECONDND, THIRD und FOURTH sowie die Verwendung einer Zahl, um auf SELECT-Anweisungen zu verweisen.

Die XREF-Anweisung muss zwischen zwei SELECT-Anweisungen stehen, wobei die zweite Anweisung eine Klasse sein muss, die als Mitglied der in der XREF-Anweisung genannten Beziehung definiert ist. Außerdem ist erforderlich, dass mindestens eine der SELECT-Anweisungen vor der XREF-Anweisung die andere in der Beziehung genannte Klasse betrifft.

Angenommen, es wurde eine Beziehung mit dem Namen REQ\_TEST definiert, die die REQ-Klasse vom Typ **Anforderung** (als PRIMARY-Objekt in der Beziehung) mit einer Klasse mit dem Namen TEST (das SECONDARY-Objekt) verknüpft, und es wurden Links für die Nachverfolgbarkeit zwischen Objekten in den Klassen erstellt. Mit folgenden Anweisungen können Sie eine Liste der Anforderungen mit den zugehörigen TESTs erstellen:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Dieses Skript erzeugt eine Liste aller Anforderungen der REQ-Klasse, bei denen das STATUS-Attribut den Wert "Current" hat. Wenn eine Anforderung zur Beziehung REQ\_TEST gehört, werden die entsprechenden TESTs extrahiert. Beachten Sie, dass diese Form des Skripts alle Anforderungen extrahiert, die die Bedingung erfüllen, und dann die TESTs, die mit diesen verlinkt sind. Wenn die Bedingung so formuliert ist, dass mehr als eine Anforderung diese erfüllt, und ein TEST mit mehreren Anforderungen verlinkt ist, kann er mehr als einmal in der Ausgabe erscheinen.

Um nur die Anforderungen aufzulisten, die sich auf TESTs beziehen, fügen Sie eine nachfolgende Bedingung an:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'
AND PRIMARY_IN REQ_TEST
```

```
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Der PRIMARY\_IN-Operator wird verwendet, da REQ als primär in der REQ\_TEST-Beziehung definiert wurde.

Verwenden des Operators NOT\_PRIMARY\_IN:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'
AND NOT PRIMARY_IN REQ_TEST
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Dies ergibt eine Liste, die nur Anforderungen enthält, da jede Anforderung, die sich nicht auf TESTs bezieht, per Definition keine TESTs extrahiert.

Das folgende Skript stellt ein Problem dar:

```
SELECT <original>REQ_ID FROM REQ XREF REQ_TEST SELECT
<test>TEST_DESCRIPTION FROM TEST XREF SOURCE SECONDARY SELECT <low
child>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_EVENT SELECT
<events>EVENT_TEXT FROM EVENT
```

Es ist gültig (vorausgesetzt, die Objekte, Attribute und Beziehungen wurden definiert), aber die dritte XREF-Anweisung (XREF REQ\_EVENT) impliziert, dass die in der nächsten SELECT-Anweisung (EVENT) genannte Klasse in der Beziehung REQ\_EVENT verlinkt sein muss. Da die Beziehung REQs mit EVENTS verknüpft und die nächste Klasse EVENT ist, müssen sie mit REQs in einer vorhergehenden SELECT-Anweisung verlinkt werden.

Das Skript enthält zwei Instanzen von REQ in SELECT-Anweisungen (SELECT-Anweisungen 1 und 3). **Standardmäßig wird die erste SELECT-Anweisung für eine passende Klasse verwendet.** In diesem Beispiel sind die EVENTS also mit dem ersten REQs-Satz (den ursprünglichen Anforderungen) verlinkt.

Es gibt vier reservierte Wörter, mit denen Sie wählen können, wo die Verknüpfung im Falle von doppelten Objekten im Skript stehen muss:

- FIRST
- SECOND
- THIRD
- FOURTH



**HINWEIS** Diese reservierten Wörter dienen der Kompatibilität mit früheren RM-Versionen, werden aber im Assistenten des Skriptgenerators nicht unterstützt.

Die reservierten Wörter drücken die Nummer der SELECT-Anweisung aus, mit der die nächste SELECT-Anweisung verlinkt ist. Eines dieser reservierten Wörter kann als letztes Wort in einer XREF-Anweisung stehen. Es kann notwendig sein, auf eine SELECT-Anweisung zu verweisen, die im Skript nach der vierten Anweisung folgt. Diese können Sie anhand einer positiven Ganzzahl angeben.

Um das vorherige Skript so zu ändern, dass die mit den Quell-REQUIREMENTS verlinkten EVENTS angezeigt werden, hängen Sie das reservierte Wort THIRD oder die Zahl 3 an die letzte XREF-Anweisung an.

```
SELECT <original>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_TEST SELECT
<test>TEST_DESCRIPTION FROM TEST XREF SOURCE SECONDARY SELECT <low
```

```
child>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_EVENT THIRD SELECT
<events>EVENT_TEXT FROM EVENT
```

Die abschließende XREF-Anweisung bedeutet nun, dass die in der nachfolgenden SELECT-Anweisung genannte Klasse (EVENT) in der Beziehung REQ\_EVENT mit den Objekten verlinkt werden muss, die durch die dritte SELECT-Anweisung extrahiert werden. Da die Beziehung REQ\_EVENT REqs mit EVENTS verlinkt und beide in den SELECT-Anweisungen enthalten sind, ist dies ein gültiges Skript, das die gewünschte Ausgabe erzeugt.

## PLUS-Anweisung

Die PLUS-Anweisung in einer Abfrage kann verwendet werden, um mehrere Skripte zu einem Skript zusammenzufügen. Die Ausgabe des sich daraus ergebenden Skripts sind mehrere Berichte, bei denen die Daten nur einmal extrahiert werden.

Zum Beispiel:

```
SELECT <4.1_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED TO HARDWARE
PLUS SELECT <4.2_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED_TO_SOFTWARE
PLUS SELECT <4.3_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED_TO_MANUAL_OPERATION
```

## COMMENT-Anweisung

Sie können Kommentare verwenden, um Skripte zu dokumentieren, die über die Befehlszeile verwendet werden sollen. Der Assistent des Skriptgenerators unterstützt keine Kommentare. Kommentare können in verschiedenen Formaten in ein Skript eingefügt werden:

- Die Zeichen nach ##, -- oder \$! werden bis zum Beginn einer neuen Zeile ignoriert.
- Mehrzeilige Kommentare können innerhalb von Trennzeichenpaaren für Kommentare {}, /\* \*/ oder (\* \*) eingeschlossen werden.

Zum Beispiel:

```
/* Version 1.0
Date: 14th May 2006*/
SELECT <key>REQUIREMENT_KEY ## extract RMs no.
FROM REQ-- for the req class
WHERE SOURCE_REQUIREMENTS = 'Y'$! of all original requirements
{Now find all derived requirements}
XREF SOURCE SECONDARY
(* and extract the RM nos *)
SELECT REQUIREMENT_KEY FROM REQ
```

# Hinzufügen von Rich-Format-Text zu Eingabeaufforderungen für Abfragen

Die Verwendung von Rich Text in einer Eingabeaufforderung für eine Abfrage kann dem Benutzer zusätzliche Informationen liefern.

Im Folgenden finden Sie beispielsweise eine Standardabfrage, die zur Eingabe einer Marketing Requirement ID auffordert:

The screenshot shows a web application interface with a blue header bar containing 'DRM DIMENSIONS RM' and navigation options like 'Home', '+ New', and 'Views'. Below the header, the breadcrumb trail reads 'RMDemo > RMDemo > Marketing\_Requirements > Selected Requirements'. The main content area is titled 'Selected Requirements' and contains the following text: 'The following parameters must be provided to run this report. Please provide a value for each of the parameters below.' Below this, there is a label 'Enter Rqmt ID for MARKETING\_REQUIREMENTS:' followed by an empty text input field. At the bottom right of the form, there is a blue 'Run Report' button and a checkbox labeled 'Remember these parameters'.


Die Ausgabe soll das folgende Layout aufweisen:

This screenshot shows the same 'Selected Requirements' form as above, but with rich text instructions added. The instructions are: 'Please enter the Requirement IDs in the field/box to the right', '1. Each requirement ID must be enclosed in single quotes', '2. If multiple IDs are requested, separate them with commas', and '3. Please note that values are CASE sensitive'. Below these instructions, there is an 'Examples:' section with two lines of example text: ''MRKT\_000002'', 'MRKT\_000003'' and ''MRKT\_000002'', 'MRKT\_000003'', 'MRKT\_000004'', 'MRKT\_000005''. The rest of the form, including the input field and the 'Run Report' button, remains the same as in the previous screenshot.

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie eine Eingabeaufforderung für eine Abfrage zum Bereitstellen dieser zusätzlichen Informationen ändern können:

- 1 Wählen Sie **Klassenbericht** aus dem Menü **Neu**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Klasse ("Marketing Requirements" in diesem Beispiel).
- 3 Geben Sie einen Abfragenamen an.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Attributbedingungen**.
- 5 Klicken Sie auf den Pfeil für das Feld **Rqmt ID** und wählen Sie **Zur Laufzeit eingeben**.

- 6 Wählen Sie im Hauptfenster auf der Registerkarte **Anforderungen** den Eintrag **Neu**.
- 7 Wählen Sie eine Klasse mit einem Textattribut, das HTML unterstützt und klicken Sie in ein solches Attribut.
- 8 Geben Sie den Text ein, den Sie mit der Eingabeaufforderung der Abfrage verwenden möchten.
- 9 Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Quellcode**, um den HTML-Quellcode anzuzeigen. Wählen Sie den gesamten Text aus und kopieren Sie diesen.



- 10 Schließen Sie das Fenster *Quelltext* und das Fenster *Neu Marketing\_Requirements*.
- 11 Klicken Sie im Fenster *Nach Klasse filtern: Marketing\_Requirements* auf die Schaltfläche **Skript anzeigen** links unten im Fenster. Das Skript sieht wie folgt aus:
 

```
select <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#Enter Rqmt ID#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```
- 12 Suchen Sie die Eingabeaufforderung '*<#Enter Rqmt ID#>*' und löschen Sie den Text zwischen den beiden '#'-Zeichen, so dass nur '*<##>*' stehen bleibt.
- 13 Setzen Sie den Cursor zwischen die beiden '#'-Zeichen und drücken Sie zweimal die EINGABETASTE. Ihr Skript sollte wie folgt aussehen:

```
Script: select <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<##>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

- 14** Fügen Sie den HTML-Code in die Leerzeile ein, so dass das Skript nun wie folgt aussieht:

```
Script: select <u>Reqm_ID</u><u>PUID</u> <Title>TITLE from Marketing_Requirements where <u>PUID</u> LIKE ~'<#<br><p><strong><span style="color: #339966;">Please enter the Requirement IDs in the field/box to the right</span></strong></p><br><ol><li><span style="color: #0000ff;"><strong>Each requirement ID must be enclosed in single quotes</strong></span></li><li><strong><span style="color: #0000ff;">If multiple IDs are requested, separate them with commas</span></strong></li><li><span style="color: #0000ff;"><strong>Please note that values are CASE sensitive</strong></span></li></ol><p></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline; background-color: #ffff99;"><strong>Examples:</strong></span></p></span></p><p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002'</strong></p><p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002', 'MRKT_000003'</strong></p><p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002', 'MRKT_000003', 'MRKT_000004', 'MRKT_000005'</strong></p><#> and STATUS IN ('Current') order by <u>PUID</u> calculate all count[Row Count:]<u>PUID</u>
```

- 15** Klicken Sie auf **Speichern und ausführen**.





<b>Administrator</b>	Auch als Instanzadministrator bezeichnet. Benutzer mit dieser Rolle können alle Administratorfunktionen innerhalb der Grenzen der zugewiesenen Instanz ausführen. Der Instanzadministrator hat Zugriff auf die Funktionen des RM Browser-Administrators. Siehe auch <a href="#">Systemadministrator</a> .
<b>Ansicht</b> <b>"Anforderungen"</b>	Eine RM Browser-Ansicht, mit der Sie Anforderungen, die nach Kategorien organisiert sind, anzeigen und ändern können. Über diese Ansicht können Sie ein vorhandenes Skript ausführen, eine Schnellsuche zur Erstellung einer neuen Abfrage ausführen und Abfragen, auf die Sie häufig zugreifen, zu einem Favoritenordner hinzufügen. Siehe auch <a href="#">Dokumentansicht</a> .
<b>Abfrage</b>	Ein Skript, ausgedrückt in Form eines Instanzschemas, das Sie zum Abrufen ausgewählter Anforderungen verwenden.
<b>abgelehnt</b>	Aktueller Status einer Änderungsanforderung, der abgelehnt wurde.
<b>abgeleitetes Objekt</b>	Ein untergeordnetes Objekt, das für die Implementierung eines übergeordneten Objekts erforderlich ist. Wenn ein Objekt seine Form ändert, wird es zu einem abgeleiteten Objekt. Im Allgemeinen ist ein abgeleitetes Objekt auf ein Unterelement ausgerichtet und spezifischer als das ursprüngliche Objekt.
<b>Ablehnen</b>	Ein Befehl, der eine vorgeschlagene Änderung ablehnt. Der aktuelle Status der vorgeschlagenen Anforderung wird "Abgelehnt", und eine Kopie der Anforderung wird mit dem aktuellen Status "Aktuell" erstellt.
<b>Ableitung</b>	Der Analyseprozess, bei dem ein Objekt geändert oder in eine Form übersetzt wird, die für die Analyse und das Design auf untergeordneter Ebene geeignet ist.
<b>Abstimmung</b>	Eine RM Browser-Funktion, mit der Sie von ausgewählten Benutzern Feedback zu einer Anforderung einholen können. Abstimmungen werden in der Regel verwendet, um zu entscheiden, ob eine bestimmte Anforderung angenommen werden sollte, oder um einen Konsens über den Inhalt einer Anforderung zu erzielen.
<b>Aktualisieren</b>	Ein Befehl, der den Inhalt der Anforderung überschreibt. Es wird keine Historie der Änderung geführt. Dies ist nur dann zu empfehlen, wenn frühere Versionen einer Anforderung gelöscht werden müssen. Alle anderen Attribute, einschließlich des aktuellen Status, bleiben unverändert.
<b>aktuell</b>	Aktueller Status einer Anforderung, bei dem es sich um die jüngste oder aktuelle Version handelt.
<b>aktueller Status</b>	Ein besonderes implizites Attribut, das den Status einer Anforderung angibt.
<b>akzeptiert</b>	Aktueller Status einer Änderungsanforderung, der angenommen wurde.

<b>Alias</b>	Eine Reihe von Schlüsselwörtern, die als Varianten oder Synonyme eines Hauptschlüsselworts definiert sind. Aliase des Schlüsselworts "kalibrieren" können beispielsweise "kalibriert", "kalibrieren" oder sogar der Platzhalter "kal*" sein. Im Gegensatz zu Pseudonymen, die nur existieren, während ein bestimmtes Dimensions RM-Tool aktiv ist, existieren Aliase für die Dauer der Instanz oder bis sie gelöscht werden.
<b>alphabetische Sortierung</b>	Eine einfache alphabetische Sortierung. Im Gegensatz zu <a href="#">numerische Sortierung</a> . Bei der alphabetischen Sortierung wird die Groß- und Kleinschreibung ignoriert (z. B. ist "abc" identisch mit "ABC").
<b>alphanumerisches Attribut</b>	Ein Attribut, das eine Zeile alphanumerischen Textes darstellt, wie z. B. den Titel eines Akzeptanztests. Es darf maximal 1000 Zeichen lang sein.
<b>Änderungsanforderung</b>	Ein Vorschlag zur Änderung eines oder mehrerer Anforderungsattribute.
<b>Anforderung</b>	Eine Instanz einer Klasse. Eine Beschreibung einer Reihe von Bedingungen, die auf ein Produkt oder einen Prozess anwendbar sind; diese Beschreibung muss als erfolgreich validiert werden können. Ein Anforderungsobjekt wird durch ein Produkt oder einen Prozess erfüllt, wenn eine Prüfung ergibt, dass die beschriebenen Bedingungen durch das Produkt oder den Prozess erfüllt werden. Synonym für Objekt.
<b>Annehmen</b>	Ein Befehl, der eine vorgeschlagene Änderung annimmt. Der aktuelle Status der vorgeschlagenen Anforderung wird "Akzeptiert", und eine Kopie der Anforderung wird mit dem aktuellen Status "Aktuell" erstellt.
<b>Assistent des Skriptgenerators</b>	Ein Dimensions RM-Assistent mit einer grafischen Benutzeroberfläche, über die der Benutzer den Inhalt eines bestimmten Berichts angeben kann.
<b>Attribut</b>	Informationen, die logisch mit einer Klasse von Informationen verknüpft sind, um den Informationsgehalt weiter zu spezifizieren. Siehe auch <a href="#">Klassenattribut</a> , <a href="#">evaluiertes Attribut</a> , <a href="#">implizites Attribut</a> , <a href="#">Beziehungsattribut</a> , <a href="#">benutzerdefiniertes Attribut</a> .
<b>Attribut für Dateianhänge</b>	Der Typ eines benutzerdefinierten Attributs, das eine einzelne Datei oder mehrere Dateien enthalten kann. Auf Dateianhänge kann über RM Browser zugegriffen werden.
<b>Attributbedingung</b>	Eine Regel, die das Erstellen eines Links nur dann zulässt, wenn ein Attribut des verlinkten Objekts (primär oder sekundär) eine bestimmte Bedingung erfüllt. Siehe auch <a href="#">primäres Objekt</a> .
<b>Attributtyp</b>	Die Art oder der Datentyp eines Attributs: z. B. alphanumerische Zeichenfolge, Freitextfeld oder Datum.
<b>Audit-Protokoll</b>	Eine historische Verfolgung der verschiedenen Versionen von Anforderungen, mit der Sie die Entwicklung der Anforderungen rekonstruieren können. Mit dem Visual Network-Tool können Sie das Audit-Protokoll grafisch anzeigen.
<b>ausstehende Änderungsanforderung</b>	Eine Änderungsanforderung, die noch nicht angenommen oder abgelehnt wurde. Eine ausstehende Änderungsanforderung hat den Status "Vorgeschlagen".

---

<b>automatischer Link</b>	Ein Dienstprogramm, mit dem Sie Links zwischen Objekten der primären und sekundären Klasse in der ausgewählten Beziehung erstellen oder entfernen können.
<b>Baseline</b>	Eine unveränderliche Gruppe von Anforderungen. Das Erstellen einer Baseline einer Sammlung stellt sicher, dass die Sammlung nicht mehr verändert wird.
<b>Baseline-Sperre</b>	Eine Sperre für eine bestimmte Version eines Elements, die anzeigt, dass die Version Teil einer Baseline ist und daher nicht geändert werden kann.
<b>Benutzer</b>	Eine Person, die für die Durchführung grundlegender Informationsverwaltungsaufgaben verantwortlich ist, wie z. B. die Erfassung von Objekten, die Erstellung von Nachverfolgbarkeits-Links zwischen Anforderungen und anderen Daten, die Entwicklung und Kategorisierung von Objekten und die Erstellung von Berichten. Ein einzelner Dimensions RM-Benutzer.
<b>Benutzerattribut</b>	Ein benutzerdefinierter Attributtyp, der eine Liste von Benutzernamen bereitstellt, aus der der Dimensions RM-Benutzer eine Auswahl treffen kann. Ein Benutzerattribut kann alle Benutzer, Mitglieder einer oder mehrerer Gruppen oder einzelne Benutzer enthalten.
<b>benutzerdefiniertes Attribut</b>	Ein Attribut, das Sie für die Verwendung in einer bestimmten Klasse erstellen können. Siehe auch <a href="#">alphanumerisches Attribut</a> , <a href="#">Datumsattribut</a> , <a href="#">Attribut für Dateianhänge</a> , <a href="#">Gruppenattribut</a> , <a href="#">Listenattribut</a> , <a href="#">numerisches Attribut</a> , <a href="#">Textattribut</a> <a href="#">Benutzerattribut</a> . Im Gegensatz zu <a href="#">implizites Attribut</a> .
<b>Berechtigungen</b>	Die nach Gruppe zugewiesenen Rechte zur Ausführung von Aktionen.
<b>Beziehung</b>	Eine Zuordnung zwischen zwei Anforderungsobjekten. Die Beziehung (d. h. der Link) ist zudem eine eigenständige Entität in Bezug auf ihre eigenen Attribute und die damit verbundenen Benutzerzugriffsrechte. Siehe auch <a href="#">Link</a> .
<b>Beziehungsattribut</b>	Eine Eigenschaft einer Beziehung, wie z. B. ihre Kardinalität und ihre Vererbungsmerkmale. Beziehungsattribute, die vom Administrator der Instanz definiert werden, können steuern, wie die Nachverfolgbarkeit über verschiedene Beziehungen hinweg hergestellt wird. Administratoren der Instanz können festlegen, dass Links zwischen zwei Objekten entsprechend dem Wert eines oder mehrerer Klassenattribute erstellt werden. Beispielsweise kann festgelegt werden, dass Links von einem Änderungsanforderungsobjekt zu einem Anforderungsobjekt nur dann hergestellt werden können, wenn der Wert des Attributs APPROVAL_STATUS des Änderungsanforderungsobjekts APPROVED ist. Siehe auch <a href="#">Kardinalitätsregel</a> .
<b>Beziehungsregel</b>	Umstände, unter denen Links zwischen Objekten zulässig sind. Siehe auch <a href="#">Kardinalitätsregel</a> .
<b>CM-Sperre</b>	Configuration Management-Sperre. Eine Sicherheitsfunktion, die einen Schreibschutz für Objekte einrichtet und verhindert, dass diese aktualisiert werden. Sie können Anforderungen, Sammlungen und Dokumente sperren.

<b>Compliance-Bericht</b>	Ein Bericht, der Anforderungen auflistet, die mit Objekten der anderen Klasse in einer Beziehung verknüpft sind oder nicht. Ein vollständiger Compliance-Bericht listet alle Anforderungen in der Primär- und Sekundärklasse auf, unabhängig davon, ob sie miteinander verknüpft sind oder nicht. Ein Nur-Compliance-Bericht listet entweder alle übereinstimmenden Anforderungen in der Primärklasse auf, die über Links zu übereinstimmenden Anforderungen in der Sekundärklasse verfügen, oder alle übereinstimmenden Anforderungen in der Sekundärklasse, die über Links zu übereinstimmenden Anforderungen in der Primärklasse verfügen. Ein Nicht-Compliance-Bericht listet entweder alle übereinstimmenden Anforderungen in der Primärklasse auf, die nicht über Links zu übereinstimmenden Anforderungen in der Sekundärklasse verfügen, oder alle übereinstimmenden Anforderungen in der Sekundärklasse, die nicht über Links zu übereinstimmenden Anforderungen in der Primärklasse verfügen.
<b>Compliance-Prüfung</b>	Ein Prozess, bei dem Dimensions RM die Datenbank durchsucht und einen Bericht darüber erstellt, welche Objekte keine Links über eine definierte Beziehung enthalten.
<b>Container</b>	Container ist der Begriff, der für die verschiedenen bezeichneten Sätze von Anforderungen verwendet wird: <a href="#">Sammlung</a> , <a href="#">Baseline</a> , <a href="#">Dokument</a> oder <a href="#">Dokumentenversion</a> . Container sind nicht auf Anforderungstypen beschränkt und können die gesamte Instanz umfassen.
<b>CSV-Import</b>	Ein Dienstprogramm, mit dem Sie Daten aus einer Datei mit kommagetrennten Werten in die Dimensions RM-Instanzdatenbank importieren können.
<b>Datenbank</b>	In der Dimensions RM-Umgebung eine Oracle-Instanz. Die Datenbanken, die in den Dimensions RM-Tools angezeigt werden, werden durch den Inhalt der Datei <code>tnsnames.ora</code> (eine Oracle-Datei) bestimmt.
<b>Datumsattribut</b>	Ein benutzerdefinierter Attributtyp zum Speichern von Werten, die auf benutzerdefinierten Datumsformaten basieren.
<b>Dimensions RM-Drittanbieter-Integrator</b>	Person, die für die Verwendung der API-Funktionen zur Integration von Werkzeugen von Drittanbietern in Dimensions RM verantwortlich ist.
<b>Dimensions RM</b>	Eine Reihe von konfigurierbaren Mehrbenutzer-Tools, die die Erfassung, Verwaltung, Nachverfolgbarkeit und Dokumentation von System-Engineering-Informationen unterstützen.
<b>Doctool</b>	Ein Dimensions RM-Werkzeug zur Interpretation eines Dokumentationssskripts, das einen Bericht auf dem Bildschirm generiert.
<b>Dokument</b>	Eine hierarchische Anordnung von Kapiteln und Anforderungen, die Anforderungsobjekte zusammen mit formlosem Text enthalten kann. Dokumente können in der Dokumentansicht erstellt und verwaltet werden.
<b>Dokumentansicht</b>	Eine RM Browser-Ansicht die dokumentartige Darstellung der Anforderungen mit einem Inhaltsverzeichnis, Kapiteln und Unterkapiteln bietet. Die Anforderungen sind in den Kapiteln und Unterkapiteln enthalten. In der Dokumentansicht können Sie auf einfache Weise Kapitel und Anforderungen hinzufügen, löschen, verschieben und bearbeiten. Microsoft Word-Dokumente, die Sie über RM Import importiert haben, werden in der Dokumentansicht angezeigt. Sie können Kapitel und Anforderungen aus dem importierten Word-Dokument in der Dokumentansicht einfach hinzufügen, löschen, verschieben und bearbeiten. Siehe auch <a href="#">Ansicht</a> .

---

<b>Dokumentenversion</b>	Eine eingefrorene Version eines Dokuments, die in der Regel vor der Verteilung eines Dokuments zur Überprüfung erstellt wird.
<b>E-Mail-Benachrichtigung</b>	Eine Funktion, mit der Sie sich für bestimmte Typen von Änderungen innerhalb der Instanzdaten registrieren und elektronische Benachrichtigungen über diese Änderungen erhalten können.
<b>ECP</b>	Engineering Change Proposal (Vorschlag für technische Änderungen). Ein Klassentyp. Wenn Sie einen Satz zusammenhängender Anforderungsvorschläge erstellen, können Sie diese mit einem ECP-Objekt verlinken, so dass sie für die Prüfung als Gruppe leicht zugänglich sind.
<b>entfernen</b>	Ein Befehl, der eine Anforderung physisch aus einer Instanz entfernt. Nur Anforderungen mit dem Status "Aktuell" können entfernt werden.
<b>Ersetzt</b>	Aktueller Status einer Anforderung, die durch eine neuere Version ersetzt wurde. Siehe auch <a href="#">Speichern</a> .
<b>Erweitern</b>	Ein Prozess, bei dem ein einzelnes übergeordnetes Objekt bearbeitet wird, um ein oder mehrere untergeordnete Objekte zu erzeugen.
<b>evaluiertes Attribut</b>	Ein Attribut, das seinen Wert aus der externen Umgebung bezieht. Ein solches Attribut kann als Standardwert für alphanumerische, numerische oder Datumsattribute angegeben werden. Zur Laufzeit wird das angegebene Skript oder der angegebene Befehl ausgeführt und der resultierende Wert für das Attribut festgelegt.
<b>Export-Dienstprogramm</b>	Ein Dienstprogramm, das zum Sichern einer Instanz oder Datenbank verwendet werden kann. Das Paket kann als eine Sammlung von Dateien in einem einzigen Verzeichnis oder als einzelne Datei erstellt werden, die zum Übertragen an den Zielspeicherort bereit ist.
<b>Flowdown</b>	Ein systematischer Prozess, bei dem Objekte in zugeordnete und abgeleitete Objekte zerlegt und dann Low-Level-Modellkomponenten zugeordnet werden. Dieser Flowdown-Prozess erzeugt eine hierarchische Struktur von detaillierteren Objekten, die von den für das System erfassten Objekten abgeleitet werden.
<b>Formular</b>	Eine Struktur, die Anforderungsinformationen für Klassen und Beziehungen anzeigt. Für jede Klasse und Beziehung wird ein Formular erstellt. Sie können neue Formulare erstellen, indem Sie das von Dimensions RM generierte Formular anpassen, und Sie können jedes beliebige Formular als Standardformular festlegen.
<b>Formularansicht</b>	Eine Ansicht, in der die Anforderungen nacheinander angezeigt werden. In der Formularansicht können Sie Anforderungsattribute bearbeiten.
<b>gelöscht</b>	Aktueller Status einer Anforderung, die gelöscht wurde. Eine gelöschte Anforderung wird nicht aus der Instanz entfernt. Die vorherige Version der Anforderung, falls vorhanden, erhält den Status "Aktuell".
<b>genealogische Links</b>	Links zwischen übergeordneten Objekten und untergeordneten Objekten oder zwischen übergeordneten Sammlungen und untergeordneten Sammlungen.
<b>generische Links</b>	Links, die sich über eine Beziehung erstrecken müssen.

<b>Gruppe</b>	Eine Sammlung einzelner Benutzer, gruppiert in einer funktionalen Kategorie. Zugriffsrechte können einer Gruppe und allen Mitgliedern der Gruppe zugewiesen werden. Wenn Benutzer einer Instanz über eine Gruppe zugewiesen wurden, erben sie die Zugriffsrechte der Gruppe, es sei denn, ihnen wurde der Zugriff explizit gewährt oder verweigert.
<b>Gruppenattribut</b>	Ein Gruppenattribut ist insofern wie ein Listenattribut, als es eine vordefinierte Liste von Werten für die Benutzerauswahl bereitstellt. Aber im Gegensatz zu einem einfachen Listenattribut setzt sich ein Gruppenattribut aus einer Reihe von untergeordneten Attributen zusammen. Die Auswahlmöglichkeiten, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, hängen von der Auswahl ab, die er in den übergeordneten Attributen oder den Attributen einer höheren Ebene innerhalb des Gruppenattributs getroffen hat.
<b>implizites Attribut</b>	Ein Attribut, das zur Aufrechterhaltung der Integrität von Instanzinformationen verwendet wird. Zu den impliziten Attributen gehören intrinsische Informationen wie die Persistent Unique Identifiers (PUIDs), Objekt-IDs und Änderungszeiten. Implizite Attribute können nicht geändert werden. Implizite Attribute werden für jede Klasse und Beziehung geliefert. Im Gegensatz zu <a href="#">benutzerdefiniertes Attribut</a> .
<b>Import-Dienstprogramm</b>	Ein Dienstprogramm, das zum Wiederherstellen einer Instanz oder Datenbank aus einer Sicherung verwendet werden kann.
<b>Instanz</b>	Ein Dimensions RM-Arbeitsbereich, in dem Informationen erstellt und gepflegt werden.
<b>Instanzadministrator</b>	Benutzer mit dieser Rolle dürfen innerhalb der Grenzen der zugewiesenen Instanz alle Administratorfunktionen ausführen.
<b>Kardinalitätsregel</b>	Eine Regel, die die maximale Anzahl von Links angibt, die zu und von Primär- oder Sekundärobjekten führen können. Zum Beispiel bedeutet eine Kardinalität von 2:3, dass nicht mehr als zwei Verbindungen zu einem sekundären Objekt und nicht mehr als drei zum primären Objekt führen dürfen. Dies wird häufig in Prozessen verwendet, die z. B. die Anzahl der Anwendungsfälle, die mit einer bestimmten Anforderung verlinkt sind, oder die Anzahl der Testfälle beschränken.
<b>Kategorie</b>	Eine Methode zum Organisieren von Objekten, so dass Sie Ansichten von Anforderungen, Skripte und Filter für eine Untergruppe von Benutzern erstellen können. Eine Anforderung kann nur zu einer Kategorie gehören.
<b>Klasse</b>	Eine Struktur zum Speichern verwandter Arten von Informationen (Attribute). Nachdem Klassen definiert sind, werden die Anforderungen in die Klasse eingegeben.
<b>Klassenattribut</b>	Eine Eigenschaft einer Klasse, wie vom Administrator der Instanz definiert, die die Informationen in der Klasse weiter aufschlüsselt. Durch die Angabe von Attributen für eine Klasse kann der Administrator der Instanz die genaue Art der repräsentierten Informationen definieren. Dadurch können Dimensions RM-Benutzer komplexe Suchvorgänge für ihre Instanzinformationen durchführen. Eine vom Instanzverwalter definierte Eigenschaft einer Klasse, die zusätzliche prozess- und releasebezogene Details liefert.
<b>Klassendefinition</b>	Ein Dimensions-RM-Tool, das über RM Manage gestartet wird und dem Erstellen und der Erstbefüllung einer Instanz dient. Auf die Definition des Schemas wird über das Menü "Verwaltung" im Browser zugegriffen. Siehe <a href="#">Schemadefinition</a> .

---

<b>Klassendefinitionsdiagramm</b>	Siehe <a href="#">Schemadefinitionsdiagramm</a> .
<b>Lebenszyklus</b>	Die Phasen einer Instanz von ihrer anfänglichen Anforderungsspezifikation bis zu ihrer Implementierung.
<b>Link</b>	Eine Instanz einer Beziehung. Sie können zwei Anforderungen miteinander verlinken, wenn eine Beziehung zwischen ihren entsprechenden Klassen definiert ist.
<b>Listenattribut</b>	Ein benutzerdefinierter Attributtyp, der eine Liste von Werten bereitstellt, aus der der Dimensions RM-Benutzer eine Auswahl treffen kann. Wenn Sie beispielsweise einen Dimensions RM-Benutzer auffordern, einen aus einem gegebenen Satz von Werten für das Attribut <i>Testergebnis</i> auszuwählen, geben Sie das Attribut als Listenattribut an und definieren <i>Bestanden</i> , <i>Fehlgeschlagen</i> und <i>Nicht getestet</i> als den Satz zulässiger Werte. Siehe auch <a href="#">Gruppenattribut</a> , die wie eine voneinander abhängige Gruppe von Listenattributen funktionieren.
<b>Löschen</b>	Ein Befehl, der den aktuellen Status einer Anforderung in "Gelöscht" ändert, die Anforderung jedoch nicht aus der Instanz entfernt.
<b>Nachverfolgbarkeit</b>	Der Prozess, explizite Verbindungen zwischen Anforderungen und anderen Entitäten herzustellen. Mit der Nachverfolgbarkeit können Sie die Entwicklung einer Instanz verfolgen.
<b>Nachverfolgungsaussicht</b>	Eine RM Browser-Ansicht zum Auswählen von Beziehungen, die Sie nachverfolgen möchten, wobei die Anforderungen auf ausgewählte Baselines, Dokumente, Sammlungen oder Kategorien beschränkt sind. Sie können durch Anforderungen blättern, die Teil der Beziehungen sind, und dann Nachverfolgungsberichte drucken, die die Informationen in einem Format anzeigen, das leicht zu analysieren ist. Siehe auch <a href="#">Dokumentansicht</a> , <a href="#">Ansicht</a> .
<b>NOT_PRIMARY_IN</b>	Ein Beziehungsoperator, der verwendet wird, um Anforderungen zu identifizieren, die der Ursprung eines Links sein können, dies aber nicht sind.
<b>NOT_SECONDARY_IN</b>	Ein Beziehungsoperator, der verwendet wird, um Anforderungen zu identifizieren, die am Ende eines Links stehen können, es aber nicht tun.
<b>numerische Sortierung</b>	Eine Sortierung, die für alphanumerische Attribute wie Abschnittsnummern in Gliederungen verwendet wird. Bei einer numerischen Sortierung werden z. B. die Zahlen (10, 20, 1 und 2) als (1, 2, 10, 20) statt als (1, 10, 2, 20) sortiert. Im Gegensatz zu <a href="#">alphabetische Sortierung</a> .
<b>numerisches Attribut</b>	Ein benutzerdefinierter Attributtyp, der numerische Werte, wie z. B. Referenznummern, enthält. Die Nummern können Dezimalzeichen enthalten.
<b>Objekt</b>	Synonym für <a href="#">Anforderung</a> .
<b>Objekt-Editor</b>	Ein Dimensions RM-Dialogfeld zum Ändern von Attributen und zum Bearbeiten, Zusammenführen und Erweitern von Klasseninformationen.
<b>obligatorisches Attribut</b>	Ein Attribut, für das Benutzer Werte angeben müssen. Im Gegensatz zu <a href="#">optionales Attribut</a> .
<b>OLE</b>	Object Linking and Embedding (Objektverknüpfung und Einbettung). Eine Technologie zur Übertragung und gemeinsamen Nutzung von Informationen zwischen Anwendungen.

---

<b>optionales Attribut</b>	Ein Attribut, für das Sie die Vorschlagswerte verwenden, oder das Sie leer lassen können. Im Gegensatz zu <i>obligatorisches Attribut</i> .
<b>ORACLE_HOME</b>	Der logische Pfadname des Dateisystems oder des Netzwerkstandorts Ihrer Oracle-Installation.
<b>Primäre Klasse</b>	Die erste Klasse in einer direkten Beziehung zwischen zwei Klassen. In der Beziehung <i>Ist_gestest_von</i> , die die Klasse <i>Codemodul</i> und die Klasse <i>Akzeptanztests</i> verbindet, ist beispielsweise <i>Codemodul</i> die primäre Klasse, <i>Ist_gestest_von</i> ist die Beziehung und <i>Akzeptanztests</i> ist die sekundäre Klasse. Die Richtung des Beziehungspfeils geht im Klassendefinitionsdiagramm immer von der primären zur sekundären Klasse. Diese Richtung und Positionierung auf dem Diagramm definiert die Richtung der Beziehung. Im Gegensatz zu <i>sekundäre Klasse</i> .
<b>primäres Objekt</b>	Eine Instanz einer primären Klasse, mit der Objekte verlinkt sind.
<b>PRIMARY_IN</b>	Ein Beziehungsoperator, der verwendet wird, um Anforderungen zu identifizieren, die der Ursprung eines Links sind.
<b>Projekt</b>	In der Softwareentwicklung bezieht sich das Projekt auf die Arbeitseinheit, die einen Mehrwert für eine neue oder bestehende Komponente schaffen soll. In Dimensions RM können Projekte mit Hilfe von Kategorien oder Produkt- und Projektklassen definiert werden, um mehrere oder parallele Projekte innerhalb eines einzigen Produkts zu verwalten (siehe " <a href="#">Branchen und Zusammenführen von Anforderungen</a> " auf Seite 184).
<b>Pseudonym</b>	Textmuster, das für die Suche nach Objekten verwendet wird, die mit einer Sammlung verlinkt werden sollen. Pseudonyme des Schlüsselworts "kalibrieren" können beispielsweise "kalibriert", "kalibrieren" oder sogar der Platzhalter "kal*" sein. Im Gegensatz zu Aliasnamen, die für die Dauer der Instanz oder bis zu ihrer Löschung existieren, existieren Pseudonyme nur während des Verknüpfungsprozesses. Siehe auch <i>Alias</i> .
<b>PUID</b>	Persistent Unique Identifier (Persistente eindeutige Kennzeichnung). Ein intrinsisches Attribut.
<b>Quellbeziehung</b>	Die Beziehung, die sich auf das ursprüngliche Objekt in einer Kette von Versionen bezieht. Im Gegensatz zu <i>unmittelbare Beziehung</i> .
<b>Quelldokument</b>	Ein Dokument, das in der Regel vom Kunden zur Verfügung gestellt wird und in das zu entwickelnde System eingegeben wird. Ein Quelldokument kann auch in Dimensions RM entwickelt werden, indem ein leeres Dokument verwendet und Objekte eingefügt werden.
<b>Ressourcenkategorie</b>	Eine Gruppierung von Ressourcen in eine Klasse von Elementen. Beispielsweise fällt ein eindeutiger Dokumentname in die Kategorie der Dokumente. Ressourcenkategorien sind bei der Zuweisung von Standardberechtigungen wichtig, da Standardwerte nicht einer einzelnen Ressource, sondern einer ganzen Klasse von Ressourcen zugewiesen werden. Ressourcenkategorien sind auch wichtig, wenn es darum geht, einer Klasse von Ressourcen eine geeignete Transaktion zuzuweisen. Bestimmte Transaktionen sind nur für bestimmte Kategorien von Ressourcen geeignet.



---

<b>RM Import Designer</b>	Ein Dimensions RM-Werkzeug, mit dem Administratoren Vorlagen entwerfen können, die Benutzer beim Importieren von Word-Dokumenten aus RM Import auswählen. Vorlagen definieren, wie Klassen, Attribute, Kapitel, Anforderungen und Kategorien identifiziert werden können.
<b>RM Browser</b>	Ein Dimensions RM-Werkzeug, das über das Internet Zugriff auf einen Kernsatz von Dimensions RM-Funktionen bietet.
<b>RM Import</b>	Ein Dimensions RM-Werkzeug, mit dem Sie eine Vorschau eines Microsoft Word-Dokuments als Entwurfsdokument anzeigen, die Beschreibung von Kapiteln ändern, die Kapitel neu organisieren, die Werte von Attributen ändern, Attribute zwischen Kapiteln verschieben usw. können. Wenn Sie mit dem Dokumententwurf zufrieden sind, können Sie das Dokument als ein Dokument in Dimensions RM importieren, das in der RM Browser-Dokumentansicht angezeigt und geändert werden kann.
<b>RM Manage</b>	Ein Dimensions RM-Werkzeug, mit dem Administratoren von Instanzen Benutzer und Gruppen definieren, die Sicherheit der Instanz verwalten, die Instanzdatenbank konfigurieren, Daten organisieren und den Benutzerzugriff und das Daten-Routing steuern können.
<b>RTM_HOME</b>	Ein logischer Name für den Speicherort von Dimensions RM-Programmen und -Daten im Dateisystem.
<b>Sammlung</b>	Eine Möglichkeit, Anforderungen einer beliebigen Klasse zu gruppieren. Nachdem eine Sammlung erstellt ist, kann sie einer Anforderung zugeordnet werden, indem die Anforderung mit der Sammlung verlinkt wird. Jede Anforderung kann mit vielen verschiedenen Sammlungen, und jede Sammlung kann mit vielen verschiedenen Anforderungen verlinkt werden. Übergeordnete Sammlungen enthalten untergeordnete Sammlungen. Untergeordnete Sammlungen enthalten Anforderungen. Übergeordnete Sammlungen sind nicht direkt mit Anforderungen verlinkt, sondern nur indirekt über ihre untergeordneten Sammlungen. Siehe auch <a href="#">Baseline</a> .
<b>Schemadefinition</b>	<p>Die Administratorfunktion, mit der Sie verschiedene Klassen (d. h. Anforderungstypen), die in diesen Klassen unterstützten Attribute und die Beziehungen zwischen ihnen definieren und/oder ändern können. Die in den einzelnen Anforderungsklassen definierten Attribute sind die Eingabe für die Berichterstattung über den Status der Anforderungen innerhalb jeder Klasse.</p> <p>Durch die Angabe der Instanzstruktur, schränkt eine Klassendefinition das Entwicklungsteam ein, unterstützt es jedoch auch dabei, Instanzen von Klassen, Attributen und Beziehungen während der Lebensdauer der Instanz zu erstellen. Alle Mitglieder des Entwicklungsteams verwenden die Schemadefinition, um die einzelnen Klassen, ihren Inhalt und ihre Beziehungen anzuzeigen.</p>
<b>Schemadefinitionsdiagramm</b>	Eine grafische Darstellung der Informationsklassen, die in einer Instanz vorhanden sind, zusammen mit den Beziehungen zwischen den Klassen.
<b>Schnellsuche</b>	Eine Funktion der Anforderungsansicht in RM Browser, mit der Sie schnell eine Abfrage erstellen können, um den Inhalt einer beliebigen Kategorie anzuzeigen.
<b>SECONDARY_IN</b>	Ein Beziehungsoperator, der verwendet wird, um Anforderungen zu identifizieren, die das Ende eines Links sind.

<b>sekundäre Klasse</b>	Eine Objektklasse, die das Ziel des Beziehungspfeils einer primären Klasse in einem Klassendefinitionsdiagramm ist. Der Beziehungspfeil zeigt auf die sekundäre Klasse. Im Gegensatz zu <i>Primäre Klasse</i> .
<b>Skript</b>	Eine Abfrage gegen eine oder mehrere Klassen. Skripte können verwendet werden, um Auswahlkriterien mit komplexen Link-Umsetzungen, Parametrierung, grundlegenden Berechnungen und Ausgabeformaten zu kombinieren.
<b>Speichern</b>	Ein Befehl, der eine neue Version einer Anforderung mit den von Ihnen vorgenommenen Änderungen erstellt. Der aktuelle Status der ursprünglichen Anforderung wird von "Aktuell" in "Ersetzt" geändert, ein Eltern-Kind-Link wird von der ursprünglichen Anforderung zur neuen Anforderung erstellt, und der aktuelle Status der neuen Anforderung wird auf "Aktuell" festgelegt.
<b>Sperr-Manager</b>	Ein Dimensions RM-Werkzeug, das zum Sperren und Entsperrn von Dimensions RM-Datenbankelementen wie Quelldokumenten, Werkzeugen, Objekten und Sammlungen verwendet wird.
<b>Suspect-Link</b>	Ein Link, der fragwürdig wird, nachdem sich eine der Anforderungen in dem Link geändert hat. Durch die Änderung könnten andere Anforderungen fragwürdig oder "verdächtig" werden.
<b>Systemadministrator</b>	Die Rolle des Administrators wird den Nutzern zugewiesen, die für die Konfiguration und Wartung der RM-Umgebung verantwortlich sind. Der Systemadministrator kann Instanzen, Benutzer und Gruppen für alle Instanzen erstellen, ändern und löschen und auf alle zugehörigen Tools zugreifen (z. B. <a href="#">RM Manage</a> ).
<b>Tabellenansicht</b>	Eine Ansicht, mit der Sie mehrere Anforderungen in einer tabellenartigen Liste anzeigen können. Die Spaltenüberschriften stellen Attribute der Anforderungen dar.
<b>Tablespace</b>	Eine logische Speichereinheit. Ihre Instanzdaten werden physisch in einer oder mehreren Datendateien gespeichert, die einem Tablespace zugeordnet sind. Anfänglich ist dem Tablespace nur eine Datei zugeordnet, aber Sie können bei Bedarf weitere Dateien hinzufügen. Die Größe eines Tablespaces wird durch die Größe der Datendatei oder der kombinierten Datendateien bestimmt, aus denen der Tablespace besteht.
<b>Textattribut</b>	Ein benutzerdefinierter Attributtyp, der bis zu 64 KB alphanumerischen ASCII-Text aufnehmen kann, der sich über mehrere Zeilen erstrecken kann. Er eignet sich für lange Beschreibungen, wie z. B. die Beschreibung eines Akzeptanztests.
<b>Transaktionen</b>	Aktionen, die einer Kategorie von Ressourcen zugeordnet sind und darstellen, welche Aktionen mit dieser Ressource durchgeführt werden können. Beispiel: Eine Aktualisierungstransaktion ist einer Klassendefinition zugeordnet. Ein Benutzer, der die Aktualisierungstransaktion für eine bestimmte Klassendefinition besitzt, kann Merkmale dieser Klassendefinition ändern und in der Datenbank speichern.
<b>Typ</b>	Eine Definition der grundlegenden Eigenschaften einer Menge von Instanzen einer Klasse, Beziehung oder eines Attributs.
<b>übergeordnete Sammlung</b>	Eine Sammlung, die untergeordnete Sammlungen verlinkt. Übergeordnete Sammlungen können nicht direkt mit einem Objekt verknüpft werden.

---

<b>übergeordnetes Objekt</b>	Ein Originalobjekt, das ein neues Objekt erzeugt, wenn das Originalobjekt bearbeitet wird. Das ursprüngliche Objekt wird als unmittelbar übergeordnetes Objekt bezeichnet, und das neue Objekt ist dessen unmittelbar untergeordnetes Objekt. Wenn dieser Prozess wiederholt wird, kann ein untergeordnetes Objekt selbst übergeordnetes Objekt eines anderen untergeordneten Objekts sein. Auf diese Weise kann das ursprüngliche übergeordnete Objekt mehrere Ebenen von Nachkommen erzeugen, darunter sowohl unmittelbare untergeordnete Objekte als auch untergeordnete Objekte der untersten Ebene. Ein oder mehrere übergeordnete Objekte können ein oder mehrere untergeordnete Objekte erzeugen.
<b>unmittelbar übergeordnetes Objekt</b>	Das Objekt, das zum Erstellen des aktuell ausgewählten Objekts verwendet wurde. Übergeordnete Objekte haben nie den Status "Aktuell"
<b>unmittelbar untergeordnetes Objekt</b>	Das Objekt, das durch Ersetzen, Zusammenführen oder Erweitern des ursprünglichen Objekts erstellt wurde. Unmittelbar untergeordnete Objekte sind die nächste Version von Objekten in der Abstammungslinie und können aktuelle Objekte oder Objekte mit einem anderen Status sein.
<b>unmittelbare Beziehung</b>	Eine Beziehung, die sich auf den unmittelbaren Vorgänger oder Nachfolger einer Anforderung bezieht. Im Gegensatz zu <a href="#">Quellbeziehung</a> .
<b>untergeordnete Sammlung</b>	Objekthierarchien werden von oben nach unten, von über- zu untergeordneten Objekten, erstellt, während Hierarchien von Sammlungen in umgekehrter Richtung erstellt werden, indem untergeordnete Sammlungen zu einer übergeordneten Sammlung gruppiert werden usw. Eine untergeordnete Sammlung kann direkt mit einem Objekt verlinkt sein. Wenn eine Sammlung erstellt wird, ist sie standardmäßig eine untergeordnete Sammlung.
<b>untergeordnetes Objekt</b>	Wenn ein Objekt bearbeitet und ersetzt wird, entsteht ein neues Objekt. Das ursprüngliche Objekt wird als übergeordnetes Objekt bezeichnet, und das neue Objekt ist dessen untergeordnetes Objekt. Wenn dieser Prozess wiederholt wird, kann ein untergeordnetes Objekt selbst übergeordnetes Objekt eines anderen untergeordneten Objekts sein.
<b>untergeordnetes Objekt auf der untersten Ebene</b>	Ein aktuelles Objekt, das von dem ausgewählten Objekt abstammt. Die in der Liste der untergeordneten Objekte auf der untersten Ebene enthaltenen Objekte können Generationen eines Objekts überspringen, d. h. sie müssen nicht unmittelbar untergeordnete Objekte des ausgewählten Objekts sein.
<b>Verlinkbarkeit der Sammlung</b>	Ein Vorkommen der durch eine Beziehung zwischen Sammlungen definierten Zuordnung.
<b>vorgeschlagen</b>	Aktueller Status einer Anforderung, für die eine Änderungsanforderung gestellt wurde, um entweder die aktuelle Anforderung zu ändern oder eine neue Anforderung zu erstellen.
<b>Vorlage</b>	Ein von einem Administrator in RM Import Designer definierter Regelsatz, der festlegt, wie ein Dokument mit Hilfe des RM Import-Werkzeugs in Dimensions RM importiert wird.
<b>Wiederherstellen</b>	Ein Befehl, der den aktuellen Status einer Anforderung von "Gelöscht" in "Aktuell" ändert.
<b>Zirkelbeziehung</b>	Beziehung, in der die Beziehung einer Klasse auf dieselbe Klasse verweist.

- Zugriffsrechte** Die vollständige Zusammenstellung von Berechtigungen, die einem Benutzer auf der Grundlage der Kombination von "Kategorie", "Gruppe" und "Benutzer" gewährt werden.
- Zusammenführen** Ein Prozess, bei dem zwei oder mehr übergeordnete Objekte bearbeitet werden, um ein einziges untergeordnetes Objekt zu erzeugen.

# Index

---

- A**
- abhängige Attribute 172
  - Abstimmungen
    - abstimmen 197
    - ändern 196
    - Ergebnisse anzeigen 197
    - erstellen 194
    - integrierte Abfragen 198
    - schließen 197
    - Übersicht 194
  - Agile 391
  - Anzeigeoptionen 398
  - Features
    - bearbeiten 412
    - hinzufügen 412
    - löschen 412
  - Produkte
    - bearbeiten 408
    - hinzufügen 408
    - löschen 409
    - manuelle Zuweisung 409
  - Registerkarte "Aufgaben-Board" 405
  - Registerkarte "Produkt-Backlog" 401
  - Registerkarte "Produkt-Storyboard" 403
  - Registerkarte "Sprint-Planung" 404
  - Registerkarte "Sprint-Storyboard" 405
  - Registerkarte "Übersicht" 399
  - Releases
    - bearbeiten 410
    - hinzufügen 410
    - löschen 410
  - Sprints
    - bearbeiten 414
    - hinzufügen 414
    - löschen 414
  - Storys
    - bearbeiten 413
    - hinzufügen 413
    - löschen 413
  - Aktualisieren
    - Daten 112
  - Aktualisieren von Anforderungen 114
  - allgemeine Einstellungen 84
  - alphabetische Sortierung 41
  - alphanumerisches Attribut 461
  - Änderungsanforderungen
    - eine neue Anforderung anfordern 127
    - eine neue Anforderung vorschlagen 127
    - senden 127, 135
    - überprüfen 136
  - Anforderungen
    - aktualisieren 114
    - Änderungen zusammenführen 181
    - aus Container entfernen 167
    - aus ReqIF-Dateien importieren 376
    - aus XML-Dateien importieren 366
    - bearbeiten 129
    - branchen 184, 188, 189, 190
    - Container 166
    - Container öffnen 167
    - drucken 133
    - entfernen 114, 133
    - Ergebnisse der Schnellsuche exportieren 137, 138, 139, 143, 144
    - erstellen 127
    - Historie 173, 178
    - Historie, Herkunftsansicht 178
    - in Dokumenten verschieben 254
    - Klassen in Dokumenten einschränken 237
    - kopieren 125, 130, 131, 186, 187, 458
    - löschen 114, 132, 254
    - mehrere auswählen 39
    - Mehrfachauswahl 39
    - nach dem Branchen zusammenführen 184, 192, 193
    - Sammlung 166
    - Schnellsuche 106
    - speichern 114
    - suchen 106
    - vererbte Container 168
    - vererbte Links 161
    - Versionen 116, 178
    - wiederherstellen 114, 132
    - Workflow-Elemente 119
    - zu Container hinzufügen 167
    - zwischen Kategorien verschieben 442
  - Anforderungseinstellungen 87
  - Anforderungs-ID-Attribut 478
  - Anforderungsklassen in Dokumenten einschränken 237
  - Anforderungs-URL in die Zwischenablage kopieren 220
  - Anforderungs-URL, in die Zwischenablage kopieren 122
  - Anhänge 273
  - Anmelden, Azure 66
  - Anmelden, SmartCard 66

- Anmelden, SSO 65
- Anmeldung 64, 65
- Ansichten
  - Editierbare Tabelle 35
  - Formular 35
  - Tabelle 35
- Attribut
  - Gruppe 108, 463
- Attribut "Erstellt von" 455
- Attribut "Ursprünglich erstellt von" 455
- Attribut für Dateianhänge 463
- Attributbedingungen 510
- Attribute
  - alphanumerisch 461
  - Anforderungs-ID 478
  - benennen 520
  - Benutzer 476
  - Dateianhang 463
  - Datum 462
  - definieren 457
  - Erstellt von 455
  - hinzufügen 457
  - kopieren 125, 186, 187, 458
  - Liste 466
  - löschen 459, 460
  - numerisch 473
  - PUID 478
  - suchen 472
  - Text 474
  - Typen 456
  - URL 475
  - Ursprünglich erstellt von 455
- Attribute, Gruppe 172
- Attribute, Text mit HTML formatieren 42
- Aufheben der Zuweisung eines Benutzers zu
  - Gruppen 423, 426
- Auswahl
  - mehrere Anforderungen 39
- B**
- Baseline
  - erstellen 346
- Baseline erstellen 346
- Baseline gesperrt 341
- Baselines
  - Entfernen 348
- Baseline-Sperre 555
- Bearbeiten von Benutzern 422
- Bearbeitungsmodus 84, 87, 88
- Bedingungen 510, 511
- Beispieldatenbanken 22
- Benennung von Klassen, Attributen und
  - Kategorien 520
- Benutzer erstellen 420
- Benutzerattribut 476
- Benutzereinstellungen 84
- Benutzerverwaltung 420
  - Benutzer bearbeiten 422
  - Benutzer erstellen 420
  - Benutzer kopieren 421
  - Benutzer löschen 424
  - Gruppenzuweisung 423, 424, 425, 426
- Bereich "Aktionen" 30
- Bereich "Kategorien" 27
- Bericht
  - ausführen 310
  - bearbeiten 329
  - Beziehungsbericht erstellen 322
  - grafischen Bericht erstellen 314
  - Klassenbericht erstellen 312
  - Nachverfolungsbericht erstellen 324
  - Trendbericht erstellen 316
  - Verteilungsbericht erstellen 314
- Berichte, Laufzeitparameter 310
- Berichtseinstellungen 98
- Berichtstransaktionen 431
- Berichts-URL in die Zwischenablage kopieren 334
- Bericht-URL, in die Zwischenablage kopieren 334
- Beziehungen
  - Daten bereinigen 498
  - Eckpunkte bearbeiten 497
  - Hinzufügen 494
  - Kardinalität 495
  - Löschen 497
  - Stileigenschaften ändern 497
  - Übersicht 494
  - Übertragungsregeln 495
  - Umbenennen 498
  - Umkehren 498
- Beziehungsbedingungen, Workflow 511
- Beziehungsbericht, erstellen 322
- Bild der Klasse, ändern 491
- Branchen 188, 189, 190
- branchen 184
- Breadcrumb 26
- Breadcrumb der Instanz 26
- C**
- Container 166, 167
  - vererbt 168
  - Workflow 352
- Containereigenschaften 169
- D**
- Dashboard
  - Berichte verwenden 285

- erstellen 286
- grafischen Bericht hinzufügen 288
- kopieren 291
- Laufzeitparameter 289
- löschen 292
- Standardbericht hinzufügen 288
- Website hinzufügen 291
- Dashboard "Meine Arbeit"
  - Abstimmungen 198
  - erstellen 284
- Datumsattribut 462
- DimensionsCM
  - Sicherheit 430
- Diskussionen 72, 198
- Dokumente
  - Adobe PDF-Dokumente exportieren 276
  - Anforderungen verschieben 254
  - Anforderungsklassen einschränken 237
  - Anforderungsversionen 178
  - Anhänge anzeigen 273
  - bearbeiten 230
  - Bericht über Dokumentunterschiede 272
  - Dokumenteigenschaften 235
  - Dokumentenversion erstellen 267
  - drucken 215
  - ein Dokument bearbeiten 230
  - ein Kapitel bearbeiten 245
  - ein Kapitel erstellen 242
  - ein Kapitel löschen 247
  - eine Anforderung erstellen 251
  - eine Anforderung hinzufügen 252
  - eine Anforderung löschen 254
  - eingeschränkte Berechtigungen 216
  - Einstellung für das automatische Laden 96
  - Entfernen 228
  - erstellen 222
  - Excel-Datei erstellen 277
  - Excel-Tabelle exportieren 277
  - in Word erstellen 272
  - Kapitel verschieben 254
  - löschen 227
  - Microsoft Word-Dokumente exportieren 272
  - öffnen 215
  - PDF erzeugen 276
  - ReqIF erstellen 278
  - ReqIF-Dokumente exportieren 278
  - standardmäßiges Anforderungslayout 97
  - Standardmodus für Ansicht 98
  - vergleichen 269
  - Wiederherstellen 227
  - Workflow 279
  - Zeichenfolgen suchen und ersetzen 218
  - Zusammenfassung der
    - Anforderungsunterschiede 271
- Dokumente automatisch laden, Einstellung 96
- Dokumente, formatieren 231

- Dokumenteinstellungen 96
- Dokumentenversion
  - als neues Dokument speichern 268
  - ändern 268
  - anzeigen 268
  - aus Dokument erstellen 267
  - löschen 268
- Dokument-URL, in die Zwischenablage kopieren 220
- Drucken 133, 215

## E

- editierbare Tabelle, Ansicht 35
- Einstellungen
  - allgemein 84
  - Anforderungen 87
  - Ansicht "Branch" 101
  - Ansicht "Synchronisierung" 101
  - Benutzerattribut 88
  - Benutzereinstellungen 84
  - Bericht 98
  - Dokument 96
  - Geteilte Ansicht 100
  - Instanzeinstellungen 84
  - Link-Browser 99
  - Schnellsuche 94
  - Startseite 86
- Einstellungen der Ansicht "Branch" 101
- Einstellungen der Ansicht "Synchronisierung" 101
- Einstellungen für die geteilte Ansicht 100
- Entfernen von Anforderungen 114, 133
- Entfernen von Baselines 348
- Entfernen von Dokumenten 228
- Entfernen von Sammlungen 344
- Erstellen einer neuen Sammlung 341
- Erstellen eines neuen Dokuments 222
- Exportieren
  - als Excel-Tabelle 277
  - als PDF-Dokument 276
  - als ReqIF-Dokument 278
  - als Word-Dokument 272
- CSV 137
  - Testfall 144
  - Testlauf 144
- Excel 137
- HTML 137
- PDF 137
- Testfall 144
- Testlauf 144
- Text 137
- Word 137
- XML 137

- F**
- Formatieren von Dokumenten 231
  - Formatieren von Kapiteln 249
  - Formatieren von Textattributen mit HTML 42
  - Formularansicht 35
- G**
- Gewähren von Zugriffsrechten 428
  - gleichzeitige Bearbeitung 84, 87, 88
  - grafischer Bericht, erstellen 314
  - Gruppenattribut 463
  - Gruppenattribute 52, 108, 172
  - Gruppenzuweisung 423, 424, 425, 426
- H**
- Herkunftsansicht 178
  - Hilfe 68
  - Historie, Anforderung 173
  - HTML-Formatierung 475
- I**
- Importieren 357
    - CSV 369
      - Testfall 369, 375
      - Testlauf 369, 375
    - ReqIF 376
    - Roundtrip 380
    - Testfall 369, 375
    - Testlauf 369, 375
    - Word 358, 362
    - XML 366
      - zuvor exportierte Anforderungen 380
  - Informationen 492
  - Instanzeinstellungen 84
  - Instanzschema
    - definieren 483
    - Objekte auswählen 485
    - Schwenken 485
    - Tabelle der Arbeitsfläche 484
    - Zoomen 485
- K**
- Kapitel
    - bearbeiten 245
    - erstellen 242
    - formatieren 249
    - löschen 247
    - verschieben 254
  - Kapitellayout
    - Absatz 211
    - editierbare Tabelle 212
    - Tabelle 211
  - Kardinalität 495
  - Kategorien
    - Benennung 520
    - hinzufügen 436
    - löschen 437
    - maximale Namenslänge 436
    - umbenennen 437
    - verschieben 439
    - verwalten 435
    - Zugriffsrechte 439
  - Kategorien in RM Browser 51
  - Kategorien, Anforderungen verschieben 442
  - Klassen
    - benennen 520
    - Beschreibung festlegen 489
    - Bild der Klasse ändern 491
    - Daten bereinigen 493
    - Kopieren 492
    - Löschen 493
    - Stileigenschaften ändern 490
    - Übersicht 487
    - Umbenennen 491
  - Klassenbericht, erstellen 312
  - Klassendefinitionsdiagramm
    - Objekte auswählen 485
    - Schwenken 485
    - Tabelle der Arbeitsfläche 484
    - Zoomen 485
  - Klasseninformation 492
  - Kommentare
    - hinzufügen 72, 198
  - Kontaktaufnahme mit technischer Unterstützung 15
  - Kontrollkästchen "Dokument automatisch laden" 96
  - Kopieren der Anforderungs-URL in die Zwischenablage 122
  - Kopieren der Sammlungs-URL in die Zwischenablage 354
  - Kopieren von Anforderungen 125, 130, 131, 186, 187
  - Kopieren von Benutzern 421
- L**
- Laufzeitparameter für Berichte 310
  - Link-Browser 162
  - Link-Browser-Einstellungen 99
  - Links
    - Suspect 156



vererbt 161  
 Links durchsuchen 162  
 Listenattribut 466  
 Listenwerte sortieren 447  
 Löschen von Anforderungen 114, 132  
 Löschen von Benutzern 424  
 Löschen von Dokumenten 227  
 Löschen von Sammlungen 343

## M

Menü "Willkommen" 25  
 Menüleiste 25

## N

Nachverfolgbarkeit
 

- Beschreibung der Struktur der Nachverfolgbarkeit 327
- Struktur anpassen 328
- Übersicht 326

 Nachverfolgungsbericht, erstellen 324  
 Navigation 24  
 numerische Sortierung 41  
 numerisches Attribut 473

## O

Operatoren in RM Browser 55

## P

Passwörter, ändern 67  
 Passwörter, Beispieldatenbanken 22  
 PUID-Attribut 478

## Q

QLARIUS\_RM-Beispieldatenbank 22

## R

Rechtschreibprüfung
 

- Chrome 80
- Edge 78
- Firefox 79
- Internet Explorer 77

 Registerkarte "Beziehungsbedingungen" 57  
 ReqIF 376  
 RM Browser 57
 

- Abmeldung 67

Abstimmungen 194  
 an Diskussionen teilnehmen 72, 198  
 Ändern Ihres Passworts 67  
 Änderungsanforderungen senden 135  
 Änderungsanforderungen überprüfen 136  
 Anforderungen bearbeiten 129  
 Anforderungen entfernen 133  
 Anforderungen löschen 132  
 Anforderungen wiederherstellen 132  
 Anmeldung 64, 65, 66  
 Anzeige von Kontaktinformationen 77  
 Anzeige von Systeminformationen 77  
 Anzeige von Versionsinformationen 77  
 Daten aktualisieren 112  
 Grundlagen 23  
 Hilfe erhalten 68  
 in Abfragen verwendete Kategorien 51  
 in Abfragen verwendete Operatoren 55  
 Nachverfolgbarkeitsansicht 326  
 neues Objekt erstellen 123  
 Registerkarte "Attributbedingungen" 50  
 Sammlungen organisieren 340  
 Übersicht 18  
 RM Browser, Navigation 24  
 RM Browser-Schnittstelle 23  
 RMDemo-Beispieldatenbank 22

## S

Sammlung 166  
 Sammlungen
 

- Baseline erstellen 346
- Entfernen 344
- erstellen 341
- löschen 343
- Wiederherstellen 343

 Sammlungs-URL, in die Zwischenablage kopieren 354  
 Schloss-Symbol 341  
 Schnellsuche 106  
 Schnellsuche-Einstellungen 94  
 Sicherheit
 

- Attributtransaktionen 428
- Beziehungstransaktionen 431
- DimensionsCM-Projekte 430
- Importtransaktionen 431
- Klassentransaktionen 429
- Sammlungstransaktionen 430

 Sortieren von Listenwerten 447  
 Speichern von Anforderungen 114  
 Sperre, Baseline 555  
 SQL 532  
 Standardgruppenzugriff 427  
 standardmäßiges Anforderungslayout 97  
 Standardmodus für Dokumentansicht 98

Startseite-Einstellungen 86  
Stimme in einer Abstimmung abgeben 197  
Suchattribut 472  
Suchen und Ersetzen, Arbeitsseite des Dokuments 218  
Suchen von Anforderungen 106  
Suspect-Links 156  
Symbolleiste "HTML-Formatierung" 42

## T

Tabellenansicht 35, 38  
technische Unterstützung  
  Kontaktaufnahme 15  
Testfall  
  CSV-Export 144  
  CSV-Import 369, 375  
Testfall-Management  
  Testfall 385  
  Testlauf 386  
Testlauf  
  CSV-Export 144  
  CSV-Import 369, 375  
Textattribut 474  
Textattribute, Formatierung 42  
Trendbericht 114  
Trendbericht, erstellen 316

## U

Überprüfbarkeit 114  
Übertragungsregeln 495  
Übertragungsregeln für Links 495  
URL  
  Anforderung, in die Zwischenablage kopieren 122  
  Bericht, in die Zwischenablage kopieren 334  
  Dokument, in die Zwischenablage kopieren 220  
  Sammlung, in die Zwischenablage kopieren 354  
URL kopieren  
  Anforderung 122  
  von Bericht 334  
  von Dokument 220  
  von Sammlung 354  
URL-Attribut 475

## V

vererbte Container 168  
vererbte Links 161

Vergleich eines Dokuments und seiner Dokumentenversion 269  
Verschieben von Anforderungen zwischen Kategorien 442  
Verteilungsbericht, erstellen 314  
vorgeschlagenen Anforderungen überprüfen 136

## W

Widerrufen von Zugriffsrechten 428  
Wie-Bedingung 510, 512  
Wiederherstellen von Anforderungen 114, 132  
Wiederherstellen von Dokumenten 227  
Wiederherstellen von Sammlungen 343  
Workflow  
  Container 352  
  deaktivieren 515  
  Dokument 279  
  Elemente 119, 502  
Workflow-Übergang  
  Definition ändern 507  
  Einstellungen  
    Attributbedingungen 510  
    Beziehungsbedingungen 511  
    Sicherheit 514  
  hinzufügen 506  
  Name ändern 506  
Workflow-Zustand  
  Definition ändern 504  
  Einstellungen  
    Eigenschaften 504  
    Formular 505  
    Sicherheit 505  
    Stil 504  
    Übergänge 505  
  hinzufügen 503  
  löschen 506  
  Name ändern 504

## X

XML-Dateien, importieren 366

## Z

Zugriff auf RM Browser 64, 65, 66  
Zugriffsrechte  
  gewähren 428  
  widerrufen 428  
Zusammenführen 192, 193  
zusammenführen 184

Zusammenführen von Anforderungsänderungen  
181  
Zuweisen eines Benutzers zu einer Gruppe 423  
Zuweisen von Benutzern zu Gruppen 425

