



# Dimensions® RM 12.11

## Guía del usuario de RM Browser

Copyright © 2001–2023 Micro Focus o una de sus filiales.

Las únicas garantías de los productos y servicios de Micro Focus y sus filiales y licenciarios ("Micro Focus") se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. Micro Focus no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales que contenga. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Contiene información confidencial. Salvo que se indique expresamente lo contrario, se requiere una licencia válida para poseer, utilizar o copiar. De acuerdo con las normas FAR 12.211 y 12.212, los programas informáticos comerciales, la documentación de los programas informáticos y los datos técnicos de los artículos comerciales se conceden bajo licencia al Gobierno de los Estados Unidos con arreglo a la licencia comercial estándar del proveedor.

Versión del producto: 12.11

Fecha de publicación: Febrero 2023

<b>Prefacio</b> . . . . .	<b>15</b>
Contacto con el servicio técnico . . . . .	15
<b>Conceptos básicos de RM Browser</b> . . . . .	<b>17</b>
Descripción general . . . . .	18
Términos comunes . . . . .	19
Páginas principales de la interfaz de RM Browser . . . . .	22
Navegación general y controles de RM Browser . . . . .	23
Menú de bienvenida . . . . .	24
Barra de menús . . . . .	24
Ruta de navegación de la instancia de RM . . . . .	25
Panel de categorías . . . . .	26
Elementos recientes . . . . .	27
Panel Acciones . . . . .	28
Favoritos . . . . .	28
Tipos de atributos . . . . .	30
Vistas Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario . . . . .	34
Vista Cuadrícula editable . . . . .	34
Vista Cuadrícula . . . . .	36
Vista Formulario . . . . .	37
Seleccionar varios requisitos . . . . .	37
Controles comunes del cuadro de diálogo . . . . .	38
Lista desplegable de categorías . . . . .	38
Lista Atributos para mostrar . . . . .	38
Lista Orden de clasificación . . . . .	39
Barra de herramientas de formato de texto HTML . . . . .	40
Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar . . . . .	47
Pestaña Restricciones de atributos . . . . .	48
Pestaña Restricciones de la relación . . . . .	54
Pestaña Opciones de visualización . . . . .	57
Acceder a Dimensiones RM . . . . .	63
Cierre de sesión . . . . .	65
Cambiar a otra instancia de RM . . . . .	65
Cambiar la contraseña . . . . .	65
Obtener ayuda . . . . .	66
Activar y desactivar notificaciones por correo electrónico . . . . .	67
Glosario . . . . .	67
Editor de gráficos . . . . .	68
Abrir el editor de gráficos . . . . .	68
Cuadro de diálogo Editor de gráficos . . . . .	68
Menú Archivo . . . . .	69
Importar archivos . . . . .	70

Información adicional . . . . .	70
Trabajar con comentarios . . . . .	70
Descripción general . . . . .	70
Agregar un comentario a un requisito desde el panel Acciones . . . . .	72
Agregar un comentario desde un debate . . . . .	73
Agregar un comentario a un documento. . . . .	73
Respuesta a un comentario . . . . .	74
Agregar un comentario al texto. . . . .	74
Abrir la interfaz completa . . . . .	75
Ver la versión y la información del sistema . . . . .	75
Bases de datos de ejemplo . . . . .	75
Base de datos de ejemplo QLARIUS_RM. . . . .	76
Base de datos de muestras RMDEMO. . . . .	76
Base de datos de ejemplo AGILE_RMDEMO . . . . .	77
Base de datos de ejemplo ALM_DEMO . . . . .	78
Usar el corrector ortográfico en RM Browser . . . . .	79
Configurar Internet Explorer. . . . .	79
Configurar Edge . . . . .	79
Configurar Firefox . . . . .	80
Configurar Chrome . . . . .	81

Capítulo 2

<b>Configurar los ajustes del usuario y de la instancia . . . . .</b>	<b>83</b>
Configuración del usuario frente a la configuración de la instancia . . . . .	84
Configurar los ajustes del usuario y de la instancia . . . . .	84
Configuración general . . . . .	84
Configuración de inicio . . . . .	87
Configuración de requisitos. . . . .	87
Configuración de Búsqueda rápida. . . . .	94
Configuración de la jerarquía . . . . .	95
Configuración del documento . . . . .	96
Configuración del informe. . . . .	98
Configuración de Navegador de enlaces . . . . .	99
Configuración de Vista dividida . . . . .	100
Configuración de Vista ramificada/sincronización. . . . .	101
Configuración de Seguir . . . . .	102
Configurar las acciones del panel Acciones . . . . .	103

Capítulo 3

<b>Trabajar con requisitos . . . . .</b>	<b>105</b>
Aspectos básicos de los requisitos . . . . .	106
Encontrar requisitos con Búsqueda rápida . . . . .	106
Imprimir requisitos . . . . .	112
Búsqueda global . . . . .	112
Explicación de las funciones Actualizar y Eliminar . . . . .	114
Editar atributos: Usar atajos de acción. . . . .	114
Editar atributos: Utilizar el cuadro Acciones . . . . .	115
Ver información sobre una clase . . . . .	116
Acerca de las versiones de los requisitos . . . . .	116
Notificación de cambios en los requisitos seleccionados . . . . .	116



Acerca de los bloqueos de requisitos . . . . .	117
Flujos de trabajo . . . . .	118
Copiar la URL de un requisito en el portapapeles. . . . .	121
Trabajar con la vista de jerarquía . . . . .	122
Trabajar con requisitos y solicitudes de cambio . . . . .	123
Crear un nuevo requisito . . . . .	123
Crear requisitos de forma masiva . . . . .	125
Proponer un nuevo requisito . . . . .	126
Editar un requisito. . . . .	128
Copiar un requisito . . . . .	130
Usar la función Expandir . . . . .	130
Eliminar un requisito . . . . .	131
Anular la eliminación de un requisito . . . . .	131
Quitar una versión del requisito . . . . .	131
Imprimir un requisito. . . . .	132
Cambiar la clase de un requisito . . . . .	132
Ver los requisitos de una categoría, documento, informe, colección o línea de base . . . . .	133
Presentar una solicitud de cambio . . . . .	133
Revisar una solicitud de cambio/requisito propuesto . . . . .	135
Exportar requisitos. . . . .	135
Exportar como hoja de cálculo de Microsoft Excel . . . . .	136
Exportar como documento de Microsoft Word . . . . .	136
Exportar como documento PDF de Adobe. . . . .	137
Exportar como documento XML. . . . .	138
Exportar como una página web. . . . .	141
Exportar como un archivo CSV . . . . .	142
Exportar como archivo de texto sin formato . . . . .	142
Exportar como archivo de tabla de texto sin formato . . . . .	143
Exportar requisitos en la vista de jerarquía. . . . .	143
Trabajar con enlaces . . . . .	144
Enlazar un requisito existente . . . . .	146
Enlazar los requisitos existentes a través de la búsqueda rápida . . . . .	148
Crear un nuevo requisito y enlazarlo . . . . .	150
Proponer un nuevo requisito y enlazarlo. . . . .	151
Eliminar o quitar enlaces . . . . .	151
Restaurar un enlace eliminado . . . . .	152
Borrar un enlace sospechoso . . . . .	152
Propiedades del enlace. . . . .	152
Editar atributos de los enlaces . . . . .	153
Enlaces sospechosos . . . . .	154
Utilizar el historial de sospechas . . . . .	157
Enlaces heredados. . . . .	158
Usar el navegador de enlaces . . . . .	159
Trabajar con contenedores . . . . .	163
Agregar un requisito a un contenedor existente . . . . .	163
Quitar un requisito de un contenedor. . . . .	164
Abrir un contenedor. . . . .	164

Contenedores heredados . . . . .	164
Propiedades del contenedor . . . . .	165
Agregar requisitos a una colección existente. . . . .	166
Quitar requisito de una colección. . . . .	166
Trabajar con archivos adjuntos . . . . .	167
Trabajar con atributos de grupo. . . . .	168
Ver el historial de requisitos . . . . .	170
Ver las diferencias del historial . . . . .	171
Convertir en actual una versión anterior . . . . .	172
Cambiar los atributos en la sección Historial. . . . .	173
Cambiar las versiones de los requisitos en los documentos. . . . .	174
Usar la vista gráfica detallada . . . . .	174
Combinar cambios de requisitos . . . . .	177
Estado de la combinación . . . . .	178
Visualización de versiones anteriores del requisito. . . . .	179
Combinar cambios. . . . .	179
Requisitos de ramificación y de combinación . . . . .	179
Acerca de la ramificación y la combinación . . . . .	180
Crear un nuevo proyecto . . . . .	181
Crear un nuevo producto . . . . .	182
Editar un proyecto. . . . .	183
Editar un producto. . . . .	183
Ramificar un único requisito . . . . .	183
Ramificar varios requisitos en la vista ramificada . . . . .	184
Ramificar todos los requisitos de una categoría. . . . .	186
Ramificar todos los requisitos de un documento . . . . .	186
Combinar un único requisito . . . . .	187
Combinar varios requisitos . . . . .	188
Eliminar un solo requisito de una ramificación. . . . .	189
Utilizar el producto o el proyecto sin ramificación . . . . .	189
Encuestas . . . . .	189
Crear una encuesta . . . . .	190
Modificar una encuesta . . . . .	191
Cerrar una encuesta . . . . .	192
Emitir un voto. . . . .	192
Ver los resultados de la encuesta . . . . .	192
Agregar encuestas activas al panel Mi trabajo. . . . .	193
Participar en debates . . . . .	193
<b>Capítulo 4</b>	
<b>Trabajar con documentos . . . . .</b>	<b>195</b>
Acerca de los documentos. . . . .	196
Conceptos básicos de los documentos . . . . .	197
Panel de navegación . . . . .	197
Panel de detalles. . . . .	198
Abrir documentos o instantáneas . . . . .	204
Trabajar con permisos limitados . . . . .	206
Trabajar con cambios en los documentos . . . . .	206
Buscar y reemplazar cadenas de caracteres . . . . .	207

Mover un documento o una instantánea a una categoría diferente . . .	209
Copiar la URL de un documento en el portapapeles . . . . .	209
Trabajar con documentos . . . . .	211
Crear un nuevo documento . . . . .	211
Crear un nuevo documento desde la vista de jerarquía . . . . .	214
Eliminar un documento . . . . .	215
Deshacer la eliminación un documento . . . . .	216
Quitar un documento . . . . .	216
Guardar una copia de un documento con un nuevo nombre . . . . .	217
Configuración del documento . . . . .	217
Referenciar elementos en un documento . . . . .	226
Combinar cambios del documento . . . . .	227
Trabajar con capítulos y requisitos . . . . .	230
Crear un nuevo capítulo . . . . .	230
Crear un capítulo en la vista del documento completo . . . . .	232
Editar un capítulo . . . . .	233
Editar un capítulo o requisito en el modo de vista del documento completo	234
Eliminar un capítulo . . . . .	235
Copiar capítulos . . . . .	235
Aplicar formato a capítulos . . . . .	237
Crear un nuevo requisito y agregarlo a un documento . . . . .	239
Crear un nuevo requisito en la vista del documento completo . . . . .	239
Agregar requisitos a un documento . . . . .	240
Agregar requisitos a un documento desde la vista de jerarquía . . . . .	241
Eliminar un requisito de un documento . . . . .	241
Mover capítulos y requisitos . . . . .	242
Proponer cambios en un capítulo . . . . .	243
Convertir capítulos en requisitos . . . . .	243
Convertir el contenido del capítulo seleccionado en un requisito . . . . .	244
Asignar un ECP a un documento . . . . .	245
Cambiar qué versión de requisito se incluye en un documento: . . . . .	246
Usar marcadores de posición en documentos . . . . .	247
Combinar cambios de capítulos . . . . .	250
Trabajar con comentarios . . . . .	253
Trabajar con instantáneas . . . . .	253
Crear una instantánea de un documento . . . . .	253
Trabajar con instantáneas de un documento abierto . . . . .	255
Trabajar con instantáneas de un documento cerrado . . . . .	255
Comparar documentos e instantáneas . . . . .	256
Trabajar con el panel de navegación de comparación de documentos	257
Trabajar con el resumen de la diferencia de requisitos . . . . .	258
Exportar el informe de la diferencia de documentos . . . . .	258
Ver una instantánea o un documento . . . . .	258
Exportar documentos . . . . .	259
Exportar como documento de Microsoft Word . . . . .	259
Exportar como documento de ida y vuelta . . . . .	262
Exportar como documento PDF de Adobe . . . . .	263

Exportar como hoja de cálculo de Microsoft Excel . . . . .	263
Exportar como documento ReqIFZ. . . . .	264
Copiar la URL de exportación de un documento en el portapapeles . .	265
Usar flujos de trabajo con documentos. . . . .	265
Asignar un documento a un flujo de trabajo . . . . .	266
Ejecutar una transición en un documento. . . . .	266
Ver información sobre un documento. . . . .	266

Capítulo 5

<b>Trabajar con la vista principal. . . . .</b>	<b>269</b>
Acerca de la vista principal . . . . .	270
Panel . . . . .	271
Usar los paneles . . . . .	271
Usar los widgets del panel . . . . .	273
Crear un panel . . . . .	274
Agregar un informe estándar al panel . . . . .	276
Agregar un informe gráfico al panel. . . . .	276
Usar informes con parámetros de tiempo de ejecución. . . . .	277
Agregar un informe de calendario al panel . . . . .	277
Agregar un sitio web al panel de control. . . . .	278
Copiar un panel. . . . .	279
Editar un panel . . . . .	279
Eliminar un panel . . . . .	279
Exportar un panel . . . . .	280
Crear URL directa . . . . .	280
Paneles predeterminados . . . . .	280
Pestaña Tableros . . . . .	281
Utilizar tableros. . . . .	281
Crear un tablero . . . . .	281
Eliminar un tablero . . . . .	282
Pestaña Documentos . . . . .	283
Pestaña Requisitos. . . . .	284
Pestaña Informes. . . . .	284
Pestaña Colecciones. . . . .	287
Pestaña Líneas de base . . . . .	287
Pestaña Glosario . . . . .	288
Agregar una nueva entrada al glosario. . . . .	288
Editar una entrada del glosario . . . . .	289
Copiar las entradas del glosario . . . . .	289
Mover las entradas del glosario. . . . .	290
Eliminar entradas del glosario . . . . .	290
Visualizar la información ampliada. . . . .	290
Trabajar con productos y proyectos . . . . .	290
Copiar el contenido de la categoría . . . . .	292

Capítulo 6

<b>Trabajar con informes . . . . .</b>	<b>293</b>
Acerca de los informes . . . . .	294
Informes de relación . . . . .	295
Informes de trazabilidad . . . . .	296

Ejecutar un informe con los parámetros en tiempo de ejecución . . . .	296
Crear informes . . . . .	298
Crear un informe de clase . . . . .	298
Crear un informe gráfico . . . . .	299
Crear un informe de relación . . . . .	308
Crear un informe de trazabilidad . . . . .	310
Trabajar en la página de trabajo de trazabilidad . . . . .	311
Editar un informe. . . . .	314
Cambiar el nombre de informes. . . . .	317
Eliminar informes. . . . .	317
Exportar informes . . . . .	317
Mover y copiar informes a otra categoría . . . . .	318
Copiar la URL de un informe en el portapapeles. . . . .	319

## Capítulo 7

<b>Trabajar con colecciones y líneas de base . . . . .</b>	<b>323</b>
Sobre colecciones . . . . .	324
Sobre las líneas de base . . . . .	324
Conceptos básicos de la colección . . . . .	325
Abrir una colección en la página de trabajo de la colección . . . . .	325
Crear una nueva colección . . . . .	325
Eliminar una colección . . . . .	327
Anular la eliminación de una colección . . . . .	327
Quitar una colección . . . . .	328
Gestionar los requisitos en una colección . . . . .	328
Actualizar el contenido de una colección. . . . .	329
Actualizar las propiedades de la colección. . . . .	329
Conceptos básicos de la línea de base . . . . .	330
Abrir una línea de base en la página de trabajo de la línea de base . .	330
Crear una nueva línea de base . . . . .	330
Quitar una línea de base . . . . .	331
Actualizar las propiedades de la línea de base. . . . .	332
Trabajar con colecciones principales. . . . .	332
Sobre las colecciones principales. . . . .	332
Crear una colección principal . . . . .	332
Agregar un elemento secundario a una colección principal . . . . .	334
Quitar un elemento secundario de una colección principal . . . . .	334
Comparar colecciones o líneas de base. . . . .	335
Usar flujos de trabajo con colecciones o líneas de base . . . . .	336
Asignar una colección o línea de base a un flujo de trabajo . . . . .	336
Ejecutar una transición en una colección o línea de base . . . . .	336
Ver información sobre una colección o línea de base . . . . .	337
Mover colecciones o líneas de base a una categoría diferente . . . . .	337
Copiar la URL de una colección o línea de base en el portapapeles . . . . .	337

## Capítulo 8

<b>Importar requisitos . . . . .</b>	<b>339</b>
Importar requisitos desde documentos de Microsoft Word . . . . .	340
¿Debo utilizar RM Browser o la herramienta de importación de RM? .	340
Requisitos de formato para la importación . . . . .	341

Aplicar formato a todo un documento de Word para su importación . . . . .	343
Importar un archivo de Word . . . . .	344
Formatos de importación de categorías . . . . .	347
Formatos de importación de fechas . . . . .	347
Importar un documento de ida y vuelta . . . . .	347
Importar requisitos de un archivo XML . . . . .	348
Formatos de importación de categorías . . . . .	350
Formatos de importación de fechas . . . . .	350
Importar requisitos desde un archivo CSV o Excel . . . . .	350
Formatos de importación de categorías . . . . .	355
Formatos de importación de fechas . . . . .	356
Importar requisitos de los casos de prueba y de las ejecuciones de prueba	356
Importar requisitos desde un archivo ReqIF . . . . .	357
Importar requisitos previamente exportados . . . . .	361
Cuadro de diálogo Importar resultado . . . . .	362

Capítulo 9

<b>Gestión de casos de prueba . . . . .</b>	<b>365</b>
Descripción general . . . . .	366
Crear un caso de prueba . . . . .	366
Crear una ejecución de prueba . . . . .	367
Creación masiva de ejecuciones de pruebas . . . . .	367
Funciones de los pasos de prueba . . . . .	367

Capítulo 10

<b>Ágil . . . . .</b>	<b>369</b>
Antes de empezar . . . . .	370
Conceptos básicos de Ágil . . . . .	370
Acerca de Ágil . . . . .	370
Comparar la gestión de requisitos y los enfoques Ágil . . . . .	371
Acceder a Ágil . . . . .	371
Acerca de los productos . . . . .	372
Acerca de las versiones . . . . .	372
Acerca de las historias . . . . .	372
Acerca de los sprints . . . . .	372
Acerca de las características . . . . .	373
Acerca de las épicas . . . . .	373
Acerca de las tareas . . . . .	373
Acerca de las clases asignadas . . . . .	373
Acerca de los identificadores . . . . .	373
Acerca de la capacidad . . . . .	374
Acerca de los mapas de las historias . . . . .	374
Información rápida . . . . .	374
Opciones de visualización . . . . .	375
Mostrar u ocultar atributos en los diálogos . . . . .	376
Mostrar atributos adicionales de la historia en las tarjetas . . . . .	376
Pestañas de Ágil . . . . .	377
Pestaña Descripción general . . . . .	377
Pestaña Registro de productos pendientes . . . . .	378
Pestaña del mapa de la historia . . . . .	379

Pestaña Guion gráfico del producto . . . . .	380
Pestaña Planificación del sprint . . . . .	381
Pestaña Guion gráfico del sprint . . . . .	382
Pestaña Panel de tareas . . . . .	382
Usar Ágil. . . . .	384
Usar productos . . . . .	384
Usar versiones . . . . .	386
Usar épicas. . . . .	388
Usar características . . . . .	389
Usar historias . . . . .	389
Usar sprints . . . . .	391
Usar equipos con Ágil . . . . .	392
Ver el historial de enlaces de un elemento . . . . .	392
Filtros . . . . .	392
Ordenación. . . . .	393

## Capítulo 11

<b>Administración . . . . .</b>	<b>395</b>
Acerca de la administración. . . . .	396
Gestionar usuarios . . . . .	396
Crear un nuevo usuario . . . . .	396
Copiar un usuario existente . . . . .	397
Editar un usuario. . . . .	398
Cambiar el inicio de sesión de un usuario . . . . .	398
Asignar un usuario a uno o varios grupos. . . . .	399
Anular la asignación de un usuario a uno o varios grupos. . . . .	399
Eliminar un usuario . . . . .	399
Gestionar grupos . . . . .	400
Seguridad del grupo . . . . .	400
Crear un nuevo grupo . . . . .	400
Editar un grupo . . . . .	400
Copiar un grupo . . . . .	400
Eliminar un grupo . . . . .	401
Asignar usuarios a un grupo . . . . .	401
Anular la asignación de usuarios de un grupo . . . . .	401
Gestionar equipos . . . . .	407
Acerca de los equipos . . . . .	407
Antes de empezar . . . . .	407
Crear un nuevo equipo. . . . .	407
Editar un equipo . . . . .	407
Copiar un equipo existente. . . . .	408
Eliminar un equipo . . . . .	408
Asignar usuarios a un equipo . . . . .	408
Anular la asignación de usuarios de un equipo . . . . .	409
Gestionar categorías . . . . .	409
Acerca de las categorías. . . . .	409
Convenciones de nomenclatura de categorías . . . . .	410
Agregar una categoría . . . . .	411
Eliminar una categoría . . . . .	411

Renombrar una categoría . . . . .	411
Agregar un icono de categoría . . . . .	412
Activar o desactivar una categoría . . . . .	412
Mover una categoría . . . . .	413
Gestionar asignación de categorías . . . . .	413
Mover requisitos entre categorías . . . . .	416
Gestionar bloqueos de documentos . . . . .	417
Gestionar bloqueos de requisitos . . . . .	418
Gestionar configuración de atributos . . . . .	418
Gestionar valores de atributo de lista . . . . .	418
Agregar valores de lista . . . . .	419
Eliminar valores de la lista . . . . .	419
Ordenar los valores de lista . . . . .	420
Modificar un valor de lista en los datos existentes . . . . .	421
Limitar los valores de lista a las categorías . . . . .	422
Definir los valores de lista predeterminados para categorías . . . . .	423
Gestionar valores de atributos de usuario . . . . .	424
Definir usuarios predeterminados para categorías . . . . .	424
Configurar atributos calculados . . . . .	425
Agregar un atributo calculado . . . . .	425
Editar un atributo calculado . . . . .	426
Eliminar un atributo calculado . . . . .	426
Acerca de las fórmulas . . . . .	426
Definir atributos . . . . .	429
Agregar un atributo . . . . .	431
Definir un atributo . . . . .	431
Eliminar un atributo . . . . .	432
Atributo alfanumérico . . . . .	433
Atributo de fecha . . . . .	434
Atributo de archivo adjunto . . . . .	435
Atributo de grupo . . . . .	436
Atributo de lista . . . . .	438
Atributo de búsqueda . . . . .	443
Atributo numérico . . . . .	445
Atributo de texto . . . . .	446
Atributo de URL . . . . .	447
Atributo de usuario . . . . .	447
Atributo de PUID . . . . .	450
Configurar ajustes de instancia . . . . .	451
Configurar Ágil . . . . .	451
Productos . . . . .	451
Versiones . . . . .	452
Sprints . . . . .	452
Épicas . . . . .	452
Características . . . . .	453
Historias . . . . .	453
Borrar las asignaciones de Ágil . . . . .	453
Editar el esquema de instancia . . . . .	454



Descripción general . . . . .	454
Abrir el esquema de instancia . . . . .	458
Trabajar con el esquema de instancia . . . . .	458
Convenciones de nomenclatura . . . . .	459
Nuevas clases de esquema . . . . .	468
Relaciones . . . . .	474
Guardar el esquema de instancia . . . . .	479
Recargar el esquema de instancia . . . . .	479
Mostrar información de la clase . . . . .	479
Crear las clases Producto y Proyecto . . . . .	480
Soportar comentarios . . . . .	481
Editar flujos de trabajo . . . . .	482
Elementos del flujo de trabajo . . . . .	483
Crear o editar un flujo de trabajo . . . . .	483
Eliminar un flujo de trabajo . . . . .	495
Usar contenedores con flujos de trabajo . . . . .	496
Actualizar el certificado del servidor Tomcat . . . . .	496
Requisitos previos . . . . .	497
Actualizar el certificado . . . . .	497
Actualizar certificados SSO . . . . .	498
Requisitos previos . . . . .	498
Actualizar los certificados de SSO . . . . .	499
Gestionar servicios de MR . . . . .	499
Registro del proceso RM . . . . .	500
Acceder a los archivos de registro . . . . .	501
Acceder a los archivos de registro de Dimensions RM . . . . .	501
Descargar archivos de registro de Dimensions RM y Tomcat . . . . .	501
<b>Sintaxis de los scripts . . . . .</b>	<b>503</b>
Descripción general . . . . .	504
Sentencia SELECT . . . . .	504
DTPtag . . . . .	505
Elemento de visualización DTP_TEXT . . . . .	506
Elemento de visualización RTM_KEYWORD . . . . .	506
Cláusula WHERE . . . . .	506
Cláusula ORDER BY . . . . .	514
Sentencia CALCULATE . . . . .	516
Sentencia XREF . . . . .	517
Sentencia PLUS . . . . .	519
Sentencia COMMENT . . . . .	519
Agregar texto con formato enriquecido a las solicitudes de consulta . . . . .	521
<b>Glosario . . . . .</b>	<b>525</b>
<b>Índice alfabético . . . . .</b>	<b>537</b>

## Capítulo 12



# Prefacio

---

Este documento describe cómo utilizar el cliente RM Browser para Dimensions RM, un paquete completo de gestión de requisitos que permite a los equipos de desarrollo capturar, diseñar y gestionar los requisitos durante todo el ciclo de vida del producto.

## Objetivo

El objetivo de este documento es describir la forma de utilizar Dimensions RM una vez instalado el producto.

## Público de destino

Este documento está dirigido a miembros de los equipos de desarrollo de productos que utilizan Dimensions RM para crear, gestionar y realizar el seguimiento de los requisitos durante el ciclo de vida del producto.

## Contacto con el servicio técnico

Micro Focus proporciona asistencia técnica a todos los usuarios registrados de este producto, incluida una asistencia limitada para la instalación durante los primeros 30 días. Si necesita asistencia después de ese periodo, póngase en contacto con Micro Focus Support en la siguiente URL y siga las instrucciones:

<http://supportline.microfocus.com>

La asistencia técnica específica para cada idioma está disponible durante el horario comercial local. Fuera de ese horario, la asistencia técnica se ofrece en inglés.

La página web Micro Focus Support también se puede emplear para:

- Informar de problemas y hacer preguntas.
- Obtener información de asistencia técnica actualizada, incluida la que comparten nuestros clientes a través de la web, la notificación automática por correo electrónico, los grupos de noticias y los grupos regionales de usuarios.
- Acceder a una base de conocimientos que contiene información de procedimientos y le permite buscar boletines técnicos por medio de palabras clave.
- Descargar las versiones corregidas de sus productos Micro Focus.

---

## Información sobre la licencia y los derechos de autor del software de terceros

Para obtener información sobre la licencia y los derechos de autor del software de terceros incluido en esta versión, consulte el archivo `Third_Party_Licenses.txt`, que se encuentra en el directorio de instalación de Dimensions RM, por ejemplo, `C:\Archivos de programa\Micro Focus\Dimensions 12.11\RM`.

# Capítulo 1

---

## Conceptos básicos de RM Browser

Descripción general	18
Términos comunes	19
Páginas principales de la interfaz de RM Browser	22
Navegación general y controles de RM Browser	23
Vistas Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario	34
Controles comunes del cuadro de diálogo	38
Acceder a Dimensions RM	63
Cambiar a otra instancia de RM	65
Cambiar la contraseña	65
Obtener ayuda	66
Activar y desactivar notificaciones por correo electrónico	67
Glosario	67
Editor de gráficos	68
Trabajar con comentarios	70
Abrir la interfaz completa	75
Ver la versión y la información del sistema	75
Bases de datos de ejemplo	75
Usar el corrector ortográfico en RM Browser	79

## Descripción general

RM Browser proporciona todo el acceso del usuario a las funciones de Dimensions RM. En RM Browser, puede hacer lo siguiente:

- Ver los resultados de las consultas generadas en tiempo real a partir de los scripts existentes
- Crear nuevas consultas
- Editar consultas
- Imprimir o guardar los resultados de las consultas
- Imprimir requisitos individuales
- Crear, actualizar, reemplazar, eliminar y quitar requisitos
- Ver adjuntos de archivo y agregar dichos adjuntos a requisitos
- Crear nuevos subprocesos de discusión y participar en los existentes
- Enviar solicitudes de cambio y asociarlas a los requisitos de una única propuesta de cambio de ingeniería (ECP)
- Aceptar o rechazar solicitudes de cambio
- Crear y recorrer enlaces entre requisitos
- Crear y modificar encuestas sobre requisitos específicos, votar en las encuestas y ver los resultados actuales de las mismas
- Agregar requisitos a las colecciones o quitarlos, y crear, eliminar y cambiar el nombre de colecciones
- Asociar colecciones a proyectos de Dimensions CM y asociar requisitos de Dimensions RM a solicitudes de Micro Focus Dimensions® CM
- Crear líneas de base a partir de colecciones, documentos, instantáneas o líneas de base existentes.
- Organizar requisitos y scripts dentro de categorías Las categorías se utilizan para restringir la visibilidad de las partes de la instancia de RM en función de los grupos de usuarios
- Ver, crear y modificar requisitos y capítulos en una estructura jerárquica similar a la de los documentos, y exportar opcionalmente esas estructuras similares a documentos como documentos de Microsoft® Word
- Crear y editar informes de trazabilidad en los que se pueden analizar los enlaces entre los requisitos, editarlos e imprimirlos
- Ver y eliminar enlaces considerados "sospechosos"
- Ver el historial de un requisito
- Fusionar los cambios en los documentos, capítulos y requisitos realizados por los usuarios que realizan cambios al mismo tiempo
- Desbloquear capítulos y requisitos que fueron bloqueados por otro usuario para que pueda editarlos

# Términos comunes

En las siguientes secciones se describen en detalle los términos más importantes. Para otros términos, consulte ["Glosario" en la página 525](#).

## Documento

Un documento es una disposición jerárquica de capítulos y requisitos que pueden editarse. Puede crear un documento desde la vista de documentos, importarlo mediante una de las funciones de importación de RM Browser o con la herramienta de importación de RM. Para más información sobre los documentos, consulte el capítulo ["Acerca de los documentos" en la página 196](#).

## Instantánea

Una instantánea es una versión "congelada" de un documento.

## Informe

Los informes permiten consultar la base de datos de Dimensions RM. Dependiendo del tipo de informe, el resultado puede presentarse en una tabla o de forma gráfica. Los informes se pueden crear con el asistente o mediante el lenguaje de scripts de tipo SQL. Para más información, consulte los capítulos ["Trabajar con informes" en la página 293](#) y ["Sintaxis de los scripts" en la página 503](#).

## Colección

Una colección permite agrupar requisitos de cualquier clase. Una vez creada una colección, se puede asociar a un requisito enlazando el requisito a la colección. Cada requisito puede estar enlazado a muchas colecciones diferentes y cada colección puede estar enlazada a muchos requisitos distintos. Las colecciones principales contienen colecciones secundarias. Las colecciones secundarias contienen requisitos. Las colecciones principales no están directamente enlazadas a ningún requisito, solo lo están indirectamente a través de sus colecciones secundarias. Consulte también [Línea de base](#).

## Línea de base

Una línea de base es un grupo estable e inmutable de requisitos. La línea de base garantiza que las versiones de los objetos que contiene no cambiarán y seguirán estando disponibles para la comparación o la elaboración de informes.

## Contenedor

Un contenedor es el término genérico para los distintos tipos de conjuntos de requisitos en Dimensions RM. Un requisito puede pertenecer a uno o a varios contenedores con nombre, o puede existir fuera de los contenedores. Los contenedores no están restringidos por clase y pueden abarcar toda la instancia. Puede haber varias versiones de un requisito en el mismo contenedor, pero normalmente solo se utiliza una versión en un contenedor específico.

Puede almacenar los requisitos en cualquiera de estos contenedores: [Documento](#), [Instantánea](#), [Colección](#) y [Línea de base](#).

## Atributos

Los atributos permiten a los usuarios introducir o seleccionar datos y están representados por un cuadro de texto, una lista u otro control (consulte los capítulos "[Controles comunes del cuadro de diálogo](#)" en la página 38 y "[Tipos de atributos](#)" en la página 30). Solo los administradores pueden definir los atributos.

## Atributos del sistema

Los atributos del sistema son atributos que existen para cualquier elemento de Dimensions RM. De forma predeterminada, se muestran en la sección **Atributos del sistema** del cuadro de diálogo **Editar atributos** (consulte el capítulo "[Editar un requisito](#)" en la página 128).

Estos atributos del sistema existen en Dimensions RM:

Nombre para mostrar	Nombre interno	Descripción
Creado por	CREATED_BY	Muestra el nombre del usuario que creó la versión del requisito.
Estado actual	STATUS	Muestra el estado del requisito, por ejemplo, Actual, Reemplazado, Propuesto.
Creado inicialmente por	INITIAL_CREATED_BY	Muestra el nombre del usuario que creó la primera versión del requisito.
Hora inicial de creación	INITIAL_TIME_CREATED	Muestra la fecha y la hora en que se creó la primera versión del requisito.
Modificado por	MODIFIED_BY	Muestra el nombre del usuario que ha actualizado o reemplazado la versión actual del requisito.
Notificación	RTM_NOTIFICATION	Muestra si se ha configurado la notificación por correo electrónico para un proyecto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Sí:</b> Habilitado</li> <li>■ <b>No:</b> Deshabilitado</li> </ul> Si no se especifica ningún valor, no se configura la notificación por correo electrónico para el proyecto.
ID de objeto	OBJECT_ID	Muestra el ID de requisito.
ID de la versión del objeto	OBJECT_VERSION_ID	Muestra el número de versiones del requisito. Cada operación "Guardar" aumenta este ID.
Enlace de requisito	REQUIREMENT_LINK	Un enlace que le permite acceder directamente al requisito.




Nombre para mostrar	Nombre interno	Descripción
Sospecha	SUSPECT	Muestra si un requisito se considera sospechoso. Consulte el capítulo <a href="#">"Enlaces sospechosos" en la página 154</a> para más información.
Hora de creación	TIME_CREATED	Muestra la fecha y hora en que se creó la versión actual del requisito.
Hora de modificación	TIME_MODIFIED	Muestra la fecha y hora en que se actualizó o reemplazó el requisito.
<Puede variar>	PUID	El PUID es un identificador único persistente. A menudo lleva un prefijo, por ejemplo, MRKT_ para "Requisito de marketing".

## Categorías

Las categorías están representadas por una estructura jerárquica dentro de cada instancia de Dimensions RM, con subcategorías admitidas. Las categorías son como las carpetas en un sistema de archivos, con subcategorías admitidas, con "favoritos" seleccionados de manera que un usuario individual pueda establecer y acceder fácilmente a los valores predeterminados. Para más información sobre las categorías, consulte el capítulo ["Acerca de las categorías" en la página 409](#).

## Páginas principales de la interfaz de RM Browser

RM Browser muestra una barra de menús que da acceso a una serie de menús (listas desplegables) y a los botones responsables de cambiar la página o la vista. A continuación se describen los principales ajustes:

**Inicio:** A menudo denominada "Vista de inicio", es la página del navegador que se utiliza para seleccionar y establecer la categoría, para definir y mostrar los paneles, para abrir o revisar un documento, requisitos, informes, colecciones o líneas de base. Dependiendo del tipo de objeto al que se acceda, se pueden seleccionar las operaciones pertinentes en el panel de Acciones. Para mostrar la vista de inicio, haga clic en .

**Categoría:** La categoría (o categorías) seleccionada en la vista de inicio limitará los objetos que se incluirán para su selección o visualización desde cualquier vista o filtro de RM.

Las pestañas de la vista de inicio pueden incluir: **Paneles, Documentos, Requisitos, Informes, Colecciones, Líneas de base, Tableros y Glosario**. Las pestañas que se muestran dependen de las selecciones de instancia y usuario. Los objetos mostrados dentro de una pestaña seleccionada dependen de la **categoría** seleccionada. La creación, modificación y visualización de todas ellas se describen detalladamente en otra parte de este documento.

- **Paneles:** un conjunto seleccionado de informes destinados a mostrar el estado del usuario, equipo o proyecto.
- **Documentos:** la pestaña de documentos presenta una lista de documentos disponibles. Una vez seleccionado y abierto un documento, la vista ofrece una presentación de los requisitos similar a la de un documento, con un índice, capítulos y subcapítulos. Desde un documento abierto, los usuarios pueden agregar, eliminar, mover y editar capítulos y requisitos. El panel de la izquierda de la vista de documento muestra el árbol de navegación que representa el índice de contenido. El panel central es el panel de detalles y muestra información basada en la selección del usuario. El panel derecho es el panel Acciones y muestra las funciones relevantes.
- **Requisitos:** La pestaña de requisitos lleva la búsqueda rápida a la página de inicio en una pantalla que incluye el acceso a los filtros estándar, así como a los gráficos de distribución.
- **Informes:** enumera los informes públicos y de usuario de tipo **Clase, Relación y Trazabilidad**. Pueden seleccionarse y ejecutarse informes individuales, con los resultados listados en vista de cuadrícula editable, cuadrícula o formulario.
- **Colecciones:** muestra la lista de colecciones disponibles para su selección; una vez seleccionada, la lista puede visualizarse en las vistas de cuadrícula editable, cuadrícula o formulario.
- **Líneas de base:** muestra la lista de líneas de base disponibles para su selección; una vez seleccionada, la lista puede visualizarse en las vistas de cuadrícula editable, cuadrícula o formulario.
- **Tableros:** enumera los informes de Kanban disponibles.
- **Glosario:** enumera los objetos contenidos en la clase de glosario.

Las pestañas **Documentos, Colecciones, Líneas de base, Informes y Tableros** proporcionan la siguiente información para cada objeto mostrado:

- **Nombre:** el nombre del documento, la colección o la línea de base.

- **Hora de creación:** La fecha y hora de creación del documento, colección o línea de base.
- **Hora de modificación:** La fecha y hora de la última modificación del documento, la colección o la línea de base.
- **Modificado por:** El nombre o nombre de usuario de la persona que ha realizado la última modificación del documento, colección o línea de base.
- **Propietario:** el nombre o nombre de usuario de la persona que creó el documento, la colección o la línea de base o a quien se asignó en un flujo de trabajo.
- **Estado:** el estado del flujo de trabajo, si está definido, del documento, colección o línea de base.

**Vistas:** las vistas que proporcionan a los usuarios la capacidad de enumerar, ordenar, ver y modificar los requisitos del conjunto principal de requisitos se enumeran en la pestaña Vistas de la página principal. Si selecciona **Búsqueda rápida** en la pestaña Vistas de la página principal, podrá consultar todos los requisitos, independientemente de su contenedor. También se puede acceder desde esta pestaña a la vista dividida, que enumera los requisitos de ambos lados de una relación seleccionada para vinculación mediante arrastrar y soltar. Si se utiliza la ramificación, también estarán disponibles las selecciones de vista ramificada y vista sincronizada.

## Navegación general y controles de RM Browser

Consulte las siguientes subsecciones para obtener una descripción general de los principales elementos de navegación y control de la interfaz de RM Browser:

- ["Menú de bienvenida" en la página 24](#)
- ["Barra de menús" en la página 24](#)
- ["Ruta de navegación de la instancia de RM" en la página 25](#)
- ["Panel de categorías" en la página 26](#)
- ["Elementos recientes" en la página 27](#)
- ["Panel Acciones" en la página 28](#)
- ["Favoritos" en la página 28](#)
- ["Tipos de atributos" en la página 30](#)

## Menú de bienvenida

 Welcome, Joseph Wilson ▾

Change Password

Help

User Settings

Notifications


About

Log Out


El menú de bienvenida aparece en la parte superior derecha de la ventana principal de RM Browser. Al hacer clic en el menú, se abre un submenú que incluye las siguientes entradas:

- **Cambiar contraseña:** Se abre la página **Cambiar contraseña**. Consulte ["Cambiar la contraseña" en la página 65](#).
- **Ayuda:** Se abre la ayuda de RM Browser. Consulte ["Obtener ayuda" en la página 66](#).
- **Configuración del usuario:** Se abre el cuadro de diálogo **Configuración del usuario**, donde se puede cambiar la configuración de la instancia, por ejemplo, qué atributos se muestran en los resultados de **Búsqueda rápida**. Consulte ["Conceptos básicos de RM Browser" en la página 17](#).
- **Notificaciones:** Se abre el cuadro de diálogo **Notificaciones**, donde puede habilitar y deshabilitar la configuración de las notificaciones por correo electrónico para la cuenta de usuario. Consulte ["Activar y desactivar notificaciones por correo electrónico" en la página 67](#).
- **Acerca de:** Se abre el cuadro de diálogo **Acerca de Dimensiones RM**. Muestra información como la versión de Dimensiones RM y el sistema operativo del servidor. Consulte ["Ver la versión y la información del sistema" en la página 75](#).
- **Cerrar sesión:** Esta opción finaliza la sesión de RM Browser y muestra la página de **inicio de sesión**. Consulte ["Cierre de sesión" en la página 65](#).




## Barra de menús



Aparece en la parte superior izquierda de todas las páginas de RM Browser. Incluye los siguientes menús y botones:

- : Abre la vista de inicio. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo ["Trabajar con la vista principal" en la página 269](#).
- **Nuevo:** este menú abre los cuadros de diálogos que crean nuevos elementos, como requisitos, informes, documentos, colecciones y líneas de base.
- **Vistas:** este botón abre las vistas compatibles con la búsqueda rápida, para recopilar, editar y exportar requisitos, así como la vista dividida y la vista dividida de documentos. Para más información, consulte los capítulos ["Encontrar requisitos con](#)

"Búsqueda rápida" en la página 106 y "Enlazar los requisitos existentes a través de la búsqueda rápida" en la página 148.

- **Ágil:** Este botón solo está disponible si el administrador lo ha habilitado. Al hacer clic en este botón, se abre la vista Ágil. Para más información sobre Ágil, consulte el capítulo "Ágil" en la página 369.
-  **Búsqueda global:** este icono abre un cuadro de diálogo para buscar un término utilizado en cualquier requisito o en el título de cualquier contenedor o informe; se pueden aplicar filtros. Consulte el capítulo "Búsqueda global" en la página 112.
-  **Importar:** este menú abre los cuadros de diálogos para importar contenido externo, como archivos CSV, de Microsoft Word y XML a los requisitos de RM. Consulte el capítulo "Importar requisitos" en la página 339.
-  **Administración:** abre cuadros de diálogo para funciones administrativas, como la gestión y organización de categorías, la definición del esquema, la configuración de los ajustes predeterminados o de nivel superior para el comportamiento de RM Browser (que es el comportamiento que ven todos los usuarios a menos que lo anulen con sus propios ajustes locales). Consulte el capítulo "Administración" en la página 395.

## Ruta de navegación de la instancia de RM

La ruta de navegación de la instancia de RM aparece en la parte superior izquierda de todas las páginas de RM Browser, justo debajo de la barra de menús.

### Ruta de navegación estándar:

RMDEMO ▾ >  RMDEMO\Quality\Safety

- El elemento de la izquierda muestra el nombre de la instancia de RM. Al hacer clic en la flecha, se abre una lista de instancias de RM. Al seleccionar una de estas instancias, se accede a esa instancia. Para más información sobre el cambio de instancias, consulte "Cambiar a otra instancia de RM" en la página 65.  
Para ver el nombre de la base de datos de la instancia de RM actual, pase el cursor por encima del nombre de la instancia. Se abre una información rápida que muestra el nombre de la base de datos y el nombre de la instancia.
- El elemento de la derecha muestra la ruta completa de la categoría. Si se ha seleccionado la categoría raíz, el segundo elemento será el mismo que el de la izquierda: el nombre de la instancia de RM.
- También es posible mostrar el nombre de la base de datos en el extremo izquierdo. Esta es una configuración de instancia y generalmente solo se aplica cuando los usuarios están trabajando en varias bases de datos.

### Ruta de navegación ampliada:

RMDEMO ▾ >  RMDEMO > Collection > Engineering Hot List ▾


el modo ampliado se muestra para las colecciones, las líneas de base y los informes cuando se abren mediante una URL directa.

- El elemento que se encuentra más a la izquierda muestra el nombre de la instancia de RM. Al hacer clic en la flecha, se abre una lista de instancias de RM disponibles para el usuario. Al seleccionar una de estas instancias, se accede a esa instancia. Para más información sobre el cambio de instancias, consulte "Cambiar a otra instancia de RM" en la página 65.


Para abrir una información rápida que muestre la base de datos y el nombre de la instancia, pase el ratón por encima del nombre de la instancia.

- El segundo elemento es el nombre de la categoría que se seleccionó en la vista de inicio. Si la selección incluye subcategorías, se muestra el nombre de la categoría seleccionada en primer lugar. Si se ha seleccionado la categoría raíz, el segundo elemento será el mismo que el primer elemento: el nombre de la instancia de RM.
- El tercer elemento identifica el tipo de elemento que está actualmente abierto en la página de trabajo. Por ejemplo, mostraría **Colección** si una colección está abierta.
- El cuarto elemento es el nombre del elemento que está actualmente abierto en la página de trabajo. Incluye una lista desplegable desde la que se pueden abrir otros elementos de este tipo, si es que hay otros en la categoría actualmente seleccionada.


## Panel de categorías



**Vista Estándar**








**Vista Favoritos**



**Vista Jerarquía**

Aparece en la parte izquierda de la vista de inicio. Es donde se selecciona la categoría o subcategorías en las que se desea trabajar. Incluye los siguientes elementos:


- **Expandir/Contraer:** Este botón expande o contrae el panel de categorías.
- **Buscar:** Este campo limita la visualización en el árbol de categorías a aquellas que coinciden con la cadena de búsqueda. La búsqueda es dinámica y reduce los resultados mostrados a medida que se introducen más caracteres. Las posibles coincidencias se muestran en negrita. Para volver a mostrar el árbol de categorías completo, elimine la cadena del campo de búsqueda o haga clic en el botón **X** del campo de búsqueda.
- **★ Cambiar la vista de favoritos:** Este botón cambia entre la vista Estándar y la vista Favoritos.
- **Incluir subcategorías:** Cuando está coloreado, este botón indica que se incluirán las subcategorías que se encuentran debajo de la categoría seleccionada. Cuando está agrisado, indica que solo se incluirá la categoría seleccionada.
- **⊕ Expandir todas las subcategorías:** Este botón expande cualquier rama cerrada de la categoría seleccionada en el árbol de categorías.
- **⊖ Contraer todas las subcategorías:** Este botón contrae cualquier rama abierta de la categoría seleccionada en el árbol de categorías.
- **☰ Cambiar a la vista jerárquica:** Este botón muestra los requisitos de una categoría en la vista de árbol. Si el cambio a la vista jerárquica se hace desde una subcategoría, la parte superior del árbol visible será esa subcategoría.
- **↑ Subir:** desde la vista de jerarquía, expanda el árbol de categorías visible.

-  **Cambiar a la vista de categoría:** En la vista de jerarquía, haga clic en este botón para cambiar a la vista de categoría.
-  **Actualizar:** Recarga la lista de requisitos en la vista de jerarquía.
-  **Bajar:** en la vista de jerarquía, haga clic en este botón para bajar un objeto en la lista.
-  **Subir:** en la vista de jerarquía, haga clic en este botón para subir un objeto en la lista.
-  **Nuevo:** Este botón está disponible solo en la vista de jerarquía y abre un menú contextual con estas funciones:
  - **Nuevo elemento secundario:** Agrega un nuevo elemento secundario a la categoría o requisito seleccionado. El elemento secundario se agrega como último elemento del elemento principal seleccionado.
  - **Nuevo arriba:** Abre un formulario de edición para crear un nuevo requisito con la misma clase que el requisito seleccionado. El requisito se mostrará sobre el requisito seleccionado.
  - **Nuevo abajo:** Abre un formulario de edición para crear un nuevo requisito con la misma clase que el requisito seleccionado. El requisito se mostrará debajo del requisito seleccionado.
  - **Nueva categoría:** Se abre el cuadro de diálogo para crear una nueva categoría. Esta función solo está disponible para administradores


#### **Para cambiar la categoría de un documento, instantánea, colección o línea de base:**

- 1 Seleccione el objeto que quiere mover en la vista de inicio.
- 2 Arrastre y suelte el objeto a la categoría deseada en el árbol.

#### **Para agregar una categoría a la vista de favoritos:**

- 1 Mueva el cursor sobre la categoría deseada.
- 2 Haga clic en .

#### **Para quitar una categoría de la vista de favoritos:**

- 1 Mueva el cursor sobre la categoría deseada.
- 2 Haga clic en .

## **Elementos recientes**

Los usuarios que así lo decidan podrán seleccionar los objetos para que aparezcan en **Reciente** debajo del árbol de categorías en la vista de inicio. Al elegir, por ejemplo, **Documentos**, aparecerán en la lista los documentos más recientes, lo que facilita su selección para abrirlos de nuevo. Lo mismo ocurre con los **requisitos, informes o colecciones**.


La lista **Reciente** puede estar compuesta por cualquiera de los siguientes elementos o por todos ellos: documentos, instantáneas, requisitos, informes, colecciones o líneas de base.

**Para definir los elementos de la lista Reciente, haga lo siguiente:**

- 1 Pase el puntero por encima del título de la lista **Reciente**. Se muestra un engranaje en la barra de título.
- 2 Haga clic en el engranaje. Se abre el elemento emergente **Configuración**.
- 3 Seleccione las opciones de los elementos que desea que aparezcan en la lista **Reciente**.  
Desactive las opciones de los elementos que no desea que aparezcan en la lista **Reciente**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

Tenga en cuenta que, al cambiar los ajustes en la ventana emergente **Configuración**, también se modifican los ajustes mostrados en el cuadro de diálogo de **Configuración del usuario** (consulte el capítulo "[Configuración general](#)" en la página 84).

## Panel Acciones



El panel Acciones aparece en la parte derecha de todas las páginas del navegador RM. Muestra las acciones posibles en el contexto actual.


Estas acciones están organizadas en secciones expandibles o contraíbles.

Si una acción se muestra agrisada, significa que no se tiene permiso para realizarla o que la acción no se aplica a los requisitos seleccionados.


## Favoritos

Los favoritos le permiten acceder más fácilmente a las categorías o a los elementos utilizados con frecuencia (por ejemplo, documentos, informes, colecciones o líneas de base) en la vista de inicio. Para cambiar entre los elementos normales y los favoritos,




seleccione o desactive la casilla **Favoritos**; para las categorías, haga lo mismo haciendo clic en .

**Para agregar un elemento a Favoritos:**




- 1 Mueva el cursor sobre el elemento deseado.
- 2 Haga clic en .






**Para quitar un elemento de Favoritos:**





- 1 Mueva el cursor sobre el elemento de Favoritos deseado.
- 2 Haga clic en .





## Tipos de atributos

Dimensions RM permite a los usuarios introducir datos que están representados por diferentes tipos de atributos. En la tabla siguiente se muestran estos tipos de atributos y los controles a través de los cuales se puede acceder a ellos.

Tipo de atributo	Descripción
<b>Alfanumérico</b>	Una sola línea de texto de hasta 1000 caracteres.
<b>Calculado</b>	Un atributo numérico de solo lectura que se calcula cuando se modifica un atributo especificado en la fórmula.
<b>Fecha</b>	Permite seleccionar la fecha o la fecha y hora. El formato de fecha lo define el administrador.
<b>Adjuntos de archivo</b>	<p>El atributo de archivo adjunto puede contener un solo archivo o varios.</p> <p>Para agregar, visualizar, reemplazar o eliminar adjuntos de archivo, haga clic en los enlaces.</p> <p>Para agregar un adjunto de archivo, haga clic en  .</p> <p>Para eliminar un adjunto de archivo, haga clic en  .</p> <p>Para reemplazar un adjunto de archivo, haga clic en  .</p> <p>Para ver un adjunto de archivo, haga clic en el nombre del archivo.</p> <p>De manera predeterminada, los atributos de archivos adjuntos residen en la sección <b>Archivos adjuntos</b> de un requisito.</p> <p>Dependiendo de la configuración del sistema, no se pueden cargar todos los tipos de archivos. Para obtener más información, consulte el capítulo "<a href="#">Cargar restricciones de archivos</a>" en la página 93.</p>










Tipo de atributo	Descripción
<p><b>Agrupar</b></p> 	<p>Como un atributo de lista, pero compuesto por una serie de subatributos. Cada cuadro desplegable depende de su vecino de la izquierda.</p> <p><b>Ejemplo:</b> Supongamos que tiene un grupo de tres cuadros desplegables. El cuadro desplegable central muestra solo aquellos valores que están relacionados con el valor seleccionado del cuadro desplegable de la izquierda. El cuadro desplegable de la derecha muestra solo aquellos valores que están relacionados con el valor seleccionado del cuadro desplegable central.</p> <p>Un cuadro de lista de grupo puede tener varias filas.  Para agregar una nueva fila (vacía), haga clic en  .  Para agregar una nueva fila con los valores de la fila seleccionada, haga clic en  .  Para quitar una fila, haga clic en  .</p> <p><b>CONSEJOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para que se agreguen todos los valores, elija <b>(Seleccionar todo)</b> en la lista desplegable; si todo no está seleccionado, no se activa la selección múltiple para este grupo.</li> <li>■ Para consultar un valor vacío, seleccione <b>(Ninguno)</b> en la lista desplegable.</li> <li>■ Cuando se utiliza un atributo de grupo como parámetro de entorno de ejecución en un informe, se puede seleccionar si cualquier valor debe coincidir (OR) o todos los valores deben coincidir (AND). Esta selección está disponible en una lista desplegable que precede a las listas desplegables del atributo de grupo.</li> </ul>
<p><b>Lista (valor único)</b></p>	<p>Una lista de valores configurados por el administrador. Esta lista solo permite seleccionar un valor.</p> <p><b>Seleccionar valor</b>  Junto al atributo de la lista, haga clic en el botón  para abrir el cuadro de diálogo <b>Buscar y seleccionar valor de lista</b>. Para más información, consulte el capítulo "<a href="#">Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar</a>" en la página 47.</p>

Tipo de atributo	Descripción
<p><b>Lista (valores múltiples)</b></p>	<p>Una lista de valores configurados por el administrador. Esta lista permite seleccionar varios valores.</p> <p><b>Modo estándar</b></p> <p>Si se permite la selección de varios valores, utilice estas teclas modificadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hacer clic:</b> Hace que un valor de la lista sea un valor seleccionado. Todos los demás valores no se seleccionarán.</li> <li>• <b>Ctrl+Clic:</b> Agrega o quita un valor de la lista de los valores seleccionados.</li> <li>• <b>Mayús+Clic:</b> Agrega a los valores seleccionados todos los valores comprendidos entre el valor seleccionado anteriormente y el valor sobre el que se ha hecho clic.</li> </ul> <p><b>Modo Cuadro de asignación</b></p> <p>En el modo Cuadro de asignación, se muestran dos listas que permiten agregar entradas a la selección haciendo clic en  y quitar entradas de la selección haciendo clic en .</p> <p><b>Seleccionar valor</b></p> <p>Junto al atributo de la lista, haga clic en el botón  para abrir el cuadro de diálogo <b>Buscar y seleccionar valor de lista</b>. Para más información, consulte el capítulo "Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar" en la página 47.</p>
<p><b>Lista (modo de etiqueta)</b></p>	<p>El modo de etiqueta es una característica adicional para las listas, tanto las de un solo valor como las de varios valores. En el modo de etiqueta, cualquier usuario que tenga acceso de escritura para un requisito y atributo puede agregar valores a esa lista. Estos valores agregados estarán entonces disponibles para cualquier otro usuario para ese atributo.</p> <p>Cuando se escribe en el cuadro de lista, se muestran las entradas que coinciden con el texto escrito. Para especificar un nuevo valor, basta con introducir un texto que no exista en la lista de entradas sugeridas.</p>
<p><b>Casillas de verificación</b></p>	<p>Las casillas de verificación se utilizan como opción de visualización de un atributo de lista. Permite seleccionar o deseleccionar fácilmente un valor. Al buscar requisitos (por ejemplo, en la búsqueda rápida), el atributo relacionado muestra el valor relacionado, por ejemplo, Sí/No, Aprobado/Rechazado o cualquier otro valor que el administrador haya definido para el atributo.</p>
<p><b>Botones de opción</b></p>	<p>Los botones de opción se utilizan como opción de visualización de un atributo de lista con más de dos valores que solo permite seleccionar un único valor.</p>
<p><b>Búsqueda</b></p>	<p>Un atributo de búsqueda permite seleccionar uno o varios valores (en función de la configuración de ese atributo) que hacen referencia al atributo de PUID o al atributo de título de cualquier clase. Para abrir el requisito enlazado, haga clic en .</p>

Tipo de atributo	Descripción
<b>Numérico</b>	Solo acepta valores numéricos.
<b>Texto</b>	<p>Un bloque de texto de hasta 65 000 caracteres. Tenga en cuenta que los caracteres que necesitan más de un byte (por ejemplo, los caracteres chinos o japoneses) disminuyen el número máximo de caracteres.</p> <p>Si el atributo de texto tiene activada la funcionalidad HTML, puede aplicar formato al texto contenido, por ejemplo, el color del texto o el estilo de la fuente. Para más información sobre el formato HTML, consulte el capítulo "<a href="#">Barra de herramientas de formato de texto HTML</a>" en la página 40.</p>
<b>URL</b>	<p>Dependiendo de su configuración, el atributo URL puede contener una sola URL o varias. Para cada URL, puede especificar la URL real y el texto de visualización. El administrador puede configurar los atributos de la URL para que sean validados (por ejemplo, la URL debe apuntar a un servidor específico).</p> <p>Para agregar una nueva URL, haga clic en  .</p> <p>Para cambiar una URL existente, haga clic en  .</p> <p>Para quitar una URL existente, haga clic en  .</p>
<b>Usuario</b>	<p><b>Modo Usuario/Grupo</b></p> <p>El atributo Usuario está configurado para mostrar una lista de nombres de usuario disponibles para su asignación. Tenga en cuenta que la lista de usuarios rara vez incluye a todos los usuarios de instancia. Estas listas se utilizan para asignar tareas o como referencia y, por lo general, se limitan a los miembros de un determinado grupo.</p> <p>Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un atributo de usuario denominado <b>Analista</b> puede limitarse a los miembros del grupo Analista de negocio.</li> <li>• Esta lista puede limitarse aún más a los miembros del grupo de analistas asignados a una categoría específica.</li> </ul> <p><b>Modo Equipo</b></p> <p>El atributo Usuario muestra una lista de equipos. Para más información sobre los equipos, consulte el capítulo "<a href="#">Gestionar equipos</a>" en la página 407.</p> <p><b>Seleccionar la propia cuenta de usuario</b></p> <p>Si el usuario actual es miembro de una lista, y debe ser asignado: haga clic en <b>Yo</b>.</p> <p><b>Buscar un usuario:</b></p> <p>el icono de búsqueda estándar se encuentra junto al atributo de usuario. Si la lista es demasiado larga, simplemente haga clic en el botón  para abrir el cuadro de diálogo <b>Buscar y seleccionar usuario</b>. Para más información, consulte el capítulo "<a href="#">Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar</a>" en la página 47.</p>

# Vistas Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario

Las páginas de trabajo, excepto Documentos y Trazabilidad, incluyen la posibilidad de alternar entre las siguientes vistas de los requisitos que contienen: Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario. Utilice los botones de vista para seleccionar la vista deseada:

- **Cuadrícula editable:**    "Vista Cuadrícula editable" en la página 34
- **Cuadrícula:**    "Vista Cuadrícula" en la página 36
- **Formulario:**    "Vista Formulario" en la página 37







**NOTA** Si la consulta incluye más de una clase, la vista Formulario no está disponible.


## Vista Cuadrícula editable

MARKETING_REQUIREMENTS (35)			
Category	Containers	Rqmt ID	Title
RMDEMO	<a href="#">ePhoto - Release 1.1</a> <a href="#">ePhoto Requirements</a> <a href="#">Marketing Requirements for Build1</a>	MRKT_000003	Runs on "standard" home PC
RMDEMO	<a href="#">ePhoto - Release 1.1</a> <a href="#">ePhoto Requirements</a> <a href="#">User</a>	MRKT_000004	Annotate photos with text

Se trata de una vista tabular de los requisitos con la que puede editar directamente los atributos de los requisitos. Incluye los siguientes controles:

-  **Actualizar:** Este botón rellena la vista con datos recientes de la base de datos.
-  **Aplicar cambios:** Este botón guarda los cambios realizados. Los cambios no guardados tienen un triángulo rojo en la parte superior izquierda.
-  **Deshacer cambios:** Este botón restablece el contenido original de la vista, eliminando los cambios no guardados que haya realizado.
-  **Crear nuevo requisito:** Este botón agrega una fila en blanco a la vista, en la que se introducen los atributos del nuevo requisito que se desea crear. Los atributos del sistema, como el número de ID de requisito, se rellenarán una vez que haga clic en el botón **Aplicar cambios**.
- **Cargar todo:** este botón solo está disponible en la búsqueda rápida. De forma predeterminada, Dimensions RM no carga todos los requisitos en la cuadrícula editable para evitar largos tiempos de espera si una consulta da lugar a un gran número de requisitos. Al hacer clic en **Cargar todo**, se cargan todos los requisitos de la consulta ejecutada en la cuadrícula editable.
- **Controles de página:** Si la vista contiene varias páginas de contenido, puede seleccionar o introducir una página específica para ver en el campo **Página**. También puede desplazarse por las páginas secuencialmente con los controles **Primera página**, **Página anterior**, **Página siguiente** y **Última página**.

- **Barra de herramientas de formato:** Si el atributo puede aceptar formato de texto, esta barra de herramientas aparece encima de la lista de requisitos cuando se hace doble clic en la celda para editarla.



Haga clic en la cabecera de una columna para ordenar los requisitos por ese atributo. Para editar un atributo, haga doble clic en él; la celda del atributo se podrá editar ahora.

### Se admiten los siguientes tipos de atributos:

- **Fecha:** Al seleccionar el atributo de fecha, se abre un control de calendario. Dependiendo de la configuración de Dimensiones RM, este control de calendario también puede permitir ajustar la hora.
- **Lista:** Si el atributo es una selección de una lista predefinida, se le presentará una lista desplegable para que lo pueda seleccionar. Tenga en cuenta que la celda seguirá mostrando un valor de lista eliminado, pero la lista desplegable no.
- **Numérico:** Permite introducir un valor numérico.
- **Texto:** Si el atributo es un valor de texto, aparecerá un cursor en la celda para que pueda editar el texto según sea necesario. Si el atributo puede aceptar formato de texto, la barra de herramientas de formato aparece en la celda. Para los atributos de texto, existen estos subtipos:
  - **Atributos de texto simple:** Un atributo de texto simple no permite aplicar formato al texto ni permite los saltos de línea.
  - **Atributos de texto multilínea:** Un atributo de texto multilínea no permite aplicar formato al texto, pero permite que el texto contenido se ajuste en varias líneas. Para iniciar una nueva línea, pulse **Entrar**.
  - **Atributos de texto HTML:** Un atributo de texto HTML permite aplicar formato al texto y crear saltos de línea. Para aplicar formato al texto, utilice la **barra de herramientas de formato**, como se ha descrito anteriormente.
- **Usuario:** Al seleccionar el atributo de usuario, se abre una lista de usuarios o grupos. Tenga en cuenta que la celda seguirá mostrando un usuario eliminado, pero la lista desplegable no.



### CONSEJOS

- Para establecer un atributo con el mismo valor en varios requisitos, seleccione los requisitos deseados, haga doble clic en una instancia del atributo, establezca el valor deseado y pulse la tecla **Entrar**.
- A excepción de los atributos de texto HTML, las celdas editables permiten estas combinaciones de teclas:
  - **Mayús+Entrar:** Aplique los cambios a la celda y desplácese a la misma celda de la fila anterior.
  - **Ctrl+Entrar:** Aplique los cambios a la celda y desplácese a la misma celda de la fila siguiente.



Para realizar otras acciones en el requisito o requisitos actualmente seleccionados, elija la acción deseada de entre las que aparecen debajo de **Requisitos** en el panel de acciones.

Para realizar una acción en todo el conjunto de requisitos, expanda la selección y seleccione una acción de la lista resaltada en el panel de acciones, por ejemplo: Agregar a la colección, Cambiar clase, etc.

### ***Volver a filtrar en la cuadrícula editable***



En una lista o informe filtrado, la lista puede filtrarse una segunda vez.

**Para filtrar las entradas mostradas en una cuadrícula editable, haga lo siguiente:**


- 1 Mueva el puntero sobre el título de la columna que quiere filtrar. Aparece el icono .
- 2 Haga clic en  y seleccione **Filtros**.
- 3 En el submenú, seleccione o introduzca el valor por el que desea filtrar los resultados.

### ***Eliminar temporalmente las columnas de la cuadrícula editable***

**Para eliminar las columnas de una cuadrícula editable, haga lo siguiente:**

- 1 Mueva el puntero sobre el título de la columna que quiere filtrar. Aparece el icono .
- 2 Haga clic en  y seleccione **Columnas**.
- 3 En el submenú, desactive las casillas situadas junto a los nombres de las columnas que quiere eliminar.

## **Vista Cuadrícula**



Category	Containers	Rqmt ID	Title	Delivery Phase	Text
RMDEMO	ePhoto - Release 1.1, ePhoto Requiremen...	MIRKT_000003	Runs on "standard" home PC	Build1	The ePhoto system shall be accessible to the user from a regular home PC environment ...
RMDEMO	ePhoto - Release 1.1, ePhoto Requiremen...	MIRKT_000004	Annotate photos with text	Build3	The user shall be able to annotate their photos with textual descriptions. Annotation sho...
RMDEMO	Engineering Hot List, Ephoto Hot List, eP...	MIRKT_000020	Provide photo special effects	TBD	The ePhoto system shall allow users to apply various special effects to photos.
RMDEMO	User	MIRKT_000021	Border layouts provided	Build4	The ePhoto system shall allow users to display photos in various border layouts.

Se trata de una vista tabular de los requisitos. Haga clic en la cabecera de una columna para ordenar los requisitos por ese atributo. Para abrir un requisito para su edición, haga doble clic en él; el requisito se abre en el cuadro de diálogo Editar atributos (consulte ["Editar un requisito" en la página 128](#)).

Para realizar otras acciones en el requisito o requisitos actualmente seleccionados, seleccione la acción deseada de entre las resaltadas debajo de Requisitos en el panel de acciones.

Para realizar una acción en todo el conjunto de requisitos, expanda la selección y seleccione una acción de la lista resaltada en el panel de acciones, por ejemplo: Agregar a la colección, Cambiar clase, etc.



## Vista Formulario

Esta vista muestra los atributos de un requisito a la vez.

Los atributos se agrupan en secciones expandibles o contraíbles por tipo. Puede desplazarse por los requisitos secuencialmente con los controles **Primero**, **Anterior**, **Siguiente** y **Último**.

Para editar el requisito actual, haga clic en el botón **Editar**; el requisito se abre en el cuadro de diálogo Editar atributos (consulte "[Editar un requisito](#)" en la página 128).

Para realizar otras acciones en el requisito actual, seleccione la acción deseada de entre las que aparecen debajo de Requisitos en el panel Acciones.

## Seleccionar varios requisitos

En la vista Cuadrícula o Cuadrícula editable generalmente es posible seleccionar más de un requisito. Se admiten los siguientes métodos de selección:

- **Ctrl+clic** para la selección múltiple
- **Mayús+clic** para seleccionar un bloque de requisitos
- **Ctrl+A** para seleccionar todos los requisitos



### NOTA


- Si los requisitos se muestran en secciones (por ejemplo, en la búsqueda rápida cuando se busca en varias o todas las clases), **Ctrl+A** solo selecciona los requisitos de la sección activa.
- Cuando se utiliza la búsqueda rápida en el modo de vista dividida, la selección múltiple solo se permite para la clase referenciada.

## Controles comunes del cuadro de diálogo

Consulte las siguientes subsecciones para obtener una descripción general de los elementos de control comunes a muchos cuadros de diálogo de RM Browser:

- "Lista desplegable de categorías" en la página 38
- "Lista Atributos para mostrar" en la página 38
- "Lista Orden de clasificación" en la página 39
- "Barra de herramientas de formato de texto HTML" en la página 40
- "Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar" en la página 47
- "Pestaña Restricciones de atributos" en la página 48
- "Pestaña Restricciones de la relación" en la página 54
- "Pestaña Opciones de visualización" en la página 57

### Listado desplegable de categorías




Haga clic en la lista contraída para expandirla y acceder a las siguientes características:

- **Encontrar:** Introduzca una cadena de búsqueda para buscar dinámicamente las categorías que coincidan con ella.
- Para seleccionar varias categorías, pulse la tecla CTRL al seleccionar las categorías. Las categorías seleccionadas se resaltan en azul. La selección múltiple solo está disponible para algunas operaciones, como la creación de informes.
- Para seleccionar todas las subcategorías de una categoría principal:
  - a Haga clic en la categoría principal deseada.
  - b Pulse la tecla Mayús y haga clic en la categoría principal.





### Listado Atributos para mostrar

La lista **Atributos para mostrar** define qué atributos de un requisito, documento, informe, colección o línea de base deben mostrarse en una tabla o lista. Las diferentes


clases de requisitos pueden mostrar diferentes atributos. Para ver una lista de atributos especiales, consulte el capítulo "Atributos especiales" en la página 60.



La lista **Atributos para mostrar** ofrece las siguientes funciones:

-  Agrega el atributo o atributos seleccionados a la lista de atributos mostrados.
-  Elimina el atributo o atributos seleccionados de la lista de atributos mostrados.
-  Cambia el orden de visualización de los atributos seleccionados.
-  Esta función solo está disponible en el cuadro de diálogo **Configuración del documento** y permite especificar la anchura de la columna de un atributo si el requisito se muestra en la vista de cuadrícula o se exporta a una tabla. Tenga en cuenta que esta configuración no afecta a las plantillas de publicación.

**Para especificar el ancho de la columna, haga lo siguiente:**


- 1 Seleccione uno o varios de los atributos en la lista de atributos mostrados.
- 2 Haga clic en  . Se abre el cuadro de diálogo **Establecer ancho de columna**.
- 3 Introduzca el ancho de columna deseado (en píxeles).
- 4 Haga clic en **Aceptar**.



**CONSEJO** Las columnas que no tengan asignada una anchura, utilizarán el espacio restante.

## Lista Orden de clasificación



La lista **Orden de clasificación** define en qué orden deben clasificarse los requisitos. Puede especificar varios atributos para la ordenación. Si quiere ordenar por título, puede ordenar por ID de requisito para asegurar un orden idéntico en diferentes ejecuciones.



**Para especificar el tipo de ordenación:**

- 1 Seleccione uno o más atributos en la lista **Orden de clasificación**.



2 Haga clic en uno de los siguientes botones:

- Botón alfabético  para una simple ordenación alfabética.
- Botón numérico  para una clasificación numérica. Este tipo de ordenación puede utilizarse para atributos alfanuméricos como los números de párrafo en los esquemas. Por ejemplo, con una ordenación numérica, los números (10, 20, 1 y 2) se ordenan como (1, 2, 10, 20) en lugar de (1, 10, 2, 20).



**NOTA** También puede hacer doble clic en un atributo para agregarlo como ordenación alfabética a la lista de ordenación de la derecha.

### Para especificar el orden de clasificación:



- 1 Seleccione una entrada en la lista de ordenación.
- 2 Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en uno de los siguientes botones:
  - Botón  para que unos datos se ordenen antes que otros.
  - Botón  para que unos datos se ordenen después de otros.

Por ejemplo, seleccione **ID de párrafo** si desea que los resultados de la consulta se ordenen en el orden presentado en el documento original, y haga clic en el botón **Numérico** para ordenar por número de párrafo. A continuación, seleccione **Prioridad** y haga clic en el botón **Alfabético** si desea que los requisitos con el mismo ID de párrafo se ordenen por la prioridad que se les haya asignado.




**NOTA** Si elige un atributo con el tipo de datos *Fecha*, los resultados se ordenan por fecha, independientemente de que haya elegido **Alfabético** o **Numérico**.


### Para especificar la dirección de ordenación:

- 1 Seleccione una entrada en la lista de ordenación.
- 2 Para cambiar la dirección de ordenación, haga clic en uno de los siguientes botones:
  - Botón  para ordenar de forma ascendente (A-Z, 0-9).
  - Botón  para ordenar de forma descendente (Z-A, 9-0).

## Barra de herramientas de formato de texto HTML



**Figura 1-1.** Barra de herramientas de formato de texto HTML estándar



**Figura 1-2. Barra de herramientas de formato de texto HTML en la vista del documento completo**

Si un atributo de texto puede aceptar el formato HTML (una opción definida por el administrador para cada atributo), esta barra de herramientas aparece al hacer clic en el campo del atributo. Incluye los siguientes controles enumerados en varias filas:

- Deshacer y Rehacer
- Seleccionar formatos de texto
- **B** *I* Aplicar el formato de negrita y cursiva
- **A** **A** Seleccionar el color del texto y del fondo
- Seleccionar la familia y el tamaño de la fuente
- Alinear el texto
- Aplicar formato de lista
- Aplicar formato de sangría
- **Abrir enlace:** Haga clic para abrir un enlace seleccionado. Tenga en cuenta que este botón solo está disponible en la vista del documento completo.
- **Insertar/editar enlace:** Para crear un enlace o editar uno existente, seleccione el texto y haga clic en el botón **Insertar/editar enlace**. Aparece el cuadro de diálogo **Insertar enlace**. Complete los campos según sea necesario y haga clic en **Aceptar**.

**Insert link**
✕

---

Url

🔍

Text to display

Title

Target

None
▼



---


Ok
Cancel




Dependiendo de la configuración del sistema, no se pueden cargar todos los tipos de archivos. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Cargar restricciones de archivos](#)" en la página 93.




**CONSEJO** Si quiere cargar un archivo o un adjunto, utilice la función **Insertar/editar enlace**.


-  **Quitar enlace:** Para quitar un enlace existente, seleccione el enlace y haga clic en el botón **Quitar enlace**.
-  **Insertar/editar imagen:** Para insertar un gráfico en el atributo, coloque el cursor en el lugar donde quiere insertar la imagen. Para editar los parámetros HTML de una imagen existente, seleccione el elemento de imagen. A continuación, haga clic en el botón **Insertar/editar imagen**. Se abre el cuadro de diálogo **Insertar/editar imagen**. Rellene los campos según sea necesario y haga clic en **Aceptar**.




-  **Alternar el modo de pantalla completa:** Haga clic para alternar entre una vista de cuadro de diálogo y una vista de pantalla completa del atributo de texto que está editando.
-  **Abrir editor de gráficos:** Abre el editor de gráficos. Para más información sobre el editor de gráficos, consulte el capítulo ["Editor de gráficos" en la página 68](#).
-  **Agregar título:** Para agregar o renombrar un título, seleccione una imagen o una tabla y haga clic en el botón **Agregar título**. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar título**. Rellene los campos según sea necesario y haga clic en **Aceptar**.



Si se habilita la opción **Incluir numeración automática en el pie de foto**, se creará automáticamente el número para todos los subtítulos del documento. El número se actualizará automáticamente cada vez que se cargue el documento.

-  **Referencia cruzada:** Al hacer clic en el triángulo situado junto al botón, se abre un menú con las siguientes funciones:
  - **Insertar:** Al seleccionar la opción **Insertar** o hacer clic en el botón **Referencia cruzada**, se abre el cuadro de diálogo **Agregar referencia cruzada**, que permite


insertar una referencia a un requisito, un capítulo o una imagen o tabla con título. Seleccione o rellene los campos según sea necesario y haga clic en **Aceptar**.

- **Tipo de referencia:**
  - **Capítulo/Requisito:** El cuadro **Seleccionar** muestra todos los capítulos y requisitos del documento actual.
  - **Figura:** El cuadro **Seleccionar** muestra todas las imágenes con un título.
  - **Tabla:** El cuadro **Seleccionar** muestra todas las tablas con un título.
- **Seleccionar:** Dependiendo de su elección en la casilla **Tipo de referencia**, la casilla **Seleccionar** muestra capítulos, requisitos, imágenes o tablas.
- **Buscar:** En el caso de los capítulos y los requisitos, puede filtrar las entradas en el cuadro **Seleccionar** escribiendo partes del texto que se quieren buscar.
- **Nombre de referencia:** Este es el texto utilizado para el enlace de referencia. De forma predeterminada, es el título de los capítulos o requisitos, o la leyenda para las imágenes y tablas. Modifíquelo como crea conveniente.
- **Actualizar:** Actualiza el enlace de referencia cruzada seleccionado.
- **Menú Glosario:** El menú **Glosario** solo está disponible si el administrador ha creado la clase Glosario como se describe en la guía *Administrator's Guide*. Contiene las siguientes entradas de menú:
  - **Insertar entrada:** Abre el cuadro de diálogo **Insertar término**, que permite buscar un término. Para agregarlo al documento, selecciónelo y haga clic en Insertar. Para encontrar un término, escriba parte del término o la descripción y haga clic en .
  - **Agregar entrada:** Abre el cuadro de diálogo **Nuevo término**, que permite agregar un nuevo término al glosario.

- **Escanear texto:** Busca en el texto las entradas del glosario que coincidan. Para cada palabra coincidente, una información rápida proporciona la explicación de esa palabra. Para reconocer con más facilidad una coincidencia, la palabra se muestra en texto blanco y en color cian de fondo.
- **Menú Campos:** El menú **Campos** contiene marcadores de posición que se sustituyen por sus valores reales durante el proceso de exportación. Para más información, consulte el capítulo "Usar marcadores de posición en documentos" en la página 247.
- **Guardar:** Guarda las modificaciones. La opción **Guardar** solo está disponible en la vista de documento completo.
- **Cancelar:** Descarta sus modificaciones. **Cancelar** solo está disponible en la vista de documento completo.

## Propiedades de las tablas

Para abrir las propiedades de la tabla, siga estos pasos:

- 1 Seleccione la tabla.
- 2 Haga clic  en la barra de herramientas emergente. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de la tabla**.

**Table properties** [X]

General | **Advanced**

Width: 50% | Height:

Cell spacing:  | Cell padding:

Border: 1 | Caption:

Alignment: None [v]

Ok Cancel

**Table properties** [X]

General | Advanced

Style: width: 50%; word-break: break-all;

Border style: Select... [v]

Border color:

Background color:

Ok Cancel

- **Ancho:** Especifica el ancho de la tabla. El ancho puede especificarse en % (por ejemplo, 50 %) o en píxeles (por ejemplo, 75).
- **Alto:** Especifica la altura de la tabla. La altura puede especificarse en % (por ejemplo, 50 %) o en píxeles (por ejemplo, 75).
- **Espaciado de celdas:** Define la distancia en píxeles entre dos celdas o la celda y el borde de la tabla.
- **Margen de celdas:** Define la distancia en píxeles entre el contenido de la celda y el borde de la misma.
- **Borde:** Define el ancho en píxeles del borde de la tabla. Un valor de 0 significa que no hay borde.
- **Título:** Crea una fila adicional en la parte superior de la tabla en la que se puede introducir un título. Tenga en cuenta que esta opción no está relacionado con la función **Agregar título** (📌).
- **Alineación:** Permite seleccionar cómo debe alinearse la tabla.
  - **Ninguno:** Utiliza la alineación predeterminada, normalmente la izquierda.
  - **Izquierda:** Alinea la tabla en el borde izquierdo de la ventana.




- **Centro:** Centra horizontalmente la tabla.
- **Derecha:** Alinea la tabla al borde derecho de la ventana.
- **Estilo:** Este atributo permite definir estilos CSS. Normalmente no es necesario editar este valor.
- **Color del borde:** Define el color del borde de la tabla. El valor puede ser cualquier color conocido por HTML (por ejemplo, rojo, verde, azul) o valor de color (#FF0000, #00FF00, #0000FF). Es posible que no todos los navegadores admitan esta característica. Al hacer clic en el cuadro gris, se abre el cuadro de diálogo **Color** que permite seleccionar fácilmente el color deseado.
- **Color de fondo:** Define el color de todas las celdas de la tabla. El valor puede ser cualquier color conocido por HTML (por ejemplo, rojo, verde, azul) o valor de color (#FF0000, #00FF00, #0000FF). Al hacer clic en el cuadro gris, se abre el cuadro de diálogo **Color** que permite seleccionar fácilmente el color deseado.

### Propiedades de las filas

Para abrir las propiedades de la fila, siga estos pasos:

- 1 Seleccione una fila de la tabla.
- 2 En el menú **Tabla**, señale **Fila** y seleccione **Propiedades de la fila**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de la fila**.




- **Tipo de fila:** Define el tipo de una fila de la tabla. Esta configuración puede ignorarse.
  - **Cabecera:** La fila es una fila de cabecera (en HTML es una fila en una etiqueta THEAD). Al seleccionar el tipo **Cabecera**, se repite el encabezado en cada nueva página en los documentos de Word exportados.
  - **Cuerpo:** La fila es una fila de cuerpo regular. Esta es la opción predeterminada.
  - **Pie de página:** La fila es una fila de pie de página (en HTML es una fila dentro de una etiqueta TFOOT).
- **Alineación:** Alinea el contenido de todas las celdas de la fila.
  - **Ninguno:** Utiliza la alineación predeterminada, normalmente la izquierda.
  - **Izquierda:** Alinea todo el contenido a la izquierda.
  - **Centro:** Centra todo el contenido.
  - **Derecha:** Alinea todo el contenido a la derecha.

- **Alto:** Especifica la altura de la fila. La altura puede especificarse en % (por ejemplo, 50 %) o en píxeles (por ejemplo, 75).
- **Estilo:** Este atributo permite definir estilos CSS. Normalmente no es necesario editar este valor.
- **Color del borde:** Define el color del borde de todas las celdas de la fila seleccionada. El valor puede ser cualquier color conocido por HTML (por ejemplo, rojo, verde, azul) o valor de color (#FF0000, #00FF00, #0000FF). Es posible que no todos los navegadores admitan esta característica. Al hacer clic en el cuadro gris, se abre el cuadro de diálogo **Color** que permite seleccionar fácilmente el color deseado.
- **Color de fondo:** Define el color de todas las celdas de la fila seleccionada. El valor puede ser cualquier color conocido por HTML (por ejemplo, rojo, verde, azul) o valor de color (#FF0000, #00FF00, #0000FF). Al hacer clic en el cuadro gris, se abre el cuadro de diálogo **Color** que permite seleccionar fácilmente el color deseado.

### Propiedades de la celda

Para abrir las propiedades de la celda, siga estos pasos:

- 1 Seleccione una o varias celdas de la tabla.
- 2 En el menú **Tabla**, señale **Celda** y, después, seleccione **Propiedades de la celda**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de la fila**.




- **Ancho:** Especifica el ancho de las celdas seleccionadas. El ancho puede especificarse en % (por ejemplo, 50 %) o en píxeles (por ejemplo, 75).
- **Alto:** Especifica la altura de las celdas seleccionadas. La altura puede especificarse en % (por ejemplo, 50 %) o en píxeles (por ejemplo, 75).
- **Tipo de celda:** Especifica el tipo de las celdas seleccionadas.
  - **Celda:** Esta es una celda normal.
  - **Celda de cabecera:** Se trata de una celda de cabecera, a la que se puede aplicar un formato adicional.
- **Ámbito:** Especifica el ámbito de las celdas seleccionadas. Normalmente no es necesario cambiar esta configuración.
  - **Ninguno:** No hay ámbito para esta célula. Esta es la opción predeterminada.
  - **Fila:** La celda es la cabecera de una fila.
  - **Columna:** La celda es la cabecera de una columna.

- **Grupo de filas:** La celda es la cabecera de un grupo de filas.
- **Grupo de columnas:** La celda es la cabecera de un grupo de columnas.
- **Alinear H:** Alinea horizontalmente el contenido de las celdas seleccionadas.
  - **Ninguno:** Utiliza la alineación predeterminada, normalmente la izquierda.
  - **Izquierda:** Alinea todo el contenido a la izquierda.
  - **Centro:** Centra todo el contenido.
  - **Derecha:** Alinea todo el contenido a la derecha.
- **Alinear V:** Alinea verticalmente el contenido de las celdas seleccionadas.
  - **Ninguno:** Utiliza la alineación predeterminada, normalmente la centrada.
  - **Arriba:** Alinea todo el contenido en la parte superior de la celda.
  - **Centrado:** Centra verticalmente el contenido dentro de la celda.
  - **Abajo:** Alinea todo el contenido en la parte inferior de la celda.
- **Estilo:** Este atributo permite definir estilos CSS. Normalmente no es necesario editar este valor.
- **Color del borde:** Define el color del borde de las celdas seleccionadas. El valor puede ser cualquier color conocido por HTML (por ejemplo, rojo, verde, azul) o valor de color (#FF0000, #00FF00, #0000FF). Es posible que no todos los navegadores admitan esta característica. Al hacer clic en el cuadro gris, se abre el cuadro de diálogo **Color** que permite seleccionar fácilmente el color deseado.
- **Color de fondo:** Define el color de la celda seleccionada. El valor puede ser cualquier color conocido por HTML (por ejemplo, rojo, verde, azul) o valor de color (#FF0000, #00FF00, #0000FF). Al hacer clic en el cuadro gris, se abre el cuadro de diálogo **Color** que permite seleccionar fácilmente el color deseado.

### ***Insertar saltos de página***


Al exportar un documento, puede haber saltos de página dentro de un capítulo (o requisito), por ejemplo, antes de una tabla larga.

Para insertar un salto de página, seleccione el menú **Insertar** y, después,  **Salto de página**.

Un salto de página se visualiza con .

## **Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar**

Para los atributos de lista y los de usuario, está disponible el cuadro de diálogo **Buscar y seleccionar**. Este cuadro de diálogo permite filtrar la lista de valores o los valores del usuario y, por tanto, permite una selección más rápida y sencilla. Mientras que el cuadro de diálogo para el atributo de lista solo muestra los valores de atributo de lista, el cuadro de diálogo para los atributos de usuario muestra los nombres de los usuarios junto con sus nombres completos. La captura de pantalla y los pasos siguientes describen el cuadro de diálogo para los atributos del usuario.



Puede encontrar fácilmente un usuario filtrando la lista mediante estas casillas:

- **ID de usuario:** Filtre la lista introduciendo parte del ID de usuario.
- **Nombre:** Filtre la lista introduciendo parte del nombre.
- **Apellido:** Filtre la lista introduciendo parte del apellido.
- **Equipo:** Filtre la lista introduciendo parte del nombre del equipo. Tenga en cuenta que esta columna solo está disponible si los equipos están habilitados por el administrador.

Cuando la lista muestre el valor deseado, selecciónelo y haga clic en **Aceptar**.



**NOTA** Si un campo permite la selección múltiple, el cuadro de diálogo **Buscar y seleccionar** muestra una columna adicional con casillas de verificación. Para seleccionar varias entradas, marque las casillas de los valores deseados.

## Pestaña Restricciones de atributos

Esta pestaña utiliza criterios de relación para determinar qué requisitos se incluyen.

### Para completar la pestaña Restricciones de atributos:

- 1 Haga clic en la pestaña **Restricciones de atributos**.
- 2 Si quiere cambiar la categoría o categorías que se buscan, selecciónelas en la lista de **categorías**.
- 3 Con los informes de trazabilidad, seleccione una entrada de la lista **Clases**. Puede elegir la clase superior o cualquier subclase que haya seleccionado en la pestaña **Clases relacionadas para mostrar**.
- 4 Con los informes de clases y los informes gráficos, puede filtrar por atributos de los elementos enlazados ejecutando los siguientes pasos:
  - a Haga clic en **Seleccione las clases relacionadas**. Se abre el cuadro de diálogo **Seleccione las clases relacionadas**.
  - b Seleccione una o varias clases. Si desea incluir una clase que esté enlazada a una de las clases de la lista, expanda la clase (haciendo clic en el triángulo situado junto al cuadro de opciones) y seleccione la clase secundaria.

- c Haga clic en **Guardar**.
  - d Seleccione una entrada de la lista **Clase** para poder establecer las restricciones de esa clase.
- 5** Para cada atributo de una de las siguientes secciones, especifique un valor.
- Tenga en cuenta lo siguiente:
- Si deja un campo en blanco, cualquier valor de ese atributo se recupera en la consulta.
  - Si se seleccionan varios valores para los atributos que se muestran en una lista, se equipara con cualquiera de los valores seleccionados.
  - Puede utilizar comodines en las secciones de restricciones de atributos para consultar una palabra clave. Por ejemplo, si quiere encontrar los requisitos que tienen la palabra "sistema" en el título, escriba **\*sistema\*** en el campo **Título** de la sección **Atributos estándar**.
- 6** Para introducir valores en los cuadros de atributos de más de una clase, repita los pasos 3 y 5.
- 7** Seleccione la casilla **Búsqueda con mayúsculas y minúsculas** si desea que los resultados de la búsqueda coincidan exactamente con las mayúsculas de los valores de los atributos.

### **Controles de la pestaña Restricciones de atributos**

En esta sección se describen los controles asociados a los atributos en la pestaña **Restricciones de atributos**.

#### **Categorías**

Las restricciones de categoría describen las categorías que se deben utilizar al recuperar los requisitos. Puede elegir si el usuario debe introducir la categoría o categorías en tiempo de ejecución (es decir, en tiempo de ejecución del script) o si la categoría o categorías se almacenan como parte de la consulta. Las opciones de categoría y tiempo de ejecución se aplican a todas las clases del informe de trazabilidad.

#### **Realice uno de los siguientes pasos:**

- Haga clic en la flecha hacia abajo ▾ situada a la derecha de la lista **Categorías** y seleccione **Introducir ahora**. Seleccione una o más categorías de la lista **Categorías**, haga clic en la flecha hacia abajo a la izquierda de la lista **Categorías**, y seleccione **in** o **not in** para especificar si las categorías deben incluirse en la consulta.
- Haga clic en la flecha hacia abajo, situada a la derecha de la lista **Categorías**, y seleccione **Introducir en tiempo de ejecución**.

- Haga clic en la flecha hacia abajo a la izquierda de la lista **Categorías**, y seleccione **en** o **no en** para especificar si las categorías deben incluirse en la consulta.



#### NOTAS

- Las opciones **null** y **not null** no se utilizan para las categorías.
- Para seleccionar todas las categorías entre dos categorías, seleccione la categoría superior y siga estos pasos:
  - Pulse MAYÚS y manténgala pulsado.
  - Haga clic en la categoría seleccionada.
  - Haga clic en la última categoría.
  - Suelte MAYÚS.
- Para seleccionar más de una categoría, pulse CTRL y haga clic en las categorías.
- Para seleccionar una categoría y sus subcategorías, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en una categoría. Al pulsar CTRL+MAYÚS y hacer clic en una categoría se agrega la categoría y sus subcategorías sin cambiar la selección actual.
- Para deseleccionar una categoría, pulse CTRL y haga clic en la categoría seleccionada. Dado que la tecla CTRL alterna la selección de la categoría sobre la que se ha hecho clic, las demás categorías no se ven afectadas. Al hacer clic en una categoría sin pulsar CTRL, se eliminan todas las demás selecciones.
- Para buscar una categoría, escriba una o más letras del nombre de la categoría en la casilla **Buscar**.
- Si no se selecciona ninguna categoría, se muestra **Elegir categorías** en el cuadro de lista y se incluyen todas las categorías en la consulta.
- Si se selecciona más de una categoría, se muestra **(n seleccionado)** en el cuadro de lista.
- Si solo se selecciona una categoría, se muestra el **Nombre de categoría** en el cuadro de lista.



**CONSEJO** Para que la lista de categorías vuelva a estar vacía, mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic en cada una de las categorías seleccionadas hasta que no haya ninguna seleccionada. A continuación, la lista de categorías muestra de nuevo **Elegir categorías**. También puede hacer clic en cualquier categoría, mantener pulsada la tecla CTRL y volver a hacer clic en la misma categoría.

#### Atributos de grupo:

Normalmente, todos los atributos tienen que coincidir para hacer una consulta. Como los atributos de grupo se comportan como una tabla con uno o varios valores por fila, la Búsqueda rápida permite definir cómo deben considerarse los valores en la búsqueda. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- in (AND)
- in (OR)
- not in (AND)

- not in (OR)
- null
- not null



**NOTA** Cuando se especifica una sola fila en la consulta:



- **in (AND)** e **in (OR)** devuelven los mismos resultados.
- **not in (AND)** y **not in (OR)** devuelven los mismos resultados.

Los siguientes ejemplos utilizan la clase **Pruebas** de la instancia **RMDEMO**.

### In (AND)

Al elegir el operador **in (AND)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si todos los valores del atributo de grupo coinciden con todos los valores consultados.

Ejemplo:



- 1 Seleccione la clase **Pruebas**.
- 2 Agregue el atributo **Sistema operativo**.
- 3 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 4 Haga clic en  .
- 5 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 6 Haga clic en  .
- 7 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.
- 8 Asegúrese de que la selección del operador aparece **in (AND)**.
- 9 Ejecute el informe.

La lista de resultados contiene los requisitos con el atributo **Sistema operativo** que tiene la combinación de los siguientes valores: **Escritorio-Windows-XP**, **Escritorio-Windows-Vista** o **Escritorio-Windows-7**.

### in (OR)

Al elegir el operador **in (OR)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si alguno de los valores del atributo de grupo coincide con al menos uno de los valores consultados.

Ejemplo:

- 1 Seleccione la clase **Pruebas**.
- 2 Agregue el atributo **Sistema operativo**.
- 3 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 4 Haga clic en  .
- 5 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 6 Haga clic en  .



- 7 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.
- 8 Asegúrese de que la selección del operador aparece **in (OR)**.
- 9 Ejecute el informe.

La lista de resultados contiene requisitos que contienen **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** o **Desktop-Windows-7** (entre otros valores) en su atributo **Sistema operativo**.

#### **not in (AND)**

Al elegir el operador **not in (AND)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si los valores del atributo de grupo no coinciden con todos los valores consultados.

Ejemplo:



- 1 Seleccione la clase **Pruebas**.
- 2 Agregue el atributo **Sistema operativo**.
- 3 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 4 Haga clic en  .
- 5 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 6 Haga clic en  .
- 7 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.
- 8 Asegúrese de que la selección del operador muestre **not in (AND)**.
- 9 Ejecute el informe.

La lista de resultados contiene requisitos con el atributo **Sistema operativo** que **no** tienen la combinación de los siguientes valores: **Escritorio-Windows-XP, Escritorio-Windows-Vista** o **Escritorio-Windows-7**.

#### **not in (OR)**

Al elegir el operador **not in (OR)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si los valores del atributo de grupo no coinciden con ninguno de los valores consultados.

Ejemplo:

- 1 Seleccione la clase **Pruebas**.
- 2 Agregue el atributo **Sistema operativo**.
- 3 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 4 Haga clic en  .
- 5 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 6 Haga clic en  .
- 7 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.



**8** Asegúrese de que la selección del operador muestre **not in (OR)**.

**9** Ejecute el informe.

La lista de resultados contiene requisitos que no contienen ni **Desktop-Windows-XP**, ni **Desktop-Windows-Vista** ni **Desktop-Windows-7** en su atributo **Sistema operativo**.


### Null

Al elegir el operador **null**, se agrega un requisito a la lista de resultados si no se ha especificado ningún valor de atributo de grupo.

### Not Null

Al elegir el operador **not null**, se agrega un requisito a la lista de resultados si se ha especificado algún valor de atributo de grupo.

### Operadores

Si pasa el cursor por la flecha abajo , situada a la izquierda de la etiqueta del atributo, se abre una lista de operadores. La lista incluye solo los operadores que son apropiados para el tipo de atributo. En la tabla siguiente se describe cada operador.

Operador	Descripción
=	El atributo es igual al valor especificado. Se admiten los caracteres comodín *, % y _. * o %: Un carácter comodín para cualquier conjunto de caracteres. _: Un carácter comodín para un solo carácter.
not =	El atributo no es igual al valor especificado. Se admiten los caracteres comodín *, % y _. * o %: Un carácter comodín para cualquier conjunto de caracteres. _: Un carácter comodín para un solo carácter.
<	El atributo es menor que el valor especificado.
>	El atributo es mayor que el valor especificado.
<=	El atributo es menor o igual que el valor especificado.
>=	El atributo es mayor o igual que el valor especificado.
between	El atributo está entre los dos valores especificados. Al seleccionar el operador "between", aparece otro campo que permite escribir el segundo valor.
not between	El atributo no está entre los dos valores especificados. Al seleccionar el operador "not between", aparece otro campo que permite escribir el segundo valor.
null	El atributo no se ha establecido (no se ha inicializado).
not null	El valor se ha establecido (inicializado).
in	El atributo es igual a uno de los valores especificados.
not in	El atributo no es igual a uno de los valores especificados.

### Elección del tiempo de ejecución

Si pasa el cursor por flecha abajo ▾, situada a la derecha de la etiqueta del atributo, se abre una lista que le permite elegir si el valor del atributo debe introducirse en tiempo de ejecución (es decir, en tiempo de ejecución del script) o se almacena como parte de la consulta. En la tabla siguiente se describen las opciones de la lista.


Opción	Descripción
Introducir ahora	El valor del atributo se almacenará como parte de la consulta.
Introducir en tiempo de ejecución	El usuario debe introducir el valor del atributo cuando se ejecuta la consulta. Al aplicar las opciones en tiempo de ejecución, pueden guardarse marcando <b>"Recuerde estos parámetros"</b> .
Fecha actual	Esta opción solo está disponible para los atributos de fecha. Al ejecutar el informe, el campo de fecha se compara con la fecha (y hora) del atributo de fecha para el que se ha seleccionado esta opción.

### Control de fecha y hora

La fecha y la hora mostradas en el control de fecha y hora coinciden con el formato especificado en la definición del atributo.

#### Para utilizar el control de fecha y hora:

- 1 Haga clic en el icono del calendario .



- 2 Para incluir la hora en la selección, desmarque "Solo fecha".
- 3 Haga clic en **Hoy**, reajustando la hora si es necesario, y, después, haga clic en "Aceptar".
- 4 O bien, seleccione un mes, un año, un día (y una hora) y luego haga clic en Aceptar.

## Pestaña Restricciones de la relación

Esta pestaña utiliza criterios de relación para determinar qué requisitos se incluyen.



**NOTA** Las restricciones que se seleccionan en la pestaña **Restricciones** se combinan mediante una operación AND. Es decir, el requisito debe cumplir todas las restricciones especificadas antes de ser incluido en el informe.

**Para completar la pestaña Restricciones de la relación:**

- 1 Haga clic en la pestaña **Restricciones de la relación**.
- 2 *Solo Informe de trazabilidad:* Las restricciones de la relación pueden aplicarse individualmente, por clase. Para limitar los criterios a una clase específica, desmarque la opción "Aplicar a todas las clases" y elija la clase correspondiente en el menú desplegable Clase.
- 3 Las restricciones de la colección describen el grado de pertenencia de la colección que se aplicará al recuperar los requisitos. Seleccione las colecciones de la lista **Colecciones** y elija entre las opciones de restricción para especificar si deben incluirse en la consulta. Para seleccionar varias colecciones de la lista, mantenga pulsada la tecla Control mientras selecciona las colecciones. Para seleccionar un rango de colecciones, elija la primera colección, presione la tecla Mayús y luego seleccione la última colección. Puede encontrar las colecciones desplazándose por la lista o escribiendo una subcadena del nombre de la colección en el cuadro **Buscar colección**.

Las opciones de restricción incluyen:

- **En cualquier colección seleccionada**, para incluir requisitos en cualquiera de las colecciones que haya seleccionado.
  - **No en ninguna colección seleccionada**, para excluir los requisitos de cualquiera de las colecciones seleccionadas.
  - **En todas las colecciones seleccionadas**, para incluir los requisitos que se encuentran en cada una de las colecciones seleccionadas.
  - **No en todas las colecciones seleccionadas**, para excluir los requisitos que no están en cada una de las colecciones seleccionadas.
  - **En cualquier colección**, para incluir los requisitos en cualquiera, incluso solo una, de las colecciones que haya seleccionado.
  - **No en ninguna colección**, para excluir los requisitos que se encuentran en cualquiera de las colecciones seleccionadas, incluso solo en una.
- 4 Las restricciones de línea de base describen el conjunto de requisitos de línea de base que se utilizan al recuperar los requisitos. Seleccione las líneas de base en la lista **Líneas de base** y seleccione **In** o **Not in** para especificar si deben incluirse en la consulta. Puede incluir más de una restricción de línea de base en la consulta. Para encontrar las líneas de base, desplácese por la lista o escriba una subcadena del nombre de la línea de base en el cuadro **Buscar línea de base**.

Para seleccionar varias líneas de base en la lista, mantenga pulsada la tecla Control mientras selecciona las líneas de base. Para seleccionar un rango de líneas de base, seleccione la primera línea de base, pulse la tecla Mayús y después seleccione la última línea de base.

Las opciones de restricción incluyen:

- **En cualquier línea de base seleccionada**, para incluir los requisitos en cualquiera de las líneas de base que haya seleccionado.
- **No en ninguna línea de base seleccionada**, para excluir los requisitos de cualquiera de las líneas de base seleccionadas.
- **En cualquier línea de base**, para incluir los requisitos en cualquiera, incluso solo una, de las líneas de base que haya seleccionado.

- **No en ninguna línea de base**, para excluir los requisitos que se encuentran en cualquiera de las líneas de base seleccionadas, incluso solo en una.
- 5 Las restricciones de documento describen los documentos que se deben utilizar al recuperar los requisitos. Seleccione los documentos en la lista **Documentos** y seleccione **in** o **not in** para especificar si deben incluirse en la consulta.
- Para buscar documentos, desplácese por la lista o escriba una subcadena del nombre del documento en el cuadro **Buscar documento**.
- Para seleccionar varios documentos en la lista, mantenga pulsada la tecla Control mientras selecciona los documentos. Para seleccionar un rango de documentos, seleccione el primer documento, pulse la tecla Mayús y después seleccione el último documento.
- Las opciones de restricción incluyen:
- **En cualquier documento seleccionado**, para incluir los requisitos en cualquiera de los documentos que haya seleccionado.
  - **No en ningún documento seleccionado**, para excluir los requisitos de cualquiera de los documentos seleccionados.
  - **En cualquier documento**, para incluir los requisitos en cualquiera, incluso en uno solo, de los documentos que haya seleccionado.
  - **No en ningún documento**, para excluir los requisitos que se encuentran en cualquiera de los documentos seleccionados, incluso en uno solo.
- 6 Una instantánea es una versión de un documento en un momento determinado. Las restricciones de las instantáneas describen las instantáneas que se deben utilizar al recuperar los requisitos. Seleccione las instantáneas en la lista **Instantáneas** y seleccione **in** o **not in** para especificar si deben incluirse en la consulta. Puede incluir más de una restricción de instantánea en la consulta. Para buscar instantáneas, desplácese por la lista o escriba una subcadena del nombre de la instantánea en el cuadro **Buscar instantánea**.
- Para seleccionar varias instantáneas en la lista, mantenga pulsada la tecla Control mientras selecciona las instantáneas. Para seleccionar un rango de instantáneas, selecciona la primera instantánea, pulsa la tecla Mayús y después selecciona la última instantánea.
- Las opciones de restricción incluyen:
- **En cualquier instantánea seleccionada**, para incluir los requisitos en cualquiera de las instantáneas que haya seleccionado.
  - **No en ninguna instantánea seleccionada**, para excluir los requisitos de cualquiera de las instantáneas seleccionadas.
  - **En cualquier instantánea**, para incluir los requisitos en cualquiera, incluso en una sola, de las instantáneas que haya seleccionado.
  - **No en ninguna instantánea**, para excluir los requisitos que se encuentran en cualquiera de las instantáneas seleccionadas, incluso en una sola.
- 7 *Solo Clase, Gráfico e Informe de trazabilidad*: Las relaciones conectan una clase primaria y una secundaria. Seleccione las relaciones en la lista **Relaciones** y seleccione **in** o **not in** para especificar si deben incluirse en la consulta. Solo se puede incluir una restricción de relación en una consulta.

Para buscar relaciones, desplácese por la lista o escriba una subcadena del nombre de la relación en el cuadro **Buscar relación**.




#### NOTA

**<Origen>** e **<Inmediato>** son relaciones especiales que se utilizan para localizar versiones de requisitos. La relación **<Origen>** se refiere al requisito original en una cadena de versiones. La relación **<Inmediato>** se refiere al predecesor o sucesor inmediato de un requisito.

## Pestaña Opciones de visualización

Esta pestaña determina qué atributos se muestran y en qué orden. En varios cuadros de diálogo aparecen versiones ligeramente diferentes de esta pestaña. Para rellenar esta pestaña:

1 Haga clic en la pestaña Opciones de visualización:



**NOTA**

- El cuadro de diálogo Opciones de visualización ofrece las siguientes funciones:
  - **Atributos para mostrar:** todos los atributos resaltados y desplazados a la lista de la derecha se mostrarán en el informe o documento.
  - **Orden de clasificación:** define el orden de clasificación de los requisitos seleccionados..
  - **Atributos para mostrar en la información rápida:** define la información del atributo que se mostrará en una información rápida cuando se mueva el cursor sobre un requisito en un informe, una colección, una línea de base, un documento o una instantánea. En el caso de los documentos y las instantáneas asociadas, la información rápida se muestra en el árbol de documentos del panel de navegación.

- 2 *Solo Informe de trazabilidad:* Todas las clases están disponibles para su selección en la pestaña Opciones de visualización, pero solo las seleccionadas en "Clases relacionadas para mostrar" se guardan con el informe.
- 3 El orden de clasificación puede seleccionarse para cada clase.
- 4 Para especificar las columnas que se van a mostrar y su orden, consulte el capítulo "Lista Orden de clasificación" en la página 39.

- 5 Los informes de Clase, Relación y Trazabilidad tienen disponible la casilla de verificación **Agregar recuento de filas** para mostrar el número total de filas en la parte inferior del informe.
- 6 Para especificar el tipo y el orden de clasificación, consulte el capítulo "[Lista Orden de clasificación](#)" en la página 39.
- 7 Seleccione la casilla **Recordar estas opciones** para recordar la configuración de esta pestaña la siguiente vez que se invoque este cuadro de diálogo. Los ajustes se recuerdan si el mismo usuario invoca el cuadro de diálogo desde la misma instancia de RM e informa en la misma clase o relación. Las opciones recordadas también están disponibles en los cuadros de diálogo **Enlazar**, **Organizar por colecciones y Agregar al capítulo**.




**NOTA** Todos los cuadros de diálogo citados anteriormente comparten la configuración. Por ejemplo, si guarda la configuración de la clase Requisitos de marketing en el cuadro de diálogo **Informe de clase**, verá la misma configuración para la clase Requisitos de marketing en el cuadro de diálogo **Enlace**.

### Calcular valores de atributos numéricos en los informes

Al crear un informe, es posible que quiera calcular la suma, la media, el valor mínimo o máximo de un valor numérico (por ejemplo, obtener el tiempo medio de procesamiento). Todas las funciones se aplican simplemente a los elementos del informe. El resultado se mostrará al final del informe en la misma columna que el atributo.

**Para calcular un valor de atributo para la salida del informe, haga lo siguiente:**

- 1 Agregue a la lista de atributos mostrados el atributo numérico cuya suma, media, valor mínimo o máximo desea calcular.
- 2 Seleccione el atributo numérico en la lista de atributos mostrados.
- 3 Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de cálculo**:
  - En el cuadro **Función**, seleccione la función deseada.
  - Si lo desea, cambie el texto del cuadro **Etiqueta**.
  - Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo de configuración calculada.
- 4 El atributo numérico de la lista de atributos de visualización contendrá la función seleccionada entre paréntesis, por ejemplo, Esfuerzo de desarrollo (suma).




**NOTA** El asistente solo permite una función por atributo. Si quiere varias funciones asignadas a un solo atributo, es preciso modificar el script. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Sentencia CALCULATE](#)" en la página 516.

### Filtrar comentarios

Cuando incluya comentarios en un informe, es posible que desee filtrar en función de la antigüedad.

Para agregar y filtrar comentarios haga lo siguiente:

- 1 Agregue el atributo **<Comentarios>** a la lista de atributos mostrados.
- 2 Seleccione el atributo **<Comentarios>** en la lista de atributos mostrados.

- 3 Haga clic en  . Se abre el cuadro de diálogo **Filtrar comentarios**.
- 4 Seleccione uno de los valores predefinidos de la lista o introduzca el número de días que establece la antigüedad máxima para que se incluyan los comentarios.
- 5 Haga clic en **Aceptar**. Esto cerrará el cuadro de diálogo **Filtrar comentarios**.

### **Atributos especiales**

Las listas contienen algunos nombres de atributos especiales que están rodeados por corchetes angulares (<>). Estos atributos no son atributos de clase, sino que contienen valores recogidos o calculados. La siguiente lista muestra estos atributos:

<b>Nombre del atributo</b>	<b>Nombre del script</b>	<b>Descripción</b>
<Líneas de base>	RTM_BASELINES	Los nombres de las líneas de base que hacen referencia al requisito.
<Colecciones>	RTM_COLLECTIONS	Los nombres de las colecciones que hacen referencia al requisito.
<Comentarios>	RTM_COMMENTS	Los comentarios que están relacionados con el requisito.
<Contenedores>	RTM_KEYWORD	Los nombres de los contenedores que hacen referencia al requisito.
<Documentos>	RTM_DOCUMENTS	Los nombres de los documentos que hacen referencia al requisito.
<Enlazado>	RTM_RELATION	Cuenta los requisitos para los que los requisitos vinculados coinciden con las restricciones de atributos especificadas. Por ejemplo, si se especifica un valor de atributo de lista en las restricciones de atributos de la clase vinculada, se contarán todos los requisitos en los que los requisitos vinculados coincidan con ese valor de atributo de lista como "Vinculados" y todos los que no coincidan como "No vinculados".  <b>NOTA</b> Este atributo solo está disponible en los informes gráficos.
<Detalles de enlaces de entrada>	RTM_LINKS_TO_DETAILS	Los PUID de los requisitos enlazados desde otros requisitos al requisito. En las listas de resultados (es decir, en la búsqueda rápida, en los informes o en los documentos en el modo <b>Diseño de requisitos de cuadrícula/cuadrícula editable</b> ), puede abrir un requisito enlazado para editarlo haciendo clic en el PUID.



Nombre del atributo	Nombre del script	Descripción
<Detalles de enlaces de salida>	RTM_LINKS_FROM_DETAILS	<p>Los PUID de los requisitos a los que se enlaza este requisito. En las listas de resultados (es decir, en la búsqueda rápida, en los informes o en los documentos en el modo <b>Diseño de requisitos de cuadrícula/cuadrícula editable</b>), puede abrir un requisito enlazado para editarlo haciendo clic en el PUID.</p> <p>Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, cuando se utiliza &lt;Casos de prueba enlazados&gt;, los casos de prueba ya no aparecen en la lista de resultados de &lt;Detalles de enlaces de salida&gt;.</p>
<Casos de prueba enlazados>	RTM_LINKED_TESTCASES	<p>Los PUID de los casos de prueba (consulte el capítulo "<a href="#">Gestión de casos de prueba</a>" en la <a href="#">página 365</a>) a los que se enlaza este requisito. En las listas de resultados (es decir, en la búsqueda rápida, en los informes o en los documentos en el modo <b>Diseño de requisitos de cuadrícula/cuadrícula editable</b>), puede abrir una lista de requisitos enlazados para editarlos haciendo clic en el PUID, que abre ese requisito para su edición.</p> <p>Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, cuando se utiliza &lt;Casos de prueba enlazados&gt;, los casos de prueba ya no aparecen en la lista de resultados de &lt;Detalles de enlaces de salida&gt;.</p>
<Enlaces de entrada>	RTM_LINKS_TO	<p>El número de enlaces de otros requisitos a este requisito.</p> <p>En las listas de resultados (es decir, en la búsqueda rápida, en los informes o en los documentos en el modo <b>Diseño de requisitos de cuadrícula/cuadrícula editable</b>), puede abrir una lista de requisitos enlazados para editarlos haciendo clic en la flecha o número de la columna <b>Enlaces de entrada</b> de un requisito en la lista de resultados. Al hacer clic en un requisito de la lista, se abre ese requisito para su edición.</p>

Nombre del atributo	Nombre del script	Descripción
<Enlaces de salida>	RTM_LINKS_FROM	El número de enlaces del requisito a otros requisitos, que incluye el número de casos de prueba enlazados. En las listas de resultados (es decir, en la búsqueda rápida, en los informes o en los documentos en el modo Diseño de requisitos <b>de cuadrícula/cuadrícula editable</b> ), puede abrir una lista de requisitos enlazados para editarlos haciendo clic en la flecha o número de la columna <b>Enlaces de salida</b> de un requisito en la lista de resultados. Al hacer clic en un requisito de la lista, se abre ese requisito para su edición.
<Notificación>	NOTIFICATION	Muestra si se ha configurado la notificación por correo electrónico para un proyecto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Sí:</b> Habilitado</li> <li>■ <b>No:</b> Deshabilitado</li> </ul> Si no se especifica ningún valor, no se configura la notificación por correo electrónico para el proyecto.
<Propuestas>	RTM_PROPOSALS	El número de propuestas relacionadas con el requisito en estado <b>Propuesto</b> . No se cuentan las propuestas aceptadas o rechazadas. Al hacer clic en el número, se abre el cuadro de diálogo Aceptar cambios, que le permite aceptar o rechazar la propuesta. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Revisar una solicitud de cambio/requisito propuesto</a> " en la <a href="#">página 135</a> .
<Contenedor relacionado>	RTM_RELATED_CONTAINER	Enumera los contenedores asociados con el elemento de flujo de trabajo relacionado; se incluye solo con el flujo de trabajo. Al abrir un artículo de la lista, se mostrará el tipo de contenedor y los detalles.
<Instantáneas>	RTM_SNAPSHOTS	Los nombres de las instantáneas de documentos que hacen referencia al requisito.
<Subproceso>	RTM_COMMENTS_THREAD	Solo está disponible para el orden de clasificación de los comentarios. Si los comentarios están ordenados por conversación, una respuesta sigue al comentario al que responde.

Los nombres de los scripts se utilizan al escribir o modificar los scripts de los informes o al acceder a los servicios web de Dimensions RM. Para más información sobre los scripts, consulte el capítulo "[Sintaxis de los scripts](#)" en la [página 503](#). Para más información sobre los servicios web de Dimensions RM, consulte la guía *Web Service and Rest Service Reference*.

# Acceder a Dimensions RM

## Inicio de sesión

El proceso de inicio de sesión que experimente dependerá del origen de inicio de sesión que haya implementado el administrador:

- RM o LDAP
- Inicio de sesión único (SSO)
- Inicio de sesión único con SmartCard (CAC)
- Microsoft Azure



### NOTA

- Las cookies deben estar habilitadas para iniciar sesión en RM Browser.
- Después de un período de inactividad, se agota el tiempo de espera de sesión de RM Browser y se cierra la sesión. Se abre un cuadro de diálogo de inicio de sesión para que pueda volver a iniciar sesión. De manera predeterminada, el tiempo de espera de la sesión es de 30 minutos. El administrador puede modificar este valor. Se recomienda cerrar la sesión de RM Browser cuando se termine de trabajar en la aplicación.
- Si utiliza el inicio de sesión de RM con autenticación de doble factor (2FA), necesita un autenticador (por ejemplo, NetIQ Advanced Authenticator, Google Authenticator o Microsoft Authenticator), que se puede descargar de Google Play Store o Apple App Store. Para que el autenticador respalde en el proceso de inicio de sesión, abra el cuadro de diálogo Cambiar contraseña (consulte el capítulo "[Cambiar la contraseña](#)" en la [página 65](#)) y escanee el código QR.

## Inicio de sesión de RM o LDAP

### Para iniciar sesión en RM Browser:

- 1 Vaya a la URL proporcionada por el administrador. Se abre la página de inicio de sesión del usuario.
- 2 Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
- 3 Seleccione la base de datos en la que va a trabajar; la primera vez que inicia sesión, se incluye la lista completa; después, se selecciona la última base de datos a la que se ha accedido de forma predeterminada.
- 4 Seleccione la instancia de RM en la que va a trabajar. Solo se muestran las instancias de RM a las que tiene acceso.
- 5 Haga clic en el botón **Iniciar sesión** o pulse la tecla **Entrar**.

## Inicio de sesión único

### Para iniciar la sesión a través de SSO:

- 1 Vaya a la URL proporcionada por el administrador. Se abre la página de inicio de sesión de SSO.
- 2 Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
- 3 Haga clic en el botón **Iniciar sesión**. Se abre la página de inicio de sesión del usuario.
- 4 Seleccione la base de datos en la que va a trabajar; la primera vez que inicia sesión, se incluye la lista completa; después, se selecciona la última base de datos a la que se ha accedido de forma predeterminada.
- 5 Seleccione la instancia en la que va a trabajar. Solo se muestran las instancias a las que tiene acceso.
- 6 Haga clic en el botón **Iniciar sesión** o pulse la tecla Entrar.

## Inicio de sesión único con SmartCard

### Para iniciar la sesión mediante SmartCard:

- 1 Vaya a la URL proporcionada por el administrador. Se abre la página de inicio de sesión de SSO.
- 2 Asegúrese de que su tarjeta SmartCard esté insertada en un lector y haga clic en el botón **Inicio de sesión con SmartCard**.
- 3 Seleccione un certificado válido de la SmartCard (CAC) e introduzca el PIN correspondiente.
- 4 Haga clic en el botón **Aceptar**. Se abre la página de inicio de sesión del usuario con el campo **Nombre de usuario** rellenado y de solo lectura.
- 5 Seleccione la base de datos en la que va a trabajar; la primera vez que inicia sesión, se incluye la lista completa; después, se selecciona la última base de datos a la que se ha accedido de forma predeterminada.
- 6 Seleccione la instancia en la que va a trabajar. Solo se muestran las instancias a las que tiene acceso.
- 7 Haga clic en el botón **Continuar** o pulse la tecla Entrar.

## Inicio de sesión con Azure

Si el administrador configuró el inicio de sesión mediante Microsoft Azure, es posible que tenga que iniciar sesión en Dimensions RM con las credenciales de inicio de sesión de Azure.

### Para iniciar sesión mediante Azure:

- 1 Vaya a la URL proporcionada por el administrador. Dependiendo de la configuración del entorno de Dimensions RM, se abrirá la página de inicio de sesión del usuario de Dimensions RM o la página de inicio de sesión de Azure.

- 2 Si se abre la página de inicio de sesión del usuario de Dimensions RM, haga clic en el enlace **Autenticación de Microsoft Azure**, que se encuentra debajo del botón **Iniciar sesión**.
- 3 Introduzca su nombre de usuario de Azure y haga clic en **Siguiente**.
- 4 Introduzca su contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.
- 5 Seleccione la base de datos en la que va a trabajar; la primera vez que inicia sesión, se incluye la lista completa; después, se selecciona la última base de datos a la que se ha accedido de forma predeterminada.
- 6 Seleccione la instancia de RM en la que va a trabajar. Solo se muestran las instancias de RM a las que tiene acceso.
- 7 Haga clic en el botón **Iniciar sesión** o pulse la tecla **Entrar**.

## Cierre de sesión


### Para cerrar la sesión de RM Browser:

Seleccione **Cerrar sesión** en el menú de **bienvenida**. Para más información sobre el menú de bienvenida, consulte el capítulo "[Menú de bienvenida](#)" en la [página 24](#)



**NOTA** Se recomienda cerrar la sesión de RM Browser cuando haya terminado de trabajar en él.

## Cambiar a otra instancia de RM

Para cambiar a otra instancia de RM dentro de la misma base de datos, haga clic en el botón  situado junto al nombre de la instancia de RM actual:

RMDEMO    RMDEMO

Para cambiar a una instancia de RM en otra base de datos, debe cerrar la sesión y después iniciarla en la base de datos deseada. Consulte "[Acceder a Dimensions RM](#)" en la [página 63](#).

## Cambiar la contraseña

Es una práctica recomendada de seguridad que los usuarios cambien sus contraseñas de vez en cuando. El administrador de RM puede imponer esta práctica estableciendo el número de días que dura una contraseña antes de que caduque. Además, el administrador de RM puede aplicar requisitos de calidad de las contraseñas, como la longitud mínima; el número mínimo de caracteres que deben ser diferentes entre la contraseña nueva y la antigua; el número mínimo de letras, números y caracteres especiales; y el número de contraseñas antiguas que se almacenan para garantizar que

una contraseña no se reutiliza demasiado pronto. Con el procedimiento siguiente, puede ver las reglas de contraseña que están en vigor para la base de datos de RM.



**NOTA** Las reglas de contraseña de RM no afectan a los inicios de sesión mediante LDAP, ya que estos se gestionarían en LDAP.

Antes de que la contraseña actual caduque, se mostrará un cuadro de diálogo de advertencia que le dará la oportunidad de cambiarla.

**Para cambiar la contraseña:**

- 1 Haga clic en el enlace **Bienvenido/a, UserID** en la parte superior derecha de la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Cambiar contraseña.
- 2 Para ver las reglas de contraseña vigentes para esta base de datos de RM, haga clic en el enlace **Reglas de contraseña**.



**NOTA**

- Las reglas se aplican a todas las instancias de RM en la base de datos.
- El administrador de RM puede eximir a usuarios individuales de dichas reglas. Sin embargo, los usuarios exentos seguirán viendo las reglas si hacen clic en el enlace Reglas de contraseña.

- 3 Escriba la contraseña actual en el campo **Contraseña anterior**.
- 4 Escriba la nueva contraseña en el campo **Nueva contraseña**.
- 5 Escriba de nuevo la nueva contraseña en el campo **Confirmar contraseña**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

## Obtener ayuda

Puede obtener ayuda específica para la página o el cuadro de diálogo que esté utilizando en ese momento, o utilizar las características de TOC y de búsqueda del sistema de ayuda completo para buscar información.



**Para obtener ayuda de la página o el cuadro de diálogo en el que se encuentra:**

- **Vistas:** (por ejemplo, vista de inicio, vista de documento, búsqueda rápida), seleccione **Ayuda** en el menú de **bienvenida**. Se abre el tema de ayuda para esa vista.
- **Cuadros de diálogo:** haga clic en el enlace **Ayuda** en la parte superior derecha del cuadro de diálogo. Se abre el tema de ayuda relativo a ese cuadro de diálogo.



# Activar y desactivar notificaciones por correo electrónico

Las notificaciones por correo electrónico de una cuenta de usuario o de un grupo de usuarios se pueden activar o desactivar.

Para activar las notificaciones, haga lo siguiente:

- 1 Seleccione **Notificaciones** en el menú de **bienvenida**. Se abre el cuadro de diálogo **Notificaciones**.
- 2 En la lista **Notificaciones inactivas**, expanda la clase deseada haciendo clic en  junto al nombre de la clase.
- 3 Seleccione la regla de notificación por correo electrónico deseada.
- 4 Haga clic en .
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cancelar** para cerrar el cuadro de diálogo.

**Para desactivar las notificaciones por correo electrónico, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione **Notificaciones** en el menú de **bienvenida**. Se abre el cuadro de diálogo **Notificaciones**.
- 2 En la lista **Notificaciones activas**, expanda la clase deseada haciendo clic en  junto al nombre de la clase.
- 3 Seleccione la regla de notificación por correo electrónico deseada.
- 4 Haga clic en .
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cancelar** para cerrar el cuadro de diálogo.


## Glosario

El glosario de Dimensions RM solo está activo si el administrador ha creado la clase Glosario, tal como se describe en la guía *Administrator's Guide*.

Con el glosario puede definir sus propias entradas. En los textos de atributos y capítulos de HTML, puede buscar las entradas del glosario. Para cada palabra coincidente, una información rápida proporciona la explicación de esa palabra. Para reconocer una coincidencia, la palabra se muestra en texto blanco y en color cian de fondo.

El glosario también puede contener expresiones cuyo uso no se recomienda. Si un término está marcado como **No se recomienda** y el resaltado del glosario está habilitado, el término se marca en rojo. Las expresiones no recomendadas no se agregan al capítulo del glosario de un documento.

El glosario está disponible

- como una pestaña en la vista de inicio, consulte el capítulo "Pestaña Glosario" en la [página 288](#);
- en los atributos HTML, en los capítulos de requisitos y documentos, consulte el capítulo "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la [página 40](#)
- en los documentos; al hacer clic en el icono  , se exploran las entradas del glosario; consulte el capítulo "[Panel de detalles](#)" en la [página 198](#)


## Editor de gráficos

El editor de gráficos permite crear y modificar avanzados diagramas y gráficos. Esta es una lista de algunas de sus características:


- Permite crear nuevos diagramas y gráficos.
- Permite editar diagramas y gráficos existentes.
- Permite importar archivos de Microsoft® Visio (en formato vsdx).
- Proporciona un gran número de formas y gráficos.
- Permite hacer referencia a las imágenes (por URL).

### Abrir el editor de gráficos

#### Para abrir el editor de gráficos en un requisito:

- 1 Abra un requisito existente o cree uno nuevo.
- 2 Haga clic en un atributo de texto habilitado para HTML.
- 3 Haga clic en .

#### Para abrir el editor de gráficos en un documento:

- 1 Abra el editor de capítulos.
- 2 Haga clic en el cuadro de descripción del capítulo.
- 3 Haga clic en .


### Cuadro de diálogo Editor de gráficos

El cuadro de diálogo Editor de gráficos permite editar diagramas y gráficos. Se divide en las siguientes secciones:

- Barra de menú
- Barra de herramientas



- Panel de formas
- Área de edición
- Panel de diagrama o panel de formato



## Menú Archivo

El menú **Archivo** ofrece las siguientes funciones:

- **Importar desde:** Permite importar archivos de Microsoft® Visio en formato vsdx y otros formatos de archivo. Para más información sobre la importación de archivos, consulte el capítulo "[Importar archivos](#)" en la [página 70](#).
- **Exportar como:** Permite exportar el gráfico a diferentes formatos.
- **Configurar página:** Abre un cuadro de diálogo que permite elegir:
  - Tamaño del papel
  - Orientación
  - Color de fondo
  - Tamaño de cuadrícula (del área de edición)
- **Imprimir:** Proporciona las siguientes funciones:
  - Impresión
  - Vista previa
  - Escalado

## Importar archivos

Se pueden importar los siguientes formatos de archivo:

- MS Visio en formato **VSDX**; no se admiten otros formatos de Visio (por ejemplo, VSD)
- Imágenes en formato GIF, JPG y PNG
- Archivos HTML

**Para importar un archivo, haga lo siguiente:**

- 1 En el menú **Archivo**, seleccione **Importar desde** y, después, la ubicación del archivo:
  - a **Dispositivo...**: Se abre el cuadro de diálogo **Elegir archivo para cargar**. A continuación, seleccione el archivo que quiere importar y haga clic en **Abrir**.
  - b **URL...**: Introduzca la URL del archivo que quiere importar en el cuadro **URL**.
- 2 Haga clic en **Importar**.

## Información adicional

Puede encontrar información adicional sobre el Editor de gráficos en <https://support.draw.io/display/D0/Draw.io+Online+User+Manual>.

# Trabajar con comentarios

## Descripción general

Se pueden agregar comentarios a los capítulos o a los requisitos. Los comentarios permiten debatir temas relacionados con un requisito o capítulo. En lugar de debatir los temas por correo electrónico o personalmente, esto permite revisar todos los comentarios en cualquier momento, por ejemplo, durante un proceso de aprobación. Los comentarios se pueden buscar con la búsqueda rápida (para más información, consulte el capítulo "Encontrar requisitos con Búsqueda rápida" en la página 106).









**NOTA** Para agregar un comentario o responder a un comentario, los usuarios deben tener los siguientes permisos:

- Permiso de **creación** en la clase Comentario
- Permiso de **lectura** en la clase de requisito
- Permiso de **creación** en la relación entre la clase Comentario y la clase de requisito.


## Gestionar comentarios en documentos

El grupo **Comentarios** proporciona estas funciones:

- Filtrar:** Haciendo clic en los botones **Nuevo**, **Activo**, **Hecho**, **Aceptado** o **Rechazado** de la parte superior, puede filtrar los comentarios por estado. El número que aparece en cada botón de estado muestra el número de comentarios con ese estado.
-  **Mostrar mis comentarios:** Al hacer clic en él, se muestran todos los comentarios en los que ha participado el usuario.
-  **Mostrar todos los comentarios:** Al hacer clic en él, se muestran todos los comentarios del documento. Si se vuelve a pulsar, se muestran los comentarios solo del capítulo o requisito seleccionado.
-  **Mostrar comentarios eliminados:** Al hacer clic en él, se muestran todos los comentarios que pertenecen a requisitos o capítulos eliminados, o de requisitos que se quitaron del documento. Tenga en cuenta que esta función no está disponible para las instantáneas.
- +** **Agregar comentario:** Abre un campo de entrada de texto al final de la lista de comentarios.  
Para confirmar el comentario, haga clic en **Guardar**.  
Para descartar el comentario, haga clic en **Cancelar**.
-  **Actualizar:** Recarga la lista de comentarios.
-  **Comentario anterior:** Selecciona el comentario anterior de la lista.
-  **Comentario siguiente:** Selecciona el siguiente comentario de la lista.




## Gestionar comentarios en los requisitos



El grupo **Comentarios** proporciona estas funciones:

- Filtrar:** Haciendo clic en los botones **Nuevo**, **Activo**, **Hecho** o **Rechazado** de la parte superior, puede filtrar los comentarios por estado. El número que aparece en cada botón de estado muestra el número de comentarios con ese estado.
- +** **Agregar comentario:** Abre las entradas en la parte inferior del cuadro de diálogo **Editar atributos**.  
Para confirmar el comentario, haga clic en **Guardar**.  
Para descartar el comentario, haga clic en **Cerrar**.
-  **Actualizar:** Recarga la lista de comentarios.

## Estados de los comentarios









Un comentario puede tener uno de estos estados:

-  **Nuevo:** Este comentario no lo ha leído el usuario actual.
-  **Leído:** Este comentario se ha leído y no se ha incorporado ni rechazado.
-  **Hecho:** Este comentario se ha incorporado.

-  **Aceptado:** Este comentario se ha aceptado.
-  **Rechazado:** Este comentario se ha rechazado.

### ***Funciones de los comentarios***

#### **Un comentario proporciona estas funciones:**

-  **Incorporar:** Acepta o incorpora el comentario.
-  **Aceptar:** Esta función solo está disponible si su administrador configuró para permitir la función Aceptar. Para aceptar un comentario, primero hay que incorporarlo.
-  **Rechazar:** Rechaza el comentario.
-  **Eliminar:** Elimina el comentario. Solo puede eliminar un comentario si cumple todas las condiciones siguientes:
  - El comentario es su propio comentario.
  - No hay respuestas al comentario.
-  **Responder:** Agrega un nuevo comentario como respuesta. El cuadro de texto para introducir el comentario se crea dentro del comentario. Para confirmar la respuesta, haga clic en **Guardar**. Para descartar la respuesta, haga clic en **Cancelar**.
-  **Mostrar respuestas:** Muestra las respuestas dentro del comentario.
-  **Ocultar respuestas:** Oculta las respuestas del comentario.
-  **Seleccionar usuario:** Al escribir el signo @ en un comentario, se muestra una lista en la que se pueden seleccionar los usuarios. Si el administrador ha configurado el servicio de notificaciones por correo electrónico, los usuarios agregados a un comentario recibirán un correo electrónico cuando se guarde el comentario.

## **Agregar un comentario a un requisito desde el panel Acciones**

**Para agregar un comentario a un requisito desde el panel Acciones, haga lo siguiente:**

- 1** Seleccione un requisito (por ejemplo, en la vista de inicio, búsqueda rápida o vista de documentos).
- 2** Seleccione **Agregar comentario** en el conjunto de **requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar un comentario**.
- 3** Introduzca un título en el cuadro **Asunto** y su comentario en el cuadro **Comentario**.
- 4** Rellene o seleccione cualquier otro atributo que quiera o necesite.
- 5** Haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Guardar:** Agregar el comentario al requisito seleccionado y mantiene el cuadro de diálogo abierto.
- **Cerrar:** Agrega el comentario al requisito seleccionado y cierra el cuadro de diálogo.

## Agregar un comentario desde un debate

Para agregar un comentario desde un debate, haga lo siguiente:

- 1 Abra un requisito para editarlo.
- 2 Expanda la sección **Comentarios**.
- 3 Haga clic en **+** o en **Responder** para un comentario específico. Se agregan los atributos requeridos **Asunto** y **Comentario** al cuadro de diálogo, así como otros atributos que el administrador haya configurado.



**NOTA** Si va a iniciar un nuevo debate, escriba el tema del debate en el cuadro **Asunto**. Si está respondiendo a un comentario, el título ya está relleno y tiene *Re.* prefijado. Si cambia el título, el comentario dejará de formar parte del hilo de debate original, pero iniciará un nuevo debate.

- 4 Rellene o seleccione cualquier otro atributo que quiera o necesite.
- 5 Haga clic en una de las siguientes opciones:
  - **Guardar:** Agregar el comentario al requisito seleccionado y mantiene el cuadro de diálogo abierto.
  - **Cerrar:** Cierre el cuadro de diálogo sin guardar el comentario.

## Agregar un comentario a un documento

Para agregar un comentario a un documento, haga lo siguiente:

- 1 Abra el documento deseado.
- 2 Expanda el conjunto **Comentarios** del panel **Acciones**.
- 3 Seleccione el capítulo o requisito del árbol de documentos al que desea agregar el comentario.
- 4 Haga clic en **+** o en **Responder** para un comentario específico. Se agregan los atributos requeridos **Asunto** y **Comentario** al cuadro de diálogo, así como otros atributos que el administrador haya configurado.
- 5 Introduzca el comentario y haga clic en **Guardar**.

## Respuesta a un comentario

En los documentos, para responder rápidamente a un comentario de un requisito o capítulo, ejecute los pasos siguientes. Si el comentario pertenece a un requisito que no forma parte de un documento, consulte los capítulos ["Agregar un comentario a un requisito desde el panel Acciones"](#) en la página 72 o ["Agregar un comentario desde un debate"](#) en la página 73.

### Para responder a un comentario en un documento:

- 1 Abra el documento deseado.
- 2 Seleccione el capítulo raíz en el árbol de documentos.
- 3 Expanda el conjunto **Comentarios** del panel **Acciones**.
- 4 Si lo desea, filtre los comentarios (consulte el capítulo ["Gestionar comentarios en documentos"](#) en la página 71 para más información).
- 5 Para el comentario deseado, haga clic en **Responder**.
- 6 Introduzca el comentario y haga clic en **Guardar**.



**NOTA** Agregar comentarios como se ha descrito anteriormente no permite introducir o seleccionar otros valores de atributos. Para ver la interfaz completa de los comentarios, consulte uno de los siguientes capítulos:

- ["Agregar un comentario a un requisito desde el panel Acciones"](#) en la página 72
- ["Agregar un comentario desde un debate"](#) en la página 73
- ["Agregar un comentario a un documento"](#) en la página 73

## Agregar un comentario al texto

En los documentos, se pueden agregar comentarios a cualquier palabra de un capítulo o requisito. Después de agregar el comentario, se resalta la palabra a la que se ha agregado el comentario. Al hacer clic en el comentario, va al capítulo o requisito relacionado en la vista del documento.

### Para agregar un comentario, haga lo siguiente:

- 1 Seleccione la palabra a la que desea agregar el comentario.
- 2 En la sección **Comentarios** del panel **Acciones**, haga clic en **+**.
- 3 Agregue el comentario.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

## Abrir la interfaz completa

Si abre un objeto (requisito, documento, instantánea, colección o línea de base) mediante un enlace que recibe de un tercero, es posible que tenga que iniciar sesión.

Al iniciar la sesión, puede activar la opción **Abrir también la interfaz completa**, que muestra los elementos de navegación de la vista relacionada, así como el objeto que ha abierto. Para el inicio de sesión único (SSO), la opción **Abrir también la interfaz completa** no está disponible.

Si el objeto se ha abierto con la interfaz limitada (ya sea porque no se ha seleccionado la opción **Abrir también la interfaz completa** o debido al inicio de sesión SSO), haga clic en **Abrir en vista completa**, en la esquina superior derecha de la pantalla, para mostrar la interfaz completa.

## Ver la versión y la información del sistema

**Para ver la versión e información del sistema:**

- 1 Haga clic en el enlace **Acerca de** en la parte superior derecha de RM Browser. Se abre el cuadro de diálogo **Acerca de Dimensions RM**.

Se muestra la siguiente información:

- **Versión:** La versión de Dimensions RM que está utilizando.
  - **Servidor web:** El tipo de servidor web que hospeda a RM. Por ejemplo, Apache/Tomcat 6.0.26(Win32).
  - **Sistema operativo del servidor web:** El sistema operativo en uso en el servidor web.
  - **Base de datos:** La versión de Oracle en uso.
  - **Nombre del navegador:** El nombre del software de navegación que está utilizando.
  - **Agente del navegador:** Información específica de la versión del software del navegador que está utilizando y sus características.
  - **Atribuciones:** Herramientas de terceros utilizadas por RM Browser.
- 2 Para acceder a la página de inicio de Serena, a la información de contacto de Serena y a otros enlaces útiles, consulte la pestaña **Información de contacto**.

## Bases de datos de ejemplo

Con Dimensions RM se incluyen dos bases de datos de ejemplo. Si el administrador los ha instalado, puede que le resulten una forma cómoda de familiarizarse con las características de Dimensions RM. Tenga en cuenta que cuando se utiliza Oracle o PostgreSQL, la contraseña para el administrador de la instancia (marcada con "Sí (Instancia)") la especifica el administrador al crear la instancia. En el caso de SQL Server, la contraseña se incluye con la base de datos de muestra.

## Base de datos de ejemplo QLARIUS\_RM

La base de datos de ejemplo QLARIUS\_RM permite a los analistas de negocio y a los gestores de productos entender rápidamente el beneficio de la funcionalidad clave de Dimensions RM en sus propios ciclos de vida de requisitos. QLARIUS\_RM muestra cómo se clasifican y almacenan los requisitos, y cómo se automatiza y aplica el ciclo de vida de los requisitos. QLARIUS\_RM proporciona clases de requisitos predefinidas, enlaces entre clases y la elaboración de informes integrados.

Los usuarios y contraseñas predeterminados de la instancia de QLARIUS\_RM se encuentran en la tabla siguiente.

QLARIUS_RM		
Nombre de usuario	Contraseña	Administrador
DEV	rtm	Sí
DMSYS	rtm	Sí
EPHOTO	rtm	Sí
MARK	mark	No
PETA	peta	No
QLARIUS_RMADMIN	rtm <i>(solo en SQL Server)</i>	Sí (Instancia)
QUIN	quin	No
SALLY	sally	No
TED	ted	No

## Base de datos de muestras RMDEMO

RMDEMO es otra base de datos de ejemplo que proporciona un rico conjunto de características y funcionalidades de Dimensions RM.

Los usuarios y contraseñas predeterminados para la instancia de RMDEMO se encuentran en la siguiente tabla.

RMDEMO		
Nombre de usuario	Contraseña	Administrador
ADMINISTRATION	rtm	No
BUSINESS_ANALYST	rtm	No
DEV	rtm	Sí
DEV_MANAGER	rtm	No
DEVELOPMENT	rtm	No
ENGINEERING	rtm	No
EPHOTO	rtm	Sí
EPHOTO_INFO	rtm	No
JOE	rtm	Sí
MANAGEMENT	rtm	No



RMDEMO		
Nombre de usuario	Contraseña	Administrador
MARKETING	rtm	No
PRODUCT_MANAGER	rtm	No
PROJECT_MANAGER	rtm	No
QA	qa	Sí
RMDEMOADMIN	rtm <i>(solo en SQL Server)</i>	Sí (Instancia)
RTMADMIN	rtm	Sí
SALES	rtm	No
SUPPORT	rtm	No
TECH_PUBS	rtm	No
TEST	rtm	No
TEST_MANAGER	rtm	No
TRAINING	rtm	No

## Base de datos de ejemplo AGILE\_RMDEMO

AGILE\_RMDEMO es una base de datos de ejemplo que proporciona un rico conjunto de características y funcionalidades de Dimensions RM.

Los usuarios y contraseñas predeterminados de la instancia de AGILE\_RMDEMO se encuentran en la tabla siguiente.

AGILE_RMDEMO		
Nombre de usuario	Contraseña	Administrador
ADMINISTRATION	rtm	No
AGILE_RMDEMOADMIN	rtm <i>(solo en SQL Server)</i>	Sí (Instancia)
BUSINESS_ANALYST	rtm	No
DEV	rtm	Sí
DEV_MANAGER	rtm	
DEVELOPMENT	rtm	No
ENGINEERING	rtm	No
EPHOTO	rtm	Sí
EPHOTO_DEV	rtm	No
EPHOTO_INFO	rtm	Sí
EPHOTO_LEAD	rtm	No
EPHOTO_PO	rtm	No
JOE	rtm	Sí
MANAGEMENT	rtm	No
MARKETING	rtm	No

AGILE_RMDEMO		
Nombre de usuario	Contraseña	Administrador
PRODUCT_MANAGER	rtm	No
PROJECT_MANAGER	rtm	No
QA	qa	Sí
RTMADMIN	rtm	Sí
SALES	rtm	No
SUPPORT	rtm	No
TECH_PUBS	rtm	No
TEST	rtm	No
TEST_MANAGER	rtm	No
TRAINING	rtm	No

## Base de datos de ejemplo ALM\_DEMO

ALM\_DEMO es una base de datos de ejemplo que proporciona un rico conjunto de características y funcionalidades de Dimensions RM en el contexto de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.

Los usuarios y contraseñas predeterminados de la instancia de ALM\_DEMO se encuentran en la tabla siguiente.

AGILE_RMDEMO		
Nombre de usuario	Contraseña	Administrador
ALM_DEMOADMIN	rtm <i>(solo en SQL Server)</i>	Sí (Instancia)
ASCHOEJ4	rtm	No
DEV	rtm	Sí
DMSYS	rtm	Sí
EPHOTO	rtm	Sí
JENS	rtm	No
JOANNA	rtm	No
JOE	rtm	Sí
JUTTA	rtm	No
KAY	rtm	No
LARS	rtm	No
MARTIN	rtm	No
PM	rtm	No
RTMADMIN	rtm	Sí

# Usar el corrector ortográfico en RM Browser

Dimensions RM admite la corrección ortográfica en estos campos de entrada de requisitos:

- Cuadros de texto
- Cuadros de texto HTML en el cuadro de diálogo Editar atributos o en Cuadrícula editable

## Configurar Internet Explorer

Internet Explorer permite revisar la ortografía en varios idiomas. Tenga en cuenta que solo se puede utilizar un idioma a la vez. El idioma predeterminado para la corrección ortográfica es el idioma de su instalación de Windows o el inglés.

**Para configurar el corrector ortográfico en Internet Explorer 11, siga estos pasos:**

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en el símbolo del engranaje y seleccione **Administrar complementos** en el menú contextual.
  - Pulse la tecla **Alt** y suéltela, luego seleccione **Administrar complementos** en el menú **Herramientas**.
- 2 En la lista **Tipos de complementos**, seleccione **Corrección ortográfica**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Habilitar la corrección ortográfica** está seleccionada.
- 4 Para cambiar el idioma del corrector ortográfico, haga clic con el botón derecho en el idioma deseado y seleccione **Establecer como predeterminado** en el menú contextual.
- 5 Haga clic en **Cerrar**.

## Configurar Edge

Edge permite revisar la ortografía de cualquier diccionario instalado en Windows. Tenga en cuenta que solo se puede utilizar un idioma a la vez. El idioma predeterminado para la corrección ortográfica es el idioma su instalación de Windows. Para instalar otros diccionarios, consulte el capítulo "[Instalar diccionarios adicionales](#)" en la [página 80](#).

**Para corregir una palabra en el idioma actual:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la palabra incorrecta. Se abre un menú contextual.
- 2 Seleccione la ortografía correcta.

**Para corregir una palabra en otro idioma para el que se ha instalado un diccionario:**

- 1 Seleccione la palabra incorrecta (hacer clic con el botón izquierdo).

- 2 En la bandeja del sistema, haga clic en el acceso directo al idioma situado junto al símbolo del teclado (cerca del reloj en la barra de tareas de Windows). Se abre una lista de los idiomas y métodos de entrada instalados.
- 3 Seleccione el idioma que desea utilizar para la revisión ortográfica.
- 4 Haga clic con el botón derecho en la palabra incorrecta. Se abre un menú contextual.
- 5 Seleccione la ortografía correcta.

### ***Instalar diccionarios adicionales***

#### **Para instalar los diccionarios, haga lo siguiente:**

- 1 Haga clic en el botón del menú de inicio de Windows.
- 2 Seleccione el engranaje (Configuración).
- 3 Seleccione la **hora y el idioma**.
- 4 Seleccione la **región y el idioma**.
- 5 Haga clic en **Agregar un idioma**. Se abre una lista de idiomas disponibles.
- 6 Seleccione el idioma deseado en la lista. Se inicia la descarga y se instala el diccionario.

## **Configurar Firefox**

Firefox permite revisar la ortografía en varios idiomas. Tenga en cuenta que solo se puede utilizar un idioma a la vez. El idioma predeterminado para la corrección ortográfica es el idioma su instalación de Firefox.

#### **Para configurar el corrector ortográfico en Firefox 61, siga estos pasos:**

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en ☰ y después seleccione **Opciones** en el menú.
  - Pulse la tecla **Alt**, suéltela y seleccione **Opciones** en el menú **Herramientas**.
- 2 Escriba **Ortografía** en el cuadro de búsqueda.
- 3 Asegúrese de que la opción **Revisar la ortografía según escribe** está seleccionada.

### ***Instalar diccionarios adicionales***

#### **Para instalar los diccionarios, siga estos pasos:**



**PRECAUCIÓN** Los diccionarios en Firefox son complementos. Solo instale los diccionarios si las políticas de su organización permiten la instalación de complementos.

- 1 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en ☰ y después seleccione **Complementos** en el menú.
  - Pulse la tecla **Alt** y suéltela, luego seleccione **Complementos** en el menú **Herramientas**.
- 2 Seleccione **Extensiones** en el panel izquierdo.
  - 3 Escriba una expresión de búsqueda en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, *diccionario de alemán*.
  - 4 Haga clic en uno de los resultados que coincida con su diccionario preferido. Se abre la página **Complementos** para ese diccionario.
  - 5 Haga clic en **Agregar a Firefox**.
  - 6 Una vez finalizada la descarga, haga clic en **Agregar**.

### **Usar el corrector ortográfico**

Firefox permite revisar la ortografía de cualquier idioma en el que se haya instalado un diccionario. Para instalar los diccionarios, consulte el capítulo "[Instalar diccionarios adicionales](#)" en la página 80.

#### **Para comprobar la ortografía de un campo de texto, siga estos pasos:**

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de texto que desee comprobar.
- 2 En el menú contextual, seleccione **Revisar ortografía**. Se utiliza el idioma de la revisión ortográfica más reciente.
- 3 Para repetir la revisión ortográfica con otro idioma, siga estos pasos:
  - a Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de texto que desee comprobar.
  - b En el menú **Idiomas**, seleccione el idioma que desea utilizar para la revisión ortográfica.

## **Configurar Chrome**


Chrome permite revisar la ortografía de cualquier idioma en el que se haya instalado un diccionario. Para instalar los diccionarios, consulte el capítulo "[Instalar diccionarios adicionales](#)" en la página 82.

#### **Para habilitar o deshabilitar la corrección ortográfica en Chrome 78, siga estos pasos:**

- 1 Haga clic en ☰ y después seleccione **Configuración** en el menú.
- 2 Haga clic en **Configuración avanzada**.
- 3 Seleccione **Idiomas**.
- 4 Despliegue la sección **Idioma**.
- 5 Para activar o desactivar el corrector ortográfico, cambie el control deslizante junto a la palabra **Revisión ortográfica**. El corrector ortográfico se activa cuando el control está a la derecha.

### **Instalar diccionarios adicionales**

**Para agregar un diccionario a Chrome 78, siga estos pasos:**

- 1** Haga clic en  y después seleccione **Configuración** en el menú.
- 2** Vaya al final de la página y haga clic en **Opciones avanzadas**.
- 3** Seleccione **Idiomas**.
- 4** Despliegue la sección **Idioma**.
- 5** Haga clic en **Agregar idiomas**.
- 6** En la lista **Idiomas**, seleccione el idioma que desea utilizar.  
Tenga en cuenta que no todos los idiomas pueden utilizarse para la corrección ortográfica.
- 7** Haga clic en **Agregar**.
- 8** Para activar o desactivar el corrector ortográfico, cambie el control deslizante junto a la palabra **Revisión ortográfica**. El corrector ortográfico se activa cuando el control está a la derecha.

## Capítulo 2

---

# Configurar los ajustes del usuario y de la instancia

Configuración del usuario frente a la configuración de la instancia	84
Configurar los ajustes del usuario y de la instancia	84

---

## Configuración del usuario frente a la configuración de la instancia

De forma predeterminada, RM Browser utiliza la configuración de la instancia que está en vigor para una instancia determinada. Si el administrador de RM cambia la configuración de la instancia, esto afecta a todos los usuarios que no hayan especificado su propia configuración. Cada usuario puede anular parte de la configuración de la instancia especificando la suya propia. Las siguientes secciones describen la configuración del usuario y la de la instancia.



### NOTA

- Si esta guía hace referencia a una casilla de verificación **Utilizar la configuración de la instancia**, esta casilla solo existe en el cuadro de diálogo **Configuración del usuario**.
- Algunos ajustes aparecen atenuados y no se pueden editar en el cuadro de diálogo **Configuración del usuario**. Estas configuraciones son administrativas y solo se pueden modificar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia** (afectando así a todos los usuarios).

## Configurar los ajustes del usuario y de la instancia

Las siguientes secciones describen cómo especificar la configuración del usuario y de la instancia. Cada subcapítulo hace referencia a los ajustes que se seleccionan en el panel de la izquierda.

### Para abrir el cuadro de diálogo Configuración del usuario:

Seleccione **Configuración del usuario** en el menú de **bienvenida** situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Para abrir el cuadro de diálogo de configuración de instancia:

Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Tenga en cuenta que la **configuración de la instancia** solo está disponible para los miembros del grupo de administradores.

## Configuración general

### *Configuración regional*

Los administradores o usuarios tienen la posibilidad de traducir la interfaz de usuario: para cambiar el idioma predeterminado. Los idiomas disponibles son: Chino, inglés, alemán, japonés, español y portugués de Brasil.



### **Tiempo de espera inactivo de la sesión de cliente**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Después de un período de inactividad, se agota el tiempo de espera de sesión de RM Browser y se cierra la sesión. Se abre un cuadro de diálogo de inicio de sesión para que pueda volver a iniciar sesión. De manera predeterminada, el tiempo de espera de la sesión es de 30 minutos.

#### **Para especificar el valor del tiempo de espera de la sesión de RM Browser:**

- 1 Escriba el número de minutos en el cuadro **Tiempo de espera inactivo de la sesión del cliente (minutos)**.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

### **Categorías: Mostrar categorías inactivas**

Cuando esta opción está **habilitada**, el árbol de categorías y todos los cuadros de diálogos de consulta muestran las categorías inactivas. Todos los objetos (requisitos, documentos, colecciones, líneas de base e informes) de una categoría inactiva son de solo lectura. Las categorías inactivas están representadas por un icono de carpeta gris y el nombre en gris y texto en cursiva.

Si esta opción está **deshabilitada**, el árbol de categorías y todos los diálogos de consulta no muestran las categorías inactivas. Todos los objetos (requisitos, documentos, colecciones, líneas de base e informes) de una categoría inactiva no son accesibles.

#### **Para mostrar u ocultar las categorías inactivas, ejecute estos pasos:**

- 1 Seleccione **General**.
  - **Habilitar:** Seleccione la casilla **Mostrar categorías inactivas** en la sección **Categorías**.
  - **Deshabilitar:** Desactive la casilla **Mostrar categorías inactivas** en la sección **Categorías**.

Para activar o desactivar las categorías, consulte el capítulo "[Haga clic en el botón Renombrar.](#)" en la [página 412](#).

### **Categorías: Usar la categoría predeterminada de la ruta de navegación**

Esta opción define cómo se preselecciona la categoría de los nuevos objetos (es decir, requisitos, propuestas, documentos, colecciones, líneas de base e informes).

Cuando esta opción está **habilitada**, la categoría preseleccionada para los nuevos objetos será idéntica a la categoría mostrada en la ruta de navegación.

Si esta opción está **deshabilitada**, la categoría preseleccionada para los nuevos objetos será idéntica a la que se utilizó por última vez en cualquier cuadro de diálogo o pestaña, al crear un nuevo objeto.

### **Contenedor: Actualización automática**

Puede elegir si todos los contenedores y colecciones basados en informes deben actualizarse de manera predeterminada cuando se abren. En caso de que las colecciones basadas en informes disminuyan significativamente el rendimiento, puede optar por

actualizar manualmente su contenido según sea necesario. Para más información, consulte el capítulo "[Actualizar el contenido de una colección](#)" en la página 329.

**Para actualizar automáticamente los contenedores en función de los informes:**

- 1 En la sección **Contenedores**, seleccione la casilla de verificación **Actualización automática**.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

**Configuración del equipo**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

**Para habilitar los equipos, ejecute estos pasos:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **General**.
- 3 Seleccione la opción **Equipos**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

**Ágil**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.



**¡IMPORTANTE!** Antes de habilitar **Ágil**, asegúrese de que todas las clases y relaciones necesarias se hayan creado por su administrador. Para más información sobre la creación de clases y relaciones, consulte el capítulo "[Editar el esquema de instancia](#)" en la página 454.

**Para habilitar **Ágil**, ejecute estos pasos:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **General**.
- 3 Seleccione la opción **Ágil**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

Una vez habilitado **Ágil**, aparecerá la opción de **Configuración ágil** en el menú **Administración**. La opción **Configuración ágil** permite al administrador asignar las clases ágiles y definir con más detalle las relaciones ágiles. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Configurar \*\*Ágil\*\*](#)" en la página 451.

## Configuración de inicio

### **Pestañas**

Al cambiar la configuración de **Pestañas**, puede elegir qué pestañas desea utilizar en la vista de inicio y el orden de las mismas.

Todos los nombres de pestañas de la lista **Pestañas disponibles** no se mostrarán en la vista de inicio.

Todos los nombres de las pestañas de la lista **Pestañas visibles** se mostrarán en la vista de inicio en el orden de la lista (la primera entrada de la lista es la pestaña situada más a la izquierda en la vista de inicio).

### **Vista predeterminada**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Al cambiar la configuración de la **vista predeterminada**, puede elegir si la vista de inicio debe mostrar la vista de categorías o la vista de jerarquía la primera vez que el usuario inicie sesión.

### **Elementos recientes**

Puede elegir qué elementos debe mostrar la lista de **Recientes** en la vista de inicio:

- **Documentos/instantáneas** Si se selecciona, la lista **Reciente** incluye documentos e instantáneas. Si se desactiva, la lista **Reciente** no muestra los documentos ni las instantáneas.
- **Requisitos:** Si se selecciona, la lista **Reciente** incluye los requisitos. Si se desactiva, la lista **Reciente** no muestra los requisitos.
- **Informes:** Si se selecciona, la lista **Reciente** incluye informes. Si se desactiva, la lista **Reciente** no muestra los informes.
- **Colecciones/líneas de base:** Si se selecciona, la lista **Reciente** incluye colecciones y líneas de base. Si se desactiva, la lista **Reciente** no muestra las colecciones ni las líneas de base.

### **Documentos: Mostrar solo instantáneas más recientes**

Si selecciona la opción **Mostrar solo instantáneas más recientes**, sólo se mostrarán en la vista de inicio las instantáneas más recientes de un documento. Si desactiva esta opción, verá todas las instantáneas en la vista de inicio.

## Configuración de requisitos

### **Edición simultánea**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

RM Browser puede configurarse para utilizar el bloqueo o la combinación para gestionar la situación en la que varios usuarios editan un requisito, capítulo o documento al mismo tiempo. Si el bloqueo está en vigor y otro usuario tiene un elemento bloqueado, verá que el elemento está bloqueado y por quién si lo abre para editarlo.



**NOTA Línea de base bloqueada** indica que la versión del artículo forma parte de una línea de base y, por tanto, no puede modificarse. Esto no está relacionado con el modo de edición simultánea.

#### **Para especificar el modo de edición simultánea:**

- 1 Si quiere bloquear un requisito mientras lo edita, lo que significa que ningún otro usuario puede hacer cambios sin desbloquearlo, seleccione **Bloquear requisitos durante la edición**.
- 2 Si desea permitir que otras personas realicen cambios en un requisito mientras lo está editando, lo que significa que los cambios deben fusionarse más tarde, haga clic en **Permitir la edición y la fusión simultáneas**.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

#### **Configuración de visualización de clases**

**Límite de clases mostradas:** A menudo los usuarios no están interesados en ver todas las clases disponibles. Esta configuración permite a un usuario individual o a un administrador limitar las clases mostradas, así como el orden en el que se mostrarán las clases seleccionadas. Esta configuración solo limitará las clases mostradas de manera predeterminada, y no afectará a la visibilidad de los enlaces ni a la lista de requisitos en los contenedores.

Al elegir **Todas las clases** con las clases limitadas seleccionadas, inicialmente solo se buscarán las clases mostradas. Para buscar todas las clases, incluido el capítulo y el glosario, haga clic en **Mostrar más**.

**Para especificar diferentes clases mostradas para las categorías, haga lo siguiente:**

- 1 Haga clic en **Configuración por categoría...**
- 2 Seleccione la categoría cuyas clases mostradas desea cambiar.
- 3 Desactive la opción **Heredar de la categoría principal**.
- 4 Seleccione las clases que desee.
- 5 Repita los pasos 2 - 4 si desea configurar otras categorías.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

#### **Configuración de visualización de atributos del usuario**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Al cambiar esta configuración, se puede definir cómo se mostrarán los atributos del usuario. Esto afecta a los atributos personalizados así como a los atributos del sistema **Creado por**, **Creado inicialmente por** y **Modificado por**.

**Para cambiar la configuración de la pantalla, ejecute estos pasos:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **Requisitos**.
- 3 En la sección Configuración de visualización de atributos del usuario, seleccione una de estas opciones:
  - **Mostrar ID de usuario:** Muestra solo el identificador del usuario, por ejemplo, JOE.
  - **Mostrar nombre completo del usuario:** Muestra solo el nombre completo del usuario, por ejemplo, Joe Manager.
  - **Mostrar nombre completo del usuario e ID:** Muestra el nombre completo y el identificador del usuario, por ejemplo, Joe Manager (JOE).
  - **Mostrar ID de usuario y su nombre completo:** Muestra el identificador de usuario y el nombre completo, por ejemplo, JOE (Joe Manager).



**PRECAUCIÓN** Cuando se importan los atributos de los usuarios, la configuración debe ser **Mostrar ID de usuario**.

### **Configuración de visualización de listas: *Mostrar solo la primera línea: expandir al seleccionar***

Esta opción define cómo se comportan los atributos de texto de varias líneas en cualquier lista de requisitos (por ejemplo, el resultado de un informe de clase).

- **Habilitado:** Cualquier atributo de varias líneas que se muestre, solo mostrará la primera línea. Al seleccionar el requisito, se mostrará el valor completo del atributo.



**NOTA** Los atributos que permiten la selección de múltiples valores mostrarán todos los valores en una línea con un carácter que separa esos valores:

- **Atributo de lista:** Los valores de los atributos de la lista están separados por una barra vertical (|).
  - **Atributo de usuario:** Los valores de los atributos de usuario están separados por una coma.
  - **Atributo de grupo:** Los conjuntos de valores de atributos de grupo están separados por una coma.
  - **Atributos virtuales:** Los valores de los atributos virtuales (por ejemplo, <Colecciones>, <Líneas de base>, <Documentos>, <Instantáneas>, <Contenedores>) están separados por una coma.
- **Deshabilitado:** Cualquier atributo de varias líneas que aparezca mostrará el contenido completo.

### **Flujo de trabajo**

En un proceso típico, solo la última versión (actual) de un objeto pasa a través del flujo de trabajo; sin embargo, este ajuste permite usar excepciones.

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

**Para permitir la transición automática en objetos no actuales (por ejemplo, requisitos con el estado actual "Reemplazado"), ejecute los siguientes pasos:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **Requisitos**.
- 3 Seleccione **Ejecutar la transición automática en los objetos no actuales**.

### **Adjunto**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.



**¡IMPORTANTE!** Por motivos de seguridad, esta configuración fuerza a los usuarios de RM Browser a guardar los archivos adjuntos antes de abrirlos.

**Para forzar a los usuarios a guardar los archivos adjuntos antes de abrirlos, ejecute estos pasos:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **Requisitos**.
- 3 En la opción **Adjuntos**, seleccione la casilla **Deshabilitar la apertura automática**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

### **Altura del campo de texto**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

La configuración **Altura del campo** de texto define la altura del campo de texto de varias líneas.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Auto:** El comportamiento predeterminado
- **Fijo:** Al seleccionar esta opción, se muestra un campo de entrada que permite introducir la altura de los campos de texto en píxeles. Los valores deben estar entre 50 y 2147483647.

### **Contenedor**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

La configuración **Contenedor** define si los requisitos copiados se agregan al contenedor original.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Agregar requisitos copiados a las mismas colecciones que los requisitos originales:** Los requisitos copiados se agregan a la misma colección en la que se encuentran los requisitos de origen.
- **Agregar requisitos copiados a los mismos documentos que los requisitos originales:** Los requisitos copiados se agregan al mismo documento en el que se encuentran los requisitos de origen.



**NOTA** Cuando se crea un documento y se tiene activada la opción **Copiar requisitos** (consulte el capítulo "[Crear un nuevo documento](#)" en la [página 211](#) para más detalles), el documento original **no** recibirá las copias utilizadas en el nuevo documento.

### ***Propuesta de cambio: Motivo del cambio***

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Puede requerir a los usuarios que especifiquen los motivos de cambio para las propuestas nuevas y modificadas. Para más información sobre la propuesta de requisitos, consulte el capítulo "[Proponer un nuevo requisito](#)" en la [página 126](#).

Las siguientes reglas se aplican a los motivos de cambio dependiendo de si están configurados como obligatorios:

- Al reemplazar los requisitos, el motivo del cambio es obligatorio en la página de edición.
- Cuando se actualizan los requisitos, aunque el motivo del cambio sea obligatorio, si no se introduce un nuevo motivo, se mantendrá el introducido anteriormente.
- Al rechazar los requisitos.

#### **Para requerir las razones del cambio para las solicitudes de cambio:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú Administración. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **Requisitos**.
- 3 Seleccione una de las siguientes opciones en la sección **Motivo del cambio**:
  - **Hacer que el motivo del cambio sea obligatorio para Proponer nuevo**
  - **Hacer que el motivo del cambio sea obligatorio para Proponer cambio**

### ***Propuesta de cambio: Objetos no actuales***

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Al seleccionar esta opción, los usuarios pueden proponer cambios para un requisito que tenga el estado "Reemplazado".

#### **Para permitir las propuestas de cambio para requisitos reemplazados:**

- 1 Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2 Seleccione **Requisitos**.

**3** Seleccione **Habilitar la propuesta de cambio para los objetos no actuales**.

***Enlaces sospechosos: Visualizar vínculos sospechosos ascendentes y descendentes***

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Cuando esta opción está **habilitada**, una flecha muestra la dirección, ascendente o descendente, del requisito vinculado responsable de la sospecha.

Si esta opción **no está habilitada**, se muestra el típico icono de advertencia de sospecha.

***Enlaces sospechosos: La nueva versión borra automáticamente los enlaces sospechosos***

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Cuando esta opción está **habilitada**, los enlaces sospechosos se borran automáticamente al reemplazar un requisito.

Si esta opción **no está habilitada**, los enlaces sospechosos deben borrarse manualmente cuando se reemplaza un requisito.

***Enlaces sospechosos: Confirmar el borrado de enlaces sospechosos al guardar***

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración del usuario**.

Los usuarios solo pueden cambiar esta opción si el administrador no ha habilitado **La nueva versión borra automáticamente los enlaces sospechosos**.

Cuando esta opción está **habilitada**, se muestra un cuadro de diálogo que permite borrar todos los enlaces sospechosos en una operación de guardado.

Si esta opción **no está habilitada**, el requisito se reemplazará sin borrar los enlaces sospechosos.

***Cambiar clase***

Estas configuraciones solo se pueden cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Los ajustes de **Cambiar clase** definen el comportamiento al cambiar la clase de un requisito o al cambiar un capítulo en un requisito.

**Para modificar la configuración de Cambiar clase, ejecute estos pasos:**

- 1** Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2** Seleccione **Requisitos**.
- 3** En la configuración **Cambiar clase**, modifique cualquiera de las siguientes opciones:



- **Conservar estado del flujo de trabajo:** Esta opción se puede utilizar si tiene clases que utilizan flujos de trabajo (consulte el capítulo "[Flujos de trabajo](#)" en la [página 118](#) para más detalles). Si no utiliza flujos de trabajo, puede ignorar esta opción.

Si se selecciona esta opción, el estado de flujo de trabajo se utiliza con la nueva clase, siempre que esta nueva clase tenga un flujo de trabajo y haya un estado de flujo de trabajo con el mismo nombre.

Si esta opción no está seleccionada, o el estado del flujo de trabajo no existe, el cambio de clase se ejecutará sin considerar el estado del flujo de trabajo.

- **Conservar enlaces:** Si se selecciona esta opción, se conservarán todos los enlaces, siempre que la nueva clase permita enlazar con la misma clase. La sección **Enlaces** del cuadro de diálogo **Cambiar clase** muestra qué enlaces pueden conservarse y qué enlaces se eliminarán al ejecutar el cambio.

Si se selecciona esta opción, se quitarán todos los enlaces.

**4** Haga clic en **Aceptar**.

### **Comentarios: Incluir Estado aceptado**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Al seleccionar esta función, puede utilizar el estado de flujo de trabajo **Aceptado** con comentarios. Esto le permite establecer un comentario como **Aceptado**, así como filtrar los comentarios para el estado **Aceptado**.

**Para modificar la configuración de Incluir Estado aceptado, ejecute estos pasos:**

- 1** Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2** Seleccione **Requisitos**.
- 3** Cambie la configuración de **Incluir Estado aceptado**.
- 4** Haga clic en **Aceptar**.

### **Cargar restricciones de archivos**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

Al seleccionar esta función, puede definir los tipos de archivos que los usuarios pueden cargar.

**Para modificar la configuración de Cargar restricciones de archivos, ejecute estos pasos:**

- 1** Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.
- 2** Seleccione **Requisitos**.
- 3** Seleccione la configuración deseada:

- **Permitir todos los tipos de archivos:** Esta configuración permite a los usuarios cargar archivos de cualquier tipo, lo que significa que también pueden cargar archivos potencialmente peligrosos (por ejemplo, ejecutables).
- **Permitir estos tipos de archivos:** Esta configuración permite a los usuarios cargar archivos de los tipos de archivo especificados. No se puede cargar ningún otro tipo de archivo.
- **No permitir estos tipos de archivos:** Esta configuración prohíbe a los usuarios cargar archivos de cualquiera de los tipos de archivo especificados. Se puede cargar cualquier otro tipo de archivo.

4 Haga clic en **Aceptar**.

## Configuración de Búsqueda rápida

### *Columnas mostradas y orden de clasificación*

De manera predeterminada, las propiedades de visualización de las instancias determinan las columnas que se muestran en los resultados de Búsqueda rápida para una clase específica. Puede personalizar los resultados de Búsqueda rápida, anulando la configuración de la instancia.



**NOTA** Los valores predeterminados de la instancia los establece el administrador en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

#### **Para cambiar las columnas mostradas en los resultados de Búsqueda rápida:**

- 1 Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**. Se muestran las secciones **Atributos para mostrar** y **Orden de clasificación**.
- 2 **Usar la configuración de la instancia:** Deseleccione esta casilla para anular la configuración de visualización y ordenación establecida por el administrador a nivel de instancia para la clase seleccionada.



**NOTA** Esta primera casilla de verificación **Usar la configuración de la instancia** aparece en la parte superior del cuadro de diálogo, justo debajo de los controles de ordenación. Solo se aplica a los ajustes de visualización y ordenación de la clase seleccionada. No podrá editar estos ajustes hasta que deshabilite esta casilla.

- 3 Para especificar las columnas para mostrar, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- 4 para especificar el orden de clasificación, consulte el capítulo "[Lista Orden de clasificación](#)" en la página 39.
- 5 Seleccione otra clase, si es necesario, y repita los pasos anteriores.



**NOTA** No es necesario hacer clic en **Aplicar** antes de seleccionar otra clase. Los cambios realizados se recuerdan mientras el cuadro de diálogo esté abierto.

## Configuración adicional

**Ejecutar automáticamente la consulta predeterminada:** Seleccione esta casilla para ejecutar los criterios de búsqueda más recientes al abrir la página. Si esta función no está activada, los campos de Búsqueda rápida se rellenarán con los criterios de la búsqueda más reciente, pero no se mostrarán resultados hasta que se haga clic en el botón Buscar.

**Usar la configuración de la instancia:** Seleccione esta casilla para anular la configuración de la paginación local con la establecida por el administrador a nivel de instancia.



**NOTA** Esta segunda casilla **Usar la configuración de la instancia** aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo y se aplica solo a la configuración de la paginación. No podrá editar estos ajustes hasta que deshabilite esta casilla.

**Activar paginación:** Seleccione esta casilla para dividir los resultados en varias páginas si superan una determinada cantidad. Especifique esa cantidad en el campo **Número de registros mostrados por página**.

### Vista dividida

Para la configuración de la vista dividida de Búsqueda rápida, consulte el capítulo "[Configuración de Vista dividida](#)" en la [página 100](#).

## Configuración de la jerarquía

La configuración de la jerarquía define qué atributos deben mostrarse o exportarse.

### Atributos para mostrar

Para permitir la modificación de **Atributos para mostrar en el árbol** o de **Atributos para mostrar en la información rápida**, asegúrese de que la casilla **Usar la configuración de la instancia** está desactivada. Ambas listas funcionan de la misma manera que se describe en el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la [página 38](#).

### Atributos para exportar

Para permitir la modificación de la lista **Atributos para exportar**, asegúrese de que la casilla **Utilizar la configuración de la instancia** está desactivada. La lista funciona de la misma manera que se describe en el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la [página 38](#).

### Agregar requisitos en

La opción **Agregar requisitos en** define en qué posición de un capítulo se agregan los requisitos en el árbol:

- **Inicio del capítulo:** Agrega el requisito como primer requisito.
- **Fin del capítulo:** Agrega el requisito como último requisito.

### Orden

La opción **Orden** define cómo la vista de jerarquía muestra las carpetas y los requisitos.

- **Carpetas antes de los requisitos:** Las categorías aparecen primero, los requisitos van después de la última categoría.
- **Requisitos antes de las carpetas:** Los requisitos se muestran primero, las categorías van después del último requisito.

## Configuración del documento

### *Opciones de exportación*

En la vista de documentos de RM Browser, los requisitos y capítulos están numerados. De manera predeterminada, cuando se exporta un documento de Microsoft® Word desde la vista de documentos, el documento de Word incluye los números que se ven en el documento en la vista de documentos.

#### **Para evitar que los números aparezcan en el documento de Word:**

- 1 Usar la configuración de la instancia:** Deseleccione esta casilla para utilizar su propia configuración de numeración en lugar de la configuración de la instancia.
- 2 Exportar numeración de títulos de capítulos:** Deseleccione esta casilla si desea crear sus propios estilos en Word para los capítulos que incluyen numeración automática. En este caso, la numeración automática puede no coincidir con los números que se ven en el documento en la vista de documento.
- 3 Exportar numeración de títulos de requisitos:** Deseleccione esta casilla si desea crear sus propios estilos en Word para los requisitos que incluyen numeración automática. En este caso, la numeración automática puede no coincidir con los números que se ven en el documento en la vista de documento.
- 4** Haga clic en **Aceptar**.

### *Carga automática de documentos*

Se establece el valor predeterminado para la carga automática de documentos, es decir, el documento que se abrió por última vez en la sesión anterior de RM Browser se abre en la siguiente sesión.

#### **Para configurar la carga automática de documentos:**

- 1** Seleccione o deseccione la casilla **Carga automática del documento**.
- 2** Haga clic en **Aceptar**.

### *Bloquear documento durante la edición*

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo Configuración de instancia.

Si esta opción está activada, el sistema garantiza automáticamente que solo una persona pueda abrir un documento en modo de edición. Al usuario simultáneo que abre el documento se le notifica de que el documento está bloqueado.

Si esta opción **no** está habilitada, el documento abierto puede bloquearse manualmente o, en caso de que varios usuarios editen simultáneamente un documento, las ediciones pueden fusionarse.

### **Bloquear manualmente un documento individual:**

Los usuarios pueden "declarar" la propiedad de un documento a lo largo del tiempo seleccionando la función **Bloquear** en el panel **Acciones**. El documento permanecerá bloqueado, incluso en varias sesiones de edición, hasta que el usuario decida desbloquearlo. Si el usuario deja el documento bloqueado por error, el administrador puede desbloquearlo (consulte ["Gestionar bloqueos de documentos" en la página 417](#)).

Mientras un documento esté bloqueado manualmente, los demás usuarios que lo abran recibirán un aviso de que el documento se ha abierto en modo de solo lectura; *el nombre del usuario responsable del bloqueo del documento se muestra a la derecha del título del documento*.

### **Fusión de modificaciones de documentos:**

A continuación se describe la operación de fusión, en caso de que dos usuarios modifiquen el documento simultáneamente. Los usuarios de este ejemplo son JOE y EPHOTO:

#### **Ejemplo 1:**

JOE agrega un capítulo. EPHOTO agrega un capítulo después de JOE.

EPHOTO encontrará el capítulo de JOE en su árbol de documentos, pero JOE no encontrará el capítulo de EPHOTO en su árbol de documentos.

Solución: JOE tendría que hacer clic en  o agregar otro capítulo (lo que actualiza el árbol del documento).

#### **Ejemplo 2:**

Ambos, JOE y EPHOTO, abren el mismo capítulo para su edición. JOE guarda primero sus modificaciones.

EPHOTO recibe un aviso de que JOE ha hecho cambios y que sus cambios solo se pueden guardar una vez resuelto el conflicto. Para más información sobre la resolución de conflictos, consulte el capítulo ["Combinar cambios de capítulos" en la página 250](#).

### ***Diseño de requisitos predeterminado***

La opción **Diseño de requisitos predeterminado** define el diseño predeterminado de los requisitos en un documento. Este valor predeterminado solo se utiliza al crear un documento. Después de crear un documento, se puede cambiar el valor predeterminado de dicho documento por la configuración **Formatear documento** o **Formatear capítulo**, tal como se describe en los capítulos ["Aplicar formato a los documentos" en la página 220](#) y ["Aplicar formato a capítulos" en la página 237](#).

### **Para cambiar el diseño de requisitos predeterminado:**

- 1 En la sección **Configuración del documento**, seleccione una de estas opciones en el cuadro de lista **Diseño de requisitos predeterminado**:
  - Cuadrícula editable
  - Cuadrícula
  - Párrafo
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

### **Modo de vista del documento predeterminado**

La opción **Modo de vista del documento predeterminado** define cómo el panel de detalles de la vista de documento muestra el documento. Están disponibles estos modos:

- **Capítulo:** Muestra solo el capítulo seleccionado y los requisitos secundarios.
- **Documento completo:** Muestra todo el documento.



**NOTA** También puede cambiar la configuración en la vista de documento (consulte el capítulo "[Panel de detalles](#)" en la [página 198](#)). Si lo hace, se actualiza la configuración dentro de la Configuración del usuario.

### **Agregar requisitos en**

La opción **Agregar requisitos en** define en qué posición de un capítulo se agregan los requisitos cuando se selecciona el capítulo:

- **Inicio del capítulo:** Agrega el requisito como primer requisito.
- **Fin del capítulo:** Agrega el requisito como último requisito.

### **Flujo de trabajo predeterminado**

La configuración **Flujo de trabajo predeterminado** le permite seleccionar un flujo de trabajo que se utiliza con los documentos y las instantáneas. Este flujo de trabajo seleccionado de manera predeterminada se utiliza con cualquier documento nuevo. El flujo de trabajo predeterminado puede modificarse al crear un documento.

## **Configuración del informe**

### **Propiedades de trazabilidad**

Los informes de trazabilidad se pueden ver en la vista de intervalo y en la vista de esquema. La vista predeterminada se define en el cuadro de diálogo Configuración del usuario.

#### **Para establecer la vista predeterminada:**

- 1 En **Propiedades de trazabilidad, Vista predeterminada de trazabilidad**, seleccione **Intervalo** o **Esquema** en el cuadro de lista.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

## **Configuración de Modo de restricción de la relación**

En la configuración **Modo de restricción de la relación** los usuarios pueden definir cómo se evalúa la relación (especificada como una **restricción de relación** para el informe ejecutado) entre dos requisitos.

De manera predeterminada, la configuración **Solo actual** está desactivada. Esto significa que un informe devolverá un requisito relacionado, incluso si su estado es distinto de "Actual".

Si se activa la configuración **Solo actual**, el informe solo devolverá los requisitos relacionados con el estado "actual".

Esta configuración afecta a la evaluación de la relación en ambas direcciones, la relación saliente (de un requisito a otro requisito) y la relación entrante (de otro requisito a un requisito).

## **Configuración de Navegador de enlaces**

En Navegador de enlaces, puede cambiar los colores de cada clase y el radio del nodo.

**Usar la configuración de la instancia:** Deseleccione la casilla para utilizar su propia configuración, o selecciónela para utilizar la configuración de la instancia.

### **Colores predefinidos**

#### **Para cambiar el color de la clase utilizando colores predefinidos:**

- 1** Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**.
- 2** Seleccione un color de la lista **Elegir un color**.
- 3** Haga clic en **Aceptar**.

### **Selector de color**

El selector de color le permite seleccionar o definir un color introduciendo valores.

#### **Para cambiar el color de la clase con el selector de color:**

- 1** Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:**
  - a** En la barra de color vertical, seleccione la gama de colores. A continuación, seleccione el color en el cuadro de vista previa.
  - b** Introduzca los valores deseados en los cuadros **H** (tono), **S** (saturación) y **V** (brillo).
    - H:** Rango válido de 0 a 359
    - S:** Rango válido de 0 a 100
    - V:** Rango válido de 0 a 100
  - c** Introduzca los valores deseados en los cuadros R (rojo), G (verde) y B (azul). El rango válido para R, G y B es de 0 a 255.

- d Introduzca el valor hexadecimal del color. El valor hexadecimal sigue el esquema RGB. Cada color está representado por dos caracteres, por ejemplo, #ffeedd significa R (ff)=255, G (ee)=238 B (dd)=221.

3 Haga clic en **Aceptar**.

#### **Para cambiar el radio del nodo:**

- 1 Asegúrese de que la casilla **Utilizar la configuración de la instancia** está desactivada antes de cambiar.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - a Introduzca un número (mínimo 40) en **Radio del nodo (px)**.
  - b Seleccione la casilla **Ajustar al PUID**. Esto ajustará el radio del nodo para que se adapte a la longitud del ID de requisito.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

#### **Atributos para mostrar**

Para permitir la modificación de las listas **Atributos para mostrar** o **Atributos para mostrar en la información rápida**, asegúrese de que la casilla **Usar la configuración de la instancia** está desactivada.

Las listas de atributos para mostrar y los atributos para mostrar en la información rápida funcionan de la misma manera que se describe en el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38. Sin embargo, para la lista de **Atributos para mostrar**, se aplican las siguientes restricciones:

- Solo puede mostrar hasta tres atributos para evitar demasiado texto en el nodo de requisitos.
- No se admiten atributos virtuales (por ejemplo, <Colección>).

## **Configuración de Vista dividida**

Para el modo de Vista dividida de Búsqueda rápida puede definir por separado qué columnas quiere mostrar en este modo.

#### **Para cambiar las columnas que se muestran en el modo de vista dividida:**

- 1 Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**. Se muestran las secciones **Atributos para mostrar** y **Orden de clasificación**.
- 2 **Usar la configuración de la instancia:** Deseleccione esta casilla para anular la configuración de visualización y ordenación establecida por el administrador a nivel de instancia para la clase seleccionada.
- 3 Para especificar las columnas para mostrar, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- 4 para especificar el orden de clasificación, consulte el capítulo "[Lista Orden de clasificación](#)" en la página 39.



- 5 Seleccione otra clase, si es necesario, y repita los pasos anteriores.



**NOTA** No es necesario hacer clic en **Aplicar** antes de seleccionar otra clase. Los cambios realizados se recuerdan mientras el cuadro de diálogo esté abierto.

- 6 **Ejecutar la consulta automáticamente:** Seleccione esta casilla para ejecutar los criterios de búsqueda más recientes al abrir la página. Si esta función no está activada, los campos de Búsqueda rápida se rellenarán con los criterios de la búsqueda más reciente, pero no se mostrarán resultados hasta que se haga clic en el botón Buscar.
- 7 **Limitar el número de registros mostrados en la cuadrícula:** Especifique el número de registros que se van a mostrar.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

## Configuración de Vista ramificada/sincronización

### Columnas mostradas

Para el modo de Vista ramificada de Búsqueda rápida puede definir por separado qué columnas quiere mostrar en este modo.

#### Para cambiar las columnas que se muestran en el modo de vista ramificada:

- 1 Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**. Se muestran las siguientes secciones:
  - **Atributos para mostrar**
  - **Orden de clasificación**
  - **Atributos para proporcionar/fusionar del proyecto al producto**
  - **Atributos para proporcionar/fusionar del producto al proyecto**
- 2 **Usar la configuración de la instancia:** Deseleccione esta casilla para anular la configuración de visualización y ordenación establecida por el administrador a nivel de instancia para la clase seleccionada.
- 3 Para especificar las columnas para mostrar, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- 4 para especificar el orden de clasificación, consulte el capítulo "[Lista Orden de clasificación](#)" en la página 39.
- 5 Seleccione otra clase, si es necesario, y repita los pasos anteriores.



**NOTA** No es necesario hacer clic en **Aplicar** antes de seleccionar otra clase. Los cambios realizados se recuerdan mientras el cuadro de diálogo esté abierto.

- 6 Haga clic en **Aceptar**.

### **Copiar os valores de los atributos seleccionados en Proporcionar/ Fusionar**

Esta configuración solo está disponible en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.

**Para cambiar los atributos copiados en proporcionar/fusionar:**

- 1 Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**. Se muestran las siguientes secciones:
  - **Atributos para mostrar**
  - **Orden de clasificación**
  - **Atributos para proporcionar/fusionar del proyecto al producto**
  - **Atributos para proporcionar/fusionar del producto al proyecto**
- 2 Seleccione los atributos deseados en las listas **Atributos para proporcionar/fusionar del proyecto al producto** o **Atributos para proporcionar/fusionar del producto al proyecto**.
- 3 Seleccione otra clase, si es necesario, y repita los pasos anteriores.



**NOTA** No es necesario hacer clic en **Aplicar** antes de seleccionar otra clase. Los cambios realizados se recuerdan mientras el cuadro de diálogo esté abierto.

- 4 Haga clic en **Aceptar**.

### **Configuración adicional**

**Proporcionar con enlaces** La selección de esta opción define el valor predeterminado de la opción con el mismo nombre en el cuadro de diálogo **Proporcionar**.

**Activar paginación:** Seleccione esta opción para dividir los resultados en varias páginas si superan una determinada cantidad. Especifique esa cantidad en el campo **Tamaño de página**.

## **Configuración de Seguir**

Esta configuración solo se puede cambiar en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.



**¡IMPORTANTE!** Los correos electrónicos generados por la configuración de Seguir solo se enviarán si el servicio de correo de Micro Focus se ha configurado y está en funcionamiento. Para más información sobre la configuración del servicio de correo, consulte el capítulo *RM Mail Service* de la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### **Asunto del correo electrónico**

El cuadro **Asunto del correo electrónico** contiene el texto utilizado como asunto del correo electrónico de notificación. **Asunto del correo electrónico** puede contener marcadores de posición (consulte el cuadro siguiente para más detalles).

## Texto del correo electrónico

El cuadro **Texto del correo electrónico** contiene el texto del cuerpo utilizado en el correo electrónico de notificación. El campo **Texto del correo electrónico** puede contener marcadores de posición (véase el cuadro siguiente para más detalles).



**NOTA** Con **Asunto del correo electrónico** y **Texto del correo electrónico** puede utilizar marcadores de posición que se rellenan con los valores de los atributos del requisito.

- **Atributos regulares:** El marcador de posición utiliza el nombre del atributo (**no el nombre para mostrar**) de un atributo con este formato:

<#NOMBRE\_DEL\_ATRIBUTO#>

Ejemplo: En RMDemo, el atributo **ID requisit** para la clase **Marketing\_Requirements** tiene el nombre de atributo **PUID**. El marcador de posición tendría el siguiente aspecto: <#PUID#>.




- **Atributos especiales:** El marcador de posición utiliza el nombre del script con este formato: <#NOMBRE\_DE\_SCRIPT#>

Ejemplo: El atributo **<Detalles de enlaces de salida>** tiene el nombre de script **RTM\_LINKS\_FROM\_DETAILS**. El marcador de posición tendría el siguiente aspecto: <#RTM\_LINKS\_FROM\_DETAILS#>. Para más información sobre los atributos especiales, consulte el capítulo "[Atributos especiales](#)" en la [página 60](#).

## Configurar las acciones del panel Acciones

Los administradores o usuarios tienen la posibilidad de definir qué acciones deben mostrarse en el panel Acciones. Esto permite ocultar todas las funciones no comunes, por ejemplo, el comando *Quitar* para quitar requisitos.

### Para configurar las acciones, haga lo siguiente:

- 1 Mueva el cursor sobre el título de la sección del conjunto de acciones que quiere editar.
- 2 Seleccione el modo de edición.
  -  : Haga clic para editar la configuración de la instancia. Esta opción solo está disponible para administradores
  -  : Haga clic para editar la configuración del usuario.
- 3 Para mostrar un comando, seleccione su casilla de opción. Para ocultar un comando, deseleccione su casilla de opción.  
Para la configuración del usuario, la opción **Usar la configuración de la instancia** desactiva todas las demás opciones y mostrará las opciones definidas por el administrador.
- 4 Haga clic en  para confirmar su configuración.



## Capítulo 3

---

# Trabajar con requisitos

Aspectos básicos de los requisitos	106
Trabajar con requisitos y solicitudes de cambio	123
Exportar requisitos	135
Trabajar con enlaces	144
Trabajar con contenedores	163
Trabajar con archivos adjuntos	167
Trabajar con atributos de grupo	168
Ver el historial de requisitos	170
Combinar cambios de requisitos	177
Requisitos de ramificación y de combinación	179
Encuestas	189
Participar en debates	193

# Aspectos básicos de los requisitos


## Encontrar requisitos con Búsqueda rápida

La búsqueda rápida, disponible en **Vistas**, ofrece un cuadro de diálogo para simplificar la creación de filtros. ¿Está buscando todos los requisitos de alta prioridad creados o modificados por Carmen Martos esta semana? La respuesta es: utilice la búsqueda rápida. Los usuarios pueden filtrar contenidos por categoría, clase, atributo, contenedor, cadena de texto o todo lo anterior en el mismo filtro.


La búsqueda rápida se encuentra al principio de la lista cuando se accede a **Vistas**. Para ahorrar espacio en la pantalla, puede que solo sea visible el resumen abreviado de la selección actual:

Classes and Attributes: All Classes | System Attributes: Object Status Is Current

Esa línea indicará la clase actual y la selección de atributos. Para mostrar el cuadro de diálogo, haga clic en la flecha hacia abajo e introduzca los datos para configurar el filtro. En el filtro puede incluirse cualquier atributo del sistema o personalizado.



Cada vez que introduzca o modifique los criterios de búsqueda:

Haga clic en  para actualizar la búsqueda.

**1** Con el cuadro búsqueda:


- a** En el cuadro **Buscar**, introduzca una palabra o cadena para limitar los resultados de la consulta a los objetos que contengan la cadena de búsqueda.
  - Si encierra una cadena entre comillas, la búsqueda devuelve los requisitos que contienen la cadena completa.
  - Si no encierra una cadena entre comillas, la búsqueda devuelve los requisitos que contienen cada una de las palabras de la cadena.
- b** En el menú desplegable **Opciones**, puede elegir una o varias de las siguientes opciones:
  - **PUID:** seleccione esta casilla si desea limitar su búsqueda al atributo *PUID* (el ID independiente de la versión) del requisito. Dependiendo de la configuración de la clase, el PUID puede mostrarse como Rqmt. ID o puede utilizar un identificador local.

- **Título:** seleccione esta casilla para limitar la cadena de búsqueda al atributo *Título*. Dependiendo de la configuración de la clase, el atributo *Título* puede estar asignado a un nombre para mostrar diferente.
- **Descripción:** seleccione la casilla para limitar la búsqueda al texto del objeto o al enunciado.



#### NOTA


- Si desactiva las casillas de verificación **PUID**, **Título** y **Descripción**, se incluyen en la búsqueda los atributos de texto y alfanuméricos que sean visibles. Los atributos del sistema no se incluyen en la búsqueda de cadenas.
- La selección o desactivación de las casillas **PUID**, **Título** y **Descripción** define lo que se busca, pero no cambia los atributos mostrados. Para saber cómo cambiar las columnas mostradas, consulte el capítulo "[Configuración de Búsqueda rápida](#)" en la [página 94](#).

- 2 **Incluir subcategorías:** Seleccione esta casilla para expandir el filtro e incluir la categoría actual y las categorías secundarias. Desactive esta casilla para limitar la consulta a la categoría actual.
- 3 **Excluir proporcionados:** esta opción se mostrará si la instancia está utilizando la ramificación/combinación. Seleccionar esta opción limitará el retorno a los requisitos que no han sido combinados. Para más información sobre la ramificación/combinación, consulte el capítulo "[Requisitos de ramificación y de combinación](#)" en la [página 179](#).
- 4 **Clases y atributos, Atributos del sistema y Contenedores.** Para editar estos ajustes de búsqueda, expanda la definición de búsqueda y haga clic en .
  - **Clases y atributos**
    - Para agregar más de una clase, haga clic en el icono "+" situado más a la derecha
    - Para agregar atributos, haga clic en el icono "+" junto a la lista de clases
    - Cuando se eligen varios atributos de clase, es decir, más de un atributo personalizado dentro de una clase seleccionada, es posible filtrar utilizando una combinación de sentencias **"AND"** y **"OR"**. Por ejemplo, la búsqueda puede incluir elementos con una prioridad alta o elementos dentro de un dominio específico.
  - **Atributos del sistema:** permite seleccionar atributos como Estado actual u Hora de modificación que existen con todas las clases de requisitos.
  - **Contenedores:** permite encontrar requisitos comprobando su existencia en un contenedor. La búsqueda se configura mediante tres menús desplegables:
    - a Seleccionando **In** o **Not In**, se define si el requisito debe estar en un contenedor o no.
    - b Seleccione el tipo de contenedor: **Colección**, **Línea de base**, **Documento** o **Instantánea**.

- c Seleccione uno o varios contenedores (por ejemplo, colecciones).



**CONSEJO** Para encontrar su contenedor más fácilmente, escriba parte del nombre del contenedor en el cuadro desplegable.

- 5 Para buscar por atributo, seleccione el atributo y elija **Is** o **Is Not** para comparar un atributo que tenga un valor. Elija **Null** para incluir requisitos con un atributo vacío o **Not Null** para incluir requisitos en los que el atributo seleccionado tenga contenido.
- 6 Haga clic en el icono "+" para agregar un nuevo criterio de búsqueda o haga clic en el icono "-" para eliminar los criterios de búsqueda.
- 7 Si elige **Contenedor** o **Versiones**, seleccione **In** o **Not In** y elija incluir o excluir lo siguiente de la búsqueda:
  - a Un contenedor específico
  - b Una versión en un estado específico, por ejemplo, *Actual*
- 8 Para cambiar la **Categoría**, hay dos opciones:
  - a Cambiar la categoría de toda la búsqueda eligiendo en la lista desplegable de categorías.
  - b Cambiar la categoría de un solo contenedor haciendo clic en el enlace que sigue al icono de la carpeta junto a la lista de contenedores.
- 9 Haga clic en  para ejecutar la búsqueda.



**CONSEJO**

- Para restablecer la configuración de la búsqueda rápida, haga clic en **Filtro predeterminado** en el panel **Acciones**.
- Para la selección múltiple de requisitos, consulte el capítulo "[Seleccionar varios requisitos](#)" en la página 37.



**NOTA** Al seleccionar, por ejemplo, "Todas las clases", solo se mostrarán las clases con contenido devuelto.

### ***Encontrar Requisitos con atributos de grupo***

Normalmente, todos los atributos tienen que coincidir con las selecciones al crear una consulta. Como los atributos de grupo se comportan como una tabla con uno o varios valores por fila, la búsqueda rápida permite al usuario definir cómo deben considerarse los valores en la búsqueda. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- Is (AND)
- Is (OR)
- Is not (AND)
- Is not (OR)
- Null



- Not null



**NOTA** Cuando se especifica una sola fila en la consulta:



- **Is (AND)** y **Is (OR)** devuelven los mismos resultados.
- **Is not (AND)** y **Is not (OR)** devuelven los mismos resultados.

Los siguientes ejemplos utilizan la clase **Pruebas** de la instancia **RMDEMO**.

### Is (AND)

Al elegir el operador **Is (AND)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si todos los valores del atributo de grupo coinciden con todos los valores consultados.

Ejemplo:



- 1 Seleccione la clase **Pruebas**.
- 2 Agregue el atributo **Sistema operativo**.
- 3 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 4 Haga clic en  .
- 5 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 6 Haga clic en  .
- 7 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.
- 8 Asegúrese de que el cuadro muestre **Is (AND)**.
- 9 Haga clic en **Buscar**.

La lista de resultados contiene los requisitos con el atributo **Sistema operativo** que tiene la combinación de los siguientes valores: **Escritorio-Windows-XP**, **Escritorio-Windows-Vista** o **Escritorio-Windows-7**.

### Is (OR)

Al elegir el operador **In (OR)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si alguno de los valores del atributo de grupo coincide con al menos uno de los valores consultados.

Ejemplo:

- 1 Seleccione la clase **Pruebas**.
- 2 Agregue el atributo **Sistema operativo**.
- 3 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 4 Haga clic en  .
- 5 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 6 Haga clic en  .
- 7 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.

**8** Asegúrese de que el cuadro muestre **Is (OR)**.

**9** Haga clic en **Buscar**.

La lista de resultados contiene requisitos que contienen **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** o **Desktop-Windows-7** (entre otros valores) en su atributo **Sistema operativo**.

### **Is not (AND)**


Al elegir el operador **Is not (AND)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si los valores del atributo de grupo no coinciden con todos los valores consultados.

Ejemplo:

**1** Seleccione la clase **Pruebas**.

**2** Agregue el atributo **Sistema operativo**.

**3** En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.

**4** Haga clic en  .

**5** En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.

**6** Haga clic en  .

**7** En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.

**8** Asegúrese de que el cuadro muestre **Is not (AND)**.

**9** Haga clic en **Buscar**.

La lista de resultados contiene requisitos con el atributo **Sistema operativo** que **no** tienen la combinación de los siguientes valores: **Escritorio-Windows-XP**, **Escritorio-Windows-Vista** o **Escritorio-Windows-7**.

### **Is not (OR)**

Al elegir el operador **Is not (OR)**, se agrega un requisito a la lista de resultados si los valores del atributo de grupo no coinciden con ninguno de los valores consultados.

Ejemplo:

**1** Seleccione la clase **Pruebas**.

**2** Agregue el atributo **Sistema operativo**.

**3** En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.

**4** Haga clic en  .

**5** En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.

**6** Haga clic en  .

**7** En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.

**8** Asegúrese de que el cuadro muestre **Is not (OR)**.

## 9 Haga clic en **Buscar**.

La lista de resultados contiene requisitos que no contienen ni **Desktop-Windows-XP**, ni **Desktop-Windows-Vista** ni **Desktop-Windows-7** en su atributo **Sistema operativo**.

### **Null**

Al elegir el operador **Null**, se agrega un requisito a la lista de resultados si no se ha especificado ningún valor de atributo de grupo.


### **Not null**


Al elegir el operador **Not Null**, se agrega un requisito a la lista de resultados si se ha especificado algún valor de atributo de grupo.

### **Guardar filtros de búsqueda para reutilizarlos o utilizarlos en la vista de documento**

La búsqueda rápida permite a los usuarios guardar filtros para utilizarlos en otro momento. Una vez que seleccione "Guardar" y asigne un nombre al filtro, podrá reutilizarlo tanto en la búsqueda rápida como en la **vista de documento**.

#### **Para guardar un filtro de búsqueda, siga estos pasos:**


- 1 Haga clic en . Esto abre el cuadro de diálogo **Introducir nombre del filtro**.
- 2 Escriba el nombre con el que desea guardar el filtro.
- 3 Haga clic en **Aceptar**. Esto guarda el filtro y cierra el cuadro de diálogo **Introducir nombre del filtro**.



**Figura 3-1. Los filtros guardados en la búsqueda rápida pueden utilizarse en la vista de documento**

### **Usar los filtros de búsqueda**

Para utilizar un filtro de búsqueda previamente guardado, haga lo siguiente:


- 1 Abra la lista de filtros de búsqueda haciendo clic en la flecha pequeña del cuadro de filtro de búsqueda. El cuadro de filtro de búsqueda se encuentra a la izquierda del botón .
- 2 Seleccione una entrada de la lista.

### **Borrar los filtros de búsqueda**

Para eliminar un filtro de búsqueda, haga lo siguiente:

- 1 Abra la lista de filtros de búsqueda haciendo clic en la flecha pequeña del cuadro de filtro de búsqueda.
- 2 Mueva el puntero del ratón sobre el filtro de búsqueda que quiera eliminar. Esto resalta el filtro de búsqueda y aparece una pequeña "x" junto al nombre del filtro de búsqueda.
- 3 Haga clic en la pequeña "x" junto al nombre del filtro de búsqueda.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

### Actualizar los datos

Haga clic en  para actualizar la búsqueda.



**NOTA** Pulsar la tecla F5 en RM Browser no actualiza los datos mostrados. Esta acción lleva la página de RM Browser a su estado inicial.

## Imprimir requisitos

Para imprimir los requisitos mostrados en la búsqueda rápida, seleccione **Exportar** en los elementos situados debajo de **Categoría** en el panel Acciones. El formato por defecto es Excel, pero se puede seleccionar una lista de formatos alternativos.



**NOTA** Para imprimir la vista Formulario de un solo requisito, consulte ["Imprimir un requisito" en la página 132](#).

### Para imprimir una página de trabajo:

- 1 Seleccione **Imprimir a medida** en los elementos debajo de **Categoría** en el panel Acciones. Se abre una ventana con el contenido formateado para la impresión.
- 2 Se abre el cuadro de diálogo de impresión del sistema. Haga clic en **Imprimir**. El contenido se envía a la impresora.
- 3 Una vez impreso el contenido, cierre la ventana del contenido formateado.


## Búsqueda global

La búsqueda global, el icono de búsqueda disponible desde cualquier vista, abre un cuadro de diálogo para buscar un término utilizado dentro de cualquier requisito actual o en el título de cualquier contenedor o informe. ¿Está buscando todos los requisitos relativos al componente TDRO? ¿O todos los documentos que contengan el término "Verificado" en el título? Utilice la búsqueda global Siempre se puede seleccionar desde la barra de menús.

La búsqueda rápida es excelente para construir consultas complejas, para limitar los filtros a los objetos creados en una semana concreta, para buscar por Juan Montalvo y los incluidos en un SRS específico. La búsqueda global es más sencilla (incluso podríamos decir que más rápida) para devolver los nombres de todos los contenedores relacionados con la "Publicación de requisitos 3".



- La búsqueda global se abre con un clic en el icono de búsqueda de la barra de menús y se cierra con otro clic.
- El texto de búsqueda, la configuración de los filtros y los resultados de búsqueda contraídos se almacenan en la configuración del usuario y se vuelven a cargar la próxima vez que se abre el cuadro de diálogo.
- Si desactiva la casilla: "Limitar búsqueda a PUID, título y descripción" se buscan todos los atributos textuales y alfanuméricos de los objetos actuales. Los atributos del sistema no se buscan.



- Los resultados de búsqueda del diálogo global están limitados a 100 elementos por tipo de elemento (requisitos, informes, etc.). Si la lista es más larga "> 100", aparece en el recuento de resultados; los datos no se muestran. Las listas largas se visualizan y acceden más fácilmente mediante la búsqueda rápida.
- La sección de resultados enumera los resultados en grupos de 10, si quedan más por mostrar un enlace "Mostrar más..." proporciona acceso a 10 elementos adicionales.

## Explicación de las funciones Actualizar y Eliminar

Dimensions RM permite a los usuarios definir procesos que abordan las modificaciones de requisitos de varias formas fundamentalmente diferentes. Es básico entender la diferencia entre estas opciones y elegir la que mejor funcione en cada paso del proceso:





- **Guardar** crea una nueva versión manteniendo un historial de cambios. Esto permite al equipo rastrear el cambio de un requisito a lo largo del tiempo. Este es el método recomendado para cambiar los requisitos y garantizar la auditabilidad.
- **Actualizar** sobrescribe el contenido de la versión del requisito sin mantener un registro de lo que se ha cambiado. Esta opción, aunque no se recomienda durante toda la vida del requisito, puede funcionar mejor durante la fase de definición o cuando se corrigen entradas erróneas que no tienen por qué formar parte de una auditoría. Es importante recordar que los informes de tendencias, por ejemplo, requieren la información del historial para calcular la tendencia.
- **Eliminar** marca el requisito como eliminado y hace que no esté disponible para su modificación. Sin embargo, permanece en la base de datos y es posible recuperarlo más adelante. De forma predeterminada, los requisitos eliminados no son visibles; sin embargo, es posible consultarlos.
- La función **Quitar** quita la versión actual de un requisito de la base de datos y convierte la versión anterior en la actual. A diferencia de Eliminar, un requisito quitado no se puede recuperar.
- **Recuperar** restaura un requisito eliminado con la función Eliminar.

## Editar atributos: Usar atajos de acción

Los requisitos pueden abrirse para su edición desde casi cualquier lugar haciendo doble clic en el requisito, o resaltando los requisitos y seleccionando **Editar** en los elementos debajo de **Requisitos** en el panel Acciones.

El panel de título, situado en la parte superior del cuadro de diálogo **Editar atributos**, proporciona algunos atajos para funciones comunes.

**Están disponibles las siguientes acciones:**

Acción	Descripción
	Permite suscribirse o anular la suscripción de la notificación por correo electrónico de los cambios del requisito.
	Recarga el cuadro de diálogo actual. La recarga perderá cualquier cambio aplicado, devolviendo el requisito a su estado original.
	Abre el cuadro de diálogo <b>Imprimir</b> .
	Abre la ayuda en línea.

## Editar atributos: Utilizar el cuadro Acciones

El cuadro **Acciones** permite acceder directamente a otras funciones y se encuentra en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo **Editar atributos**. Para utilizar el cuadro **Acciones**, abra un requisito existente o cree uno nuevo. Las acciones disponibles dependerán de los permisos y del estado del flujo de trabajo.

**Pueden estar disponibles las siguientes acciones:**

Acción	Descripción
Enlazar	Abre el cuadro de diálogo <b>Enlazar requisitos</b> . Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Enlazar un requisito existente" en la página 146</a> .
Crear nuevo y enlazar	Abre el cuadro de diálogo <b>Nuevo y enlazar</b> para crear un nuevo requisito y enlazarlo con el existente.
Examinar enlaces	Abre el cuadro de diálogo <b>Navegador de enlaces</b> . Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Usar el navegador de enlaces" en la página 159</a> .
Agregar comentario	Pone el requisito en modo <b>Agregar un comentario</b> (equivale a hacer clic en <b>Iniciar un nuevo debate</b> en la sección <b>Comentarios</b> ). Para más información sobre los comentarios, consulte el capítulo <a href="#">"Participar en debates" en la página 193</a> .
Proponer cambios	Permite crear una solicitud de cambio basada en el requisito actual y la enlaza al requisito. Para más información sobre la creación de solicitudes de cambio, consulte el capítulo <a href="#">"Presentar una solicitud de cambio" en la página 133</a> .
Aceptar/Rechazar	Permite al usuario revisar y aceptar o rechazar una solicitud de cambio. Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Revisar una solicitud de cambio/requisito propuesto" en la página 135</a> .
Agregar a la colección:	Abre el cuadro de diálogo <b>Agregar a la colección</b> para agregar el requisito actual a una colección. Para más información sobre las colecciones, consulte el capítulo <a href="#">"Sobre colecciones" en la página 324</a> .
Crear URL directa	Abre el cuadro de diálogo Enlace del requisito que muestra el enlace al requisito actual.
Borrar contenido	Borra todos los atributos editables de un requisito.
Actualizar	Recarga el cuadro de diálogo actual. Si recarga un nuevo requisito, perderá los datos introducidos o seleccionados.
Imprimir	Abre la vista de impresión y el cuadro de diálogo <b>Imprimir</b> desde el que se puede seleccionar una impresora.
Información de la clase	Abre el cuadro de diálogo Información de la clase que proporciona detalles sobre los atributos y los estados y las transiciones del flujo de trabajo (si la clase utiliza un flujo de trabajo). Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Ver información sobre una clase" en la página 116</a> .
Ayuda	Abre la ayuda en línea.

## Ver información sobre una clase

A la hora de rellenar atributos en un formulario de clase o de considerar las transiciones de flujo de trabajo pertinentes, siempre hay ayuda disponible en **Información de clase**. Esta acción, disponible desde un formulario de requisitos abierto, identifica y describe los atributos definidos en el formulario

Para ver la **información de la clase**, siga estos pasos:

- 1 Abra un requisito o cree uno nuevo de la clase que desee.
- 2 En la parte superior de la ventana, abra el cuadro de **Acciones** y seleccione **Información de la clase**.

El cuadro de diálogo **Información sobre la clase** proporciona:

- Una descripción de la clase
- Diagrama del flujo de trabajo (si la clase seleccionada utiliza un flujo de trabajo)
- Descripciones de estados
- Descripciones de transiciones
- Detalle de cada atributo personalizado
- Descripciones de atributos del sistema

## Acerca de las versiones de los requisitos

Al reemplazar un requisito, se crea una nueva versión del mismo. Estas versiones permiten a los usuarios seguir el historial de cambios de un requisito: quién lo cambió, cuándo se cambió y qué se cambió. También es posible comparar dos versiones cualesquiera de un requisito. Para obtener más información, consulte el capítulo ["Ver el historial de requisitos" en la página 170](#).

Al abrir requisitos para su modificación, los usuarios pueden abrir un requisito que no sea la versión actual; esto suele ocurrir cuando la vista no se actualiza a medida que se trabaja con un conjunto de cambios. Cuando esto ocurre, aparece un mensaje de advertencia en el cuadro de diálogo **Editar atributos**. Este mensaje de advertencia desaparece después de 5 segundos; puede hacer clic en el enlace **Editar versión actual** que se muestra, que abre la versión actual (la más reciente).

## Notificación de cambios en los requisitos seleccionados

Cuando quiera estar informado de los cambios realizados en los requisitos importantes para un conjunto actual de tareas, puede suscribirse a las notificaciones por correo electrónico. Esta función permite a los usuarios recibir un correo electrónico cuando se modifican los requisitos seleccionados.




**¡IMPORTANTE!** Los correos electrónicos de notificación generados solo se enviarán si el servicio de correo de Micro Focus ha sido configurado y está en funcionamiento. Para más información sobre la configuración del servicio de correo, consulte el capítulo *RM Mail Service* de la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.



## Suscribirse a una notificación de cambio de requisitos


Para suscribirse al correo electrónico de notificación de cambios, es posible resaltar el requisito deseado en un panel de trabajo y seleccionar **Seguir** o **Dejar de seguir** en el panel **Acciones**. Para ver la información, haga lo siguiente:

- 1 Resalte el requisito que quiera en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Editar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 3 En el panel de título, haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo **Seguidor**, que incluye el botón Seguir (o Dejar de seguir) y una lista de los usuarios suscritos a los correos electrónicos de notificación de este requisito.
- 4 Haga clic en **Seguir**.

El título y el texto del correo electrónico de notificación pueden ser configurados por su administrador. Esta configuración se describe en el capítulo "[Configuración de Seguir](#)" en la [página 102](#).

## Cancelar la suscripción de una notificación de cambio de requisitos

Para cancelar la suscripción al correo electrónico de notificación de cambio de requisitos, haga lo siguiente:

- 1 Seleccione el requisito deseado en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Editar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 3 En el panel de título, haga clic en . Esto abre la ventana emergente **Seguidor**. La lista contiene los usuarios que se han suscrito a correos electrónicos de notificación para este requisito.
- 4 Haga clic en **Dejar de seguir**.

## Acerca de los bloqueos de requisitos



**NOTA** RM Browser puede configurarse para utilizar el bloqueo o la combinación para gestionar la situación cuando varios usuarios quieran editar un requisito o capítulo al mismo tiempo. En esta sección se describe el mecanismo de bloqueo. Consulte "[Combinar cambios de requisitos](#)" en la [página 177](#).

Esta configuración se establece a través del cuadro de diálogo Configuración de instancia, que solo está disponible para los administradores. Para más información, consulte el capítulo "[Edición simultánea](#)" en la [página 87](#).

Los requisitos y los capítulos (incluido el "capítulo raíz" de un documento, que es el propio documento) se bloquean de forma permanente cuando se abre el respectivo cuadro de diálogo de "edición". Cuando un requisito o capítulo está bloqueado, aparece un icono de bloqueo en el banner del cuadro de diálogo, y los demás usuarios no pueden editar el requisito o capítulo.

El icono del candado se muestra en los siguientes escenarios:

- El usuario actual bloqueó el requisito.

- Otro usuario bloqueó el requisito.
- El requisito está bloqueado por CM.
- El requisito es una línea de base.

En los tres últimos escenarios, el usuario recibe un mensaje de advertencia sobre el bloqueo. Una información rápida, que se muestra al pasar el puntero por encima del icono, indica el motivo por el que el requisito está bloqueado.


Los bloqueos se eliminan cuando se produce una de las siguientes situaciones:

- Se cierra el cuadro de diálogo.
- Se guardan los cambios.
- Para quitar los bloqueos se utiliza el cuadro de diálogo Administrar bloqueos (consulte el capítulo "[Gestionar bloqueos de requisitos](#)" en la página 418). Los usuarios pueden desbloquear los requisitos o capítulos que bloquearon; los usuarios con permiso *Desbloquear* pueden desbloquear los requisitos o capítulos bloqueados por otros usuarios.

## Flujos de trabajo

Para cada clase de requisito, el administrador puede definir un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo garantiza el flujo adecuado de los requisitos mediante un proceso definido que consta de atributos, estados y transiciones. Los requisitos deben seguir las reglas establecidas por este flujo de trabajo desde el momento en que se presentan.

Para cualquier requisito abierto en el cuadro de diálogo **Editar atributos**, el identificador Estado del flujo de trabajo (**In Analysis** en el ejemplo siguiente) se muestra junto al título del requisito. El identificador Estado del flujo de trabajo también se incluye en los informes.



**Figura 3-2. Estado del flujo de trabajo de un requisito**

### Elementos del flujo de trabajo

Un flujo de trabajo consta de dos elementos: estados y transiciones.

**Estado:** Un estado es la posición en un flujo de trabajo donde reside el requisito. Mientras se encuentra en un estado determinado, se le asigna el propietario responsable de

realizar una tarea específica (por ejemplo, revisión, análisis, etc.) antes de pasar al siguiente estado. Todos los estados anteriores de un requisito se muestran en la sección **Historial de estados**.



**Figura 3-3. Historial de estados**

**Transición:** una transición activa el movimiento de un requisito de un estado de flujo de trabajo a otro. Por ejemplo, la transición "To Analysis" hará que el requisito pase del estado "Proposed" a "In Analysis".

**Detalles:** al seleccionar **Detalles** (en la parte inferior de cada entrada de transición en el **Historial de estados**), se abre un informe que enumera los cambios de atributos aplicados durante la transición del flujo de trabajo.

Attribute	Prior Value	New Value
Workflow State	In Test	Completed

**Figura 3-4. Cuadro de diálogo de detalles de la transición**

El cuadro de diálogo **Diferencias de historial** puede abrirse haciendo clic en  situado en la barra de título del cuadro de diálogo de detalles de la transición, mostrado arriba.

## Realizar la transición de requisitos a un estado de flujo de trabajo diferente

Una transición puede definirse como regular o rápida.

La transición regular requiere que el propietario revise manualmente el requisito antes de seleccionar el siguiente estado del flujo de trabajo, tras lo cual se abre un cuadro de diálogo (formulario de flujo de trabajo) que contiene atributos que pueden o **deben** rellenarse antes de completar correctamente la transición.

Una transición rápida es aquella que se ejecuta automáticamente una vez cumplidos todos los criterios obligatorios. Por ejemplo, si una transición de Proposed a Review requiere que se asigne un Analista, el requisito puede transicionarse automáticamente en cuanto se rellene ese atributo.

Para obtener más información sobre los elementos del flujo de trabajo, las formas de transición y la configuración, consulte ["Editar flujos de trabajo" en la página 482](#).

### Realizar la transición de requisitos con firmas electrónicas

Puede ser necesaria una firma electrónica para garantizar que la persona registrada como responsable del cambio es, de hecho, la persona que realiza el cambio. Esto se hace a través de una firma electrónica.

Cuando se transmite un requisito para el que se ha habilitado la firma electrónica, el usuario debe confirmar su identidad tecleando su contraseña. El requisito firmado y transferido correctamente se mostrará en los detalles de la transición, así como en la sección **Historial de estados**:



**Figura 3-5. La firma electrónica aparece en el historial de estados**

### **Realizar la transición de un solo requisito a un estado de flujo de trabajo diferente**

Puede realizarse la transición de los requisitos seleccionados:

- Resaltando el requisito desde dentro de un documento, desde **Búsqueda rápida** o desde cualquier vista en la que aparezcan requisitos, el usuario podrá seleccionar **Ejecutar transición** en el conjunto de requisitos del panel Acciones.
- Seleccionando la insignia de flujo de trabajo en un requisito en un documento abierto. Esta insignia, si los requisitos se almacenan en la vista de cuadrícula o de cuadrícula editable, actuará como un desplegable que enumera los posibles objetivos de transición.
- Haciendo clic en la transición desde la parte superior del cuadro de diálogo Editar atributos.



**Figura 3-6. Transición para aprobar, rechazar o devolver**

### **Realizar la transición de varios requisitos a un estado de flujo de trabajo diferente**

Para la transición de varios requisitos:

- 1** Recopile los requisitos que deben transferirse de un documento, colección o mediante la búsqueda rápida. Consulte el capítulo "[Encontrar requisitos con Búsqueda rápida](#)" en la [página 106](#).
- 2** Resalte los requisitos que deben transicionarse.
- 3** Haga clic en **Ejecutar transición** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Esto abre el cuadro de diálogo **Ejecutar transición para múltiples requisitos**.
- 4** Seleccione la transición deseada en el cuadro **Transición**.
- 5** Haga clic en **Aceptar**.  
Si la transición es una transición normal, se abre un cuadro de diálogo para editar los valores de los atributos de los requisitos. Continúe con el [Paso 6](#).  
Si se trata de una transición rápida (que no muestra ningún formulario), esto inicia la ejecución de la transición, suponiendo que se hayan cumplido todos los criterios. Continúe con el [Paso 8](#).

- 6 Rellene y/o modifique los atributos mostrados.



#### NOTA

- Si se han definido restricciones de atributos o relaciones en una transición, esta solo se mostrará si se han cumplido dichas restricciones.
- Si se realiza la transición de varios requisitos, los valores especificados se aplicarán a todos los requisitos.

- 7 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la ejecución de la transición.
- 8 Cuando el proceso ha finalizado, se abre el cuadro de diálogo **Resultado de la transición**. Para ver los identificadores de los requisitos de la transición, expanda la lista de resultados haciendo clic en

## Copiar la URL de un requisito en el portapapeles

Puede copiar la URL de un requisito y pegarla en un archivo para utilizarla y consultarla en el futuro. Cuando se invoque posteriormente esa URL, se abrirá RM Browser en ese requisito.

Puede copiar una URL que siempre apunte a la versión más actual del requisito o puede copiar una URL que apunte a una versión específica del requisito. Consulte la sección correspondiente más abajo.

### **Copiar la URL de la versión más reciente de un requisito**

#### **Para copiar la URL de la versión más reciente de un requisito:**

- 1 Abra el requisito para editarlo. Consulte ["Editar un requisito" en la página 128](#).
- 2 Expanda la sección **Atributos del sistema** del cuadro de diálogo Editar atributos.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la URL etiquetada como **Enlace del requisito**.
- 4 Seleccione **Copiar acceso directo** (o una opción de menú parecida, en función del navegador que esté utilizando).

La URL está ahora en el portapapeles de Windows. Ahora puede pegarlo en el archivo en el que quiera guardarlo.

### **Copiar la URL de la versión específica de un requisito**

#### **Para copiar la URL de la versión específica de un requisito:**

- 1 Abra el requisito para editarlo. Consulte ["Editar un requisito" en la página 128](#).

- 2 Expanda la sección **Historial** del cuadro de diálogo Editar atributos.

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced
	28-JUL-2020@06:15:11	Joseph Wilson	Current

- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el enlace del icono junto a la versión que desee.
- 4 Seleccione **Copiar acceso directo** (o una opción de menú parecida, en función del navegador que esté utilizando).

La URL está ahora en el portapapeles de Windows. Ahora puede pegarlo en el archivo en el que quiera guardarlo.

## Trabajar con la vista de jerarquía

En general, puede utilizar colecciones o documentos para estructurar los requisitos. Si no quiere usar este enfoque, puede utilizar la vista de jerarquía para estructurar los requisitos. La vista de jerarquía está disponible en el árbol de categorías de la vista de inicio. Para cambiar a la vista de jerarquía, haga clic en .

De forma predeterminada, la vista de jerarquía muestra todos los requisitos de una categoría como una simple lista para dicha categoría. Al arrastrar los requisitos y soltarlos sobre otros requisitos, los requisitos soltados se convierten en elementos secundarios del requisito sobre el que se han soltado.



### NOTA

- Soltar un requisito sobre otro **no** enlaza los dos requisitos.
- La estructura es la misma para todos los usuarios.



Para exportar requisitos desde la vista de jerarquía, consulte el capítulo ["Exportar requisitos en la vista de jerarquía"](#) en la página 143.

Para cambiar las columnas mostradas o exportadas, consulte el capítulo ["Configuración de la jerarquía"](#) en la página 95.

Para agregar uno o varios requisitos a uno o varios documentos, consulte el capítulo ["Agregar requisitos a un documento desde la vista de jerarquía"](#) en la página 241.

# Trabajar con requisitos y solicitudes de cambio

Cuando se crea, edita o visualiza un requisito o una solicitud de cambio, en la parte superior del cuadro de diálogo pueden verse los nombres de las secciones que se encuentran en el cuadro de diálogo.

ALL STANDARD  CUSTOM  SYSTEM ATTACHMENTS (3) COMMENTS (9) LINKS (2) HISTORY (5) POLLS (1) CONTAINERS (2)

Al hacer clic en el nombre de una sección se mostrarán solo los atributos de dicha sección, lo que mejora la visión general. Para restaurar la vista original, haga clic en **Todo**. Las siguientes pestañas pueden mostrar el número de elementos: **Archivos adjuntos**, **Comentarios**, **Enlaces**, **Historial**, **Encuestas** y **Contenedores**.

## Crear un nuevo requisito

Puede crear un nuevo requisito si tiene el permiso **Crear** en la clase a la que pertenece el requisito. Si no tiene el permiso **Crear**, pero sí **CreateCR**, puede enviar una solicitud de cambio para el nuevo requisito. Consulte "[Proponer un nuevo requisito](#)" en la [página 126](#).



### CONSEJOS

- Si utiliza Firefox, puede activar la función de corrección ortográfica de Firefox. Consulte la ayuda en línea de Firefox para obtener más información.
- El cuadro **Acciones** ofrece varias funciones y atajos. Para más información, consulte el capítulo "[Editar atributos: Utilizar el cuadro Acciones](#)" en la [página 115](#).



### Para crear un nuevo requisito:

- 1 Seleccione **Requisito** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo**.
- 2 **Clase:** Seleccione la clase a la que pertenecerá el nuevo requisito. Esta lista incluye todas las clases para las que tiene permiso "Crear" o "Enviar".



### NOTA

- Si se ha seleccionado o abierto un requisito al invocar el cuadro de diálogo, este se abre con una clase ya seleccionada.
- Si se ha invocado el cuadro de diálogo Nuevo haciendo clic en el botón **Crear nuevo y enlazar** en la sección **Enlaces** del cuadro de diálogo Editar atributos, no es posible cambiar la selección de las clases.
- Si utiliza Ágil y quiere crear un nuevo producto, recomendamos encarecidamente crear el producto con la función proporcionada por Ágil (consulte el capítulo "[Agregar productos](#)" en la [página 385](#)). Para utilizar un producto existente con Ágil, consulte el capítulo "[Asignar producto manualmente](#)" en la [página 386](#).

- 3 **Categoría:** seleccione la categoría a la que pertenecerá el nuevo requisito.
- 4 **Atributos:** rellene los campos de las secciones de los atributos según sea necesario. Los atributos incompletos o incorrectos se marcan con un signo de exclamación rojo (  ). Una marca de verificación verde (  ) indica que el valor es aceptable. Para ver

un consejo sobre qué valores son aceptables, pase el puntero por encima del signo de exclamación o la marca de verificación del atributo.



#### NOTA

- **Atributos de grupo:** si aparece esta sección, la clase del requisito se ha definido para incluir uno o más atributos de grupo. Consulte ["Trabajar con atributos de grupo" en la página 168](#).
- **Aplicar formato HTML:** si un atributo de texto acepta formato HTML, aparece una barra de herramientas de formato de texto al hacer clic en el campo del atributo. Consulte ["Barra de herramientas de formato de texto HTML" en la página 40](#).

- 5 Adjuntos de archivo:** para adjuntar un archivo al requisito, expanda esta sección y haga clic en **Adjuntar**. Se abre el cuadro de diálogo Agregar adjunto. Introduzca la ruta completa del archivo o haga clic en **Examinar** para localizar el archivo y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
- 6 Contenedores:** para agregar el nuevo requisito a una colección, expanda esta sección y haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **+ Crear nueva colección y agregar** para crear una nueva colección y agregar el nuevo requisito. Se abre el cuadro de diálogo *Nueva colección*. Consulte ["Crear una nueva colección" en la página 325](#), pero omita la sección **Basado en**, ya que no se aplica a esta invocación del cuadro de diálogo.
  - **📁 Agregar a la colección** para agregar el nuevo requisito a una colección existente. Se abre el cuadro de diálogo *Agregar a la colección*. Seleccione la colección o colecciones que desee y haga clic en **Aceptar**.
- 7 Agregar como subrequisito:** (solo aparece si el cuadro de diálogo Nuevo se invoca desde un documento) Si se ha invocado el cuadro de diálogo mientras un requisito estaba seleccionado en un documento, marque esta casilla para agregar el nuevo requisito como un subrequisito del requisito seleccionado; desmarque esta casilla para agregar el nuevo requisito al capítulo principal del requisito seleccionado. Si un requisito no estaba seleccionado al invocar el cuadro de diálogo, esta casilla no aparece y el nuevo requisito se agrega a cualquier elemento seleccionado en el árbol del documento.
- 8 Cerrar después de guardar:** seleccione esta casilla para cerrar el requisito después de guardarlo. De lo contrario, el requisito se abre para editarlo después de guardarlo.
- 9** Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - Elija **Guardar** para crear el nuevo requisito y cierre el cuadro de diálogo Nuevo. El requisito se abre para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada. Consulte ["Editar un requisito" en la página 128](#).
  - Elija **Guardar y copiar** para crear el nuevo requisito y conservar los valores de los atributos para crear otro nuevo.



**NOTA** Un atributo se copia en el siguiente requisito solo si el administrador ha seleccionado la opción **Rellenar al copiar** al definir el atributo. Consulte ["Definir un atributo" en la página 431](#)

- Elija **Guardar y nuevo** para crear el nuevo requisito y borrar los valores de los atributos para crear otro nuevo.



## Crear requisitos de forma masiva

Dimensions RM permite crear un gran número de requisitos enlazados a un requisito base. Este puede ser el caso cuando se utiliza la gestión de casos de prueba y se quiere crear ejecuciones de prueba para los casos de prueba. Tenga en cuenta que la creación masiva de requisitos solo está disponible para las clases que permiten enlaces.

### ***Crear requisitos de forma masiva en la búsqueda rápida***

**Para crear requisitos de forma masiva, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione uno o varios requisitos, por ejemplo, en el resultado de la búsqueda rápida, en el resultado de un informe o en un documento. Para obtener información sobre la búsqueda de requisitos, consulte el capítulo ["Encontrar requisitos con Búsqueda rápida"](#) en la página 106.
- 2 En el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**, haga clic en **Crear nuevo y enlazar**. Esto abre el cuadro de diálogo **Creación y enlace de forma masiva**.
- 3 En el cuadro **Crear nuevo requisito para**, seleccione la clase para los nuevos requisitos.
- 4 Haga clic en **Siguiente >**.
- 5 Si lo desea, especifique un prefijo en la casilla **Prefijo para el título**. El prefijo se utilizará con el atributo de título de los nuevos requisitos y permite localizar los requisitos más fácilmente.
- 6 Rellene los atributos y/o cambie la categoría según desee o necesite.
- 7 Haga clic en **Guardar**. Esto inicia la creación y el enlace de los requisitos. Cuando el proceso ha finalizado, se abre el cuadro de diálogo **Creado**. Este diálogo contiene una tabla con el requisito original y el requisito creado. Si hace clic en el identificador de un requisito, puede abrirlo para editarlo (consulte el capítulo ["Editar un requisito"](#) en la página 128).
- 8 Haga clic en **Cerrar**.

### ***Crear requisitos de forma masiva para las colecciones***

**Para crear requisitos de forma masiva, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione una colección en la pestaña Colecciones de la vista de inicio. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo ["Trabajar con la vista principal"](#) en la página 269.
- 2 En el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**, haga clic en **Crear nuevo y enlazar**. Esto abre el cuadro de diálogo **Creación y enlace de forma masiva**.
- 3 En el cuadro **Clase de base**, seleccione la clase que debe recibir los requisitos creados y enlazados.
- 4 En el cuadro **Crear nuevo requisito para**, seleccione la clase para los nuevos requisitos.
- 5 Haga clic en **Siguiente >**.

- 6 Si lo desea, especifique un prefijo en la casilla **Prefijo para el título**. El prefijo se utilizará con el atributo de título de los nuevos requisitos y permite localizar los requisitos más fácilmente.
- 7 Rellene los atributos y/o cambie la categoría según desee o necesite.
- 8 De forma predeterminada, la casilla **Agregar a la colección <nombre de la colección>** está seleccionada.  
Si se selecciona la casilla, los nuevos requisitos se agregarán a la colección original.  
Si se desactiva la casilla, los nuevos requisitos no se agregarán a ninguna colección.
- 9 Haga clic en **Guardar**. Esto inicia la creación y el enlace de los requisitos. Cuando el proceso ha finalizado, se abre el cuadro de diálogo **Creado**. Este diálogo contiene una tabla con el requisito original y el requisito creado. Si hace clic en el identificador de un requisito, puede abrirlo para editarlo (consulte el capítulo "[Editar un requisito](#)" en la [página 128](#)).
- 10 Haga clic en **Cerrar**.

## Proponer un nuevo requisito

Si tiene permiso para presentar solicitudes de cambio (CreateCR), puede proponer un nuevo requisito. Esto es cierto incluso si no tiene permiso para crear nuevos requisitos. Al hacerlo, puede especificar los atributos que desee para el nuevo requisito.

### Para proponer un nuevo requisito:

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Proponer nuevo** en el conjunto **Requisitos** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo *Proponer nuevo requisito*. A continuación, seleccione la clase a la que pertenecerá el nuevo requisito en el cuadro **Clase**. Esta lista incluye todas las clases para las que tiene permiso **Crear** o **Enviar**.



**NOTA** Si se ha seleccionado o abierto un requisito al invocar el cuadro de diálogo, este se abre con una clase ya seleccionada.

- Desde el menú **Nuevo**, en la barra de menús, seleccione la clase para la que quiera crear la solicitud de cambio. Esto abre el cuadro de diálogo para crear un nuevo requisito. A continuación, seleccione **Proponer nuevo** en la lista desplegable **Acciones**.
- 2 **Categoría:** seleccione la categoría a la que pertenecerá el nuevo requisito.
  - 3 **Atributos:** rellene los campos de las secciones de los atributos según sea necesario. Los atributos incompletos o incorrectos se marcan con un signo de exclamación rojo (❗). Una marca de verificación verde (✅) indica que el valor es aceptable. Para ver

un consejo sobre qué valores son aceptables, pase el puntero por encima del signo de exclamación o la marca de verificación del atributo.



#### NOTA

- **Atributos de grupo:** si aparece esta sección, la clase del requisito se ha definido para incluir uno o más atributos de grupo. Consulte "[Trabajar con atributos de grupo](#)" en la página 168.
- **Aplicar formato HTML:** si un atributo de texto acepta formato HTML, aparece una barra de herramientas de formato de texto al hacer clic en el campo del atributo. Consulte "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la página 40.

- 4 **Adjuntos de archivo:** para adjuntar un archivo al requisito, expanda esta sección y haga clic en **Adjuntar**. Se abre el cuadro de diálogo Agregar adjunto. Introduzca la ruta completa del archivo o haga clic en **Examinar** para localizar el archivo y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
- 5 **Motivo del cambio:** indique el motivo por el que desea crear un nuevo requisito.
- 6 **ECP:** Si desea enlazar el nuevo requisito a un objeto de clase de la ECP, seleccione la ECP que desee en la lista. Si no se ha definido ninguna ECP, la lista no aparece.



**NOTA** Los ECP son un tipo de clase de gestión de cambios de alto nivel (propuesta de cambio de ingeniería) que puede utilizarse para reunir varias solicitudes de cambio en un solo paquete.

- 7 **Agregar solicitud de cambio al documento:** si ha invocado el cuadro de diálogo desde una página de trabajo del documento, tiene la opción de agregar la solicitud de cambio a ese documento.
- 8 **Cerrar después de guardar:** seleccione esta casilla para cerrar la solicitud de cambio después de guardarla. De lo contrario, el requisito se abre para editarlo después de guardarlo.
- 9 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - Elija **Enviar** para enviar la solicitud de cambio y cerrar el cuadro de diálogo.
  - Seleccione **Enviar y siguiente** para enviar la solicitud de cambio y mantener el cuadro de diálogo abierto para enviar otra solicitud de cambio.



**NOTA** Al crear una nueva propuesta, los enlaces y las colecciones se heredan del requisito original. Para más información, consulte los capítulos "[Enlaces heredados](#)" en la página 158 y "[Contenedores heredados](#)" en la página 164.

## Editar un requisito

Esta sección describe el uso del cuadro de diálogo Editar atributos para editar un requisito existente.



### CONSEJOS

- Algunos atributos pueden editarse directamente en la vista Cuadrícula editable. En esta vista es posible editar un atributo en varios requisitos a la vez. Consulte "[Vistas Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario](#)" en la página 34.
- El cuadro **Acciones** ofrece varias funciones y atajos. Para más información, consulte el capítulo "[Editar atributos: Utilizar el cuadro Acciones](#)" en la página 115.

### Para editar un requisito:

- 1 Después de seleccionar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 2 **Categoría:** haga clic en la flecha junto a la categoría para seleccionar una categoría diferente.
- 3 **Atributos:** rellene las actualizaciones de las secciones de los atributos según sea necesario. Los atributos incompletos o incorrectos se marcan con un signo de exclamación rojo (❗). Una marca de verificación verde (✅) indica que el valor es aceptable. Para ver un consejo sobre qué valores son aceptables, pase el puntero por encima del signo de exclamación o la marca de verificación del atributo.



### NOTAS

- **Atributos de lista:** si la entrada de una lista aparece en un color diferente, significa que ha sido eliminada y no puede seleccionarse.
  - **Atributos de grupo:** si aparece esta sección, la clase del requisito se ha definido para incluir uno o más atributos de grupo. Consulte "[Trabajar con atributos de grupo](#)" en la página 168.
  - **Atributos de usuario:** si un atributo de usuario muestra un nombre de usuario con un enlace, puede abrir una ventana emergente con la información del usuario (por ejemplo, nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono) haciendo clic en ese enlace. Tenga en cuenta que solo estarán disponibles los datos que se hayan introducido al crear el usuario. Si el atributo de usuario muestra un nombre de grupo, la ventana emergente muestra los usuarios del grupo.
  - **Aplicar formato HTML:** si un atributo de texto acepta formato HTML, aparece una barra de herramientas de formato de texto al hacer clic en el campo del atributo. Consulte "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la página 40.
- 4 **Adjuntos de archivo:** para adjuntar un archivo o eliminar un archivo del requisito, expanda esta sección. Consulte "[Trabajar con archivos adjuntos](#)" en la página 167.
  - 5 **Comentarios:** para ver los comentarios asociados al requisito o participar o iniciar un debate, expanda esta sección. Consulte "[Participar en debates](#)" en la página 193.

- 6 **Contenedores:** para agregar/eliminar el requisito en una colección, expanda la sección Contenedor. Consulte el capítulo ["Trabajar con contenedores" en la página 163.](#)
- 7 **Enlaces:** La sección de enlaces puede ampliarse para enumerar las clases relacionadas con el requisito, para enumerar los enlaces existentes o para agregar o eliminar enlaces. También pueden aparecer enlaces sospechosos. Consulte ["Trabajar con enlaces" en la página 144.](#)



**NOTA** Cualquier objeto enlazado que se muestre aquí es la versión actual del objeto. Consulte la sección Contenedores para ver los enlaces de objetos específicos de la versión en un contenedor.

- 8 **Dimensions CM:** Si la implementación se ha integrado con Dimensions CM, esta sección muestra los proyectos y solicitudes de Dimensions CM asociados con el requisito.
- 9 **Historial:** esta sección muestra información como la fecha y la hora en que se modificó el requisito, quién lo modificó y su estado.
- 10 **Encuestas:** para crear una encuesta asociada al requisito, modificar una encuesta existente, votar en una encuesta o ver los resultados de la misma, expanda esta sección. Consulte ["Encuestas" en la página 189.](#)
- 11 **Enlazar atributos:** la sección **Enlazar atributos** solo es visible si se crea un nuevo requisito o una solicitud de cambio y se enlaza a un requisito. Para obtener más información, consulte el capítulo ["Editar atributos de los enlaces" en la página 153.](#)
- 12 **Mostrar la barra de navegación/Ocultar la barra de navegación:** Haga clic para mostrar u ocultar la barra de navegación en la parte inferior del cuadro de diálogo. Puede desplazarse por los requisitos secuencialmente con los controles **Primero**, **Anterior**, **Siguiente** y **Último**.
- 13 **Cerrar después de guardar:** seleccione esta casilla para cerrar el requisito después de guardarlo. De lo contrario, el requisito se abre para editarlo después de guardarlo. **Cerrar después de guardar** no está disponible si la barra de navegación está visible.
- 14 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - Elija **Copiar** para copiar los valores de los atributos y utilizarlos en la creación de un nuevo requisito. Si el usuario no tiene el derecho **Crear** pero sí **CreateCR** para las clases, se creará una propuesta en su lugar. Se abre el cuadro de diálogo Nueva *nombre de clase* (consulte el capítulo ["Crear un nuevo requisito" en la página 123.](#))



**NOTA** Un atributo se copia en el siguiente requisito solo si el administrador ha seleccionado la opción **Rellenar al copiar** al definir el atributo. Consulte ["Definir un atributo" en la página 431](#)

- **Copiar con enlaces** hace lo mismo que la opción anterior, pero incluye enlaces a otros requisitos.
- Elija **Actualizar** para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios sin crear una nueva versión del requisito. (Esta opción no se recomienda si necesita mantener un historial o una pista de auditoría de los cambios en los requisitos a lo

largo del tiempo). El requisito permanece abierto para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada.

**Actualizar y siguiente:** hace lo mismo que la opción anterior, pero el cuadro de diálogo permanece abierto y se carga el siguiente requisito. Esta versión del botón aparece cuando la barra de navegación es visible.

- Seleccione **Guardar** para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios como una nueva versión del requisito. El requisito permanece abierto para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada. Dependiendo de su configuración, el reemplazo de un requisito puede desencadenar la apertura del cuadro de diálogo **Borrar sospechoso para** (consulte el capítulo "[Borrar enlaces sospechosos al reemplazar un requisito](#)" en la página 156).
- **Guardar y siguiente:** el cuadro de diálogo permanece abierto y se carga el siguiente requisito. Esta versión del botón aparece cuando la barra de navegación es visible. Dependiendo de su configuración, el reemplazo de un requisito puede desencadenar la apertura del cuadro de diálogo **Borrar sospechoso para** (consulte el capítulo "[Borrar enlaces sospechosos al reemplazar un requisito](#)" en la página 156).



**NOTA** Si el requisito figura en un documento controlado por ECP al que no se ha asignado un ECP, y está en vigor la **Actualizar a actual (sugerencia)**, esta acción puede detenerse. Consulte "[Combinar cambios del documento](#)" en la página 227.

## Copiar un requisito

Cuando se crean grupos de requisitos, suele ocurrir que compartan atributos comunes, incluso que haya similitudes en el título y la descripción. En tales casos, es útil utilizar la función **Copiar** y, al guardar el requisito modificado, utilizar **Guardar y copiar**.



**NOTA** Solo los atributos seleccionados en la configuración se copian en un nuevo requisito cuando se utiliza **Copiar** o **Guardar y copiar**. Consulte "[Propiedades de atributos comunes](#)" en la página 431

Puede utilizar la función Copiar:

- En el cuadro de diálogo **Editar atributos** utilizando los botones **Copiar** o **Copiar con enlaces**.
- En el panel **Acciones** al resaltar un requisito en casi cualquier vista o contexto.

## Usar la función Expandir

**Expandir** permite "ramificar" un requisito de forma que el requisito original quede bloqueado mientras se crean uno o más requisitos nuevos enlazados con el principal que se muestra en la **Vista gráfica detallada** (consulte el capítulo "[Usar la vista gráfica detallada](#)" en la página 174).

**Para expandir un requisito:**

- 1 En la **vista de requisitos**, seleccione uno o varios requisitos con estado de objeto **Actual** o **Expandido**.

- 2 Haga clic en **Expandir** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Nuevo nombre de clase**.
- 3 Haga los cambios que desee.
- 4 Haga clic en **Guardar**.



**NOTA** Al expandir un requisito, se establece el estado del objeto del requisito original como **Expandido**. El nuevo requisito tiene el estado de objeto **Actual**.

## Eliminar un requisito

Cuando se elimina un requisito, se marca como eliminado, pero los datos se conservan. Puede eliminar los requisitos cuyo estado sea "Actual" si tiene el permiso "Eliminar" para su clase. Cuando se elimina un requisito, se crea una nueva versión para garantizar que se mantiene una pista de auditoría completa de la eliminación del requisito.

### Para eliminar un requisito:

- 1 Seleccione uno o varios requisitos en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Eliminar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**.
- 3 Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

## Anular la eliminación de un requisito

Cuando se elimina un requisito, se marca como eliminado, pero los datos se conservan. Cuando se anula la eliminación de un requisito, una nueva versión sustituye a la anterior para garantizar que se mantiene una pista de auditoría completa de la eliminación del requisito.

### Para anular la eliminación de un requisito:

- 1 Seleccione uno o varios requisitos en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Recuperar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**.
- 3 Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

## Quitar una versión del requisito

Cuando se quita un requisito, la versión seleccionada se quita permanentemente de la instancia, y la versión anterior pasa a ser la actual. Puede quitar los requisitos cuyo estado sea "Actual" si tiene el permiso "Quitar" para su clase.



**PRECAUCIÓN** Quitar un requisito es una acción que no se puede deshacer.

### Para quitar un requisito:


- 1 Seleccione uno o varios requisitos en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Quitar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**.

- 3 Incluir todas las versiones:** si selecciona esta opción, se quitarán todas las versiones del requisito. Tenga en cuenta que no puede quitar todas las versiones si una o varias de ellas están incluidas en una línea de base o en una instantánea.
- 4** Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

## Imprimir un requisito

Puede imprimir un requisito desde el cuadro de diálogo **Editar atributos**.

### Para imprimir un requisito:

- 1** Después de seleccionar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Editar atributos.
- 2** Debe expandir las secciones y subsecciones si desea imprimir su contenido.
- 3**  Haga clic en el botón **Imprimir** situado en la parte superior derecha del cuadro de diálogo. Se abre una ventana con el contenido formateado para la impresión; los controles de RM que se muestran en esta ventana no son funcionales.
- 4** Se abre el cuadro de diálogo de impresión del sistema. Haga clic en **Imprimir**. El requisito se envía a la impresora.
- 5** Una vez impreso el contenido, cierre la ventana que muestra contenido formateado.

## Cambiar la clase de un requisito

A veces puede ser necesario cambiar la clase de un requisito, por ejemplo, porque se creó accidentalmente con una clase equivocada. La función **Cambiar clase** permite hacerlo fácilmente y el cambio aparece en el historial del requisito, lo que puede ser importante para las pistas de auditoría.

### Para cambiar la clase de un requisito, haga lo siguiente:

- 1** Seleccione uno o varios requisitos, por ejemplo, en el resultado de la búsqueda rápida, en el resultado de un informe o en un documento.
- 2** Haga clic en **Cambiar clase** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Cambiar clase**.
- 3** En el cuadro **Nueva clase**, seleccione la clase a la que desea convertir el requisito. Si ha seleccionado varios requisitos, todos los requisitos se convertirán en la clase seleccionada.
- 4** Haga clic en **Siguiente**.
- 5** Rellene los atributos y/o cambie la categoría según desee o necesite.
- 6** Haga clic en **Guardar**. Esto abre el cuadro de diálogo **Cambiado**, que presenta una descripción general de los requisitos modificados. Al hacer clic en el enlace de la izquierda (el nombre depende de la clase original) de un requisito, se abre la versión original. Al hacer clic en el enlace **Nuevo ID** se abre la versión actual de los requisitos para su edición. Para más información sobre la edición de requisitos, consulte el capítulo ["Editar un requisito" en la página 128](#).



- 7 Haga clic en **Cerrar**.




#### NOTA

- Los atributos Título y Texto correspondientes (los nombres dependen de las clases relacionadas) se transfieren automáticamente.
- Si la función de flujo de trabajo está activada para la clase de destino, después de la conversión de la clase el requisito siempre estará en el estado siguiente a la transición **Nuevo**.
- Dependiendo de la configuración de Dimensions RM, los requisitos vinculados pueden resultar sospechosos.

## Ver los requisitos de una categoría, documento, informe, colección o línea de base

### Para ver la lista de requisitos de un elemento específico:

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Para ver los requisitos de:
  - **Categoría o subcategoría**, seleccione las categorías que desee en el panel Categoría. A continuación, haga clic en **Ver requisitos** en el conjunto de categorías del panel Acciones.
  - **Documento o instantánea**, haga doble clic en el documento o la instantánea que desee en la pestaña Documentos del panel de selección.
  - **Informe**, haga doble clic en el informe que desee en la pestaña Informes del panel de selección.
  - **Colección**, haga doble clic en la colección que desee en la pestaña Colecciones del panel de selección.
  - **Línea de base**, haga doble clic en la línea de base que desee en la pestaña Líneas de base del panel de selección.


## Presentar una solicitud de cambio

Para presentar una solicitud de cambio, debe tener el permiso "CreateCR" para las clases.



**NOTA** Para presentar una solicitud de cambio que proponga la creación de un nuevo requisito, consulte ["Proponer un nuevo requisito" en la página 126](#).

### Para presentar una solicitud de cambio de un requisito:

- 1 Tras seleccionar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Proponer cambio** en el conjunto **Requisitos** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Proponer un cambio**.
- 2 Cambie los atributos en las secciones de atributos como desee. Los cambios están marcados por .

- 3 En la casilla **Motivo del cambio**, escriba la justificación de la solicitud de cambio. No existe un límite práctico para el número de caracteres. El control de edición HTML no está disponible en el campo **Motivo del cambio**.
- 4 Si desea enlazar la solicitud de cambio con un objeto de clase de propuesta de modificación (ECP), seleccione el objeto en la lista **ECP**. El cuadro de lista **ECP** no aparece si no se ha definido ninguna ECP.
- 5 **Intercambiar en:** Si la solicitud se ha enviado desde un documento, puede seleccionar esta casilla para reemplazar la versión en el documento con la nueva versión.
- 6 **Cerrar después de guardar:** seleccione esta casilla para cerrar la solicitud de cambio después de guardarla. De lo contrario, la solicitud de cambio se abre para su edición después de guardarlo. **Cerrar después de guardar** no está disponible si la barra de navegación está visible.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en **Enviar** para enviar la solicitud de cambio. La solicitud de cambio se abre para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada.
  - Haga clic en **Enviar y siguiente** para enviar la solicitud de cambio y luego cargar el siguiente requisito en los resultados de la consulta.



#### NOTA

- Las etiquetas de los botones varían en función de si la barra de navegación se muestra o se oculta. Si se muestra, aparece **Enviar y siguiente**. Si está oculta, aparece **Enviar**.
- También puede presentar una solicitud de cambio para un nuevo requisito desde el cuadro de diálogo **Nueva solicitud de cambio**. Para más información, consulta ["Proponer un nuevo requisito" en la página 126](#).

- 8 La barra de navegación de la parte inferior del cuadro de diálogo permite navegar a otros requisitos desde la consulta a partir de la cual se generó el requisito mostrado. Para ocultar la barra de navegación, haga clic en **Ocultar la barra de navegación**. Para mostrar la barra de navegación, haga clic en **Mostrar la barra de navegación**. La barra de navegación no es visible si solo hay un requisito en los resultados de la consulta. El nombre de la entidad desde la que se generó la lista de requisitos se muestra en la barra de navegación. Estas entidades incluyen el nombre del script, la **búsqueda rápida** y los **resultados de la consulta**.
- 9 Para navegar al requisito siguiente o anterior en la consulta desde la que se generó el requisito, haga clic en el botón siguiente ▶ o anterior ◀. Para navegar al primer requisito o al último, haga clic en el primer botón ◀ o en el último ▶.



- NOTA** Al presentar una solicitud de cambio, se heredan los enlaces y los contenedores. Para más información, consulte los capítulos ["Enlaces heredados" en la página 158](#) y ["Contenedores heredados" en la página 164](#).

## Revisar una solicitud de cambio/requisito propuesto

Cuando se acepta una solicitud de cambio, el requisito modificado sustituye a la versión actual del requisito. Si hay varias solicitudes de cambio para el requisito, las solicitudes que no han sido revisadas permanecen vinculadas.

El cambio propuesto, tanto si se rechaza como si se acepta, permanece en el historial de requisitos.

Para revisar las solicitudes de cambio presentadas con respecto a un requisito:

- 1 Resalte el requisito que quiera en un panel de trabajo antes de seleccionar **Aceptar/Rechazar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**, o abra el requisito para editarlo y seleccione **Aceptar/Rechazar** en el menú desplegable **Acciones**. **En ambos casos, se abre el cuadro de diálogo Aceptar o rechazar propuestas.**
- 2 En el panel izquierdo se muestra una lista de todas las solicitudes de cambio pendientes en relación con el requisito. Seleccione una solicitud de cambio para ver sus detalles.  
  
Las diferencias entre los cambios propuestos y la versión actual están marcadas en el texto.
- 3 Introduzca un motivo para aceptar o rechazar el cambio, si es obligatorio.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para aceptar la solicitud de cambio o en **Rechazar** para rechazarla. En cualquiera de los dos casos, el motivo del cambio introducido cuando se presentó la solicitud se mantendrá.



**NOTA** Si el requisito se encuentra en un documento controlado por ECP al que no se le ha asignado una ECP, y la opción **Actualizar a actual (sugerencia)** está activada, la acción se detendrá y recibirá un mensaje al hacer clic en el botón **Aceptar**. Consulte ["Combinar cambios del documento"](#) en la [página 227](#).

- 5 **Para aceptar una solicitud de cambio previamente rechazada, haga lo siguiente:**
  - a Haga clic en el enlace **Mostrar solicitudes rechazadas anteriormente**, situado en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo.
  - b Seleccione la solicitud de modificación rechazada.
  - c Si tiene permiso para aprobar la solicitud de cambio rechazada, se activa el botón **Aceptar**. Haga clic en el botón **Aceptar**.
  - d Haga clic en **Cerrar**.

## Exportar requisitos

Para exportar requisitos en la vista de jerarquía, consulte el capítulo ["Exportar requisitos en la vista de jerarquía"](#) en la [página 143](#).

## Exportar como hoja de cálculo de Microsoft Excel

**Para exportar los requisitos como una hoja de cálculo de Excel, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en **Búsqueda Rápida**, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Hoja de cálculo Excel (\*.xlsx)**.
- 4 Seleccione cualquiera de estas opciones si lo desea:
  - a **Incluir imágenes:** si selecciona esta opción, las imágenes se exportan al archivo de Excel.
  - b **Incluir el script:** si selecciona esta opción, el script utilizado para consultar los requisitos se incluye en la hoja de cálculo de Excel.
- 5 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.



**NOTA** En el servidor, se requiere Microsoft Excel para generar archivos XLSX. Si Microsoft Excel no está instalado en el servidor, las hojas de cálculo de Microsoft Excel se crean con la extensión de archivo .xls en lugar de .xlsx. Al abrir un archivo .xls, es posible que reciba un mensaje informando de que el archivo tiene un formato diferente a .xls. Puede hacer clic en **Sí** en este cuadro de diálogo y el archivo se abrirá en Excel.

## Exportar como documento de Microsoft Word

**Para exportar los requisitos como una documento de Word, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en **Búsqueda Rápida**, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Documento de Word (\*.docx)**.
- 4 Si lo desea, cambie la orientación de la página entre vertical y horizontal seleccionando la opción correspondiente.
- 5 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.

Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.

- **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.

Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.

- **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.

Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.



#### NOTA

- En el servidor, se requiere Microsoft Word para generar archivos DOCX y PDF. Si Microsoft Word no está instalado en el servidor, los documentos de Microsoft Word se crean con la extensión de archivo .doc en lugar de .docx. Al abrir un archivo .doc, es posible que reciba un mensaje informando de que el archivo tiene un formato diferente a .doc. Puede hacer clic en **Sí** en este cuadro de diálogo y el archivo se abrirá en Word.
- Si se crea un archivo .doc, todos los enlaces del índice apuntan a la página número uno. Para numerar correctamente las entradas del índice, haga clic con el botón derecho del ratón en el índice y seleccione **Actualizar** en el menú contextual.

## Exportar como documento PDF de Adobe

**Para exportar los requisitos como un documento PDF de Adobe, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en **Búsqueda Rápida**, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Documento PDF (\*.pdf)**.
- 4 Si lo desea, cambie la orientación de la página entre vertical y horizontal seleccionando la opción correspondiente.
- 5 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.

Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.



#### NOTA

- En el servidor, se requiere Microsoft Word para generar archivos PDF. Si Microsoft Word no está instalado en el servidor, los documentos PDF se crean con la extensión de archivo .doc en lugar de .pdf. Al abrir un archivo .doc, es posible que reciba un mensaje informando de que el archivo tiene un formato diferente a .doc. Puede hacer clic en **Sí** en este cuadro de diálogo y el archivo se abrirá en Word.
- Si se crea un archivo .doc, todos los enlaces del índice apuntan a la página número uno. Para numerar correctamente las entradas del índice, haga clic con el botón derecho del ratón en el índice y seleccione **Actualizar** en el menú contextual.

## Exportar como documento XML

**Para exportar los requisitos como un documento XML, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en **Búsqueda Rápida**, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Documento XML (\*.xml)**.
- 4 Para incluir imágenes y formato (por ejemplo, colores de texto, alineación de texto, etc.), seleccione la opción **Codificar las columnas de texto para incluir imágenes y formato**.
- 5 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.

### **Entender un documento XML exportado**

Esta sección incluye extractos de un documento XML de ejemplo que se produce al exportar requisitos y una tabla que describe los elementos de los extractos.

```

1 - <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 - <REPORT name="Baseline Check" project="SPRINT5" user="EPHOTO"
3 -   xmlns="http://schemas.serena.com/rqm/2005">
4 - <SUBREPORT>
5 - <LAYOUT>
6 -   <COLUMN name="PUID" attrId="26" classId="1">PUID</COLUMN>
7 -   <COLUMN name="TEXT" attrId="31" classId="1">Baseline 1</COLUMN>
8 -   <COLUMN name="PUID" attrId="26" classId="1">PUID</COLUMN>
9 -   <COLUMN name="TEXT" attrId="31" classId="1">Baseline 2
10 -     Modifications</COLUMN>
11 - </LAYOUT>
12 - <SCHEMA>
13 -   <CLASS name="MARKETING_REQUIREMENTS" id="1">
14 -     <ATTRIBUTE name="PUID" id="26" type="puid" mandatory="false" editable="false"
15 -       unique="false" visible="true">
16 -       <FORMAT>MRKT_<#></FORMAT>
17 -       <DISPLAYNAME>Rqmt ID</DISPLAYNAME>
18 -     </ATTRIBUTE>
19 -     <ATTRIBUTE name="TEXT" id="31" type="text" mandatory="true" editable="true"
20 -       unique="false" visible="true">
21 -       <DEFAULTVALUE>Dummy Text</DEFAULTVALUE>
22 -       <DISPLAYNAME>Text</DISPLAYNAME>
23 -     </ATTRIBUTE>
24 -   </CLASS>
25 - </SCHEMA>
26 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="1" version="1"
27 -   puid="MRKT_000001">
28 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
29 -   <attribute id="TEXT">
30 -     This system shall enable the user to browse an on-line photo album. It
31 -     shall look and feel just like an electronic photo album.
32 -   </attribute>
33 - </requirement>
34 - <LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
35 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
36 -   puid="MRKT_000001">
37 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
38 -   <attribute id="TEXT">
39 -     shall look and feel just like an electronic photo album.
40 -   </attribute>
41 - </requirement>
42 - <LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
43 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
44 -   puid="MRKT_000001">
45 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
46 -   <attribute id="TEXT">
47 -     The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
48 -     album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
49 -     like the one on the coffee table.
50 -   </attribute>
51 - </requirement>
52 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="42" version="1"
53 -   puid="MRKT_000001">
54 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
55 -   <attribute id="TEXT">
56 -     The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
57 -     album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
58 -     like the one on the coffee table.
59 -   </attribute>
60 - </requirement>
61 - </LINK>
62 - </requirement>
63 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="2" version="1"
64 -   puid="MRKT_000002">
65 -   <attribute id="PUID">MRKT_000002</attribute>

```

```

</attribute>
</requirement>
</SUBREPORT>
<SCRIPT>
- <![CDATA[
select <PUID>PUID <Baseline 1>TEXT from Marketing_Requirements where
group in ('Baseline 1') and STATUS != 'Deleted'

xref source secondary_history

select <PUID>PUID <Baseline 2 Modifications>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 2')

plus

select <PUID>PUID <Baseline 2 Additions>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 2') and group not
in ('Baseline 1') and NOT_SECONDARY_IN immediate

plus

select <PUID>PUID <Baseline 1 Deletions>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 1') and
STATUS='Deleted'
]]>
</SCRIPT>
</REPORT>

```

La siguiente tabla describe los elementos de los extractos anteriores. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Las **etiquetas** están encerradas entre corchetes < >.
- Los **atributos** son cualquier cosa de tipo name=value dentro de una etiqueta.
- El **contenido** es cualquier texto sin formato entre etiquetas de apertura y cierre.

Clave	Descripción
1	<REPORT> es la etiqueta raíz del documento XML. Tiene atributos para el nombre de la consulta, el nombre de la instancia y el usuario que realizó la consulta.
2	Una sentencia PLUS en una consulta puede utilizarse para unir varios scripts en uno solo. El resultado del script es que se producen múltiples informes en una sola ejecución de extracción de datos. Si se ejecuta un informe PLUS, hay etiquetas <SUBREPORT> adicionales para cada subinforme.
3	Cada etiqueta <REPORT> o <SUBREPORT> contiene una etiqueta <LAYOUT> que describe la asignación de los nombres de atributos de Dimensions RM y los nombres de visualización que se utilizarán en un informe.
4	La etiqueta <SCHEMA> contiene las clases utilizadas en la consulta y más detalles sobre los atributos implicados. <b>NOTA:</b> La etiqueta <LAYOUT> puede definir el mismo atributo más de una vez, pero la etiqueta <SCHEMA> muestra el atributo solo una vez.
5	La etiqueta <CLASS> se crea para cada requisito que se devuelve desde la consulta. El contenido de la etiqueta es el nombre de la clase y el ID de la misma.



Clave	Descripción
6	Cada etiqueta <ATTRIBUTE> tiene atributos para el nombre, el ID y el tipo; e indicadores obligatorios, editables, únicos y visibles. Para cada atributo RM de tipo "puid", "alfanumérico" o "fecha", se crea una etiqueta <FORMAT>. El tipo de atributo determina los atributos de la etiqueta <FORMAT>. Para cada atributo de Dimensions RM de tipo "lista", se crea una etiqueta <LISTVALUES> que enumera los valores válidos para el atributo.
7	Para cada requisito de Dimensions RM devuelto desde la consulta, se crea una etiqueta que coincide con el nombre de la clase de Dimensions RM (por ejemplo, <clase de requisito>) y que contiene el ID de requisito. Cada etiqueta de requisito contiene los atributos solicitados en la consulta (consulte el elemento número 8).
8	Para cada atributo de Dimensions RM solicitado en la consulta para un requisito concreto, se crea una etiqueta que coincide con el nombre del atributo de Dimensions RM (por ejemplo, <TEXT>). El contenido de la etiqueta es el valor del atributo de Dimensions RM.
9	La sentencia XREF en una consulta permite mostrar el enlace o la trazabilidad entre requisitos. Si se ejecuta un informe XREF, las relaciones se muestran como etiquetas <LINK> anidadas. El atributo "name" es el nombre de una relación de Dimensions RM. La etiqueta <LINK> contiene etiquetas para los requisitos relacionados. Puede haber más de una etiqueta <LINK> en el mismo nivel para indicar múltiples enlaces al mismo requisito. El mismo requisito puede aparecer más de una vez en la salida XML debido a las diferentes relaciones con el mismo requisito.
10	La última etiqueta del informe es la etiqueta <SCRIPT>. El contenido de la etiqueta es la cadena de consulta utilizada para la consulta. Como puede contener texto XML incompatible, se envuelve en un bloque [!CDATA] para preservar todo el texto.

## Exportar como una página web

Para exportar los requisitos como una página web, siga estos pasos:

- 1 Ejecute un informe o una consulta en Búsqueda Rápida, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Página web (\*.html)**.
- 4 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.

Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.

## Exportar como un archivo CSV

**Para exportar los requisitos como un archivo CSV, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en **Búsqueda Rápida**, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **CSV (delimitado por comas) (\*.csv)**.
- 4 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.



**NOTA** Al exportar los requisitos de los *casos de prueba* o de las *ejecuciones de prueba* (como se define en "[Gestión de casos de prueba](#)" en la [página 365](#)) al formato CSV:

- Las columnas de los pasos de la prueba se dividirán en estas columnas individuales:
  - Pasos de la prueba - Descripción
  - Pasos de la prueba - Resultado esperado
  - Pasos de la prueba - Resultado real (solo para los requisitos de la *ejecución de prueba*)
- El número del paso de prueba no se exportará.



**PRECAUCIÓN** Al exportar los requisitos de los *casos de prueba* o de las *ejecuciones de prueba* (tal como se definen en "[Gestión de casos de prueba](#)" en la [página 365](#)) al formato CSV, **debe** incluir una columna de identificación (PUID o ID de objeto) si desea volver a importar el archivo CSV. Para más información sobre la importación de los requisitos de los *casos de prueba* o de las *ejecuciones de prueba*, consulte el capítulo "[Importar requisitos de los casos de prueba y de las ejecuciones de prueba](#)" en la [página 356](#).

## Exportar como archivo de texto sin formato

**Para exportar los requisitos como un archivo de texto sin formato, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en Búsqueda Rápida, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Texto sin formato (\*.txt)**.
- 4 Haga clic en uno de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.

## Exportar como archivo de tabla de texto sin formato

**Para exportar los requisitos como un archivo de tabla de texto sin formato, siga estos pasos:**

- 1 Ejecute un informe o una consulta en Búsqueda Rápida, o abra una colección o una línea de base.
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 3 En la lista **Exportar como**, seleccione **Tabla de texto sin formato (\*.txt)**.
- 4 Haga clic en cualquiera de estos botones:
  - **Exportar:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si solo hay una página de resultados.
  - **Todas las páginas:** Exporta todos los requisitos.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.
  - **Página seleccionada:** exporta los requisitos de la página actualmente seleccionada.  
Este botón se muestra si hay más de una página de resultados.

## Exportar requisitos en la vista de jerarquía



**CONSEJO** Antes de empezar a exportar los requisitos, seleccione la categoría que desea exportar en la vista de categoría. Luego cambie a la vista de jerarquía.

**Para exportar requisitos desde la vista de jerarquía:**

- 1 Cambie a la vista de jerarquía.

- 2 En el conjunto **Jerarquías** del panel **Acciones**, haga clic en **Exportar**.
- 3 Seleccione las opciones de exportación que desee.
- 4 Haga clic en **Exportar**.



**NOTA** En el servidor, se requiere Microsoft Excel para generar archivos XLSX. Si Microsoft Excel no está instalado en el servidor, las hojas de cálculo de Microsoft Excel se crean con la extensión de archivo .xls. Al abrir un archivo .xls, es posible que reciba un mensaje informando de que el archivo tiene un formato diferente a .xls. Puede hacer clic en **Sí** en este cuadro de diálogo y el archivo se abrirá en Excel.

## Trabajar con enlaces

Los enlaces proporcionan trazabilidad, el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

Un único requisito de negocio puede generar 10 casos de uso, 30 requisitos funcionales y otros 40 casos de prueba. Cuando la gestión de productos comprueba el estado de ese requisito de negocio inicial, el objetivo es poder seguirlo a través del sistema, para saber cuándo se han superado todos esos casos de prueba.












En RM Browser, los enlaces pueden ser a través de:



- el proceso de definición de requisitos,
- mediante acciones, como Crear enlace, Crear nuevo y enlazar, Crear nuevo, enlazar y agregar al documento.
- Vista dividida, que proporciona filtrado de búsqueda rápida para admitir la vinculación de arrastrar y soltar
- Matriz de relaciones, que proporciona enlaces con un solo clic
- Navegador de enlaces, que no solo muestra las relaciones, sino que permite crear otras nuevas.

Los enlaces se crean entre requisitos, no entre versiones de requisitos. Un enlace que une un negocio con uno o varios requisitos funcionales se mantendrá, aunque se hayan modificado todos los implicados. El enlace se mantendrá hasta que se elimine, e incluso entonces, si el enlace se incluyó en una línea de base, su historial se mantendrá mientras permanezca la instancia.

La sección **Enlaces** del cuadro de diálogo Editar requisitos ofrece estas funciones:

	<b>Examinar enlaces:</b> abre el cuadro de diálogo Navegador de enlaces. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Usar el navegador de enlaces</a> " en la página 159.
	<b>Historial de sospechas:</b> abre el cuadro de diálogo Historial de sospechas. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Utilizar el historial de sospechas</a> " en la página 157.
+	<b>Expandir:</b> expande todas las secciones de los enlaces. Esta función no está disponible una vez que el usuario ha cambiado a Vista rápida.

	<b>Contraer:</b> contrae todas las secciones de los enlaces. Esta función no está disponible cuando se utiliza la vista rápida.
	<b>Vista rápida:</b> Lista todos los requisitos enlazados en una sola tabla. Dado que se enumeran los requisitos de las distintas clases, solo se muestran los atributos comunes. Las clases sin enlaces activos no se muestran. Al hacer doble clic en un requisito de la tabla, se abre el requisito.
	<b>Vista expandida:</b> lista los requisitos enlazados por clase, cada uno en su propia tabla; la función de propiedades puede utilizarse para ampliar la visualización. Al hacer doble clic en un requisito de la tabla, se abre el requisito.
	<b>Propiedades:</b> abre el cuadro de diálogo <i>Propiedades del enlace</i> . Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Propiedades del enlace</a> " en la página 152.
	<b>Borrar todos los enlaces sospechosos:</b> borra todos los enlaces sospechosos. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Borrar enlaces sospechosos</a> " en la página 156.
	<b>Enlazar existentes:</b> abre el cuadro de diálogo <i>Enlazar requisitos</i> , que permite enlazar el requisito actual a un requisito existente. La opción Enlazar existentes está disponible si el usuario tiene el permiso <i>Enlazar</i> para las clases y el permiso <i>Crear</i> para las relaciones.
	<b>Crear nuevo y enlazar:</b> Abre un cuadro de diálogo para seleccionar la relación que se va a crear, suponiendo que exista más de una posibilidad, antes de abrir el cuadro de diálogo <i>Nuevo requisito</i> ; el requisito recién creado se enlazará y, si selecciona Guardar y copiar, también se enlazará el siguiente requisito. Es una buena función para crear varios requisitos secundarios a partir del mismo elemento principal.
	<b>Proponer nuevo y enlazar:</b> abre el cuadro de diálogo <i>Proponer nuevo requisito</i> y enlaza la propuesta creada. Proponer nuevo y enlazar solo está disponible si el equipo ha optado por utilizar propuestas, en lugar de confiar en el proceso de flujo de trabajo.
	<b>Editar atributos del enlace:</b> abre el cuadro de diálogo <i>Editar atributos del enlace</i> , que permite ver y modificar los atributos personalizados de un enlace. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Editar atributos de los enlaces</a> " en la página 153.
	<b>Eliminar enlace:</b> elimina el enlace seleccionado. La opción Eliminar enlace está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y el derecho <i>Eliminar</i> para las relaciones.
	<b>Quitar enlace:</b> quita permanentemente un enlace. La opción Quitar enlace está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y el derecho <i>Quitar</i> para las relaciones. <b>PRECAUCIÓN</b> No se puede restaurar un enlace eliminado.
	<b>Anular eliminación del enlace:</b> restaura un enlace eliminado. La opción Anular eliminación del enlace está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y el derecho <i>Recuperar</i> para las relaciones. Para más detalles sobre cómo recuperar un enlace eliminado, consulte el capítulo " <a href="#">Propiedades del enlace</a> " en la página 152.


	<p><b>Plantear sospechas:</b> hace que un requisito enlazado sea sospechoso. La opción Plantear sospechas está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y el derecho de <i>Plantear enlaces sospechosos</i> para las relaciones. Para más detalles sobre los enlaces sospechosos, consulte el capítulo "<a href="#">Enlaces sospechosos</a>" en la página 154.</p>
	<p><b>Resolver sospecha:</b> Borra la sospecha de uno o más objetos enlazados resaltados. La opción Resolver sospecha está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y los derechos <i>Eliminar enlaces sospechosos</i> y <i>Borrar de forma masiva los enlaces sospechosos</i> para las relaciones. Para más detalles sobre el borrado de enlaces sospechosos, consulte el capítulo "<a href="#">Enlaces sospechosos</a>" en la página 154.</p>

## Enlazar un requisito existente


El cuadro de diálogo *Enlazar requisitos existentes* permite

- enumerar y enlazar con los requisitos a los que se ha accedido recientemente,
- utilizar la función de búsqueda para limitar la lista reciente,
- elegir opcionalmente una clase relacionada, si hay varias posibilidades, así como una categoría
- elegir el cuadro de diálogo *Búsqueda avanzada* para acceder a toda la gama del cuadro de diálogo *Buscar ahora*


### **Para enlazar con requisitos existentes:**

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Haga clic en . Esto abre el cuadro de diálogo *Enlazar requisitos existentes*.
- 4 Para visualizar la lista de requisitos a los que se ha accedido recientemente (como se muestra a continuación):
  - a Haga clic en el cuadro de búsqueda que abre la lista de requisitos recientes de las clases relacionadas.
  - b Si aparece, seleccione el requisito correspondiente de la lista.
  - c Haga clic en **Agregar**.
  - d **Enlazar más** para volver al cuadro de diálogo *Enlazar requisitos existentes*.

Link Business\_Requirement: BR\_0052





**Figura 3-7. Haga clic en la casilla "Buscar" para forzar la visualización de requisitos recientes.**

- 5 Si desea limitar la búsqueda a una o varias clases o categorías, haga lo siguiente:
  - a Haga clic en **Opciones**.
  - b Seleccione la clase o clases que desea enlazar. Tenga en cuenta que esta opción no se puede cambiar si ha abierto el cuadro de diálogo en la vista expandida.
  - c Seleccione la categoría o categorías en las que desea buscar requisitos.
- 6 Especifique una cadena de texto en el cuadro de búsqueda.
- 7 Haga clic en .
- 8 Seleccione uno o use **ctrl+clic** para seleccionar varios
- 9 Haga clic en **Agregar**.

### **Para utilizar el modo de búsqueda avanzada**

- 10 Haga clic en **Búsqueda avanzada**.
- 11 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48 y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54.
- 12 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la página 57.

- 13 Enlazar atributos:** Esta opción solo está disponible si se pueden especificar atributos de enlace para la relación seleccionada.
  - a** Haga clic en **Enlazar atributos**. Se abre el cuadro de diálogo *Editar atributos del enlace*.
  - b** Edite o seleccione los atributos deseados o requeridos.
  - c** Haga clic en **Guardar**.
- 14 Recordar estas opciones:** Seleccione esta casilla de verificación para mantener la configuración actual como la predeterminada en futuras invocaciones del cuadro de diálogo.
- 15 Filtros:** Si ha guardado filtros en la búsqueda rápida, puede utilizarlos para buscar el requisito al que quiera enlazar.
- 16 Buscar ahora:** Haga clic en este botón para ejecutar la búsqueda. Los resultados se muestran en el panel inferior del cuadro de diálogo. Cada requisito enlazado al requisito original tiene un icono de cadena  al lado.

	Rqmt ID	Title
	COMP_000001	Utilize Tcl/Tk
	COMP_000002	Application settings will be saved
	COMP_000003	Default window size 140x100

- 17 Nueva búsqueda:** Haga clic en este botón para borrar los criterios de búsqueda actuales y los resultados.
- 18** Seleccione los requisitos que desee enlazar. Para la selección múltiple de requisitos, consulte el capítulo "[Seleccionar varios requisitos](#)" en la página 37.
- 19** Haga clic en **Agregar enlace**.

## Enlazar los requisitos existentes a través de la búsqueda rápida

La Vista dividida, en la pestaña **Vistas**, ofrece un método más sencillo para enlazar los requisitos existentes. Utilizando el filtrado de búsqueda rápida, los requisitos disponibles de ambos lados de una relación (por ejemplo, los requisitos de negocio a la izquierda, y los funcionales a la derecha de la vista dividida) se pueden arrastrar a la relación. Para más información sobre la búsqueda de requisitos, consulte el capítulo "[Exportar requisitos](#)" en la página 135.

**Para utilizar la vista dividida para el enlace, siga estos pasos:**

- 1** En la barra de menús, haga clic en **Requisitos** para abrir la búsqueda rápida.
- 2** En el panel Acciones, haga clic en **Vista dividida**. Esto divide la ventana de búsqueda rápida en dos ventanas de búsqueda rápida. La ventana de búsqueda rápida de la



izquierda permite seleccionar una clase (principal o secundaria), mientras que la de la derecha permite seleccionar cualquier clase relacionada.

Category	Design ID	Title	Modified By	Time Modified
RMDEMO	DESIGN_00001	ePhoto Actions	Ryan For...	31-AUG-2016@01:24:44
RMDEMO	DESIGN_00002	Photo upload	Ryan For...	31-AUG-2016@01:19:30
RMDEMO	DESIGN_00003	Photo uploader DB Connection	Ryan For...	31-AUG-2016@01:20:16
RMDEMO/Products/CloudData	DESIGN_00004	CloudData Flow	Ryan For...	18-AUG-2017@02:50:21

ReqID	Title	Links In	Links Out	Time Modified
COMP_000001	Utilize TcITx	1	2	23-FEB-2021@07:11:34
COMP_000002	Application settings will be saved	1	1	19-FEB-2018@15:50:58
COMP_000003	Default window size 140x100	1	1	19-FEB-2018@15:51:18
COMP_000004	Images can be expanded to full size	1	2	19-FEB-2018@15:54:39
COMP_000005	Last 5 images will be remembered	1	3	28-JUL-2020@08:08:14
COMP_000006	Multiline text annotations	1	2	19-FEB-2018@15:55:06
COMP_000007	Cut and paste text	1	1	19-FEB-2018@15:55:42
COMP_000008	Search and replace supported	1	1	19-FEB-2018@15:55:53
COMP_000009	DB supports Create, Read, Update, Delete	1	1	19-FEB-2018@15:56:07
COMP_000010	Database supports Create, Read, Update, and Delete	0	2	30-SEP-2015@01:41:47
COMP_000011	Annotations stored in database	1	2	19-FEB-2018@17:15:34
COMP_000012	Ascii based database	1	2	30-SEP-2015@01:41:47
COMP_000013	At least 1024 entries stored	1	1	30-SEP-2015@01:41:47
COMP_000014	Name of DB unique	1	1	19-FEB-2018@15:57:16
COMP_000015	Each user has own DB	1	1	18-AUG-2017@01:11:12
COMP_000016	DB's installed in central location.	1	1	19-FEB-2018@15:57:36
COMP_000017	Windows Desktop used	2	1	19-FEB-2018@15:57:50
COMP_000018	Launched from Windows 'Start'	2	1	19-FEB-2018@15:58:02
COMP_000019	GUI complies with Presentation Manager style guide	1	1	19-FEB-2018@15:58:17
COMP_000020	Minimum VGA supported	1	1	28-JUL-2020@08:15:11
COMP_000021	Will run on 300 MHz Celeron with 32 megs ram	1	1	30-SEP-2015@01:41:48
COMP_000022	Installed software less than 5 megs	0	1	18-AUG-2017@01:12:58

**Figura 3-8. Búsqueda rápida en modo Vista dividida**

La ventana de búsqueda rápida de la derecha ofrece estas funciones adicionales:



**Crear enlace:** enlaza uno o más requisitos de la clase secundaria con un requisito de la clase principal. La opción Crear enlace está disponible si el usuario tiene el derecho *Enlazar* para las clases y el derecho *Crear* para las relaciones.



**CONSEJO** También puede utilizar arrastrar y soltar para enlazar los requisitos.



**Eliminar enlace:** elimina los enlaces entre uno o varios requisitos de clase secundaria y un requisito de clase principal. La opción Eliminar enlace está disponible si el usuario tiene el derecho *Enlazar* para las clases y el derecho *Eliminar* para las relaciones.



**Quitar enlace:** quita permanentemente los enlaces entre uno o varios requisitos de clase secundaria y un requisito de clase principal. La opción Quitar enlace está disponible si el usuario tiene el derecho *Enlazar* para las clases y el derecho *Quitar* para las relaciones.



**PRECAUCIÓN** No se puede restaurar un enlace eliminado.




**Anular eliminación del enlace:** restablece los enlaces previamente eliminados entre uno o varios requisitos de clase secundaria y un requisito de clase principal. La opción Anular eliminación del enlace está disponible si el usuario tiene el derecho *Enlazar* para las clases y el derecho *Recuperar* para las relaciones.

**Relación:** muestra todas las relaciones entre la clase principal y la clase secundaria.

**Mostrar:** filtra los requisitos de la clase secundaria. Puede seleccionar uno de estos valores:

- **Todo:** muestra todos los requisitos.
  - **Enlazado:** muestra solo los requisitos que están enlazados.
  - **Sin enlazar:** muestra solo los requisitos que no están enlazados.
  - **Enlaces eliminados:** muestra solo los requisitos con enlaces eliminados.
- ☰ **Vista Cuadrícula:** muestra los requisitos en una tabla. Esta es la vista estándar de la búsqueda rápida.
- ☰ **Vista de matriz:** muestra los enlaces de requisitos en una tabla como filas y columnas.
- ☰ **Vista de tarjeta:** muestra los requisitos como tarjetas independientes. Cada tarjeta muestra la siguiente información:
- ID de requisito
  - Título
  - Propietario
  - Última fecha de modificación
  - Número de enlaces




Para volver a la ventana normal de búsqueda rápida, haga clic en **Búsqueda Rápida** en el panel Acciones.



**NOTA** Para crear, eliminar, quitar o recuperar un enlace, es necesario seleccionar un requisito de clase principal y uno o varios requisitos de clase secundaria.

## Crear un nuevo requisito y enlazarlo


- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Expanda la clase que contiene el requisito que quiera enlazar.
- 4 Haga clic en . Esto abre el cuadro de diálogo para agregar un nuevo requisito.
- 5 Rellene los atributos.

- 6 Si el administrador configuró los atributos de los enlaces, es posible que tenga que editar o seleccionar los valores de los atributos para el enlace entre los dos requisitos en la sección **Atributos del enlace**.
- 7 Haga clic en **Guardar**.



**NOTA** Si el administrador lo ha configurado, los valores de los atributos del requisito principal pueden copiarse en el requisito recién creado.

## Proponer un nuevo requisito y enlazarlo

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Expanda la clase que contiene el requisito que quiera enlazar.
- 4 Haga clic en . Esto abre el cuadro de diálogo para agregar un nuevo requisito.
- 5 Rellene los atributos.
- 6 Si el administrador configuró los atributos de los enlaces, es posible que tenga que editar o seleccionar los valores de los atributos para el enlace entre los dos requisitos en la sección **Atributos del enlace**.
- 7 Haga clic en **Enviar**.



**NOTA** Si el administrador lo ha configurado, los valores de los atributos del requisito principal pueden copiarse en el requisito recién creado.

## Eliminar o quitar enlaces



**NOTA** Los enlaces de línea de base (es decir, los objetos principal y secundario incluidos en una misma línea de base) no se pueden eliminar, ya que esto alteraría el contenido de la línea de base. En el caso de que se intente eliminar un enlace de línea de base, se muestra una advertencia que indica que los objetos enlazados deben ser reemplazados y se pregunta si quiere continuar. Si el usuario hace clic en Aceptar, se crea una nueva versión del requisito y el enlace de base no se modifica.

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Expanda la clase que contiene el requisito que quiera eliminar o quitar.
- 4 Seleccione los requisitos que quiera eliminar o quitar.

- 5 Para eliminarlos, haga clic en  . Para quitarlos, haga clic en  .



#### PRECAUCIÓN


- No se puede restaurar un enlace eliminado.
- Al eliminar un enlace se eliminan también los valores del atributo del enlace. Si se vuelve a agregar el enlace, **no** se restablecerán los valores de los atributos del enlace.

- 6 Confirme el mensaje emergente.



## Restaurar un enlace eliminado

Un enlace eliminado solo se muestra en la lista si se ha activado la opción *Mostrar enlaces eliminados* para la clase. Para más detalles sobre cómo mostrar los enlaces eliminados, consulte el capítulo "[Propiedades del enlace](#)" en la [página 152](#).

#### Para restaurar un enlace eliminado:

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Expanda la clase que contiene el requisito que quiera restaurar.
- 4 Seleccione los enlaces eliminados que quiera restaurar. Los enlaces eliminados utilizan una fuente cursiva y un color de texto rojo.
- 5 Haga clic en  .
- 6 Confirme el mensaje emergente.

## Borrar un enlace sospechoso

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Expanda la clase que contiene el requisito que quiera restaurar.
- 4 Seleccione los enlaces sospechosos que quiera borrar. Los enlaces sospechosos muestran un icono  en la columna de la izquierda.
- 5 Haga clic en  .
- 6 Confirme el mensaje emergente.

Para más información sobre los enlaces sospechosos, consulte el capítulo "[Enlaces sospechosos](#)" en la [página 154](#).

## Propiedades del enlace

En el cuadro de diálogo *Propiedades del enlace* puede definir para cada clase los datos que deben mostrarse en la sección **Enlaces**. Están disponibles estos ajustes:

- **Atributos para mostrar:** para especificar los atributos que quiera mostrar, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- **Orden de clasificación:** para especificar el orden de clasificación, consulte el capítulo "[Lista Orden de clasificación](#)" en la página 39.
- **Incluir todas las versiones de los requisitos:** si esta opción está seleccionada, muestra todas las versiones de los requisitos. Se recomienda incluir el atributo **Estado actual** en la lista de **Atributos para mostrar**.
- **Mostrar información sobre la creación de enlaces:** si esta opción está seleccionada, la lista muestra la fecha y hora de creación del enlace. Tenga en cuenta que la información de creación de enlaces se utiliza para todas las clases, y no solo para la clase seleccionada cuando se abre el cuadro de diálogo.
- **Mostrar enlaces eliminados:** si esta opción está seleccionada, muestra los enlaces eliminados e incluye el usuario que lo ha eliminado, así como la fecha y hora en que lo ha hecho.


## Editar atributos de los enlaces

Los atributos del enlace están disponibles si el administrador los configuró para una relación. Al crear un enlace en un requisito o solicitud de cambio, puede (o debe,, en el caso de los atributos obligatorios) rellenar esos atributos.

Puede editar los atributos de los enlaces:

- al crear un enlace en un requisito existente (consulte el capítulo "[Enlazar un requisito existente](#)" en la página 146);
- al crear un enlace en un nuevo requisito (consulte el capítulo "[Crear un nuevo requisito y enlazarlo](#)" en la página 150);
- al crear un enlace en una nueva solicitud de cambio (consulte el capítulo "[Proponer un nuevo requisito y enlazarlo](#)" en la página 151);
- en los enlaces existentes (consulte más abajo).

### Para editar los atributos de un enlace existente:

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Seleccione un requisito enlazado.
- 4 Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo *Editar atributos del enlace*.
- 5 Rellene o seleccione los valores de los atributos según necesite o desee.
- 6 Haga clic en **Guardar**.






**PRECAUCIÓN** Al eliminar un enlace se eliminan también los valores del atributo del enlace. Si se vuelve a agregar el enlace, **no** se restablecerán los valores de los atributos del enlace.

## Enlaces sospechosos

**Sospechoso** es un atributo del sistema que se mantiene en cada clase; este atributo se establece como 'true' cuando el cambio en un objeto vinculado levanta sospechas que sugieren una revisión. El atributo **Sospechoso** suele incluirse en los informes de requisitos.

Normalmente, cada clase está relacionada con al menos otra clase. Sin esta conexión, no es posible establecer la trazabilidad entre las clases de información mantenidas por el esquema. Es habitual establecer relaciones de forma que determinados cambios, como el título o la descripción, en un requisito principal o anterior obliguen a revisar el requisito secundario o posterior.

Hay que tener en cuenta que también es posible que surjan sospechas en un elemento principal cuando se cambia al secundario; es menos típico, pero es una decisión que se toma para atender a las necesidades del proceso.




	<p>El icono estándar de enlace sospechoso indica que el objeto asociado es sospechoso. Al abrir el objeto y hacer clic en el icono, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indicará el origen de la sospecha, en caso de que se apliquen permisos.</p>
	<p>Si la configuración incluye la opción <i>Visualizar vínculos sospechosos ascendentes y descendentes</i>, se mostrará una flecha hacia abajo si el origen de la sospecha se inició por un cambio ascendente.</p>
	<p>Si la configuración incluye la opción <i>Visualizar vínculos sospechosos ascendentes y descendentes</i>, se mostrará una flecha hacia arriba si el origen de la sospecha se inició por un cambio descendente.</p>

### Cuándo se levantan sospechas:


No todos los cambios en los requisitos de un elemento principal levantarán sospechas en el secundario, ni todos los cambios en el elemento secundario iniciarán una revisión del principal. Algunos atributos pueden estar exentos, por ejemplo, un cambio en el atributo Notas o en la prioridad puede no levantar sospechas, mientras que un cambio en el título, la declaración, la descripción o el beneficio comercial sí lo hará. Los cambios en las relaciones también pueden levantar sospechas: un enlace eliminado, por ejemplo, o un cambio en el estado del flujo de trabajo.

El sistema permite al equipo levantar sospechas cuando es sensato hacerlo, y la función de enlaces sospechosos permite a los usuarios listar todos los objetos con enlaces sospechosos, revisar la fuente de la sospecha así como su impacto y despejar la sospecha siguiendo el proceso establecido.

## Identificar enlaces sospechosos

	<p>El icono estándar de enlace sospechoso indica que el objeto asociado es sospechoso. Al abrir el objeto y hacer clic en el icono, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se indicará el origen de la sospecha, en caso de que se apliquen permisos.</p>
	<p>Si la configuración incluye la opción <i>Visualizar vínculos sospechosos ascendentes y descendentes</i>, se mostrará una flecha hacia abajo si el origen de la sospecha se inició por un cambio ascendente.</p>
	<p>Si la configuración incluye la opción <i>Visualizar vínculos sospechosos ascendentes y descendentes</i>, se mostrará una flecha hacia arriba si el origen de la sospecha se inició por un cambio descendente.</p>

- 1 Después de resaltar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Editar atributos.
- 2 En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo aparece un icono de enlace sospechoso si el requisito es sospechoso. El icono permanecerá hasta que se hayan eliminado todas las modificaciones que levantaron la sospecha.
- 3 Puede hacer clic en este icono para abrir el cuadro de diálogo **Motivo de sospecha**. Para más información sobre este cuadro de diálogo, consulte el capítulo "Información sobre el motivo de la sospecha" en la página 156.



- 4 También puede ampliar la sección **Enlaces** para comprender el motivo de la sospecha. Por ejemplo, puede tratarse de un pequeño cambio en un requisito previo que no requiera ninguna otra acción.

- 5 Modifique el requisito si hay impacto, o resalte el requisito y borre el enlace sospechoso si no afecta al requisito.



**NOTA** El icono de enlace sospechoso puede mostrarse en otras áreas de RM Browser, como en los resultados de consulta de la búsqueda rápida y en el árbol de navegación de las páginas de trabajo Documentos y Trazabilidad.

### Información sobre el motivo de la sospecha

El cuadro de diálogo **Motivo de sospecha** aparece al hacer clic en el icono del enlace sospechoso del cuadro de diálogo Editar atributos, o al utilizar el elemento **Mostrar motivo de sospecha** en el menú contextual de un enlace en el Navegador de enlaces. Este cuadro de diálogo proporciona información sobre el atributo o atributos modificados, quién realizó el cambio y cuándo.

Class	PUID	Attribute	New Value	Raised At	Raised By
Funcional_Requirement	FR_0005	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson
Funcional_Requirement	FR_0002	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson

STANDARD ATTRIBUTES

Test ID: **Test Name:**  
TC\_0003 Replacement for Tasks

Description:  
Assign Task to different user with same role profile

Buttons: Show navigation bar,  Close after save, Save, Copy, Copy with Links, Cancel

### Borrar enlaces sospechosos

**Para borrar enlaces sospechosos:**

- 1 Revise los cambios que levantaron sospechas; para más detalles haga clic en el PUID.
- 2 Desactive los requisitos cuya sospecha no deba despejarse en este momento.
- 3 Para borrar enlaces sospechosos:
- 4 Si el proceso lo requiere, se abre el cuadro de diálogo **Resolver sospechas**. (Consulte "[Especificar un motivo para resolver un enlace sospechoso](#)" en la página 157).

### Borrar enlaces sospechosos al reemplazar un requisito


Cuando se modifica y guarda un requisito bajo sospecha, los enlaces sospechosos pueden borrarse automáticamente, suponiendo que el administrador haya seleccionado esta opción. De lo contrario, el enlace sospechoso debe borrarse después de realizar el cambio.

El comportamiento exacto depende de la configuración local (consulte "[Enlaces sospechosos: Confirmar el borrado de enlaces sospechosos al guardar](#)" en la página 92).



## Especificar un motivo para resolver un enlace sospechoso

El cuadro de diálogo **Resolver sospechas** se muestra cuando se quiere resolver manualmente un enlace sospechoso.



Resolve Suspicious

Do you want to clear all suspect links?

Rationale:

OK Cancel

**Figura 3-9. Cuadro de diálogo Resolver sospechas**

**Para resolver uno o varios enlaces sospechosos, haga lo siguiente:**

- 1 Si lo desea, especifique un motivo para resolver el enlace sospechoso en el cuadro **Comentarios**.
- 2 Haga clic en **Aceptar** para resolver el enlace sospechoso con el comentario especificado.

## Utilizar el historial de sospechas

Cada vez que un requisito se convierte en sospechoso, se crea una entrada en el historial de sospechas. Cada entrada proporciona información detallada sobre el proceso de autorización correspondiente.

**Para abrir el historial de sospechas:**

- 1 Seleccione el requisito deseado en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Editar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 3 Expanda la sección **Enlaces**.
- 4 Haga clic en **Historial de sospechas** para abrir el cuadro de diálogo **Historial de sospechas**.

La tabla de historial de sospechas proporciona la siguiente información y funciones:

Columna	Descripción
Clase	muestra la clase del requisito enlazado.
PUID	muestra el PUID de requisito enlazado. Al hacer clic en el PUID se abre el requisito enlazado para su edición.
Atributo	El nombre del atributo que ha cambiado y ha hecho que el requisito sea sospechoso.
Nuevo valor	El nuevo valor del atributo modificado.
Modificado por	El nombre y/o el ID de usuario que modificó el requisito y lo hizo sospechoso junto con la fecha y la hora del cambio.
Sospecha despejada	Muestra el nombre y/o el ID de usuario que borró el estado de sospecha para el requisito enlazado, junto con la fecha y la hora en que se borró la sospecha. Al hacer clic en el nombre de usuario o en el ID se abre una ventana emergente con información sobre el usuario. También se muestra el motivo por el que se ha borrado el estado de sospecha: <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Manual:</b> el usuario que se muestra en <b>Borrado por</b> borró el estado de sospecha manualmente.</li><li>■ <b>Reemplazar:</b> el usuario que se muestra en <b>Borrado por</b> borró el estado de sospecha reemplazando el requisito por una nueva versión.</li></ul>
Razonamiento	Comentario agregado por el usuario responsable de la resolución.

## Enlaces heredados

Cuando se hace una propuesta, se heredan los enlaces del requisito de origen.

**Para identificar los enlaces heredados:**

- 1 Después de seleccionar la propuesta deseada en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Editar atributos.

Marketing\_Requirements: MRKT\_000003

ALL STANDARD CUSTOM SYSTEM ATTACHMENTS COMMENTS LINKS (3) HISTORY (9) POLLS CONTAINERS (3) Actions

Category: RMDemo

STANDARD ATTRIBUTES CUSTOM ATTRIBUTES SYSTEM ATTRIBUTES ATTACHMENTS COMMENTS LINKS

Browse Links Suspect History

ECPs (0 links)

Product\_Requirements (3 links)

Rqmt ID	Title	Object Version ID
PROD_000020	256 color VGA	8
PROD_000021	Run on 300 Mhz celeron with 32 megs of ram	9
PROD_000022	Install footprint less than 5 megs of disk space	9

HISTORY POLLS CONTAINERS

Close after save

Update Copy Copy with Links Cancel


- 2 Expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Abra una clase que tenga enlaces.
- 4 Los enlaces heredados se marcan con .



**NOTA** Al hacer una propuesta, también se heredan las colecciones del requisito original. Para más información, consulte el capítulo "[Contenedores heredados](#)" en la [página 164](#).

## Usar el navegador de enlaces

El navegador de enlaces muestra la relación de los requisitos y los contenedores. Para acceder al navegador de enlaces, seleccione uno o varios requisitos con enlaces en la **vista Requisitos** y haga clic en **Examinar enlaces** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**.



Al hacer clic en un requisito, se muestran los requisitos secundarios y los contenedores a los que pertenece el requisito. Al hacer doble clic en un requisito se abre el cuadro de diálogo *Editar atributos*. Es posible ampliar o reducir el navegador de enlaces girando la rueda del ratón.

## Barra de herramientas

La barra de herramientas ofrece estas funciones generales:



**Ámbito:** al hacer clic en este icono se abre un submenú con estas entradas:

**Clases y relaciones:** permite seleccionar clases y/o enlaces de una clase a otra clase a la que deben pertenecer los requisitos enlazados para que se muestren. Si desmarca todas las clases, el navegador de enlaces solo mostrará la clase actual.

**Categoría:** permite seleccionar la categoría a la que deben pertenecer los requisitos enlazados para que se muestren.

**Contenedor:** permite seleccionar a qué contenedor deben pertenecer los requisitos enlazados para que se muestren.

Después de hacer los cambios, haga clic en **Aplicar**.



**Mostrar:** al hacer clic en este icono se abre un submenú con estas entradas:  
Contenedores

- **Contenedores:** si selecciona esta opción, el navegador de enlaces muestra los contenedores a los que pertenecen los requisitos. Un contenedor se muestra como un rectángulo azul claro.
- **Solo objetos actuales:** si selecciona esta opción, el navegador de enlaces solo muestra los requisitos y enlaces actuales. El estado de un requisito no actual se muestra en la parte inferior del requisito.
- **Mostrar enlaces eliminados:** si selecciona esta opción, el navegador de enlaces también muestra los enlaces eliminados. Un enlace eliminado se muestra como una línea discontinua.
- **Resaltar enlaces sospechosos:** si selecciona esta opción, los enlaces sospechosos se colorearán en rojo.
- **Profundidad de la relación:** el valor especificado define hasta qué profundidad deben seguirse los enlaces cuando se carga o se hace clic en un requisito. Un valor de 1 significa que solo se muestran los elementos secundarios. Si se establece un valor de 2, se mostrarán los elementos secundarios y subsecundarios.

Después de hacer los cambios, haga clic en **Aplicar**.



**Diseño:** abre el cuadro de diálogo *Configuración del usuario*, que permite establecer el color de cada clase. Esto es idéntico a seleccionar **Configuración del usuario** en el **menú de inicio de sesión** y luego seleccionar el **navegador de enlaces**. Para más información sobre la configuración del navegador de enlaces, consulte el capítulo "[Configuración de Navegador de enlaces](#)" en la [página 99](#).



**Aplicar:** aplica los cambios de las opciones y carga los objetos en función de la vista actual.



**Recargar:** aplica los cambios de las opciones y carga los objetos basándose en el objeto original.



**Guardar:** crea una imagen del cuadro diálogo actual del navegador de enlaces que puede ser descargada.



**Imprimir:** imprime el cuadro de diálogo del navegador de enlaces.



**Volver al filtro predeterminado:** restablece el ámbito de aplicación a su valor predeterminado.

### **Menú contextual**

El menú contextual ofrece funciones para los requisitos y los enlaces.

#### **Menú contextual para requisitos**

Este menú contextual solo está disponible cuando se selecciona un requisito. Es posible que no todas estas funciones estén disponibles para todos los requisitos:

- **Editar:** abre el cuadro de diálogo para editar los atributos del requisito.
- **Examinar enlaces:** abre un nuevo cuadro de diálogo del navegador de enlaces con el requisito seleccionado como principal.
- **Eliminar:** elimina el requisito seleccionado.
- **Quitar:** quita el requisito seleccionado.
- **Recuperar:** deshace la eliminación del recuperar seleccionado.
- **Resolver sospechas:** borra todos los enlaces sospechosos.
- **Crear enlace:** Abre el cuadro de diálogo *Enlazar requisitos*. Esto permite enlazar un requisito con el requisito seleccionado.
- **Crear nuevo y enlazar:** al seleccionar una clase en el submenú, se abre el cuadro de diálogo Nuevo requisito para la clase seleccionada. Al guardar el requisito, el nuevo requisito se enlaza con el requisito seleccionado.
- **Agregar a la colección:** abre el cuadro de diálogo *Agregar a contenedores*. Esto permite agregar el requisito seleccionado a una colección.

#### **Menú contextual para los enlaces**

Este menú contextual solo está disponible cuando se selecciona un enlace. Es posible que no todas estas funciones estén disponibles para todos los enlaces:





El menú contextual ofrece estas funciones:

- **Eliminar:** elimina el enlace.
- **Quitar:** quita el enlace.
- **Recuperar:** anula la eliminación de un enlace.
- **Mostrar motivo de sospecha:** abre el cuadro de diálogo **Motivo de sospecha**, que muestra qué requisito y qué cambio de atributo han hecho que el requisito se convierta en sospechoso. Para más información, consulte el capítulo "[Información sobre el motivo de la sospecha](#)" en la página 156.
- **Resolver sospecha:** borra todos los enlaces sospechosos.



# Trabajar con contenedores

Los contenedores pueden contener requisitos de cualquier clase. Puede agregar requisitos de diferentes clases en el mismo contenedor. Para más información sobre los contenedores, consulte el capítulo ["Sobre colecciones" en la página 324](#).

La sección **Contenedores** ofrece estas funciones:

	<b>Propiedades:</b> abre el cuadro de diálogo de <i>Propiedades del contenedor</i> . Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Propiedades del contenedor" en la página 165</a> .
	<b>Agregar a la colección:</b> abre el cuadro de diálogo <i>Agregar a la colección</i> , que permite agregar el requisito actual a una colección existente. La opción <i>Agregar a la colección</i> está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y el derecho <i>Enlazar</i> para las colecciones.
	<b>Quitar de la colección:</b> quita permanentemente el requisito de las colecciones seleccionadas. La opción <i>Quitar de la colección</i> está disponible si el usuario tiene el derecho <i>Enlazar</i> para las clases y el derecho <i>Enlazar</i> para las colecciones.
	<b>Abrir contenedor:</b> abre el contenedor deseado. Si el contenedor es un documento o una instantánea, se abrirá en la primera ubicación del requisito en el documento. Si el contenedor es una colección o línea de base, seleccionará el requisito que lo abrió.

Los datos de todos los contenedores a los que se ha agregado el requisito se muestran en una tabla. Puede ordenar las entradas de esa tabla haciendo clic en el encabezado de una columna. Al hacer clic en el encabezado de una columna se alterna entre el orden ascendente y el descendente. Una pequeña flecha junto al nombre de la columna clasificada muestra el orden de clasificación.

	<b>Orden ascendente:</b> las entradas se ordenan por los valores de la columna marcada en orden ascendente (0...9, A...Z).
	<b>Orden descendente:</b> las entradas se ordenan por los valores de la columna marcada en orden descendente (9...0, Z...A).


Para crear, quitar o ver enlaces en el contexto de un contenedor específico, expanda la subsección del contenedor. Consulte ["Trabajar con enlaces" en la página 144](#).



**NOTA** La versión de los objetos enlazados que se muestra aquí corresponde a la versión del objeto que está en el contenedor. Puede ser, o no, la versión actual del objeto (consulte la columna Estado actual).


Consulte la sección Enlaces si desea ver solo los enlaces a la versión actual de un objeto.

## Agregar un requisito a un contenedor existente

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Contenedores**.
- 3 Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo *Agregar a la colección*.

- 4 Seleccione la colección a la que quiere agregar el requisito.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.


## Quitar un requisito de un contenedor

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Contenedores**.
- 3 Seleccione los contenedores que quiera eliminar o quitar.
- 4 Haga clic en  .



**NOTA** Si quita un requisito de un contenedor, los requisitos enlazados pueden resultar sospechosos en función de la configuración de la relación.

## Abrir un contenedor

- 1 Abra el cuadro de diálogo *Editar atributos* de un requisito.
- 2 Expanda la sección **Contenedores**.
- 3 Haga clic en  junto al contenedor que quiera abrir.

## Contenedores heredados

Al hacer una propuesta, se heredan los contenedores del requisito de origen.

**Para identificar los contenedores heredados:**



- 1 Después de seleccionar la propuesta deseada en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Editar atributos.

Marketing\_Requirements: MRKT\_000004


ALL STANDARD CUSTOM SYSTEM ATTACHMENTS (1) COMMENTS LINKS HISTORY POLLS CONTAINERS (3) Actions

Category: RMDemo

- STANDARD ATTRIBUTES
- CUSTOM ATTRIBUTES
- SYSTEM ATTRIBUTES
- ATTACHMENTS
- COMMENTS
- LINKS
- HISTORY
- POLLS
- CONTAINERS

Type	Name	Time Created	Time Modified	Modified By
Collection	ePhoto - Release 1.1	25-NOV-2014@08:24:59	19-FEB-2018@13:59:24	Ryan Forbes
Document	ePhoto Requirements	18-MAY-2006@00:00:00	23-FEB-2022@16:37:06	Joseph Wilson
Collection	User	01-MAY-2003@22:53:39	19-FEB-2018@14:00:20	Carter Benton

Show navigation bar  Close after save  Update Copy Copy with Links Cancel

- 2 Expanda la sección **Contenedores**.
- 3 Los contenedores heredados se marcan con .



**NOTA** Al hacer una propuesta, también se heredan los enlaces del requisito original. Para más información, consulte el capítulo "Enlaces heredados" en la página 158.


## Propiedades del contenedor

En el cuadro de diálogo *Propiedades del contenedor* puede definir qué datos deben mostrarse en la sección **Contenedor**.



COLUMNS TO DISPLAY

Available Columns	Selected Columns
Description	Name
Category	Time Created
Created By	Time Modified
Owner	Modified By
State	
ID	
Approver	
Author	
DocumentNo	
End Date	
Reviewer	
Start Date	


### Para agregar columnas:

- 1 Seleccione una o más columnas en la lista de **Columnas para mostrar**.
- 2 Haga clic en  para agregar las columnas seleccionadas.

#### Para especificar el orden de las columnas:

- 1 Seleccione una o varias columnas en la lista de la derecha.
- 2 Haga clic en  o en  para especificar en qué orden quiere que aparezcan las columnas.

#### Para quitar columnas:

- 1 Seleccione una o varias columnas en la lista de la derecha.
- 2 Haga clic en  para quitar las columnas seleccionadas.

## Agregar requisitos a una colección existente

Desde la vista Requisitos, puede agregar requisitos a una o varias colecciones existentes simplemente seleccionándolas y haciendo clic en un botón.



**CONSEJO** Para agregar un conjunto de requisitos mayor y/o más complejo a una colección, utilice las opciones Restricciones de atributos y Restricciones de relaciones. Consulte "[Crear una nueva línea de base](#)" en la página 330.

#### Para agregar requisitos a una colección existente:

- 1 Seleccione uno o varios requisitos en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Agregar a la colección** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar a la colección**.
- 3 Seleccione la colección o las colecciones que desee.



**CONSEJO** Para filtrar la lista de contenedores, introduzca una cadena en el campo **Buscar contenedor**.

- 4 Haga clic en **Aceptar**.

## Quitar requisito de una colección

Desde la vista Requisitos, puede quitar los requisitos de una colección o colecciones simplemente seleccionándolos y haciendo clic en un botón.

#### Para quitar los requisitos de una colección:

- 1 Seleccione uno o varios requisitos en un panel de trabajo.
- 2 Seleccione **Quitar de la colección** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Quitar de la colección**.
- 3 Seleccione la colección o las colecciones que desee.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

# Trabajar con archivos adjuntos


Puede agregar archivos adjuntos como atributos a un requisito. Cada atributo de archivo adjunto para el requisito está representado por una sola línea en la sección **Archivos adjuntos** del cuadro de diálogo **Editar atributos**. Dependiendo de la configuración del atributo de archivo adjunto, puede contener un solo archivo o varios.



**NOTA** Antes de que las líneas de archivos adjuntos aparezcan en la sección **Archivos adjuntos**, un administrador debe agregar uno o más atributos de Archivos adjuntos a cada clase relevante. Para más información, consulte "[Definir atributos](#)" en la [página 429](#).

## Para adjuntar, reemplazar, eliminar o descargar un archivo:

- 1 Después de seleccionar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 2 Si está contraída, expanda la sección **Archivos adjuntos** en el cuadro de diálogo **Editar Atributos**.



- 3 Realice una de las siguientes acciones:
  - **+**: haga clic en este botón para adjuntar un archivo al requisito. Se abre el cuadro de diálogo Agregar adjunto. Escriba la ruta completa del archivo o haga clic en **Examinar** para localizar el archivo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
  - **-**: haga clic en este botón para separar el archivo del requisito.
  - **✎**: haga clic en este botón para reemplazar el archivo existente por otro diferente. Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar archivo adjunto. Escriba la ruta completa del archivo o haga clic en **Examinar** para localizar el archivo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
  - **Nombre de archivo**: haga clic en el enlace del nombre del archivo para descargarlo en el ordenador. Se le pedirá que **guarde** o **abra** el archivo.



**PRECAUCIÓN** Los cambios en los adjuntos de archivo no se guardan hasta que se hace clic en el botón **Actualizar** o **Guardar**, tal y como se describe a continuación.

- 4 **Mostrar la barra de navegación/Ocultar la barra de navegación:** Haga clic para mostrar u ocultar la barra de navegación en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Puede desplazarse por los requisitos secuencialmente con los controles **Primero**, **Anterior**, **Siguiente** y **Último**.

5 Haga clic en uno de los siguientes botones:

- **Copiar** para cerrar el cuadro de diálogo y copiar los valores de los atributos para utilizarlos en la creación de un nuevo requisito. Se abre el cuadro de diálogo Nueva *nombre de clase* (consulte el capítulo "[Crear un nuevo requisito](#)" en la página 123).



**NOTA** Un atributo se copia en el siguiente requisito solo si el administrador ha seleccionado la opción **Rellenar al copiar** al definir el atributo. Consulte "[Propiedades de atributos comunes](#)" en la página 431

- Elija **Actualizar** para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios sin crear una nueva versión del requisito. (Esta opción no se recomienda si necesita mantener un historial o una pista de auditoría de los cambios en los requisitos a lo largo del tiempo).

**Actualizar y siguiente:** hace lo mismo que la opción anterior, pero el cuadro de diálogo permanece abierto y se carga el siguiente requisito. Esta versión del botón aparece cuando la barra de navegación es visible.

- Seleccione **Guardar** para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios como una nueva versión del requisito.

**Guardar y siguiente:** hace lo mismo que la opción anterior, pero el cuadro de diálogo permanece abierto y se carga el siguiente requisito. Esta versión del botón aparece cuando la barra de navegación es visible.

## Trabajar con atributos de grupo

Un atributo de grupo es como un atributo de lista en el sentido de que proporciona una lista predefinida de valores para la selección del usuario. Pero a diferencia de un simple atributo de lista, un atributo de grupo está compuesto por una serie de subatributos. Las opciones disponibles para el usuario dependen de las selecciones que haya hecho en los atributos de nivel superior, o principal, dentro del atributo de grupo.

Por ejemplo, un atributo de grupo llamado Sistema operativo contiene los subatributos (miembros): Plataforma, Familia y Versión. Plataforma es el primer atributo (principal) del grupo e incluye los siguientes valores para su selección: Móvil, Escritorio y Servidor. Si se selecciona Escritorio, los nombres de los sistemas operativos de escritorio están disponibles para su selección en el subatributo Familia. Si

se elige uno de los otros valores de Plataforma, por ejemplo, Móvil, el atributo Familia mostraría los nombres de los sistemas operativos móviles.

En el ejemplo anterior, el subatributo Familia también tiene un atributo secundario, Versión, cuyos valores disponibles dependen de la selección realizada en Familia. La cadena de dependencias fluye de izquierda a derecha a través de los subatributos del atributo de grupo.



**NOTA** Como se muestra en el ejemplo anterior, cualquier requisito puede incluir múltiples conjuntos de valores (filas) de un atributo de grupo.

En la vista Cuadrícula, el ejemplo se parece a la fila seleccionada de la imagen siguiente:


PUID▲	Test Name	Operating System
TEST_000001	Application CRUD Processing 111	Desktop-Windows-XP Desktop-Windows-7
TEST_000002	Application Image Viewing Size Settings	Mobile-Android-KitKat
TEST_000003	Application Opens Image on Windows	Desktop-Windows-7, Desktop-Windows-XP, Desktop-W





**NOTA** Cada conjunto de valores del atributo de grupo Solicitante aparece en su propia línea dentro de la fila del requisito.



En la vista Cuadrícula, los valores individuales del atributo de grupo están separados por un carácter de guion (-). La primera línea (conjunto de valores) en nuestro ejemplo es: Windows-7-Escritorio, por lo que Escritorio es el valor de Plataforma, Windows es el valor de Familia y 7 es el valor de Versión.

Los iconos del cuadro de atributos situado más a la derecha proporcionan estas funciones:

-  Agrega una nueva fila (vacía)

-  Agrega una nueva fila con los valores de la fila seleccionada
-  Quita la fila seleccionada; la opción **Borrar todo** elimina todas las filas del grupo.



**NOTA** Si está configurado por el administrador,  y  no están disponibles y solo puede seleccionar una fila de valores para este atributo de grupo.








**CONSEJO** Para crear rápidamente conjuntos de valores que representen cada uno de los posibles valores de un miembro determinado, seleccione la opción del menú desplegable **Seleccionar todo** para ese miembro.

## Ver el historial de requisitos


Un historial de requisitos permite seguir los cambios de un requisito a lo largo del tiempo. Aparece una sección **Historial** en un formulario de requisitos si el requisito se muestra en formato de cuadrícula. Puede seleccionar los atributos que se ven en el formulario y el orden en que se muestran. También puede utilizar la sección **Historial** para ver las diferencias entre el requisito que está abierto y una versión seleccionada del requisito o entre otras dos versiones del requisito.

### Para ver el historial de un requisito:


- 1 Después de seleccionar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Editar atributos.
- 2 Expanda la sección **Historial**.


» LINKS			
» HISTORY			
Pedigree			
	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@09:16:32	Ryan Forbes	Replaced
	 25-NOV-2014@08:22:31	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	 30-SEP-2015@01:54:24	Ryan Forbes	Current
» POLLS			



Si se usan ramificaciones, se puede obtener información adicional pasando el puntero por encima del icono de la celda **Estado actual** del conjunto **Historial**. Tenga en cuenta que un icono puede no estar presente en todos los casos.

 : el requisito se ha ramificado (proporcionado) a un producto o proyecto diferente o la versión del requisito se ha utilizado para crear una nueva versión por sincronización.

 : el requisito se ha ramificado (proporcionado) desde otro producto o proyecto.


 : el requisito se ha sincronizado.

Al hacer clic en  (que precede a una entrada del historial), se abre el cuadro diálogo de detalles del historial entre el elemento actual y el seleccionado.

History Details  

Attribute	Prior Value	New Value
Text	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 3.11, Windows 95, Windows NT and various UNIX flavors.	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 7, Windows 10 and various UNIX flavors.
Priority		High
Workflow State	In Analysis	Approved
Owner		<a href="#">Ryan Forbes</a>
Effort Estimation		7.25
Title	Try to use Tcl/Tk	Try to use Tcl/Tk
Verification Status	Incomplete	Scheduled

**Figura 3-10. Cuadro de diálogo de detalles del historial**

Puede abrir el cuadro de diálogo **Diferencias del historial** haciendo clic en , que se encuentra en la barra de título del cuadro de diálogo de detalles del historial.

## Ver las diferencias del historial


Puede ver las diferencias entre el requisito abierto y una versión seleccionada del requisito, o entre dos versiones del requisito.




### Para ver las diferencias:

- 1 Expanda la sección **Historial**, si no está ya expandida.

» LINKS


» HISTORY

Pedigree [Properties](#) [Differences](#) 

	Time Modified	Modified By	Current Status
	<a href="#">18-MAY-2006@08:59:35</a>	<a href="#">Ryan Forbes</a>	Replaced (Baselined)
	<a href="#">30-SEP-2015@01:41:48</a>	<a href="#">Ryan Forbes</a>	Replaced
	<a href="#">28-JUL-2020@06:15:11</a>	<a href="#">Joseph Wilson</a>	Current

- 2 Haga clic en **Diferencias**.
- 3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  - Si quiere comparar el requisito abierto con otra versión, seleccione la otra versión y haga clic en **Diferencias**.
  - Si quiere comparar dos versiones del requisito, selecciónelas y haga clic en **Diferencias**.

Se abre el cuadro de diálogo **Diferencias del historial**, que contiene indicaciones visuales de lo que ha cambiado entre las dos versiones.



### NOTA

- Si solo se muestra una versión en la sección **Historial** y se hace clic en **Diferencias**, aparece un mensaje de error porque no se puede comparar un requisito consigo mismo.
- Si selecciona más de dos versiones en la sección **Historial**, el enlace **Diferencias** se desactiva, ya que solo se pueden comparar dos versiones al mismo tiempo.
- La versión con el ID de objeto mayor se utiliza como elemento más nuevo.
- Un nuevo requisito no se muestra en la sección **Historial**.
- En el archivo `default.xml`, la sección **Historial** se llama "history". Si esto entra en conflicto con el nombre de una sección personalizada por el usuario, el administrador debe modificar la personalización. Para obtener más información sobre las personalizaciones de formularios web, consulte la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

## Convertir en actual una versión anterior

Al convertir en actual una versión anterior, se crea una nueva versión con los datos de la versión anterior.



**Para convertir en actual una versión anterior:**

- 1 Expanda la sección **Historial**, si no está ya expandida.

» LINKS

» HISTORY

Pedigree Properties Differences ↻

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced
	28-JUL-2020@06:15:11	Joseph Wilson	Current

- 2 Seleccione la versión de los requisitos que quiera actualizar.
- 3 Haga clic en .

**NOTA**

- La actualización de una versión anterior no cambia el estado del flujo de trabajo ni ningún otro atributo que el usuario no pueda sobrescribir (por ejemplo, debido a restricciones de seguridad).
- También puede actualizar las versiones anteriores en la vista gráfica detallada (consulte el capítulo "[Usar la vista gráfica detallada](#)" en la página 174).

**Cambiar los atributos en la sección Historial**

Puede cambiar los atributos que se ven en la sección **Historial** y especificar el orden de los atributos.

**NOTA**

- En el cuadro de diálogo **Propiedades del historial**, si mueve todos los atributos de los cuadros de la derecha a los cuadros **Atributos para mostrar** y **Orden de clasificación**, se utilizan los atributos y la clasificación por defecto en la sección **Historial**.
- Los atributos y su orden se recuerdan para cada clase y se utilizan al ver el historial de cualquier requisito de esa clase.

**Para cambiar los atributos:**

- 1 Expanda la sección **Historial**, si no está ya expandida.
- 2 Haga clic en **Propiedades**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades del historial**.
- 3 para especificar los atributos que quiera mostrar, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- 4 para especificar el orden de clasificación, consulte el capítulo "[Lista Orden de clasificación](#)" en la página 39.








## Cambiar las versiones de los requisitos en los documentos

En algunos casos, es necesario cambiar el requisito dentro de un documento a una versión diferente a la que ya está en el documento. Para ello, lleve a cabo estos pasos:


- 1 Abra el documento con el requisito al que quiera cambiar la versión.
- 2 Seleccione ese requisito.
- 3 Expanda la sección **Historial**.

▼ HISTORY

Pedigree Properties Differences C

	TIME MODIFIED	MODIFIED BY	CURRENT STATUS
  	18-MAY-2006@09:17:06	Ryan Forbes	Replaced
  	25-NOV-2014@08:23:23	Ryan Forbes	Replaced
	30-SEP-2015@01:54:24	Ryan Forbes	Current (Baselined)

▶ POLLS

- 4 Busque la versión que quiera utilizar y haga clic en . Esto abre el cuadro de diálogo **Intercambiar requisito**.

Exchange Requirement x

Are you sure you want to exchange requirement 'MRKT\_000030' version 3 with version 1?

Also exchange requirements in these document(s):

<input type="checkbox"/>	Name	Time Created	Time Modified	Modified By
<input type="checkbox"/>	ePhoto Tablet Requirements	30-AUG-2021@12:32:08	30-AUG-2021@12:32:15	Joseph Wilson

Al seleccionar los documentos de la lista, la versión de los requisitos se intercambiará también para estos documentos. Para seleccionar un documento, haga clic en la casilla situada junto a su nombre. Para seleccionar todos los documentos, haga clic en la casilla del encabezado (junto al encabezado **Nombre**).



**NOTA** El cuadro de diálogo **Intercambiar requisito** solo muestra los documentos que tienen desactivada la opción **Actualizar a actual (sugerencia)**.

- 5 Haga clic en **Sí**.

## Usar la vista gráfica detallada

La vista gráfica detallada es una representación gráfica del historial de un requisito.


**Para abrir la vista gráfica detallada, siga estos pasos:**

- 1 Seleccione el requisito deseado en la vista de requisitos.

- Haga clic en **Gráfico detallado** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Esto abre el cuadro de diálogo de la **vista gráfica detallada**.

Si el requisito aparece en el cuadro de diálogo **Editar atributos**, puede seguir estos pasos:

- Expanda la sección **Historial**.
- Haga clic en **Gráfico detallado**. Esto abre el cuadro de diálogo de la **vista gráfica detallada**.



**Figura 3-11. Vista gráfica detallada de un requisito**

Los elementos de la figura anterior tienen el siguiente significado:

- Este es el requisito original.
- Esta es una versión modificada del número 1.
- Esta es una versión modificada del número 2.
- Esta es una propuesta rechazada basada en el número 3.
- Esta es una propuesta aceptada basada en el número 3.
- Este es el requisito que resultó en la propuesta aceptada (número 5). Este requisito se ha expandido (dividido) en 2 requisitos (número 7 y número 8).
- Este es un requisito que se creó al expandir el número 6.
- Este es un requisito que se creó al expandir el número 6.

La barra de herramientas de la vista gráfica detallada proporciona estas funciones:



**Recargar:** recarga el cuadro de diálogo de la vista gráfica detallada.



**Descargar:** crea una imagen del cuadro de diálogo de la vista gráfica detallada actual que se puede descargar.



**Imprimir:** imprime el cuadro de diálogo de la vista gráfica detallada.

El menú contextual (haciendo clic con el botón derecho del ratón en un elemento del requisito), proporciona estas funciones:

**Abrir:** abre la versión seleccionada del requisito.

**Convertir en actual:** crea una nueva versión del requisito con los datos de la versión seleccionada.

**NOTA**

- La actualización de una versión anterior no cambia el estado del flujo de trabajo ni ningún otro atributo que el usuario no pueda sobrescribir (por ejemplo, debido a restricciones de seguridad).
- También puede actualizar las versiones anteriores en la sección Historial del cuadro de diálogo *Editar atributos* (consulte el capítulo "[Convertir en actual una versión anterior](#)" en la página 172).

**Expandir:** expande el requisito.

Tenga en cuenta que solo puede expandir los requisitos con el estado de objeto **Actualo Expandido**. Para más información sobre la expansión de los requisitos, consulte el capítulo "[Usar la función Expandir](#)" en la página 130.

**Mostrar diferencias:** abre el cuadro de diálogo **Diferencias de historial**, que muestra los cambios entre la versión seleccionada y la actual. Tenga en cuenta que esta función no está disponible si la versión seleccionada es la actual.

**Examinar enlaces:** abre el **navegador de enlaces** en la versión seleccionada del requisito.

**Gráfico detallado:** abre otro cuadro de diálogo de **vista gráfica detallada** para el requisito seleccionado.



**NOTA** La vista gráfica detallada utiliza la configuración del navegador de enlaces. Si cambia la configuración del navegador de enlaces, también cambiará la configuración de la vista gráfica detallada.

# Combinar cambios de requisitos



**NOTA** RM Browser puede configurarse para utilizar el bloqueo o la combinación para gestionar la situación cuando varios usuarios quieran editar un requisito o capítulo al mismo tiempo. Esta sección describe cómo combinar requisitos. Para obtener información sobre el mecanismo de bloqueo, consulte el capítulo "[Acerca de los bloqueos de requisitos](#)" en la página 117.

Esta configuración se establece en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**. Consulte "[Configurar ajustes de instancia](#)" en la página 451.

Si el RM Browser está configurado para utilizar la combinación, los cambios en los requisitos deben combinarse cuando dos usuarios editan un requisito al mismo tiempo.

Los cambios pueden ser *automáticos* o *conflictivos*, tal como se describe en la siguiente tabla.

Tipo de cambio	Descripción
Automático	Cuando el cambio realizado por el primer usuario es el mismo que el cambio realizado por el segundo usuario, o cuando el cambio realizado por el primer usuario es distinto de cualquier cambio realizado por el segundo usuario, la combinación automática puede producirse porque no es estrictamente necesaria una revisión del cambio. Sin embargo, se recomienda que el segundo usuario revise el cambio realizado por el primero antes de aceptarlo.
Conflicto	Cuando el cambio que hace el segundo usuario entra en conflicto con el cambio que hizo el primer usuario, el segundo usuario debe revisar los cambios y hacer una de las siguientes cosas: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceptar el cambio hecho por el segundo usuario</li> <li>■ Aceptar el cambio hecho por el primer usuario</li> <li>■ Aceptar el valor original</li> <li>■ Combinar los cambios manualmente editando el valor directamente en la parte principal del cuadro de diálogo</li> </ul>

El siguiente escenario resume las acciones que conducen a la combinación de requisitos.

- 1 Dos usuarios editan un requisito al mismo tiempo.
- 2 El primer usuario hace clic en **Guardar** en el cuadro de diálogo **Editar atributos**. Se reemplaza el requisito y se cierra el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 3 El segundo usuario hace clic en **Guardar** en el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 4 El segundo usuario recibe una notificación para informarle de que el primer usuario ha realizado uno o más cambios en el requisito. La notificación indica al segundo usuario que la combinación puede hacerse automáticamente (porque el cambio que hizo el primer usuario no entra en conflicto con el que hizo el segundo) o que los cambios entran en conflicto y deben resolverse antes de que el segundo usuario pueda reemplazar el requisito.
- 5 El segundo usuario hace clic en **Aceptar** en el mensaje de notificación. El cuadro de diálogo **Editar atributos** se convierte en el cuadro de diálogo **Combinar atributos**.

El cuadro de diálogo **Combinar atributos** se diferencia del cuadro de diálogo **Editar atributos** en que el cuadro de diálogo **Combinar atributos**:

- Tiene una sección en la parte superior que resume los cambios y proporciona una interfaz de usuario para combinar los cambios
  - No tiene un botón **Actualizar**
  - Tiene indicaciones visuales junto a sus atributos que identifican el tipo de combinación que el segundo usuario seleccionó
- 6 El segundo usuario utiliza la sección de combinación de la parte superior del cuadro de diálogo **Combinar atributos** para resolver los cambios, tal y como se describe en "Visualización de versiones anteriores del requisito" en la página 179 y "Combinar cambios" en la página 179.

## Estado de la combinación

El estado de la combinación de los cambios realizados por Mary y Joe se resalta en la sección **Atributos cambiados** de la parte superior del cuadro de diálogo **Combinar atributos**.


The screenshot shows the 'Component\_Requirements: COMP\_000024' dialog box. At the top, there is a navigation bar with tabs: ALL, STANDARD (selected), CUSTOM, SYSTEM, ATTACHMENTS, COMMENTS (1), LINKS (1), HISTORY (4), POLLS, and CONTAINERS. Below this is a section titled 'Changed Attributes' with a table:

Attribute	Changes by Joseph Wilson	Changes by Mary Jones	Merge Status
Text	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, <u>Windows XP</u> , and various UNIX flavors.	None	Automatic
Verification Level	Component	ComponentModule	Conflict
Verification Method	Analysis	AnalysisInspection	Conflict

Below the table, there is a detailed view of the 'Text' attribute. It shows the 'Rqmt ID: COMP\_000024' and 'Title: Utilize Tcl/Tk'. The 'Text' field contains the same paragraph as in the table above. At the bottom right, there are buttons for 'Save', 'Copy', 'Copy with Links', and 'Cancel'. A 'Category: RMDEMO' dropdown is also visible.

Joe hizo el primer cambio cuando agregó "Windows XP" al atributo *Texto*. En la columna **Estado de la combinación** se selecciona **Automático** en la lista porque el cambio no implica un conflicto con un cambio que hizo Mary. El icono que representa una combinación automática tiene forma de diamante con una flecha de combinación y se muestra a la izquierda de la lista de **Estado de la combinación** a la izquierda del cuadro de atributos **Texto** en la parte principal del cuadro de diálogo.



El segundo cambio y el tercero implican conflictos. En el segundo cambio, Joe cambió el valor del atributo *Nivel de verificación* a **Componente**, pero Mary cambió el valor de este atributo a **Módulo**. En la columna **Estado de la combinación**, **Conflicto** está seleccionado en la lista. El icono que representa un conflicto es un triángulo con un signo

de exclamación  y se muestra a la izquierda de la lista **Estado de la combinación** y a la izquierda del atributo *Nivel de verificación* en la parte principal del cuadro de diálogo.

El tercer cambio también implica un conflicto porque Mary cambió el valor del atributo *Método de verificación* a **Inspección** mientras que Joe lo cambió a **Análisis**.

## Visualización de versiones anteriores del requisito



Puede ser útil ver las versiones anteriores del requisito antes de resolver los cambios.

- El segundo usuario puede ver la versión original del requisito haciendo clic en el botón **Ver la versión original del requisito**  o haciendo clic en **Original** en la lista de la columna **Estado de la combinación** correspondiente.
- El segundo usuario puede ver el requisito en el estado en el que se encontraba después de que el primer usuario hiciera los cambios pero antes de que el segundo usuario hiciera los cambios haciendo clic en el botón **Nueva versión del requisito antes de los cambios** .

## Combinar cambios

Después de que el segundo usuario haya decidido cómo resolver los cambios, puede combinarlos.


### Para combinar los cambios:

- 1 Si se selecciona **Automático** en el cuadro de lista de la columna **Estado de la combinación**, realice uno de los siguientes pasos:
  - Mantenga la selección **Automático** para aceptar el cambio.
  - Seleccione el nombre del usuario que realizó el cambio para aceptarlo.
  - Seleccione **Original** para restaurar el atributo a su valor original.
- 2 Si se selecciona **Conflicto** en el cuadro de lista de la columna **Estado de la combinación**, realice uno de los siguientes pasos:
  - Seleccione el nombre del usuario cuyo cambio quiera aceptar.
  - Seleccione **Original** para restaurar el atributo a su valor original.
  - Edite el valor manualmente en el formulario principal para que coincida con el valor que quiera aceptar.
- 3 Si quiere aceptar todos los cambios realizados por un usuario concreto (por ejemplo, Mary o Joe), haga clic en el botón **Aceptar todos los cambios de Mary Jones**  o en el botón **Aceptar todos los cambios de Joseph Wilson** .
- 4 Haga clic en **Guardar**.

## Requisitos de ramificación y de combinación


Si el administrador ha creado las clases Producto y Proyecto, puede utilizar la funcionalidad de ramificación y combinación de requisitos. Tenga en cuenta que las clases no se llaman necesariamente "Producto" y "Proyecto". Sin embargo, para simplificar, en

esta guía se utilizan los nombres "Producto" y "Proyecto". Para verificar si las clases Producto y Proyecto están instaladas, abra el menú **Nuevo** en la barra de menús. Si puede ver dos nombres de clases debajo de la entrada **Requisitos**, como en la imagen siguiente, la ramificación está disponible.



## Acerca de la ramificación y la combinación

La ramificación y la combinación de los requisitos permiten mantener las variantes. Los requisitos que pertenecen a un producto pueden ramificarse, modificarse y posteriormente volver a combinarse con los requisitos originales del producto. La creación de la ramificación inicial copia los requisitos del producto (principal) al proyecto (secundario), pero siguen conectados, aunque sus versiones cambien.



La imagen de arriba muestra el siguiente escenario:

- 1 Para Producto, se crea una ramificación (Proyecto). Esto copia los requisitos (azules) Req1, Req2 y Req3 al Proyecto (mostrados como requisitos verdes). Puede ver que el número de versión de cada uno de los requisitos verdes es idéntico al de sus homólogos de los requisitos azules.



- 2 En el proyecto, se modifican los requisitos verdes Req1, Req2 y Req3. Para el Req2 también se eliminan los enlaces. Debido a estas modificaciones, los números de versión de los requisitos verdes aumentan.
- 3 Para Producto, también se modifica el requisito Req3. Aunque ambos requisitos, el azul y el verde, comparten el número de versión (ambos son v5), no son idénticos.
- 4 Durante el proceso, se crean los requisitos Req4 y Req5 para Proyecto.
- 5 Al fusionar los requisitos de Proyecto con Producto, usted
  - a puede especificar si quiere asumir los nuevos requisitos Req4 y Req5;
  - b puede elegir si quiere quitar o mantener los enlaces;
  - c puede elegir qué valores de atributos quiere copiar de cada requisito de Proyecto.

## Crear un nuevo proyecto

La creación de un proyecto creará una categoría con el mismo nombre. Los requisitos creados dentro del proyecto o copiados en él se colocarán en esta categoría o en una categoría inferior.

### Para crear un nuevo proyecto, haga lo siguiente:

- 1 En la barra de menús, haga clic en **Nuevo** y seleccione *Proyecto* (la tercera entrada) en el menú. Esto abre el cuadro de diálogo de **Nuevo proyecto**.
- 2 Si lo desea, puede elegir una subcategoría. Sin embargo, las subcategorías tienen las siguientes limitaciones:
  - Una subcategoría no debe ser un proyecto en sí mismo.
  - Una subcategoría solo puede estar debajo de la categoría **Proyecto**.
- 3 Especifique el **nombre corto**; el nombre corto debe ser único.



**NOTA** Si el administrador solo ha creado la clase Proyecto, es posible que el atributo **Nombre corto** no esté disponible.

- 4 Si lo desea, especifique la **Descripción**.
- 5 Para asignar productos al nuevo proyecto, haga lo siguiente:
  - a Haga clic en **Asignación**. Esto abre el cuadro de diálogo **Asignar producto(s)**.
  - b En la lista, seleccione el producto o los productos que quiera asignar.
  - c Haga clic en **Aceptar**.
- 6 Si lo desea, asigne el proyecto a un contenedor. Para más información sobre los contenedores, consulte el capítulo "[Trabajar con contenedores](#)" en la [página 163](#).
- 7 **Cerrar después de guardar:** Marque esta casilla para cerrar el proyecto después de guardarlo. De lo contrario, el proyecto se abre para su edición después de guardarlo.
- 8 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar** para crear el nuevo proyecto y cerrar el cuadro de diálogo **Nuevo proyecto**. El proyecto se abre para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada. Consulte "[Editar un requisito](#)" en la [página 128](#).

- **Guardar y copiar** para crear el nuevo proyecto y conservar los valores de los atributos para crear otro proyecto nuevo.



**NOTA** Un atributo se copia en el siguiente proyecto solo si el administrador seleccionó la opción **Rellenar al copiar** al definir el atributo. Consulte "[Propiedades de atributos comunes](#)" en la [página 431](#).

- **Guardar y nuevo** para crear el nuevo proyecto y borrar los valores de los atributos para crear otro proyecto nuevo.

## Crear un nuevo producto

La creación de un producto creará una categoría con el mismo nombre. Los requisitos creados dentro del producto o copiados en él se colocarán en esta categoría, o en una categoría inferior.

**Para crear un nuevo producto, haga lo siguiente:**

- 1 En la barra de menús, vaya a **Nuevo** y seleccione **Producto** (la segunda entrada) en el menú. Esto abre el cuadro de diálogo de **Nuevo producto**.
- 2 Si lo desea, puede elegir una subcategoría. Sin embargo, las subcategorías tienen las siguientes limitaciones:
  - Una subcategoría no debe ser un producto en sí mismo.
  - Una subcategoría solo puede estar debajo de la categoría **Producto**.
- 3 Rellene la casilla **Nombre**.
- 4 Si lo desea, especifique la **Descripción**.
- 5 Especifique el **nombre corto**; el nombre corto debe ser único.



**NOTA** Si el administrador solo ha creado la clase Producto, es posible que el atributo **Nombre corto** no esté disponible.

- 6 Si desea asignar este producto a uno o varios proyectos, haga lo siguiente:
  - a Haga clic en **Asignación**. Se abre el cuadro de diálogo **Asignar proyecto(s)**.
  - b En la lista, seleccione el proyecto o los proyectos a los que quiera asignar este producto.
  - c Haga clic en **Aceptar**.
- 7 Si lo desea, asigne el proyecto a un contenedor. Para más información sobre los contenedores, consulte el capítulo "[Trabajar con contenedores](#)" en la [página 163](#).
- 8 **Cerrar después de guardar:** Marque esta casilla para cerrar el producto después de guardarlo. De lo contrario, el producto se abre para su edición después de guardarlo.
- 9 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar** para crear el nuevo producto y cerrar el cuadro de diálogo **Nuevo Producto**. El producto se abre para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada. Consulte "[Editar un requisito](#)" en la [página 128](#).

- **Guardar y copiar** para crear el nuevo producto y conservar los valores de los atributos para crear otro producto nuevo.



**NOTA** Un atributo se copia en el siguiente producto solo si el administrador seleccionó la opción **Rellenar al copiar** al definir el atributo. Consulte "[Propiedades de atributos comunes](#)" en la [página 431](#).

- **Guardar y nuevo** para crear el nuevo producto y borrar los valores de los atributos para crear otro producto nuevo.

## Editar un proyecto

Esta sección describe el uso del cuadro de diálogo **Editar atributos** para editar un proyecto existente.



**CONSEJO** Algunos atributos pueden editarse directamente en la vista Cuadrícula editable. En esta vista es posible editar un atributo en varios requisitos a la vez. Consulte "[Vistas Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario](#)" en la [página 34](#).

**Para editar un proyecto existente, haga lo siguiente:**

- 1 Después de seleccionar el proyecto que desee en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 2 Continúe con el punto 2 del capítulo "[Crear un nuevo proyecto](#)" en la [página 181](#).

## Editar un producto

Esta sección describe el uso del cuadro de diálogo **Editar atributos** para editar un producto existente.



**CONSEJO** Algunos atributos pueden editarse directamente en la vista Cuadrícula editable. En esta vista es posible editar un atributo en varios requisitos a la vez. Consulte "[Vistas Cuadrícula editable, Cuadrícula y Formulario](#)" en la [página 34](#).

**Para editar un producto existente, haga lo siguiente:**

- 1 Después de seleccionar el producto que desee en un panel de trabajo, seleccione **Editar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**.
- 2 Continúe con el punto 2 del capítulo "[Crear un nuevo producto](#)" en la [página 182](#).

## Ramificar un único requisito

Los requisitos pueden ramificarse desde un *proyecto* de trabajo a un *producto* existente, y desde un *producto* de trabajo a un *proyecto* relacionado. Los objetivos de la ramificación que aparecen en el cuadro de diálogo Proporcionar se basan en la ubicación actual.

### Para ramificar un requisito, haga lo siguiente:



**NOTA** Los atributos que se muestran con las clases Proyecto o Producto en el cuadro de diálogo **Proporcionar** utilizan los atributos seleccionados en la búsqueda rápida de clases Proyecto y Producto (consulte "[Configuración de Búsqueda rápida](#)" en la página 94).

- 1 Abra el requisito para editarlo (consulte el capítulo "[Editar un requisito](#)" en la página 128).
- 2 Expanda la sección **Utilizado en el proyecto**.
- 3 Haga clic en **Proporcionar** para abrir el cuadro de diálogo Proporcionar.
  - **Producto:** seleccione el *proyecto* en el que quiera ramificar el *producto*.
  - **Proyecto:** seleccione el *producto* que quiera ramificar en el *proyecto*.
- 4 Haga clic en **Aceptar**. Esto ramifica el requisito inmediatamente, no tiene que elegir **Guardar** ni **Actualizar**.

## Ramificar varios requisitos en la vista ramificada

La ramificación de varios requisitos se realiza de forma más eficaz desde la **vista ramificada**. La vista ramificada es una vista especializada y permite:

- consultar los requisitos de un *producto* y derivarlos al *proyecto* relacionado o
- consultar los requisitos de un *proyecto* y derivarlos al *producto* correspondiente.

### Para abrir la vista ramificada, haga lo siguiente:

- 1 En la barra de menús, vaya a **Requisitos**.
- 2 Seleccione **Vista ramificada** en el menú.

La vista ramificada se divide en 2 partes:

- La parte izquierda permite consultar los requisitos del *producto* o *proyeto* seleccionado.
- El lado derecho permite la ramificación y la combinación.

Puede ramificar uno o varios requisitos desde la vista ramificada. Si selecciona un solo requisito, la vista ramificada muestra alguna información adicional en la tabla de la derecha:

- 📄 El requisito seleccionado se ha ramificado.
- 🔔 Se ha modificado el requisito seleccionado o el requisito ramificado.



**NOTA** La vista ramificada también le permite combinar un solo requisito. Si desea combinar varios requisitos, se recomienda utilizar la función Sincronizar vista (consulte el capítulo "[Combinar varios requisitos](#)" en la página 188).

### ***Ramificar todos los requisitos de una categoría***

**Para ramificar todos los requisitos de una categoría, haga lo siguiente:**

- 1 En la barra de menús, vaya a **Requisitos** y seleccione **Vista ramificada** en el menú.
- 2 En el cuadro **Origen**, seleccione el *producto* o *proyecto* para el que quiera ramificar los requisitos.
- 3 Expanda la sección **Categoría**.
- 4 Seleccione la categoría deseada.
- 5 Haga clic en **Proporcionar**. Esto abre el cuadro de diálogo *Proporcionar contenido de la categoría*.
- 6 Seleccione el/los producto(s) o proyecto(s) de destino para los requisitos proporcionados.
- 7 Si desea mantener los enlaces a otros requisitos, asegúrese de que la **opción Proporcionar con enlaces** esté seleccionada.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

### ***Ramificar todos los requisitos de un documento***


**Para ramificar todos los requisitos de una categoría, haga lo siguiente:**

- 1 En la barra de menús, vaya a **Requisitos** y seleccione **Vista ramificada** en el menú.
- 2 En el cuadro **Origen**, seleccione el *producto* o *proyecto* para el que quiera ramificar los requisitos.
- 3 Expanda la sección **Documentos**.
- 4 Seleccione el documento que desee.
- 5 Haga clic en **Proporcionar**. Esto abre el cuadro de diálogo *Proporcionar contenido de la categoría*.
- 6 Seleccione el/los producto(s) o proyecto(s) de destino para los requisitos proporcionados.
- 7 Si desea mantener los enlaces a otros requisitos, asegúrese de que la **opción Proporcionar con enlaces** esté seleccionada.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

### ***Ramificar requisitos***


**Para ramificar uno o varios requisitos, haga lo siguiente:**

- 1 En la barra de menús, vaya a **Requisitos** y seleccione **Vista ramificada** en el menú.
- 2 En el cuadro **Origen**, seleccione el *producto* o *proyecto* para el que quiera ramificar los requisitos.
- 3 Expanda la sección **Clase**.

- 4 Haga clic en  para ver las secciones de consulta.
- 5 En la sección **Clases y atributos**, seleccione la clase que contenga los requisitos que quiera ramificar.
- 6 Si lo desea, agregue atributos o contenedores para filtrar los requisitos. Para más información, consulte el capítulo "[Encontrar requisitos con Búsqueda rápida](#)" en la [página 106](#).
- 7 Haga clic en **Buscar**.
- 8 Seleccione los requisitos que quiera ramificar.
- 9 Haga clic en **Proporcionar**.
- 10 Cuando aparezca un mensaje indicando que se ha realizado correctamente, haga clic en **Aceptar**.

## Ramificar todos los requisitos de una categoría


**Para ramificar todos los requisitos de una categoría, haga lo siguiente:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 En el árbol de categorías, seleccione la categoría que contiene los requisitos que quiera ramificar. La categoría debe ser una categoría secundaria de *Producto* o *Proyecto*.
- 3 Haga clic en **Proporcionar categoría** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Proporcionar contenido de la categoría**.
- 4 Seleccione el/los producto(s) o proyecto(s) de destino para los requisitos proporcionados.
- 5 Si desea mantener los enlaces a otros requisitos, asegúrese de que la **opción Proporcionar con enlaces** esté seleccionada.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

## Ramificar todos los requisitos de un documento

En el caso de los documentos normales (no de los documentos principales o secundarios), puede ramificar todos los requisitos que estén enlazados al documento.

**Para ramificar todos los requisitos de un documento, haga lo siguiente:**



- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.
- 3 En el árbol de categorías, seleccione la categoría que contenga el documento con los requisitos que quiera ramificar. La categoría debe ser una categoría secundaria de *Producto* o *Proyecto*.
- 4 Seleccione el documento (que no sea principal ni secundario) con los requisitos que quiera ramificar.

- 5 Haga clic en **Proporcionar** en el conjunto **Categorías** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Proporcionar contenido del documento**.
- 6 Seleccione el/los producto(s) o proyecto(s) de destino para los requisitos proporcionados.
- 7 Si desea mantener los enlaces a otros requisitos, asegúrese de que la **opción Proporcionar con enlaces** esté seleccionada.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

## Combinar un único requisito

### Usar el cuadro de diálogo Sincronizar

El cuadro de diálogo **Sincronizar** se utiliza en un solo requisito.

- 1 En la parte superior del cuadro de diálogo **Sincronizar** puede elegir entre estas opciones:
  - a **Aplicar los cambios a <ID\_SOLICITANTE> (origen)**: esto copia todos los valores de los atributos del *proyecto* al requisito del *producto* asociado.
  - b **Aplicar los cambios a <ID\_SOLICITANTE>.<NOMBRE\_CORTO> (proporcionado)**: esto copia todos los valores de los atributos del *producto* al requisito del *proyecto* asociado.
  - c **Ignorar cambios**: esto desactiva todos los atributos.
- 2 Junto a los nombres de los atributos, puede ver . Esto significa que este atributo está desactivado y no se sincronizará. Puede activar estos atributos haciendo clic en .
- 3 Un valor activado puede mostrar una flecha junto al nombre del atributo. Al hacer clic, se alterna entre estas opciones de sincronización para el atributo:
  - Aplicar los cambios a <ID\_SOLICITANTE> (origen)
  - Aplicar los cambios a <ID\_SOLICITANTE>.<NOMBRE\_CORTO>(proporcionado)
  - Ignorar cambios
- 4 Haga clic en **Aceptar**. Esto ramifica el requisito inmediatamente, por lo que no tiene que hacer clic en **Guardar** ni **Actualizar**.

### Combinar un solo requisito con el cuadro de diálogo Editar atributos


**Para combinar un requisito, haga lo siguiente:**

- 1 Abra el requisito para editarlo (consulte el capítulo ["Editar un requisito" en la página 128](#)).
- 2 Expanda la sección **Utilizado en el proyecto**.
  - **Producto**: seleccione el *proyecto* en el que quiera ramificar el *producto*.
  - **Proyecto**: seleccione el *producto* que quiera ramificar en el *proyecto*.

- 3 Haga clic en **Sincronizar**. Esto abre el cuadro de diálogo **Sincronizar**.
- 4 Siga las instrucciones descritas en el capítulo "[Usar el cuadro de diálogo Sincronizar](#)" en la [página 187](#).

### **Combinar un solo requisito con la vista ramificada**

#### **Para combinar un requisito, haga lo siguiente:**

- 1 En la barra de menús, vaya a **Requisitos** y seleccione **Vista ramificada** en el menú.
- 2 En el cuadro **Origen**, seleccione el *producto* o *proyecto* para el que quiera combinar un requisito.
- 3 Haga clic en  para ver las secciones de consulta.
- 4 En la sección **Clases y atributos**, seleccione la clase que contenga el requisito que quiera combinar.
- 5 Si lo desea, agregue atributos o un contenedor para filtrar los requisitos. Para más información, consulte el capítulo "[Encontrar requisitos con Búsqueda rápida](#)" en la [página 106](#).
- 6 Haga clic en **Buscar**.
- 7 Seleccione el requisito que quiera combinar.
- 8 Haga clic en **Sincronizar**. Esto abre el cuadro de diálogo **Sincronizar**.
- 9 Siga las instrucciones descritas en el capítulo "[Usar el cuadro de diálogo Sincronizar](#)" en la [página 187](#).

## **Combinar varios requisitos**



**NOTA** Al combinar varios requisitos, se aceptan todos los valores de los atributos.

#### **Para combinar varios requisitos, haga lo siguiente:**

- 1 En la barra de menús, vaya a **Requisitos** y seleccione **Sincronizar vista** en el menú.
- 2 En el cuadro **Origen**, seleccione el *producto* o *proyecto* para el que quiera combinar un requisito.
- 3 En el cuadro **Destino**, seleccione el *proyecto* o *producto* (las entradas dependen de su elección en **Origen**).
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en **<** para seleccionar un solo requisito para la combinación. Para indicar que el requisito se sincronizará, el botón cambia de color.



- Haga clic en « para seleccionar todos los requisitos para la combinación. Para indicar que los requisitos se sincronizarán, los botones cambian de color.



#### CONSEJO

- Al hacer clic en < se cambia la selección actual de un requisito.
- Al hacer clic en « se cambia la selección actual de todos los requisitos.

5 Haga clic en **Aplicar cambios**. Esto sincroniza todos los requisitos seleccionados.

## Eliminar un solo requisito de una ramificación

Para eliminar un requisito de una ramificación, haga lo siguiente:

- 1 Abra el requisito para editarlo (consulte el capítulo "[Editar un requisito](#)" en la página 128).
- 2 Expanda la sección **Utilizado en el proyecto** o **Utilizado en el producto**.
- 3 Seleccione el proyecto o producto del que quiera eliminar el requisito.
- 4 Haga clic en **Desproveer**. Se abre el cuadro de diálogo **Desproveer requisito(s)**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**. De este modo, se elimina inmediatamente el enlace entre el requisito y el producto o proyecto. El requisito cambiará su estado actual a **Eliminado**.



**NOTA** Si vuelve a agregar el requisito al proyecto o producto del que lo ha eliminado, el requisito no se eliminará y se restaurará el enlace.

## Utilizar el producto o el proyecto sin ramificación

Si el administrador creó solo la clase *Producto* o *Proyecto*, la ramificación no está disponible. Sin embargo, la funcionalidad para crear/editar un producto o proyecto sigue estando disponible.

# Encuestas

Las encuestas permiten solicitar opiniones sobre un requisito a usuarios seleccionados. Las encuestas suelen utilizarse para decidir si debe aceptarse un requisito específico, o para alcanzar un consenso sobre el contenido de un requisito.

Una encuesta consta de una pregunta, al menos dos respuestas y al menos un participante. En RM Browser, si tiene los permisos adecuados, puede crear y modificar encuestas. Los participantes en la encuesta utilizan RM Browser para votar y ver los resultados actuales de la encuesta.





## Crear una encuesta


Un usuario con el permiso "Crear" para la clase Poll puede crear una encuesta. Antes de poder crear una encuesta, debe agregarse la clase Poll y una relación con las clases pertinentes mediante la definición del esquema. Cuando se crean relaciones entre otras clases y la clase Poll, las otras clases deben ser principales y la clase Poll debe ser secundaria.


Para crear una encuesta:

- 1 Tras seleccionar el requisito deseado en un panel de trabajo, seleccione **Configuración de la encuesta** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de la encuesta**.
- 2 Escriba el título de la encuesta. El título de la encuesta no tiene que ser único; otras encuestas pueden tener el mismo título.
- 3 Escriba la pregunta para la que necesita información.
- 4 Escriba al menos dos respuestas a la encuesta.

No hay límite práctico al número de respuestas que puede incluir. Cuando empiece a escribir en el último campo de respuesta, se creará automáticamente un nuevo campo de respuesta debajo de él.

- 5 Para reordenar las respuestas:
  - Haga clic en el botón **Insertar**  para agregar una nueva respuesta encima de la respuesta seleccionada, en lugar de agregarla al final de la lista.
  - Seleccione una respuesta y pulse el botón **Eliminar**  para eliminarla. No es preciso eliminar las respuestas en blanco porque son ignoradas.
  - Haga clic en la flecha hacia arriba  y en la flecha hacia abajo  para mover la respuesta seleccionada hacia arriba o hacia abajo en la lista.

- Haga clic en el botón **Ordenar**  para ordenar las respuestas alfabéticamente.
- 6 En la sección **Plazo de respuesta**, seleccione **No hay plazo** o seleccione la fecha y la hora en que debe cerrarse la encuesta.  
La encuesta se cierra cuando la fecha y la hora seleccionadas han pasado, cuando el creador de la encuesta hace clic en el botón **Detener** o cuando todos los participantes han votado.
  - 7 Haga clic en la pestaña **Participantes**.
  - 8 Seleccione los usuarios que desea que participen en la encuesta. Se requiere un mínimo de un participante.  
Si selecciona un grupo de usuarios, sus miembros se muestran debajo de las listas en el cuadro de diálogo **Crear encuesta**.



Setup Poll: COMP\_000017

GENERAL PARTICIPANTS

Choose users to include

- <All Users>
- <Administrators>
- <BUSINESS\_ANALYST>
- <icDemo Users>
- <MANAGER>
- Alexis Grosby
- Carter Benton
- Daniel Hughes
- Emma Commar
- Eric T. O'Brien
- Erica Morgan
- Ethan Hyde
- Henry Miller
- Hercule Poirot
- James McCall
- Jess Mack
- Jordan Cooper
- Joseph Wilson
- Julia Combs

Users

Members of group All Users:  
MANAGEMENT; EPHOTO\_INFO; ENGINEERING; TEST\_MANAGER; BUSINESS\_ANALYST; DEV\_MANAGER;  
RTMADMIN; PRODUCT\_MANAGER; TEST; TRAINING; SUPPORT; DEV; JOE; QA; MARKETING;  
PROJECT\_MANAGER; TECH\_PUBS; EPHOTO; ADMINISTRATION; SALES; DEVELOPMENT

Start Cancel

- 9 Haga clic en **Iniciar** para comenzar la encuesta.

## Modificar una encuesta

El usuario que creó la encuesta o un usuario con el permiso "Actualizar" para la clase Poll puede modificar una encuesta existente. Si la encuesta ya está activa, puede detenerla, cambiar la fecha límite o agregar usuarios o grupos a la lista de participantes. El usuario no puede cambiar el título o la pregunta de la encuesta.

### Para modificar una encuesta:

- 1 Haga clic en **Modificar** en **Encuestas** en el cuadro de diálogo **Editar atributos** o en la vista de requisitos. Se abre el cuadro de diálogo **Modificar encuesta**.
- 2 Cambie la información de la encuesta.
- 3 Haga clic en **Modificar**.

## Cerrar una encuesta

### Para cerrar una encuesta:

- Haga clic en **Modificar** en **Encuestas** en el cuadro de diálogo **Editar atributos**. Se abre el cuadro de diálogo **Modificar encuesta**.
- Haga clic en **Detener**.

La encuesta también se cierra si pasa el plazo especificado o si todos los participantes han votado.

## Emitir un voto

Los usuarios con permiso de "Lectura" para la clase Poll pueden votar en una encuesta. Los participantes de la encuesta emiten sus votos desde el cuadro de diálogo **Emitir voto**. Los participantes suelen recibir un mensaje de correo electrónico cuando se inicia la encuesta que les proporciona un enlace que les lleva al cuadro de diálogo **Emitir voto**. También se puede acceder al cuadro de diálogo **Emitir voto** desde la sección **Encuestas** del cuadro de diálogo **Editar atributos** o desde la vista de lista de la vista de requisitos.



**NOTA** Antes de poder enviar notificaciones de encuestas por correo electrónico, el administrador debe configurar y habilitar el servicio RM Mail. Para obtener información, consulte la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### Para emitir un voto:

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en el enlace de un mensaje de correo electrónico que ha recibido y, a continuación, inicie sesión en Dimensions RM.
  - Haga clic en el enlace **Votar** de la sección **Encuestas** del cuadro de diálogo **Editar atributos** o de la vista de lista de la vista de requisitos.Se abre el cuadro de diálogo **Emitir voto**.
- 2 Seleccione una sola respuesta. Antes de votar, puede ver los detalles del requisito para el que se realiza la encuesta y ver los resultados actuales de la votación. Para ello, haga clic en el enlace situado en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
- 3 Si quiere, escriba un comentario en la sección **Comentario adicional**.
- 4 Haga clic en **Votar**.

## Ver los resultados de la encuesta

Puede ver los detalles de una encuesta activa o que ya ha finalizado. El estado actual de la votación se muestra después de emitir un voto. También puede ver el estado de la encuesta desde el cuadro de diálogo **Editar atributos** o la vista de lista de la vista de requisitos.

### Para ver los resultados de las encuestas:


- 1 Realice una de las siguientes acciones:
  - Emita un voto.

- Haga clic en el enlace **Ver detalles** en la parte inferior del cuadro de diálogo **Emitir voto** antes de emitirlo.
  - Edite un requisito y muestre el cuadro de diálogo Editar atributos.
  - Navegue hasta la vista de lista de la vista de requisitos.
- 2 Si ha utilizado el primer método en el [Paso 1](#), se abre el cuadro de diálogo **Resultados de la encuesta**.
  - 3 Si ha utilizado el segundo, tercer o cuarto método en el paso anterior, expanda la sección **Encuestas** en el cuadro de diálogo que se abre (si no está ya expandida) y, a continuación, expanda la encuesta que quiera ver.
  - 4 Para ver quién ha votado por cada respuesta y sus comentarios, haga clic en **Mostrar detalles**. Para ocultar esta información, haga clic en **Ocultar detalles**.
  - 5 Para ver la lista de participantes que aún no han votado, haga clic en **Ver usuarios que no han votado**.

## Agregar encuestas activas al panel Mi trabajo

Las encuestas se pueden ver mediante el informe **Encuestas recientes**, un informe integrado en el panel **Mi trabajo**.

**Para agregar un informe incorporado al panel Mi trabajo:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña **Paneles**.
- 3 Seleccione **Agregar widget** en el conjunto **Panel** del panel **Acciones**.
- 4 En el cuadro **Tipo de informe**, seleccione **Mi trabajo**.
- 5 Seleccione **Encuestas recientes** y haga clic en **Guardar**.

## Participar en debates

Se pueden agregar comentarios a los capítulos o a los requisitos. Los comentarios permiten debatir temas relacionados con un requisito o capítulo. En lugar de debatir los temas por correo electrónico o personalmente, esto permite revisar todos los comentarios en cualquier momento, por ejemplo, durante un proceso de aprobación. Para más información sobre los comentarios, consulte el capítulo "[Trabajar con comentarios](#)" en la [página 70](#).



## Capítulo 4

---

# Trabajar con documentos


Acerca de los documentos	196
Conceptos básicos de los documentos	197
Trabajar con documentos	211
Trabajar con capítulos y requisitos	230
Trabajar con comentarios	253
Trabajar con instantáneas	253
Exportar documentos	259
Usar flujos de trabajo con documentos	265

## Acerca de los documentos

Un documento es una estructura en Dimensions RM que permite agregar capítulos y requisitos. Los capítulos pueden contener requisitos de texto. Un documento normal tiene todos los capítulos y requisitos definidos en sí mismo.

### Documentos principales y secundarios


Un documento secundario hereda su diseño de un documento principal. Los cambios en el documento principal se propagan inmediatamente a cualquier documento secundario relacionado. En un documento secundario, las partes heredadas del documento principal son de solo lectura y, por tanto, no pueden modificarse. La siguiente imagen muestra un caso de uso de documentos principales y secundarios.








# Conceptos básicos de los documentos


## Panel de navegación





Aparece en la parte izquierda de la página e incluye los siguientes elementos:


- 


**Expandir/Contraer:** este botón expande o contrae el panel.
- 



**Abajo/Arriba:** estos botones desplazan el capítulo o requisito seleccionado hacia abajo o hacia arriba en la estructura del documento.
- 


**Nuevo capítulo:** este botón invoca el cuadro de diálogo Nuevo capítulo. El nuevo capítulo se colocará en el mismo nivel que el capítulo actualmente seleccionado, a menos que la casilla **Agregar como subcapítulo** esté marcada o que la raíz del documento esté actualmente seleccionada. Consulte "[Combinar cambios del documento](#)" en la página 227.
- 


**Editar capítulo:** este botón invoca el cuadro de diálogo **Editar capítulo** del capítulo seleccionado. El cuadro de diálogo **Editar capítulo** permite cambiar el título o el contenido de un capítulo. Además, permite configurar cómo se muestra el capítulo en el panel de detalles y cuando se exporta. Consulte "[Editar un capítulo](#)" en la página 233 y "[Aplicar formato a capítulos](#)" en la página 237.
- 


**Eliminar capítulo:** este botón elimina el capítulo actualmente seleccionado. Para completar la operación, haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación resultante. Consulte "[Eliminar un capítulo](#)" en la página 235.
- 

**Expandir todos los capítulos:** este botón expande todos los capítulos en el árbol del documento.
- 

**Contraer todos los capítulos:** este botón contrae todos los subcapítulos, dejando solo visibles los capítulos raíz.
- 

**Recargar este documento:** este botón recupera el documento actualmente abierto desde el servidor y lo recarga en la página de trabajo.
- 

**Raíz:** este es el nivel raíz del documento.
- 

**Capítulo:** este es un capítulo del documento.
- 

**Actualización automática:** Este capítulo se basa en un informe y una jerarquía y se actualiza automáticamente. Todos los cambios en la estructura (por ejemplo, agregar o quitar requisitos) de los objetos secundarios (es decir, subcapítulos o requisitos) se revertirán cuando se actualice el capítulo.



**Requisito:** este es un requisito del documento.



**Requisito con CR:** se trata de un requisito con CR en estado "Propuesto".



**Enlace sospechoso:** este es un requisito que tiene un enlace sospechoso.



**NOTA** El prólogo, si lo hay, se encuentra en la raíz del documento. Suele contener elementos como el logotipo de la empresa, información sobre los derechos de autor y una tabla de historial. No incluye el índice.

Cuando se exporta el documento, el prólogo aparece antes del índice.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos funcionales del panel de navegación:

- Los capítulos y los requisitos se numeran automáticamente utilizando un formato de esquema numerado jerárquico. Esta numeración se actualiza cada vez que se cambia la estructura o el orden del contenido del documento.
- Para convertir un requisito en un subrequisito de un requisito, seleccione el nombre del requisito y arrástrelo al requisito principal.
- Para convertir un capítulo en un subcapítulo de otro capítulo, seleccione el capítulo y arrástrelo al capítulo principal.
- Las clases que puede incluir el documento o un capítulo se muestran como información rápida cuando se pasa el puntero del ratón por encima del nombre del documento o capítulo.
- El PUID y el ID de objeto de cada requisito se muestra como una información rápida cuando se pasa el puntero del ratón por encima del nombre del requisito.
- El contenido del elemento seleccionado en el panel de navegación se mostrará en el panel de detalles.

## Panel de detalles

El aspecto del panel de detalles depende del elemento seleccionado en el panel de navegación, del diseño seleccionado en el panel de detalles y de los ajustes de formato vigentes en los niveles de documento y capítulo.

Si el capítulo o la raíz del documento seleccionados contienen:

- **Solo requisitos**, se puede mostrar con los diseños de cuadrícula o de párrafo. El usuario puede alternar entre los diseños como desee, así como establecer el diseño predeterminado utilizado para un capítulo concreto o para todo el documento.
- **Solo capítulos**, se muestra con el diseño de párrafo.
- **Capítulos y requisitos**, los capítulos se muestran con el diseño de párrafo, pero la sección de requisitos puede cambiar entre los diseños de cuadrícula y de párrafo según se desee.

Los capítulos se pueden ver en estos modos:


- **Diseño de párrafo:** muestra el capítulo y los requisitos en estilo de libro.
- **Diseño de cuadrícula:** muestra los requisitos en formato de tabla.

- **Diseño de cuadrícula editable:** muestra los requisitos en formato de tabla. En este modo se pueden editar los atributos mostrados sin abrir el cuadro de diálogo de edición.
- **Diseño de formulario:** este diseño se utiliza cuando se selecciona un requisito individual.


Puede cambiar entre el diseño de **párrafo**, de **cuadrícula** y de **cuadrícula editable** haciendo clic en el enlace del diseño deseado en la barra de **diseño**.






Para todos los diseños, excepto el de formulario, están disponibles los siguientes controles y características:

- **Filtrado de documentos:**
  - Es posible limitar la visualización de los documentos en función de una cadena de filtrado introducida a la izquierda de la pestaña de opciones. Esta cadena puede utilizarse para limitar la búsqueda al título o la descripción del PUID (ID de requisito).
  - Cuando se aplica la búsqueda en **la vista del documento completo**, se puede marcar la opción **Mostrar contexto** para incluir el contexto del capítulo del documento en los resultados.
  - Los filtros definidos en **Búsqueda rápida** pueden seleccionarse, utilizarse o editarse en la vista de documento. Seleccione un filtro de la lista desplegable y, si quiere editarlo, haga clic en el lápiz. Las modificaciones se aplicarán también al filtro de búsqueda rápida.





**Figura 4-1.** En la vista de documentos, seleccione un filtro de búsqueda rápida

-  **Buscar entradas en el glosario:** Busca en el texto las entradas del glosario que coincidan. Según el modo de vista del documento, analiza el capítulo seleccionado o todo el documento. Tenga en cuenta que esta función solo está disponible si el administrador ha creado la clase Glosario. Para más información sobre el glosario, consulte el capítulo "Glosario" en la página 67.


-  **Vista del documento completo:** cambia la vista del documento a la vista del documento completo, lo que permite desplazarse por todo el documento. Consulte "[Modo de vista de documento](#)" en la [página 202](#).
-  **Vista del contenido del capítulo:** cambia la vista del documento a la vista del contenido del capítulo, que permite desplazarse solo por un capítulo. Consulte "[Modo de vista de documento](#)" en la [página 202](#).
-  **Buscar y reemplazar:** este botón invoca el cuadro de diálogo **Buscar y reemplazar en el documento** para que pueda buscar una cadena en el documento o en el capítulo seleccionado. Consulte "[Buscar y reemplazar cadenas de caracteres](#)" en la [página 207](#).
-  **Imprimir:** este botón invoca el cuadro de diálogo de impresión del sistema para imprimir el contenido actual del panel de detalles. Consulte "[Imprimir](#)" en la [página 204](#).
-  **Actualizar:** este botón rellena el panel de detalles con datos recientes de la base de datos.

Los siguientes iconos indican el estado de modificación del documento:

-  **Sin cambios:** el documento no ha cambiado desde la última visita.
-  **Cambiado:** el documento ha cambiado desde la última visita.

Al hacer clic en la bombilla **Cambiado**, se enumeran los cambios recientes. Para más información sobre los cambios del documento, consulte el capítulo "[Trabajar con cambios en los documentos](#)" en la [página 206](#).

## Diseño de párrafo

 **3.2 Miscellaneous Requirements**

Requirements Layout: [Editable Grid](#) | [Grid](#) | [Paragraph](#)

**3.2.1 System response times**

Suspect: No Rqmt ID: MRKT\_000029 Priority: High

Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24

The system response time shall not be greater than 3 seconds for 80 percent of the transactions.

**3.2.2 System weight**

Suspect: No Rqmt ID: MRKT\_000030 Priority: High

Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24

The system shall weigh less than 8 pounds.

**3.2.3 System comes in different colors**

Suspect: No Rqmt ID: MRKT\_000031 Priority: High

Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24

The system shall be available in a variety of colors.

El diseño de párrafo proporciona todas las funciones de la lista de la [página 199](#).

Para realizar una acción en un requisito incluido en el diseño de párrafo, seleccione el requisito y luego seleccione la acción que desee en el grupo **Requisitos** del panel **Acciones**.

## Diseño de cuadrícula

**3.2 Miscellaneous Requirements**

Requirements Layout: Editable Grid | Grid | Paragraph

#	Rqmt ID	Title	Text	Priority	Time Modified
3.2.1	MRKT_000029	System respon...	The system res...	High	30-SEP-2015...
3.2.2	MRKT_000030	System weight	The system sh...	High	30-SEP-2015...
3.2.3	MRKT_000031	System comes ...	The system sh...	High	30-SEP-2015...

El diseño de cuadrícula ofrece todas las funciones de la lista de la [página 199](#) y además:

- **Ordenación:** haga clic en un encabezado de columna para ordenar por ese atributo.
- **Editar requisito:** haga doble clic en un requisito para abrir el cuadro de diálogo *Editar*.

Para realizar una acción en un requisito incluido en el diseño de cuadrícula, seleccione el requisito y luego haga clic en la acción que desee en el grupo **Requisitos** del panel **Acciones**.

## Diseño de cuadrícula editable

**3.2 Miscellaneous Requirements**

Requirements Layout: Editable Grid | Grid | Paragraph

Row count: 3

#	Rqmt ID	Title	Text	Priority	Time Mo...
<input type="checkbox"/> 3.2.1	MRKT_000029	System response times	The system response time shall not be greater than 3 seconds for 80 percent of the transactions.	High	30-Sep-2015@01:54:24
<input type="checkbox"/> 3.2.2	MRKT_000030	System weight	The system shall weigh less than 8 pounds.	High	30-Sep-2015@01:54:24
<input type="checkbox"/> 3.2.3	MRKT_000031	System comes in different colors	The system shall be available in a variety of colors.	High	30-Sep-2015@01:54:24

El diseño de cuadrícula editable ofrece todas las funciones de la lista de la [página 199](#) y además:

- **Ordenación:** haga clic en un encabezado de columna para ordenar por ese atributo.
- **Editar atributos:** haga doble clic en la celda de la tabla para editar el atributo del requisito.
- **Editar requisito:** haga doble clic en un requisito para abrir el cuadro de diálogo *Editar*.

Para realizar una acción en un requisito incluido en el diseño de cuadrícula, seleccione el requisito y luego haga clic en la acción que desee en el grupo **Requisitos** del panel **Acciones**.

## Diseño de formulario

### 3.2.2 System weight



Propose

Refresh

Edit

Print

Category: RMDEMO/Functional/Design and Construction

#### STANDARD ATTRIBUTES

Rqmt ID:  
MRKT\_000030

Title:  
System weight

Text:  
The system shall weigh less than 8 pounds.

#### CUSTOM ATTRIBUTES

#### SYSTEM ATTRIBUTES

#### ATTACHMENTS

#### COMMENTS

#### LINKS

#### HISTORY

#### POLLS

#### CONTAINERS

Este diseño incluye los siguientes controles y características:

- **Proponer:** este botón invoca el cuadro de diálogo Enviar una solicitud de cambio para que pueda proponer un cambio en el requisito actualmente seleccionado. Consulte ["Presentar una solicitud de cambio" en la página 133](#).
- **Actualizar:** este botón rellena el panel de detalles con datos recientes de la base de datos.
- **Editar:** este botón invoca el cuadro de diálogo Editar requisitos. Consulte ["Editar un requisito" en la página 128](#).
- **Imprimir:** este botón invoca el cuadro de diálogo de impresión del sistema para imprimir el contenido actual del panel de detalles. Consulte ["Imprimir" en la página 204](#).






**NOTA** El contenido de las secciones del diseño de formulario se imprime solo si las secciones están expandidas.

- Para realizar una acción en el requisito actualmente seleccionado, elija la acción que desee en el grupo Requisitos del panel Acciones.


### Modo de vista de documento

En los documentos hay dos modos de visualización disponibles: Capítulo y Documento completo. El modo de vista define cómo se ve el documento en el panel de detalles. El modo de vista de documento puede cambiarse a través de la configuración de la


instancia/configuración del usuario (consulte el capítulo "Modo de vista del documento predeterminado" en la página 98) o haciendo clic en  o en  en el panel de detalles (consulte el capítulo "Panel de detalles" en la página 198).



**Figura 4-2. Modo de vista de documento: Capítulo**



**Figura 4-3. Modo de vista de documento: Documento completo (Modo estándar)**



**Figura 4-4. Modo de vista de documento: Documento completo (Modo compacto)**

## Imprimir

Puede imprimir el contenido del panel de detalles cuando seleccione un requisito, capítulo o documento en el panel de navegación.

### Para imprimir el contenido del panel de detalles:

- 1 Haga clic en **Imprimir** en el panel de detalles. Se abre una ventana con el contenido formateado para la impresión; los controles de RM que se muestran en esta ventana no son funcionales.




**NOTA** El contenido de las secciones del diseño de formulario se imprime solo si las secciones están expandidas.

- 2 Se abre el cuadro de diálogo de impresión del sistema. Haga clic en **Imprimir**. El requisito se envía a la impresora.
- 3 Una vez impreso el contenido, cierre la ventana que muestra contenido formateado.

## Abrir documentos o instantáneas

### Abrir documentos

#### Para abrir un documento:


- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.



- 3 Si el documento reside en una categoría diferente, seleccione la categoría en el árbol de categorías.
- 4 Haga doble clic en el documento que desee. Esto abre el documento en la vista de documento.

### ***Abrir instantáneas***

#### **Para abrir una instantánea:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.
- 3 Haga clic en **Mostrar instantáneas** para mostrar la columna de instantáneas en la pestaña Documentos.
- 4 Haga doble clic en la instantánea que desee. Esto abre la instantánea en la vista de documento.

### ***Abrir el documento actual o la instantánea en una nueva ventana del navegador***

En este capítulo se asume que ha abierto el documento o la instantánea como se ha descrito en las secciones anteriores.


#### **Para abrir el documento/instantánea actualmente abierto en una nueva ventana:**

- 1 Haga clic en **Abrir en una nueva ventana** en el grupo Documentos del panel Acciones. El documento o la instantánea se abre en una nueva ventana del navegador.

### ***Abrir un documento y la lista de instantáneas***

Si está trabajando con muchas instantáneas de un documento, es posible que quiera abrir el documento y la lista de instantáneas al mismo tiempo. Si tiene que abrir el mismo documento a menudo, puede marcar la URL para acceder a ella fácilmente.

Para abrir un documento y la lista de instantáneas, haga lo siguiente:


- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.
- 3 Seleccione el documento y haga clic en **Crear instantánea**. Se abre la lista de instantáneas del documento seleccionado.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - **Hacer clic:** abre el documento y la lista de instantáneas en una nueva pestaña o ventana del navegador.
  - **Hacer clic con el botón derecho:** seleccione **Copiar dirección del enlace** (o una entrada similar) en el menú contextual para recuperar la URL que le permite crear un marcador.

## Trabajar con permisos limitados

Si va a la página de trabajo de un documento y uno o varios de los requisitos del capítulo pertenecen a una clase para la que no tiene permiso de "lectura", o si uno o varios requisitos pertenecen a una categoría para la que no tiene permiso, ocurre lo siguiente:

- El icono del capítulo o del requisito se visualiza roto.
  - Un icono de capítulo roto significa que el usuario no tiene permiso para leer uno o más requisitos dentro de ese capítulo, o que la categoría que contiene un requisito se ha desactivado y las categorías desactivadas no se muestran. Para obtener acceso de lectura a las categorías desactivadas, consulte el capítulo "[Categorías: Mostrar categorías inactivas](#)" en la [página 85](#).
  - Un icono de requisito roto significa que el usuario no tiene permiso para leer uno o más subrequisitos bajo ese requisito, o que la categoría que contiene un subrequisito se ha desactivado y las categorías desactivadas no se muestran. Para obtener acceso de lectura a las categorías desactivadas, consulte el capítulo "[Categorías: Mostrar categorías inactivas](#)" en la [página 85](#).
- Un mensaje informa de que no se muestran todos los requisitos del documento debido a problemas de permisos.

La siguiente ilustración muestra este escenario.



## Trabajar con cambios en los documentos

Cuando se abre un documento que ha sido modificado desde la última visita, un mensaje muestra que el documento ha cambiado. Puede ver fácilmente los cambios realizados por otros usuarios en el documento, pero también ver los cambios realizados en los requisitos fuera del documento.






En la barra de herramientas de la sección del documento, el icono indica que hay cambios. Si no hay ningún cambio, se indica con . Al hacer clic en el icono se abre una tabla que muestra el número de cambios y los cambios individuales. Además, el panel de detalles cambia para mostrar lo siguiente:

- Lista desplegable con las siguientes opciones:
  - **Cambios recientes:** muestra los cambios realizados por otros usuarios desde que abrió el documento la última vez. Esta es la opción predeterminada.
  - **Cambios desde la fecha:** muestra un selector de fechas que permite elegir una fecha.
  - **Cambios desde la instantánea:** muestra una lista desplegable con todas las instantáneas del documento junto con la fecha de creación de la instantánea.
- : inicia la búsqueda de las opciones seleccionadas.
- Opción **Incluir cambios principales:** esta opción solo está disponible para documentos secundarios. Cuando se selecciona, también se muestran los cambios en

el documento principal. De forma predeterminada, está desactivada (solo se muestran los cambios del documento secundario).

- Opción **Mostrar solo los cambios**: actualiza el árbol del documento para mostrar solo los capítulos, los requisitos o las solicitudes de cambio modificados junto con los capítulos o requisitos principales.

Una vez ejecutada la búsqueda de cambios, verá una tabla con los cambios (si los hay). Para filtrar el contenido de la tabla, introduzca texto en una o varias casillas de la primera línea de la tabla. El capítulo o requisito modificado puede abrirse haciendo clic en la entrada correspondiente de la tabla. Observe también que los capítulos y requisitos modificados están resaltados en el árbol del documento.

Si hay cambios en un capítulo o en un requisito, se muestra el símbolo  junto a él. Para ver todos los cambios del capítulo o requisito correspondiente, haga clic en . Esto mostrará los cambios para cada atributo mostrado. Los valores quitados están tachados y coloreados en rojo. Para indicar que se muestran las diferencias de atributos, el símbolo  cambia a . Para volver a los valores actuales de los atributos, haga clic en .

## Buscar y reemplazar cadenas de caracteres

Puede buscar y reemplazar cadenas de caracteres en capítulos y requisitos en un documento abierto. Puede buscar y reemplazar cadenas de caracteres en:

- Un documento completo o un capítulo seleccionado
- Atributos de título y descripción o todos los atributos alfanuméricos, de lista o de usuario




### NOTA

- La opción de menú **Buscar y reemplazar** se desactiva mientras se compara un documento y su instantánea (consulte el capítulo "[Comparar documentos e instantáneas](#)" en la página 256).
- En el caso de los objetos de solo lectura (instantáneas y documentos controlados por ECP sin un ECP asignado), los botones **Reemplazar** y **Reemplazar todo** no se muestran. Con estos objetos, solo funciona la función de búsqueda del cuadro de diálogo.
- Para utilizar los comandos **Reemplazar** y **Reemplazar todo**, debe tener permiso para reemplazar un requisito o capítulo. Si solo se pueden cambiar algunos atributos, se cambian y se recibe un mensaje diciendo que no se tiene permiso para reemplazar la cadena en todos los atributos.

### Para buscar y reemplazar cadenas de caracteres:


- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abra la vista de inicio haciendo clic en .](#)" en la página 204.
- 2 Si quiere buscar dentro de un capítulo concreto, selecciónelo en el panel de navegación.

- 3 Haga clic en el botón **Buscar y reemplazar** (  ). Se abre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar.



The screenshot shows the 'Find and Replace in Document' dialog box. It features a blue header with the title and a help icon. The main area contains several sections: 'Find what:' with a text input field containing 'General'; 'Replace with:' with an empty text input field; 'Match Options:' with a checkbox for 'Match Case' which is unchecked; and 'Find and Replace in:' with four radio button options: 'Selected chapter' (selected), 'Title and description' (selected), 'All chapters' (unselected), and 'All attributes' (unselected). At the bottom, there are four buttons: 'Find Next', 'Replace', 'Replace All', and 'Cancel'.

- 4 **Qué buscar:** introduzca la cadena que quiera encontrar.
- 5 **Reemplazar por:** si desea reemplazar la cadena, introduzca aquí la cadena de reemplazo.
- 6 **Coincidir mayúsculas y minúsculas:** active esta casilla para incluir las mayúsculas y minúsculas de la cadena en los criterios de coincidencia.
- 7 Seleccione una de las siguientes opciones.
- **Capítulo seleccionado:** para buscar solo el capítulo seleccionado y los subcapítulos y requisitos que contenga.
  - **Todos los capítulos:** para buscar todos los capítulos y su contenido.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones.
- **Título y descripción:** para buscar solo los atributos Título y Descripción.
  - **Todos los atributos:** para buscar todos los atributos alfanuméricos, de lista y de usuario.
- 9 Haga clic en cualquiera de los siguientes botones:
- **Buscar siguiente:** este botón muestra el primer capítulo o requisito que contiene una o más instancias de la cadena. El capítulo o requisito se selecciona en el panel de navegación y la cadena encontrada se resalta en el panel de detalles. Para mostrar la siguiente coincidencia, haga clic de nuevo en el botón.




- **Reemplazar:** el capítulo o el requisito actualmente seleccionado se reemplaza, y la nueva versión contiene la cadena especificada en el cuadro **Reemplazar por**.
- **Reemplazar todo:** este botón reemplaza todos los capítulos y requisitos que contienen la cadena especificada en el campo **Qué buscar** por la cadena especificada en el campo **Reemplazar por**.

El cuadro de diálogo Buscar y reemplazar se cierra y aparece el mensaje "Reemplazar todas las cadenas". Una vez finalizada esta operación, un cuadro de diálogo muestra cuántos capítulos y requisitos se han reemplazado e informa de cualquier error.

## Mover un documento o una instantánea a una categoría diferente

Para mover un documento a una categoría diferente, haga lo siguiente:

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.
- 3 Si quiere mover una instantánea, haga clic en **Mostrar instantáneas**.
- 4 Arrastre el documento o la instantánea y suéltelo en la categoría deseada del árbol **Categorías**.

## Copiar la URL de un documento en el portapapeles

Puede copiar la URL de un documento o de una instantánea y pegarla en un archivo para utilizarla y consultarla en el futuro. Cuando se invoque posteriormente esa URL, se abrirá RM Browser en ese documento o instantánea. Consulte la sección correspondiente más abajo.

### **Copiar la URL de un documento o una instantánea abiertos**

Para copiar la URL de un documento o una instantánea abiertos:

- 1 Con el documento o la instantánea abiertos en una página de trabajo, haga clic en **Crear URL directa** en el grupo **Documentos** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **URL directa**.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione **Copiar dirección del enlace**. Esto copia la URL en el portapapeles.

- 3 Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 4 Utilice **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para pegar la URL en el archivo o la aplicación en el que desea utilizarla.

### ***Copiar la URL de un documento cerrado***

#### **Para copiar la URL de un documento cerrado:**

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la [página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.
- 3 Seleccione el documento que desee. Para abrir un documento dependiente, seleccione el documento dependiente en la columna de documentos secundarios (consulte el capítulo "[Pestaña Documentos](#)" en la [página 283](#)).
- 4 Haga clic en **Crear URL directa** en el grupo **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **URL directa**.
- 5 Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione **Copiar dirección del enlace**. Esto copia la URL en el portapapeles.
- 6 Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 7 Utilice **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para pegar la URL en el archivo o la aplicación en el que desea utilizarla.


### ***Copiar la URL de una instantánea cerrada desde la vista de inicio***

#### **Para copiar la URL de una instantánea cerrada desde la vista de inicio:**

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la [página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Documentos**.
- 3 Si la columna de instantáneas no está abierta, haga clic en **Mostrar instantáneas**.
- 4 Seleccione un documento con instantáneas.
- 5 Seleccione la instantánea que desee.
- 6 Haga clic en **Crear URL directa** en la sección **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **URL directa**.
- 7 Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione **Copiar dirección del enlace**. Esto copia la URL en el portapapeles.
- 8 Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 9 Utilice **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para pegar la URL en el archivo o la aplicación en el que desea utilizarla.

## Copiar la URL de una instantánea cerrada desde la vista de documento

### Para copiar la URL de una instantánea cerrada desde la vista de documento:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos](#)" en la página 204.
- 2 Haga clic en **Crear/Ver instantáneas** en el grupo Documentos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Instantáneas.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el enlace del icono  junto a la instantánea que desee.
- 4 Seleccione **Copiar dirección del enlace** (o una opción de menú parecida, en función del navegador que esté utilizando). Esto copia la URL en el portapapeles.
- 5 Utilice **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para pegar la URL en el archivo o la aplicación en el que desea utilizarla.

# Trabajar con documentos

## Crear un nuevo documento

Al crear un nuevo documento, puede utilizar uno de los siguientes como plantilla:

- La plantilla en blanco.
- La estructura de los capítulos de un documento existente.
- La estructura de los capítulos y los requisitos de un documento existente.



### NOTA

- Debe tener el permiso "Crear" tanto para la clase de capítulo como para las colecciones.
- Si selecciona **Solo capítulos** o **Capítulos y requisitos** en las opciones de creación, también debe tener los siguientes permisos adicionales:
  - Clase de capítulo: "Lectura"
  - Colecciones: "Enlazar" y "Crear a partir de una colección existente"

### Para crear un nuevo documento:

- 1 Seleccione **Documento** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo documento**.
- 2 **Nombre:** introduzca un nombre para el documento.



**NOTA** Un nombre de documento puede contener un máximo de 256 caracteres y no puede incluir comillas simples (').

- 3 **Descripción:** introduzca una descripción del documento. Esta descripción se mostrará en el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.



**NOTA**

- La descripción no se copia si está creando un documento a partir de otro existente.
- El administrador especifica la longitud máxima del campo **Descripción** en la clase del capítulo en la definición del esquema.

- 4 **Crear opciones:** Seleccione una de las siguientes opciones.

a **En blanco:** crea el documento a partir de la plantilla en blanco. Si selecciona esta opción, los documentos de la lista de plantillas se desactivan. Esta es la opción predeterminada.

b **Solo capítulos:** crea el documento basándose en la estructura de capítulos de un documento existente que se selecciona en la lista de plantillas.

c **Capítulos y requisitos:** crea el documento basándose en la estructura de los capítulos y en los requisitos de un documento existente que se selecciona en la lista de plantillas.

d **Copiar requisitos:** esta opción solo está disponible si se selecciona la opción **Capítulos y requisitos**.

Si se selecciona esta opción, se copiarán todos los requisitos del documento original y la copia se agregará al nuevo documento. Los enlaces entre requisitos también se copian si los requisitos enlazados forman parte del documento. Si no se selecciona esta opción, todos los requisitos del documento original se enlazarán al nuevo documento.

e **Como elemento secundario:** muestra una lista de documentos principales con los que debe relacionarse este documento secundario recién creado.

f **Basado en elementos del mismo nivel:** esta opción solo está disponible cuando se selecciona **Como elemento secundario**. Si selecciona esta opción, la lista de documentos principales contiene documentos secundarios que puede seleccionar. El nuevo documento secundario será una copia del documento secundario seleccionado y también tendrá el mismo documento principal.

g **Buscar plantilla:**

- seleccione la categoría en la que se encuentra el documento que quiera utilizar como plantilla.
- Seleccione el documento que va a utilizar como plantilla. Si es necesario, utilice la casilla junto a la categoría para filtrar los documentos que aparecen en la lista.



**NOTA**

- Estos controles solo se activan si **NO** ha elegido la opción **En blanco** en las opciones de creación.
- Si se restringen las clases en un documento, estas restricciones son heredadas por el nuevo documento. Para más información sobre la restricción de clases en un documento, consulte el capítulo "[Combinar cambios del documento](#)" en la página 227.



## 5 Configuración del documento:

- a Heredar del documento seleccionado:** si se selecciona, las opciones del documento (como se indica a continuación) utilizarán las mismas que el documento seleccionado. Para especificar su propio conjunto de opciones en la creación de documentos, desactive esta opción.
- b Exportar título:** seleccione esta opción para utilizar la cadena del campo **Nombre** como título del documento al exportarlo a Word.
- c Actualizar a actual (sugerencia):** si se selecciona esta opción, el documento utilizará siempre la versión más reciente de los requisitos incluidos. Esto afecta a cualquier requisito que se agregue al documento después de establecer esta opción; los requisitos existentes no se verán afectados. Si se desactiva esta opción, se mantendrá la versión del requisito en el documento desde el momento en que se agregó. La opción no tiene efecto si el requisito que se agregó al documento tiene un estado distinto de "Actual" (por ejemplo, Reemplazado).

### Escenario de ejemplo:

- 1 Se agrega un requisito a un documento. El requisito tiene el estado "Actual". La descripción del requisito es "Este es el texto original".
- 2 Se cierra el documento.
- 3 Se modifica la descripción a "Este es el texto modificado"
- 4 Se abre el documento.

Con la opción **Actualizar a actual (sugerencia)** seleccionada, el requisito en el documento muestra "Este es el texto modificado". Si esta opción está activada, el requisito en el documento muestra "Este es el texto original".

Al crear un documento con la opción **En blanco**, la opción **Actualizar a actual (sugerencia)** se establecerá a partir del valor especificado en el formulario. Si se crea un documento utilizando una plantilla (**Solo capítulos** o **Capítulos y requisitos**), se establecerá **Actualizar a actual (sugerencia)** desde el documento de la plantilla.



**NOTA** Para cambiar manualmente la versión de un requisito específico incluido en el documento, consulte el capítulo ["Cambiar qué versión de requisito se incluye en un documento:"](#) en la página 246.

- d Glosario:** seleccione esta opción para crear automáticamente el capítulo "Glosario". Este capítulo contiene las explicaciones de los términos utilizados en este documento.
- e Controlado por ECP:** seleccione esta opción si desea exigir que los usuarios enlacen el documento a un objeto de clase ECP antes de editarlo.



**PRECAUCIÓN** Una vez que el control ECP se activa en un documento, **no puede ser desactivado**.



#### NOTA

- Los ECP son un tipo de clase de gestión de cambios de alto nivel (propuesta de cambio de ingeniería) que puede utilizarse para reunir varias solicitudes de cambio en un solo paquete.
- Si el control ECP está activo, pero el usuario actual no ha asignado un ECP, el documento será de solo lectura hasta que le asigne un ECP. Se mostrará un aviso a este efecto a la derecha de la ruta de navegación de la instancia.
- Para asignar un ECP, consulte el documento "[Combinar cambios del documento](#)" en la página 227.

- f Documento principal:** seleccione esta opción para convertir el documento en documento principal.
- g Tabla de figuras:** seleccione esta opción para crear automáticamente el capítulo "Tabla de figuras". Este capítulo contiene todas las imágenes o tablas con títulos (consulte "Agregar título" en el capítulo "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la página 40). Se actualiza cuando se abre o se recarga un documento.
- 6 Categoría:** seleccione la categoría a la que quiera agregar el nuevo documento. Un documento puede pertenecer a cualquier categoría a la que tenga acceso.
- 7 Flujo de trabajo:** permite seleccionar el flujo de trabajo que se utilizará con los documentos. Al seleccionar un flujo de trabajo se cargan los atributos (por ejemplo, el revisor) del flujo de trabajo en este diálogo. Si se ha seleccionado un flujo de trabajo, se mostrarán los atributos personalizados en la sección **Atributos personalizados**. Dependiendo de la definición de la transacción **Crear nuevo** del flujo de trabajo, algunos atributos pueden ser obligatorios. Los atributos obligatorios deben cumplimentarse para poder crear el documento.
- 8** Haga clic en **Aceptar**.

## Crear un nuevo documento desde la vista de jerarquía

Los pasos siguientes describen un método rápido para crear un documento con la configuración predeterminada si se encuentra en la vista de inicio y utiliza la vista de jerarquía. Si quiere utilizar más opciones, o no está en la vista de inicio, o no utiliza la vista de jerarquía, siga los pasos descritos en el capítulo "[Crear un nuevo documento](#)" en la página 211.



#### NOTA

- Debe tener el permiso "Crear" tanto para la clase de capítulo como para las colecciones.
- Si selecciona **Solo capítulos** o **Capítulos y requisitos** en las opciones de creación, también debe tener los siguientes permisos adicionales:
  - Clase de capítulo: "Lectura"
  - Colecciones: "Enlazar" y "Crear a partir de una colección existente"

**Para crear un nuevo documento:**

- 1 Realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione una categoría.
  - Seleccione uno o varios requisitos.
- 2 Seleccione **Crear documento** en el conjunto **Jerarquía** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo documento**.
- 3 **Nombre:** introduzca un nombre para el documento.



**NOTA** Un nombre de documento puede contener un máximo de 256 caracteres y no puede incluir comillas simples (').

- 4 **Descripción:** introduzca una descripción del documento. Esta descripción se mostrará en el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.

**NOTA**

- La descripción no se copia si está creando un documento a partir de otro existente.
- El administrador especifica la longitud máxima del campo **Descripción** en la clase del capítulo en la definición del esquema.

- 5 Haga clic en **Aceptar**.


**Eliminar un documento**

Cuando se elimina un documento, se marca como eliminado, pero los datos se conservan. Puede eliminar documentos si tiene permiso "Eliminar" para documentos y colecciones.



**NOTA** Al eliminar un documento también se eliminan las instantáneas asociadas.

**Eliminar un documento de la vista de inicio**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione el documento que quiera eliminar.
- 3 Haga clic en **Eliminar** en el grupo **Documentos** del panel Acciones.
- 4 Cuando se le solicite, confirme que desea eliminar el documento. Para un documento principal, seleccione cómo gestionar los documentos secundarios. Si selecciona **Interrumpir la dependencia de todos los documentos secundarios**, la relación no se puede restaurar si se restaura el documento principal.

**Eliminar un documento de la vista de documento**


- 1 En el panel de navegación de la página de trabajo del documento, seleccione la raíz del documento.
- 2 Haga clic en **Eliminar** en el grupo Documentos del panel Acciones.

- 3 Cuando se le solicite, confirme que desea eliminar el documento. Para un documento principal, seleccione cómo gestionar los documentos secundarios. Si selecciona **Interrumpir la dependencia de todos los documentos secundarios**, la relación no se puede restaurar si se restaura el documento principal.

## Deshacer la eliminación un documento

Cuando se elimina un documento, se marca como eliminado, pero los datos se conservan. Cuando se deshace la eliminación de un documento, se restaura el documento, los capítulos y las instantáneas asociados.

### ***Deshacer la eliminación de un documento de la vista de inicio***

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione **Mostrar documentos eliminados** en el grupo **Documentos** del panel Acciones.
- 3 Seleccione el documento que quiera recuperar.
- 4 Haga clic en **Recuperar** en el grupo **Documentos** del panel Acciones.
- 5 Cuando se le solicite, confirme que desea deshacer la eliminación del documento.

### ***Deshacer la eliminación de un documento de la vista de documento***

- 1 En el panel de navegación de la página de trabajo del documento, seleccione la raíz del documento.
- 2 Haga clic en **Recuperar** en el grupo **Documentos** del panel Acciones.
- 3 Cuando se le solicite, confirme que desea deshacer la eliminación del documento.


## Quitar un documento



**PRECAUCIÓN** Al quitar un documento, éste se elimina de la base de datos **de forma permanente**, con sus capítulos e instantáneas asociados. Los documentos, capítulos e instantáneas quitados no pueden restaurarse.

Al quitar un documento, **no** se eliminan los requisitos de la base de datos. Puede quitar documentos si tiene permiso "Eliminar" para documentos, colecciones y clases.

### ***Quitar un documento de la vista de inicio***

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione el documento que quiera eliminar.
- 3 Haga clic en **Quitar** en el grupo **Documentos** del panel Acciones.

### ***Quitar un documento de la vista de documento***

- 1 En el panel de navegación de la página de trabajo del documento, seleccione la raíz del documento.

- 2 Haga clic en **Quitar** en el grupo **Documentos** del panel Acciones.
- 3 Cuando se le solicite, confirme que desea eliminar el documento.

## Guardar una copia de un documento con un nuevo nombre

Esta función guarda una copia del documento actualmente abierto con un nuevo nombre.



**PRIVILEGIOS** La opción "Guardar como" requiere los siguientes permisos:

- Clase de capítulo: "Crear" y "Lectura"
- Colecciones: "Crear", "Enlazar" y "Crear a partir de una colección existente"

### Para guardar un documento con un nuevo nombre:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abra la vista de inicio haciendo clic en .](#)" en la [página 204](#).
- 2 Haga clic en **Guardar como** en el grupo Documentos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Guardar como del documento.
- 3 **Nombre:** introduzca un nombre para la nueva copia del documento.
- 4 **Descripción:** introduzca una descripción del documento.
- 5 **Capítulos y requisitos:** seleccione esta opción para copiar los capítulos y los requisitos en el nuevo documento.
- 6 **Copiar requisitos:** esta opción solo está disponible si se selecciona la opción **Capítulos y requisitos**. si se selecciona esta opción, se copiarán todos los requisitos del documento original y la copia se agregará al nuevo documento. Los enlaces entre requisitos también se copian si los requisitos enlazados forman parte del documento. Si no se selecciona esta opción, todos los requisitos del documento original se enlazarán al nuevo documento.
- 7 **Solo capítulos:** seleccione esta opción para copiar solo los capítulos del documento original (sin requisitos).
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

## Configuración del documento

El cuadro de diálogo **Configuración del documento** contiene diferentes pestañas que permiten cambiar varios ajustes relacionados con el documento. Para abrir el cuadro de diálogo **Configuración del documento**, haga clic en **Configuración del documento** en la sección **Documento** del panel **Acciones** de la vista de documento.

- **General:** permite cambiar el nombre del documento, la descripción y otros ajustes que definen el documento. Para más información, consulte el capítulo "[Editar los atributos de un documento](#)" en la [página 218](#).
- **Aplicar formato al documento:** permite especificar el diseño del documento para un capítulo o para todo el documento. Para más información, consulte el capítulo "[Aplicar formato a los documentos](#)" en la [página 220](#).

- **Opciones de visualización:** permite especificar los atributos visibles cuando se utiliza el modo de cuadrícula, cuadrícula editable o párrafo (sin plantilla). Para más información, consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223.
- **Opciones de exportación:** permite especificar los atributos de cada clase al exportar el documento. Para más información, consulte el capítulo "[Opciones de exportación](#)" en la página 225.
- **Restringir clases:** permite especificar las clases que se pueden utilizar con el documento. Para más información, consulte el capítulo "[Restringir las clases de requisitos en un documento](#)" en la página 225.
- **Dependencias:** muestra las dependencias entre un documento principal y un documento secundario. Para más información, consulte el capítulo "[Dependencias de los documentos](#)" en la página 226.

### **Editar los atributos de un documento**

Estos son los atributos de las pestañas General, Prólogo y Atributos del sistema del cuadro de diálogo Nuevo documento.

#### **Para editar los atributos de un documento:**

- 1 Abra el documento en la vista de documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 Seleccione **Configuración del documento** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.
- 3 Realice cualquiera de las siguientes acciones según sea necesario:
  - **Nombre:** edita el nombre del documento.
  - **Descripción:** edita la descripción del documento
  - **Flujo de trabajo:** permite seleccionar el flujo de trabajo que se utilizará con los documentos. Al seleccionar un flujo de trabajo se cargan los atributos (por ejemplo, el revisor) del flujo de trabajo en este diálogo. Al seleccionar un flujo de trabajo también se puede mostrar el conjunto de **atributos personalizados** que permite introducir o seleccionar atributos específicos del documento.
  - **Exportar título:** seleccione esta opción para utilizar la cadena del campo **Nombre** como título del documento al exportarlo a Word.
  - **Actualizar a actual (sugerencia):** si se selecciona esta opción, el documento utilizará siempre la versión más reciente de los requisitos incluidos. Esto afecta a cualquier requisito que se agregue al documento después de establecer esta opción; los requisitos existentes no se verán afectados. Si se desactiva esta opción, se mantendrá la versión del requisito en el documento desde el momento en que se agregó. La opción no tiene efecto si el requisito que se agregó al documento tiene un estado distinto de "Actual" (por ejemplo, Reemplazado).

#### **Escenario de ejemplo:**

- 1 Se agrega un requisito a un documento. El requisito tiene el estado "Actual". La descripción del requisito es "Este es el texto original".
- 2 Se cierra el documento.
- 3 Se modifica la descripción a "Este es el texto modificado"
- 4 Se abre el documento.

Con la opción **Actualizar a actual (sugerencia)** seleccionada, el requisito en el documento muestra "Este es el texto modificado". Si esta opción está activada, el requisito en el documento muestra "Este es el texto original".

Al crear un documento con la opción **En blanco**, la opción **Actualizar a actual (sugerencia)** se establecerá a partir del valor especificado en el formulario. Si se crea un documento utilizando una plantilla (**Solo capítulos o Capítulos y requisitos**), se establecerá **Actualizar a actual (sugerencia)** desde el documento de la plantilla.



**NOTA** Para cambiar manualmente la versión de un requisito específico incluido en el documento, consulte el capítulo "[Cambiar qué versión de requisito se incluye en un documento:](#)" en la página 246.

- **Glosario:** seleccione esta opción para crear automáticamente el capítulo "Glosario". Este capítulo contiene las explicaciones de los términos utilizados en este documento.
- **Controlado por ECP:** seleccione esta opción si desea exigir que los usuarios enlacen el documento a un objeto de clase ECP antes de editarlo.



**PRECAUCIÓN** Una vez que el control ECP se activa en un documento, **no puede ser desactivado**.



**NOTA**

- Los ECP son un tipo de clase de gestión de cambios de alto nivel (propuesta de cambio de ingeniería) que puede utilizarse para reunir varias solicitudes de cambio en un solo paquete.
  - Si el control ECP está activo, pero el usuario actual no ha asignado un ECP, el documento será de solo lectura hasta que le asigne un ECP. Se mostrará un aviso a este efecto a la derecha de la ruta de navegación de la instancia.
  - Para asignar un ECP, consulte el documento "[Combinar cambios del documento](#)" en la página 227.
- **Documento principal:** seleccione esta opción para convertir el documento en documento principal.
  - **Tabla de figuras:** seleccione esta opción para crear automáticamente el capítulo "Tabla de figuras". Este capítulo contiene todas las imágenes o tablas con títulos (consulte "Agregar título" en el capítulo "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la página 40). Se actualiza cuando se abre o se recarga un documento.
  - **Actualización del elemento principal:** Esta opción solo está disponible para documentos secundarios. Cuando se selecciona, cualquier cambio en el documento principal se transmitirá al documento secundario. Al crear un nuevo documento secundario esta opción se activa de forma predeterminada.

- 4 Haga clic en **Aceptar**.

## Aplicar formato a los documentos

Puede especificar si el documento utiliza el diseño de cuadrícula o de párrafo. Si el documento utiliza el diseño de párrafo, puede seleccionar una plantilla personalizada desde la que exportar el documento. También puede numerar los requisitos de los capítulos por separado y especificar la cadena de caracteres que los delimita.

### Para especificar el formato de un documento:

- 1 Abra el documento en la vista de documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 Seleccione la raíz del documento en el panel de navegación.
- 3 Seleccione **Configuración del documento** en el grupo **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.

The screenshot shows the 'Document Settings' dialog box for 'ePhoto Requirements'. The 'FORMAT DOCUMENT' tab is selected. The settings are as follows:

- Page Orientation on Export:**  Inherit from publish template,  Portrait,  Landscape. A button 'Reset all chapters' is present with the tooltip 'Click to reset page orientation for all chapters to 'inherit''.
- Entire Document View:**  Standard Mode,  Compact Mode.
- Requirement Layout:**  Editable Grid,  Grid,  Paragraph.
- Show and export Labels for:**  <Default Title>,  <Default Description>. A button 'Format selected chapter' and a button 'Reset all chapters' (with tooltip 'Click to force 'inherit from parent' for all document chapters.') are present.
- Export Req. Template:** None.
- First Chapter Number:** 1.
- Document Numbering:**  Separate chapters and requirements numbering. A 'Format string' field contains '.#'. A button 'Format string' is present.
- Document Tree:**  Show count of assigned Requirements in chapters title,  Show count of assigned Requirements in chapters tool tip,  Highlight Requirements with change proposals.

Buttons 'OK' and 'Cancel' are at the bottom right.



**CONSEJO** Si ha seleccionado un capítulo, o un requisito dentro de un capítulo, al abrir el cuadro de diálogo **Configuración del documento**, aparece el enlace **Aplicar formato al capítulo actualmente seleccionado**. Si desea aplicar formato solo a ese capítulo, haga clic en el enlace para abrir el cuadro de diálogo **Aplicar formato al capítulo**.

- 4 **Orientación de la página en la exportación:** el ajuste de la orientación de la página cambia la orientación para el resto del documento empezando por el principio del mismo.



- a **Heredar de la plantilla de publicación:** utiliza la misma orientación de la página especificada en la plantilla de publicación. Si no se ha especificado ninguna plantilla de publicación, se utilizará la predeterminada (vertical).
  - b **Vertical:** establece la orientación de la página en vertical.
  - c **Horizontal:** establece la orientación de la página en horizontal.
  - d **Restablecer todos los capítulos:** restablece la orientación de la página para que todos los capítulos hereden la del capítulo anterior. Esto significa que todos los capítulos utilizarán la misma orientación especificada con la configuración anterior.
- 5 **Vista del documento completo:** especifica cómo se muestran los capítulos y los requisitos cuando se selecciona el modo de vista del documento completo.
- a **Modo estándar:** los capítulos se muestran como una sección individual. Los requisitos se muestran tal y como se definen con la configuración de **Diseño de requisitos**.
  - b **Modo compacto:** los capítulos y requisitos se muestran en una única tabla. Tenga en cuenta que al exportar un documento en modo compacto a Microsoft Word, los títulos de los capítulos y los requisitos no se mostrarán en el panel de navegación de Microsoft Word. Esta es una limitación de Microsoft Word.
- 6 **Diseño de requisitos:**
- a **Cuadrícula editable:** los requisitos se muestran en una tabla (un requisito por fila). Si edita un documento en RM Browser, puede modificar los atributos de un requisito. Solo se muestran/exportan los atributos especificados en la configuración de las **opciones de visualización** (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223).
  - b **Cuadrícula:** los requisitos se muestran en una tabla (un requisito por fila). Solo se muestran/exportan los atributos especificados en la configuración de las **opciones de visualización** (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223).
  - c **Párrafo:** los requisitos se muestran individualmente. Si existe una plantilla de publicación para la clase de requisito, el diseño se especifica en la plantilla. Si no existe ninguna plantilla de publicación, solo se muestran/exportan los atributos especificados en la configuración de las **opciones de visualización** (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223).



**NOTA** Si no hay ningún capítulo en un documento o si hay requisitos mixtos de diferentes clases en el mismo capítulo o subcapítulo, la opción de cuadrícula está desactivada.



**CONSEJO** Si quiere incluir requisitos de diferentes clases en el mismo capítulo, ponga los requisitos de cada clase en un subcapítulo separado.

- 7 **Mostrar y exportar etiquetas para:** Los siguientes ajustes cambian la forma en que se muestran las etiquetas de los atributos en el panel de detalles y en el documento exportado. Solo son relevantes cuando se elige **Párrafo** como opción de **Diseño de requisitos**.
- a **<Título predeterminado>:** si selecciona esta opción, el nombre del atributo de título precede al nombre del título del requisito, por ejemplo, *Título: La base de datos almacena al menos 1024 entradas*

- b <Descripción predeterminada>:** si selecciona esta opción, el nombre del atributo de descripción precede a la descripción, por ejemplo, *Texto: La base de datos no deberá almacenar menos de 1024 entradas.*
- 8 Restablecer todos los capítulos:** este botón revierte las configuraciones de *Diseño de requisitos* y *Mostrar y exportar etiquetas para* de todos los capítulos del documento al valor predeterminado que hereda las configuraciones de sus documentos principales.
- 9 Plantilla de exportación de requisitos:** para utilizar una plantilla personalizada para exportar el documento, seleccione una plantilla de la lista. Esta lista contiene las plantillas definidas por su administrador. Si selecciona **Ninguna**, se utiliza el formato estándar de cuadrícula o párrafo.



**NOTA** Para utilizar una plantilla personalizada, el requisito debe estar en un capítulo que utilice el formato de párrafo. Si está en un capítulo que utiliza el formato de cuadrícula, el requisito se muestra en el formato de cuadrícula estándar.

- 10 Numeración de documentos:** para cambiar la numeración de los capítulos dentro del documento, haga lo siguiente:
  - a** Para **Numeración de requisitos y capítulos separados**, marque la casilla. De lo contrario, cualquier requisito situado en el mismo nivel del documento que los capítulos de nivel superior se contará como un capítulo a efectos de numeración. La agregación o supresión de este requisito supondría la reenumeración de todos los capítulos del documento.
  - b** Para definir la **Cadena de formato** que se utilizará para mostrar los números de requisitos en el documento, introduzca el formato deseado en este campo. La cadena puede tener hasta 10 caracteres. Los siguientes caracteres tienen un significado especial:
    - El carácter de almohadilla (#) representa la posición del número de requisito. (El carácter de almohadilla recibe otros nombres distintos en todo el mundo.)
    - El carácter de intercalación (^) sirve como símbolo de escape. Se utilizaría delante de un carácter # si se quisiera mostrar un carácter # en lugar de representar la posición del número de requisito.

Los ejemplos siguientes suponen dos requisitos situados en un subcapítulo numerado como 2.1.1.

Cadena	Ejemplos de resultados
.#	2.1.1.1 Soporte para Mac 2.1.1.2 Plazo (Esta es la opción predeterminada.)
-#	2.1.1-1 Soporte para Mac 2.1.1-2 Plazo
^##	2.1.1#1 Soporte para Mac 2.1.1#2 Plazo
^^#	2.1.1^1 Soporte para Mac 2.1.1^2 Plazo
RQ:#	2.1.1RQ:1 Soporte para Mac 2.1.1RQ:2 Plazo

Cadena	Ejemplos de resultados
Núm.solicitud #	2.1.1Núm.solicitud1 Soporte Mac 2.1.1Núm.solicitud2 Plazo
	Soporte para Mac Plazo  <b>NOTA</b> No se mostrará ninguna numeración de requisitos en el documento en el árbol del documento ni en el diseño de cuadrícula.



**NOTA** Después de cambiar la configuración de la numeración y hacer clic en **Aceptar**, se le pedirá que haga una instantánea del documento antes de que se aplique la nueva configuración. Si no desea realizar una instantánea, simplemente cancele el cuadro de diálogo de instantáneas cuando aparezca.



**CONSEJO** Haga clic en el botón **Actualizar** para que los cambios de numeración surtan efecto en la página de trabajo.

- 11 Árbol del documento:** si cambia estas opciones puede especificar si debe mostrarse información adicional en el árbol del documento.
- **Mostrar el recuento de requisitos asignados en el título de los capítulos:** muestra el número de requisitos en el capítulo o subcapítulo después del título.
  - **Mostrar el recuento de requisitos asignados en la información rápida de los capítulos:** muestra el número de requisitos en el capítulo o subcapítulo en una información rápida que aparece si se pasa el puntero del ratón por encima de un título de capítulo.
  - **Resaltar objetos con propuestas de cambio:** Resalta en naranja los requisitos con estado "Propuesto", así como los capítulos que contienen objetos propuestos.
- 12** Haga clic en **Aceptar**.

### Opciones de visualización

En la pestaña **Opciones de visualización** del cuadro de diálogo **Configuración del documento**, puede especificar qué atributos se muestran para los requisitos de una clase.




**NOTA** Estos ajustes son específicos del documento actual. Debe especificar las propiedades de cada documento por separado.

#### Para especificar las propiedades del documento:

- 1 Abra el documento en la vista de documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos o instantáneas"](#) en la página 204.
- 2 Haga clic en **Configuración del documento** en el grupo **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.

**3** Seleccione la pestaña **Opciones de visualización**.



**4** En la lista **Elegir una clase**, seleccione la clase para la que quiera especificar propiedades.

**5 Atributos para mostrar:** para especificar las columnas de atributos que se mostrarán en el panel de detalles del documento, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.

**6 Atributos para mostrar en el árbol:** para especificar los atributos que se mostrarán en el panel de navegación del documento, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.

**7 Atributos para mostrar en la información rápida:** para especificar los atributos que se mostrarán en la información rápida del panel de navegación del documento, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.

**8 Clases relacionadas para la inclusión automática:** al seleccionar una relación, los requisitos enlazados se agregarán automáticamente al documento.

**9 Opciones:**

- **Separador:** especifica el separador entre los valores de los atributos en una información rápida para la clase seleccionada.
- **Mostrar la longitud de los atributos de texto:** cambia la longitud máxima de visualización de los atributos de texto tanto en el panel de navegación como en la información rápida. Si la longitud total de la cadena de atributos combinada supera este límite, la cadena se truncará y terminará en puntos suspensivos (...). El valor predeterminado es de 50 caracteres.


**10** Haga clic en **Aceptar**.

## Opciones de exportación

Las opciones de exportación permiten especificar los atributos de cada clase que se va a exportar. De forma predeterminada, se exportan los atributos especificados en **Opciones de visualización** (consulte el capítulo "Opciones de visualización" en la página 223).

**Para especificar los atributos para la exportación:**

- 1 Abra el documento en la vista de documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 Haga clic en **Configuración del documento** en el grupo **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.
- 3 Seleccione la pestaña **Opciones de exportación**.



- 4 Expanda la sección correspondiente al formato que quiera exportar (por ejemplo, **Atributos para exportar a Word/PDF**).
- 5 Desactive la casilla **Usar opciones de visualización**.
- 6 Agregue o elimine atributos de la lista de la derecha (consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38).
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

## Restringir las clases de requisitos en un documento

Un documento puede ser restringido para permitir solo ciertas clases en un documento. Este ajuste puede realizarse en cualquier momento y no tiene efecto sobre los requisitos que ya existen en el documento. Para poder restringir un documento a ciertas clases de requisitos, su cuenta de usuario debe tener los derechos **Crear** y **Actualizar propiedades** para documentos.

**Para restringir ciertas clases a un documento, ejecute estos pasos:**

- 1 Abra el documento que quiera restringir en la vista de documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 Haga clic en **Configuración del documento** en el grupo **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 Seleccione la pestaña **Restringir clases**.
- 4 En la tabla **Seleccionar clases permitidas**, desactive las casillas de verificación de las clases que no quiere que se agreguen al documento. Para activar todas las casillas, haga clic en la casilla situada junto a **Nombre**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.



#### NOTA


- El cuadro de diálogo **Agregar al capítulo** no ofrece clases restringidas.
- Los documentos creados sobre un documento con restricciones de clase heredan dichas restricciones.

### **Dependencias de los documentos**

Un documento secundario depende de un documento principal. Esta dependencia puede verse en el cuadro de diálogo **Configuración del documento**, tanto para los documentos principales como para los secundarios.

#### **Para revisar las dependencias entre los documentos principales y los documentos secundarios:**

- 1 Abra el documento principal o secundario para el que quiera mostrar las relaciones en la vista de documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 Haga clic en **Configuración del documento** en la sección **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 Seleccione la pestaña **Dependencias**.

Si el documento es un documento secundario, puede cambiar el documento a un documento independiente haciendo clic en .

### **Referenciar elementos en un documento**

Cuando se utiliza la vista del documento completo, se pueden crear enlaces a capítulos, requisitos, imágenes y tablas. Esto le permite navegar fácilmente hacia estos elementos.

Para más información sobre cómo crear referencias, consulte el capítulo "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la página 40.



**NOTA** Se **recomienda encarecidamente** hacer referencia a las tablas o imágenes **solo en los capítulos**. No se recomienda utilizar referencias en los requisitos por las siguientes razones:

- Al utilizar referencias en los requisitos, el nombre de la referencia (por ejemplo, la tabla 3) puede ser correcto en un documento, pero erróneo en otro (donde puede ser la primera tabla). Esto requeriría actualizar las referencias cada vez que se exporta el documento o cambiar las referencias en el documento exportado.
- Al actualizar las referencias, se crea una nueva versión del requisito, lo que podría hacer que el requisito se volviera sospechoso.
- Los usuarios deben tener derecho a sustituir los requisitos de esa clase y la categoría en la que se encuentra el requisito. Si un usuario no tiene ese derecho, la referencia no se puede actualizar.

Cuando se utiliza el modo de vista **del documento completo**, se puede actualizar una sola referencia o todas las referencias de un documento.

- Para actualizar una sola referencia, haga lo siguiente:
  - a Seleccione la referencia cruzada.
  - b En la barra de herramientas de formato de texto HTML, abra el menú desplegable del botón Referencia cruzada.
  - c Seleccione **Actualizar**.
- Para actualizar todas las referencias del documento, seleccione **Actualizar referencias cruzadas** en la sección **Documentos** del panel **Acciones**.

## Combinar cambios del documento

La configuración se establece en el cuadro de diálogo **Configuración de instancia**.



**NOTA** RM Browser puede configurarse para utilizar el bloqueo o la combinación para gestionar la situación cuando varios usuarios quieran editar un requisito o capítulo al mismo tiempo. Esta sección describe la combinación de documentos (el "capítulo raíz" de un documento es el propio documento).

Si RM Browser está configurado para utilizar la combinación, los cambios del documento deben combinarse cuando dos usuarios editan el mismo documento a la vez.

Los cambios pueden ser *automáticos* o *conflictivos*, tal como se describe en la siguiente tabla.

Tipo de cambio	Descripción
Automático	<p>Cuando el cambio realizado por el primer usuario es el mismo que el cambio realizado por el segundo usuario, o cuando el cambio realizado por el primer usuario es distinto de cualquier cambio realizado por el segundo usuario, la combinación automática puede producirse porque no es estrictamente necesaria una revisión del cambio. Sin embargo, se recomienda que el segundo usuario revise el cambio realizado por el primero antes de aceptarlo.</p>
Conflicto	<p>Cuando el cambio que hace el segundo usuario entra en conflicto con el cambio que hizo el primer usuario, el segundo usuario debe revisar los cambios y hacer una de las siguientes cosas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceptar el cambio hecho por el segundo usuario</li> <li>■ Aceptar el cambio hecho por el primer usuario</li> <li>■ Aceptar el valor original</li> <li>■ Combinar los cambios manualmente editando el valor directamente en la parte principal del cuadro de diálogo</li> </ul>


El siguiente escenario resume las acciones que conducen a la combinación de documentos.


- 1 Dos usuarios editan un documento al mismo tiempo.
- 2 El primer usuario hace clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Editar documento**. Se cierra el cuadro de diálogo **Editar documento**.
- 3 El segundo usuario hace clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Editar documento**.
- 4 El segundo usuario recibe una notificación para informarle de que el primer usuario ha realizado uno o más cambios en el documento. La notificación indica al segundo usuario que la combinación puede hacerse automáticamente (porque el cambio que hizo el primer usuario no entra en conflicto con el que hizo el segundo) o que los cambios entran en conflicto y deben resolverse antes de que el segundo usuario pueda reemplazar el documento.
- 5 El segundo usuario hace clic en **Aceptar** en el mensaje de notificación. El cuadro de diálogo **Editar documento** se convierte en el cuadro de diálogo **Combinar documento**. El cuadro de diálogo **Combinar documento** se diferencia del cuadro de diálogo **Editar documento** en que el cuadro de diálogo **Combinar documento**:
  - Tiene una sección en la parte superior que resume los cambios y proporciona una interfaz de usuario para combinar los cambios
  - Tiene indicaciones visuales junto a sus atributos que identifican el tipo de combinación que el segundo usuario seleccionó
- 6 El segundo usuario utiliza la sección de combinación de la parte superior del cuadro de diálogo **Combinar documento** para resolver los cambios, tal y como se describe en ["Visualizar versiones anteriores del documento" en la página 229](#) y ["Combinar los cambios" en la página 229](#).



## Estado de la combinación


El estado de la combinación de los cambios realizados por Mary y Joe se resalta en la sección **Atributos cambiados** de la parte superior del cuadro de diálogo **Combinar documento**.




Mary hizo el primer cambio cuando cambió el Prólogo por "Requisitos de Mary", pero Joe cambió el valor de este atributo por "Requisitos de Joe". En la columna **Estado de la combinación, Conflicto** está seleccionado en la lista. El icono que representa un conflicto es un triángulo con un signo de exclamación  y se muestra a la izquierda de la lista **Estado de la combinación** y a la izquierda del atributo *Prólogo* en la parte principal del cuadro de diálogo.

## Visualizar versiones anteriores del documento

Puede ser útil ver las versiones anteriores del documento antes de resolver los cambios.

El segundo usuario puede ver la versión original del documento haciendo clic en el botón **Ver la versión original del documento**  o haciendo clic en **Original** en la lista de la columna **Estado de la combinación** correspondiente.



El segundo usuario puede ver el documento en el estado en el que se encontraba después de que el primer usuario hiciera los cambios pero antes de que el segundo usuario hiciera los cambios haciendo clic en el botón **Nueva versión del documento antes de los cambios** .

## Combinar los cambios

Después de que el segundo usuario haya decidido cómo resolver los cambios, puede combinarlos.

### Para combinar los cambios:

- 1 Si se selecciona **Automático** en la lista de la columna **Estado de la combinación**, realice uno de los siguientes pasos:
  - Mantenga la selección **Automático** para aceptar el cambio.
  - Seleccione el nombre del usuario que realizó el cambio para aceptarlo.

- Seleccione **Original** para restaurar el atributo a su valor original.
- 2 Si se selecciona **Conflicto** en el cuadro de lista de la columna **Estado de la combinación**, realice uno de los siguientes pasos:
    - Seleccione el nombre del usuario cuyo cambio quiera aceptar.
    - Seleccione **Original** para restaurar el atributo a su valor original.
    - Edite el valor manualmente en el formulario principal para que coincida con el valor que quiera aceptar.
  - 3 Si quiere aceptar todos los cambios realizados por un usuario concreto (por ejemplo, Mary o Joe), haga clic en el botón **Aceptar todos los cambios de Mary**  o en el botón **Aceptar todos los cambios de Joe** .
  - 4 Haga clic en **Aceptar**.

## Trabajar con capítulos y requisitos

### Crear un nuevo capítulo

Puede crear un capítulo y agregarle posteriormente requisitos individuales, o un capítulo puede basarse en un informe existente, incluidos los informes gráficos. En el caso de un informe, esto puede ser una operación única o el capítulo puede estar enlazado al informe, y luego actualizarse junto con él.

#### Para crear un capítulo:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos](#)" en la página 204.


- 2 Haga clic en el botón **Nuevo capítulo** en el panel de navegación. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo capítulo**.

- 3 En el campo **Título**, escriba el nombre del nuevo capítulo.
- 4 Haga clic en la casilla situada bajo el título. Se muestra el control de edición HTML. Escriba la descripción en el cuadro.
- 5 Para ocultar el número de capítulo, en el árbol del documento y al exportar, seleccione la opción **Ocultar número de capítulo**. Tenga en cuenta que esta opción solo está disponible si su administrador la ha configurado.
- 6 Para rellenar el contenido del capítulo automáticamente, haga lo siguiente:
- **Basado en informe:** agrega al capítulo todos los requisitos consultados por el informe. Están disponibles las siguientes opciones:
    - **Actualización automática:** actualiza el contenido del capítulo ejecutando el informe al abrir el documento.
    - **Filtrar por categorías:** si se selecciona, el informe solo consulta los datos que coinciden con la categoría. Si no se selecciona, el informe consulta todos los datos.
    - **Incluir subcategorías:** si se selecciona, el informe muestra los datos de la categoría seleccionada y sus subcategorías. Tenga en cuenta que la opción **Incluir subcategorías** solo se activa si se selecciona **Filtrar por categorías**.
  - **Insertar diagrama gráfico:** agrega al capítulo todos los requisitos consultados por el informe. Además, se agrega al capítulo la representación gráfica del informe. Las opciones son idénticas a las descritas en **Basado en informe**.

- **Jerarquía:** agrega todos los requisitos de la categoría y subcategorías seleccionadas al capítulo. Las subcategorías se representan como capítulos.



**PRECAUCIÓN** Puede editar el contenido de los capítulos generados a partir de subcategorías. Sin embargo, el contenido de esos capítulos desaparecerá si selecciona una categoría diferente para la configuración de la **jerarquía** del capítulo que contiene el informe.

- 7 Seleccione el informe que se va a importar y utilizar como base del contenido del capítulo. Para modificar o ver la configuración del informe, haga clic en  junto al nombre del informe.



**NOTA** Si el informe devuelve varias versiones o versiones no actuales de un requisito, se incluirán en el documento.

- 8 Opcionalmente, seleccione la opción **Actualización automática** para actualizar dinámicamente el contenido del capítulo cuando se actualice el informe.



**NOTA**

- Si el informe especifica la versión del requisito por su estado (Actual, Reemplazar, etc.), la(s) versión(es) incluida(s) en el documento se actualizará(n) para reflejar cualquier versión del requisito asignada al estado especificado.
- Si el informe especifica un número de versión del objeto concreto, esa versión del requisito permanecerá en el documento independientemente de los cambios en su estado.

- 9 Si ha seleccionado un capítulo al hacer clic en **Crear**, se activa la casilla **Agregar como subcapítulo**. Seleccione esta casilla si quiere agregar este capítulo como subcapítulo del capítulo seleccionado.

- 10 Haga clic en **Aceptar**.





**NOTA** Cualquier capítulo creado en un documento principal estará disponible en los documentos secundarios relacionados inmediatamente.

## Crear un capítulo en la vista del documento completo

La vista del documento completo permite crear capítulos de forma aún más cómoda, tal como se describe en el capítulo "[Crear un nuevo capítulo](#)" en la página 230.

**Para crear un capítulo, haga lo siguiente:**

- 1 Mueva el puntero en el lugar donde desea insertar el nuevo capítulo. Esto mostrará un cuadro de diálogo de selección de clase como este: 
- 2 Seleccione la primera entrada de la lista (en este ejemplo "Capítulo"). El nombre de la primera entrada depende de su entorno.
- 3 En el caso de que agregue el capítulo después de un capítulo existente, las siguientes opciones están disponibles:

- **Como hermano:** El nuevo capítulo se creará en el mismo nivel que el anterior. Si el capítulo anterior tiene el número de capítulo 1, el nuevo capítulo tendrá el número de capítulo 2.
  - **Como elemento secundario:** El nuevo capítulo se creará como elemento secundario del capítulo anterior. Si el capítulo anterior tiene el número de capítulo 1, el nuevo capítulo tendrá el número de capítulo 1.1.
- 4 Haga clic en **+** . Esto agrega un capítulo vacío al documento.
  - 5 Especifique el título y contenido y haga clic en  .

## Editar un capítulo


Puede cambiar el nombre y la descripción de un capítulo, así como modificar su contenido en función de un informe.

### Para cambiar el nombre y la descripción de un capítulo:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la [página 204](#).
- 2 Seleccione el capítulo en el panel de navegación.
- 3 Haga clic en el botón **Editar** del panel de detalles. Se abre el cuadro de diálogo **Editar capítulo**.



**NOTA** Si el documento es un documento secundario, no se puede editar un capítulo heredado del documento principal.

- 4 Edite el título y la descripción como desee. Para obtener información sobre cómo aplicar formato al texto, consulte el capítulo "[Barra de herramientas de formato de texto HTML](#)" en la [página 40](#).
- 5 Para rellenar el contenido del capítulo basándose en un informe o en un gráfico, seleccione **Basado en informe** o **Insertar diagrama gráfico**.
- 6 Seleccione el informe que se va a importar y utilizar como base del contenido del capítulo. Para modificar o ver la configuración del informe, haga clic en  junto al nombre del informe.



**NOTA** Si el informe devuelve varias versiones o versiones no actuales de un requisito, se incluirán en el documento.

- 7 Opcionalmente, seleccione la casilla **Actualización automática** para actualizar dinámicamente el contenido del capítulo cuando se actualice el informe.



### NOTA

- Si el informe especifica la versión del requisito por su estado (Actual, Reemplazar, etc.), la(s) versión(es) incluida(s) en el documento se actualizará(n) para reflejar cualquier versión del requisito asignada al estado especificado.
- Si el informe especifica un número de versión del objeto concreto, esa versión del requisito permanecerá en el documento independientemente de los cambios en su estado.

- 8 Haga clic en **Aceptar**.



**NOTA** Al hacer clic en **Editar todos los atributos...** se abre el cuadro de diálogo Editar atributos que proporciona acceso a todos los atributos (también a los del sistema), así como al historial de cambios.

## Editar un capítulo o requisito en el modo de vista del documento completo

Si un capítulo o requisito se ve en el modo de vista "Documento completo", sigue siendo posible editarlo como se describe en el capítulo "Editar un capítulo" en la página 233. Sin embargo, es mucho más rápido cambiar los atributos directamente en el panel de detalles.

### Para cambiar rápidamente texto, haga lo siguiente:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 En el panel de detalles, haga clic en el atributo que desee de un capítulo o requisito:
  - **Atributo de texto/atributo alfanumérico:** al hacer clic en él, se muestra el editor HTML para ese atributo de texto.



**NOTA** Para los atributos de texto sin formato o alfanuméricos, las opciones de formato están desactivadas.

- **Atributo de fecha:** Muestra un calendario emergente que permite seleccionar la fecha y hora en función de la configuración del atributo de fecha.
  - **Atributo de lista:** muestra una lista emergente con los valores. Si escribe en el cuadro de texto de la parte superior de la ventana emergente, puede filtrar los valores de la lista.
  - **Atributo numérico:** Al hacer clic en él, aparece un cuadro de entrada en el que se puede introducir un número.
  - **Atributo de usuario:** Muestra una lista emergente con los usuarios o equipos (dependiendo de la configuración del atributo de usuario). Si escribe en el cuadro de texto de la parte superior de la ventana emergente, puede filtrar los valores de la lista.
- 3 Edite el contenido como desee.

- Haga clic en **Guardar** en la barra de herramientas del editor HTML.



#### NOTA

- Si sale de la vista de documento (por ejemplo, navegando a la vista de inicio) y hay cambios sin guardar, recibirá un mensaje que le permitirá salir de la página (y perder los cambios) o permanecer en ella (lo que permite guardar los cambios).
- Si selecciona otro capítulo o requisito y no ha guardado los cambios, verá el indicador ⓘ. Al pasar el puntero del ratón por el indicador se muestran las diferencias entre la versión anterior y sus cambios (no guardados). Al hacer clic en el indicador ⓘ se abre un cuadro de diálogo que muestra las diferencias. Este cuadro de diálogo permite revisar muchos cambios, ya que permite desplazarse dentro del atributo de texto si este no cabe en la pantalla.

## Eliminar un capítulo

### Para quitar un capítulo:

- Seleccione el capítulo en el árbol del documento. Para seleccionar más de un capítulo, haga clic en los capítulos adicionales mientras mantiene pulsada la tecla CTRL.
- Haga clic en el botón **Eliminar**.



**NOTA** Si el documento es un documento secundario, no se puede eliminar un capítulo del documento principal.

- Cuando se le solicite, confirme que desea eliminar los capítulos seleccionados.



#### NOTA

- Los capítulos y subcapítulos seleccionados se eliminan del documento.
- Los requisitos del capítulo seleccionado se eliminan del documento, pero no de la base de datos de RM.
- El comando **Eliminar** solo está habilitado si se tiene el permiso *Quitar* para la clase de capítulo.

## Copiar capítulos

En la vista de documento, puede copiar un capítulo del documento actual en otro documento, y viceversa. En ambas direcciones de copia, las siguientes opciones están disponibles en la sección **Crear opciones**:

- Incluir subcapítulos:**

Si esta opción **está activada**, se copiará el capítulo seleccionado y todos los subcapítulos (todos los niveles).

Si **está desactivada**, solo se copiará el capítulo seleccionado.

- Incluir requisitos:**

Si esta opción **está activada**, se agregarán también los requisitos del capítulo seleccionado (y de los subcapítulos si se activa **Incluir subcapítulos**).

Si **está desactivada**, no se agregará ningún requisito.

- **Copiar requisitos:** Esta opción solo está disponible si está **activada** la opción **Incluir requisitos**.


Si **está activada**, los requisitos se copiarán, lo que significa que se crearán nuevos requisitos (con ID diferentes a los requisitos originales).

Si **está desactivada**, se utilizarán los requisitos existentes.

### ***Copiar un capítulo en otro documento***

Si ejecuta los siguientes pasos, se copiará un capítulo del documento actualmente abierto en otro documento. El capítulo se agregará al final del otro documento.

#### **Para copiar un capítulo en otro documento, haga lo siguiente:**

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos o instantáneas" en la página 204](#).
- 2 Seleccione los requisitos que quiera copiar.
- 3 Haga clic en **Copiar capítulo** en la sección **Documentos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Copiar Capítulo**.
- 4 Asegúrese de que la casilla **Dirección de la copia** muestra **Copiar en el documento**.
- 5 Desde **Crear opciones**, active o desactive las opciones que desee (consulte el capítulo ["Copiar capítulos" en la página 235](#)).
- 6 En el cuadro **Documento**, seleccione el documento en el que quiera copiar el capítulo. Para encontrar el documento más fácilmente, puede filtrar la lista de documentos escribiendo parte del nombre del documento en el cuadro de texto situado encima de la lista.  
  
Para abrir el documento seleccionado en una pestaña o ventana diferente, haga clic en .
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

### ***Copiar un capítulo de otro documento***

Si ejecuta los siguientes pasos, se copiará un capítulo de otro documento en el documento abierto actualmente.

#### **Para copiar un capítulo de otro documento, haga lo siguiente:**

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos o instantáneas" en la página 204](#).
- 2 Seleccione la ubicación en la que quiera insertar el capítulo.  
  
Al seleccionar la raíz en el árbol del documento, el capítulo se insertará como último capítulo.  
  
Al seleccionar un capítulo, este se inserta como un subcapítulo.




- 3 Haga clic en **Copiar capítulo** en la sección **Documentos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Copiar Capítulo**.
- 4 En el cuadro **Dirección de la copia**, seleccione **Copiar del documento**.
- 5 Desde **Crear opciones**, active o desactive las opciones que desee (consulte el capítulo "[Copiar capítulos](#)" en la página 235).
- 6 En el cuadro **Documento**, seleccione el documento del que quiera copiar el capítulo. Esto mostrará la sección **Seleccionar capítulo**, que le permite seleccionar un capítulo del documento seleccionado.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

### **Copiar un capítulo en un documento**

Si ejecuta los siguientes pasos, se copiará un capítulo en el documento abierto actualmente. El capítulo se agregará al final del otro documento.

#### **Para copiar un capítulo en otro documento, haga lo siguiente:**

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la página 204.
- 2 Seleccione los requisitos que quiera copiar.
- 3 Haga clic en **Copiar capítulo** en la sección **Documentos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Copiar Capítulo**.
- 4 Asegúrese de que la casilla **Dirección de la copia** muestra **Copiar en el documento**.
- 5 Desde **Crear opciones**, active o desactive las opciones que desee (consulte el capítulo "[Copiar capítulos](#)" en la página 235).
- 6 Haga clic en , que se encuentra junto al cuadro **Documento**. Se selecciona el documento actual.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.


## **Aplicar formato a capítulos**

Para aplicar formato al capítulo raíz (que incluye el prólogo), consulte el capítulo "[Aplicar formato a los documentos](#)" en la página 220.

#### **Para especificar el diseño que desea para un capítulo:**

- 1 Haga clic en el botón **Editar capítulo** (). Esto abre el cuadro de diálogo **Editar capítulo**.

2 Seleccione la pestaña **Aplicar formato al capítulo**.



3 **Orientación de la página en la exportación:** el ajuste de la orientación de la página cambia la orientación para el resto del documento empezando con el capítulo seleccionado.

- a **Heredar del capítulo anterior:** utiliza la misma orientación de página que el capítulo que se exportó antes del capítulo seleccionado.
- b **Vertical:** establece la orientación de la página en vertical.
- c **Horizontal:** establece la orientación de la página en horizontal.

4 **Heredar el diseño del elemento principal:** si se selecciona esta casilla, la configuración de *Diseño de requisitos* y de *Mostrar y exportar etiquetas para* del capítulo vuelve a ser la predeterminada, es decir, hereda la configuración de su elemento principal.

5 **Diseño de requisitos:**

- a **Cuadrícula editable:** los requisitos se muestran en una tabla (un requisito por fila). Al editar un documento en RM Browser, puede modificar los atributos de un requisito. Solo se muestran/exportan los atributos especificados en la configuración de las **opciones de visualización** (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223).
- b **Cuadrícula:** los requisitos se muestran en una tabla (un requisito por fila). Solo se muestran/exportan los atributos especificados en la configuración de las **opciones de visualización** (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223).
- c **Párrafo:** los requisitos se muestran individualmente. Si existe una plantilla de publicación para la clase de requisito, el diseño se especifica en la plantilla. Si no existe ninguna plantilla de publicación, solo se muestran/exportan los atributos

especificados en la configuración de las **opciones de visualización** (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 223).



**NOTA** Si hay requisitos mixtos de diferentes clases en el mismo capítulo o subcapítulo, la opción de cuadrícula está desactivada.



**CONSEJO** Si quiere incluir requisitos de diferentes clases en el mismo capítulo, ponga los requisitos de cada clase en un subcapítulo separado.

- 6 **Mostrar y exportar etiquetas para:** Los siguientes ajustes cambian la forma en que se muestran las etiquetas de los atributos en el panel de detalles y en el documento exportado. Solo son relevantes cuando se elige **Párrafo** como opción de **Diseño de requisitos**.
  - a **<Título predeterminado>**: si selecciona esta opción, el nombre del atributo de título precede al nombre del título del requisito, por ejemplo, *Título: La base de datos almacena al menos 1024 entradas*
  - b **<Descripción predeterminada>**: si selecciona esta opción, el nombre del atributo de descripción precede a la descripción, por ejemplo, *Texto: La base de datos no deberá almacenar menos de 1024 entradas*.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

## Crear un nuevo requisito y agregarlo a un documento

Los siguientes pasos describen cómo crear un requisito en la vista de documento y agregarlo al documento.


**Para crear un nuevo requisito, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione el capítulo en el que quiere agregar el nuevo requisito.
- 2 Seleccione **Nuevo** en el conjunto **Requisitos** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo**.
- 3 En el cuadro **Clase**, seleccione la clase correspondiente al requisito que quiere crear.
- 4 Rellene los atributos de los requisitos como se requiere.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

## Crear un nuevo requisito en la vista del documento completo

La vista del documento completo permite crear capítulos de forma aún más cómoda, tal como se describe en el capítulo "[Crear un nuevo capítulo](#)" en la página 230.


**Para crear un capítulo, haga lo siguiente:**

- 1 Mueva el puntero en el lugar donde desea insertar el nuevo capítulo. Esto mostrará un cuadro de diálogo de selección de clase como este: 
- 2 Seleccione la clase de la que desea crear el requisito.
- 3 Haga clic en **+**. Esto agrega un requisito vacío al documento.

- 4 Especifique los valores de atributos para el requisito.



**NOTA** Los atributos obligatorios se muestran siempre aunque no estén configurados para mostrarse en el documento.

- 5 Haga clic en  para crear el requisito y agregarlo al documento.

## Agregar requisitos a un documento

Para agregar un requisito, hay que buscar los requisitos existentes y luego agregarlos a un capítulo o documento. Si se selecciona un requisito al ejecutar el comando **Agregar**, tiene la opción de agregar los requisitos que se devuelven como subrequisitos del requisito seleccionado.

### Para agregar requisitos:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos" en la página 204](#).
- 2 En el panel de navegación, seleccione el capítulo al que quiera agregar los requisitos.
- 3 Haga clic en **Agregar al capítulo** en el grupo de Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar al capítulo**.
- 4 Seleccione una clase en la lista **Buscar clase**.
- 5 **Filtros:** Si ha guardado filtros en la búsqueda rápida, puede utilizarlos para buscar el requisito que quiera agregar.
- 6 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte ["Pestaña Restricciones de atributos" en la página 48](#) y ["Pestaña Restricciones de la relación" en la página 54](#).
- 7 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte ["Pestaña Opciones de visualización" en la página 57](#).
- 8 Seleccione la casilla **Búsqueda con mayúsculas y minúsculas** si desea que los resultados de la búsqueda coincidan exactamente con las mayúsculas de los valores de los atributos especificados.
- 9 **Buscar ahora:** Haga clic en este botón para ejecutar la búsqueda. Los resultados se muestran en el panel inferior del cuadro de diálogo.
- 10 **Nueva búsqueda:** Haga clic en este botón para borrar los criterios de búsqueda actuales y los resultados.
- 11 Seleccione los requisitos deseados en los resultados de la búsqueda. Para la selección múltiple de requisitos, consulte el capítulo ["Seleccionar varios requisitos" en la página 37](#).



### NOTA

- Se muestra un icono de capítulo junto a un requisito si este se encuentra en el capítulo (incluida la raíz del documento) al que está agregando requisitos.
- Se muestra un icono de documento junto a un requisito si este está incluido en el documento, pero no en el capítulo al que está agregando requisitos.

- 12 Agregar como subrequisito:** seleccione esta casilla si desea que los requisitos se agreguen como subrequisitos del requisito actualmente seleccionado en el panel de navegación. Esta casilla solo está disponible si se selecciona un requisito en el panel de navegación.
- 13** Realice una de las siguientes acciones:
- **Agregar:** haga clic en este botón para agregar los requisitos seleccionados al documento.
  - **Quitar:** haga clic en este botón para eliminar los requisitos seleccionados del documento.



**CONSEJO** Para cambiar manualmente la versión de un requisito específico incluido en el documento, consulte el capítulo "[Cambiar qué versión de requisito se incluye en un documento:](#)" en la página 246.

## Agregar requisitos a un documento desde la vista de jerarquía

Los pasos siguientes describen un método rápido para agregar requisitos a un documento si está en la vista de inicio y utiliza la vista de jerarquía. Los requisitos se agregan al nodo raíz del documento. Si desea agregar los requisitos a un capítulo específico, o no se encuentra en la vista de inicio, o no utiliza la vista de jerarquía, siga los pasos descritos en el capítulo "[Agregar requisitos a un documento](#)" en la página 240.

### Para crear un nuevo documento:

- 1 Seleccione uno o varios requisitos.
- 2 Seleccione **Agregar al documento** en el conjunto **Jerarquía** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar al documento**.
- 3 Seleccione los documentos a los que quiere agregar el requisito.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

## Eliminar un requisito de un documento

### Para eliminar un requisito de un documento:

- 1 En el panel de navegación de la página de trabajo del documento, seleccione el requisito que quiera eliminar del documento. Para seleccionar más de un requisito, haga clic en los requisitos adicionales mientras mantiene pulsada la tecla CTRL.
- 2 Seleccione **Quitar del documento** en el conjunto Requisitos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Quitar del documento**.
- 3 Si también desea eliminar el requisito de la instancia, seleccione la opción **También eliminar de la instancia**.
- 4 Haga clic en **Sí** para confirmar que quiere eliminar el requisito.





**NOTA** Si quita un requisito de un documento, los requisitos enlazados pueden resultar sospechosos en función de la configuración de la relación.

## Mover capítulos y requisitos

Puede mover capítulos o requisitos en un documento utilizando la función de arrastrar y soltar. Para todas las operaciones de arrastrar y soltar, se aplican estas reglas:

- No se puede soltar un capítulo en un requisito.
- Cuando se agregan capítulos o requisitos a un capítulo, se convierten en elementos secundarios de dicho capítulo. Los nuevos elementos secundarios se insertan antes de cualquier capítulo existente.
- Cuando se agregan requisitos a un requisito, se convierten en elementos secundarios de dicho requisito. Los nuevos elementos secundarios se insertan antes de cualquier capítulo existente.
- Al soltar capítulos o requisitos entre capítulos o requisitos se insertan en ese lugar.
- Cuando se eliminan capítulos o requisitos, se mantiene la secuencia original de los capítulos o requisitos seleccionados.
- Si la numeración automática está activada, al mover los capítulos o requisitos se modifica la numeración de los capítulos o requisitos movidos y de todos los capítulos o requisitos posteriores.

### Para mover un solo capítulo o requisito:

- 1 Seleccione un capítulo o requisito.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en  o en .
  - Arrastre el capítulo o requisito y suéltelo en su nueva ubicación.

### Para mover varios capítulos:

- 1 Seleccione un capítulo.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - Haga clic en un capítulo: Esto selecciona todos los capítulos entre el capítulo seleccionado en el paso 1 y el capítulo seleccionado pulsando la tecla Mayús. (incluido).
  - Hacer clic con la tecla Ctrl pulsada en uno o varios capítulos: Esto agrega los capítulos en los que se ha pulsado la tecla Ctrl a la selección.
- 3 Arrastre un capítulo seleccionado y suéltelo en su nueva ubicación.

### Para mover varios requisitos:

- 1 Seleccione un requisito.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en un requisito: Esto selecciona todos los requisitos entre el requisito seleccionado en el paso 1 y el requisito seleccionado pulsando la tecla Mayús. (incluido).
  - Haga clic con la tecla Ctrl pulsada en uno o varios requisitos: Esto agrega los requisitos en los que se ha pulsado la tecla Ctrl a la selección.
- 3 Arrastre un requisito seleccionado y suéltelo en su nueva ubicación.



#### CONSEJOS

- Al hacer clic con la tecla Ctrl pulsada en un capítulo o requisito seleccionado, se elimina de la selección.
- Si tiene un bloque grande de capítulos o requisitos con solo algunas exclusiones, puede ser más rápido seleccionar el bloque haciendo clic con la tecla Mayús. pulsada y deseleccionar algunos capítulos o requisitos haciendo clic con la tecla Ctrl pulsada en lugar de hacer clic con la tecla Ctrl pulsada en todos los capítulos o requisitos que quiera mover.

## Proponer cambios en un capítulo

Aunque no tenga derecho a crear o editar capítulos, puede solicitar un cambio en un capítulo si tiene el derecho "CreateCR" para las clases y el derecho "Actualizar" para los atributos.

#### Para proponer un cambio, haga lo siguiente:

- 1 Seleccione el capítulo para el que desea proponer un cambio.
- 2 Seleccione **Proponer cambio** en el grupo **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Proponer un cambio**.
- 3 Modifique los textos del título y/o de la descripción del capítulo como desee.
- 4 Introduzca el motivo del cambio en la casilla **Motivo del cambio**.
- 5 **Intercambiar en:** puede seleccionar esta casilla para reemplazar la versión en el documento con la nueva versión.
- 6 **Cerrar después de guardar:** seleccione esta casilla para cerrar la solicitud de cambio después de guardarla. De lo contrario, la solicitud de cambio se abre para su edición después de guardarlo. **Cerrar después de guardar** no está disponible si la barra de navegación está visible.
- 7 Haga clic en **Enviar** para enviar la solicitud de cambio. La solicitud de cambio se abre para su edición si la casilla **Cerrar después de guardar** no está seleccionada.

## Convertir capítulos en requisitos

Un capítulo puede convertirse en un requisito. Sin embargo, tenga en cuenta que no puede convertir un requisito en un capítulo. Esto significa que una vez convertido el capítulo en un requisito, no se puede volver a convertir. En este caso tendría que crear un capítulo y copiar el título y el contenido.

#### Para convertir capítulos en requisitos, haga lo siguiente:

- 1 Seleccione uno o varios capítulos que quiera convertir.  
Un capítulo solo puede convertirse si:
  - no tiene ningún subcapítulo; pero puede tener requisitos enlazados;
  - no pertenece a un documento principal.
- 2 Haga clic en **Cambiar clase** en el grupo **Requisitos** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de **Cambiar clase**.
- 3 En el cuadro **Nueva clase**, seleccione la clase a la que quiera convertir el capítulo. Si ha seleccionado varios capítulos, todos los capítulos se convertirán en la clase seleccionada.
- 4 Haga clic en **Siguiente**.
- 5 Rellene los atributos y/o cambie la categoría según desee o necesite.
- 6 Haga clic en **Guardar**. Esto abre el cuadro de diálogo **Cambiado**, que ofrece una descripción general de los capítulos modificados. Al hacer clic en el enlace **ID de requisito** de un capítulo, se abre la versión original. Al hacer clic en el enlace **Nuevo ID** se abre la versión actual de los requisitos para su edición. Para más información sobre la edición de requisitos, consulte el capítulo "[Editar un requisito](#)" en la [página 128](#).
- 7 Haga clic en **Cerrar**.



#### NOTA

- Los atributos de título y descripción se transfieren a los atributos "Title" y "Text" correspondientes (los nombres dependen de la clase de destino) automáticamente.
- Después de la conversión, el requisito puede no estar en la misma posición que antes. Esto se debe a que los subcapítulos deben seguir los requisitos del capítulo principal.
- Si la función de flujo de trabajo está activada para la clase de destino, el requisito siempre se creará con la transición **Nuevo**.

## Convertir el contenido del capítulo seleccionado en un requisito

Al convertir el contenido del capítulo seleccionado en un requisito, el contenido seleccionado se convertirá en la descripción del requisito y se quitará del capítulo. El requisito se convertirá en un elemento secundario del capítulo del que se creó.

Tenga en cuenta que esta función solo está disponible en el modo de vista del documento completo.

**Para convertir el contenido del capítulo seleccionado en un requisito, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione el contenido de un capítulo que quiera convertir en requisito.
- 2 En el editor de texto del capítulo, haga clic en **Dividir** y seleccione **Dividir el texto en un nuevo objeto**. Se abre el cuadro de diálogo **Dividir el texto en un nuevo objeto**.



- 3 En la lista **Nueva clase**, seleccione el tipo de clase para el requisito al que quiere convertir el contenido seleccionado.
- 4 Haga clic en **Siguiente**.
- 5 Rellene los atributos y/o cambie la categoría según desee o necesite.
- 6 Haga clic en **Guardar**. Se abre el cuadro de diálogo **Dividir el texto en**, que ofrece una descripción general de los requisitos creados. Al hacer clic en el enlace **ID de requisito** de un capítulo, se abre la versión original. Al hacer clic en el enlace **Nuevo ID** se abre la versión actual de los requisitos para su edición. Para más información sobre la edición de requisitos, consulte el capítulo ["Editar un requisito" en la página 128](#).
- 7 Haga clic en **Cerrar**.



#### NOTA

- El título del capítulo se transfiere al tributo de título correspondiente (los nombres dependen de la clase de destino) del requisito automáticamente.
- Si la función de flujo de trabajo está activada para la clase de destino, el requisito siempre se creará con la transición **Nuevo**.

## Asignar un ECP a un documento

Los ECP son un tipo de clase de gestión de cambios de alto nivel (propuesta de cambio de ingeniería) que puede utilizarse para reunir varias solicitudes de cambio en un solo paquete.

Si el control ECP está activado en el documento, el nombre del ECP actual se muestra a la derecha de la ruta de navegación de la instancia.

RMDEMO > > RMDEMO > ePhoto Requirements > ECP-00001 (Changes to Support Advantix Prints) Draft To Approval

Si el control ECP está activo, pero el usuario actual no ha asignado un ECP, el documento será de solo lectura hasta que le asigne un ECP. En lugar del nombre de un ECP, verá este mensaje: **(Sin ECP, el documento es de solo lectura)**.



**NOTA** Para activar el control ECP en un documento, consulte el capítulo ["Editar los atributos de un documento" en la página 218](#).

#### Para asignar un ECP:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos" en la página 204](#).
- 2 Haga clic en **Asignar ECP** en el grupo Documentos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo Asignar ECP.
- 3 Seleccione **ECP** en la lista **Buscar clase**.
- 4 **Filtros:** Si ha guardado filtros en la Búsqueda rápida, puede utilizarlos para buscar los ECP.

- 5 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar el ECP que desee. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48 y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54.
- 6 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la página 57.
- 7 Seleccione la casilla **Búsqueda con mayúsculas y minúsculas** si desea que los resultados de la búsqueda coincidan exactamente con las mayúsculas de los valores de los atributos especificados.
- 8 **Buscar ahora:** Haga clic en este botón para ejecutar la búsqueda. Los resultados se muestran en el panel inferior del cuadro de diálogo.
- 9 **Nueva búsqueda:** Haga clic en este botón para borrar los criterios de búsqueda actuales y los resultados.
- 10 Seleccione el ECP que desee en los resultados de la búsqueda.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
  - **Asignar:** haga clic en este botón para asignar el ECP seleccionado al documento.
  - **Borrar:** haga clic en este botón para quitar el ECP seleccionado del documento.

## Cambiar qué versión de requisito se incluye en un documento:

Puede cambiar la versión de un requisito que se está utilizando en un documento por otra versión del requisito.

### Para cambiar la versión del requisito que se incluye en un documento:

- 1 En el panel de navegación de la página de trabajo del documento, seleccione el requisito que quiera cambiar.
- 2 Expanda la sección **Historial** del requisito en el panel de detalles.

The screenshot shows a 'History' panel for a requirement named 'Pedigree'. The panel is divided into sections: LINKS, HISTORY, and POLLS. The HISTORY section contains a table with the following data:

Pedigree				Properties	
		Time Modified	Object ID	Modified By	Current Status
			18-MAY-2006@09:17:06	Ryan Forbes	Replaced
			25-NOV-2014@08:23:23	Ryan Forbes	Replaced
			30-SEP-2015@01:54:24	Ryan Forbes	Current (Baseline)

La versión en uso del documento no tendrá un icono de intercambio (↔) (tampoco las versiones rechazadas).

- 3 Haga clic en en la versión que quiera utilizar en el documento. Esto abre el cuadro de diálogo **Intercambiar requisito**.

- 4 Haga clic en **Sí** para confirmar el cambio.

## Usar marcadores de posición en documentos

Dentro de los capítulos o requisitos, puede definir marcadores de posición que se rellenan durante el proceso de exportación. Estos marcadores de posición proporcionan información del documento o de la instantánea y del flujo de trabajo del documento o de la instantánea (si ha asignado un flujo de trabajo).

### Marcadores de posición de documentos

Los siguientes marcadores de posición de documentos están disponibles:

Marcador de posición	Descripción
Categoría de documento	El nombre de la categoría en la que reside el documento, por ejemplo, <i>Mantenimiento</i> .
Ruta de la categoría de documentos	La ruta completa de la categoría en la que reside el documento, por ejemplo, <i>RMDEMO\Soporte\Mantenimiento</i> .
Recuento de capítulos de documentos	El número de capítulos del documento.
Documento creado en	La fecha o la fecha y hora de creación del documento. Para más información sobre cómo aplicar formato a los marcadores de posición de fecha, consulte el capítulo <a href="#">"Especificar un formato para los marcadores de posición de fecha"</a> en la página 248.
Documento creado por	El nombre del usuario que creó el documento. El formato depende de la configuración de visualización de los atributos de usuario (consulte el capítulo <a href="#">"Configuración de visualización de atributos del usuario"</a> en la página 88).
Documento modificado en	La fecha o la fecha y hora de la última modificación del documento. Para más información sobre cómo aplicar formato a los marcadores de posición de fecha, consulte el capítulo <a href="#">"Especificar un formato para los marcadores de posición de fecha"</a> en la página 248.
Documento modificado por	El nombre del usuario que ha realizado la última modificación del documento. El formato depende de la configuración de visualización de los atributos de usuario (consulte el capítulo <a href="#">"Configuración de visualización de atributos del usuario"</a> en la página 88).
Propietario del documento	El nombre del usuario propietario del documento. El formato depende de la configuración de visualización de los atributos de usuario (consulte el capítulo <a href="#">"Configuración de visualización de atributos del usuario"</a> en la página 88).
Recuento de requisitos del documento	El número de requisitos en el documento.

Marcador de posición	Descripción
Número de revisión del documento	El número de revisión de una instantánea (por ejemplo, 1.2). Para los documentos, el número de revisión es siempre 0.0.
Número de revisión del documento (mayor)	La parte principal del número de revisión de una instantánea. Si el número de revisión es 2.1, la parte principal sería 2. Para los documentos, siempre es 0.
Número de revisión del documento (menor)	La parte menor del número de revisión de una instantánea. Si el número de revisión es 2.1, la parte menor sería 1. Para los documentos, siempre es 0.
Título del documento	El nombre del documento
Flujo de trabajo de documentos	El nombre del flujo de trabajo asignado al documento. Si no se asigna ningún flujo de trabajo, este marcador de posición estará vacío.
Estado del flujo de trabajo de los documentos	El estado del documento en el flujo de trabajo. Si no se asigna ningún flujo de trabajo, este marcador de posición estará vacío.
Estado del flujo de trabajo de los documentos alcanzado en	La fecha o la fecha y hora en que el documento alcanzó el estado en el flujo de trabajo. Si no se asigna ningún flujo de trabajo, este marcador de posición estará vacío.

### **Agregar un marcador de posición a un capítulo o requisito**

**Para agregar un marcador de posición a un capítulo o requisito, haga lo siguiente:**

- 1** Abra la vista de documentos (consulte el capítulo ["Abrir documentos o instantáneas"](#) en la página 204).
- 2** Asegúrese de que el documento se muestra en la vista del documento completo (consulte el capítulo ["Editar un capítulo o requisito en el modo de vista del documento completo"](#) en la página 234).
- 3** Haga clic en la descripción del capítulo o en un atributo de texto de un requisito que permita la edición de texto enriquecido.
- 4** Seleccione el marcador de posición que desee en la lista desplegable **Campos**.
- 5** Haga clic en **Guardar**.

### **Especificar un formato para los marcadores de posición de fecha**

Se puede aplicar formato a los marcadores de posición de fecha para mostrar ciertas fechas. Debido a una limitación de Microsoft Word, el formato debe especificarse con el marcador de posición en el código HTML de la descripción del capítulo o el atributo de texto.

La siguiente tabla muestra los especificadores de formato admitidos. Todos los ejemplos suponen la siguiente fecha/hora: 1 de septiembre de 2008 14:03:04

<b>Formato</b>	<b>Descripción</b>
d	Día de un solo dígito (si es posible). Ejemplo: 1
dd	Día de dos dígitos: Ejemplo: 01
ddd	Nombre abreviado del día. El nombre depende de la configuración del idioma en el servidor. Ejemplo: Lun
dddd	Nombre del día. El nombre depende de la configuración del idioma en el servidor. Ejemplo: Lunes
M	Mes de un solo dígito (si es posible). Ejemplo: 9
MM	Mes de dos dígitos: Ejemplo: 09
MMM	Nombre abreviado del mes. El nombre depende de la configuración del idioma en el servidor. Ejemplo: Sep
MMMM	Nombre del mes. El nombre depende de la configuración del idioma en el servidor. Ejemplo: Septiembre
y	Año de un solo dígito (si es posible). Ejemplo: 8
yy	Año de dos dígitos Ejemplo: 08
yyyy	Año de cuatro dígitos. Ejemplo: 2008
h	Hora de un solo dígito (si es posible) en formato de 12 horas. Ejemplo: 2
hh	Hora de dos dígitos en formato de 12 horas. Ejemplo: 02
H	Hora de un solo dígito (si es posible) en formato de 24 horas: Ejemplo: 14
HH	Hora de dos dígitos en formato de 24 horas: Ejemplo: 14
m	Minutos de un solo dígito (si es posible). Ejemplo: 3
mm	Minuto de dos dígitos. Ejemplo: 03
s	Segundo de un solo dígito (si es posible). Ejemplo: 4

Formato	Descripción
ss	Segundo de dos dígitos. Ejemplo: 04
a	Especificador AM/PM. Los valores reales dependen de la configuración del sistema. De forma predeterminada: AM y PM
p	Especificador AM/PM. Los valores reales dependen de la configuración del sistema. De forma predeterminada: AM y PM

Para especificar o cambiar el formato de un marcador de posición de fecha, haga lo siguiente:

- Haga clic en la descripción o en el atributo de texto que contiene su marcador de posición.
- En el editor de texto enriquecido, seleccione **Código fuente** en el menú **Herramientas**.
- Localice el marcador de posición de fecha para el que quiera especificar el formato.  
Ejemplo:  

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder" data-rmplaceholderformat="" data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Document Created At###</a>
```
- Modifique el atributo `data-rmplaceholderformat` con el formato que desee.  
Ejemplo:  

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder" data-rmplaceholderformat="MMMM/dd/yyyy hh:mm:ss" data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Document Created At###</a>
```
- Haga clic en **Aceptar**.
- Cuando utilice la vista del documento completo o cree un nuevo requisito, haga clic en **Guardar**.  
En el cuadro de diálogo **Nuevo capítulo** o **Editar capítulo**, haga clic en **Aceptar**.  
En el cuadro de diálogo **Editar atributos**, haga clic en **Guardar** o **Actualizar**.

## Combinar cambios de capítulos

Esta configuración se establece a través del cuadro de diálogo **Configuración de instancia**, que solo está disponible para los administradores.



**NOTA** RM Browser puede configurarse para utilizar el bloqueo o la combinación para gestionar la situación cuando varios usuarios quieran editar un requisito o capítulo al mismo tiempo. Esta sección describe cómo combinar capítulos.

Si RM Browser está configurado para utilizar la combinación, los cambios en los capítulos deben combinarse cuando dos usuarios editan un capítulo al mismo tiempo.

Los cambios pueden ser *automáticos* o *conflictivos*, tal como se describe en la siguiente tabla.


Tipo de cambio	Descripción
Automático	<p>Cuando el cambio realizado por el primer usuario es el mismo que el cambio realizado por el segundo usuario, o cuando el cambio realizado por el primer usuario es distinto de cualquier cambio realizado por el segundo usuario, la combinación automática puede producirse porque no es estrictamente necesaria una revisión del cambio. Sin embargo, se recomienda que el segundo usuario revise el cambio realizado por el primero antes de aceptarlo.</p>
Conflicto	<p>Cuando el cambio que hace el segundo usuario entra en conflicto con el cambio que hizo el primer usuario, el segundo usuario debe revisar los cambios y hacer una de las siguientes cosas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceptar el cambio hecho por el segundo usuario</li> <li>■ Aceptar el cambio hecho por el primer usuario</li> <li>■ Aceptar el valor original</li> <li>■ Combine los cambios manualmente editando el valor directamente en la parte principal del cuadro de diálogo.</li> </ul>


El siguiente escenario resume las acciones que conducen a la combinación de capítulos.


- 1 Dos usuarios editan un capítulo al mismo tiempo.
- 2 El primer usuario hace clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Editar capítulo**.
- 3 El segundo usuario hace clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Editar capítulo**.
- 4 El segundo usuario recibe una notificación para informarle de que el primer usuario ha realizado uno o más cambios en el capítulo. La notificación indica al segundo usuario que la combinación puede hacerse automáticamente (porque el cambio que hizo el primer usuario no entra en conflicto con el que hizo el segundo) o que los cambios entran en conflicto y deben resolverse antes de que el segundo usuario pueda reemplazar el capítulo.
- 5 El segundo usuario hace clic en **Aceptar** en el mensaje de notificación. El cuadro de diálogo **Editar capítulo** se convierte en el cuadro de diálogo **Combinar capítulo**. El cuadro de diálogo **Combinar capítulo** se diferencia del cuadro de diálogo **Editar capítulo** en que el cuadro de diálogo **Combinar capítulo**:
  - Tiene una sección en la parte superior que resume los cambios y proporciona una interfaz de usuario para combinar los cambios
  - Tiene indicaciones visuales junto a sus atributos que identifican el tipo de combinación que el segundo usuario seleccionó
- 6 El segundo usuario utiliza la sección de combinación de la parte superior del cuadro de diálogo **Combinar capítulo** para resolver los cambios, tal y como se describe en ["Visualizar versiones anteriores del capítulo" en la página 252](#) y ["Combinar los cambios" en la página 253](#).

### Estado de la combinación

El estado de la combinación de los cambios realizados por Joe y Mary se resalta en la sección **Atributos cambiados** de la parte superior del cuadro de diálogo **Combinar capítulo**.




Joe hizo el primer cambio cuando cambió el atributo *Title* de "Ámbito" a "Ámbito del documento". Este cambio implica un conflicto, ya que Mary ha cambiado el atributo *Title* de "Ámbito" a "Ámbito del documento". En la columna **Estado de la combinación**, **Conflicto** está seleccionado en la lista. El icono que representa un conflicto es un triángulo con un signo de exclamación  y se muestra a la izquierda de la lista **Estado de la combinación** y a la izquierda del atributo Prólogo en la parte principal del cuadro de diálogo.


Mary hizo el segundo cambio cuando cambió "Funciones de oficina" por "Operaciones de oficina". En la columna **Estado de la combinación** se selecciona **Automático** en la lista porque el cambio no implica un conflicto con un cambio que hizo Joe. El icono que representa una combinación automática tiene forma de diamante con una flecha de combinación  y se muestra a la izquierda de la lista de **Estado de la combinación** y el cuadro en la parte principal del cuadro de diálogo.

### Visualizar versiones anteriores del capítulo

Puede ser útil ver las versiones anteriores del capítulo antes de resolver los cambios.

- El segundo usuario puede ver la versión original del capítulo haciendo clic en el botón **Ver la versión original del capítulo**  o haciendo clic en **Original** en la lista de la columna **Estado de la combinación** correspondiente.
- El segundo usuario puede ver el capítulo en el estado en el que se encontraba después de que el primer usuario hiciera los cambios pero antes de que el segundo





usuario hiciera los cambios haciendo clic en el botón **Nueva versión del capítulo antes de los cambios** .

### **Combinar los cambios**

Después de que el segundo usuario haya decidido cómo resolver los cambios, puede combinarlos.

#### **Para combinar los cambios:**

- 1** Si se selecciona **Automático** en el cuadro de lista de la columna **Estado de la combinación**, realice uno de los siguientes pasos:
  - Mantenga la selección **Automático** para aceptar el cambio.
  - Seleccione el nombre del usuario que realizó el cambio para aceptarlo.
  - Seleccione **Original** para restaurar el atributo a su valor original.
- 2** Si se selecciona **Conflicto** en el cuadro de lista de la columna **Estado de la combinación**, realice uno de los siguientes pasos:
  - Seleccione el nombre del usuario cuyo cambio quiera aceptar.
  - Seleccione **Original** para restaurar el atributo a su valor original.
  - Edite el valor manualmente en el formulario principal para que coincida con el valor que quiera aceptar.
- 3** Si quiere aceptar todos los cambios realizados por un usuario concreto (por ejemplo, Joe o Mary), haga clic en el botón **Aceptar todos los cambios de Joe**  o en el botón **Aceptar todos los cambios de Mary** .
- 4** Haga clic en **Aceptar**.

## **Trabajar con comentarios**

Se pueden agregar comentarios a los capítulos o a los requisitos. Los comentarios permiten debatir temas relacionados con un requisito o capítulo. En lugar de debatir los temas por correo electrónico o personalmente, esto permite revisar todos los comentarios en cualquier momento, por ejemplo, durante un proceso de aprobación. Para más información sobre los comentarios, consulte el capítulo "[Trabajar con comentarios](#)" en la [página 70](#).

## **Trabajar con instantáneas**

### **Crear una instantánea de un documento**

Una instantánea es una copia de solo lectura de un documento. Conserva el estado actual del documento para futuras consultas. Mientras se crea una instantánea, también se

puede crear una línea de base de las versiones de los requisitos que se encuentran actualmente en el documento.



#### NOTA

- Cuando se crea una instantánea de un documento, se mantiene la configuración especificada en el cuadro de diálogo Propiedades.
- Para crear una instantánea, debe tener el permiso "Crear línea de base" para las colecciones.

#### Para crear una instantánea de un documento:

- 1 Abra el documento en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir instantáneas](#)" en la [página 205](#).
- 2 Haga clic en **Crear/Ver instantáneas** en el grupo Documentos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Instantáneas**.
- 3 Haga clic en el botón **Nueva instantánea**. Se abre el cuadro de diálogo **Crear instantánea**.
- 4 **Nombre:** Inicialmente este campo contendrá el nombre del documento original. Modifíquelo según sea necesario.
- 5 **Versión principal** y **Versión menor:** aumenta el nombre de la instantánea del número de versión. Cualquier modificación será sobrescrita.

Ejemplo:

Suponiendo que la versión de la instantánea es 1.1:

- **Versión principal** la aumentará a 2.0.
  - **Versión menor** la aumentará a 1.2.
- 6 **Descripción:** Inicialmente este campo contendrá la descripción del documento original. Modifíquelo según sea necesario.
  - 7 **Flujo de trabajo:** Permite seleccionar el flujo de trabajo que se utilizará con esta instantánea.
  - 8 **Crear automáticamente la línea de base correspondiente:** active esta casilla si desea crear una línea de base de las versiones de los requisitos que se encuentran actualmente en el documento.



**NOTA** El proceso de creación de la línea de base se ejecuta en segundo plano y es probable que siga en curso después de que el proceso de creación de la instantánea haya finalizado. No aparecerá ningún aviso cuando finalice el proceso de creación de la línea de base ni si se produce un error.

- 9 Haga clic en el botón **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Crear instantánea**.
- 10 Haga clic en el botón **Cerrar** del cuadro de diálogo **Instantáneas**.

## Trabajar con instantáneas de un documento abierto

**Para acceder a una instantánea siga estos pasos:**

- 1 Con el documento abierto en la página de trabajo del documento, haga clic en **Crear/ Ver instantáneas** en el grupo Documentos del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Instantáneas**.
- 2 Seleccione la instantánea que desee en la lista.
- 3 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Abrir:** la instantánea se abre en la página de trabajo del documento.
  - **Editar:** Se abre el cuadro de diálogo **Modificar instantánea**. Realice una de las siguientes acciones y haga clic en **Guardar** cuando haya completado las modificaciones:
    - Modifique los campos **Nombre** y **Descripción** según sea necesario.
    - Seleccione un flujo de trabajo de la lista **Flujo de trabajo** según sea necesario.
  - **Quitar:** Esto abre el cuadro de diálogo **Quitar instantánea**. Haga clic en **Aceptar** para eliminar la instantánea.



**CONSEJO** También puede abrir directamente las instantáneas desde la pestaña **Documentos** de la vista de inicio. Consulte "[Trabajar con instantáneas de un documento cerrado](#)" en la [página 255](#).

## Trabajar con instantáneas de un documento cerrado


**Para acceder a una instantánea siga estos pasos:**

- 1 Seleccione el documento de la instantánea que desee en la pestaña **Documentos** de la página de inicio.
- 2 Seleccione la instantánea que desee. (Normalmente, las instantáneas residen en la misma categoría que el documento del que se crearon. En este caso, expanda el documento para permitir la selección de la instantánea).
- 3 Haga clic en una de las siguientes opciones en el panel Acciones:
  - **Ver/Editar:** la instantánea se abre en la página de trabajo del documento.
  - **Exportar:** el cuadro de diálogo **Exportar documento** le pide que elija en qué formato quiere exportar el documento. Elija **Documento de Word (\*.docx)** o **Documento PDF (\*.pdf)** y haga clic en **Exportar**. Cuando el navegador se lo pida, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en su sistema local. Consulte el capítulo "[Restringir las clases de requisitos en un documento](#)" en la [página 225](#) para obtener más información sobre la exportación de documentos.
  - **Guardar como:** guarda la instantánea seleccionada como un nuevo documento.
  - **Eliminar:** Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación resultante. La instantánea se eliminará.

## Comparar documentos e instantáneas

Puede comparar un documento con otro documento o instantánea, o con dos instantáneas. No es necesario que las instantáneas sean del mismo documento. Las diferencias se marcan en los paneles de navegación y de detalles.

### Para comparar documentos e instantáneas:










- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría que contiene el documento o la instantánea en el árbol de categorías.
- 3 Seleccione el documento o la instantánea que quiera comparar. (Normalmente, las instantáneas residen en la misma categoría que el documento del que se crearon. En este caso, expanda el documento para permitir la selección de una instantánea).
- 4 Haga clic en **Comparar documento** en el grupo **Documentos** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Comparar instantáneas**.
- 5 **Seleccione un documento o una instantánea utilizando uno de estos métodos:**
  - **Seleccione una instantánea del mismo documento:**
    - 1 Seleccione la instantánea en la lista siguiente.
    - 2 Haga clic en la flecha situada junto a **Versión de base** o **Versión modificada** para rellenar el campo correspondiente.
  - **Seleccione un documento diferente:**
    - 1 Haga clic en ... para abrir el cuadro de diálogo **Seleccionar documento**.
    - 2 Si el documento se encuentra en una categoría diferente, selecciónela en el cuadro **Categoría**.
    - 3 Seleccione el documento de la lista siguiente. Puede reducir la lista escribiendo partes del nombre en el cuadro **Buscar**.
    - 4 Haga clic en **Seleccionar**.
  - **Seleccione una instantánea diferente:**
    - 1 Haga clic en ... para abrir el cuadro de diálogo **Seleccionar documento**.
    - 2 Si el documento se encuentra en una categoría diferente, selecciónela en el cuadro **Categoría**.
    - 3 Seleccione el documento de la lista siguiente. Puede reducir la lista escribiendo partes del nombre en el cuadro **Buscar**.
    - 4 Haga clic en **Seleccionar**.
    - 5 Seleccione la instantánea de la lista siguiente.
    - 6 Haga clic en la flecha situada junto a **Versión base** o **Versión modificada** para sustituir el nombre del documento por el nombre de la instantánea.
- 6 Haga clic en **Comparar**. Esto cierra el cuadro de diálogo **Comparar** y compara los documentos y/o las instantáneas que haya seleccionado. Como resultado, el panel de navegación de la página de trabajo del documento contiene ahora la unión de todos los capítulos de los documento y/o las instantáneas que haya seleccionado, y el panel de detalle contiene un **resumen de la diferencia de requisitos**. Para obtener más

información, consulte los capítulos ["Trabajar con el panel de navegación de comparación de documentos"](#) en la página 257 y ["Trabajar con el resumen de la diferencia de requisitos"](#) en la página 258.

## Trabajar con el panel de navegación de comparación de documentos

Al comparar un documento, el panel de navegación de la página de trabajo del documento contiene ahora la unión de todos los capítulos de los documento o las instantáneas que haya seleccionado, y el panel de detalles contiene un **resumen de la diferencia de requisitos** (consulte ["Trabajar con el resumen de la diferencia de requisitos"](#) en la página 258 para más información).

El panel de navegación tiene estas funciones:

- Los iconos del panel de navegación indican el estado de modificación de un determinado capítulo o requisito.
  - **Capítulos**
    - : El capítulo no se ha modificado.
    - : El capítulo se ha modificado.
    - : El capítulo se ha agregado.
    - : El capítulo se ha eliminado.
  - **Requisitos**
    - : El requisito no se ha modificado.
    - : El requisito se ha modificado.
    - : El requisito se ha movido.
    - : El requisito se ha agregado.
    - : El requisito se ha quitado.
- A nivel de capítulo, los iconos de cambios solo tienen en cuenta la descripción del capítulo, no los requisitos del mismo. Por lo tanto, si la descripción de un capítulo no ha cambiado, pero los subcapítulos o los requisitos del capítulo sí lo han hecho, el icono del capítulo indica que el capítulo no ha cambiado.
- Si el título de un capítulo o requisito es diferente en los dos documentos, ambos títulos se muestran en el panel de navegación.
- Cuando se selecciona un capítulo en el panel de navegación, el panel de detalles muestra los requisitos en la vista Cuadrícula.



**NOTA** Los atributos que se muestran son los definidos para su visualización en el documento. Consulte ["Opciones de visualización"](#) en la página 223.






- El icono que indica si el requisito se ha agregado, quitado, movido, cambiado o si no se ha modificado también se muestra en la vista Cuadrícula.
- Cuando se selecciona un requisito cambiado en el panel de navegación:
  - El panel de detalles muestra las diferencias entre las dos versiones.

- Se muestra un icono junto a las secciones del panel de detalles que incluyen atributos modificados, y las secciones que incluyen atributos modificados se expanden.
- La comparación es relativa a la versión de base, especialmente para los requisitos movidos (requisitos que se han agregado y quitado como resultado de una operación de arrastrar y soltar).

## Trabajar con el resumen de la diferencia de requisitos

El **resumen de la diferencia de requisitos** es un capítulo especial que se muestra antes de todos los demás capítulos en el panel de navegación y contiene el estado de modificación de cada requisito o instantáneas de los documentos que ha comparado. Para cada requisito, se muestra el ID del requisito, el título y la clase.

El **resumen de la diferencia de requisitos** contiene estas secciones:

-  **Requisitos agregados:** Contiene una lista de requisitos que se han agregado al documento o a la instantánea.
-  **Requisitos quitados:** Contiene una lista de requisitos que se han quitado del documento o de la instantánea.
-  **Requisitos movidos:** Contiene una lista de requisitos que ya estaban presentes en el documento base o en la instantánea, pero que han cambiado de posición (por ejemplo, al pasar a otro capítulo).
-  **Requisitos cambiados:** Contiene una lista de requisitos modificados (por ejemplo, en los que se ha cambiado el texto de la descripción) que ya estaban presentes en el documento base y la instantánea.
-  **Requisitos no cambiados:** Contiene una lista de requisitos no modificados, que ya estaban presentes en el documento base o en la instantánea.

## Exportar el informe de la diferencia de documentos

El comando **Exportar** le permite exportar un documento de Microsoft Word desde la página de trabajo del documento, tal y como se describe en el capítulo ["Exportar como documento de Microsoft Word" en la página 259](#). Sin embargo, el índice tendrá **[AGREGADO]**, **[QUITADO]**, **[MOVIDO]**, **[CAMBIADO]** o **[SIN CAMBIOS]** al final de cada título de capítulo en el documento exportado.

## Ver una instantánea o un documento

Puede ver la instantánea individual o el documento desde la versión "comparada" de la página de trabajo del documento.

**Para ver una instantánea o un documento desde la versión "comparada" de la vista del documento:**

- Haga clic en el enlace de un documento o una instantánea junto a **Ir a:** en la parte superior del panel de detalles.

Se muestra la página normal de trabajo del documento o de la instantánea. Como las instantáneas son de solo lectura, sus capítulos, subcapítulos y requisitos aparecen atenuados en el panel de navegación.

# Exportar documentos

## Exportar como documento de Microsoft Word

Puede exportar un documento o una instantánea de RM como un archivo de Microsoft Word desde la **vista de documento**.

- El nombre del documento de RM se convierte en el nombre del archivo de Word.
- El nombre del documento de RM se convierte en el título del documento de Word, a menos que haya desactivado la casilla **Exportar título** en el cuadro de diálogo *Nuevo documento* o *Editar documento*.
- El panel de navegación se convierte en el índice del documento de Word.
- El contenido y el diseño del panel de detalles definen el cuerpo del documento de Word.

Puede descargar o abrir el documento de Word una vez exportado.



### NOTA

- El documento de Word exportado no se almacena en la base de datos de Dimensions RM.
- Si Microsoft Word no está instalado en el servidor, los documentos de Microsoft Word se crean con la extensión de archivo .doc en lugar de .docx. Al abrir un archivo .doc, es posible que reciba un mensaje informando de que el archivo tiene un formato diferente a .doc. Puede hacer clic en **Sí** en este cuadro de diálogo y el archivo se abrirá en Word.
- Si se crea un archivo .doc, todos los enlaces del índice apuntan a la página número uno. Para numerar correctamente las entradas del índice, haga clic con el botón derecho del ratón en el índice y seleccione **Actualizar** en el menú contextual.
- Si desea entregar un documento de Word a alguien para que lo edite externamente y posteriormente importar los cambios, puede utilizar un documento de ida y vuelta en lugar de un documento de Word normal. Para más información sobre los documentos de ida y vuelta, consulte el capítulo "[Exportar como documento de ida y vuelta](#)" en la [página 262](#).

### Para exportar a un archivo de Microsoft Word:

- 1 Abra el documento o la instantánea en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la [página 204](#).
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 El cuadro de diálogo **Exportar documento** le pregunta en qué formato quiere exportar el documento. Seleccione **Documento de Word (\*.docx)** y haga clic en **Exportar**.

- 4 Cuando el navegador se lo pida, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en su sistema local.



**NOTA** Un administrador puede configurar el sistema para imprimir encabezados y pies de página en el documento exportado y utilizar estilos personalizados para el documento exportado. Un administrador también puede crear plantillas personalizadas que usted puede seleccionar para el documento exportado.

Para seleccionar una plantilla personalizada existente, consulte el capítulo ["Restringir las clases de requisitos en un documento"](#) en la página 225. Para crear una plantilla personalizada, consulte el capítulo *Creating Templates to Export Requirements* la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### Visualizar archivos adjuntos en el documento exportado

Si los requisitos del documento contienen atributos de archivos adjuntos, pueden incluirse como enlaces en el documento de Word exportado. Para ver los enlaces, debe agregar el atributo Archivo adjunto a la lista **Atributos para mostrar** en el cuadro de diálogo **Configuración del documento**. Para obtener información sobre este cuadro de diálogo, consulte el capítulo ["Opciones de visualización"](#) en la página 223.

Los enlaces se muestran como iconos. Haga doble clic en el icono del documento exportado para abrir el archivo asociado.



#### NOTA



- Dado que el documento exportado y los archivos adjuntos se almacenan en un solo documento, el tamaño del documento puede ser bastante grande. Su tamaño depende del número de requisitos que tienen archivos adjuntos y del tamaño de los archivos adjuntos.
- Puede instalar Microsoft Word en su servidor web de Dimensions RM para exportar los archivos adjuntos dentro de su documento, o puede optar por instalarlo en otro servidor. Un administrador puede configurar el servidor si no quiere que se instale Word en el servidor web. Para obtener más información, consulte la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

La siguiente ilustración muestra los enlaces de los archivos adjuntos en el documento exportado en formato de párrafo:

### 3.1.3 Functional Requirements

#	Rqmt ID	Título	Texto	Adjuntos de archivo
3.1.3.1	MRKT_000001	EPhoto will be an online photo album	The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album. It shall look and feel like an electronic photo album, just like the one on the coffee table.	no file attached



#	Rqmt ID	Título	Texto	Adjuntos de archivo
3.1.3.1.1	MRKT_000024	Stored photo slideshows	The ePhoto system shall provide the capability to create a slide shows of stored photos.	 prototype.png
3.1.3.1.2	MRKT_000023	EPhoto will be an online photo album	The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album. It shall look and feel like an electronic photo album, just like the one on the coffee table.	 prototype.png

The following illustration shows the file attachment links in the exported document in paragraph layout:

### 3.1.3 Functional Requirements

#### 3.1.3.1 EPhoto will be an online photo album


**Rqmt ID:** MRKT\_000001    **File Attachment:** no file attached

This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album in a manner similar to browsing the one on the coffee table.

##### 3.1.3.1.1 Stored photo slideshows

**Rqmt ID:** MRKT\_000024

**File Attachment:**




The ePhoto system shall provide the capability to create a slide shows of stored photos.

##### 3.1.3.1.2 Displaying stored photo infos

**Rqmt ID:** MRKT\_000023

**File Attachment:**



The ePhoto system shall allow users to display any of the information stored with the photo.

## Exportar como documento de ida y vuelta

Si desea entregar un documento de Word a alguien para que lo edite externamente y posteriormente importar los cambios, puede utilizar un documento de ida y vuelta en lugar de un documento de Word normal. La diferencia entre un documento de ida y vuelta y un documento normal de Word es que el documento de ida y vuelta utiliza un formato definido en los requisitos exportados, y especifica las identificaciones de los capítulos y el encabezado del documento. Estas identificaciones, así como las de los requisitos, permiten reconocer los cambios durante la importación.

### Para exportar a un documento de ida y vuelta:

- 1 Abra el documento o la instantánea en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos o instantáneas" en la página 204](#).
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 El cuadro de diálogo **Exportar documento** le pregunta en qué formato quiere exportar el documento. Seleccione **Documento de Word de ida y vuelta (\*.docx)** y haga clic en **Exportar**.
- 4 Cuando el navegador se lo pida, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en su sistema local.

## Exportar como documento PDF de Adobe

Puede exportar un documento o una instantánea de RM como un archivo PDF de Adobe desde la **vista de documento**.

- El nombre del documento de RM se convierte en el nombre del archivo PDF.
- El nombre del documento de RM se convierte en el título del documento PDF, a menos que haya desactivado la casilla **Exportar título** en el cuadro de diálogo *Nuevo documento* o *Editar documento*.
- El panel de navegación se convierte en el índice del documento PDF.
- El contenido y el diseño del panel de detalles definen el cuerpo del documento PDF.

Puede descargar o abrir el documento PDF una vez exportado.



### NOTA

- El documento PDF exportado no se almacena en la base de datos de Dimensions RM.
- Los archivos adjuntos no se pueden incrustar en un documento PDF.
- En el servidor, se requiere Microsoft Word para generar archivos PDF. Si Microsoft Word no está instalado en el servidor, los documentos PDF se crean con la extensión de archivo .doc en lugar de .pdf. Al abrir un archivo .doc, es posible que reciba un mensaje informando de que el archivo tiene un formato diferente a .doc. Puede hacer clic en **Sí** en este cuadro de diálogo y el archivo se abrirá en Word.

### Para exportar a un archivo PDF de Adobe:

- 1 Abra el documento o la instantánea en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte ["Abrir documentos o instantáneas" en la página 204](#).
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 El cuadro de diálogo **Exportar documento** le pregunta en qué formato quiere exportar el documento. Seleccione **Documento PDF (\*.pdf)** y haga clic en **Exportar**.
- 4 Cuando el navegador se lo pida, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en su sistema local.



**NOTA** Un administrador puede configurar el sistema para imprimir encabezados y pies de página en el documento exportado y utilizar estilos personalizados para el documento exportado. Un administrador también puede crear plantillas personalizadas que usted puede seleccionar para el documento exportado.

Para seleccionar una plantilla personalizada existente, consulte el capítulo ["Restringir las clases de requisitos en un documento" en la página 225](#). Para crear una plantilla personalizada, consulte el capítulo *Creating Templates to Export Requirements* en la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

## Exportar como hoja de cálculo de Microsoft Excel

Puede exportar un documento o una instantánea de RM como un archivo de Microsoft Excel desde la **vista de documento**.

- El nombre del documento de RM se convierte en el nombre del archivo de Excel.
- El contenido y el diseño del panel de detalles definen el contenido de las celdas de la hoja de cálculo de Excel.
- Puede descargar o abrir el archivo de Excel una vez exportado.



**NOTA** El archivo de Excel exportado no se almacena en la base de datos de Dimensions RM.

#### Para exportar a un archivo de Microsoft Excel:

- 1 Abra el documento o la instantánea en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la [página 204](#).
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 El cuadro de diálogo **Exportar documento** le pregunta en qué formato quiere exportar el documento. Seleccione **Hoja de cálculo Excel (\*.xlsx)**.
- 4 Seleccione cualquiera de estas opciones si lo desea:
  - a **Incluir imágenes:** si selecciona esta opción, las imágenes se exportan al archivo de Excel.
  - b **Exportar todos los atributos mostrados:** si selecciona esta opción, todos los atributos seleccionados en la lista Atributos para mostrar (consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la [página 223](#)) se exportan a la hoja de cálculo de Excel. Si esta opción está desactivada, solo se exportan los atributos Título y Descripción a la hoja de cálculo de Excel.
- 5 Haga clic en **Exportar**.
- 6 Cuando el navegador se lo pida, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en su sistema local

## Exportar como documento ReqIFZ

Puede exportar un documento o una instantánea de RM como un archivo de documento ReqIFZ desde la **vista de documento**.

- El nombre del documento de RM se convierte en el nombre del archivo ReqIFZ.
- El título y la descripción se almacenan como valores ReqIF.Name y ReqIF.Description.

Puede descargar el archivo ReqIFZ una vez exportado.



#### NOTA

- El archivo ReqIFZ exportado no se almacena en la base de datos de Dimensions RM.
- Los archivos adjuntos no se pueden incrustar en un documento ReqIFZ.

#### Para exportar a un archivo ReqIFZ:

- 1 Abra el documento o la instantánea en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la [página 204](#).
- 2 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**.

- 3 El cuadro de diálogo **Exportar documento** le pregunta en qué formato quiere exportar el documento. Seleccione **Documento ReqIF (\*.reqifz)** y haga clic en **Exportar**.
- 4 Seleccione la opción **Compatibilidad con DOORS para la exportación de imágenes** para convertir las imágenes para importarlas a DOORS. Si esta opción está desactivada, las imágenes se exportan en su formato original.
- 5 Cuando el navegador se lo pida, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo en su sistema local.

## Copiar la URL de exportación de un documento en el portapapeles

Si necesita exportar un documento en un formato específico con frecuencia, puede simplificar esa tarea almacenando una URL de exportación de ese documento en el navegador web. Al hacer clic en la URL de exportación, se exportará ese documento (por ejemplo, en formato PDF) y se podrá abrir o guardar (depende de la configuración del navegador).

### Para copiar la URL de exportación de un documento:

- 1 Abra el documento o la instantánea en la página de trabajo del documento, si no está ya abierto. Consulte "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la [página 204](#).
- 2 Haga clic en **Exportar** en el grupo **Documentos** del panel **Acciones**.
- 3 El cuadro de diálogo **Exportar documento** le pregunta en qué formato quiere exportar el documento. Seleccione el formato que desee.
- 4 Haga clic en **Crear URL directa**. Esto abre un cuadro de diálogo con la URL.
- 5 Seleccione la URL y pulse **Ctrl + C**, o haga clic con el botón derecho del ratón en la URL resaltada y seleccione **Copiar** en el menú contextual para copiar la URL en el portapapeles.
- 6 Haga clic en **Cancelar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 7 Pulse **Ctrl + V** (o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente) para pegar la URL en el archivo o la aplicación en la que quiera utilizarla.



**CONSEJO** Puede agregar el nombre de usuario y la contraseña a la URL, lo que le permite exportar el documento sin tener que iniciar sesión.

Agregue lo siguiente a la URL: `&u=nombre_de_usuario&pwd=contraseña`

## Usar flujos de trabajo con documentos

Para asignar un flujo de trabajo a documentos (o a cualquier tipo de contenedor), debe existir una clase de tipo Contenedor de flujo de trabajo. Si no aparece ningún cuadro de flujo de trabajo, o el desplegable Flujo de trabajo no tiene contenido en la configuración del documento, consulte con su administrador.

1. Abra el documento (consulte el capítulo ["Abrir documentos o instantáneas"](#) en la página 204).
2. Haga clic en Configuración del documento en el grupo Documentos del panel Acciones.
3. En el cuadro Flujo de trabajo, seleccione el flujo de trabajo deseado.

## Asignar un documento a un flujo de trabajo

**Para asignar un documento a un flujo de trabajo, haga lo siguiente:**

- 1 Abra el documento (consulte el capítulo ["Abrir documentos o instantáneas"](#) en la página 204).
- 2 Seleccione **Configuración del documento** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración del documento**.
- 3 Asegúrese de que la pestaña **General** esté seleccionada.
- 4 En el cuadro **Flujo de trabajo**, seleccione el flujo de trabajo deseado.



**PRECAUCIÓN** Una vez que confirme el cuadro de diálogo, la configuración del flujo de trabajo para el documento no podrá ser modificada. Por lo tanto, verifique que ha seleccionado el flujo de trabajo correcto.

- 5 Haga clic en **Aceptar**.

## Ejecutar una transición en un documento

Para utilizar un flujo de trabajo con un documento, debe asignarse un flujo de trabajo a ese documento (consulte el capítulo ["Asignar un documento a un flujo de trabajo"](#) en la página 266).

**Para ejecutar una transición, haga lo siguiente:**

- 1 Abra el documento (consulte el capítulo ["Abrir documentos o instantáneas"](#) en la página 204).
- 2 Haga clic en el botón de la transición deseada, que se encuentra debajo del menú **Bienvenida** en la esquina superior derecha de la pantalla. La ejecución de la transición puede abrir un formulario de entrada que debe rellenarse para completar la transición.

Junto a los botones de transición, se encuentra una barra de progreso que muestra el estado actual. Si el administrador lo configura, el valor de la barra de progreso puede cambiar según el estado del flujo de trabajo.

## Ver información sobre un documento

Si un documento está asignado a un flujo de trabajo, puede utilizar las mismas funciones que para los requisitos, por ejemplo, ver/modificar los atributos, ver el historial de cambios de estado o ejecutar una transición.

**Para abrir la información del documento, haga lo siguiente:**

- 1** Abra el documento (consulte el capítulo "[Abrir documentos o instantáneas](#)" en la [página 204](#)).
- 2** Haga clic en la barra de progreso que muestra el estado actual. Esto abre el cuadro de diálogo **Editar atributos** para el documento.

Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo **Editar atributos**, consulte "[Editar un requisito](#)" en la [página 128](#) (empiece por el punto 2 de la lista) y "[Flujos de trabajo](#)" en la [página 118](#).






## Capítulo 5

---

# Trabajar con la vista principal


Acerca de la vista principal	270
Panel	271
Pestaña Tableros	281
Pestaña Documentos	283
Pestaña Requisitos	284
Pestaña Informes	284
Pestaña Colecciones	287
Pestaña Líneas de base	287
Pestaña Glosario	288
Trabajar con productos y proyectos	290
Copiar el contenido de la categoría	292

## Acerca de la vista principal



Desde la vista principal, los usuarios pueden ejecutar paneles o acceder a documentos, requisitos, informes, colecciones, líneas de base o entradas de glosario. La vista principal incluye los siguientes elementos:

- Buscar:** Este campo limita la visualización en la pestaña activa a aquellos elementos que coinciden con la cadena de búsqueda. La búsqueda es dinámica y reduce los resultados mostrados a medida que se introducen más caracteres. Para volver a mostrar todos los elementos, elimine la cadena del campo de búsqueda o haga clic en el botón **X** del campo de búsqueda.
- Pestañas:** Un número en el título de cada pestaña indica cuántos artículos de cada tipo existen en la categoría seleccionada. Haga doble clic en un elemento para abrirlo en la página de trabajo correspondiente, o seleccione el elemento y luego haga clic en una acción en el panel Acciones. Consulte las siguientes subsecciones para ver una descripción de cada pestaña.

Para abrir la vista principal, haga clic en  en la barra de menú. Para más información sobre la barra de menú, consulte el capítulo ["Barra de menús" en la página 24](#).

Las pestañas disponibles en la vista principal dependen de las necesidades del proceso. Es posible que se haya incluido lo siguiente (para más información, consulte el capítulo ["Pestañas" en la página 87](#)):


Nombre de la pestaña	Descripción
<b>Líneas de base</b>	La pestaña <b>Líneas de base</b> permite crear, abrir, eliminar y modificar líneas de base. Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Pestaña Líneas de base" en la página 287</a> .
<b>Paneles</b>	La pestaña <b>Paneles</b> le permite crear, modificar y eliminar paneles para ver los informes Kanban. Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Pestaña Tableros" en la página 281</a> .
<b>Colecciones</b>	La pestaña <b>Colecciones</b> permite crear, abrir, eliminar y modificar colecciones. Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Pestaña Colecciones" en la página 287</a> .
<b>Panel</b>	La pestaña <b>Paneles</b> permite crear, modificar, eliminar y exportar paneles. Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Panel" en la página 271</a> .
<b>Documentos</b>	La pestaña <b>Documentos</b> permite crear, abrir, eliminar y exportar documentos. Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Pestaña Documentos" en la página 283</a> .
<b>Glosario</b>	La pestaña <b>Glosario</b> permite crear, editar y eliminar entradas del glosario. Para obtener más información, consulte el capítulo <a href="#">"Pestaña Glosario" en la página 288</a> .

Nombre de la pestaña	Descripción
<b>Informes</b>	La pestaña <b>Informes</b> permite crear, abrir, editar y eliminar informes y exportar los resultados de los mismos. Para obtener más información, consulte el capítulo "Pestaña Informes" en la página 284.
<b>Requisitos</b>	La pestaña Requisitos le permite crear, editar, eliminar y exportar requisitos. Para obtener más información, consulte el capítulo "Pestaña Requisitos" en la página 284.

## Panel

El panel de RM se diseñó para ofrecer a los equipos de productos y proyectos una visión general del rendimiento y el estado de las versiones mediante la información gestionada dentro de RM.

Los jefes de equipo pueden agregar un número ilimitado de paneles, configurando cada uno de ellos para abordar indicadores de procesos clave o para informar del estado específico de un equipo de gestión de productos.



## Usar los paneles



Para acceder a un panel, seleccione la **vista principal** y haga clic en la pestaña **Paneles**. De forma predeterminada, el panel que se muestra es el último seleccionado o, si es la primera vez que se hace referencia a una categoría, el panel por defecto. Para cambiar a otro panel, selecciónelo en la lista desplegable situada a la derecha del botón **Agregar widget**.

Los informes del panel utilizan los requisitos de la categoría seleccionada en el árbol **Categorías** de la parte izquierda de la pantalla. Si se ha creado un panel para una

categoría específica, solo estará disponible dentro de esa categoría o en subcategorías, si se ha marcado esa casilla.

### Limitar los datos del panel

El embudo y la carpeta permiten controlar el contenido del panel.

Opción	Descripción
	Si no se selecciona ni el embudo ni la carpeta (ambos con fondo blanco), los datos mostrados se obtendrán de todas las categorías.
	Si se selecciona el embudo, tal y como se muestra, se habilita el filtrado del informe por la categoría seleccionada en ese momento. Si también se selecciona la carpeta, los datos obtenidos reflejan la categoría seleccionada en ese momento, así como sus subcategorías.



**NOTA** Si un informe tiene restricciones en una o más categorías, estas anularán la categoría seleccionada en el árbol **Categorías**.

### Acerca del panel Mi trabajo

El panel Mi Trabajo es un panel con informes predefinidos. Como el panel no existe cuando se crea una nueva instancia de Dimensions RM, el usuario o su administrador lo deben crear.

Los siguientes informes están disponibles para el panel **Mi trabajo**:

- **Propuestas:** si la opción **Filtrar por mí** está desactivada (es la configuración predeterminada), esta sección muestra las propuestas creadas o actualizadas por **cualquier usuario**, y muestra las propuestas pendientes enviadas como solicitudes de nuevos requisitos por **cualquier usuario**.  
Si se selecciona la opción **Filtrar por mí**, esta sección muestra las propuestas creadas o modificadas por el **usuario conectado** o en las que el requisito asociado fue creado o modificado por el **usuario conectado**.  
Solo aplicable si la organización ha seleccionado un proceso que utiliza propuestas.
- **Comentarios recientes:** muestra los comentarios agregados a los requisitos creados o actualizados por cualquier usuario en el plazo especificado.
- **Requisitos cambiados recientemente:** muestra los requisitos modificados o creados por cualquier usuario en el plazo especificado.
- **Encuestas recientes:** muestra las encuestas que cumplen las condiciones especificadas en el plazo especificado.

**Para crear el panel Mi Trabajo, ejecute estos pasos:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .

- 2 Cree un panel y asígnele el nombre *Mi trabajo* (consulte el capítulo "[Crear un panel](#)" en la página 274).
- 3 Haga clic en el enlace **Configurar** en una sección a la que desee agregar un informe. Se abre el cuadro de diálogo **Editar widget**.
- 4 En el cuadro **Tipo de informe**, seleccione **Mi trabajo**.
- 5 Seleccione el informe que desea agregar y haga clic en **Siguiente**.
- 6 Si lo desea, cambie el título.
- 7 Proporcione los parámetros para el informe según se requiera o se desee.
- 8 Haga clic en **Guardar**.

## Usar los widgets del panel

Al mover el cursor sobre la barra de título de un informe, las siguientes funciones están disponibles:



**Estilo de gráfico:** Seleccione un estilo de gráfico alternativo en la lista que aparece.



**Configuración:** Abre el cuadro de diálogo *Editar widget*. Este cuadro de diálogo ofrece la misma funcionalidad que el cuadro de diálogo *Agregar widget*. Para más información, consulte el capítulo "[Agregar un informe estándar al panel](#)" en la página 276, "[Agregar un informe gráfico al panel](#)" en la página 276 o "[Agregar un sitio web al panel de control](#)" en la página 278.



**Pantalla completa:** Amplía el informe para que ocupe toda la pantalla.



**Actualizar:** Actualiza los datos del informe. Para actualizar los datos de todos los informes, haga clic en **Actualizar vista** en los que aparecen debajo de **Panel** en el panel **Acciones**.



**Eliminar:** Quita el informe del panel.


### Mover widgets

Puede mover los informes libremente dentro del panel seleccionado siguiendo estos pasos:

- 1 Mueva el puntero del ratón sobre el informe que quiera mover.
- 2 Haga clic en la barra de título y mantenga pulsado el botón del ratón.
- 3 Mueva el informe a la nueva posición. La nueva posición está marcada con líneas discontinuas. Si un informe ya está en la nueva posición, se aleja.

- 4 Suelte el botón del ratón.

### **Cambiar el tamaño de los widgets**

Además de cambiar el tamaño de un informe a pantalla completa haciendo clic en el icono de pantalla completa  en la barra de título del informe, también puede cambiar su tamaño para llenar uno o varios mosaicos siguiendo estos pasos:

- 1 Mueva el puntero del ratón a la esquina inferior derecha del informe que desea redimensionar. El puntero del ratón cambia a un puntero de doble flecha.
- 2 Haga clic en la esquina y mantenga pulsado el botón del ratón.
- 3 Mueva el puntero del ratón a la posición a la que quiera ampliar el informe. Si un informe ya está en la nueva posición, se aleja.
- 4 Suelte el botón del ratón.

## **Crear un panel**

**Para crear un panel:**

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Haga clic en el botón **+ Nuevo** bajo la pestaña Paneles o haga clic en **Nuevo** desde el **Panel** en el panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevo panel*.



**NOTA** El panel estará disponible en la categoría seleccionada en el árbol de categorías y, opcionalmente, también en las subcategorías.

- 3 Introduzca el **Título** del panel.
- 4 Si la cuenta de usuario tiene el permiso Crear público, puede hacer lo siguiente.
  - **Panel público:** Seleccione la opción Panel público para permitir que otros usuarios accedan al panel. Si esta opción está desactivada, solo el usuario que ha creado el cuadro de mando puede acceder a él.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Panel público**. Permite elegir qué grupos pueden acceder al panel. Para dar permiso a todos los usuarios para acceder al panel, seleccione **Todos**. Estos grupos están marcados con una marca de verificación.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Panel público**. Permite elegir qué grupos pueden editar el panel. Para dar permiso a todos los usuarios para editar el panel, seleccione **Todos**. Estos grupos están marcados con una marca de verificación.
  - **Panel predeterminado para la categoría:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Panel público**. Si se selecciona **Panel predeterminado para la categoría**, este panel se utiliza cuando un usuario selecciona la categoría por primera vez.
- 5 Si la opción **Mostrar en subcategorías** está marcada, significa que se puede acceder al panel en las subcategorías de la categoría en la que fue creado.

6 Seleccione uno de estos diseños:



**Estilo libre:** Permite agregar informes en cualquier lugar del panel.



**Mosaico 9:** Crea una matriz de mosaicos de 3x3.



**Mosaico 16:** Crea una matriz de mosaicos de 4x4.



**Horizontal 3:** Crea 3 filas de idéntico tamaño.



**Horizontal 2:** Crea 2 filas de idéntico tamaño.



**Horizontal 2/3:** Crea 2 filas, de las cuales la primera utiliza unos 2/3 del panel.



**Horizontal 1/3:** Crea 2 filas, de las cuales la primera utiliza unos 1/3 del panel.



**Vertical 3:** Crea 3 columnas de idéntico tamaño.



**Vertical 2:** Crea 2 columnas de idéntico tamaño.



**Vertical 2/3:** Crea 2 columnas, de las cuales la primera utiliza unos 2/3 del panel.



**Vertical 1/3:** Crea 2 columnas, de las cuales la primera utiliza unos 1/3 del panel.



**Vertical 4:** Crea 4 columnas de idéntico tamaño.

7 Haga clic en **Guardar**.

## Agregar un informe estándar al panel

Los informes estándar muestran sus datos en una tabla. Para crear sus propios informes, consulte el capítulo ["Trabajar con informes" en la página 293](#).

### Para agregar un informe estándar al panel:

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Seleccione un panel de la lista de paneles o cree un panel como se describe en el capítulo ["Crear un panel" en la página 274](#).
- 3 Haga clic en el botón **Agregar widget** en la pestaña Paneles o haga clic en **Agregar widget** desde el conjunto de **Paneles** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo *Agregar widget*.
- 4 Asegúrese de que el cuadro **Tipo de widget** muestra **Mostrar un informe**.
- 5 En la casilla **Categoría**, seleccione la categoría en la que se encuentra el informe.
- 6 Seleccione un informe.



**CONSEJO** Puede obtener una mejor visión de conjunto seleccionando una entrada de la lista **Tipo de informe** o introduciendo parte del nombre del informe en el cuadro de texto **Filtro de título**.

- 7 Es posible cambiar el título del informe modificando el texto en el cuadro de texto **Título del widget**.
- 8 Si el informe seleccionado utiliza parámetros de tiempo de ejecución, consulte el capítulo ["Usar informes con parámetros de tiempo de ejecución" en la página 277](#).
- 9 Haga clic en **Guardar**.

## Agregar un informe gráfico al panel

Los informes gráficos muestran los datos con diagramas. Para crear sus propios informes gráficos, consulte el capítulo ["Crear un informe gráfico" en la página 299](#).

### Para agregar un informe gráfico al panel:

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Seleccione un panel de la lista de paneles o cree un panel como se describe en el capítulo ["Crear un panel" en la página 274](#).
- 3 Haga clic en el botón **Agregar widget** en la pestaña Paneles o haga clic en **Agregar widget** desde el conjunto de **Paneles** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo *Agregar widget*.
- 4 Asegúrese de que el cuadro **Tipo de widget** muestra **Mostrar un informe**.
- 5 Seleccione **Gráfico** en la lista **Tipo de informe**.
- 6 En la casilla **Categoría**, seleccione la categoría en la que se encuentra el informe.



- 7 Seleccione un informe.



**CONSEJO** Puede obtener una mejor visión de conjunto introduciendo parte del nombre del informe en el cuadro de texto **Filtro de título**.

- 8 Si lo desea, cambie el título del informe modificando el texto en el cuadro de texto **Título del widget**.
- 9 Si el informe seleccionado utiliza parámetros de tiempo de ejecución, consulte el capítulo "[Usar informes con parámetros de tiempo de ejecución](#)" en la página 277.
- 10 Seleccione la pestaña **Estilo de informe** para seleccionar el estilo del informe.
- 11 Haga clic en **Guardar**.

## Usar informes con parámetros de tiempo de ejecución

Algunos informes pueden requerir que se introduzcan o seleccionen datos al ejecutar el informe. Estos parámetros de ejecución deben definirse al agregar el informe al panel. Si un informe tiene parámetros de ejecución, aparece una pestaña denominada **Parámetros** junto a la pestaña **Informe**.

### Para introducir o seleccionar los parámetros de tiempo de ejecución:

- 1 Seleccione la pestaña **Parámetros**.
- 2 Introduzca un valor o selecciónelo de la lista de cada parámetro.



### CONSEJOS

- **Uso de los parámetros de listas:**

Para seleccionar o deseleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en **Seleccionar todo** o **Deseleccionar todo**.

- **Uso de los parámetros de categorías:**

Para abrir o cerrar todas las categorías, haga clic en **Abrir todo** o **Cerrar todo**.

Para seleccionar o borrar todas las categorías, haga clic en **Marcar todo** o **Quitar marca de todo**.

## Agregar un informe de calendario al panel

El informe de calendario proporciona una visión general sobre los requisitos en una hoja de calendario, lo que puede ser útil a la hora de cumplir los plazos. Para el filtrado, se debe especificar un atributo de usuario y un atributo de fecha. Solo se muestran los requisitos para los que el atributo de usuario coincide con el usuario actualmente conectado.

### Para crear un informe de calendario, haga lo siguiente:

- 1 Vaya a la **vista principal** y seleccione la pestaña **Paneles**.

- 2 Seleccione un panel de la lista de paneles o cree un panel como se describe en el capítulo "[Crear un panel](#)" en la página 274.
- 3 Haga clic en el botón **Agregar widget** en la pestaña Paneles o haga clic en **Agregar widget** desde el conjunto de **Paneles** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo *Agregar widget*.
- 4 Asegúrese de que el cuadro **Tipo de widget** muestra **Mostrar un informe**.
- 5 En el cuadro **Tipo de informe**, seleccione **Mi trabajo**.
- 6 En la lista de informes, seleccione **Calendario**.
- 7 Haga clic en **Siguiente**.
- 8 Seleccione las categorías en las que desea buscar requisitos.
- 9 En el cuadro **Introducir clase**, seleccione la clase de requisitos que desea incluir en la lista de resultados.
- 10 En el cuadro de **Introducir usuario**, seleccione un atributo de usuario.
- 11 En el cuadro **Introducir fecha**, seleccione un atributo de fecha.
- 12 En las opciones de **Introducir vista**, seleccione **Semana** o **Mes** para especificar el modo de visualización.
- 13 Haga clic en **Guardar**.

## Agregar un sitio web al panel de control

En lugar de informes, también puede agregar sitios web al panel. Los sitios web deben utilizar el protocolo `http` o `https`. No se admiten otros protocolos, por ejemplo, `ftp` o `gopher`.

### Para agregar un sitio web al panel:

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Seleccione un panel de la lista de paneles o cree un panel como se describe en el capítulo "[Crear un panel](#)" en la página 274.
- 3 Haga clic en el botón **Agregar widget** en la pestaña Paneles o haga clic en **Agregar widget** desde el conjunto de **Paneles** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo *Agregar widget*.
- 4 Seleccione **Mostrar un sitio web** en el cuadro **Tipo de widget**.
- 5 Introduzca la URL del sitio web.



**¡IMPORTANTE!** Debe introducir el protocolo (`http://` o `https://`) como prefijo de la URL, por ejemplo `https://www.microfocus.com`.

Si no introduce el protocolo, el panel mostrará un mensaje de error en lugar del sitio web.

- 6 Introduzca un título para el sitio web en el cuadro de texto **Título del widget**.
- 7 Haga clic en **Guardar**.

---

## Copiar un panel

Al copiar un panel, puede establecer estas propiedades:

- **Título:** El título del panel.
- **Visibilidad:** Si es un administrador, puede elegir entre **Público** y **Privado**:
  - **Público** significa que otros usuarios pueden acceder al panel.
  - **Privado** significa que solo el usuario que creó el panel puede acceder al mismo.
- **Mostrar en subcategorías:** Si esta casilla está marcada, significa que puede acceder al panel también en las subcategorías de la categoría en la que fue creado.

Para copiar un panel:

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Seleccione un panel de la lista de paneles.
- 3 Haga clic en **Guardar como** en el conjunto de **paneles** del panel **Acciones**.
- 4 Introduzca un nuevo **título**.
- 5 Seleccione **Visibilidad** y **Mostrar en subcategorías** si es necesario.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

## Editar un panel

Los cambios del panel se controlan mediante el historial, que puede consultarse seleccionando la pestaña **Historial** del diálogo *Editar panel*.

Para editar un panel:

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Abra el panel que quiera editar.
- 3 Haga clic en **Editar** en el conjunto **Panel** del panel **Acción**. Esto abre el cuadro de diálogo *Editar panel*.
- 4 Cambie el panel según convenga. Para más información sobre las opciones, consulte el capítulo "[Crear un panel](#)" en la [página 274](#).
- 5 Haga clic en **Guardar**.

## Eliminar un panel

Tenga en cuenta que la eliminación de un panel es irreversible.

**Para eliminar un panel:**

- 1 Vaya a la **vista principal** y haga clic en la pestaña de **Paneles**.
- 2 Seleccione el panel que desea eliminar en la lista de paneles.
- 3 Haga clic en **Eliminar** en el conjunto de **paneles** en el panel **Acciones**.

- 4 Confirme el cuadro de diálogo *Eliminar panel*.

## Exportar un panel

La exportación de paneles permite exportar todos los widgets gráficos a una presentación de PowerPoint o a un documento PDF. Todos los demás tipos de widgets se ignoran. Tenga en cuenta que la función de exportación no permite especificar ninguna configuración de exportación. La configuración de exportación se configura en el servidor como se describe en la guía *Administrator's Guide*.

**Para exportar un panel, haga lo siguiente:**

- 1 Vaya a la **vista principal** y seleccione la pestaña **Paneles**.
- 2 Seleccione el panel que desea exportar en la lista de paneles.
- 3 Haga clic en **Exportar** en el conjunto de **paneles** en el panel **Acciones** y se abrirá el cuadro de diálogo **Exportar panel**.
- 4 Seleccione el formato deseado en la lista **Exportar panel a**.
- 5 Haga clic en **Exportar**.

## Crear URL directa

Esta acción facilita la creación y distribución de una URL que producirá un panel idéntico al producido por el usuario actual. Suponiendo que los permisos estén en orden, el contenido del panel será idéntico, incluidos todos los ajustes de categoría.

**Para crear una URL directa, haga lo siguiente:**


- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la [página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Paneles**.
- 3 Seleccione el panel deseado.
- 4 Haga clic en **Crear URL directa** en el conjunto **Panel** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **URL directa**.
- 5 Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione **Copiar dirección del enlace** para copiar la URL en el portapapeles.
- 6 Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 7 Utilice **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para pegar la URL en un archivo o mensaje.

## Paneles predeterminados


Al crear o editar un panel público, el editor puede definir el panel para que sea el panel predeterminado para la categoría seleccionada. Como resultado, el panel se mostrará si la categoría es seleccionada por un usuario por primera vez. Para más información sobre cómo crear o editar paneles, consulte los capítulos "[Crear un panel](#)" en la [página 274](#) y "[Editar un panel](#)" en la [página 279](#).

## Pestaña Tableros

La pestaña Tableros permite agregar informes Kanban. Puede agregar un número ilimitado de paneles, cada uno con un informe Kanban. Los informes Kanban obtienen sus datos de los informes de clase y están disponibles para cualquier clase que tenga un flujo de trabajo (para los flujos de trabajo consulte el capítulo "[Flujos de trabajo](#)" en la [página 118](#)).



### Utilizar tableros




Para cambiar a otro tablero, selecciónelo en la lista junto al botón **Nuevo**. El icono  identifica los tableros privados.

Los informes Kanban utilizan los requisitos de la categoría seleccionada en el árbol **Categorías** de la parte izquierda de la pantalla. Esto también significa que, si se ha creado un tablero para una categoría, solo estará disponible dentro de esta categoría o en las subcategorías de esa categoría si se ha definido así al crear el tablero.

Los informes Kanban permiten una selección múltiple de requisitos. Para más información sobre la selección múltiple, consulte el capítulo "[Seleccionar varios requisitos](#)" en la [página 37](#).

### Limitar los datos del informe

Para limitar los resultados del informe en función de la categoría en el árbol **Categorías**, seleccione una de estas opciones de filtro de categoría:

- : El tablero muestra datos de todas las categorías.
- : El tablero solo muestra los datos que coinciden con la categoría en el árbol **Categorías**.
- : El tablero muestra los datos de la categoría seleccionada en el árbol **Categorías** y sus subcategorías



**NOTA** Si un informe tiene restricciones en una o más categorías, anulará la categoría seleccionada en el árbol **Categorías**. Como resultado, el informe mostrará todos los requisitos que coincidan con su restricción de categoría.




### Crear un tablero

**Para crear un tablero Kanban:**

- 1 Vaya a la **vista principal** y seleccione la pestaña **Tableros**.
- 2 Haga clic en el botón **+ Nuevo** bajo la pestaña **Tableros** o haga clic en **Nuevo** desde el conjunto de **Tablero** en el panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevo tablero*.



**NOTA** El tablero estará disponible en la categoría seleccionada en el árbol de categorías y, opcionalmente, también en las subcategorías.

- 3 Introduzca el **título** del tablero.
- 4 Seleccione la clase para la que quiere crear el tablero. Tenga en cuenta que solo las clases que tienen un flujo de trabajo están disponibles para la selección.
- 5 Seleccione los estados para los que desea crear el tablero Kanban.
- 6 Para filtrar la lista de informes, realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione un **gráfico** o una **clase** en la lista de filtros del informe.
  - Seleccione la categoría de la lista **Categoría**.
  - Haga clic en  para mostrar solo los informes favoritos.
  - Haga clic en  para mostrar los informes públicos.
  - Haga clic en  para mostrar los informes privados.
  - Escriba partes del nombre de un informe.
- 7 Seleccione un informe.
- 8 Si su cuenta de usuario tiene el derecho **Crear público**, puede seleccionar la opción **Tablero público**. Si se selecciona esta opción, también otros usuarios pueden acceder al tablero. Si esta opción está desactivada, solo el usuario que ha creado el tablero puede acceder a él.  
Cuando se selecciona la opción **Tablero público**, se muestran las listas **Visible para** y **Editado para**. Seleccione los grupos que quiere que puedan ver o editar el panel.
  - a Para dar permiso (para ver o editar el tablero) a todos los grupos, seleccione **Todos**.
  - b Para dar permiso (para ver o editar el tablero) a algunos grupos, seleccione los grupos a los que quiere dar permiso. Estos grupos están marcados con una marca de verificación.
- 9 Si la opción **Mostrar en subcategorías** está marcada, significa que puede acceder al tablero también en las subcategorías de la categoría en la que fue creado.
- 10 Haga clic en **Guardar**.

## Eliminar un tablero















Tenga en cuenta que la eliminación de un tablero es irreversible.

### Para eliminar un tablero:




- 1 Vaya a la **vista principal** y seleccione la pestaña **Tableros**.

- 2 Seleccione el tablero que quiere eliminar en la lista de tableros.
- 3 Haga clic en **Eliminar** en el conjunto de **Tableros** en el panel **Acciones**.
- 4 Confirme el cuadro de diálogo *Eliminar tablero*.

## Pestaña Documentos



Name	Time Created	Time Modified	Modified By
 Copy of ePhoto Requirements	29-JUL-2020@02:15:26	29-JUL-2020@02:15:45	 Ryan Forbes
  ePhoto Requirements <span>1</span>	18-MAY-2006@00:00:00	24-FEB-2021@05:40:54	 Ryan Forbes
 ePhoto Requirements 0.1	10-JUL-2018@03:19:08	10-JUL-2018@03:19:08	 Ryan Forbes
  Photos In the Cloud (Parent) <span>2</span>	23-MAR-2016@12:08:50	08-OCT-2019@07:32:22	 Joseph Wilson
 Cloud Family Photos (Child)	23-MAR-2016@12:20:05	28-JUL-2020@06:30:12	 Joseph Wilson
 Photo Travel (Child)	23-MAR-2016@12:25:10	08-OCT-2019@07:32:22	 Joseph Wilson

Se trata de un listado alfabético de los documentos de RM de la categoría o categorías actualmente seleccionadas, filtradas por el campo de **búsqueda**. Los documentos pueden ser identificados por estos iconos:

-  identifica un documento, documento principal o documento secundario
-  identifica un documento o una instantánea eliminados
-  identifica una instantánea


**Favoritos:** Cuando se selecciona la opción **Favoritos**, solo se muestran los documentos favoritos.

**Propiedades:** Abre el cuadro de diálogo **Propiedades**, que permite seleccionar los atributos relacionados con el documento (también los atributos personalizados) para su visualización en la vista principal.

 : Si un documento tiene instantáneas o documentos secundarios, puede acceder a ellos directamente haciendo clic en  . Si utiliza muchas instantáneas con un documento y solo necesita ver la instantánea más reciente en la vista de inicio, cambie el ajuste **Mostrar solo instantáneas más recientes**, tal como se describe en el capítulo ["Documentos: Mostrar solo instantáneas más recientes" en la página 87](#).

Haga doble clic en un elemento para abrirlo en la página de trabajo del documento, o seleccione el elemento y luego haga clic en una acción en el panel Acciones. Consulte [Capítulo 4, "Trabajar con documentos" en la página 195](#).

## Pestaña Requisitos



La pestaña **Requisitos** permite acceder rápidamente a todos los requisitos de las categorías seleccionadas. Puede filtrar esos requisitos utilizando el cuadro de **búsqueda**.

La pestaña Requisitos es similar a la Búsqueda rápida con estas diferencias:

- Al expandir una sección se ocultan todas las demás. Al contraer la sección se muestran de nuevo las secciones ocultas.
- Para incluir subcategorías, selecciónelas en el árbol de categorías. La opción **Incluir subcategorías** no está disponible.
- Las columnas mostradas son idénticas a las utilizadas en la Búsqueda rápida. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Configuración de Búsqueda rápida](#)" en la [página 94](#).


Si desea buscar por atributos específicos, utilice la búsqueda rápida (consulte el capítulo "[Encontrar requisitos con Búsqueda rápida](#)" en la [página 106](#)).

## Pestaña Informes


### Informes por tipo de modo

Class Reports		Relationship Reports		Traceability Reports	
Name	Class	Name		Name	
All Current Comp...	Component_Req...	All Current Discussions		Component Requirement Defects	
All Current Data ...	Component_Req...	Comp Rqmts Changed Since Date - Count		Component Requirement Tests	
All Current Defects	Defects	Component Rqmts History Back		Component Requirements Design	




Se trata de un listado alfabético de los informes de la categoría o categorías actualmente seleccionadas. Contiene columnas separadas para cada tipo de informe: **Clase**, **Relación** y **Trazabilidad**. La lista de **Informes de clase** incluye la columna de **Clase** que muestra para qué clase el informe consulta los datos. Todas las columnas se pueden ordenar haciendo clic en el título de la columna. Para cambiar al modo **Informes por tipo**, haga clic en .

## Modo Todos los informes




Name ▲	Type	Class	Description	Created By
All Current Component Requir...	Class	Component_Requirements	This script reports all the curre...	Ryan Forbes
All Current Data Comp Require...	Class	Component_Requirements	All current component require...	Ryan Forbes
All Current Defects	Class	Defects		Ryan Forbes
All Current Design Items	Class	Design		Ryan Forbes
All Current Discussions	Relationship		This script reports all current Di...	Ryan Forbes
All Current Marketing Rqmts	Class	Marketing_Requirements	This script reports all the curre...	Ryan Forbes
All Current Product Rqmts	Class	Product_Requirements		Ryan Forbes

Se trata de un listado alfabético de los informes de la categoría o categorías actualmente seleccionadas. Los diferentes tipos de informes (Clase, Relación y Trazabilidad) se distinguen por la columna **Tipo**. La columna **Clase** contiene la clase para los informes de clase. Para cambiar al modo **Todos los informes**, haga clic en .

El modo Todos los informes permite seleccionar las columnas que se mostrarán.

### Para cambiar las columnas mostradas, haga lo siguiente:

- 1 Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de informe**.
- 2 Agregue las columnas que quiera mostrar y quite las que quiera ocultar.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.



**NOTA** Para los informes creados antes de Dimensions RM versión 12.8, los siguientes datos no están disponibles:

- Modificado por
- Hora de creación
- Hora de modificación

### Abrir un informe

Haga doble clic en un elemento para abrirlo en la página de trabajo del informe correspondiente, o seleccione el elemento y luego haga clic en una acción en el panel Acciones. Consulte [Capítulo 6, "Trabajar con informes" en la página 293](#).

## Informes favoritos

Para facilitar el acceso, los informes pueden marcarse como favoritos. Esto permite un acceso rápido a los informes que se utilizan con frecuencia. Cada usuario puede definir sus propios favoritos.

### Para marcar un informe como favorito, haga lo siguiente:

- 1 Abra la vista principal.
- 2 Seleccione la categoría en la que se encuentra el informe.
- 3 Seleccione la pestaña Informes.
- 4 Mueva el cursor sobre el nombre del informe. Haga clic en la estrella que aparece junto al nombre del informe.

### Para quitar un informe de los favoritos, haga lo siguiente:







- 1 Abra la vista principal.
- 2 Seleccione la categoría en la que se encuentra el informe.
- 3 Seleccione la pestaña Informes.
- 4 Haga clic en la estrella junto al nombre del informe.



## Filtrar informes

Los informes pueden filtrarse utilizando uno o varios de los siguientes filtros:

- **Buscar:** Escriba un texto en el cuadro **Búsqueda**. Solo se muestran los informes con el texto introducido en su nombre. La búsqueda puede combinarse con todas las demás opciones.
- **Favoritos:** Si se selecciona, se muestran los informes favoritos. Los **favoritos** pueden utilizarse en combinación con los **Informes públicos** o **Mis informes**.
- **Informes públicos:** Si se selecciona, se muestran los informes públicos.
- **Mis informes:** Si se selecciona, se muestran los informes creados por el usuario conectado.

### Los siguientes iconos se utilizan con los informes:

-  Informe de clase
-  Informe de distribución de clases
-  Informe de tendencias de clase
-  Informe de relación
-  Informe de matriz de relaciones
-  Informe de trazabilidad

-  Informe de cobertura de trazabilidad
-  Informe creado por el usuario actual

## Pestaña Colecciones

DASHBOARDS   BOARDS   DOCUMENTS (6)   REQUIREMENTS (195)   REPORTS (108) <b>COLLECTIONS (11)</b> BASELINES   GLOSSARY				
<a href="#">+ New</a>	Search...			
Name	Time Created	Time Modified	Modified By	
Engineering Hot List	4 02-MAY-2003@00:15:47	19-FEB-2018@13:58:51	Carter Benton	
ePhoto - Release 1.0	19 25-NOV-2014@08:11:32	23-FEB-2021@06:46:34	Ryan Forbes	
ePhoto - Release 1.1	25 25-NOV-2014@08:24:59	19-FEB-2018@13:59:24	Ryan Forbes	
Ephoto Hot List	9 02-MAY-2003@00:15:21	19-FEB-2018@13:59:33	Carter Benton	
Hot Lists (Parent)	10 23-FEB-2021@06:19:52	23-FEB-2021@06:19:52	Ryan Forbes	
Marketing Hot List	3 02-MAY-2003@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:42	Carter Benton	
Marketing Requirements for Build1	9 19-FEB-2018@14:33:05	19-FEB-2018@14:33:05	Ryan Forbes	
Sales Hot List	3 02-MAY-2003@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:51	Carter Benton	
Scoping	126 06-JUL-2005@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:58	Ryan Forbes	
Support Hot List	3 02-MAY-2003@00:15:53	19-FEB-2018@14:00:06	Carter Benton	
User	68 01-MAY-2003@22:53:39	19-FEB-2018@14:00:20	Carter Benton	

Se trata de un listado alfabético de las colecciones de la categoría o categorías actualmente seleccionadas, filtradas por el campo de búsqueda.

Haga doble clic en un elemento para abrirlo en la página de trabajo de Colecciones, o seleccione el elemento y luego haga clic en una acción en el panel Acciones.

Tras abrir una colección, se seleccionan varios requisitos. Para más información sobre la selección múltiple, consulte el capítulo ["Seleccionar varios requisitos" en la página 37](#).

Las colecciones principales (identificadas por el sufijo «(Principal)») pueden contener colecciones, líneas de base, documentos o instantáneas. Para más información sobre las colecciones principales, consulte el capítulo ["Sobre las colecciones principales" en la página 332](#).

## Pestaña Líneas de base

DASHBOARDS   BOARDS   DOCUMENTS (6)   REQUIREMENTS (195)   REPORTS (108)   COLLECTIONS (11) <b>BASELINES (2)</b> GLOSSARY				
<a href="#">+ New</a>	Search...			
Name	Time Created	Time Modified	Modified By	
Baseline of Engineering Hot List	2 17-MAY-2006@00:00:00	17-MAY-2006@00:00:00	Ryan Forbes	
Specification Baseline - Release 1.0	28 26-NOV-2014@04:53:03	26-NOV-2014@04:53:03	Ryan Forbes	

Se trata de un listado alfabético de las líneas de base de la categoría o categorías actualmente seleccionadas, filtradas por el campo de búsqueda.

Haga doble clic en un elemento para abrirlo en la página de trabajo de Líneas de Base, o seleccione el elemento y luego haga clic en una acción en el panel Acciones.

Después de abrir una línea de base, se seleccionan varios requisitos. Para más información sobre la selección múltiple, consulte el capítulo "[Seleccionar varios requisitos](#)" en la página 37.

## Pestaña Glosario

La pestaña **Glosario** solo está disponible si el administrador ha creado la clase Glosario como se describe en la guía *Administrator's Guide*.

## Agregar una nueva entrada al glosario

Para agregar una nueva entrada al glosario, haga lo siguiente:

- 1 Haga clic en **Nuevo** en la esquina superior izquierda de la pestaña Glosario o haga clic en **Nuevo** desde las acciones enumeradas en **glosario** en el panel **Acciones**. Esto cambia la sección de detalles de la pestaña **Glosario** a un formulario de entrada vacío.
- 2 En la casilla **Término**, especifique la palabra o frase para la que desea definir la descripción en el glosario.
- 3 Introduzca un texto descriptivo para la entrada del glosario en el cuadro **Descripción**.
- 4 Si lo desea, introduzca palabras alternativas para el término en el cuadro **Sinónimos**. Separe las entradas con una coma.



**NOTA** Cuando utilice sinónimos que contengan parte de otro sinónimo, utilice el sinónimo más corto en último lugar, por ejemplo, utilice "CD-R, CD" en lugar de "CD, CD-R". Esto garantiza que tanto CD-R como CD sean reconocidos al escanear un texto.

- 5 Si se selecciona la opción **No se recomienda**, se produce lo siguiente en el documento:
  - El término no se agrega al capítulo del glosario.

- Si el resaltado del glosario está activado, el término se marca en rojo.

Cuando se crea una entrada no recomendada en el glosario, la descripción debe contener la información por la que este término no debe utilizarse.

- 6 Si se selecciona la casilla **Mostrar en subcategorías**, la entrada del glosario estará disponible en la categoría especificada y en las categorías secundarias. Si esta casilla está desactivada, la entrada del glosario solo estará disponible en la categoría seleccionada.
- 7 Haga clic en **Crear** en la parte inferior del formulario de edición o haga clic en **Guardar** de los elementos que aparecen debajo de **Glosario** en el panel **Acciones**.

## Editar una entrada del glosario

**Para editar una entrada del glosario, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione la entrada del glosario en la lista.
- 2 Haga doble clic en la sección de detalles de la entrada del glosario o haga clic en **Editar** en el conjunto del **Glosario** del panel **Acciones**. Esto cambia la sección de detalles de la pestaña **Glosario** al formulario de edición.
- 3 Realice los cambios que desee en **Término**, **Descripción** o **Sinónimo**.
- 4 Si se selecciona la opción **No se recomienda**, se produce lo siguiente en el documento:

- El término no se agregue al capítulo del glosario.
- Si el resaltado del glosario está activado, el término se marca en rojo.

Cuando se crea una entrada no recomendada en el glosario, la descripción debe contener la información por la que este término no debe utilizarse.

- 5 Si se selecciona la casilla **Mostrar en subcategorías**, la entrada del glosario estará disponible en la categoría especificada y en las categorías secundarias. Si esta casilla NO está marcada, la entrada del glosario solo estará disponible en la categoría actualmente seleccionada.
- 6 Haga clic en **Guardar** en la parte inferior del formulario de edición o haga clic en **Guardar** en el conjunto del **Glosario** del panel **Acciones**.

## Copiar las entradas del glosario

Si algunas partes de una entrada del glosario son idénticas, puede optar por copiar una o varias entradas y luego editarlas en lugar de copiar manualmente algunas partes en la nueva entrada.

**Para copiar las entradas del glosario, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione una o varias entradas del glosario en la lista.
- 2 Haga clic en **Copiar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Copiar término(s) del glosario**.
- 3 Seleccione la categoría en la que desea copiar las entradas del glosario.

- 4 Si desea sobrescribir términos que ya existen en la categoría, seleccione la opción **Sobrescribir términos existentes en la categoría de destino**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

## Mover las entradas del glosario

**Para mover las entradas del glosario, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione una o varias entradas del glosario en la lista.
- 2 Haga clic en **Mover** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Mover término(s) del glosario**.
- 3 Seleccione la categoría a la que desea mover las entradas del glosario.
- 4 Si desea sobrescribir términos que ya existen en la categoría, seleccione la opción **Sobrescribir términos existentes en la categoría de destino**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

## Eliminar entradas del glosario

**Para eliminar las entradas de glosario, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione una o varias entradas del glosario en la lista.
- 2 Haga clic en **Eliminar** en el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Eliminar término**.
- 3 Haga clic en **Aceptar** para eliminar las entradas del glosario.


## Visualizar la información ampliada

Si desea ver información adicional sobre una entrada del glosario, por ejemplo, quién editó en qué fecha o cuál era el contenido en las distintas revisiones, puede abrir la entrada del glosario en modo "Formulario expandido".



**Para abrir el glosario en modo "Formulario expandido", haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione la entrada del glosario en la lista.
- 2 Haga clic en **Mostrar formulario expandido** en el conjunto de **Glosario** del panel de **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Glosario**.

## Trabajar con productos y proyectos



Cuando se ha configurado el uso de Productos y Proyecto, se muestran los siguientes iconos al seleccionar un producto o proyecto:

-  Abre el cuadro de diálogo de edición del producto seleccionado.
-  Abre la matriz de asignación de productos/proyectos.

Al seleccionar la categoría Producto o Proyecto, solo se muestra el icono para abrir la Matriz de asignación de productos/proyectos.

### **Usar la matriz de asignación de productos/proyectos**

En función de si ha seleccionado un producto o un proyecto, la matriz de asignación de productos/proyectos muestra diferentes valores.

Si se ha seleccionado un producto, la matriz de asignación de productos/proyectos muestra todos los proyectos del producto seleccionado.


Si se ha seleccionado un proyecto, la matriz de asignación de productos/proyectos muestra todos los productos del proyecto seleccionado.

Si se ha seleccionado la categoría Producto o Proyecto (la categoría raíz para todos los productos o proyectos), la matriz de asignación de productos/proyectos muestra todas las combinaciones para productos y proyectos.

### **Mostrar los requisitos compartidos**

Para mostrar los requisitos compartidos para una combinación de producto y proyecto, haga clic en la celda de la tabla en la confluyen el producto y el proyecto. Se abre el cuadro de diálogo **Requisitos compartidos**.

### **Configurar la vista**

-  Intercambia columnas y filas (productos y proyectos).
- **Mostrar todo** (en el menú **Ámbito**): Muestra la matriz de asignación para todos los productos y todos los proyectos.
- **Título** o **Nombre corto**: Muestra el nombre completo (posiblemente largo) o el nombre corto de los productos y proyectos.

### **Cambiar el tamaño del espacio disponible para las etiquetas**

En función de la longitud de los nombres de *los productos* o *proyectos*, el espacio por defecto puede ser demasiado pequeño. Puede cambiar el tamaño de las etiquetas de espacio que pueden ocupar las etiquetas para adaptarlo a sus necesidades.

**Para cambiar el tamaño del espacio disponible para las etiquetas, haga lo siguiente:**

- 1 Mueva el puntero del ratón al borde izquierdo (para las filas) o superior (para las columnas) de la matriz. El puntero del ratón se convierte en una flecha doble.
- 2 Mantenga el botón izquierdo del ratón pulsado y mueva el puntero del ratón para aumentar o disminuir el espacio disponible.
- 3 Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya terminado.

## Copiar el contenido de la categoría

Esta función solo está disponible para los administradores (miembros del grupo de administradores).

**Copiar contenido de la categoría** copia los requisitos y documentos de la misma y de las categorías secundarias en otra categoría. Las categorías secundarias se crean en la categoría de destino.



### NOTA

- Las propuestas no se copian.
- Los requisitos solo se copian si tienen el estado "Actual".
- Los siguientes valores de atributos no se conservan:
  - **Creado inicialmente por:** El nuevo creador es el administrador que ejecutó el proceso de copia.
  - **Hora inicial de creación:** La fecha y hora es la fecha y hora en que se creó la copia.
  - **Creado por** y **Modificado por:** Igual que el "Creado por" inicial.
  - **Hora de creación** y **Hora de modificación:** Igual que la "Hora de creación" inicial.
  - **Estado del flujo de trabajo:** El nuevo estado del flujo de trabajo es el primer estado del flujo de trabajo.
- Los documentos copiados reciben un sufijo "(copy\_#)" en su nombre con "#" reemplazado por el número de copia.



## Capítulo 6

---

# Trabajar con informes

Acerca de los informes	294
Crear informes	298
Editar un informe	314
Cambiar el nombre de informes	317
Eliminar informes	317
Exportar informes	317
Mover y copiar informes a otra categoría	318
Copiar la URL de un informe en el portapapeles	319

## Acerca de los informes

Un informe permite a los usuarios filtrar (consultar) los requisitos en función de la categoría o el contenido del atributo (por ejemplo, fecha de creación, estado, prioridad o descripción). La capacidad de crear, guardar o editar un informe depende de los permisos asignados por el administrador.

### Para ejecutar un informe existente:

- 1 Haga doble clic en el informe que desee en la pestaña Informes de la vista de inicio. Si está visualizando el resultado de un informe, también puede seleccionar informes del mismo tipo en la ruta de navegación que se encuentra encima de los resultados del informe.
- 2 Si el informe se definió con opciones de tiempo de ejecución, introduzca la información cuando se le solicite.
- 3 Haga clic en el botón **Ejecutar**.







### CONSEJO





- La descripción de un informe se puede mostrar como una información rápida cuando se pasa el cursor por encima del nombre del informe.
- Para la selección múltiple de requisitos en los informes de clase y de relación, consulte el capítulo "[Seleccionar varios requisitos](#)" en la página 37.

## Opciones y funciones de los informes

- **Filtrar por categorías:** Si se selecciona el embudo, el informe solo muestra los datos que coinciden con la categoría en el árbol **Categorías**. Si no se selecciona, el informe muestra todos los datos.

**Tenga en cuenta lo siguiente:** Si un informe tiene restricciones en una o más categorías, anulará la categoría seleccionada en el árbol Categorías. Como resultado, el informe mostrará todos los requisitos que coincidan con su restricción de categoría.

- **Incluir subcategorías:** Si se selecciona, el informe muestra los datos de la categoría seleccionada y sus subcategorías. Tenga en cuenta que la casilla **Incluir subcategorías** solo se activa si se selecciona **Filtro por categorías**.
- **Fecha y hora de ejecución:** Excluyendo los paneles, la fecha de ejecución se muestra en la parte superior de cada informe, y se incluye en el informe cuando se exporta.
-  : cambia a la vista Cuadrícula editable. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Vista Cuadrícula editable](#)" en la página 34.
-  : cambia a la vista Cuadrícula. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Vista Cuadrícula](#)" en la página 36.
-  : cambia a la vista Formulario. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Vista Formulario](#)" en la página 37.
-  : Recarga el resultado del informe con los parámetros seleccionados. Tenga en cuenta que esta función solo está disponible si el informe utiliza parámetros de ejecución.

- : recarga el resultado del informe
- : amplía el informe
- : devuelve el informe en modo estándar
- : cierra el informe
- **Cambiar a la vista de intervalo y Cambiar a la vista de esquema:** En el caso de los informes de trazabilidad, se puede cambiar entre la vista de intervalo y a la de esquema haciendo clic en **Cambiar a la vista de intervalo** o **Cambiar a la vista de esquema** en el panel **Acciones**.

## Informes de relación

Los informes de relaciones ofrecen dos modos de presentar los datos, la **vista de tabla** y la **vista de matriz**. Estos modos se definen al crear el informe. Para más información sobre cómo crear informes de relación, consulte el capítulo "[Crear un informe de relación](#)" en la página 308.

- **Vista de tabla:** El informe se muestra como una tabla con los requisitos de origen en la parte izquierda del informe y los requisitos de destino en la parte derecha del informe.
- **Vista de matriz:** El informe se muestra en una matriz con los requisitos de origen como filas y los requisitos de destino como columnas. Los requisitos relacionados se marcan en la intersección de la columna y la fila. Los colores de las intersecciones tienen este significado:
  - **gris:** No hay ningún enlace entre los requisitos.
  - **azul:** Los requisitos están enlazados.
  - **rojo:** Los requisitos están enlazados, pero son sospechosos.

Si se selecciona la opción **Mostrar elementos de destino como filas**, los requisitos de origen se muestran como columnas y los de destino como filas.

### Para crear un enlace entre dos requisitos, haga lo siguiente:

- a Ejecute el informe.
- b Haga clic en el cuadrado gris donde se cruzan ambos requisitos. Se abre el cuadro de diálogo **Crear enlace**.
- c Haga clic en **Aceptar** para crear el enlace.

### Para eliminar el enlace entre dos requisitos, haga lo siguiente:

- a Ejecute el informe.
- b Haga clic en el cuadrado azul o rojo donde se cruzan ambos requisitos. Esto abre el cuadro de diálogo **Eliminar enlace**.
- c Haga clic en **Aceptar** para eliminar el enlace.

### Para borrar un enlace sospechoso entre dos requisitos, haga lo siguiente:

- a Ejecute el informe.
- b Haga clic con el botón derecho en el cuadrado rojo donde se cruzan ambos requisitos.

- c Seleccione **Resolver sospecha** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Resolver sospecha**.
- d Haga clic en **Aceptar** para resolver la sospecha.

## Informes de trazabilidad

Los informes de trazabilidad admiten dos modos, **Matriz** y **Cobertura**. Estos modos se definen al crear el informe. Para más información sobre cómo crear informes de relación, consulte el capítulo "[Crear un informe de trazabilidad](#)" en la página 310.

- **Matriz:** en este modo, los requisitos se presentan en forma de tabla. De izquierda a derecha, puede identificar qué requisito tiene requisitos enlazados (junto con los datos que especifique) y cuál no coincide con las restricciones de atributos.
- **Cobertura:** en este modo, la tabla de resultados muestra el porcentaje o recuento de requisitos que tienen requisitos enlazados que coinciden o no con las restricciones.
  - **Porcentaje:** muestra el porcentaje de requisitos con enlaces y restricciones coincidentes. Al hacer clic en el valor porcentual del resultado se muestran todos los requisitos cuya cobertura se ha comprobado.
  - **Cubierto:** muestra el número total de requisitos con enlaces y restricciones coincidentes. Al hacer clic en **Cubierto**, solo se muestran esos requisitos.
  - **No está cubierto:** muestra el número total de requisitos que no tienen enlaces o que no coinciden con las restricciones. Al hacer clic en **No está cubierto**, se muestran solo esos requisitos.

## Ejecutar un informe con los parámetros en tiempo de ejecución

Los parámetros en tiempo de ejecución son valores de atributos que no se seleccionan al crear el informe, sino en el momento de su ejecución. Esto permite a los usuarios reutilizar el mismo informe para todos los valores de, por ejemplo, una versión o un grupo de usuarios.

**Para ejecutar un informe con parámetros en tiempo de ejecución, haga lo siguiente:**

- 1 Ejecute un informe, tal como se describe en el capítulo
- 2 Seleccione todos los valores de atributos requeridos o deseados (a continuación se ofrecen detalles específicos relativos a la selección de grupos o categorías)
- 3 Haga clic en **Ejecutar informe**.

### ***Seleccionar un parámetro en tiempo de ejecución de los atributos de grupo***

Normalmente, todos los atributos tienen que coincidir para hacer una consulta. Como los atributos de grupo se comportan como una tabla con uno o varios valores por fila, el informe permite definir cómo deben considerarse los valores en la búsqueda. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:



- AND

- OR

### AND

Se agrega un requisito a la lista de resultados si todos los valores del atributo de grupo coinciden con todos los valores consultados.

Ejemplo:

- 1 Ejecute un informe de clase de la clase **Pruebas** que especifica el atributo **Sistema operativo** como parámetro en tiempo de ejecución.
- 2 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 3 Haga clic en  .
- 4 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 5 Haga clic en  .
- 6 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.

La lista de resultados contiene los requisitos con el atributo **Sistema operativo** que tiene la combinación de los siguientes valores: **Escritorio-Windows-XP**, **Escritorio-Windows-Vista** o **Escritorio-Windows-7**.





**NOTA** El informe también encuentra los requisitos que tienen valores extra en el atributo **Sistema operativo**.

### OR

Se agrega un requisito a la lista de resultados si alguno de los valores del atributo de grupo coincide con al menos uno de los valores consultados.

Ejemplo:

- 1 Ejecute un informe de clase de la clase **Pruebas** que especifica el atributo **Sistema operativo** como parámetro en tiempo de ejecución.
- 2 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, XP**.
- 3 Haga clic en  .
- 4 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, Vista**.
- 5 Haga clic en  .
- 6 En los cuadros de atributos del grupo, seleccione **Escritorio, Windows, 7**.

La lista de resultados contiene requisitos que contienen **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** o **Desktop-Windows-7** (entre otros valores) en su atributo **Sistema operativo**.

### **Seleccionar un parámetro de tiempo de ejecución de categoría**


En muchos casos, los usuarios crean informes destinados a ser utilizados por muchos jefes de equipo o de proyecto con aportaciones procedentes de categorías seleccionadas. La búsqueda se puede utilizar para encontrar y comprobar categorías específicas o se puede resaltar la estrella para incluir todos los favoritos del usuario. El icono de la casilla

marcada seleccionará todas las categorías disponibles y, si se hace clic en la casilla vacía, se anulará la selección de todas.

The following parameters must be provided to run this report. Please provide a value for each of the parameters below.

Enter Category  
for FUNCTIONAL\_REQUIREMENT:

Choose Categories ▾



## Crear informes

En los siguientes capítulos se describe cómo crear los diferentes tipos de informes:

- "Crear un informe de clase" en la página 298
- "Crear un informe gráfico" en la página 299
- "Crear un informe de relación" en la página 308
- "Crear un informe de trazabilidad" en la página 310

### Crear un informe de clase

Complete estos pasos para crear un informe de clase.



**PRECAUCIÓN** Si no tiene permiso de "lectura" en una categoría, los requisitos de esa categoría no se devuelven en los resultados de la consulta, aunque satisfagan los requisitos de la misma.

#### Para crear un informe de clase:

- 1 Seleccione **Informe de clase** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo *Filtrar por clase*.
- 2 **Clase:** Seleccione la clase deseada en la lista.



**NOTA** Si se ha seleccionado un requisito de una clase cuando se ha invocado el cuadro de diálogo, ya se ha seleccionado una clase.

- 3 Si quiere guardar la consulta:
  - a Introduzca un nombre en el cuadro **Nombre**. El botón **Ejecutar** cambia a **Ejecutar y Guardar**.

- b Escriba una descripción de la consulta en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
  - c En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará la consulta.
- 4 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48 y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54.
  - 5 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la página 57.
  - 6 **Ver script/Ver asistente:** Haga clic para alternar entre las vistas de asistente y script del cuadro de diálogo.



**NOTA** Las pestañas solo son visibles en la vista de asistente.

- 7 Realice una de las siguientes acciones:
  - **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los grupos con acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
  - **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.
  - **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
  - **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.

## Crear un informe gráfico

Los informes gráficos pueden utilizar dos tipos de informes:

- [Informes de distribución](#)
- [Informe de tendencias](#)
- [Informes GANTT](#)

Un informe de distribución presenta los datos en el momento en que se ejecutó el informe.

Un informe de tendencias presenta los datos a lo largo de un periodo de tiempo.

Un informe GANTT presenta los datos en forma de gráfico de barras de programación.

### **Informes de distribución**

#### **Complete estos pasos para crear un informe de distribución:**

- 1 Seleccione **Informe gráfico** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo *Informe gráfico*.
- 2 **Clase:** Seleccione la clase deseada en la lista.



**NOTA** Si se ha seleccionado un requisito de una clase cuando se ha invocado el cuadro de diálogo, ya se ha seleccionado una clase.

- 3 En el grupo de **requerido para guardar**, seleccione **Informe de distribución** en el cuadro **Tipo**.
- 4 Si quiere guardar el informe:
  - a Introduzca un nombre en el cuadro **Nombre**.
  - b Escriba una descripción del informe en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
- 5 En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará el informe.
- 6 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48 y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54.
- 7 **Opciones de visualización:**
  - a Seleccione un estilo de la lista del conjunto **Estilo de gráfico**. Para más información sobre el estilo y las opciones del gráfico, consulte el capítulo "[Opciones de visualización](#)" en la página 306.
  - b En el conjunto **Contenido del gráfico**, seleccione los atributos que se mostrarán en los cuadros **Fila** y **Columna**. Dependiendo del atributo seleccionado, están disponibles las siguientes opciones:
    - **Incluir datos de valor cero:** Si se selecciona, se incluirán los valores con recuento 0.
    - **Nivel:** Disponible para los atributos de grupo. La selección de una entrada define el subatributo que desea utilizar en su informe.
    - **Filtrar por restricción:** Disponible si el cuadro **Fila** o **Columna** contiene **<Colecciones>**, **<Líneas de base>**, **<Documentos>** o **<Imágenes>**. Esto garantizará que el informe esté limitado por esas restricciones, independientemente del número de contenedores que incluyan los objetos seleccionados.



- c En el conjunto **Contenido del gráfico**, también se puede seleccionar un atributo que se utilizará para calcular los totales mostrados en **Suma de totales por**.



**NOTA** Para los informes de diagramas circulares, solo está disponible el cuadro **Fila**.

Tenga en cuenta que los cuadros **Fila** y **Columna** no incluyen estos atributos:

- Atributos de varias líneas
- Atributos para HTML
- Atributos de fecha

Si lo desea, establezca el color de los valores del informe. Para más información sobre la definición de los colores de los valores para los informes gráficos, consulte la sección "[Definición de colores para los datos del informe](#)" en la [página 307](#).

**8** Realice una de las siguientes acciones:

- **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
- **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los que tengan acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
- **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
- **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.
- **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
- **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.



**CONSEJO** Se puede profundizar en los informes gráficos. Si, por ejemplo, su informe es un gráfico de barras, al hacer clic en una barra del informe se enumeran los objetos que soportan la barra.

## **Informe de tendencias**

**Complete estos pasos para crear un informe de tendencias:**

- 1** Seleccione **Informe gráfico** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo *Informe gráfico*.
- 2** **Clase:** Seleccione la clase deseada en la lista.



**NOTA** Si se ha seleccionado un requisito de una clase cuando se ha invocado el cuadro de diálogo, ya se ha seleccionado una clase.

- 3 En el grupo **requerido para guardar**, seleccione **Informe de tendencias** en el cuadro **Tipo**.
- 4 Si quiere guardar el informe:
  - a Introduzca un nombre en el cuadro **Nombre**. El botón **Guardar** guardará y ejecutará el informe.
  - b Escriba una descripción del informe en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
- 5 En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará el informe.
- 6 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte ["Pestaña Restricciones de atributos" en la página 48](#) y ["Pestaña Restricciones de la relación" en la página 54](#).
- 7 **Opciones de visualización:** Seleccione un estilo de la lista del conjunto **Estilo de gráfico**. Para más información sobre el estilo y las opciones del gráfico, consulte el capítulo ["Opciones de visualización" en la página 306](#).
- 8 Seleccione los atributos de los cuadros **Primer campo** y **Segundo campo** en el conjunto *Contenido del gráfico*.



**NOTA** Tenga en cuenta que los cuadros **Primer campo** y **Segundo campo** no incluyen estos atributos:

- Atributos de varias líneas
- Atributos para HTML
- Atributos de fecha
- Atributos que están rodeados de <> (por ejemplo, <Colecciones>)

Al trabajar con atributos de lista, puede seleccionar opcionalmente la opción **Incluir datos de valor cero**. Si se selecciona, se incluirán los valores con recuento 0.

Al trabajar con atributos de grupo, puede definir qué subatributo desea utilizar seleccionándolo en el cuadro **Nivel**. Además, puede seleccionar opcionalmente la opción **Incluir datos de valor cero**. Si se selecciona, se incluirán los valores con recuento 0.

Si lo desea, establezca el color de los valores del informe. Para más información sobre la definición de los colores de los valores para los informes gráficos, consulte la sección ["Definición de colores para los datos del informe" en la página 307](#).

- 9 Seleccione la fecha de inicio del informe en el cuadro **Fecha de inicio**. La lista contiene una serie de entradas que definen la fecha de inicio en relación con la fecha actual. Permite al usuario seleccionar, por ejemplo, una fecha una semana o un mes antes de la ejecución con los resultados siempre inactivos para ese período. Para definir una fecha de inicio fija, siga estos pasos:
  - a Seleccione **Desde** en el cuadro **Fecha de inicio**. Se muestra un cuadro de fecha al lado del cuadro **Fecha de inicio**.
  - b Haga clic en el símbolo del calendario en el cuadro de fecha.
  - c Seleccione la fecha deseada.

- 10** Seleccione la fecha de finalización de su informe en el cuadro **Fecha de finalización**. Puede seleccionar **Hoy** o **Hasta**. Para definir una fecha de finalización fija, siga estos pasos:
- a** Seleccione **Hasta** en el cuadro **Fecha de finalización**. Se muestra un cuadro de fecha junto al cuadro **Fecha de finalización**.
  - b** Haga clic en el símbolo del calendario en el cuadro de fecha.
  - c** Seleccione la fecha deseada. Tenga en cuenta que la fecha no debe estar en el futuro.
- 11** Realice una de las siguientes acciones:
- **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los que tengan acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
  - **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.
  - **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
  - **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.



**NOTA** Para que el informe de tendencias pueda realizar sus cálculos, es esencial que **siempre se utilice Guardar** al editar un requisito. Para más información sobre Guardar, Actualizar y las funciones de eliminación, consulte el capítulo "[Explicación de las funciones Actualizar y Eliminar](#)" en la [página 114](#).



**CONSEJO** Puede mostrar el desglose de los datos utilizados en el informe. Si su informe es un informe de gráfico barras, al hacer clic en una barra del informe se abre una lista con los requisitos que proporcionaron los datos para esa barra. Esta funcionalidad también está disponible en todos los demás informes gráficos.

## Informes GANTT

### Complete estos pasos para crear un informe GANTT:

- 1** Seleccione **Informe gráfico** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo *Informe gráfico*.

- 2 **Clase:** Seleccione la clase deseada en la lista.



**NOTA** Si se ha seleccionado un requisito de una clase cuando se ha invocado el cuadro de diálogo, ya se ha seleccionado una clase.

- 3 Seleccione **GANTT** en el cuadro **Tipo**.
- 4 Si quiere guardar el informe:
  - a Introduzca un nombre en el cuadro **Nombre**.
  - b Escriba una descripción del informe en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
- 5 En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará el informe.
- 6 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48 y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54.
- 7 **Opciones de visualización:** Seleccione los atributos en los cuadros **Fecha de inicio**, **Fecha de finalización**, **Etiqueta del elemento** y **Columnas adicionales** en el conjunto de *Contenido del gráfico*.
- 8 Revise lo siguiente:
  - **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los que tengan acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
  - **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.
  - **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
  - **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.

### **Opciones de trazabilidad**

Puede filtrar los resultados de un informe gráfico por requisitos enlazados. Esto le permitiría mostrar solo los requisitos que están enlazados al menos a una de las clases especificadas. Si lo desea, puede filtrar aún más incluyendo solo los requisitos en los que los requisitos enlazados tienen uno o varios valores de atributos.

#### **Para limitar los resultados a los requisitos que tienen enlaces con una o varias clases:**

- 1 Edite el informe gráfico deseado.

- 2 Haga clic en la pestaña **Restricciones de atributos**.
- 3 Haga clic en **Restringir por clase relacionada**. Se abre el cuadro de diálogo **Seleccione las clases relacionadas**.
- 4 Expanda y seleccione las clases a las que debe enlazarse un requisito para ser incluido en la lista de resultados.
- 5 Haga clic en **Guardar**. Se cierra el cuadro de diálogo **Seleccione las clases relacionadas** y muestra el selector **Clase** en la pestaña **Restricciones de atributos**.

**Para definir las restricciones de atributos para una clase relacionada, haga lo siguiente:**

- 1 Haga clic en la pestaña **Restricciones de atributos**.
- 2 En el selector **Clase**, seleccione la clase para la que desea definir las restricciones de atributos.
- 3 Defina las restricciones de atributos como desee.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para cualquier otra clase para la que desee definir las restricciones de atributos.

#### Definición de restricciones de la relación idénticas para clases relacionadas

Si se definen restricciones de la relación idénticas para las clases relacionadas, esto significa que todos los requisitos (requisitos resultantes y enlazados) deben cumplir las mismas restricciones de la relación, por ejemplo, formar parte del mismo documento.

**Para definir restricciones de la relación idénticas:**

- 1 Seleccione la pestaña **Restricciones de la relación**.
- 2 Asegúrese de que la opción **Aplicar a todas las clases** está seleccionada.
- 3 Edite las restricciones de la relación.

#### Para definir las restricciones de la relación individuales para las clases relacionadas

Si se definen restricciones de la relación individuales para las clases relacionadas, significa que puede haber o no restricciones de la relación para el resultado y los requisitos enlazados. Por ejemplo, se puede exigir que el requisito de resultado esté en un documento, mientras que un requisito enlazado puede estar en una colección.

**Para definir las restricciones individuales de la relación:**

- 1 Seleccione la pestaña **Restricciones de la relación**.
- 2 Desactive la opción **Aplicar a todas las clases**.
- 3 En el selector **Clases**, seleccione la clase para la que desea definir las restricciones de la relación.
- 4 Defina las restricciones de la relación como desee.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para cualquier otra clase para la que desee definir restricciones de la relación.

## Opciones de visualización

### Estilo de gráfico

Para cambiar el estilo de gráfico, haga lo siguiente:

- 1 Edite el informe gráfico deseado.
- 2 Seleccione la pestaña **Opciones de visualización**.
- 3 Expanda la sección **Estilo de gráfico**.
- 4 Seleccione el estilo deseado en la lista desplegable.

### Contenido del gráfico

El contenido del gráfico difiere para los informes de distribución y los informes de tendencia. Consulte el contenido del gráfico en los capítulos siguientes: "[Informes de distribución](#)" en la página 300 y "[Informe de tendencias](#)" en la página 301.

Para editar la configuración del contenido del gráfico, haga lo siguiente:

- 1 Edite el informe gráfico deseado.
- 2 Seleccione la pestaña **Opciones de visualización**.
- 3 Expanda la sección **Contenido del gráfico**.
- 4 Cambie los ajustes deseados.

### Opciones de gráfico

Las opciones del gráfico especifican cómo visualizar los datos del informe. Las opciones del gráfico dependen del estilo de gráfico seleccionado. Para el estilo "Tabular", consulte "[Opciones tabulares](#)" en la página 307, para los demás estilos, consulte "[Opciones comunes](#)" en la página 306.

#### Opciones comunes

- **Opciones de información rápida**
  - **Mostrar información rápida:** si se selecciona, se muestra información rápida cuando se pasa el cursor sobre los datos del informe.
  - **Tipo de valor de información rápida:**
    - **Valores absolutos:** la información sobre la herramienta muestra el recuento de los datos relacionados.
    - **Valores porcentuales:** la información sobre la herramienta muestra el recuento de los datos relacionados en porcentaje. Esta configuración solo está disponible para los gráficos circulares.
- **Opciones de etiquetas**
  - **Mostrar valores de etiquetas:** si se activa, se muestran los valores del eje x y del eje y.
  - **Tipo de valor de la etiqueta:**

- **Valores absolutos:** muestra el recuento de cada dato (por ejemplo, una barra en un informe de barras 2D).
  - **Valores porcentuales:** muestra el recuento de cada dato en porcentaje. Esta configuración solo está disponible para los gráficos circulares.
  - **Sin valores:** muestra solo los valores de los atributos de cada dato.
- **Opciones de leyenda**
    - **Mostrar leyenda:** si se selecciona, muestra la leyenda debajo del eje x.
  - **Opciones de eje**
    - **Mostrar nombre del eje x:** si se selecciona, muestra la etiqueta del eje x (por ejemplo, el nombre del atributo).
    - **Mostrar nombre del eje Y:** si se selecciona, muestra la etiqueta del eje Y (por ejemplo, recuento).

#### Opciones tabulares

- **Opciones de ordenación**
  - **Ordenación por filas**
    - **Alfabético:** ordena los valores de las filas por el alfabeto (por ejemplo, 1, 11, 111, 2, 3, a, b, c).
    - **Numérico:** ordena los valores de las filas por número (por ejemplo, 1, 2, 3)
  - **Ordenación de columnas**
    - **Alfabético:** ordena los valores de las columnas por el alfabeto (por ejemplo, 1, 11, 111, 2, 3, a, b, c)
    - **Numérico:** ordena los valores de las columnas por número (por ejemplo, 1, 2, 3)

#### **Definición de colores para los datos del informe**

Puede cambiar el color utilizado en el gráfico para los valores mostrados.



#### **NOTA**

- **Para los informes de distribución:** cuando solo se define la configuración de **Fila**, se puede especificar el color para los valores del atributo especificado en el cuadro de **Fila**. Si la configuración de **Columna** está definida, solo puede especificar el color para los valores del atributo especificado en el cuadro de la **Columna**.
- **Para los informes de tendencias:** cuando solo se define la configuración del **primer campo**, se puede especificar el color para los valores del atributo especificado en el cuadro del **primer campo**. Si se define la configuración del **segundo campo**, solo se puede especificar el color para los valores del atributo especificado en el cuadro del **segundo campo**.

**Para definir el color de un valor en el gráfico, haga lo siguiente:**

- a Seleccione la pestaña **Opciones de visualización**.
- b Expanda el conjunto de **Opciones de gráfico**.
- c Haga clic en **Agregar color**. Esto crea una nueva fila.
- d **Para los atributos de lista:** en el cuadro **Valor** de la nueva fila, seleccione el valor deseado o mantenga el valor (**Ninguno**) para los valores de atributos vacíos.  
**Para los atributos de texto:** escriba el texto deseado en el cuadro **Valor** de la nueva fila o déjelo vacío para los valores de atributos vacíos.
- e Seleccione uno de los colores predefinidos o defina un color en el selector de colores.

## Crear un informe de relación

Complete estos pasos para crear un informe de relación.



**NOTAS** Puede crear un informe si no tiene permiso para crear scripts, pero no puede guardarlo.



**PRECAUCIÓN** Si no tiene permiso de "lectura" en una categoría, los requisitos de esa categoría no se devuelven en los resultados del informe, aunque satisfagan los requisitos del mismo.

### Para crear un informe de relación:

- 1 Seleccione **Informe de relación** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo *Consulta por relación*.
- 2 **Relación:** seleccione la relación sobre la que desea informar.
- 3 Si quiere guardar el informe:
  - a Introduzca un nombre en el cuadro **Nombre**.
  - b Escriba una descripción de la consulta en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
  - c En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará la consulta.
- 4 **Pestaña Tipo de informe:**
  - a Seleccione una **vista de informe**:
    - **Vista de tabla:** El informe se muestra como una tabla con los requisitos de origen en la parte izquierda del informe y los requisitos de destino en la parte derecha del informe.
    - **Vista de matriz:** El informe se muestra en una matriz con los requisitos de origen como filas y los requisitos de destino como columnas. Los requisitos relacionados se marcan en la intersección de la columna y la fila.  
Si se selecciona la opción **Mostrar elementos de destino como filas**, los requisitos de origen se muestran como columnas y los de destino como filas.
  - b Seleccione un **tipo de informe**:



- **Completo (cumplimiento y no cumplimiento):** el informe enumera todos los requisitos de la clase principal y secundaria, estén o no enlazados entre sí.
- **Solo cumplimiento:** En el informe aparecen:
  - Todos los requisitos coincidentes en la clase principal que tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase secundaria
  - Todos los requisitos coincidentes en la clase secundaria que tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase principal
- **Solo no cumplimiento:** En los informes aparecen:
  - Todos los requisitos coincidentes en la clase principal que no tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase secundaria
  - Todos los requisitos coincidentes en la clase secundaria que no tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase principal



**NOTA** La opción **Solo no cumplimiento** está disponible únicamente si se selecciona la opción **Vista de tabla**.

En la parte derecha del cuadro de diálogo aparece una muestra del tipo de informe seleccionado.

- 5 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados.  
Existen estas pestañas de restricciones:
  - **Origen de las restricciones y Destino de las restricciones** (consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48)
  - **Origen del contenedor y Destino del contenedor** (consulte "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54)
- 6 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la página 57.
- 7 **Ver script/Ver asistente:** Haga clic para alternar entre las vistas de asistente y script del cuadro de diálogo.



**NOTA** Las pestañas solo son visibles en la vista de asistente.

- 8 Realice una de las siguientes acciones:
  - **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los que tengan acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
  - **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes

útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.

- **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
- **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.

## Crear un informe de trazabilidad

Complete estos pasos para crear un informe de trazabilidad.



**NOTA** Los permisos para los informes de trazabilidad se tratan de la misma manera que los permisos para los scripts. Si no tiene permiso para crear un script en el nivel de instancia, no podrá crear un informe de trazabilidad. Si no tiene permiso para leer un script en un nivel de instancia, no podrá abrir un informe de trazabilidad, a menos que haya creado el informe.

- 1** Seleccione **Informe de trazabilidad** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevo informe de trazabilidad*.
- 2 Clase de nivel superior:** seleccione la clase principal del informe.
- 3 Tipo:** Seleccione una de las siguientes opciones.
  - a Matriz:** el informe muestra los valores de las clases relacionadas.
  - b Cobertura:** El informe muestra en porcentaje cuántos requisitos de una clase están enlazados a la clase secundaria seleccionada.
- 4** Si quiere guardar el informe:
  - a** Introduzca un nombre en el cuadro **Nombre**.
  - b** Escriba una descripción de la consulta en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
  - c** En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará la consulta.
- 5 Pestaña Clases relacionadas para mostrar:**
  - Seleccione las casillas de verificación junto a las clases para especificar las relaciones que deben mostrarse en el informe de trazabilidad.



### NOTA

- La casilla de verificación junto a la clase de nivel superior está siempre seleccionada y deshabilitada.
- Para evitar dependencias cíclicas, también se seleccionan y deshabilitan las casillas de verificación junto a las relaciones que ya se utilizan.
- No tiene que seleccionar clases consecutivas.

- 6 Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte ["Pestaña Restricciones de atributos" en la página 48](#) y ["Pestaña Restricciones de la relación" en la página 54](#).

- 7 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la página 57.



**NOTA** La pestaña **Opciones de visualización** solo es visible si el **tipo** seleccionado es **Matriz**.

- 8 **Agrupar por:** contiene estas secciones: **Colecciones**, **Líneas de base**, **Documentos** e **Instantáneas**. Al seleccionar una o varias entradas de las listas, el resultado se calculará en columnas separadas, una columna para cada selección.



**NOTA** La pestaña **Agrupar por** solo es visible si el **tipo** seleccionado es **Cobertura**.

- 9 **Ver script/Ver asistente:** Haga clic para alternar entre las vistas de asistente y script del cuadro de diálogo.




**NOTA** Las pestañas solo son visibles en la vista de asistente.

- 10 Realice una de las siguientes acciones:
- **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los que tengan acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
  - **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.
  - **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
  - **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.

## Trabajar en la página de trabajo de trazabilidad

La trazabilidad es una forma de analizar los enlaces (relaciones) entre los requisitos. Ofrece una forma de seleccionar las relaciones que desea rastrear, examinar los requisitos que forman parte de las relaciones y, a continuación, imprimir informes de trazabilidad que muestran la información en un formato visual fácil de analizar.

Los requisitos de las colecciones asociadas a los proyectos de Dimensions CM pueden incluirse en los informes de trazabilidad. El siguiente diagrama ilustra dicha trazabilidad.



La página de trabajo de trazabilidad consta de dos paneles: el panel izquierdo es el árbol de trazabilidad con una clase de nivel superior desde la que fluyen las clases y requisitos relacionados en un formato jerárquico. El panel derecho muestra información basada en lo que se ha seleccionado en el árbol de trazabilidad.



**NOTA** Los permisos para los informes de trazabilidad se tratan de la misma manera que los permisos para los scripts. Si no tiene permiso para crear un script en el nivel de instancia, no podrá crear un informe de trazabilidad. Si no tiene permiso para leer un script en un nivel de instancia, no podrá abrir un informe de trazabilidad, a menos que haya creado el informe.



La página de trabajo de trazabilidad incluye los componentes descritos en la tabla siguiente.

Componente	Descripción
Árbol de trazabilidad	Contiene una presentación jerárquica de los requisitos que pertenecen a las clases seleccionadas al crear el informe de trazabilidad. Para más información sobre el árbol de trazabilidad, consulte el capítulo "Descripción del árbol de trazabilidad" en la página 312.
Panel de detalles	Muestra la vista de lista del requisito seleccionado, o el nombre y la descripción del informe seleccionado.

### Descripción del árbol de trazabilidad

Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre el árbol de trazabilidad:

- Si pasa el cursor sobre una clase que no es la de nivel superior, una información rápida muestra el nombre de la relación entre esa clase y su clase principal.

- Las etiquetas de clase muestran la relación entre paréntesis si hay más de una etiqueta con el mismo nombre de clase pero una relación diferente.
- Si pasa el cursor sobre un requisito, por defecto, una punta de herramienta muestra la clase y el ID de requisito. Puede agregar atributos que se muestran en la información rápida. Para más información, consulta ["Personalizar el árbol de trazabilidad" en la página 313](#).
- Puede configurar los atributos que desea ver en el árbol de trazabilidad para cada requisito. De manera predeterminada, se muestran el PUID y el título del requisito. Para más información, consulta ["Personalizar el árbol de trazabilidad" en la página 313](#).
- Al hacer doble clic en un requisito, se abre el cuadro de diálogo **Editar atributos**. Sin embargo, si hace doble clic en un atributo en los detalles de los requisitos en el panel derecho, puede editar el contenido del requisito directamente en el lugar.
- Se muestra un indicador de Dimensions CM  junto a cada requisito de una colección que esté asociado a un proyecto de Dimensions CM. Si un requisito principal está colapsado y tiene requisitos secundarios relacionados con Dimensions CM, este indicador se muestra en el requisito principal, incluso si el requisito principal no está relacionado con Dimensions CM. Cuando se expande el requisito principal, el indicador se muestra en el requisito secundario, pero se retira del requisito principal.
- Junto a cada requisito  que tenga enlaces sospechosos se muestra un indicador de enlace sospechoso. Este indicador es solo informativo; hacer clic en él no quita el estado de sospecha de los enlaces.
- Puede utilizar la operación de arrastrar y soltar para cambiar los elementos principales dentro del árbol. Solo se puede cambiar a un elemento principal que tenga la misma clase y la misma ruta que el elemento principal original. Asegúrese de dejar el requisito en el nuevo elemento principal, no en un requisito secundario del nuevo elemento principal.
- Puede pulsar la tecla CTRL y utilizar la operación de arrastrar y soltar para copiar un requisito a otro elemento principal.
- Para recargar el árbol, haga clic en el icono de actualización situado en la parte superior derecha del árbol.
- Si el informe se creó en la versión 10.1.2.0 o anterior, se muestra una advertencia en la parte superior del árbol que le informa de que los cambios realizados en el cuadro de diálogo **Propiedades de trazabilidad** no surtirán efecto hasta que vuelva a guardar el informe.

### **Personalizar el árbol de trazabilidad**

De forma predeterminada, los únicos atributos que se muestran en el árbol de trazabilidad son el PUID de requisito y el título. Puede configurar los atributos que se muestran en el árbol de trazabilidad para cada clase y para cada instancia. Por ejemplo, podría ser útil ver el número de emisión asociado de SBM, el propietario y el estado. También puede configurar la información rápida para que muestre atributos como el título del requisito en lugar de utilizar el espacio en el árbol de trazabilidad para mostrar esta información.

#### **Para personalizar el árbol de trazabilidad:**

- 1 El informe de trazabilidad debe mostrarse en la vista de esquema. Si el informe de trazabilidad se muestra en la vista de intervalo, haga clic en **Cambiar a la vista de esquema** en el panel **Acciones**.

- Haga clic en **Editar atributos** en la sección **Informes** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de informes de trazabilidad**.



**NOTA** Si el informe se creó en la versión 10.1.2.0 o anterior, se muestra una advertencia en la parte superior del cuadro de diálogo que le indica que debe volver a guardar el informe antes de que los cambios surtan efecto.

- Inicialmente, la lista de **Elegir una clase** es el único campo que se muestra. Seleccione una clase de la lista **Elegir una clase**.
- Atributos para mostrar en el árbol:** Para especificar los atributos que quiere mostrar, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- Atributos para mostrar en la información rápida:** Para especificar qué atributos mostrar en la información rápida, consulte el capítulo "[Lista Atributos para mostrar](#)" en la página 38.
- En el cuadro **Separador**, escriba el carácter que desee para separar los atributos en el árbol de trazabilidad y en la información rápida. El carácter predeterminado son los dos puntos (:).

## Editar un informe

### Para editar un informe:

- Seleccione el informe que desee en la pestaña Informes de la vista de inicio.
- Haga clic en **Editar** en el conjunto **Informes** del panel **Acciones**. Dependiendo del informe, se abre el cuadro de diálogo de edición del tipo de informe o el cuadro de diálogo **Consulta por script**. La primera es la versión del asistente del cuadro de diálogo y es la predeterminada; la segunda permite la edición directa del script tipo

SQL, y se abre si el script que se ha modificado para que ya no pueda ser procesada por el asistente.

- 3 Para guardar el informe con un nuevo nombre:
  - a Introduzca el nombre en el cuadro **Nombre**.
  - b Escriba una descripción de la consulta en el cuadro **Descripción**. El número máximo de caracteres es de 1024.
  - c En la lista **Categoría**, seleccione la categoría en la que se guardará la consulta.
- 4 Si es necesario, modifique los campos específicos del tipo de informe que está editando:
  - **Informe público:** Seleccione esta casilla para que el informe sea público; de lo contrario, el informe será privado.
  - **Visible para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. Por lo general, el valor predeterminado es **Todos**, es decir, todos los que tengan acceso a la categoría en la que se encuentra el informe. Se pueden seleccionar grupos específicos de la lista.
  - **Editable para:** Esta opción solo está disponible si se selecciona **Informe público**. De forma predeterminada, todos los grupos con acceso a la categoría especificada; el permiso de edición puede limitarse a grupos específicos.
  - **Mostrar en subcategorías:** Seleccione esta casilla para que el informe sea accesible a las subcategorías de la categoría en la que se guardó. Los informes útiles para todos los usuarios deben crearse en la categoría raíz o trasladarse a ella.
  - **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
  - **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe; si no se ha cambiado el nombre, aparecerá una advertencia; seleccione Aceptar para reemplazarlo.
  - **Informe de clase - Clase:** Seleccione la clase deseada en la lista.



**NOTA** Si se ha seleccionado un requisito de una clase cuando se ha invocado el cuadro de diálogo, ya se ha seleccionado una clase.

- **Informe de relación - Relación:** seleccione la relación sobre la que desea informar.

- **Informe de relación - Pestaña Tipo de informe:** Seleccione un tipo de informe:

Tipo de informe	Descripción
Completo (cumplimiento y no cumplimiento)	el informe enumera todos los requisitos de la clase principal y secundaria, estén o no enlazados entre sí.
Solo cumplimiento	En el informe aparecen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los requisitos coincidentes en la clase principal que tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase secundaria</li> <li>■ Todos los requisitos coincidentes en la clase secundaria que tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase principal</li> </ul>
Solo no cumplimiento	En los informes aparecen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los requisitos coincidentes en la clase principal que no tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase secundaria</li> <li>■ Todos los requisitos coincidentes en la clase secundaria que no tienen enlaces con requisitos coincidentes de la clase principal</li> </ul>

En la parte derecha del cuadro de diálogo aparece una muestra del tipo de informe seleccionado.

- **Informe de trazabilidad - Clase de nivel superior:** seleccione la clase principal del informe.
- **Informe de trazabilidad - Pestaña Clases relacionadas para mostrar:**
  - Seleccione las casillas de verificación junto a las clases para especificar las relaciones que deben mostrarse en el informe de trazabilidad.



**NOTA**

- La casilla de verificación junto a la clase de nivel superior está siempre seleccionada y deshabilitada.
- Para evitar dependencias cíclicas, también se seleccionan y deshabilitan las casillas de verificación junto a las relaciones que ya se utilizan.
- No tiene que seleccionar clases consecutivas.

- 5 Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la página 48 y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la página 54.
- 6 Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la página 57.
- 7 Ver script/Ver asistente:** Haga clic para alternar entre las vistas de asistente y script del cuadro de diálogo.



**NOTA** Las pestañas solo son visibles en la vista de asistente.



- 8 Realice una de las siguientes acciones:
  - **Vista previa:** Haga clic en este botón para ejecutar el informe sin guardarlo o cerrar el cuadro de diálogo.
  - **Guardar:** Haga clic en este botón para guardar y ejecutar el informe. El cuadro de diálogo se cerrará.

## Cambiar el nombre de informes

Para renombrar un informe sin abrirlo previamente para su ejecución:

- 1 Abra la **pestaña Informes** en la vista de inicio.
- 2 Resaltar el informe
- 3 Haga clic en **Cambiar nombre** en el panel **Acciones**.
- 4 Introduzca un nuevo nombre en el cuadro **Nombre**.
- 5 Haga clic en **Guardar**.



**NOTA** Para cambiar el nombre de las relaciones y los informes es necesario tener **permiso de cambiar el nombre de scripts** o ser el propietario del informe.


## Eliminar informes

**Para eliminar un informe:**

- 1 Resalte el informe que quiera en la **pestaña Informes** de la vista principal.
- 2 Haga clic en **Eliminar** en el grupo Informes del panel Acciones. Se abre un diálogo de confirmación.
- 3 Haga clic en el botón **Aceptar**.

## Exportar informes

**Para exportar un informe, haga lo siguiente:**


- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione el informe deseado.
- 3 Haga clic en **Exportar** en el conjunto **Informes** del panel Acciones. Esto abre el cuadro de diálogo de **Exportar**.
- 4 En el cuadro **Exportar como**, seleccione el formato de destino.

- 5 Si lo desea, seleccione entre las opciones de exportación de los formatos siguientes. Tenga en cuenta que no todos los formatos están disponibles para todos los tipos de informes.
  - **Hoja de cálculo de Excel:**
    - **Incluir imágenes:** Si se selecciona, el archivo de Excel incluirá las imágenes que forman parte de los atributos de texto habilitados para HTML.
    - **Incluir el script:** Si se selecciona, el script para recuperar el resultado del informe se agrega al archivo de Excel.
  - **Documento de Word:**
    - **Vertical:** El resultado del informe utilizará la orientación vertical.
    - **Horizontal:** El resultado del informe utilizará la orientación horizontal.
  - **Documento PDF:** (ver documento de Word)
  - **Documento XML:**
    - **Codificar las columnas de texto para incluir imágenes y formato:** Si se selecciona, los atributos de texto habilitados para HTML se exportarán en formato base 64, rodeados por una sección `<![CDATA[`.
- 6 Haga clic en **Exportar**.


## Mover y copiar informes a otra categoría

Puede mover o guardar una copia de un informe a otra categoría.

**Para mover un informe a otra categoría, haga lo siguiente:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Seleccione la pestaña **Informes**.
- 4 Arrastre el informe y suéltelo en la categoría deseada en el árbol **Categorías**.

**Para copiar un informe en otra categoría:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Seleccione la pestaña **Informes**.
- 4 Resalte el informe deseado.
- 5 Haga clic en **Editar** en el grupo **Informes** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo de edición para el informe seleccionado.
- 6 **Categoría:** Seleccione la categoría deseada.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:


- Para **guardar una copia** del informe en la categoría seleccionada, modifique el **nombre** del informe y haga clic en el botón **Guardar**.
- Para **mover** el informe existente a la categoría seleccionada, haga clic en el botón **Guardar**.

## Copiar la URL de un informe en el portapapeles

Puede copiar la URL de un informe y pegarla en un archivo para utilizarla y consultarla en el futuro. Cuando se invoque posteriormente esa URL, se abrirá RM Browser en ese informe.

### Copiar la URL de un informe en el portapapeles

**Para copiar la URL de un informe:**

- 1** Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2** Seleccione la pestaña **Informes**.
- 3** Seleccione un informe.
- 4** Haga clic en **Crear URL directa** en la sección **Informes** del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **URL directa**.
- 5** Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione **Copiar dirección del enlace**. Esto copia la URL en el portapapeles.
- 6** Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 7** Pulse **Ctrl + V** (o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente) para pegar la URL en el archivo o la aplicación en la que quiera utilizarla.

## Modificar la URL de un informe

Después de pegar la URL en un archivo o aplicación, también puede agregarle parámetros, lo que permite disponer de funciones adicionales. Si no proporciona parámetros de tiempo de ejecución en la URL, puede especificarlos al ejecutar el informe.

Función	Descripción	Ejemplo de URL
Ocultar la barra de título	De forma predeterminada, el informe muestra una barra de título con información sobre la base de datos, la instancia y la ruta del informe. Para ocultar el título, agregue <b>&amp;hideTitleBar=true</b> a la URL.	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&amp;db=ORCL&amp;proj=RMDemo&amp;reportID=1141&amp;hideTitleBar=true</code>
Mostrar el informe de seguimiento en la vista de esquema	Para ver un informe de seguimiento en la vista de esquema, agregue <b>&amp;outlineView=1</b> a la URL.	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&amp;db=ORCL&amp;proj=RMDemo&amp;reportID=1141&amp;outlineView=1</code>
Usar parámetros de tiempo de ejecución	Puede filtrar los resultados de los informes utilizando parámetros de tiempo de ejecución. Estos parámetros pueden utilizarse en cualquier informe. Para agregar un parámetro de tiempo de ejecución, agregue <b>&amp;&lt;nombre de parámetro&gt;=&lt;valor&gt;</b> a la URL.  Cuando se proporcionan parámetros de tiempo de ejecución, el valor debe estar codificado en la URL (por ejemplo, Café se convierte en Caf%C3%A9).	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&amp;db=ORCL&amp;proj=RMDemo&amp;reportID=3522&amp;RTP_VERIFICATION_LEVEL_1=System</code>
Usar varios valores para un parámetro de tiempo de ejecución	Puede utilizar varios valores para un parámetro de tiempo de ejecución combinando los valores con un símbolo  , por ejemplo, <b>&amp;TRP_VERIFICATION_LEVEL_1=System Module</b> .	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&amp;db=ORCL&amp;proj=RMDemo&amp;reportID=3522&amp;RTP_VERIFICATION_LEVEL_1=System Module</code>

### Recuperar nombres de parámetros de tiempo de ejecución

**Para obtener los nombres de los parámetros de tiempo de ejecución utilizados en un informe:**

- 1 Pegue la URL del informe en un editor de texto, por ejemplo, el Bloc de notas. Se hará referencia a la URL como **URL del informe**.

Ejemplo de URL: `http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDemo&reportID=3522`

- 2 Copie la siguiente URL en un editor de texto: `http://host:port/rtmBrowser/RestServices/Report?id=<REPORT_ID>&db=<DATABASE>&proj=<INSTANCE>`  
Se hará referencia a esta URL como **URL Rest**.
- 3 Ajuste el protocolo (http o https), el host y el puerto de la URL Rest para que coincidan con los de la URL del informe.
- 4 Seleccione el valor del parámetro **db** de la **URL del informe** y pulse **Ctrl + C**, o haga clic con el botón derecho en el valor resaltado y seleccione **Copiar** en el menú contextual para copiarlo en el Portapapeles. En la URL del ejemplo este valor es *ORCL*.
- 5 Seleccione **<DATABASE>** en la **URL Rest** y pulse **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para sustituirlo por el valor que ha copiado de la URL del informe.
- 6 Seleccione el valor del parámetro **proj** de la **URL del informe** y pulse **Ctrl + C**, o haga clic con el botón derecho en el valor resaltado y seleccione **Copiar** en el menú contextual para copiarlo en el Portapapeles. En la URL del ejemplo este valor es *RMDEMO*.
- 7 Seleccione **<INSTANCE>** en la **URL REST** y pulse **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para sustituirlo por el valor que ha copiado de la URL del informe.
- 8 Seleccione el valor del parámetro **reportID** de la **URL del informe** y pulse **Ctrl + C**, o haga clic con el botón derecho en el valor resaltado y seleccione **Copiar** en el menú contextual para copiarlo en el Portapapeles. En la URL del ejemplo este valor es *3522*.
- 9 Seleccione **<REPORT\_ID>** en la **URL REST** y pulse **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para sustituirlo por el valor que ha copiado de la URL del informe.  
Si ejecuta estos pasos con la URL de ejemplo, la URL Rest tendría el siguiente aspecto: `http://myserver:8080/rtmBrowser/RestServices/Report?id=3522&db=ORCL&proj=RMDEMO`
- 10 Seleccione la **URL Rest** completa y pulse **Ctrl + C**, o haga clic con el botón derecho en la URL resaltada y seleccione **Copiar** en el menú contextual para copiarla en el Portapapeles.
- 11 Abra su navegador web preferido y pegue la URL en la barra de direcciones pulsando **Ctrl + V**. A continuación, pulse **Intro**.
- 12 Si recibe un cuadro de diálogo que solicita el nombre de usuario y la contraseña, introduzca su nombre de usuario RM y la contraseña asociada y confirme el cuadro de diálogo. En Internet Explorer, es posible que tenga que ejecutar los siguientes pasos:
  - a Haga clic en Abrir en la barra **¿Desea abrir o guardar el informe.json?**
  - b En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la opción **Seleccionar un programa de una lista de programas instalados** y haga clic en **Aceptar**.
  - c En el diálogo **Abrir con**, seleccione el **Bloc de notas** u otro editor de texto plano.
  - d Desactive la casilla **Utilizar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos**.
  - e Haga clic en **Aceptar**.
- 13 Busque **RTP\_\_** (tenga en cuenta que hay dos guiones bajos).

- 14** Seleccione el parámetro completo (por ejemplo, *RTP\_\_VERIFICATION\_LEVEL\_1*) y agréguelo a la URL de su informe.
- 15** Agregue un signo igual y el valor codificado de la URL (por ejemplo, Café se convierte en Caf%C3%A9).  
Si se ejecutan estos pasos con la URL de ejemplo, la URL del informe sería así:  
`http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/  
rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522&RTP__VE  
RIFICATION_LEVEL_1=System`
- 16** Ahora puede utilizar la URL del informe en su archivo o aplicación.

# Trabajar con colecciones y líneas de base

Sobre colecciones	324
Sobre las líneas de base	324
Conceptos básicos de la colección	325
Conceptos básicos de la línea de base	330
Trabajar con colecciones principales	332
Comparar colecciones o líneas de base	335
Usar flujos de trabajo con colecciones o líneas de base	336
Mover colecciones o líneas de base a una categoría diferente	337
Copiar la URL de una colección o línea de base en el portapapeles	337

## Sobre colecciones

Las colecciones son grupos nombrados de requisitos de una o más clases. Las colecciones proporcionan una forma sencilla de reunir y organizar los requisitos. Cada requisito puede estar enlazado a muchas colecciones diferentes, y cada colección a muchos requisitos distintos. En RM Browser, puede agregar requisitos a una colección, quitar requisitos de una colección y agregar, eliminar, renombrar o crear la línea de base de una colección.



**PRECAUCIÓN** Cuando se muestra el contenido de una colección, sólo se ven los requisitos para los que se tienen permisos en la categoría a la que pertenecen los requisitos.

## Sobre las líneas de base

En Dimensions RM, las líneas de base son grupos de requisitos estables e inalterables. En otras palabras, las líneas de base son colecciones que han sido "congeladas".

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Las líneas de base y las colecciones son entidades separadas. Una línea de base es un conjunto fijo de versiones de requisitos con controles especiales que impiden que los requisitos de la línea de base se actualicen.
- Después de crear una línea de base, puede cambiar su nombre o eliminarla si tiene permiso para hacerlo.



**NOTA** No se puede cambiar el nombre de una línea de base creada desde Dimensions CM mediante la integración de ALM.

- Puede crear una línea de base basada en una colección, o una colección basada en una línea de base.
- La colección original a partir de la cual se creó la línea de base permanece inalterada y puede modificarse posteriormente.
- Si intenta editar un requisito en una línea de base, un mensaje le informa de que no puede modificar el requisito, y que sus cambios crearán una nueva versión del requisito fuera de la línea de base.
- Cuando se crea una colección a partir de una existente, se utilizan las últimas versiones de los requisitos.
- Por defecto, los enlaces entre los objetos de la línea de base también se incluyen en la línea de base, y no pueden modificarse una vez creada la línea de base. Es posible que pueda modificar los enlaces en una línea de base dependiendo de cómo su administrador haya configurado la instancia. (Consulte el capítulo "[Eliminar o quitar enlaces](#)" en la [página 151](#).)
- Los requisitos con enlaces sospechosos siguen siendo sospechosos incluso después de que tengan línea de base.
- Se pueden borrar los enlaces sospechosos de un requisito incluso si el requisito tiene línea de base.




- Aunque el administrador le haya denegado los permisos de Eliminar línea de base y Renombrar línea de base, usted puede eliminar y renombrar una línea de base si la ha creado. En otras palabras, en esta situación se anulan los permisos denegados por el administrador.
- Un requisito con línea de base tiene un icono de candado en su banner en el cuadro de diálogo **Editar atributos** y el botón **Actualizar** está desactivado. Si pasa el ratón por encima del icono, aparecerá una ventana emergente que dice: Línea de base bloqueada
- Puede basar una línea de base en una consulta, que se generará dinámicamente cuando la ejecute.

## Conceptos básicos de la colección

### Abrir una colección en la página de trabajo de la colección

#### Para abrir una colección:

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Seleccione la pestaña **Colecciones**.
- 4 Haga doble clic en la colección que desee para ver el contenido.

### Crear una nueva colección

#### Para crear una colección:

- 1 Seleccione **Colección** en el menú Nuevo. Se abre el cuadro de diálogo Gestionar contenedores -> Nuevo.
- 2 **Nombre de la colección:** Introduzca el nombre de la nueva colección.



#### NOTA

- No utilice palabras reservadas de Oracle en los nombres de las colecciones.
- Un nombre de colección puede contener un máximo de 256 caracteres.

- 3 **Descripción:** Introduzca una descripción de la colección. La longitud máxima de la descripción es de 512 caracteres.
- 4 **Categoría:** Seleccione una categoría propietaria de la lista.
- 5 **Reglas de colección:** Defina las reglas de enlace de la colección para determinar lo que ocurre con los enlaces de objetos cuando se editan los objetos incluidos en la colección. Las opciones son las siguientes:
  - **Agregar una nueva versión a la colección en Editar y guardar:** Cuando se edita el objeto principal y se crea un nuevo objeto secundario, los enlaces del objeto principal se transfieren al nuevo objeto secundario.

- **Eliminar la versión anterior de la colección en Editar y guardar:** Cuando se edita el objeto instancia y se crea un nuevo objeto secundario, se eliminan los enlaces del objeto principal.
  - **Revertir a la versión anterior al quitar:** Si se elimina un objeto secundario, los enlaces se transfieren al principal.
  - **Se pueden agregar o quitar objetos:** Seleccione esta opción para permitir que se agreguen o quiten requisitos a la colección.
  - **Quitar los objetos eliminados de la colección:** Seleccione esta opción para quitar cualquier objeto de una colección si el objeto ha sido eliminado. Si esta opción está desactivada, la colección mantendrá los objetos con el estado actual de **Eliminado**.
  - **Utilice estas reglas como valor predeterminado para las nuevas colecciones:** Seleccione esta opción para aplicar automáticamente las reglas de recogida anteriores a todas las nuevas recogidas en el futuro.
- 6 Basado en:** Seleccione una de las siguientes opciones para determinar cómo se rellena inicialmente la colección:
- **Colección vacía:** Seleccione esta opción si no desea basar la nueva colección en un contenedor existente.
  - **Basado en los contenedores de la selección:** Al seleccionar esta opción, aparecerá el cuadro de diálogo "Agregar contenedores". Mediante las casillas de verificación, se pueden seleccionar uno o varios contenedores entre Colecciones, Documentos, Instantáneas o Líneas de base. Cuando se cree la nueva línea de base, contendrá todos los requisitos de los contenedores seleccionados.

### Add Containers

Type: Collection ALM\_DEMO Columns

	Name	Time Created	Time Modified	Modified By
<input type="checkbox"/>	ALM Release 2: FR and UC	11-MAR-2015@15:29:58	19-OCT-2017@10:04:56	Joseph Wilson
<input type="checkbox"/>	Check BL CM	15-APR-2015@16:28:28	24-SEP-2015@19:17:55	Joseph Wilson

OK Cancel

- **Consulta:** Seleccione esta opción si la línea de base debe rellenarse a partir de una consulta existente (informe). Utilice "Buscar consulta" para localizar el informe que desee.



#### CONSEJOS

- Para limitar los informes listados a los de una categoría específica, seleccione una categoría de la lista de categorías de **Consulta**. Para localizar rápidamente una categoría en la lista, escriba el nombre de la categoría en la casilla **Buscar** de la lista expandida de Categorías.
- Para limitar el número de consultas mostradas, escriba parte del nombre de la consulta que desea utilizar en la casilla **Buscar consulta**.

- 7 Haga clic en Aceptar.

## Eliminar una colección

Cuando se elimina una colección, se marca como eliminado, pero los datos se conservan. Puede eliminar las colecciones si tiene permiso para "Eliminar" las colecciones.



**¡IMPORTANTE!** La función "Eliminar" de las versiones anteriores a 12.11 quitaba las colecciones de forma permanente. Para quitar definitivamente una colección, utilice la función "Quitar" (consulte ["Quitar una colección" en la página 328](#)).

#### Para eliminar una colección:

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo ["Trabajar con la vista principal" en la página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Colecciones**.
- 3 Seleccione una o varias colecciones.
- 4 Haga clic en **Eliminar** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

## Anular la eliminación de una colección

Cuando se elimina una colección, se marca como eliminado, pero los datos se conservan. Cuando se anula la eliminación de una colección, esta se restablece.

#### Para anular la eliminación de una colección:

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo ["Trabajar con la vista principal" en la página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Colecciones**.
- 3 Haga clic en **Mostrar colecciones eliminadas** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**. Las colecciones eliminadas aparecen en la lista con un color de texto gris.
- 4 Seleccione una o varias colecciones eliminadas.
- 5 Haga clic en **Recuperar** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Deshacer eliminación de la colección**.

- 6 Haga clic en **Aceptar** para anular la eliminación de la colección o colecciones seleccionadas.

## Quitar una colección



**PRECAUCIÓN** Al quitar una colección, se quita de la base de datos **de forma permanente**. Las colecciones que se han quitado no se pueden restaurar.

Al quitar una colección **no** se quitan los requisitos de la base de datos. Puede quitar colecciones si tiene permiso para "Quitar" las colecciones.

### Para quitar una colección:

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la [página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Colecciones**.
- 3 Seleccione una o varias colecciones.
- 4 Haga clic en **Quitar** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para quitar la colección o colecciones.

## Gestionar los requisitos en una colección

Busque los requisitos desde el cuadro de diálogo **Organizar por colección** y, a continuación, seleccione los que desee agregar o quitar de una colección. Puede especificar los criterios de búsqueda en cualquiera de las tres pestañas del cuadro de diálogo **Organizar por colección** si desea limitar los resultados de la búsqueda o especificar cómo se muestran los resultados de la búsqueda. Puedes realizar la búsqueda desde cualquiera de las pestañas.



**CONSEJO** Si se trata de un conjunto de requisitos pequeños y/o sencillos, basta con seleccionarlos en una página de trabajo y hacer clic en un botón para agregarlos a una colección. Consulte "[Agregar requisitos a una colección existente](#)" en la [página 166](#).

### Para agregar/quitar requisitos a/de una colección:

- 1 Si la colección no está ya abierta, ábrala en una página de trabajo.
- 2 Seleccione **Organizar por colección** en el conjunto Colecciones del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **Organizar por colección**.
- 3 **Buscar clase:** Seleccione la clase en la que buscar los requisitos.
- 4 **Filtros:** Si ha guardado filtros en la Búsqueda rápida, puede utilizarlos para agregarlos a la colección.
- 5 **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte "[Pestaña Restricciones de atributos](#)" en la [página 48](#) y "[Pestaña Restricciones de la relación](#)" en la [página 54](#).
- 6 **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte "[Pestaña Opciones de visualización](#)" en la [página 57](#).

- 7 **Buscar ahora:** Haga clic en este botón para ejecutar la búsqueda. Los resultados se muestran en el panel inferior del cuadro de diálogo.
- 8 **Nueva búsqueda:** Haga clic en este botón para borrar los criterios de búsqueda actuales y los resultados.
- 9 Seleccione los requisitos deseados en los resultados de la búsqueda. Para la selección múltiple de requisitos, consulte el capítulo "[Seleccionar varios requisitos](#)" en la página 37.
- 10 **Colección:** Seleccione la colección en la que desea agregar o eliminar requisitos.
- 11 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Agregar:** Esto permite agregar los requisitos seleccionados a la colección.
  - **Quitar:** Esto permite quitar los requisitos seleccionados de la colección.

## Actualizar el contenido de una colección

Es posible que el administrador establezca una opción en toda la instancia para actualizar automáticamente todas las colecciones basadas en consultas o scripts. Este ajuste está desactivado por defecto (sin marcar) tanto para el rendimiento como para el control. Para activar/desactivar esta opción, consulte el capítulo "[Contenedor: Actualización automática](#)" en la página 85.

Si la actualización automática está desactivada, el contenido de la colección debe actualizarse manualmente.

### Para actualizar manualmente el contenido de una colección, ejecute estos pasos:

- 1 Seleccione una colección en la pestaña **Colecciones** de la vista de inicio. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la página 269.
- 2 En el conjunto **Requisitos** del panel **Acciones**, haga clic en **Actualizar colección**.



**NOTA** La acción **Actualizar contenedor** aparecerá en gris si la colección seleccionada no se basa en un informe.

## Actualizar las propiedades de la colección

Puede cambiar el nombre y la descripción de una colección, y modificar las reglas de la colección que definen cómo y si los nuevos objetos secundarios deben incluirse en la colección.

### Para editar las propiedades de una colección:


- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la página 269.
- 2 Seleccione la pestaña **Colecciones**.
- 3 Seleccione la colección deseada.

- 4 Haga clic en **Editar propiedades** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestionar contenedores > Propiedades**.
- 5 Modifique el nombre, la descripción y las reglas de colección según sea necesario. Consulte "[Crear una nueva colección](#)" en la [página 325](#) para obtener información sobre la definición de las reglas de colección.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios.

## Conceptos básicos de la línea de base

### Abrir una línea de base en la página de trabajo de la línea de base

**Para abrir una colección:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Seleccione la pestaña **Líneas de base**.
- 4 Haga doble clic en la colección deseada para abrir la página de trabajo de la colección.

### Crear una nueva línea de base

**Para crear una línea de base:**

- 1 Seleccione **Línea de base** en el menú **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestionar contenedores**.
- 2 **Nombre de la línea de base:** Introduzca un nombre para la línea de base.



#### NOTA

- No utilice palabras reservadas de Oracle en los nombres de línea de base.
- Un nombre de línea base puede contener un máximo de 256 caracteres.

- 3 **Descripción:** Introduzca una descripción de la línea de base. La longitud máxima de la descripción es de 512 caracteres.
- 4 **Categoría:** Seleccione la categoría en la que almacenará la línea de base. Puede agregar una línea de base a cualquier categoría a la que tenga acceso.



**CONSEJO** Para localizar rápidamente una categoría en la lista, escriba el nombre de la categoría en la casilla **Buscar** de la lista expandida de **Categorías**.

- 5 Flujo de trabajo:** Puede seleccionarse un flujo de trabajo opcional; la inclusión del flujo de trabajo puede requerir la introducción de datos adicionales.

- 6 Basado en:** El contenido base puede introducirse a partir de contenedores existentes o de una consulta.
- **Basado en los contenedores de la selección:** Seleccione el signo más para abrir el cuadro de diálogo Agregar contenedores. Mediante las casillas de verificación, se pueden seleccionar uno o varios contenedores entre Colecciones, Documentos, Instantáneas o Líneas de base. Cuando se cree la nueva línea de base, contendrá todos los requisitos de los contenedores seleccionados.
  - **Basado en consulta:** Seleccione esta opción si la línea de base debe rellenarse a partir de una consulta existente (informe). Utilice "Buscar consulta" para localizar el informe que desee.



**CONSEJO** Para limitar los informes enumerados a los de una categoría específica, seleccione una categoría de la lista de categorías. Para localizar rápidamente una categoría en la lista, escriba el nombre de la categoría en la casilla **Buscar** de la lista expandida de categorías.

- 7** Haga clic en el botón **Crear línea de base**.

## Quitar una línea de base



**PRECAUCIÓN** Al quitar una línea de base se quita la línea de base de la base de datos de forma permanente. Las líneas de base quitadas no se pueden restaurar.

### Para quitar una línea de base:

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la página 269.
- 2 Seleccione la pestaña **Líneas de base**.
- 3 Seleccione una o varias líneas de base.
- 4 Haga clic en **Quitar** en el conjunto **Líneas de base** del panel **Acciones**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para quitar la línea o líneas de base seleccionadas.

## Actualizar las propiedades de la línea de base

Puede cambiar el nombre y la descripción de una línea de base, o cambiar su asignación de flujo de trabajo.

### Para editar las propiedades de una línea de base:

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la [página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Líneas de base**.
- 3 Seleccione la línea de base deseada.
- 4 Haga clic en **Editar propiedades** en el conjunto **Líneas de base** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestionar contenedores > Propiedades**.
- 5 Modifique el nombre, la descripción y la asignación del flujo de trabajo. Consulte "[Crear una nueva línea de base](#)" en la [página 330](#) para obtener información sobre la definición de las reglas de colección.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios.

## Trabajar con colecciones principales

### Sobre las colecciones principales

Una colección principal permite ayudar a organizar las colecciones, las líneas de base, los documentos y las instantáneas, que en las siguientes frases se denominan "secundarios". Las colecciones principales contienen todos los requisitos de sus elementos secundarios. Si se agrega o elimina un requisito de un elemento secundario, esto se refleja en la colección principal. Las colecciones principales pueden identificarse por el sufijo "(Principal)" en su nombre.

### Casos de uso

- Las colecciones principales pueden formar un grupo de colecciones incluyendo todas las colecciones de un departamento, por ejemplo, todas las colecciones de marketing. Esto permite acceder fácilmente a todos estos requisitos.
- Las colecciones principales pueden ayudar a estructurar los requisitos. La colección principal podría representar, por ejemplo, un proyecto, mientras que las colecciones secundarias representan componentes o funciones.
- Las colecciones principales pueden utilizarse para referenciar colecciones de otras categorías. Para ello, primero hay que crear la colección principal en la misma categoría que la secundaria y luego mover la colección principal a la categoría deseada.

### Crear una colección principal

#### Para crear una colección principal:

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .



- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Para crear una colección de padres para **documentos** y/o **instantáneas**, haga lo siguiente:
  - a Seleccione la pestaña **Documentos**.
  - b Seleccione uno o varios documentos, o instantáneas.
  - c Seleccione **Crear colección principal** en el conjunto **Documentos** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Nueva colección principal**.
  - d Continúe con el paso 6.
- 4 Para crear una colección principal para **colecciones**, haga lo siguiente:
  - a Seleccione la pestaña **Colecciones**.
  - b Seleccione una o varias colecciones.
  - c Seleccione **Crear colección principal** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Nueva colección principal**.
  - d Continúe con el paso 6.
- 5 Para crear una colección principal para **líneas de base**, haga lo siguiente:
  - a Seleccione la pestaña **Líneas de base**.
  - b Seleccione una o varias líneas de base.
  - c Seleccione **Crear colección principal** en el conjunto **Líneas de base** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Nueva colección principal**.
- 6 **Nombre:** Introduzca un nombre para la colección principal.

**NOTA**

- No utilice las palabras reservadas de Oracle en los nombres de las colecciones principales.
- Un nombre de colección principal puede contener un máximo de 256 caracteres.

- 7 **Descripción:** Introduzca una descripción de la línea de base. La longitud máxima de la descripción es de 512 caracteres.
- 8 **Categoría:** Seleccione la categoría en la que almacenará la colección principal. Puede agregar una colección principal a cualquier categoría a la que tenga acceso.



**CONSEJO** Para localizar rápidamente una categoría en la lista, escriba el nombre de la categoría en la casilla **Buscar** de la lista expandida de **Categorías**.

- 9 Para agregar más elementos secundarios (colecciones, líneas de base, documentos o instantáneas), haga lo siguiente:
  - a Expandir la sección **Contenedores secundarios**.
  - b Haga clic en **+**. Esto abre el cuadro de diálogo **Agregar contenedores secundarios**.
  - c En el cuadro **Tipo**, seleccione **Colección**, **Línea de base**, **Documento** o **Instantánea**.

- d Seleccione la casilla junto al nombre del elemento secundario deseado.
- e Repita los pasos c y d para los demás elementos secundarios que quiera agregar.
- f Haga clic en **Aceptar** para agregar todos los elementos secundarios a la colección principal.



**10** Haga clic en **Aceptar** para crear la colección principal.



**NOTA** La colección principal siempre se puede encontrar en la pestaña **Colecciones**, incluso si ha ejecutado el comando **Crear colección principal** en la pestaña **Documentos** o **Líneas de base**.


## Agregar un elemento secundario a una colección principal


**Para agregar un elemento secundario a una colección principal:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Seleccione la pestaña **Colecciones**.
- 4 Seleccione **Editar propiedades** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.
- 5 Expanda la sección **Contenedores secundarios**.
- 6 Haga clic en . Esto abre el cuadro de diálogo **Agregar contenedores secundarios**.
- 7 En el cuadro **Tipo**, seleccione **Colección**, **Línea de base**, **Documento** o **Instantánea**.
- 8 Seleccione la casilla junto al nombre del elemento secundario deseado.
- 9 Repita los pasos c y d para los demás elementos secundarios que quiera agregar.
- 10 Haga clic en **Aceptar** para agregar todos los elementos secundarios a la colección principal.
- 11 Haga clic en **Aceptar** para actualizar la colección principal.

## Quitar un elemento secundario de una colección principal

**Para quitar un elemento secundario de una colección:**

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la categoría deseada.
- 3 Seleccione la pestaña **Colecciones**.

- 4 Seleccione **Editar propiedades** en el conjunto **Colecciones** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades**.
- 5 Expanda la sección **Contenedores secundarios**.
- 6 Seleccione el elemento secundario que desea eliminar.
- 7 Haga clic en . Esto elimina los elementos secundarios seleccionados.
- 8 Haga clic en **Aceptar** para actualizar la colección principal.

## Comparar colecciones o líneas de base

### Para comparar el contenido de dos colecciones o líneas de base:

- 1 Abra la vista de inicio, si no está ya abierta. Para más información sobre la vista de inicio, consulte el capítulo "[Trabajar con la vista principal](#)" en la [página 269](#).
- 2 Seleccione la pestaña **Colecciones** o **Líneas de Base**.
- 3 Seleccione la colección o línea de base que desee.
- 4 Haga clic en **Comparar** en el conjunto de **Colecciones** o **Líneas de Base** del panel **Acciones**. Esto abre el cuadro de diálogo **Comparar contenedores**.
- 5 **Seleccione un contenedor:** Haga clic en ... para seleccionar la colección o la línea de base que va a comparar.
- 6 **Descripción:** Seleccione esta opción para mostrar la descripción de cada contenedor en los resultados.
- 7 Haga clic en el botón **Comparar**. Se abre el cuadro de diálogo Resumen de la diferencia de requisitos. El resumen muestra el ID de requisito, el título, la descripción (si la casilla **Descripción** está seleccionada en el cuadro de diálogo Buscar contenedor) y la clase para los siguientes resultados:
  - **Requisitos solo en el contenedor:** Esta es una lista de los requisitos que están en el primer contenedor, pero no en el segundo.
  - **Requisitos solo en el contenedor:** Esta es una lista de los requisitos que están en el segundo contenedor, pero no en el primero.
  - **Requisitos cambiados:** Esta es una lista de los requisitos cambiados en ambos contenedores. Esta lista incluye elementos para los que el ID de la versión del objeto es diferente, aunque el ID de requisito sea el mismo.
  - **Requisitos no cambiados:** Esta es una lista de los requisitos no cambiados en ambos contenedores.
- 8 Para abrir la vista de detalles de un requisito, haga doble clic en el requisito.
- 9 **Imprimir:** Haga clic en este botón para imprimir el **Resumen de la diferencia de requisitos**.

## Usar flujos de trabajo con colecciones o líneas de base

Si su administrador lo configura, puede utilizar flujos de trabajo con colecciones y líneas de base.

### Asignar una colección o línea de base a un flujo de trabajo

**Para asignar una colección o línea de base a un flujo de trabajo, haga lo siguiente:**

- 1 Abra la colección (consulte el capítulo ["Abrir una colección en la página de trabajo de la colección" en la página 325](#)) o la línea de base (consulte el capítulo ["Abrir una línea de base en la página de trabajo de la línea de base" en la página 330](#)).
- 2 Haga clic en **Editar propiedades** en el grupo **Colecciones** o **Líneas de base** del panel **Acciones**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestionar contenedores > Propiedades**.
- 3 En el cuadro **Flujo de trabajo**, seleccione el flujo de trabajo deseado.



**PRECAUCIÓN** Una vez que confirme el cuadro de diálogo, la configuración de Flujo de trabajo para la colección o la línea de base no podrá modificarse. Por lo tanto, verifique que ha seleccionado el flujo de trabajo correcto.

- 4 Haga clic en **Aceptar**.

### Ejecutar una transición en una colección o línea de base

Para utilizar un flujo de trabajo con una colección o línea de base, debe asignarse un flujo de trabajo a ese contenedor (consulte el capítulo ["Asignar una colección o línea de base a un flujo de trabajo" en la página 336](#)).

**Para ejecutar una transición, haga lo siguiente:**

- 1 Abra la colección (consulte el capítulo ["Abrir una colección en la página de trabajo de la colección" en la página 325](#)) o la línea de base (consulte el capítulo ["Abrir una línea de base en la página de trabajo de la línea de base" en la página 330](#)).
- 2 Haga clic en el botón de la transición deseada, que se encuentra debajo del menú **Bienvenida** en la esquina superior derecha de la pantalla. La ejecución de la transición puede abrir un formulario de entrada que debe rellenarse para completar la transición.

Junto a los botones de transición, se encuentra una barra de progreso que muestra el estado actual. Si el administrador lo configura, el valor de la barra de progreso puede cambiar según el estado del flujo de trabajo.

## Ver información sobre una colección o línea de base

Si una colección o línea de base está asignada a un flujo de trabajo, puede utilizar las mismas funciones que para los requisitos como, por ejemplo, ver/modificar los atributos o ver el historial de cambios de estado, o ejecutar una transición.


**Para abrir la información del contenedor, haga lo siguiente:**

- 1 Abra la colección (consulte el capítulo ["Abrir una colección en la página de trabajo de la colección" en la página 325](#)) o la línea de base (consulte el capítulo ["Abrir una línea de base en la página de trabajo de la línea de base" en la página 330](#)).
- 2 Haga clic en la barra de progreso que muestra el estado actual. Abra el cuadro de diálogo **Editar atributos** para el contenedor.

Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo **Editar atributos**, consulte ["Editar un requisito" en la página 128](#) (empiece por el punto 2 de la lista) y ["Flujos de trabajo" en la página 118](#).

## Mover colecciones o líneas de base a una categoría diferente

Cuando se crea una colección o línea de base, se puede asignar a una categoría. El siguiente procedimiento describe cómo cambiar la asignación de categoría de una colección o línea base existente.

- 1 Abra la vista de inicio haciendo clic en .
- 2 Seleccione la pestaña deseada. **Colecciones** o **Líneas de Base**.
- 3 Arrastre el objeto y suéltelo en la categoría deseada en el árbol **Categorías**.

## Copiar la URL de una colección o línea de base en el portapapeles

Puede copiar la URL de una colección o línea de base y pegarla en un archivo para utilizarla y consultarla en el futuro. Cuando se invoque posteriormente esa URL, se abrirá RM Browser en esa colección o línea de base.

**Para copiar la URL de una colección o línea de base:**

- 1 Vaya a la **vista principal**.
- 2 Seleccione la pestaña **Colecciones** o la pestaña **Líneas de base**.
- 3 Seleccione la colección o línea de base que desee.
- 4 Haga clic en **Crear URL directa** en el grupo asociado del panel Acciones. Se abre el cuadro de diálogo **URL directa**.
- 5 Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione **Copiar dirección del enlace**. Esto copia la URL en el portapapeles.

- 6 Haga clic en **Cerrar** para cerrar el cuadro de diálogo.
- 7 Utilice **Ctrl + V**, o el comando de menú específico de la aplicación correspondiente, para pegar la URL en el archivo o la aplicación en el que desea utilizarla.

## Modificar la URL de una colección o línea de base

Después de pegar la URL en un archivo o aplicación, también puede agregarle parámetros, lo que permite disponer de funciones adicionales. Si no proporciona parámetros de tiempo de ejecución en la URL, puede especificarlos al ejecutar el informe.

Función	Descripción	Ejemplo de URL
Cuadrícula editable	Por defecto, los requisitos de recogida o línea de base se muestran en una tabla normal. Para utilizar una cuadrícula editable en su lugar, agregue <b>&amp;editableGrid=true</b> a la URL.	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5& <b>editableGr id=true</b>
Ocultar la barra de título	Por defecto, la colección o línea de base muestra una barra de título con información sobre la base de datos, la instancia y la ruta de acceso al informe. Para ocultar el título, agregue <b>&amp;hideTitleBar=true</b> a la URL.	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5& <b>hideTitleB ar=true</b>

## Capítulo 8

---

# Importar requisitos

Importar requisitos desde documentos de Microsoft Word	340
Importar un documento de ida y vuelta	347
Importar requisitos de un archivo XML	348
Importar requisitos desde un archivo CSV o Excel	350
Importar requisitos de los casos de prueba y de las ejecuciones de prueba	356
Importar requisitos desde un archivo ReqIF	357
Importar requisitos previamente exportados	361
Cuadro de diálogo Importar resultado	362

# Importar requisitos desde documentos de Microsoft Word

RM Browser puede importar el contenido de un documento de Microsoft Word y utilizarlo para:

- Crear nuevos requisitos
- Crear nuevos requisitos y un documento RM
- Actualizar o sustituir las versiones de requisitos existentes

Al importar un documento de Word, puede elegir importar:

- Todo el documento (creando un documento RM)
- Solo los requisitos (que están en el formato de tabla adecuado)
- Solo el texto seleccionado (en los atributos que especifique en tiempo de ejecución)



## NOTA

- El documento Dimensions RM o los requisitos creados o actualizados durante la importación no tendrán el mismo diseño o estilo que el documento original de MS Word.
- El documento PDF solo debe importarse con el modo **Documento completo (solo capítulos)**, ya que los documentos PDF están optimizados para su impresión. Al importar archivos PDF, es posible que los atributos no se reconozcan correctamente y, por lo tanto, los requisitos importados pueden tener valores de atributos inesperados o la importación contiene errores para los requisitos.

## ¿Debo utilizar RM Browser o la herramienta de importación de RM?

**Diseño/Formato:** La función de importación de RM Browser requiere que el documento de Word tenga el diseño y el formato esperados (como se describe en las siguientes secciones). Mientras que la herramienta de importación de RM precisa que el usuario cree una plantilla de importación que defina el diseño y el formato que se espera. Este último es más flexible, pero también más lento de configurar.



**Subrequisitos:** Solo RM Import puede importar subrequisitos o tablas dentro de tablas.



**NOTA**

- La importación de documentos de Microsoft Word a través de RM Browser solo es posible si Microsoft Word está instalado en el servidor. Para más información sobre la instalación de Microsoft Office en el servidor, consulte el capítulo *Support for Export / Import* en *Dimensions RM Installation Guide*.
- La importación de archivos Microsoft Excel a través de RM Browser solo es posible si Microsoft Excel está instalado en el servidor. Para más información sobre la instalación de Microsoft Office en el servidor, consulte el capítulo *Support for Export / Import* en *Dimensions RM Installation Guide*.
- RM Import requiere que Microsoft Word y Microsoft Excel estén instalados en el cliente.
- Para comprobar qué versiones de Microsoft Office son compatibles, consulte la matriz de plataformas en <https://www.microfocus.com/documentation/dimensions-rm/>.

## Requisitos de formato para la importación

Los requisitos de su documento deben estar en tablas que utilicen el diseño y el formato correctos para que sean reconocidos como requisitos.

Hay dos opciones principales de diseño cuando se crean tablas para los requisitos:

- Cada fila es un requisito:

Título	Texto	Categoría	Fase de entrega
EPhoto will be an online photo album	This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album.	RMDEMO/Functional/Design	Build1 Build4
Mostrando información de las fotos almacenadas	The ePhoto system shall allow users to display any of the information stored with the photo.	RMDEMO/Availability/Cost	TBD Build3

- Cada tabla es un requisito:

<b>TÍTULO</b>	Se ejecuta en un equipo doméstico "estándar"		
<b>Prioridad</b>	<b>Título del párrafo</b>	<b>ID de documento</b>	
1	Característica 3	Requisitos de marketing	
<b>Categoría</b>	RMDEMO/Power	<b>Fase de entrega</b>	Build1 TBD
<b>Texto</b>			
El sistema ePhoto será accesible para el usuario desde un entorno de PC doméstico normal que ejecute software estándar de Windows. Se prevé que se trate de una aplicación solo de software desde la perspectiva del usuario.			

Hay dos maneras de organizar los requisitos por clase:

- Especifique la clase para toda la tabla en la primera fila:

Nombre de la clase	Marketing_Requirements	
Rqmt ID	Título	Texto
MRKT_000001	EPhoto will be an online photo album	This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album.
MRKT_000023	Mostrando información de las fotos almacenadas	The ePhoto system shall allow users to display any of the information stored with the photo.

- Especifique la clase de cada requisito:

Nombre de la clase	Rqmt ID	Título	Texto
Marketing_Requirements	MRKT_000001	EPhoto will be an online photo album	This ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo album.
Product_Requirements	PROD_000023	Tiempo de carga inferior a 5 segundos	El tiempo de carga de una foto individual deberá ser inferior a 5 segundos.



**NOTA** Las siguientes reglas se aplican al aplicar formato a las tablas de requisitos:

- Preste atención al formato **en negrita/regular**:
  - Los **nombres de los atributos** (*encabezados de tablas, no valores*) **deben utilizar el formato de negrita**.
  - **Ningún valor** (contenido de los requisitos) **debe utilizar el formato de negrita**.  
Incluso un solo espacio en blanco en negrita en medio de un texto con el formato correcto hará que el texto sea tratado como un nombre de atributo en lugar de un valor de atributo.
  - Cuando se agrega el nombre de la clase por encima de los nombres de los atributos (como en el ejemplo anterior), ni el **identificador de clase** ni el **nombre del atributo** ("Nombre de la clase" en el ejemplo anterior) **deben utilizar el formato de negrita**.
- El formato de texto general (color, subrayado, cursiva, etc.) se importa para los atributos de texto y se ignora para los demás. (Como se ha indicado anteriormente, la negrita no debe utilizarse en los valores de los atributos).
- **Nombre de clase** es el nombre de atributo para la clase utilizado en los ejemplos anteriores; sin embargo, puede especificar un nombre de atributo diferente en el campo **Identificador de clase** al importar el documento.
- La **categoría** debe coincidir con los formatos admitidos (consulte el capítulo "[Formatos de importación de categorías](#)" en la página 347).
- El documento puede contener cualquier número de tablas.
- Las tablas pueden contener cualquier número de filas (requisitos) y cualquier número de columnas (atributos).
- Para especificar varios valores para un atributo de lista, separe los valores con el carácter de barra vertical (|). Por ejemplo: Build1|Build4
- Para actualizar o reemplazar un requisito de RM existente, incluya el atributo **ID requisit** (PUID) correspondiente.
- El tipo de atributo de grupo no es compatible con la importación.
- Durante la importación, se le pedirá cualquier valor de atributo obligatorio que no esté incluido en las tablas.
- Las imágenes pueden importarse en el cuerpo de un documento RM, pero no en los requisitos.

## Aplicar formato a todo un documento de Word para su importación

Si decide importar un documento de Word completo:

- Los datos de los requisitos se importarán a partir de tablas con el formato correcto (como se describe en "[Requisitos de formato para la importación](#)" en la página 341).

- Los capítulos y subcapítulos se crearán basándose en la jerarquía de los títulos del documento de Word.

Documento de Word	Documento RM
Encabezado 1	Capítulo
Encabezado 2	Subcapítulo
Encabezado 3	Subcapítulo secundario
etc.	

- Las imágenes se importarán en el contenido del cuerpo (no en los requisitos).
- Se importará el formato general del texto.



**¡IMPORTANTE!** Se recomienda encarecidamente que el documento tenga un índice de contenidos.

## Importar un archivo de Word

La importación de MS Word de RM Browser tiene varios modos de importación entre los que puede elegir. Las siguientes secciones describen estos métodos de importación individualmente.

### ***Importar un documento de Word en el modo de documento completo (solo capítulos)***

El modo **Documento completo (solo capítulos)** importará el documento "tal cual". Las tablas **no** se analizan como requisitos. Si desea importar un documento que contenga tablas con datos distintos de los requisitos, podría elegir este modo y luego convertir los capítulos en requisitos mediante la función **Cambiar clase**, como se describe en el capítulo "[Convertir capítulos en requisitos](#)" en la [página 243](#).

#### **Para importar un documento de Word:**

- 1** En RM Browser, seleccione **Documento de Word** en el menú **Importar**. Se abre el cuadro de diálogo **Importar documento de Word**.
- 2** **Importar archivo:** Haga clic en **Examinar...** para abrir un cuadro de diálogo y seleccionar el archivo de Word.
- 3** Seleccione el archivo de Word y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
- 4** **Modo de importación:** Seleccione **Documento completo (solo capítulos)** en la lista desplegable.
- 5** Elija si desea **Crear** o **Reemplazar** el contenido del documento de Word.
  - **Crear** creará un nuevo documento en Dimensions RM.
  - **Reemplazar** reemplazará un documento existente utilizando el nuevo contenido del documento de Word. Seleccione el documento que desea reemplazar en la lista de documentos.



**CONSEJO** Para encontrar fácilmente un documento, introduzca parte del nombre en la casilla **Buscar documento**.

- 6 **Categoría:** Seleccione la categoría en la que desea importar el documento.
- 7 **Nombre del documento:** Especifique un nombre para el documento RM que se va a crear o revisar.
- 8 **El documento tiene números de capítulo:** Defina cómo se manejan los números al principio de un título de capítulo (por ejemplo, "1 Prefacio", "1.1 Objetivo").  
 Seleccionado: Se quitan los números del principio del título de un capítulo (por ejemplo, "1.1 Objetivo" se convierte en "Objetivo").  
 Borrado: Los títulos de los capítulos no se modifican.
- 9 Haga clic en **Importar**. Una vez finalizada la importación, se abre el cuadro de diálogo **Resultados de la importación** . Este cuadro de diálogo incluye información sobre los requisitos creados y un resumen. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Importar resultado](#)" en la [página 362](#).
- 10 Haga clic en **Cerrar** para descartar los resultados.
- 11 Haga clic en **Cerrar** en el cuadro de diálogo de importación de MS Word restante.

### **Importar un documento de Word en el modo de documento completo**

El modo de **documento completo** importa el documento con capítulos y espera que las tablas contengan solo requisitos. Para importar documentos con tablas que no contengan requisitos, utilice el modo **Documento completo (solo capítulos)** (consulte el capítulo "[Importar un documento de Word en el modo de documento completo \(solo capítulos\)](#)" en la [página 344](#)) o utilice la herramienta de importación de RM.

#### **Para importar un documento de Word:**

- 1 En RM Browser, seleccione **Documento de Word** en el menú **Importar**. Se abre el cuadro de diálogo **Importar documento de Word**.
- 2 **Importar archivo:** Haga clic en **Examinar...** para abrir un cuadro de diálogo y seleccionar el archivo de Word.
- 3 Seleccione el archivo de Word y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
- 4 **Modo de importación:** Seleccione **Todo el documento** en la lista desplegable.
- 5 Elija si desea **Crear** o **Reemplazar** el contenido del documento de Word.
  - **Crear** creará el documento y los nuevos requisitos en Dimensions RM.
  - **Reemplazar** reemplazará un documento existente y creará nuevas versiones de los requisitos existentes utilizando el nuevo contenido del documento de Word. Solo se reemplazarán los requisitos existentes que tengan nuevos valores en el documento de Word. Seleccione el documento que desea reemplazar en la lista de documentos. Si especifica un nombre de documento que no existe en Dimensions RM, se creará un nuevo documento con el nombre especificado.



**CONSEJO** Para encontrar fácilmente un documento, introduzca parte del nombre en la casilla **Buscar documento**.

- 6 **Identificador de clase:** Especifique el nombre del atributo que utilizó para identificar la clase. Por ejemplo, Nombre de la clase.
- 7 **Categoría:** Seleccione la categoría en la que desea importar el documento.

- 8 Nombre del documento:** Especifique un nombre para el documento RM que se va a crear o revisar.
- 9 El documento tiene números de capítulo:** Define cómo se manejan los números al principio de un título de capítulo (por ejemplo, "1 Prefacio", "1.1 Objetivo").  
Seleccionado: Se quitan los números del principio del título de un capítulo (por ejemplo, "1.1 Objetivo" se convierte en "Objetivo").  
Borrado: Los títulos de los capítulos no se modifican.
- 10** Haga clic en **Importar**. Una vez finalizada la importación, se abre el cuadro de diálogo **Resultados de la importación** . Este cuadro de diálogo incluye información sobre los requisitos creados y un resumen. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Importar resultado](#)" en la página 362.
- 11** Haga clic en **Cerrar** para descartar los resultados.
- 12** Haga clic en **Cerrar** en el cuadro de diálogo de importación de MS Word restante.

### ***Importar un documento de Word en el modo de importación de ida y vuelta***

El modo de importación de ida y vuelta es necesario para importar un documento de ida y vuelta. Para más información sobre la importación de documentos de ida y vuelta, consulte el capítulo "[Importar un documento de ida y vuelta](#)" en la página 347.

### ***Importar un documento de Word en modo de solo tablas***

El modo **Solo tablas** solo importará los requisitos recuperándolos de las tablas. El documento circundante no se importa.

#### **Para importar un documento de Word:**

- 1** En RM Browser, seleccione **Documento de Word** en el menú **Importar**. Se abre el cuadro de diálogo **Importar documento de Word**.
- 2** **Importar archivo:** Haga clic en **Examinar...** para abrir un cuadro de diálogo y seleccionar el archivo de Word.
- 3** Seleccione el archivo de Word y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
- 4** **Modo de importación:** Seleccione **Documento completo (solo capítulos)** en la lista desplegable.
- 5** Elija si desea **Crear** o **Reemplazar** el contenido del documento de Word.
  - **Crear** creará nuevos requisitos en Dimensions RM.
  - **Reemplazar** creará nuevas versiones de los requisitos existentes utilizando el nuevo contenido del documento de Word. Solo se reemplazarán los requisitos existentes que tengan nuevos valores en el documento de Word.
- 6** Seleccione **Solo tablas** en la lista desplegable.
- 7** **Identificador de clase:** Especifique el nombre del atributo que utilizó para identificar la clase. Por ejemplo, Nombre de la clase.

- 8 Haga clic en **Importar**. Una vez finalizada la importación, se abre el cuadro de diálogo **Resultados de la importación**. Este cuadro de diálogo incluye información sobre los requisitos creados y un resumen. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Importar resultado](#)" en la página 362.
- 9 Haga clic en **Cerrar** para descartar los resultados.
- 10 Haga clic en **Cerrar** en el cuadro de diálogo de importación de MS Word restante.

## Formatos de importación de categorías

Para la importación de Word, las categorías pueden especificarse en estos formatos:

- Ruta completa con barra diagonal, por ejemplo, RMDemo/Data
- Ruta completa con barra invertida, por ejemplo, RMDemo\Data
- Nombre único de la categoría, por ejemplo, Data  
Tenga en cuenta que no debe haber ninguna otra categoría o subcategoría "Data".

## Formatos de importación de fechas

La importación de Word requiere que la fecha especificada en un documento de Word coincida con el formato del atributo de la clase de requisitos que se desea importar.

# Importar un documento de ida y vuelta

Si ha exportado un documento como documento de ida y vuelta (consulte el capítulo "[Exportar como documento de ida y vuelta](#)" en la página 262), también puede importar este documento de ida y vuelta en el sistema que lo exporta.



**NOTA** Solo puede importar el documento en un sistema en el que los ID de documento coincidan con los del sistema.

La función de importación de ida y vuelta reconoce los siguientes cambios en el documento:

- Adiciones, modificaciones, supresiones o traslados de capítulos;
- Modificaciones, supresiones o traslados de requisitos.

### Para importar un documento de ida y vuelta, haga lo siguiente:

- 1 En RM Browser, seleccione **Documento de Word** en el menú **Importar**. Se abre el cuadro de diálogo **Importar documento de Word**.
- 2 **Importar archivo:** Haga clic en **Examinar...** para abrir un cuadro de diálogo y seleccionar el archivo de Word.
- 3 Seleccione el archivo de Word y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

**4 Modo de importación:** Seleccione **Documento completo (solo capítulos)** en la lista desplegable.

**5** Asegúrese de que se ha seleccionado **Reemplazar** en la lista.

**Reemplazar** creará nuevas versiones de los requisitos existentes utilizando el nuevo contenido del documento de Word. Solo se reemplazarán los requisitos existentes que tengan nuevos valores en el documento de Word.



**NOTA** La importación de ida y vuelta no puede utilizarse con la función **Crear**.

**6** En el cuadro **Modo de importación**, seleccione **Ida y vuelta**.

**7 El documento tiene números de capítulo:** Define cómo se manejan los números al principio de un título de capítulo (por ejemplo, "1 Prefacio", "1.1 Objetivo").

**Seleccionado:** Se quitan los números del principio del título de un capítulo (por ejemplo, "1.1 Objetivo" se convierte en "Objetivo").

**Borrado:** Los títulos de los capítulos no se modifican.

**8** Haga clic en **Importar**. Una vez finalizada la importación, se abre el cuadro de diálogo **Resultados de la importación**. Este cuadro de diálogo incluye información sobre los requisitos creados y un resumen. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Importar resultado](#)" en la página 362.

**9** Haga clic en el botón **Cerrar** para descartar los resultados.

**10** Haga clic en el botón **Cerrar** del cuadro de diálogo de importación de MS Word restante.

## Importar requisitos de un archivo XML

Puede agregar, actualizar o reemplazar fácilmente grandes lotes de requisitos. Guarde los resultados de la consulta como un archivo XML, realice los cambios en los requisitos con un editor como Microsoft Word o el Bloc de notas y, a continuación, importe los cambios mediante la función de importación de XML.

Por ejemplo:


Un gestor de requisitos quiere cambiar el atributo "prioridad" de 100 requisitos de "debe" a "espera". Abre RM Browser y ejecuta el script deseado. Guarda los resultados de la consulta en un archivo XML. En el archivo XML, cambia el atributo "prioridad" y guarda el archivo XML actualizado.

El gestor de requisitos importa ahora el archivo XML completando el cuadro de diálogo **Importar XML**. Una vez completado el proceso de importación, se abre una página de resultados de importación que muestra el nombre de la clase, el PUID, el estado y los detalles del error de cada requisito.



**Para importar un archivo XML:**

- 1 Seleccione **Archivo XML** en el menú **Importar**. Se abre el cuadro de diálogo **Importar XML**.



- 2 En el campo **Importar archivo**, escriba la ruta y el nombre del archivo XML que desea importar o haga clic en **Examinar** para navegar hasta el archivo.
- 3 En la lista **Importar datos a**, seleccione la clase a la que va a importar el archivo.
- 4 En la lista **Modo de importación**, seleccione una de las siguientes opciones:

Modo	Descripción
Crear	Crea un nuevo requisito si el nodo del objeto en el archivo XML no existe.
Actualizar	Actualiza los atributos que han cambiado para cada nodo del objeto en el archivo XML.
Reemplazar	Crea una nueva revisión actual para cada nodo del objeto en el archivo XML con los cambios en los atributos especificados en el archivo XML.

- 5 Si desea crear un nuevo requisito cuando un requisito en el archivo XML tiene un ID de objeto que no coincide con el ID de objeto de un requisito en la base de datos, seleccione la casilla **Crear nuevo requisito si no se encuentra el requisito**. Esta opción solo está disponible para los modos **Actualizar** y **Reemplazar**.

- 6 En **Opciones de importación**, seleccione una o más opciones como se describe en la siguiente tabla:

Opción	Descripción
Utilizar el valor predeterminado si no se especifica ningún valor	Si no se especifica ningún valor para un atributo obligatorio, se utiliza el valor predeterminado. Si el atributo no tiene valor predeterminado, se muestra un mensaje de error en la página de salida de los resultados de la importación.
Truncar si el valor es demasiado largo	Si el valor es más largo que el valor máximo del atributo, el valor se trunca antes de guardar el requisito.
No propagar enlaces sospechosos	Los enlaces no se marcan como sospechosos cuando se actualiza o sustituye el requisito. <b>NOTA:</b> Esta opción no está disponible para el modo <b>Crear</b> .
Interrumpir el bloqueo si el requisito ya está bloqueado	Los bloqueos del usuario se quitan antes de intentar actualizar o reemplazar el requisito. En caso contrario, se mostrará un mensaje en la página de salida de resultados de la importación. <b>NOTA 1:</b> Esta opción no quita los bloqueos de CM. <b>NOTA 2:</b> Esta opción no está disponible para el modo <b>Crear</b> .

## Formatos de importación de categorías

Para la importación XML, las categorías pueden especificarse en estos formatos:

- Ruta completa con barra diagonal, por ejemplo, RMDemo/Data
- Ruta completa con barra invertida, por ejemplo, RMDemo\Data
- Nombre único de la categoría, por ejemplo, Data  
Tenga en cuenta que no debe haber ninguna otra categoría o subcategoría "Data".

## Formatos de importación de fechas

La importación XML requiere que la fecha especificada en un archivo XML coincida con el formato del atributo de la clase de requisitos que se desea importar.

## Importar requisitos desde un archivo CSV o Excel

El texto de los requisitos puede importarse desde archivos CSV o Excel. Gracias a este mecanismo, los datos de las columnas se asignan a atributos, lo que permite crear nuevos requisitos en masa. Suponiendo que se utilice un atributo único (normalmente el ID del requisito), los cambios pueden aplicarse fácilmente a los requisitos existentes. La solidez

de esta funcionalidad permite a los usuarios crear, sustituir, actualizar, borrar, anular, eliminar, enlazar o desenlazar requisitos.



**NOTA** Para la importación de archivos Excel, se aplican las siguientes restricciones:

- La importación de archivos Excel solo funciona si se ha instalado Microsoft Excel en el servidor Dimensions RM. Si no hay Excel en el servidor, guarde el archivo Excel como CSV.
- La importación de archivos Excel solo importa la primera hoja de trabajo de un archivo Excel .
- En Excel solo puede utilizarse una celda por atributo.
- Durante la importación, los archivos de Excel se convierten en formato CSV. Esto significa que:
  - El texto se importará como texto sin formato.
  - Las imágenes no se importarán.



**¡IMPORTANTE!** NO modifique el archivo CSV en ningún editor que no sea de texto. Hacerlo puede alterar los datos del archivo y hacer que la importación de CSV falle.

Para la importación CSV, pueden importarse varios valores para un atributo de lista. Los valores deben separarse mediante el carácter (|). Por ejemplo: Build1|Build4

**Para importar requisitos y datos de requisitos desde un archivo CSV o Excel:**

- 1 Para abrir el cuadro de diálogo de importación **Excel/CSV**, seleccione **Archivo Excel/CSV** en el menú **Importar**.



**PRECAUCIÓN** Al importar los requisitos de los *casos de prueba* o de las *ejecuciones de prueba* (como se define en "[Gestión de casos de prueba](#)" en la página 365), **debe** tener una columna de ID en sus datos CSV que coincida con el nombre del atributo para esa clase. Si su archivo CSV no tiene una columna de ID, todos los requisitos se fusionarán en uno solo. Para más información sobre la importación de los requisitos de los *casos de prueba* o de las *ejecuciones de prueba* , consulte el capítulo "[Importar requisitos de los casos de prueba y de las ejecuciones de prueba](#)" en la página 356.

- 2 Haga clic en **Examinar...** y seleccione el archivo CSV o Excel que desea importar.
- 3 En la lista **Modo de importación**, elija una de las siguientes opciones de importación:
  - **Crear:** Crear nuevos requisitos a partir de las filas del archivo CSV. Para que la creación se realice correctamente, todos los atributos obligatorios deben estar incluidos en el archivo de entrada.
  - **Actualizar:** Actualice los atributos de los requisitos existentes con los nuevos datos del archivo CSV. Los atributos se actualizan en los requisitos que coinciden con los criterios especificados. Tenga en cuenta que **la actualización** no está disponible en general para todos los usuarios, ya que no se aplica el control de versiones: los atributos se modifican in situ. Sin embargo, resulta útil para corregir uno o varios atributos introducidos erróneamente en un gran número de requisitos.
  - **Reemplazar:** Reemplace los atributos de los requisitos existentes que coincidan con los criterios especificados (por ejemplo, Rqmt. ID) con los nuevos datos del

archivo de entrada. Los cambios capturados provocarán la creación de una nueva versión actual del requisito.

- **Eliminar:** Marque como eliminados los requisitos que coincidan con los criterios especificados.
- **Recuperar:** Deshaga la eliminación de requisitos marcados como eliminados y que coincidan con los criterios especificados; esto significa que el estado actual cambiará de "Eliminado" a "Actual".
- **Quitar:** Quite los datos de los requisitos de la base de datos que coinciden con los criterios especificados. Tenga en cuenta que Quitar solo quita la última versión del requisito. Aunque no se recomienda **quitar** para el uso diario, ya que no mantiene el historial, es muy útil cuando se ha agregado o modificado un gran número de requisitos con datos incorrectos.
- **Enlazar:** Cree relaciones entre los requisitos que coinciden con los criterios de clase principal especificados y los requisitos que coinciden con los criterios de clase secundaria especificados (de Rqmt ID 1 a Rqmt ID 2). En RM, hay muchas formas de crear enlaces. Este método es útil cuando se importan requisitos mantenidos, a lo largo del tiempo, en hojas de cálculo que contienen enlaces.



**NOTA** Los atributos de tipo TEXTO no son válidos para el modo de enlace, por lo que no se incluirán en la lista de atributos cuando se esté en modo de enlace.

- **Eliminar enlace:** Elimina el enlace seleccionado. La opción Eliminar enlace está disponible si el usuario tiene el permiso *Enlazar* para las clases y el permiso *Eliminar* para las relaciones.
- **Quitar enlace:** Quita permanentemente un enlace. La opción Quitar enlace está disponible si el usuario tiene el permiso *Enlazar* para las clases y el permiso *Quitar* para las relaciones.



**PRECAUCIÓN** No se puede restaurar un enlace eliminado.

- 4 En la lista **Codificación de archivos**, seleccione la codificación utilizada para el archivo. Si la codificación deseada no está disponible en la lista, conviértala a un formato compatible.
- 5 En la lista **Separador de campo**, elija **Coma**, **Punto y coma**, **Espacio** o **Tabulación**, según el separador que se utilice en el archivo CSV o Excel.



**CONSEJO** Si no sabe con certeza si ha definido correctamente los datos, seleccione un rango de solo 2 o 3 filas para realizar una prueba rápida.

- 6 Para limitar el rango de filas que importar, desactive **Todas**, y seleccione **Desde** y **Hasta** para seleccionar un intervalo. De lo contrario, deje seleccionado **Todo** para importar los datos de todas las filas del archivo. Si el archivo tiene una fila de cabecera, puede omitirla seleccionando la opción **El archivo tiene una fila de cabecera**.
- 7 Si se selecciona la opción **El archivo tiene una fila de encabezado**, la primera fila del archivo de importación se utilizará como nombre de columna en la **Lista de columnas de archivos**.
- 8 Para agregar todos los requisitos importados a un documento o a una colección, siga estos pasos.


**Para importar todos los requisitos a un documento o a una colección existente, haga lo siguiente:**

- a Seleccione **Agregar al documento** o **Agregar a la colección**
- b En función del tipo de contenedor seleccionado, aparece un cuadro de selección adicional que da acceso a la lista de contenedores disponibles
- c Seleccione un contenedor.
- d Haga clic en **Aceptar**.

**Para importar todos los requisitos a un nuevo contenedor, haga lo siguiente:**

- a Seleccione **Agregar al documento** o **Agregar a la colección**
- b Ignore la lista de contenedores disponibles presentada
- c Introduzca un nuevo nombre de documento o colección en la casilla del cuadro de diálogo
- d Haga clic en **Aceptar**.


**Para importar todos los requisitos en un documento o una colección especificados por los datos en el archivo de importación haga lo siguiente:**

- a Seleccione **Agregar al documento** o **Agregar a la colección**
- b Seleccione la clase que se utilizará para crear los requisitos.
- c En la **Lista de columnas de archivos**, seleccione la columna que especifica el nombre del contenedor.
- d En la lista **Atributos de RM**, seleccione la entrada **<Documento>** o **<Colección>**.
- e Haga clic en  como haría para cualquier atributo asignado.


Bajo el título **Asignación de RM**, está emparejando columnas en el archivo de entrada con atributos en la clase de destino. La configuración de asignación difiere en función del modo de importación seleccionado. Revise lo siguiente para entender cómo utilizar las opciones de asignación de RM.



**CONSEJOS**

- Si los títulos de la fila del encabezado cabecera coinciden con los nombres de los atributos de la clase seleccionada, puede asignar los nombres de los atributos automáticamente haciendo clic en  la "varita mágica".
- Las asignaciones pueden almacenarse para un acceso rápido. Esto es útil cuando se importan repetidamente archivos con la misma asignación. Las asignaciones se almacenan por modo de importación y la clase. Para aplicar una asignación almacenada, selecciónela en la lista **Asignaciones almacenadas**.

**Para ejecutar una asignación, haga lo siguiente:**

- a Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo **Guardar asignación**.
- b Introduzca un nombre para la asignación, por ejemplo, *ImportarRequisitosPartesInteresadas*
- c Haga clic en **Aceptar**.

Modo de importación	Directrices de asignaciones
<b>Crear</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe asignar las columnas del archivo CSV o Excel a los atributos de los requisitos en RM. Los datos de las columnas que seleccione se importarán a los atributos a los que asigne las columnas, en los nuevos requisitos.</li> <li>■ Primero seleccione la categoría de requisitos en el campo <b>Clase de RM</b>. A continuación, seleccione la columna en el campo <b>Lista de columnas de archivos</b> y el atributo correspondiente en la lista <b>Atributos de RM</b>. Haga clic en el botón de flecha derecha para agregar el par asignado a la lista de <b>Atributos asignados</b>.</li> </ul>
<b>Actualizar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Actualizar presenta dos secciones de asignación. La primera define los criterios necesarios para <b>localizar</b> los requisitos que deben modificarse. El atributo utilizado para localizar el requisito que modificar debe ser un identificador único, generalmente se utiliza el ID del requisito (PUID).</li> <li>■ La segunda sección ofrece la posibilidad de seleccionar la columna del campo <b>Lista de columnas de archivos</b> y el atributo correspondiente del campo <b>Atributos de RM</b> antes de hacer clic en la flecha derecha para agregar el par asignado al campo <b>Lista asignada</b>.</li> <li>■ Si lo prefiere, puede elegir incluir solo las filas del archivo de entrada que coincidan solo de forma exclusiva con un objeto de Dimensions RM. Esto se consigue marcando la opción <b>Ignorar las filas que coinciden con varios objetos</b>. Por ejemplo, si se utiliza un identificador de requisito interno o un título, si el identificador aparece varias veces quizá sea mejor reconsiderar esos cambios.</li> <li>■ También es posible crear nuevos requisitos si no se encuentra ningún requisito que coincida con los criterios especificados.</li> </ul>
<b>Reemplazar</b>	Consulte la información anterior sobre Actualizar.
<b>Eliminar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solo se requiere el identificador único para marcar uno o más requisitos como eliminados utilizando esta función de importación.</li> <li>■ Si lo prefiere, puede elegir incluir solo las filas del archivo CSV que coincidan de forma exclusiva con un objeto de Dimensions RM. Esto se consigue marcando la opción <b>Ignorar las filas que coinciden con varios objetos</b>.</li> </ul>
<b>Recuperar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En situaciones en las que un grupo de requisitos ha sido, quizás por error, marcado como eliminado, puede "anularse el borrado" utilizando este modo de importación.</li> </ul>

Modo de importación	Directrices de asignaciones
<b>Quitar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solo se necesita el identificador único para eliminar (es decir, borrar) una o varias versiones de requisitos de la base de datos.</li> <li>■ Solo se elimina la versión <b>actual</b>; la versión <b>reemplazada</b> anterior pasa a ser actual.</li> </ul>
<b>Enlazar</b>	<p>El archivo de importación debe contener criterios únicos, normalmente Rqmt ID, para localizar los requisitos principales y secundarios con el fin de crear la relación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccione la relación en la lista <b>Relación</b>. Esta relación se utiliza para identificar atributos relevantes en los objetos principales y secundarios identificados.</li> <li>■ Seleccione el valor o los valores del archivo de importación que se utilizarán para identificar el requisito principal, seleccione el valor de la clase principal y, a continuación, haga clic en el botón de flecha a la derecha para agregar el par asignado al campo <b>Lista asignada</b>. Por ejemplo, de Rqmt. ID a Rqmt. ID.</li> <li>■ Seleccione el valor o los valores del archivo de importación que se utilizarán para identificar el requisito secundario, seleccione el valor de la clase secundaria y, a continuación, haga clic en el botón de flecha a la derecha para agregar el par asignado al campo <b>Lista asignada</b>. Por ejemplo, de Rqmt. ID a Rqmt. ID.</li> <li>■ Seleccione la opción <b>Ignorar las filas que coinciden con varios objetos</b> para incluir solo aquellas filas del archivo de importación que coincidan de forma exclusiva con un objeto de Dimensions RM.</li> </ul>
<b>Desenlazar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulte las instrucciones anteriores para <b>Enlazar</b>.</li> </ul>

## Formatos de importación de categorías

Para la importación de Excel o CSV, las categorías pueden especificarse en estos formatos:

- Ruta completa con barra diagonal, por ejemplo, RMDemo/Data
- Ruta completa con barra invertida, por ejemplo, RMDemo\Data
- Nombre único de la categoría, por ejemplo, Data  
Tenga en cuenta que no debe haber ninguna otra categoría o subcategoría "Data".
- ID de la categoría, por ejemplo, 21

## Formatos de importación de fechas

La importación de Excel o XML requiere que la fecha especificada en un archivo de importación coincida con el formato del atributo especificado para la asignación en la clase de requisito.

## Importar requisitos de los casos de prueba y de las ejecuciones de prueba

Los requisitos de los *casos de prueba* o de las *ejecuciones de prueba* (definidos para "[Gestión de casos de prueba](#)" en la [página 365](#)) se importan mediante la importación de CSV (véase el capítulo "[Importar requisitos desde un archivo CSV o Excel](#)" en la [página 350](#)). Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente:

- 1 La importación espera que para Crear, Actualizar o Reemplazar, siempre haya un ID (*PUID* u *OBJECT\_ID*) presente.  
**PUID:** Debe coincidir con el nombre de visualización del atributo PUID de la clase.  
**OBJECT\_ID:** Debe tener el nombre *OBJECT\_ID*.
- 2 Para **Crear**, el ID puede ser un ID existente o un ID imaginario.
- 3 El ID (*PUID* u *OBJECT\_ID*) debe estar únicamente en la línea en la que empieza el requisito.
- 4 La primera línea del archivo CSV debe tener nombres de campos.
- 5 El atributo "Pasos de prueba" se divide en columnas con estos nombres:
  - Pasos de la prueba - Descripción
  - Pasos de la prueba - Resultado esperado
  - Pasos de la prueba - Resultado real



**PRECAUCIÓN** Especifique esta columna solo para los requisitos de *Ejecución de prueba*.

- 6 El número de paso (por ejemplo, "Paso 3") se genera a partir de la posición dentro del archivo CSV.



## Ejemplos

Los ejemplos siguientes representan 2 requisitos de *casos de prueba*, TC\_0001 y TC\_0002. Observe que el atributo "Pasos de la prueba" se ha dividido y el Paso 2 (Descripción y Resultado esperado) está en una línea separada sin ningún otro valor de campo.

### **Ejemplo sin ID original**

El siguiente ejemplo permite importar casos de prueba sin almacenar el ID original.

```
ID de la prueba,Nombre de la prueba,Pasos de la prueba - Descripción,Pasos de la prueba - Resultado
esperado
TC_0001,Login RM,Haga clic en Login,Abre la vista de inicio
,,Haga clic en Requisitos,Abre la vista de requisitos
TC_0002,Requisito de prueba abierta,Introduzca "Test" y haga clic en "Buscar",Muestra 10 requisitos
,,Haga doble clic en el requisito desde el resultado de la búsqueda,Abre el diálogo "Editar atributos"
para el requisito
```

### **Ejemplo con ID original**

El siguiente ejemplo permite importar casos de prueba y almacenar el ID original del caso de prueba en otro atributo separado. Observe que la columna **ID original** contiene el mismo valor que la columna **ID de prueba**. Esto permite asignar la columna **ID original** a un atributo de RM, que almacenará el ID original.

```
ID de prueba,ID original,Nombre de la prueba,Pasos de la prueba - Descripción,Pasos de la prueba -
Resultado esperado
TC_0001,TC_0001,Inicio de sesión RM,Clic en Login,Abre la vista de inicio
,,Haga clic en Requisitos,Abre la vista de requisitos
TC_0002,TC_0002,Requisito de prueba abierta,Introduzca "Test" y haga clic en "Buscar",Muestra 10
requisitos
,,Haga doble clic en el requisito desde el resultado de la búsqueda,Abre el diálogo "Editar atributos"
para el requisito
```

## Importar requisitos desde un archivo ReqIF

Un archivo ReqIF permite intercambiar requisitos entre aplicaciones de diferentes proveedores. Los siguientes capítulos describen cómo importar requisitos y documentos de un archivo ReqIF a Dimensions RM.

### **Requisitos previos**

- 1 Exporte su módulo o módulos en un único archivo ReqIF. Para más información sobre la exportación de ReqIF, consulte el manual de la aplicación que proporciona los datos.
- 2 Si su módulo ReqIF contiene imágenes u otros archivos adjuntos, deben estar presentes en el mismo directorio que el archivo ReqIF (DOORS exportará las imágenes y los archivos adjuntos de esta manera). Ponga estos archivos junto con el

archivo ReqIF en un solo archivo ZIP. Este archivo ZIP puede ser importado por RM Browser.



**¡IMPORTANTE!** La clase de importación en Dimensions RM debe tener definidos los siguientes atributos:

- **ID externo** (Tipo: Alfanumérico)
- **ReqIF ID** (Tipo: Alfanumérico)
- **Propietario** (Tipo: Alfanumérico)
- **Adjunto de archivo** (Tipo: Adjunto de archivo)

En función de los nombres de los atributos, éstos se asignan automáticamente. Para más información sobre los nombres de atributos para la importación de ReqIF, consulte el capítulo *Instance Schema for ReqIF* en la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### **Iniciar la importación**

#### **Para iniciar la importación:**

- 1** Seleccione **ReqIF** en el menú de **importación**. Se abre el asistente de **Importar ReqIF**.
- 2** Haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo ZIP que contiene su archivo ReqIF.
- 3** Si el archivo ZIP contiene más de un archivo ReqIF, se abrirá el cuadro de diálogo **Seleccionar archivo ReqIF**. Seleccione el archivo ReqIF que desea importar y haga clic en **Aceptar**.
- 4 Documento RM:** Si selecciona la opción **Importar línea de base**, se activa la lista de documentos RM. Si selecciona un documento, se importará como una instantánea de ese documento.
- 5 Tabla como:** Si su módulo contiene tablas DOORS, pueden importarse como tabla HTML o como requisitos individuales.
  - **HTML:** Crea una tabla HTML y la guarda en un atributo de texto. La conversión a HTML eliminará los atributos que no sean visibles. Para mantener estos atributos, seleccione **Requisito**.
  - **Requisito:** Guarda cada celda de la tabla como requisito único.
- 6 Estructura del módulo:** Puede importar un documento (módulo) con o sin capítulos.
  - **Capítulos:** El documento de RM resultante contendrá capítulos que contienen subcapítulos o requisitos.
  - **Solo requisitos:** El documento RM resultante contendrá únicamente requisitos. Esto significa que la estructura del documento se construye con requisitos en lugar de capítulos.
- 7 Modo de importación:** Especifica cómo debe operar la importación en los requisitos que existen en Dimensions RM.
  - **Crear requisitos:** Siempre crea el requisito durante la importación.
  - **Reemplazar requisitos:** Reemplaza los requisitos existentes durante la importación.

- **Crear un nuevo requisito si no se encuentra el requisito** Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado **Reemplazar requisitos**.
  - **Habilitado:** Se crea un requisito si no se encuentra.
  - **Deshabilitado:** Un requisito que no se puede encontrar no se importa.

**8 Documentos ReqIF / Documentos seleccionados:** Defina los documentos (módulos) que desee importar.

**Cómo agregar un documento (módulo) para Importar:**


- a Seleccione los documentos (módulos) que desea importar en la lista **Documentos ReqIF**.



**CONSEJO** Para encontrar rápidamente un documento, introduzca parte de su nombre en la casilla situada sobre el primer nombre del documento.




**NOTA** Si un documento tiene una o varias líneas de base, éstas se encuentran en la lista como entradas separadas del documento. Al agregar estas entradas a la lista de **Documentos seleccionados**, se agregan estas líneas de base como instantáneas del documento principal.

- b Haga clic en . Esto agrega el documento a la lista de **Documentos seleccionados**.

**Cambiar el nombre de un documento seleccionado:**

- a Seleccione los documentos (módulos) que desea importar en la lista **Documentos seleccionados**.
- b Haga clic en el enlace de **Renombrar**. Esto agrega el documento a la lista de **Documentos seleccionados**. Se abre el cuadro de diálogo *Cambiar el nombre del documento*.
- c Introduzca el nuevo nombre en el cuadro de texto.
- d Haga clic en el botón **Aceptar**.

**Cómo quitar un documento (módulo) de la importación:**

- a Seleccione los documentos (módulos) que desea quitar en la lista **Documentos seleccionados**.
- b Haga clic en .

**9** Haga clic en **Siguiente**. Se abre la página de asignación de atributos de RM. Aquí puede asignar atributos ReqIF a atributos de RM.

**10 Clase de RM:** Define la clase o clases utilizadas al importar.


**Modo de clase única:**

En la importación, el modo de clase única convierte cada objeto de requisito en su archivo ReqIF en el mismo tipo de clase de RM. Para utilizar el modo de clase única, seleccione la clase en la lista de clases de RM.

**Modo multiclase:**


Al importar, el modo multiclase convierte cada objeto de requisito de su archivo ReqIF para el que se ha definido una asignación de clases en el tipo de clase de RM correspondiente.

Para usar el modo multiclase, ejecute estos pasos:


- a Seleccione la opción **Multiclase**.
- b Haga clic en **Asignación de clases**.
- c Seleccione una clase de la lista de tipos de especificaciones y su correspondiente clase de la lista de **clases de RM**.
- d Haga clic en  .
- e Repita los pasos c y d para todas las demás clases que quiera usar para importar.
- f Haga clic en **Aceptar**.

- 11 Id de ReqIF:** Seleccione un atributo que contenga el id de ReqIF de sus requisitos. Esto es necesario para transferir su módulo correctamente a Dimensions RM y crear los enlaces entre sus requisitos.
- 12 ID externo:** Seleccione el atributo que contiene el ID interno de los requisitos de la herramienta de origen. En el caso de DOORS, sería DOORS ID.
- 13 Campo del propietario:** Seleccione un atributo que contenga el nombre del módulo propietario de sus requisitos. Esto es necesario para construir su módulo correctamente en Dimensions RM.
- 14 Campo de datos adjuntos:** Seleccione un atributo que contenga los archivos adjuntos de sus requisitos, como imágenes u otros archivos.
- 15 Asignación de atributos:** Una asignación de atributos define qué atributo de Dimensions RM recibe el valor de un atributo ReqIF. Si ha almacenado previamente una asignación para esta clase, puede seleccionarla en la lista **Asignaciones almacenadas**.

**Asignar un atributo:**

- a Seleccione un atributo ReqIF en la lista **Atributos ReqIF**.
- b Seleccione un atributo de RM en la lista **Atributos RM**.
- c Haga clic en  . La asignación aparece en la lista **Atributos asignados**. Repita estos pasos para otros atributos que desee asignar.

**Cómo quitar una asignación de atributos:**


- a Seleccione el atributo que desea quitar en la lista **Atributos asignados**.
- b Haga clic en  .




**¡IMPORTANTE!** Los requisitos en Dimensions RM tienen atributos obligatorios (por ejemplo, *Título* y *Texto*). En función de la clase, otros atributos pueden ser obligatorios también. Si no se define ninguna asignación para un atributo obligatorio, éste recibirá el valor por defecto *no definido*.

- 16 Asignación de valores de atributos de RM:** Una asignación de valores define cómo convertir un valor de atributo multivalor (por ejemplo, atributo de lista)..

### Asignación de un valor:

- a Seleccione un valor ReqIF en la lista **Valores de ReqIF**.
- b Seleccione un valor de RM en la lista de **Valores de RM**.
- c Haga clic en . La asignación aparece en la lista **Valores asignados**. Repita estos pasos para otros valores que desee asignar.


### Quitar una asignación de valores:

- a Seleccione el valor que desea quitar en la lista **Valores asignados**.
- b Haga clic en .



#### NOTA

- Si no se asigna un valor a un atributo obligatorio, éste recibirá el valor por defecto *no definido*.
- Si no se asigna un valor a un atributo opcional, éste permanecerá vacío.

- 17** Puede guardar su asignación de atributos y listar los valores de los atributos para esta clase ejecutando estos pasos:
  - a Haga clic en  junto a la lista **Asignaciones** almacenadas.
  - b Introduzca un nombre en la casilla **Nombre**.
  - c Haga clic en **Aceptar**.
- 18** En el modo Multiclase, repita los pasos 11 a 17 para cada clase.
- 19** Seleccione el atributo ReqIF que identifica los capítulos en la lista de **identificación de capítulos**.
- 20** Escriba el texto que identifica a un capítulo en la casilla **Valor del atributo**.
- 21** Haga clic en **Iniciar** para empezar la encuesta.

## Importar requisitos previamente exportados

Para importar requisitos previamente exportados, hay dos opciones:

- 1** Importar un documento creado por la función de **Exportación** de la Búsqueda Rápida
- 2** Importar un documento de Word creado por la función de **exportación** de un documento RM



**¡IMPORTANTE!** Puede importar cualquiera de estos formatos de archivo:

- Documentos de Word
- Archivo XML
- Archivos CSV



**PRECAUCIÓN** Cuando se importan los atributos de los usuarios, la configuración debe ser **Mostrar ID de usuario**. Para más información, consulte el capítulo "[Configuración de visualización de atributos del usuario](#)" en la página 88.

En general, la importación de requisitos que se han exportado previamente funciona como se describe en los capítulos anteriores. Sin embargo, cuando se utilizan documentos de Word, los requisitos deben importarse a partir de tablas. Para cada formato, es necesario preparar el documento para la importación ejecutando los siguientes pasos:

- 1 Para los documentos de Word: Asegúrese de que todos los campos obligatorios están incluidos y contienen valores. Si no es así, agregue una columna con el nombre del atributo que falta y rellene cada celda con valores.
- 2 Para los documentos de Word:
  - a Asegúrese de que los nombres de los atributos de la clase coinciden con las cabeceras de las columnas del documento
  - b Quite todos los campos que no se puedan rellenar (por ejemplo, la fecha de creación). Quite la columna ID solo cuando cree nuevos requisitos.
  - c Quite la fila **Recuento de filas**.
- 3 Para los archivos XML:
  - a Quite todos los campos que no se puedan rellenar (por ejemplo, la fecha de creación). Quite la columna ID solo cuando cree nuevos requisitos.
  - b Quite los atributos de requisito **id**, **version** y **puid** y el elemento de **atributo** con el valor **id PUID**.
- 4 Para los archivos CSV: Quite la fila **Recuento de filas**.
- 5 Guarde el documento con un nuevo nombre.
- 6 Inicie la importación como se describe en:
  - "[Importar requisitos desde documentos de Microsoft Word](#)" en la página 340
  - "[Importar requisitos de un archivo XML](#)" en la página 348
  - "[Importar requisitos desde un archivo CSV o Excel](#)" en la página 350

## Cuadro de diálogo Importar resultado

Después de importar los requisitos o un documento (que también puede contener requisitos), se muestra el cuadro de diálogo **Importar resultado**. Este cuadro de diálogo muestra los detalles de la importación (por ejemplo, el modo de importación) y el estado de la importación para cada requisito, proporcionando estas secciones:

- Correcto
- Sin cambios
- Advertencias

- Errores



**PRECAUCIÓN** Un requisito se puede importar correctamente, pero también puede estar en la sección de Advertencias. El motivo de la advertencia puede ser el intento de establecer un atributo que no lo puede establecer el importador (por ejemplo, es sospechoso, o con la hora modificada).

La sección **Correcto** le permite abrir los requisitos importados haciendo clic en sus respectivos enlaces en la columna **Objeto**.





## Capítulo 9

---

# Gestión de casos de prueba

Descripción general	366
Crear un caso de prueba	366
Crear una ejecución de prueba	367
Creación masiva de ejecuciones de pruebas	367
Funciones de los pasos de prueba	367

## Descripción general

La gestión de casos de prueba permite crear casos de prueba y una o varias ejecuciones de pruebas relacionadas con un caso de prueba. Un caso de prueba define el objetivo general de una prueba y el procedimiento. Una ejecución de una prueba muestra las tareas ejecutadas junto con los resultados. En los siguientes capítulos se describe la instalación predeterminada de la gestión de casos de prueba. Tenga en cuenta que los nombres de las clases y los diseños de los formularios no son necesariamente idénticos a los de su instalación.

## Crear un caso de prueba

Un caso de prueba permite a los usuarios definir el objetivo general de una prueba (por ejemplo, la instalación de Dimensions RM Client) junto con los pasos de la prueba que deben realizarse (por ejemplo, ejecutar Setup.exe).

**Para crear un caso de prueba, siga estos pasos:**

- 1 En el menú Nuevo, seleccione **Requisito** y elija la clase de caso de prueba; por ejemplo, **Test\_Case**; esto abrirá el formulario del caso de prueba. Si hay problemas para abrir el formulario, consulte al administrador de RM o vea el capítulo *Test Case Management* en la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.
- 2 En la sección **Atributos estándar**, introduzca el nombre de la prueba y la descripción (el objetivo general del caso de prueba).
- 3 Expanda la sección **Estado del diseño de la prueba** del formulario.
- 4 Rellene los atributos en esta sección del formulario y deje los **Pasos de prueba** para el final.
- 5 A continuación se muestra un ejemplo de la sección Pasos de prueba, tal y como se define en el formulario predeterminado. Haga clic en **+ Add** para crear un nuevo paso.

Test Steps:


Step	Description	Expected Result

- 6 Haga doble clic en la celda de la columna **Descripción** para agregar o editar la descripción.
- 7 Haga doble clic en la celda de la columna **Resultado esperado** para editar el resultado esperado.
- 8 Repita los pasos 5 a 7 para agregar más pasos.
- 9 El valor predeterminado de **Estado de la última ejecución** será "Sin ejecución"; déjelo para más adelante.
- 10 Cuando haya terminado, haga clic en **Guardar**, en **Guardar y copiar** o en **Guardar y nuevo**.

## Crear una ejecución de prueba

Una ejecución de prueba está relacionada con un caso de prueba y permite al probador proporcionar los resultados de las pruebas ejecutadas.

**Para crear una ejecución de prueba, siga estos pasos:**

- 1 Abra el caso de prueba para el que desea crear una ejecución de prueba. Para obtener información sobre los requisitos de apertura, consulte el capítulo ["Exportar requisitos" en la página 135](#).
- 2 En el cuadro de diálogo **Editar atributos**, expanda la sección **Enlaces**.
- 3 Haga clic en .
- 4 Si se utiliza la configuración predeterminada, se abre un cuadro de diálogo **Nuevo Test\_Run**, prerrellenado con la descripción, los prerrequisitos y los pasos de la prueba. Se agrega una nueva columna para que el probador introduzca el resultado real.
- 5 Introduzca un nombre para la ejecución de prueba.
- 6 Expanda las secciones tituladas **Estado de la planificación** y **Estado de ejecución** y rellene los atributos. Estos atributos se utilizan normalmente para la programación y la asignación.  
Un probador puede filtrar fácilmente los pasos de la prueba que se le han asignado y agregar notas y estados.
- 7 Haga clic en **Guardar**.

## Creación masiva de ejecuciones de pruebas

Si tiene muchos casos de prueba, la creación de ejecuciones de prueba puede simplificarse mediante creaciones masivas utilizando la función Crear nuevo y enlazar. Para más información, consulte el capítulo ["Crear requisitos de forma masiva" en la página 125](#).








## Funciones de los pasos de prueba

La tabla **Pasos de prueba** contiene una lista de todos los pasos de la prueba. Contiene estas columnas:

- **Columna sin nombre:** Contiene una casilla para quitar y mover (subir o bajar) pasos.
- **Pasos:** Contiene el nombre del paso, por ejemplo, Paso 1.
- **Descripción:** Valor predeterminado: vacío. Introduzca las instrucciones para el probador.
- **Resultado esperado:** Valor predeterminado: vacío. Especifique en qué condiciones se considera que el paso ha tenido éxito.

- **Resultados:** Esta columna solo existe en la clase *Test\_Run*. El probador introduce el resultado real del paso de la prueba.

**La tabla Pasos de prueba proporciona estas funciones:**

	Crea un nuevo paso en la tabla Pasos de prueba.
	Elimina uno o varios pasos de la prueba seleccionados.
	Sube el paso seleccionado una posición.
	Baja el paso seleccionado una posición.
	Expande la tabla Pasos de prueba para que llene la ventana.
	Solo está disponible en el modo Pasos de prueba expandido. Transfiere los cambios a la ventana <b>Nuevo Test_Cases</b> .
	Solo está disponible en el modo Pasos de prueba expandido. Cancela los cambios y vuelve a la ventana <b>Nuevo Test_Cases</b> .

# Capítulo 10

---

## Ágil

Antes de empezar	370
Conceptos básicos de Ágil	370
Opciones de visualización	375
Mostrar atributos adicionales de la historia en las tarjetas	376
Pestañas de Ágil	377
Usar Ágil	384

## Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar *Ágil* con *Dimensions RM*, se deben ejecutar las siguientes tareas:

- 1 Crear relaciones y clases relacionadas con *Ágil* (consulte el capítulo *Agile* de la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*).
- 2 Habilitar *Ágil* para la instancia (consulte el capítulo "*Ágil*" en la página 86).
- 3 Configurar *Ágil* (ver capítulo "*Configurar Ágil*" en la página 451).

## Conceptos básicos de *Ágil*

### Acerca de *Ágil*

*Dimensions RM* proporciona capacidades ágiles como registros pendientes, guiones gráficos y evoluciones. Tanto los artefactos de *Ágil* como los tradicionales se pueden visualizar en estas vistas e incluso enlazarlos entre sí para permitir enfoques híbridos a nivel de organización y de proyecto. Solo un usuario con derechos de administrador puede activar *Ágil*. Para activar *Ágil*, consulte el capítulo "*Ágil*" en la página 86.


### Características de *Ágil*

*Ágil* en *Dimensions RM* permite:


- **Artefactos y vistas de *Ágil***
  - Artefactos de *Ágil* basados en clases de *RM*
  - Registros pendientes y guiones gráficos
  - Desglose de productos/versiones/sprints
  - Cálculos y visualizaciones sobre prioridad, esfuerzo y progreso
  - Informes de evolución a nivel de versión y sprint
- **Compatibilidad con enfoques híbridos**
  - Requisitos y artefactos de *Ágil*
  - Trazabilidad en todos los tipos de artefactos
  - Requisitos no funcionales
  - Reutilización de registros pendientes y guiones gráficos para artefactos tradicionales
- **Integración en el desarrollo**
  - Historia que se proporcionará a la herramienta de desarrollo (*Ágil*)
  - Información sobre el progreso del desarrollo a los comités de *RM*

## Comparar la gestión de requisitos y los enfoques Ágil


Las siguientes imágenes comparan los diferentes enfoques o la gestión de requisitos.



**RM puro**



**Ágil puro**






**Híbrido RM/Ágil**

- **RM puro:** El enfoque RM puro permite definir los diferentes tipos de requisitos pero no permite al departamento de desarrollo desglosar los requisitos en tareas individuales.
- **Ágil puro:** El enfoque Ágil puro permite que el desarrollo conserve diferentes tareas y cambios entre diferentes versiones pero no conecta estas tareas con los requisitos.
- **Híbrido RM/Ágil:** El enfoque híbrido RM/Ágil combina lo mejor de ambos enfoques. Los diferentes tipos de requisitos están conectados con las tareas y los cambios del departamento de desarrollo.

## Acceder a Ágil

Para acceder a Ágil, haga clic en el icono de **Ágil**  en la barra de menús. Se abre la vista de Ágil. En la parte derecha, bajo la barra de menú, se encuentran estos controles:

- Lista desplegable de **productos** .
- Botón Editar .
- Menú Opciones de visualización .
- Menú **Nuevo**


A continuación, seleccione un producto (para agregar un producto, consulte el capítulo "[Agregar productos](#)" en la página 385). Esto abre las siguientes pestañas para el producto seleccionado:

- Pestaña Descripción general
- Pestaña Registro de productos pendientes
- Pestaña Guion gráfico del producto
- Pestaña Planificación del sprint
- Pestaña Guion gráfico del sprint
- Pestaña Panel de tareas

## Acerca de los productos

Un "producto" es un elemento al que se le pueden asignar épicas, características o historias. Esto representa un producto completo, un módulo o un componente.

## Acerca de las versiones

Una "versión" está enlazada a un producto. Cada versión contiene las épicas, características, historias y sprints relevantes para la versión. Por ejemplo, la versión 1.1 solo contiene las características que hayan cambiado desde la versión 1.0. Una característica de dicha versión también contendría solo aquellas historias que hayan cambiado desde la versión 1.0. Una versión se marca como .

## Acerca de las historias

Una "historia" describe la función que se va a implementar. Sin embargo, una historia puede incluir varias tareas. Si una historia fuera "Instalar base de datos", requeriría que se aplicaran varios ajustes durante el proceso de instalación. Estos escenarios podrían especificarse en la descripción de la historia. Sin embargo, una historia no debería ser del estilo "Instalar sistema operativo y base de datos". En este caso debería dividirse en dos historias.

En las listas, las historias pueden mostrar los identificadores descritos en el capítulo ["Acerca de los identificadores" en la página 373](#).


Una historia se marca como .



**CONSEJO** Puede cambiar con facilidad la prioridad de una historia con la función de arrastrar y soltar.

- 1 Arrastre la historia de la que desea cambiar la prioridad a una historia que tenga la prioridad que desea, por ejemplo, la historia ST\_1 con prioridad "Baja" a la historia ST\_2 con prioridad "Alta".
- 2 Suelte el botón del ratón para colocar la historia ST\_1 sobre ST\_2. Así se cambia la prioridad de la historia ST\_1 de "Baja" a "Alta".


## Acerca de los sprints

Un "sprint" define en qué plazo deben completarse las historias asignadas. Un sprint se marca como .




## Acerca de las características

Una "característica" agrupa varias historias de forma lógica y se asignará a una versión. La descripción explica lo que deben lograr las historias asignadas. En las listas, las características pueden mostrar los identificadores descritos en el capítulo ["Acerca de los identificadores" en la página 373](#).



Una característica se marca como .

## Acerca de las épicas


Una "épica" agrupa varias características e historias de forma lógica y se asignará a una versión. En las listas, las épicas pueden mostrar los identificadores descritos en el capítulo ["Acerca de los identificadores" en la página 373](#). Una épica se marca como .



**NOTA** Si agrega la clase Épicas después de haber creado los productos, haga lo siguiente para cada producto con el que desee utilizar épicas:

- 1 Seleccione el producto en la lista desplegable **Producto** .
- 2 Haga clic en el botón Editar .
- 3 Asegúrese de que **Épica** está habilitado en el área de **Mostrar clases asignadas**.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

## Acerca de las tareas



Las tareas le permiten dividir las historias en diferentes pasos de desarrollo. De este modo, podrá obtener una visión más detallada del progreso en el desarrollo de las funciones. Una tarea se marca como .

## Acerca de las clases asignadas



Para las épicas, características, historias y tareas, puede utilizar más de una clase. Esto permite utilizar diferentes conjuntos de atributos para diferentes tipos de productos, por ejemplo, un vehículo puede necesitar atributos diferentes que un software. Al crear o modificar un producto, encontrará estas clases asignadas en la sección **Mostrar clases asignadas** del diálogo para crear o modificar un producto. La sección **Mostrar clases asignadas** le permite elegir qué clases quiere ver en las pestañas de Ágil. Tenga en cuenta que solo puede elegir entre varias clases si su administrador las creó y configuró como se describe en el capítulo ["Configurar Ágil" en la página 451](#).

## Acerca de los identificadores

En las listas, las épicas, las características y las historias, se proporciona información adicional a través de estos identificadores:

- Usuario o grupo, por ejemplo 
- Prioridad, por ejemplo 

Además, las historias tienen los siguientes identificadores:

- Esfuerzo, por ejemplo,  (formato: esfuerzo restante/esfuerzo estimado)
- Clasificación, por ejemplo 

## Acerca de la capacidad

Para una versión o sprint, puede especificar la **Capacidad**. Este valor numérico especifica el tiempo que necesita la versión o el sprint para completarse.


En la pestaña **Descripción general**, verá una barra de progreso para cada versión o sprint si se ha especificado la capacidad.

En la pestaña **Registro de productos pendientes**, verá una barra de progreso junto a la versión seleccionada. Muestra qué parte de la capacidad usan todas las características asignadas en función de su esfuerzo estimado.

En la pestaña **Planificación del sprint**, verá una barra de progreso junto al sprint seleccionado. Muestra qué parte de la capacidad usan todas las historias asignadas en función de su esfuerzo estimado.

## Acerca de los mapas de las historias







Un mapa de la historia le permite asignar épicas, características e historias a una versión. Esto es especialmente útil si las características se implementan en fases (por ejemplo, la funcionalidad básica se implementa en la versión 1.0, mientras que la funcionalidad ampliada se implementa en la versión 1.1). La siguiente imagen muestra la configuración general de un mapa de la historia:



## Información rápida


Para obtener información rápida sobre productos, versiones, sprints, épicas, características o historias, puede utilizar la funcionalidad de información rápida en Ágil.

Esta información rápida muestra toda la información relevante para la clase relacionada. Está disponible en listas o listas desplegadas donde aparecen estos iconos:

-  Muestra la información rápida para un producto.
-  Muestra la información rápida para una versión.
-  Muestra la información rápida para un sprint.
-  Muestra la información rápida para una épica.
-  Muestra la información rápida para una característica.
-  Muestra la información rápida para una historia.

La información rápida también está disponible para los elementos a los que se hace referencia en otro elemento, por ejemplo, una épica o una característica a la que se hace referencia en una historia.

## Opciones de visualización

Junto a la lista desplegable Producto, encontrará el menú Opciones de visualización . Proporciona estos ajustes:

Configuración	Descripción
<b>Filtrar por categorías</b>	Muestra las épicas, las características y las historias solo de la categoría seleccionada.
<b>Mostrar solo mis historias</b>	Muestra solo las historias asignadas al usuario actual.
<b>Descripción</b>	<p><b>Todo:</b> Muestra la descripción completa de las historias, las características, las épicas y las versiones debajo de sus títulos. Muestra el objetivo del sprint completo de los sprints debajo de sus títulos.</p> <p><b>Historias:</b> Muestra la descripción completa de una historia debajo de su título.</p> <p><b>Ocultar:</b> Oculta la descripción de historias, características, épicas, sprints y versiones.</p>
<b>Información principal</b>	Muestra la información de los principales (épicas y características) en la tarjeta.
<b>Características/historias asignadas</b>	<p><b>Gris:</b> Muestra las características e historias que están asignadas a una versión con un fondo gris.</p> <p><b>Ocultar:</b> Oculta las características e historias asignadas a una versión</p>
<b>Progreso de las versiones</b>	<p><b>Mostrar:</b> El progreso se indica cambiando el fondo de un elemento por una barra de progreso.</p> <p><b>Ocultar:</b> No se muestra ningún progreso.</p>

Configuración	Descripción
<b>Progreso del sprint</b>	<b>Mostrar:</b> El progreso se indica cambiando el fondo de un elemento por una barra de progreso. <b>Ocultar:</b> No se muestra ningún progreso.
<b>Progreso de la historia</b>	<b>Mostrar:</b> El progreso se indica cambiando el fondo de un elemento por una barra de progreso. <b>Ocultar:</b> No se muestra ningún progreso.
<b>Mostrar artefactos vacíos</b>	Muestra características e historias que no se han asignado a una épica.
<b>Mostrar registro de versiones pendientes</b>	Muestra las historias que no se han asignado a versiones y sprints en el <b>Mapa de la historia</b> .
<b>Truncar descripciones de historias</b>	Contrae las descripciones de historias a una sola línea y quitar las imágenes y tablas. Esta configuración solo se utiliza con el <b>Mapa de la historia</b> .
<b>Mostrar identificador "Asignado a"</b>	Muestra el identificador del usuario o grupo al que se asigna una historia.
<b>Mostrar identificador "Esfuerzo"</b>	Muestra el identificador de esfuerzo de una historia.
<b>Mostrar identificador "Prioridad"</b>	Muestra el identificador de prioridad de una historia.
<b>Mostrar identificador "Clasificación"</b>	Muestra el identificador de clasificación de una historia.
<b>Mostrar en la tarjeta</b>	Muestra el atributo de la historia seleccionada en su tarjeta.

## Mostrar u ocultar atributos en los diálogos

Para cualquier diálogo utilizado para crear, mostrar o editar un producto, versión, sprint, épica, característica o historia, puede mostrar u ocultar cualquiera de los atributos Ágil predeterminados. Para mostrar u ocultar un atributo, selecciónelo en la lista desplegable **Personalizar campos**. Los atributos visualizados muestran una marca de verificación. El asterisco que sigue al nombre del atributo indica que es obligatorio.

## Mostrar atributos adicionales de la historia en las tarjetas

Para permitir una mejor descripción general de los datos importantes, puede mostrar atributos adicionales en las tarjetas de la historia. Cada pestaña de Ágil reconoce las necesidades de las diferentes etapas y se configura de forma independiente.

### Para mostrar atributos adicionales de la historia:

- 1 Abra el menú desplegable **Mostrar en la tarjeta**.

- 2 Seleccione los atributos que quiere mostrar en las tarjetas de historia.



**NOTA** También puede mostrar información rápida para las épicas y características si se muestran en las tarjetas de la historia. Para obtener más información sobre la información rápida, consulte el capítulo "[Información rápida](#)" en la página 374.

## Pestañas de Ágil

### Pestaña Descripción general

La pestaña Descripción general muestra los elementos relevantes en listas jerárquicas y permite filtrar con facilidad. Si usa Descripción general puede encontrar con facilidad los sprints relacionados con las diferentes características y productos.

La pestaña Descripción general está dividida en estas secciones:

- [Diagrama de evolución](#)
- [Lista de versiones](#)
- [Lista de sprints](#)
- [Lista de historias](#)

#### **Diagrama de evolución**

El diagrama de evolución aparece si se selecciona una versión o un sprint.

**Diagrama de evolución de la versión:** Muestra el esfuerzo restante y el esfuerzo estimado para los sprints relacionados.

**Diagrama de evolución del sprint:** Muestra el esfuerzo restante y el esfuerzo estimado para las historias relacionadas.

Ambos diagramas permiten reconocer con facilidad si el plazo se puede cumplir.

A partir de los valores anteriores, el diagrama de evolución prevé el futuro desarrollo. Para facilitar el reconocimiento, los valores previstos se muestran en un color diferente.

Puede elegir entre estos diferentes tipos de diagramas:

- Gráfico de líneas
- Gráfico de áreas
- Gráfico de barras
- Gráfico de columnas

### **Lista de versiones**

La lista de versiones muestra todas las versiones del producto seleccionado. Si se ha especificado la capacidad, se muestra una barra de progreso para cada versión. Al seleccionar una versión, se carga el diagrama de evolución y la lista de sprint.

### **Lista de sprints**

La lista de sprints muestra todos los sprints de la versión seleccionada. Si se ha especificado la capacidad, se muestra una barra de progreso para cada sprint. Al seleccionar un sprint se cargan las historias asignadas y el diagrama de evolución.

### **Lista de historias**

La lista de historias muestra todas las historias de la versión o sprint seleccionado. Si no se selecciona ningún sprint, haga clic en **Cargar historias** para cargar las historias de la versión seleccionada.

## **Pestaña Registro de productos pendientes**

En la pestaña **Registro de productos pendientes** puede hacer lo siguiente:

- Definir características, historias u otros artefactos para un producto.
- Agrupar historias.
- Priorizar.
- Definir los criterios de aceptación.
- Delimitar elementos a una o más versiones de productos.

La pestaña **Registro de productos pendientes** está dividida en estas secciones:

- **Registro de productos pendientes:** Muestra características e historias que no se han asignado a ninguna versión.
- **Versión:** Muestra las épicas, características e historias asignadas a la versión seleccionada.

En función de la configuración de las **Características/historias asignadas** en el menú de opciones de visualización (consultar "[Opciones de visualización](#)" en la página 375), también puede ver las características o historias asignadas en la lista **Registro de productos pendientes**.

### **Asignar y anular funciones o épicas**

**Para asignar una característica o épica** a una versión, arrástrela desde la lista de **Registro de productos pendientes** a la lista de **Versión** y suéltela allí. Después de asignar una característica o una épica a una versión, las historias relacionadas se asignan a la versión seleccionada y están disponibles en el **Guión gráfico del producto**.


También puede asignar una característica o una épica a una versión ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la característica o épica que quiere asignar. Se abre el diálogo de edición para esa característica o épica.

- 2 En el cuadro de **Versión**, seleccione la versión deseada.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

**Para anular una característica o épica**, arrástrela desde la lista de **Versión** a la lista de **Registro de productos pendientes** y suéltela allí. Se anularán las historias de la versión seleccionada.

También puede anular una característica o una épica de una versión ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la característica o épica que quiere anular. Se abre el diálogo de edición para esa característica o épica.
- 2 Haga clic  junto a la casilla **Versión**.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

### **Asignar historias**

Para asignar una historia a una versión, arrástrela desde la lista de **Registro de productos pendientes** o desde una característica de la lista de **Registro de productos pendientes** y suéltela en la lista de **Versión** o en una característica de la lista de **Versión**.



También puede asignar una historia a una versión ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la historia que quiere asignar. Se abre el diálogo de edición para esa historia.
- 2 En el cuadro de **Versión**, seleccione la versión deseada.
- 3 Si lo desea, seleccione la característica en el cuadro **Característica**.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

### **Anular historias**

Para anular una historia de una versión, arrástrela desde la lista de **Versión** o desde una característica de la lista de **Versión** y suéltela en la lista de **Registro de productos pendientes** o en una característica de la lista de **Registro de productos pendientes**.

También puede anular una historia de una versión ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la historia que quiere anular. Se abre el diálogo de edición para esa historia.
- 2 Haga clic  junto a la casilla **Versión**.
- 3 Si lo desea, seleccione una característica del cuadro de características o haga clic en  junto al cuadro de características para anular la característica.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

## **Pestaña del mapa de la historia**

En la pestaña **Mapa de la historia** puede hacer lo siguiente:

- Mostrar el progreso de las épicas, las características, los sprints y las versiones.

- Mostrar el esfuerzo total planeado para las épicas y las características.
- Mostrar la capacidad y las fechas de los sprints y versiones.




**NOTA** El mapa de la historia funciona mejor con un número reducido de elementos. Por lo tanto, este es el número máximo de elementos permitidos:

- **Épicas:** 20
- **Sprints:** 20
- **Historias:** 200

Si el número de épicas, sprints o historias supera los límites anteriores, utilice filtros para limitar su número (consulte el capítulo "Filtros" en la página 392). De forma alternativa, puede mostrar los elementos en otras pestañas o moverlos (por ejemplo, a una nueva versión).

## Registro de productos pendientes

El **Registro de productos pendientes** se puede mostrar haciendo clic en , que se encuentra en la parte derecha de la ventana. El Registro de productos pendientes ofrece las siguientes funciones:

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/>            | <b>Seleccionar varios elementos</b>           | Muestra u oculta las casillas de verificación, que permiten seleccionar varios elementos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Seleccionar/anular todos los elementos</b> | Selecciona todos los elementos.   |
| +                                   | <b>Crear nuevo elemento</b>                   | Crea una nueva historia.  |

## Pestaña Guion gráfico del producto

En la pestaña **Guion gráfico del producto** puede hacer lo siguiente:

- Elaborar historias
- Mover las historias por las etapas de análisis.
- Estimar el esfuerzo.
- Revisar.
- Aprobar para la estar listo para sprint.

La pestaña **Guion gráfico del producto** está dividida en estas secciones:

- **Elaborado:** Contiene historias que se han asignado a una versión pero que no han sido planificadas para la asignación de un sprint o asignadas a un sprint.
- **Planificación previa:** Un paso intermedio opcional que contiene todas las historias que quiere asignar a un sprint (en el futuro).
- **Listo para sprint:** Contiene historias que se pueden asignar a un sprint.



**Para cambiar el estado de planificación de una historia**, puede arrastrarla al estado deseado y soltarla allí.

De forma alternativa, puede cambiar el estado de planificación ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la historia con el estado de planificación que desea modificar. Se abre el diálogo de edición para esa historia.
- 2 En el cuadro **Estado de la planificación**, seleccione el estado deseado.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

## Pestaña Planificación del sprint


En la pestaña **Planificación del sprint** puede hacer lo siguiente:

- Delimitar las historias en sprints.
- Priorizar.
- Asignar historias.

La pestaña **Planificación del sprint** está dividida en estas secciones:

**Registro de versiones pendientes:** Contiene historias que no se han asignado a un sprint.

**Sprint:** Contiene las historias que se han asignado al sprint seleccionado.

De forma predeterminada, la pestaña Planificación del Sprint muestra todos los sprints. Para mostrar las historias asignadas a un sprint, haga clic en  junto al nombre del sprint.

Para mostrar solo un sprint, seleccione un sprint del cuadro **Sprint**. Si quiere volver a mostrar todos los sprints, haga clic en **Mostrar todo**.

### Capacidad de sprint

Si se selecciona un sprint en el cuadro de **Sprint**, la barra de progreso de **Capacidad** se encuentra junto a él. Si se muestran todos los sprints, la barra de progreso de capacidad se muestra para cada sprint por separado.

Para obtener más información sobre la barra de progreso de capacidad, consulte el capítulo ["Acerca de la capacidad" en la página 374](#).

### Asignar historias a sprints

Para asignar una historia al sprint seleccionado, arrástrela desde la lista de **Registro de versiones pendientes** a la lista de **Sprint** y suéltela allí. Si muestra todos los sprints, suéltelo en el sprint deseado en la lista de **Sprints**.


También puede asignar una historia a un sprint ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la historia que quiere asignar o anular. Se abre el diálogo de edición para esa historia.

- 2 En el cuadro de **Versión**, seleccione el sprint deseado.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

Para **anular una historia**, arrástrela desde la lista de **Sprint** a la lista de **Registro de versiones pendientes** y suéltela allí.

También puede anular una historia de un sprint ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la historia que quiere anular. Se abre el diálogo de edición para esa historia.
- 2 Haga clic  junto a la casilla **Sprint**.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

## Pestaña Guion gráfico del sprint

En la pestaña **Guion gráfico del sprint** puede hacer lo siguiente:

- Mover las historias por las etapas del ciclo de vida:
- Reasignar historias.
- También puede utilizarse para los sprints de análisis de requisitos.

La pestaña **Guion gráfico del sprint** está dividida en estas secciones:

- **No iniciado:** Contiene historias cuya ejecución aún no ha comenzado.
- **En desarrollo:** Contiene historias que están actualmente en desarrollo.
- **En pruebas:** Contiene historias que se han desarrollado y se están probando.
- **En revisión:** Contiene historias que se han desarrollado y están en revisión.
- **Aceptado:** Contiene historias que han pasado la fase de revisión con éxito.

Para cambiar el estado de sprint de una historia, puede arrastrarla al estado deseado y soltarla allí.

De forma alternativa, puede cambiar el estado de sprint ejecutando estos pasos:

- 1 Haga doble clic en la historia con el estado de sprint que desea modificar. Se abre el diálogo de edición para esa historia.
- 2 En el cuadro **Estado del sprint**, seleccione el estado deseado.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

## Pestaña Panel de tareas

En la pestaña **Panel de tareas**, puede gestionar las tareas. Para gestionar las tareas, primero debe seleccionar un sprint.


### Crear una tarea sin opciones



**NOTA** Si elige este método para crear una tarea, esta tendrá los siguientes datos:

- **Nombre de la tarea** tal y como se ha introducido.
- **Estado de la tarea** tal y como lo selecciona la columna en la que se crea la tarea.
- **Prioridad** especificada por su valor predeterminado.
- **Asignado a** con su propia cuenta de usuario si es posible.
- **Descripción** permanece vacío.
- **Registro** permanece vacío.

#### Para crear una tarea, haga lo siguiente:

- 1 Pase el puntero del ratón por encima de una historia.
- 2 Haga clic en **+** en la columna con el estado del sprint deseado.
- 3 Escriba el nombre de la tarea.
- 4 Haga clic en  para guardar la tarea.

### Crear una tarea con opciones



**NOTA** Si elige este método para crear una tarea, puede especificar los valores de cada atributo de la tarea.

#### Para crear una tarea, haga lo siguiente:

- 1 Seleccione una historia.
- 2 En el menú **Nuevo**, seleccione **Tarea**. Se abre el cuadro de diálogo **Tarea**.
- 3 Especifique el **Nombre**.
- 4 Especifique el valor de cada uno de los otros atributos según requiera o desee.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

### Editar una tarea

#### Para editar una tarea, haga lo siguiente:

- 1 Haga doble clic en la tarea deseada.
- 2 Modifique los atributos como desee.
- 3 Haga clic en **Guardar**.

### **Cambiar el estado de la tarea**


Para cambiar el estado de la tarea, puede editar la tarea y modificar el atributo en ella (consulte el capítulo "[Editar una tarea](#)" en la página 383), o mover la tarea a la columna que muestra el estado de la tarea deseada utilizando la función de arrastrar y soltar.




**NOTA** Cuando se utiliza la función de arrastrar y soltar para mover la tarea y todas las demás tareas para esa historia están en el estado de tarea final, se le pedirá que actualice las historias relacionadas. Si desea modificar esas historias, cambie el **Esfuerzo estimado**, el **Esfuerzo restante** y el **Estado del sprint** y haga clic en **Guardar**.

### **Eliminar una tarea**

**Para eliminar una tarea, haga lo siguiente:**

- 1 Mueva el puntero del ratón hacia el centro de la tarea deseada.
- 2 Mueva el puntero del ratón hacia abajo y deténgase justo debajo de la tarea.
- 3 Haga clic en .
- 4 Confirme para eliminar la tarea.

### **Modificar un marcador de tarea**

- 1 Mueva el puntero del ratón hacia el centro de la tarea deseada.
- 2 Mueva el puntero del ratón hacia abajo y deténgase justo debajo de la tarea.
- 3 Haga clic en .
- 4 Seleccione uno de los colores predefinidos o haga clic en **Borrar** para eliminar el marcador.

## **Usar Ágil**

### **Usar productos**

Al agregar o modificar un producto, la sección **Mostrar clases asignadas** le permite hacer lo siguiente:

- Mostrar u ocultar las versiones de un producto en todas las pestañas de Ágil.
- Mostrar u ocultar los sprints de un producto en todas las pestañas de Ágil.
- Seleccionar qué clases desea mostrar u ocultar para las épicas, características, historias y tareas de un producto en todas las pestañas de Ágil.

## Agregar productos

### Para definir un producto, ejecute estos pasos:



- 1 En el menú **Nuevo** de Ágil, seleccione **Producto**. Se abre el cuadro de diálogo de *Nuevos productos*.
- 2 Complete los campos del cuadro de diálogo según sea necesario.
- 3 Si lo desea, modifique la configuración de la sección **Mostrar clases asignadas** para especificar qué clases se mostrarán en las pestañas de Ágil. Para obtener más información sobre las clases asignadas, consulte el capítulo "[Acerca de las clases asignadas](#)" en la página 373.
- 4 Para especificar las vistas visibles, puede activar o desactivar y especificar los encabezados de las pestañas en las siguientes opciones:
  - **Descripción general**
  - **Registro de productos pendientes**
  - **Mapa de la historia**
  - **Guion gráfico del producto**
  - **Planificación del sprint**
  - **Guion gráfico del sprint**
  - **Panel de tareas**

De forma predeterminada, se seleccionan todas las opciones anteriores.

- 5 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar:** Guarda el nuevo producto y cierra el diálogo.
  - **Guardar y nuevo:** Guarda el nuevo producto y abre un nuevo diálogo vacío de *Nuevos productos* para crear un nuevo producto.

## Editar productos


### Para editar un producto, ejecute estos pasos:

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto que desea editar.
- 2 Haga clic en el botón Editar  junto al menú desplegable Producto. Se abre el cuadro de diálogo Productos.
- 3 Edite el producto como desee.
- 4 Si lo desea, modifique la configuración de la sección **Mostrar clases asignadas** para especificar qué clases se mostrarán en las pestañas de Ágil. Para obtener más información sobre las clases asignadas, consulte el capítulo "[Acerca de las clases asignadas](#)" en la página 373.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

## Eliminar productos

### Para eliminar un producto, ejecute estos pasos:




- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto que desea eliminar.

- 2 Haga clic en el botón Editar  junto al menú desplegable **Producto**. Se abre el cuadro de diálogo Productos.
- 3 Haga clic en **Eliminar**.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el cuadro de diálogo de eliminación.

### **Asignar producto manualmente**

Si ha creado un producto seleccionando **Productos** en el menú **Nuevo** de la barra de menús, la importación o el servicio web, no se realizan varias asignaciones.


#### **Para utilizar el producto con Ágil, haga lo siguiente:**

- 1 Identifique la categoría en la que se encuentra el producto, por ejemplo, busque el producto con la búsqueda rápida (consulte el capítulo "[Encontrar requisitos con Búsqueda rápida](#)" en la página 106).
- 2 Haga clic en el icono de **Ágil**  en la barra de menús. Se abre la vista de Ágil.
- 3 Seleccione la categoría que identificó en el paso 1 en la lista que se encuentra debajo de la barra de menú.
- 4 Seleccione el producto en la lista desplegable **Producto** .
- 5 Haga clic en el botón Editar .
- 6 Si lo desea, modifique la configuración de la sección **Mostrar clases asignadas** para especificar qué clases se mostrarán en las pestañas de Ágil. Para obtener más información sobre las clases asignadas, consulte el capítulo "[Acerca de las clases asignadas](#)" en la página 373. Si utiliza versiones, marque la casilla **Versiones**.
- 7 Seleccione las pestañas que quiere mostrar. Para mostrar una pestaña, marque la casilla asociada. Encontrará estas pestañas:
  - **Descripción general**
  - **Registro de productos pendientes**
  - **Mapa de la historia**
  - **Guion gráfico del producto**
  - **Planificación del sprint**
  - **Guion gráfico del sprint**
  - **Panel de tareas**
- 8 Haga clic en **Guardar**.

## **Usar versiones**

### **Agregar versiones**

#### **Para agregar una versión, ejecute estos pasos:**


- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea agregar una versión.

- 2 En el menú **Nuevo** de Ágil, seleccione **Versión**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevas versiones*.
- 3 Complete los campos del cuadro de diálogo según sea necesario.
- 4 En la casilla **Capacidad**, especifique la duración máxima (por ejemplo, días) en la que debe completarse la versión.
- 5 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar**: Guarda la nueva versión y cierra el diálogo.
  - **Guardar y nuevo**: Guarda la nueva versión y abre un nuevo cuadro de diálogo vacío de *Nuevas versiones* para crear una nueva versión.

### **Editar versión**

Las versiones están disponibles en varias pestañas y se pueden editar en cualquiera de ellas. Para simplificar, los siguientes pasos describen el proceso solo para la pestaña **Descripción general**.


#### **Para editar una versión, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar una versión.
- 2 Seleccione la pestaña **Descripción general**.
- 3 Haga doble clic en la versión que quiere editar. Se abre el cuadro de diálogo *Versiones*.
- 4 Edite la versión como desee.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

### **Eliminar versiones**

Las versiones están disponibles en varias pestañas y se pueden eliminar en cualquiera de ellas. Para simplificar, los siguientes pasos describen el proceso solo para la pestaña **Descripción general**.


#### **Para eliminar una versión, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea eliminar una versión.
- 2 Seleccione la pestaña **Descripción general**.
- 3 Haga doble clic en la versión que quiere eliminar. Se abre el cuadro de diálogo *Versiones*.
- 4 Haga clic en **Eliminar**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el cuadro de diálogo de eliminación.

## Usar épicas



### **Agregar épicas**

#### **Para agregar una épica, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea agregar una épica.
- 2 En el menú **Nuevo** de Ágil, seleccione **Épica**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevas épicas*.
- 3 Complete los campos del cuadro de diálogo según sea necesario.
- 4 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar:** Guarda la nueva épica y cierra el diálogo.
  - **Guardar y nuevo:** Guarda la nueva épica y abre un nuevo diálogo vacío de *Nuevas épicas* para crear una nueva épica.



### **Editar épicas**

#### **Para editar una épica, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar una épica.
- 2 Seleccione la pestaña **Registro de productos pendientes**.
- 3 Si la épica está asignada a una versión, seleccione la versión en el menú desplegable de **Versión** .
- 4 Haga doble clic en la épica que quiere editar. Se abre el cuadro de diálogo *Épicas*.
- 5 Edite la épica como desee.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

### **Eliminar épicas**

#### **Para eliminar una épica, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar una épica.
- 2 Seleccione la pestaña **Registro de productos pendientes**.
- 3 Si la épica está asignada a una versión, seleccione la versión en el menú desplegable de **Versión** .
- 4 Haga doble clic en la épica que quiere eliminar. Se abre el cuadro de diálogo *Épicas*.
- 5 Haga clic en **Eliminar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el cuadro de diálogo de eliminación.




---

## Usar características


### **Agregar características**

**Para agregar una característica, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea agregar una característica.
- 2 En el menú **Nuevo** de Ágil, seleccione **Característica**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevas características*.
- 3 Complete los campos del cuadro de diálogo según sea necesario.
- 4 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar:** Guarda la nueva característica y cierra el diálogo.
  - **Guardar y nuevo:** Guarda la nueva característica y abre un nuevo diálogo vacío de *Nuevas características* para crear una nueva característica.


### **Editar características**

**Para editar una característica, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar una característica.
- 2 Seleccione la pestaña **Registro de productos pendientes**.
- 3 Haga doble clic en la característica que quiere editar. Se abre el cuadro de diálogo *Características*.
- 4 Edite la característica como desee.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

### **Eliminar características**


**Para eliminar una característica, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea eliminar una característica.
- 2 Seleccione la pestaña **Registro de productos pendientes**.
- 3 Haga doble clic en la característica que quiere eliminar. Se abre el cuadro de diálogo *Características*.
- 4 Haga clic en **Eliminar**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el cuadro de diálogo de eliminación.

## Usar historias

### **Agregar historias**


**Para agregar una historia, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea agregar una historia.
- 2 En el menú **Nuevo** de Ágil, seleccione **Historia**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevas historias*.
- 3 Complete los campos del cuadro de diálogo según sea necesario.
- 4 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar**: Guarda la nueva historia y cierra el diálogo.
  - **Guardar y nuevo**: Guarda la nueva historia y abre un nuevo cuadro de diálogo vacío de *Nuevas historias* para crear una nueva historia.

### **Editar historias**

Las historias están disponibles en varias pestañas y se pueden editar en cualquiera de ellas. Para simplificar, los siguientes pasos describen el proceso solo para la pestaña **Descripción general**.


#### **Para editar una historia, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar una historia.
- 2 Seleccione la pestaña **Descripción general**.
- 3 Seleccione una versión y un sprint.
- 4 Haga doble clic en la historia que quiere editar. Se abre el cuadro de diálogo Historias.
- 5 Edite la historia como desee.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

### **Eliminar historias**

Las historias están disponibles en varias pestañas y se pueden eliminar en cualquiera de ellas. Para simplificar, los siguientes pasos describen el proceso solo para la pestaña **Descripción general**.


#### **Para eliminar una historia, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea eliminar una historia.
- 2 Seleccione la pestaña **Descripción general**.
- 3 Seleccione una versión y un sprint.
- 4 Haga doble clic en la historia que quiere eliminar. Se abre el cuadro de diálogo Historias.
- 5 Haga clic en **Eliminar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el cuadro de diálogo de eliminación.

## Usar sprints

### Agregar sprints


#### Para agregar un sprint, ejecute estos pasos:

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea agregar un sprint.
- 2 En el menú **Nuevo** de Ágil, seleccione **Sprint**. Se abre el cuadro de diálogo *Nuevos sprints*.
- 3 Complete los campos del cuadro de diálogo según sea necesario.
- 4 En la casilla **Capacidad**, especifique la duración máxima (por ejemplo, días) en la que debe completarse el sprint.
- 5 Haga clic en uno de los siguientes botones:
  - **Guardar**: Guarda el nuevo sprint y cierra el diálogo.
  - **Guardar y nuevo**: Guarda el nuevo sprint y abre un nuevo diálogo vacío de *Nuevos sprints* para crear un nuevo sprint.

### Editar sprints

Los sprints están disponibles en la pestaña **Descripción general**, en la pestaña **Planificación del sprint** y en la pestaña **Guión gráfico del sprint**. Puede editar los sprints en cualquiera de esas pestañas. Para simplificar, los siguientes pasos describen el proceso solo para la pestaña **Descripción general**.


#### Para editar un sprint, ejecute estos pasos:

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar un sprint.
- 2 Seleccione la pestaña **Descripción general**.
- 3 Seleccione una versión.
- 4 Haga doble clic en el sprint que quiere editar. Se abre el cuadro de diálogo Sprints.
- 5 Edite el sprint como desee.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

### Eliminar sprints

Los sprints están disponibles en varias pestañas y se pueden eliminar en cualquiera de ellas. Para simplificar, los siguientes pasos describen el proceso solo para la pestaña **Descripción general**.

#### Para eliminar un sprint, ejecute estos pasos:

- 1 En el menú desplegable **Producto** , seleccione el producto en el que desea editar un sprint.
- 2 Seleccione la pestaña **Descripción general**.
- 3 Seleccione una versión.

- 4 Haga doble clic en el sprint que quiere eliminar. Se abre el cuadro de diálogo Sprints.
- 5 Haga clic en **Eliminar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el cuadro de diálogo de eliminación.

## Usar equipos con Ágil

Los equipos en Ágil permiten asignar versiones o sprints a un equipo. El equipo puede entonces filtrar las versiones o los sprints que se les asignen. Para utilizar los equipos, la función debe estar habilitada. Para obtener más información sobre los equipos, consulte el capítulo "[Gestionar equipos](#)" en la [página 407](#).

Para todas las clases de Ágil que admiten equipos (versiones, sprints e historias), la asignación de equipos es opcional. Este es el flujo de trabajo recomendado:

- 1 Asigne uno o varios equipos a una versión.
- 2 Asigne uno o varios equipos a un sprint asignado a una versión.  
**No hay equipos asignados a la versión:** Puede seleccionar entre todos los equipos.  
**Equipos asignados a la versión:** Puede seleccionar entre los equipos asignados a la versión.

## Ver el historial de enlaces de un elemento


Puede ver el historial de enlaces de las épicas, las características, las versiones y los sprints. Para abrir el historial de enlaces, haga lo siguiente:








- 1 Abra un elemento que esté enlazado con la entrada del historial que desea comprobar (por ejemplo, una historia).
- 2 Haga clic en el icono situado junto al cuadro desplegable para el que desea ver el historial de enlaces.
  - Épica o característica muestra el historial de enlaces para ambos, épicas y características.
  - Versión o sprint muestra el historial de enlaces para ambos, versión y sprint.
- 3 Pase el ratón por encima de un enlace de una entrada para mostrar información rápida adicional del elemento enlazado.

## Filtros

Las pestañas de Ágil permiten varias opciones de filtro. Tenga en cuenta que no todas las opciones están disponibles en todas las pestañas.

Para filtrar el mapa de la historias, seleccione uno o varios de estos menús desplegables:

- Lista de opciones  :



- **Filtrar por categorías:** Muestra las épicas, las características y las historias solo de la categoría seleccionada.
- **Mostrar solo mis historias:** Muestra solo las historias asignadas al usuario actual.
- Lista de elementos  : Filtra las historias según las siguientes opciones:
  - **Prioridad:** Seleccione la prioridad o prioridades que desea filtrar.
  - **Asignado a:** Seleccione los propietarios que desea filtrar. Si hace clic en **Yo** , el filtro se establece en su cuenta de usuario. Si hace clic en  se abre el cuadro de diálogo **Buscar y seleccionar usuario**, que permite buscar un usuario. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar](#)" en la página 47.
  - **Color:** Seleccione uno o varios colores que desee filtrar.
  - **Épica:** Seleccione una o varias épicas de las que desee mostrar las historias relacionadas.
  - **Característica:** Seleccione una o varias características de las que desee mostrar las historias relacionadas.
- Cuadro de entrada **Filtrar elementos...**: Filtra todos los elementos mostrados para el texto introducido en el cuadro.
- Lista de productos  : Seleccione el producto del que desea mostrar los elementos relacionados.
- Lista de versiones  : Seleccione una o varias versiones de las que desee mostrar elementos relacionados.
- Lista de sprints  : Seleccione uno o varios sprints de los que desee mostrar elementos relacionados.
- Lista de características  : Seleccione una o varias características de las que desee mostrar elementos relacionados.
- Columna  : Seleccione un filtro de columna para mostrar solo la columna con sus historias. Este filtro solo está disponible en la pestaña de **Guión gráfico del producto**.

## Ordenación

Puede ordenar los artículos según las siguientes propiedades:

- Asignado a
- Nombre
- Prioridad
- Clasificación

Puede alternar el orden haciendo clic en el icono situado junto a la casilla Ordenar.

-  Ordena las entradas de forma ascendente
-  Ordena las entradas de forma descendente



# Capítulo 11

---

## Administración

Acerca de la administración	396
Gestionar usuarios	396
Gestionar grupos	400
Gestionar equipos	407
Gestionar categorías	409
Mover requisitos entre categorías	416
Gestionar bloqueos de documentos	417
Gestionar bloqueos de requisitos	418
Gestionar valores de atributo de lista	418
Gestionar valores de atributos de usuario	424
Configurar atributos calculados	425
Definir atributos	429
Configurar ajustes de instancia	451
Configurar Ágil	451
Editar el esquema de instancia	454
Editar flujos de trabajo	482
Actualizar el certificado del servidor Tomcat	496
Actualizar certificados SSO	498
Acceder a los archivos de registro	501

## Acerca de la administración

Tenga en cuenta que a partir de la versión 12.11 existen dos tipos de administradores de Dimensions RM: los que tienen acceso a una única instancia y los que tienen acceso al sistema.

**Administrador** (administrador de instancias): los usuarios con esta función pueden realizar todas las funciones de administrador dentro de los límites de la instancia asignada. Por ejemplo, desde RM Browser, el administrador puede:

- Crear usuarios y grupos, pero sin visibilidad de los usuarios o grupos más allá de su propia instancia.
- Modificar el esquema de instancia y la configuración de atributos.
- Definir o modificar categorías.
- Establecer los ajustes de instancia predeterminados.

**Administrador del sistema:** esta función puede realizar todas las funciones de administrador, así como administrar todos los ajustes de configuración válidos para la instalación de RM, por ejemplo:

- Crear, modificar y eliminar instancias.
- Gestionar usuarios y grupos en todas las instancias.
- Acceder a las herramientas administrativas de RM Browser.

Los usuarios y grupos, junto con las categorías, pueden gestionarse desde el menú Administración, así como desde el icono de llave inglesa del administrador (llave), situado bajo el panel Categorías de la vista principal.

## Gestionar usuarios

Los usuarios se agregan, editan y eliminan desde la pestaña **Usuarios** en **Gestionar usuarios/grupos** en el menú Administración. También se puede acceder a este menú desde **Gestionar asignación de categoría** en la vista principal.

El cuadro de diálogo **Gestionar usuarios/grupos-->Usuarios** consta de:


- La lista de usuarios.
- El detalle de un usuario seleccionado.

### Crear un nuevo usuario

**Para crear un nuevo usuario:**

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Usuarios**.
- 2 Seleccione **Nuevo** debajo de la lista de usuarios. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo nombre de usuario**.
- 3 Introduzca el nombre (ID) del nuevo usuario en la casilla correspondiente.



- 4 Si selecciona **Aceptar**, se creará el usuario y se cerrará el cuadro de diálogo **Nuevo nombre de usuario**.
  - 5 En la sección de detalles del usuario, haga lo siguiente:
    - a Especifique una contraseña en el cuadro **Contraseña**.
    - b Introduzca la misma contraseña en el cuadro **Confirmar contraseña**.
    - c Si lo desea, rellene los demás cuadros.
    - d Seleccione una o varias de las siguientes opciones de contraseña:
      - **El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión**
      - **El usuario no puede cambiar la contraseña**
      - **La contraseña no caduca nunca**
      - **Cuenta deshabilitada**
-  **NOTA** Si no selecciona una opción de contraseña, los usuarios deben cambiar sus contraseñas cada 60 días. Los usuarios reciben un aviso que les da la oportunidad de cambiar su contraseña 14 días antes de que su contraseña actual caduque. La advertencia se muestra cada vez que los usuarios se conectan utilizando cualquier herramienta de Dimensions RM.
- e Si utiliza LDAP o SSO para el inicio de sesión, seleccione el origen de inicio de sesión.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

## Copiar un usuario existente

### Para copiar un usuario existente:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Usuarios**.
- 2 Seleccione el usuario que desea copiar en la lista de usuarios.
- 3 Haga clic en **Copiar**. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo nombre de usuario**.
- 4 Introduzca el nombre de usuario para el nuevo usuario en el cuadro proporcionado.
- 5 Haga clic en **Aceptar**. Se creará el usuario con todos los datos del usuario que ha copiado y se cerrará el cuadro de diálogo **Nuevo nombre de usuario**.
- 6 En la sección de detalles del usuario, haga lo siguiente:
  - a Especifique una contraseña en el cuadro **Contraseña**.
  - b Introduzca la misma contraseña en el cuadro **Confirmar contraseña**.
  - c Si lo desea, rellene los demás cuadros.
  - d Seleccione una o varias de las siguientes opciones de contraseña:
    - **El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión**
    - **El usuario no puede cambiar la contraseña**
    - **La contraseña no caduca nunca**

- **Cuenta deshabilitada**



**NOTA** Si no selecciona una opción de contraseña, los usuarios deben cambiar sus contraseñas cada 60 días. Los usuarios reciben un aviso que les da la oportunidad de cambiar su contraseña 14 días antes de que su contraseña actual caduque. El aviso aparece cada vez que el usuario inicia sesión en Dimensions RM.



**NOTA** Al copiar un usuario, se copian los permisos, los grupos a los que está asignado y las asignaciones de instancia.

## Editar un usuario

### Para editar un usuario:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Usuarios**.
- 2 Seleccione un usuario en la lista de usuarios.
- 3 En la sección de detalles del usuario, haga lo siguiente:
  - a Para cambiar la contraseña, especifique una contraseña en el cuadro **Contraseña** e introduzca la misma contraseña en el cuadro **Confirmar contraseña**.
  - b Edite el contenido de los otros cuadros.
  - c Seleccione una o varias de las siguientes opciones de contraseña:
    - **El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión**
    - **El usuario no puede cambiar la contraseña**
    - **La contraseña no caduca nunca**
    - **Cuenta deshabilitada**



**NOTA** Si no selecciona una opción de contraseña, los usuarios deben cambiar sus contraseñas cada 60 días. Los usuarios reciben un aviso que les da la oportunidad de cambiar su contraseña 14 días antes de que su contraseña actual caduque. La advertencia se muestra cada vez que los usuarios se conectan utilizando cualquier herramienta de Dimensions RM.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

## Cambiar el inicio de sesión de un usuario

### Para cambiar el inicio de sesión de un usuario:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Usuarios**.
- 2 Seleccione un usuario en la lista de usuarios.
- 3 Introduzca el nuevo nombre de inicio de sesión en el cuadro **ID de usuario**.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

## Asignar un usuario a uno o varios grupos

### Para asignar un usuario a un grupo:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo de destino en la lista desplegable, por ejemplo, Analistas de negocios. Esto rellenará la lista de miembros actuales del grupo a la derecha.
- 3 Resalte los nombres de los usuarios que desea agregar al grupo de destino.



**NOTA** El cuadro de diálogo **Asignación de grupos** solo muestra los grupos que pertenecen a la instancia actual de Dimensions RM.

- 4 Haga clic en la flecha de dirección para mover los nombres de la izquierda (No asignado) a la derecha (Asignado) ➔.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

## Anular la asignación de un usuario a uno o varios grupos

### Para anular la asignación de un usuario a uno o varios grupos:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo correspondiente en la lista desplegable, que rellenará, a la derecha, la lista de usuarios actualmente en el grupo.
- 3 Seleccione uno o varios usuarios de la lista.
- 4 Haga clic en la flecha de dirección para eliminar los nombres de usuario moviéndolos de derecha a izquierda ⬅.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

## Eliminar un usuario

### Para eliminar un usuario:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Usuarios**.
- 2 Seleccione el usuario que desea eliminar en la lista de usuarios.
- 3 Haga clic en **Eliminar**. Se abre el cuadro de diálogo **Confirmar eliminación de usuario**.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para eliminar el usuario.



**NOTA** Es habitual cambiar el nombre de un usuario o marcar la casilla "Cuenta deshabilitada" en el panel de detalles del usuario. Esto conservará el historial de cambios de los usuarios, al tiempo que eliminará futuros accesos.


# Gestionar grupos

## Seguridad del grupo

En Dimensions RM, los usuarios se definen y se asignan a grupos. La pertenencia a un grupo determina qué acciones están disponibles para cada usuario (permisos). Los grupos también se utilizan para proporcionar derechos de acceso a conjuntos de requisitos (categorías).


## Crear un nuevo grupo

**Para crear un nuevo grupo:**

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Haga clic en  junto al desplegable. Se abre el cuadro de diálogo **Crear grupo**.
- 3 Introduzca un nombre de grupo en el cuadro **Nombre**.
- 4 Si lo desea, especifique el propósito del grupo en el cuadro **Descripción**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para crear el grupo. El grupo se seleccionará automáticamente en el cuadro de grupos para permitir la asignación de usuarios al grupo. Para más información sobre las colecciones principales, consulte el capítulo "[Asignar usuarios a un grupo](#)" en la [página 401](#).


## Editar un grupo

**Para editar un grupo existente:**

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo que quiere editar en el cuadro Grupos.
- 3 Haga clic en  junto a la casilla de grupos. Se abre el cuadro de diálogo **Editar grupo**.
- 4 Cambie el nombre o la descripción del grupo como desee.
- 5 Haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios.

## Copiar un grupo


**Para copiar un grupo existente:**

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo que quiere copiar en el cuadro Grupos.
- 3 Haga clic en  junto a la casilla de grupos. Se abre el cuadro de diálogo **Copiar grupo**.
- 4 Especifique un nuevo nombre de grupo en el cuadro **Nombre**.
- 5 Edite el texto del cuadro **Descripción** como desee.

- 6 Haga clic en **Aceptar** para copiar el grupo. El grupo se seleccionará automáticamente en el cuadro de grupos para permitir la asignación de usuarios al grupo. Para más información sobre las colecciones principales, consulte el capítulo "[Asignar usuarios a un grupo](#)" en la página 401.

## Eliminar un grupo

### Para eliminar un grupo:


- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo que quiere eliminar en el menú desplegable de grupos.
- 3 Haga clic en  junto a la casilla de grupos. Se abre el cuadro de diálogo **Copiar grupo**.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para eliminar el grupo.



**PRECAUCIÓN** No se puede restaurar un grupo que se ha eliminado.


## Asignar usuarios a un grupo

### Para asignar usuarios a un grupo:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo al que quiera asignar los usuarios en el menú desplegable de grupos. Tenga en cuenta que los grupos utilizados por la instancia actual de Dimensions RM están marcados con una marca de verificación.
- 3 En la lista de la izquierda (**No asignado**), seleccione el usuario o los usuarios que quiera asignar.
- 4 Seleccione el método de asignación de categorías:
  - **Asignar automáticamente usuario(s) a categorías de grupos:** Agrega el usuario o los usuarios a todas las categorías a las que el grupo tiene acceso y **conceder** acceso.
  - **Asignar usuario(s) a categorías de forma selectiva:** Agrega el usuario a todas las categorías a las que el grupo tiene acceso y **le deniega** el acceso. El acceso debe concederse individualmente.
- 5 Haga clic en  .
- 6 Haga clic en **Guardar**.
- 7 Si ha seleccionado **Asignar usuario(s) a categorías de forma selectiva**, seleccione **Asignación de categorías** en la columna de la izquierda y siga las instrucciones del capítulo "[Gestionar asignación de categorías](#)" en la página 413.

## Anular la asignación de usuarios de un grupo

### Para anular la asignación de usuarios de un grupo:

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo correspondiente en el menú desplegable de grupos.
- 3 En la lista de la derecha (lista **Asignado**), seleccione el usuario o los usuarios cuya asignación quiera anular.
- 4 Haga clic en  .
- 5 Haga clic en **Guardar**.

### **Establecer permisos del grupo predeterminado**



**NOTAS** Como buena práctica general, Serena recomienda que nunca se concedan a ningún grupo o usuario de Dimensions RM (incluidos los administradores) permisos para las siguientes acciones: REMOVE, UPDATE y UPDATE NON\_CURRENT.

Estas acciones podrían asignarse a un administrador en situaciones especiales (quizás incluso de emergencia), o, como en el caso de UPDATE, asignarse a un creador de requisitos durante la fase inicial del flujo de trabajo, pero no deberían permanecer disponibles de forma rutinaria.

Estos comandos pueden ser útiles, por ejemplo, a la hora de eliminar registros resultantes de importaciones masivas erróneas.

**Quitar** elimina permanentemente una revisión de requisitos, en lugar de marcarla para su eliminación y mantener el cambio como parte del historial de requisitos.

**Actualizar** modifica un requisito in situ en lugar de mantener el cambio en su historial de revisiones. Esto es útil durante la fase de creación de requisitos, pero si se utilizara a lo largo de todo el proceso no habría historial ni capacidad para seguir tendencias.

**Actualizar no actuales** permite modificar un elemento no actual. Solo debe utilizarse en caso de emergencia. Si, como administrador, lo necesita, actívelo, utilícelo y luego desactívelo.

Para más información sobre las acciones disponibles, consulte el capítulo ["Transacciones válidas"](#) en la página 403.

Para establecer los permisos generales de un grupo, haga lo siguiente:

- 1 En **Gestionar usuarios/grupos**, en el menú Administración, resalte **Permisos**.
- 2 Para simplificar la visualización de los grupos, puede limitar la vista a los grupos que desee modificar haciendo lo siguiente:
  - a Seleccione el menú desplegable de grupos.
  - b Seleccione **Deseleccionar todo**. Esto oculta temporalmente todos los grupos.
  - c Seleccione los grupos que quiera modificar.
- 3 Las acciones enumeradas se dividen en áreas funcionales. Por ejemplo, los permisos asociados a acciones relacionadas con **Clases** (tipos de requisitos), **Documentos**, **Informes**, **Colecciones** o **Categorías** pueden expandirse haciendo clic en ">". Una vez expandidos, se pueden modificar los permisos de cada grupo.

4 Seleccione la casilla de opción para asignar  o para desasignar permisos . Para más detalles sobre las acciones disponibles y sus permisos asociados, consulte el capítulo "[Transacciones válidas](#)" en la página 403.


5 Haga clic en **Guardar**.

### **Conceder o revocar todos los permisos**

**Para conceder o quitar todos los permisos, haga lo siguiente:**

- 1 En **Gestión de usuarios/grupos**, en el menú Administración, resalte **Permisos**.
- 2 Seleccione la casilla de opción directamente bajo el nombre del grupo para conceder todos los derechos de acceso del grupo  o para revocarlos . Para más detalles sobre las acciones disponibles y sus permisos asociados, consulte el capítulo "[Transacciones válidas](#)" en la página 403.



**NOTA** A diferencia de RM Manage, Conceder todo activa todos los derechos de acceso. Como no se recomienda conceder algunos derechos de acceso, amplíe las secciones para revisar dichos derechos. Los derechos no recomendados están marcados como .

3 Haga clic en **Guardar**.

### **Transacciones válidas**

A continuación se enumeran las transacciones/acciones válidas.

<b>Transacción</b>	<b>Definición</b>
<b>Transacciones de atributos</b>	
Actualizar	El usuario puede cambiar el valor del atributo sin crear una nueva revisión; esta acción no crea historial ni deja rastro de auditoría. El modo de actualización se permite a veces durante el estado inicial del flujo de trabajo antes de cualquier revisión.
<b>Transacciones de tableros</b>	
Crear público	El usuario puede crear tableros y paneles públicos.
<b>Transacciones de categoría</b>	
Asignación de categoría	El usuario puede conceder o revocar el acceso a la categoría a los grupos y usuarios de la categoría a la que está asignado el grupo o usuario con este derecho.
Definir los valores de la lista	El usuario puede agregar o eliminar entradas de la lista para la categoría a la que está asignado el grupo o el usuario con este derecho.

Transacción	Definición
FullAccess	Para los usuarios, solo para uso interno. En el caso de los grupos, los usuarios del grupo tienen permiso a nivel de instancia para mover o copiar scripts, e informes de trazabilidad en otras categorías, y mover requisitos entre categorías, incluso si no están en un grupo que tenga permisos para las categorías individuales. Para obtener información sobre la asignación de permisos de grupos a categorías individuales, consulte " <a href="#">Gestionar asignación de categorías</a> " en la página 413. <b>NOTA:</b> Para agregar, eliminar, cambiar nombre o mover categorías, los usuarios deben estar en el grupo de administradores. La transacción FullAccess no afecta a la capacidad de realizar estas acciones.
Mantener subcategorías	El usuario puede crear, renombrar, activar, desactivar o mover (arrastrando y soltando) categorías bajo la categoría a la que está asignado el grupo o usuario con este derecho.
<b>Transacciones de clase</b>	
CMLock	El usuario puede bloquear los objetos de la clase con fines de gestión de la configuración.
Crear	El usuario puede crear nuevos objetos de clase.
CreateCR	El usuario puede crear nuevas solicitudes de cambio para objetos de clase.
Eliminar	El usuario puede marcar los objetos de la clase como eliminados.
Ejecutar transición	El usuario puede ejecutar cualquier transición de cualquier clase.
Ejecutar transición si es propietario	El usuario puede ejecutar cualquier transición si es propietario del requisito.
Ejecutar transición si es remitente	El usuario puede ejecutar cualquier transición si ha enviado el requisito.
ExecuteCR	El usuario puede aceptar o rechazar las solicitudes de cambio.
Expandir	El usuario puede ampliar los objetos de clase.
Enfoque	El usuario puede enfocar los objetos de clase.
Enlazar	El usuario puede crear enlaces genéricos a objetos de clase.
Proporcionar a	El usuario puede ramificar los requisitos.
Leer	El usuario puede leer objetos de clase.
Quitar	El usuario puede quitar objetos de clase.
Guardar	El usuario puede guardar objetos de clase.
Guardar si es el propietario	El usuario puede guardar objetos de clase si los posee.
Sincronizar con	El usuario puede combinar requisitos ramificados.
Recuperar	El usuario puede deshacer la eliminación de objetos de clase.



<b>Transacción</b>	<b>Definición</b>
Desbloquear	El usuario puede desbloquear objetos de clase.
Actualizar	El usuario puede actualizar los objetos con un estado "Actual".
Actualizar si es propietario	El usuario puede actualizar los objetos con un estado "Actual" si los posee.
UpdateCR	El usuario puede actualizar un objeto con el estado "Propuesto"
UpdateNonCurrent	El usuario puede actualizar los objetos cuyo estado no es "Actual".
<b>Transacciones de colección</b>	
Asociado a un proyecto de Dimensions CM	El usuario puede asociar una colección a un proyecto de Dimensions CM.
Crear	El usuario puede crear una nueva colección.
Crear a partir de una colección existente	El usuario puede crear una colección basada en una colección existente.
Crear línea de base	El usuario puede crear una línea de base a partir de una colección.
Eliminar	El usuario puede eliminar colecciones.
Enlazar	El usuario puede agregar requisitos a las colecciones o eliminar requisitos de las mismas.
Enlazar requisito al proyecto de Dimensions CM	El usuario puede agregar un requisito a una colección asociada a un proyecto de Dimensions CM..
Quitar	El usuario puede eliminar una colección.
Quitar línea de base	El usuario puede eliminar líneas de base.
Renombrar línea de base	El usuario puede renombrar una línea de base.
Recuperar	El usuario puede deshacer colecciones.
Actualizar	El usuario puede crear, editar alias y modificar los enlaces principal y secundario de una colección.
<b>Transacciones de documentos</b>	
Crear	El usuario puede crear un nuevo documento.
Crear a partir de un documento existente	El usuario puede crear un nuevo documento que utilice un documento existente como plantilla.
Crear instantánea	El usuario puede crear instantáneas.
Eliminar	El usuario puede eliminar documentos.
Eliminar instantánea	El usuario puede eliminar las instantáneas.
Acceso total a las instantáneas	El usuario puede leer los requisitos y los capítulos y agregar comentarios, aunque no tenga acceso a la categoría en la que existen los requisitos. El usuario <b>no</b> tiene acceso a la instantánea si no puede acceder a la categoría en la que reside la instantánea.
Enlazar	El usuario puede agregar capítulos y requisitos a un documento y editar subcapítulos.

<b>Transacción</b>	<b>Definición</b>
Gestionar documento principal	El usuario puede crear y gestionar los documentos principales.
Quitar	El usuario puede quitar documentos.
Quitar instantánea	El usuario puede quitar instantáneas.
Renombrar instantánea	El usuario puede renombrar instantáneas.
Recuperar	El usuario puede deshacer la eliminación de documentos.
Desbloquear	El usuario puede desbloquear documentos.
Actualizar	El usuario puede editar el capítulo raíz de un documento.
Actualizar propiedades	El usuario puede modificar las propiedades del documento.
<b>Transacciones de importación</b>	
Importar	El usuario puede importar documentos y requisitos.
<b>Transacciones de relación</b>	
Borrar enlaces sospechosos	El usuario puede borrar los enlaces sospechosos de un requisito de uno en uno.
Crear	El usuario puede crear nuevos enlaces para las relaciones.
Eliminar	El usuario puede eliminar los enlaces de las relaciones.
Borrar de forma masiva los enlaces sospechosos	El usuario puede eliminar los enlaces sospechosos de uno o varios requisitos de uno en uno.
Modificar	El usuario puede cambiar los valores de los atributos de relación.
Plantear enlaces sospechosos	El usuario puede levantar una sospecha de requisito enlazado.
Leer	El usuario puede consultar los enlaces de relación.
Quitar	El usuario puede quitar los enlaces de relación.
Recuperar	El usuario puede deshacer los enlaces de relación.
<b>Informe Transacciones</b>	
Crear	El usuario puede crear nuevos informes. <b>NOTA:</b> Si no tiene permiso para crear, puede crear un nuevo informe; sin embargo, no podrá guardarlo.
Crear público	El usuario puede crear nuevos informes públicos.
Leer	El usuario puede ver y ejecutar informes.
Quitar	El usuario puede quitar informes.
Cambiar nombre	El usuario puede renombrar los informes.
Actualizar	El usuario puede cambiar los informes.
<b>Transacciones de usuarios</b>	
Mantenimiento del equipo	El usuario puede crear, editar y eliminar equipos de Ágil.
Asignación de grupos de usuarios	El usuario puede asignar usuarios a grupos.

# Gestionar equipos

## Acerca de los equipos

Los equipos en Dimensions RM son una gran manera de organizar a las personas de la misma forma que en el mundo real. Si un atributo de usuario está configurado en modo Equipo, puede asignar un equipo en lugar de un grupo o usuarios individuales. Un equipo puede tener usuarios de diferentes grupos (por ejemplo, supervisor y personal ejecutivo). Al igual que con cualquier otro atributo, puede buscar requisitos en los que ese atributo coincida (o no coincida) con un determinado equipo. Sin embargo, los siguientes equipos de escenarios son un complemento útil:

- **Ágil:** Los equipos se pueden asignar a lanzamientos y sprints.
- **Flujo de trabajo:** Como atributo de usuario se puede utilizar para definir el propietario de un requisito, en modo Equipo significa que todos los miembros del equipo son dueños de ese requisito, y que cualquier miembro del equipo puede procesar el requisito.

## Antes de empezar

Para poder utilizar los equipos, debe hacer lo siguiente:

- 1 Habilite la funcionalidad Equipos; para obtener más información, consulte el capítulo "[Configuración del equipo](#)" en la página 86.
- 2 En las clases deseadas, asegúrese de que existe un atributo de usuario con modo de selección "Equipos". Para obtener más información, consulte el capítulo "Atributo de usuario" en la página 447.

## Crear un nuevo equipo

**Para crear un nuevo equipo:**

- 1 Seleccione **Gestionar usuarios** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestión de Usuarios**.
- 2 En la columna de la izquierda, seleccione **Equipos**.
- 3 Haga clic en **Nuevo**. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo equipo**.
- 4 Introduzca el nombre del nuevo equipo en el cuadro proporcionado.
- 5 Haga clic en **Aceptar**. Se creará el equipo y se cerrará el cuadro de diálogo **Nuevo equipo**.

## Editar un equipo

**Para renombrar un equipo:**

- 1 Seleccione **Gestionar usuarios** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestión de Usuarios**.
- 2 En la columna de la izquierda, seleccione **Equipos**.

- 3 En el cuadro **Equipos**, seleccione el equipo que desea renombrar.
- 4 Haga clic en **Editar** y se abrirá el cuadro de diálogo **Editar equipo**.
- 5 Introduzca el nuevo nombre del equipo en el cuadro proporcionado.
- 6 Haga clic en **Aceptar**. Se renombrará el equipo y se cerrará el cuadro de diálogo **Editar equipo**.

## Copiar un equipo existente

### Para copiar un equipo:

- 1 Seleccione **Gestionar usuarios** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestión de Usuarios**.
- 2 En la columna de la izquierda, seleccione **Equipos**.
- 3 En el cuadro **Equipos**, seleccione el equipo que desea copiar.
- 4 Haga clic en **Copiar** y se abrirá el cuadro de diálogo **Copiar equipo**.
- 5 Introduzca el nombre del nuevo equipo en el cuadro proporcionado.
- 6 Haga clic en **Aceptar**. Se creará el equipo con los usuarios del equipo original y se cerrará el cuadro de diálogo **Copiar equipo**.


## Eliminar un equipo

### Para eliminar un equipo:

- 1 Seleccione **Gestionar usuarios** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestión de Usuarios**.
- 2 En la columna de la izquierda, seleccione **Equipos**.
- 3 Seleccione el equipo que desea eliminar.
- 4 Haga clic en **Eliminar** y se abrirá el cuadro de diálogo **Eliminar equipo**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**. Se eliminará el equipo y se cerrará el cuadro de diálogo **Eliminar equipo**.

## Asignar usuarios a un equipo


### Para asignar usuarios a un equipo:

- 1 Seleccione **Gestionar usuarios** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestión de Usuarios**.
- 2 En la columna de la izquierda, seleccione **Equipos**.
- 3 En el cuadro **Equipos**, seleccione el equipo al que desea asignar usuarios.
- 4 En la lista **No asignados**, seleccione el usuario o los usuarios que desea asignar.
- 5 Haga clic en  .

- 6 Haga clic en **Guardar**.

## Anular la asignación de usuarios de un equipo

### Para anular la asignación de usuarios de un equipo:

- 1 Seleccione **Gestionar usuarios** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Gestión de Usuarios**.
- 2 En la columna de la izquierda, seleccione **Equipos**.
- 3 En el cuadro **Equipos** seleccione el equipo cuya asignación desea anular.
- 4 En la lista **Asignados**, seleccione el usuario o los usuarios cuya asignación desea anular.
- 5 Haga clic en  .
- 6 Haga clic en **Guardar**.

## Gestionar categorías

En las siguientes secciones se describen las formas en que se pueden gestionar las categorías desde la interfaz de usuario. Normalmente, la gestión de las categorías corre a cargo de los administradores.

### Acerca de las categorías

Las categorías están representadas por una estructura jerárquica dentro de cada instancia de Dimensions RM, con subcategorías admitidas. Las categorías funcionan como carpetas en un sistema de archivos, ya que contienen objetos (requisitos, informes, casos de prueba, etc.) asociados a proyectos o componentes con el fin de proporcionar un aspecto familiar. El movimiento dentro de la estructura de categorías puede simplificarse designando "favoritos" de categorías.


Todos los objetos de RM, incluidos los informes, pueden gestionarse dentro de categorías y, al igual que las carpetas del sistema de archivos, un objeto puede estar incluido en una categoría. Cada nodo de la jerarquía de categorías puede tener diferentes configuraciones de permisos para los grupos de usuarios. Todos los nodos de la jerarquía comparten el mismo esquema.

La categoría superior es el nombre de la instancia de Dimensions RM. La estructura de categorías se muestra en el panel situado más a la izquierda de la página de inicio. La ruta de la categoría actual (al igual que con las carpetas en el sistema de archivos) se muestra justo debajo del menú en el navegador. La ruta de la pestaña de requisitos, así como de todos los diálogos pertinentes, puede expandirse para su selección o modificación.






Los permisos para acciones específicas (crear, editar, copiar, leer, etc.) se conceden al grupo. Por ejemplo, el acceso de lectura puede asignarse a todos los grupos, mientras que el permiso de edición puede restringirse (por ejemplo) a los miembros del grupo Analistas.

El acceso a las categorías se gestiona por grupos. Los analistas pueden tener acceso para crear, editar y copiar a una categoría que contenga requisitos de negocio, mientras que pueden tener acceso de solo lectura a una categoría que contenga requisitos funcionales.

Las categorías se gestionan mediante el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal.



Una vez seleccionada la llave, aparecen iconos que indican las funciones disponibles.

	<b>Categoría/ Iconos de llave inglesa</b>	<b>Acción</b>
	Más	Agrega una una nueva categoría (página 411)
	Editar	Editar categorías incluye cambiar el nombre de una categoría existente o modificar la descripción (página 411). Agregar un icono más interesante en color o en blanco y negro (página 412).
	Desactivar/ activar	Seleccione este icono para desactivar o activar una categoría (página 412)
	Eliminar	Elimina permanentemente una categoría (página 411)
	Gestionar asignación de categorías	Estas cabezas proporcionan acceso a la lista completa de gestión de usuarios y grupos, incluida la asignación de categorías (página 413).

## Convenciones de nomenclatura de categorías

- **Caracteres permitidos:** Todos los caracteres y caracteres Unicode excepto
  - Barra invertida (\)
  - Barra oblicua (/)
- **Longitud máxima:** Hasta 64 caracteres
- **Longitud máxima de la ruta completa:** Hasta 1024 caracteres  
La ruta completa contiene todos los nombres de las categorías desde la categoría raíz hasta la categoría que desea crear. Para cada nivel de categoría, se agrega una barra invertida (por ejemplo, RMDemo\Data).


## Agregar una categoría

### Para agregar una categoría:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 En el árbol **Categoría**, resalte la categoría principal de la nueva categoría. Se puede arrastrar y soltar para reubicar la nueva categoría tras su creación.
- 3 Seleccione el icono Agregar. +
- 4 En el campo **Nombre de la categoría**, escriba el nombre de la nueva categoría; puede tener 64 caracteres como máximo.
- 5 En el campo **Descripción**, escriba una descripción opcional de la categoría. Esta descripción aparece como una información rápida cuando se pasa el cursor por encima de la categoría en el árbol de categorías.
- 6 Es típico "heredar los derechos de acceso de la categoría principal"; puede dejar esa casilla marcada. Para modificar el acceso de usuarios o grupos, consulte Gestión de usuarios/grupos en Administración.
- 7 Haga clic en el botón **Agregar**.

## Eliminar una categoría

### Para eliminar una categoría:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 Resalte la categoría que quiera eliminar.
- 3 **Haga clic en el icono Eliminar**  .
- 4 Cuando se le pida que confirme la eliminación, haga clic en **Aceptar**.



**NOTAS** No se puede eliminar nunca la categoría raíz.

Para eliminar una categoría con subcategorías, elimine primero las subcategorías. No se puede eliminar una subcategoría si contiene objetos.

## Renombrar una categoría

### Para renombrar una categoría o modificar su descripción:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 Seleccione la categoría que quiera renombrar.


- 3 Seleccione el icono Editar.
- 4 En el campo **Nombre de la categoría**, escriba el nombre nuevo.
- 5 En el campo **Descripción**, introduzca una descripción opcional de la categoría o modifíquela. Esta descripción aparece como una información rápida cuando el usuario pasa el cursor por encima de la categoría en el árbol de categorías.
- 6 Haga clic en el botón **Renombrar**.

## Agregar un icono de categoría

Es posible distinguir una categoría de otra utilizando símbolos y colores. Los iconos de categoría permiten al equipo diferenciar los sistemas de los subsistemas, los proyectos de los productos, los conjuntos de casos de prueba de las especificaciones de diseño, lo que facilita la localización de las carpetas de categorías.

### Para agregar un icono en color o en blanco y negro:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 Resalte la categoría a la que se agregará el icono
- 3 Seleccione el icono Editar.
- 4 Sustituya "Común" o el icono actualmente asignado por uno de su elección en la lista desplegable proporcionada.
- 5 Seleccione el pincel más pequeño del mundo para cambiar el color.



## Activar o desactivar una categoría

Cuando una categoría está inactiva, su contenido es de "solo lectura". Con la configuración predeterminada, la categoría en sí ya no se mostrará para su selección. Es posible modificar la configuración del usuario para mostrar las categorías desactivadas.



Para más información, consulte el capítulo "[Categorías: Mostrar categorías inactivas](#)" en la [página 85](#).

Una categoría desactivada se representa con un nombre en gris y texto en cursiva.

#### Para activar una categoría:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 Seleccione una categoría inactiva que desee activar.
- 3 Haga clic en **Activar/desactivar categoría**. Se abre el cuadro de diálogo **Activar categoría**.
- 4 Confirme el cuadro de diálogo **Activar categoría** haciendo clic en **Sí**.

#### Para desactivar una categoría:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 Seleccione una categoría activa que desee desactivar.
- 3 Haga clic en **Activar/desactivar categoría**. Se abre el cuadro de diálogo **Desactivar categoría**.
- 4 Confirme el cuadro de diálogo **Desactivar categoría** haciendo clic en **Sí**.

## Mover una categoría

#### Para mover una categoría:

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal. Tenga en cuenta que es preciso volver a seleccionar la llave inglesa para interrumpir la gestión de categorías.
- 2 Arrastre y suelte la categoría a la ubicación deseada en el árbol.

## Gestionar asignación de categorías

Los derechos de acceso controlan la asignación de grupos a categorías, así como los permisos asignados dentro de ellas.

Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal, haga clic en el icono Grupo y, a continuación, en **Asignación de categoría**; este cuadro de diálogo ofrece las siguientes funciones:

- **Mostrar todo:** Muestra el acceso para todos los grupos y usuarios dentro de los grupos.
- **Mostrar acceso para el usuario:** Utilice el icono Buscar y seleccione un único usuario para el que se mostrarán todos los accesos a grupos y categorías.
- **Filtrar categorías:** Filtra el árbol de categorías según la cadena de texto introducida.

- **Filtrar grupos/usuarios:** Filtra el árbol de acceso de categoría en función de las selecciones.
- **Heredar los derechos de acceso de la categoría principal:** Si está habilitada, los derechos de una categoría son idénticos a los de la categoría padre. Si está deshabilitada, los derechos de acceso pueden establecerse independientemente del elemento principal.
- **Copiar el acceso de usuarios:** Mostrada en la parte inferior del cuadro de diálogo, esta pestaña abre un cuadro de diálogo que permite copiar todos los accesos de categoría del usuario seleccionado a otro.
- **Quitar todas las asignaciones:** Quita el acceso a todas las categorías para el usuario seleccionado. Un ajuste útil para los usuarios que abandonan el equipo, ya que su historial se mantiene pero se elimina su acceso.
- **Exportar:** Exporta la asignación de grupos para la categoría seleccionada. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Exportar la asignación de grupos de usuarios para una categoría](#)" en la página 416.

### ***Cambiar los derechos de acceso de una categoría***

#### **Para cambiar los derechos de acceso de una categoría:**

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal y luego el icono de grupo.
- 2 Seleccione **Asignación de categoría**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Mostrar todo** está seleccionada.
- 4 Seleccione la categoría cuyos derechos de acceso desea cambiar.



**CONSEJO** Para localizar rápidamente una categoría en el árbol, escriba la parte de su nombre que lo hace único y seleccione la casilla **Filtrar categorías**.

- 5 Asegúrese de que la casilla **Heredar los derechos de acceso de la categoría principal** no esté seleccionada.
- 6 Seleccione los grupos a los que debe permitirse el acceso o anule la selección (desmarque) de los grupos a los que debe eliminarse el acceso. A los usuarios individuales se les puede denegar el acceso a una categoría a la que su grupo tenga acceso.



**CONSEJO** Para localizar rápidamente un usuario o grupo en el árbol, escriba su nombre total o parcialmente en el cuadro **Filtrar grupos/usuarios**.

- 7 Si es necesario, modifique los derechos de acceso para otras categorías.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

### ***Copiar los derechos de acceso a otra cuenta de usuario***


Cuando se crea una cuenta de usuario, el nuevo usuario tiene acceso a todas las categorías para las que los grupos asignados permiten el acceso. Si desea limitar (o

conceder a los usuarios existentes) los derechos de acceso, puede simplemente copiarlos de un usuario existente.



**CONSEJO** Si tiene varias configuraciones de derechos de acceso diferentes, puede crear una cuenta de usuario que actúe como plantilla. Esta cuenta debe tener un nombre que identifique el propósito y, por razones de seguridad, estar deshabilitada. Para más información sobre cómo crear cuentas de usuario, consulte el capítulo "[Crear un nuevo usuario](#)" en la página 396.


#### **Para copiar los derechos de acceso a otra cuenta de usuario:**

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal y luego el icono de grupo.
- 2 Seleccione **Asignación de categoría**.
- 3 Seleccione la opción **Mostrar acceso para el usuario**.
- 4 Seleccione un usuario de la lista desplegable o busque un usuario haciendo clic en , que abre el cuadro de diálogo **Buscar y seleccionar usuario** (consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar](#)" en la página 47).
- 5 Haga clic en **Copiar acceso de usuario...** para abrir el cuadro de diálogo **Copiar asignación de grupo de categorías a**. Este cuadro de diálogo contiene solo los usuarios que están en el mismo grupo o grupos que el usuario seleccionado.
- 6 Seleccione uno o varios usuarios.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Copiar asignación de grupo de categorías a**.
- 8 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Asignación de categoría**.

#### **Quitar los derechos de acceso de una cuenta de usuario**

Si quiere quitar todos los derechos de acceso de una cuenta de usuario, esto significa que el usuario puede seguir entrando en RM Browser, pero no puede ver ni editar ningún objeto (por ejemplo, los requisitos).

#### **Para eliminar los derechos de acceso de una cuenta de usuario:**

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal y luego el icono de grupo.
- 2 Seleccione **Asignación de categoría**.
- 3 Seleccione la opción **Mostrar acceso para el usuario**.
- 4 Seleccione un usuario de la lista desplegable o busque un usuario haciendo clic en , que abre el cuadro de diálogo **Buscar y seleccionar usuario** (consulte el capítulo "[Cuadro de diálogo Buscar y seleccionar](#)" en la página 47).
- 5 Haga clic en **Quitar todas las asignaciones...**
- 6 Confirme el cuadro de diálogo para quitar todas las asignaciones de categorías/grupos.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Asignación de categoría**.

### **Exportar la asignación de grupos de usuarios para una categoría**

La exportación crea un archivo Excel que contiene todas las asignaciones de categoría/ usuario junto con el grupo a través del cual el usuario tiene acceso a esa categoría. Este archivo puede modificarse y luego importarse para simplificar los cambios masivos.

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal y luego el icono de grupo.
- 2 Seleccione **Asignación de categoría**.
- 3 Seleccione la categoría deseada.
- 4 Haga clic en **Exportar...** Se abre el cuadro de diálogo **Exportar la asignación de grupos de usuarios para los grupos seleccionados**.
- 5 Desmarque los grupos para los que no desea exportar las asignaciones de categorías/ grupos de usuarios.
- 6 Si no desea exportar la asignación de categoría/grupo de usuarios para las subcategorías, desactive la opción **Incluir subcategorías**.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

### **Importar la asignación de grupos de usuarios para una categoría**

Un archivo de Excel o CSV exportado puede modificarse y luego importarse para aplicar más fácilmente los cambios masivos de funciones.

- 1 Seleccione el icono de llave inglesa (llave) del panel Categorías de la vista principal y luego el icono de grupo.
- 2 Seleccione **Asignación de categoría**.
- 3 Seleccione la categoría deseada.
- 4 Haga clic en **Importar....** Se abre el cuadro de diálogo **Importar asignaciones de usuarios**.
- 5 Desde el desplegable de grupos, desmarque los grupos para los que no quiera importar las asignaciones de categorías/grupos de usuarios.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

## **Mover requisitos entre categorías**

Un requisito solo puede existir en una categoría a la vez, por lo que mover un requisito a otra categoría también lo quita de la categoría en la que estaba. El cuadro de diálogo Organizar por categoría permite especificar los criterios de búsqueda para localizar los requisitos que desea mover.



**NOTA** Para obtener información sobre las funciones administrativas que puede realizar con las categorías, consulte la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

**Para mover los requisitos entre categorías:**

- 1** Seleccione **Organizar por categoría** en el menú Administración. Se abre el cuadro de diálogo **Organizar por categoría**.
- 2** **Buscar clase:** Seleccione una clase en la que buscar los requisitos. Si se ha seleccionado un objeto al invocar el cuadro de diálogo, este campo se rellenará previamente. Si es necesario, lo puede cambiar.
- 3** **Filtros:** Si ha guardado filtros en la Búsqueda rápida, puede utilizarlos para buscar el requisito que desea mover.
- 4** **Gestionar categorías:** Haga clic en este enlace si desea crear, renombrar o eliminar alguna categoría antes de empezar a mover los requisitos. Se abre el cuadro de diálogo Gestionar categorías. Consulte ["Gestionar usuarios" en la página 396](#).
- 5** **Recordar estas opciones:** Seleccione esta casilla de verificación para mantener la configuración actual como la predeterminada en futuras invocaciones del cuadro de diálogo.
- 6** **Restricciones:** Según sea necesario, especifique los criterios para localizar los requisitos deseados. Consulte ["Pestaña Restricciones de atributos" en la página 48](#) y ["Pestaña Restricciones de la relación" en la página 54](#).
- 7** **Opciones de visualización:** Si es necesario, especifique cómo visualizar los resultados. Consulte ["Pestaña Opciones de visualización" en la página 57](#).
- 8** **Buscar ahora:** Haga clic en este botón para ejecutar la búsqueda. Los resultados se muestran en el panel inferior del cuadro de diálogo.
- 9** **Nueva búsqueda:** Haga clic en este botón para borrar los criterios de búsqueda actuales y los resultados.
- 10** Seleccione los requisitos deseados en los resultados de la búsqueda. Para la selección múltiple de requisitos, consulte el capítulo ["Seleccionar varios requisitos" en la página 37](#).
- 11** **Categoría:** Seleccione la categoría a la que desea mover los requisitos seleccionados.
- 12** Haga clic en el botón **Mover**.

## Gestionar bloqueos de documentos

Los usuarios pueden eliminar el bloqueo de un documento si tienen permiso de **Desbloqueo** de documentos o si han sido responsables del bloqueo.

**Para eliminar los bloqueos de los documentos:**


- 1** En el menú **Administración**, seleccione **Bloqueos de documentos**. Se abre el cuadro de diálogo **Bloqueos de documentos**.
- 2** **Desbloquear todo:** Haga clic en este botón para desbloquear todos los documentos bloqueados.


- 3 Desbloquear selección:** Haga clic en este botón para desbloquear solo los documentos seleccionados. Haga Ctrl+clic para seleccionar varios documentos.
- 4 Actualizar:** Haga clic en este botón para actualizar la visualización de los documentos bloqueados.

## Gestionar bloqueos de requisitos

### Para eliminar los bloqueos de los requisitos:

- 1 Seleccione **Bloqueos de requisitos** en el menú Administración. Se abre el cuadro de diálogo Bloqueos de requisitos.



Class	PUID	Title	User	Host	Timestamp	Object ID	Session
Component_Requirements	COMP_000006	Multiline text annotations	 Ryan Forbes	192.168.6.16	30-SEP-2021@15:51:08	150	163300971547


- 2 Desbloquear todo:** Haga clic en este botón para desbloquear todos los requisitos bloqueados.
- 3 Desbloquear selección:** Haga clic en este botón para desbloquear solo los requisitos seleccionados. Haga Ctrl+clic para seleccionar varios requisitos.
- 4 Actualizar:** Haga clic en este botón para actualizar la visualización de los requisitos bloqueados.

## Gestionar configuración de atributos

### Gestionar valores de atributo de lista

Con el cuadro de diálogo **Configuración de atributos** puede agregar o quitar entradas de la lista y hacer que los valores de la lista estén disponibles solo para determinadas categorías.

Para abrir el cuadro de diálogo **Configuración de atributos**, seleccione **Configuración de atributos** en el menú **Administración**.



## Agregar valores de lista

Para agregar un valor de lista, haga lo siguiente:

- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Atributos de lista**.
- 2 Seleccione la clase que desea modificar en el cuadro de la parte superior.
- 3 En el cuadro **Listas**, seleccione el atributo de lista al que desea agregar el valor.
- 4 Haga clic en **+**. Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo nombre de valor**.
- 5 Introduzca el nuevo valor y haga clic en **Aceptar**.
- 6 Si lo desea o requiere, realice alguna de las siguientes acciones:
  - Haga clic en **✓** para que el valor sea el valor predeterminado.
  - Haga clic en **⚠** para desactivar el planteamiento de cálculos sospechosos. Esto significa que mientras se seleccione este valor, el requisito no puede convertirse en "sospechoso" debido al cambio de atributos.
- 7 Haga clic en **Guardar**.

## Eliminar valores de la lista

Para eliminar un valor de la lista, haga lo siguiente:

- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Atributos de lista**.
- 2 Seleccione la clase que desea modificar en el cuadro de la parte superior.
- 3 En el cuadro **Listas**, seleccione el atributo de lista del que desea quitar un valor.

- Haga clic en **-**.



#### NOTA

- Si el valor seleccionado no se utiliza en ningún requisito, se **quitará**.
- Si el valor seleccionado se utiliza en algún requisito, se abrirá un cuadro de diálogo que permite **Eliminar** o **Quitar** el valor del atributo.

**Eliminar** un valor significa que:

- El valor es visible en los requisitos que tienen este valor, pero no se puede seleccionar.
- El valor está disponible en todos los cuadros de diálogos que permiten filtrar o buscar (por ejemplo, la búsqueda rápida).

**Quitar** un valor es eliminarlo de la base de datos de RM. Esto significa que:

- El atributo de un requisito que utilizaba este valor está vacío.
- Cualquier lista de resultados (por ejemplo, búsqueda rápida, informes) o un documento que muestre un requisito que haya utilizado previamente este valor mostrará el valor de este atributo (si se muestra).
- El valor ya no está disponible en ningún cuadro diálogo.

Si desea sustituir un valor antiguo/obsoleto en las versiones de requisitos, consulte ["Modificar un valor de lista en los datos existentes" en la página 421](#).

- Haga clic en **Guardar**.

## Ordenar los valores de lista

El usuario final verá los valores en el mismo orden que se muestra en este cuadro de diálogo.

**Para reordenar la lista de valores, realice una de las siguientes acciones:**

- En el panel izquierdo, haga clic en **Atributos de lista**.
- Seleccione la clase que desea modificar en el cuadro de la parte superior.
- En el cuadro **Listas**, seleccione el atributo de lista que desea ordenar. A continuación, realice una de las siguientes acciones:
  - Para ordenar manualmente los valores, seleccione un valor y haga clic en el botón **Mover hacia arriba** o **Mover hacia abajo** para mover el valor a la posición deseada.
  - Para ordenar alfanuméricamente toda la lista de valores, haga clic en el botón **Orden ascendente** u **Orden descendente** .
- Introduzca el nuevo valor y haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en **Guardar**.




## Modificar un valor de lista en los datos existentes

Esta sección describe una sugerencia de buenas prácticas para modificar un valor de la lista que se ha utilizado y que, por lo tanto, existe en versiones de requisitos no actuales. Presupone que es necesario sustituir un valor de lista obsoleto en versiones no actuales y que debe mantenerse una pista de auditoría.

- 1 Cree una copia de seguridad de la instancia, incluida la seguridad. Para más información sobre la creación de una copia de seguridad, consulte el capítulo *Backing Up an Instance Account* en la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.
- 2 Agregue el nuevo valor de lista al esquema de la instancia. (No quite el valor antiguo)
- 3 Asegúrese de que tiene acceso a la clase que incluye la lista modificada, tanto a la actualización como a la actualización no actual.
- 4 Cree un informe que enumere:
  - PUID
  - Object\_ID
  - El campo de la lista correspondiente con el valor obsoleto
- 5 Guarde el informe como CSV.
- 6 Edite el CSV para cambiar el valor obsoleto por el nuevo.
- 7 Agregue una columna de **Motivo del cambio** y rellénela con la declaración que satisfaga sus requisitos de auditoría. (Esto sobrescribirá las entradas existentes de **Motivo del cambio**).
- 8 Utilice la importación de CSV en modo de **actualización** para que coincida con Object\_ID y asigne los atributos de lista y motivo del cambio.
- 9 Compruebe que los datos se hayan importado correctamente.
- 10 Elimine su acceso de actualización y actualización no actual a la clase (suponiendo que se agregaron solo para este procedimiento).
- 11 Quite el valor de la lista antigua del esquema de la instancia.

## Limitar los valores de lista a las categorías

Cuando se utilizan las categorías en Dimensions RM para subproyectos, puede ser útil permitir solo ciertos valores cuando se selecciona la categoría.



**Para limitar los valores de lista a las categorías, haga lo siguiente:**


- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Valores de categoría**.
- 2 En el árbol de categorías, seleccione la categoría para la que desea limitar los valores de lista.
- 3 Seleccione la clase cuyo acceso a los valores de lista desea modificar.
- 4 Desactive la casilla situada junto al nombre del atributo.
- 5 Expanda el atributo.
- 6 Desactive la casilla del valor que desea ocultar.
- 7 Haga clic en **Guardar**.

**Para restablecer la herencia de la categoría principal, haga lo siguiente:**

- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Valores de categoría**.
- 2 En el árbol de categorías, seleccione la categoría para la que desea restaurar la herencia de valores de lista.
- 3 Marque la casilla situada junto al nombre del atributo.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

## Definir los valores de lista predeterminados para categorías

Cuando se utilizan las categorías en Dimensions RM para los subproyectos, puede ser útil tener un valor predeterminado diferente.



**Para definir valores de lista predeterminados para una categoría, haga lo siguiente:**

- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Valores de categoría**.
- 2 En el árbol de categorías, seleccione la categoría para la que desea definir unos valores predeterminados diferentes.
- 3 Seleccione la clase cuyo acceso a los valores de lista desea modificar.
- 4 Desactive la casilla situada junto al nombre del atributo.
- 5 Expanda el atributo.
- 6 Mueva el cursor sobre el valor que desea utilizar como valor predeterminado. Aparecerá una marca gris.
- 7 Haga clic en la marca gris. La marca se volverá azul, lo que indica que este valor se utiliza como valor predeterminado.
- 8 Haga clic en **Guardar**.

**Para restablecer la herencia de la categoría principal, haga lo siguiente:**


- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Valores de categoría**.
- 2 En el árbol de categorías, seleccione la categoría para la que desea restaurar la herencia de valores de lista.
- 3 Marque la casilla situada junto al nombre del atributo.

- Haga clic en **Guardar**.

## Gestionar valores de atributos de usuario

### Definir usuarios predeterminados para categorías

Cuando se utilizan las categorías en Dimensions RM para los subproyectos, puede ser útil tener un usuario predeterminado diferente.



**Para definir un usuario predeterminado para una categoría, haga lo siguiente:**

- En el panel izquierdo, haga clic en **Valores de categoría**.
- En el árbol de categorías, seleccione la categoría para la que desea definir unos valores predeterminados diferentes.
- Seleccione la clase cuyo acceso a los valores de lista desea modificar.
- Desactive la casilla situada junto al nombre del atributo.
- Mueva el cursor sobre el valor que desea utilizar como valor predeterminado. Aparecerá una marca gris.
- Haga clic en la marca gris. La marca se volverá azul, lo que indica que este valor se utiliza como valor predeterminado.
- Haga clic en **Guardar**.

# Configurar atributos calculados

Los atributos calculados pueden utilizarse con atributos numéricos, alfanuméricos, de texto y de lista.

Dado, por ejemplo, un atributo numérico que contiene una estimación del esfuerzo de desarrollo, y un segundo atributo numérico que contiene el esfuerzo gastado, se puede definir un atributo calculado que contenga el esfuerzo de desarrollo menos el esfuerzo gastado.

También es posible crear un atributo calculado en un requisito de negocio que muestre el total del esfuerzo de desarrollo contenido en todos los requisitos funcionales vinculados. Esto se muestra en el siguiente ejemplo.

Edit Calculation
✕

---

Class: Business\_Requirement ▼

Calculated Attribute: Estimated Effort ▼

Formula: Sum({Functional\_Requirement.Dev Effort}) Clear

Related Class: Funcional\_Requirement ▼

Insert Attribute: CalcTest2 ▼ Insert

Insert Function: Sum ▼ Insert

La fórmula se "construye" a partir de una función seleccionada aplicada a un atributo contenido en uno o más requisitos relacionados o de un cálculo basado en múltiples atributos de un único requisito.

Para definir un atributo como destino de un cálculo, no debe estar marcada la opción **Atributo editable**. Para más información sobre cómo crear atributos, consulte el capítulo "[Definir atributos](#)" en la página 429.

## Agregar un atributo calculado

Una vez definido el atributo calculado, haga lo siguiente:

- 1** Seleccione **Configuración de atributos** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de atributos**.
- 2** En el panel izquierdo, haga clic en **Cálculo**.
- 3** Haga clic en **Nuevo**, lo que abrirá el cuadro de diálogo **Crear cálculo**.
- 4** En el cuadro **Clase**, seleccione la clase que contiene el atributo calculado.
- 5** En el cuadro **Atributo calculado**, seleccione un atributo para recibir el resultado. Tenga en cuenta que la lista únicamente contendrá atributos de solo lectura.
- 6** En el cuadro **Fórmula**, especifique la fórmula. Para más información sobre las fórmulas, consulte el capítulo "[Acerca de las fórmulas](#)" en la página 426.

- 7 Haga clic en **Guardar**.



**NOTA** Para los requisitos existentes, el valor no se calculará automáticamente. Para calcular el valor de los requisitos existentes, en la pestaña **Cálculos**, resalte el cálculo guardado y haga clic en el botón **Calcular**. Aparecerá un aviso, ya que el cálculo puede tardar algún tiempo.

## Editar un atributo calculado

**Para editar un atributo calculado, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione **Configuración de atributos** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de atributos**.
- 2 En el panel izquierdo, haga clic en **Cálculo**.
- 3 En la lista de atributos calculados, seleccione la configuración de atributos que desea modificar y haga clic en **Editar**. Se abre el cuadro de diálogo **Editar cálculo**.
- 4 En el cuadro **Fórmula**, modifique la fórmula. Para más información sobre las fórmulas, consulte el capítulo "[Acerca de las fórmulas](#)" en la página 426.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

## Eliminar un atributo calculado

**Para eliminar un atributo calculado, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione **Configuración de atributos** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Configuración de atributos**.
- 2 En el panel izquierdo, haga clic en **Cálculo**.
- 3 En la lista de atributos calculados, seleccione el atributo calculado que desea eliminar.
- 4 Haga clic en **Eliminar**. Se abre el cuadro de diálogo **Eliminar cálculo**.
- 5 Confirme que desea eliminar el atributo calculado. Se quitará la configuración del atributo calculado.
- 6 El atributo seguirá estando disponible en los diálogos. Para quitar el atributo, ocultarlo o habilitarlo para la edición, consulte el capítulo "[Definir atributos](#)" en la página 429.

## Acerca de las fórmulas

### Acerca de las fórmulas de atributos numéricos

Las fórmulas pueden contener números, o hacer referencia a atributos numéricos, incluso si estos atributos están en una clase diferente. Las fórmulas pueden utilizar paréntesis para permitir cambiar la prioridad de los cálculos.

### Acerca de las fórmulas de atributos alfanuméricos o de texto

Las fórmulas pueden contener textos, o hacer referencia a atributos alfanuméricos o de texto de la misma clase. Los atributos alfanuméricos o de texto pueden concatenarse con otros atributos alfanuméricos o de texto, o con texto estático.

Los atributos alfanuméricos y de texto sólo admiten el operador + (concatenar textos).

### ***Hacer referencia a atributos numéricos de la misma clase***

Para utilizar atributos numéricos de la misma clase, la opción **Clase relacionada** debe estar desactivada.

#### **Para insertar un atributo numérico de la misma clase:**

- 1 En el cuadro **Insertar atributo**, seleccione el atributo deseado.
- 2 Haga clic en **Insertar**.

#### **Para insertar un número estático, haga lo siguiente:**

- 1 En la posición deseada, haga clic en el cuadro de **Fórmula**.
- 2 Escriba el número deseado.

#### **Para insertar un operador, haga lo siguiente:**

- 1 En el cuadro **Insertar operador**, seleccione el operador deseado.
- 2 Haga clic en **Insertar**.

### ***Hacer referencia a atributos numéricos de otras clases***

Para utilizar atributos numéricos de otras clases, las dos clases deben estar relacionadas (consulte el capítulo *Relationships* de la guía *Administrator's Guide*). Tenga en cuenta que cuando utilice atributos numéricos de otras clases, solo podrá utilizar las funciones de agregación Suma, Media, Mín y Máx.

#### **Para hacer referencia a un atributo numérico de otra clase:**

- 1 Asegúrese de que la opción **Clase relacionada** esté seleccionada y seleccione la clase relacionada.
- 2 En el cuadro **Insertar atributo**, seleccione el atributo deseado.
- 3 Haga clic en **Insertar**.

#### **Para insertar una función:**

- 1 Asegúrese de que la opción **Clase relacionada** esté seleccionada y seleccione la clase relacionada.
- 2 En el cuadro **Insertar función**, seleccione la función deseada.
- 3 Haga clic en **Insertar**.

### **Hacer referencia a atributos alfanuméricos o de texto**

Para utilizar atributos alfanuméricos o de texto, la opción **Clase relacionada** debe estar desactivada.

#### **Para insertar un atributo alfanumérico o de texto:**

- 1 En el cuadro **Insertar atributo**, seleccione el atributo deseado.
- 2 Haga clic en **Insertar**.

#### **Para insertar un texto estático, haga lo siguiente:**

- 1 En la posición deseada, haga clic en el cuadro de **Fórmula**.
- 2 Escriba el texto entre comillas simples, por ejemplo, 'Texto'.

#### **Para concatenar textos, haga lo siguiente:**

- 1 En el cuadro de **Insertar operador**, seleccione +.
- 2 Haga clic en **Insertar**.

### **Hacer referencia a los atributos de la lista desde otra clase**

Hacer referencia a los atributos de la lista de otra clase puede ser útil si necesita hacer coincidir ciertas condiciones basadas en los requisitos enlazados.

#### **Ejemplo de caso de uso:**

Tenemos las clases `Product_Requirement` y `Function_Requirement`. La relación que las enlaza es que `Product_Requirement` es el elemento principal y `Function_Requirement` es el elemento secundario. Ambas clases tienen un atributo de lista "Seguridad" con los valores: Bajo, Medio y Alto. Mediante el uso de atributos de lista calculados se puede definir que si un `Function_Requirement` enlazado tiene Bajo seleccionado para el atributo Seguridad, `Product_Requirement` también muestra Bajo para el atributo correspondiente.

#### **Para hacer referencia a un atributo de lista, haga lo siguiente:**

- 1 Asegúrese de que la opción **Clase relacionada** esté seleccionada y seleccione la clase relacionada.
- 2 En el cuadro **Atributo calculado**, seleccione el atributo que recibirá el valor calculado.
- 3 En el cuadro **Insertar atributo**, seleccione el atributo deseado.



**¡IMPORTANTE!** El atributo calculado debe tener los mismos valores que el atributo de la inserción.



- 4 En el cuadro **Insertar función**, seleccione **Máx** o **Mín**.



#### NOTA



La opción Insertar función define qué valor se propaga al atributo de la clase principal.

- **Mín:** Se propaga el valor más bajo.
- **Máx:** Se propaga el valor más alto.

#### Ejemplo:

El atributo tiene los valores Val1, Val2, Val3 y Val4. Los requisitos solo utilizan Val2 y Val3 del atributo.

- **Mín:** Se propaga el valor Val2.
- **Máx:** Se propaga el valor Val3.

- 5 Haga clic en **Insertar**.
- 6 Haga clic en **Ordenar valores**. Se abre el cuadro de diálogo **Ordenar valores**.
- 7 Cambie el orden de los elementos en la lista **Ordenar de máximo a mínimo**, ya sea arrastrando y soltando o seleccionando y haciendo clic en  o .
- 8 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Ordenar valores**.

## Definir atributos

Los atributos especifican la naturaleza exacta de la información dentro de una clase o relación. Puede definir cualquier número de atributos para cada clase. Además de estos atributos definidos por el usuario, existen atributos predefinidos implícitos.



#### NOTA

- Hay dos atributos implícitos que representan al usuario responsable de la creación de un requisito, o su última versión. El atributo "Creado inicialmente por" contiene el nombre del usuario responsable de crear la versión inicial; este atributo se conserva cuando el requisito es modificado (sustituido) por otros usuarios. El nombre de usuario que sustituyó una versión específica del requisito se almacena en el atributo "Creado por".

Los atributos se definen desde el menú Administración de RM Browser.

**Para abrir el cuadro de diálogo Definición de atributos, haga lo siguiente:**

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Configuración de atributos**.
- 2 En el panel izquierdo, seleccione **Definición de atributos**. Al abrir la definición de atributos se crea un bloqueo si ningún otro administrador está modificando la definición de atributos o el esquema de instancia. Si otro usuario edita la definición de

atributos o el esquema de instancia, se mostrará el cuadro de diálogo **Interrumpir el bloqueo**, que identificará al usuario que actualmente tiene el bloqueo.

### Break Lock



Attribute Definition is currently locked by user 'JOE' on '192.168.6.30'. Do you want to break the lock?

**Si sabe con certeza** que el usuario identificado no está modificando actualmente el esquema de instancia, haga clic en **Sí** para restablecer el bloqueo y abra **Definición de atributos** en modo de lectura/escritura. Si lo prefiere, puede hacer clic en **No** para abrir **la Definición de atributos** en modo de solo lectura.

## Tipos de atributos

En las siguientes secciones se describe cada uno de los tipos de atributos:

	Tipo de atributo	Descripción	Página
	Alfanumérico	Una sola línea de texto de hasta 1000 caracteres.	433
	Fecha	Una fecha, cuyo formato (que incluye la longitud, el valor predeterminado, el mínimo y el máximo) puede ser definido por el administrador.	434
	Adjuntos de archivo	Puede contener uno o varios archivos disponibles para descargar o crear informes.	435
	Agrupar	Como un atributo de lista, pero compuesto por una serie de subatributos. Las opciones disponibles para el usuario <i>dependen</i> de las selecciones que haya hecho en los atributos de nivel superior, o principal, dentro del atributo de grupo.	436
	Lista	Una lista de valores configurada para la selección del usuario. Un atributo de lista puede configurarse para que se muestre como casillas de verificación o botones de opción.	442
	Búsqueda	Un atributo de búsqueda permite relacionar un objeto con otro para acceder a sus valores.	443
	Numérico	Solo acepta valores numéricos.	445
	Texto	Un bloque de texto de hasta 64 Kb de tamaño.	446
	URL	Admite la introducción de una o varias URL.	447
	Usuario	Una lista de nombres de usuario, que puede configurarse para contener grupos o usuarios con nombre.	447

## Agregar un atributo

### Para agregar un nuevo atributo a una clase:

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Configuración de atributos**.
- 2 En el panel izquierdo, seleccione **Definición de atributos**.
- 3 En el cuadro **Clase**, seleccione la clase a la que desea agregar el nuevo atributo.
- 4 Haga clic en **Nuevo** y seleccione el tipo de atributo deseado de la lista. Para más información sobre los tipos de atributos, consulte ["Tipos de atributos" en la página 430](#).

## Definir un atributo

### Para definir un atributo:

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Configuración de atributos**.
- 2 En el panel izquierdo, seleccione **Definición de atributos**.
- 3 En el cuadro **Clase**, seleccione la clase en la que quiera incluir el nuevo atributo.
- 4 Cambie las propiedades de los atributos según lo desee o requiera el tipo de atributo seleccionado. Para ver la lista de tipos de atributos, consulte el capítulo ["Tipos de atributos" en la página 430](#).

### Propiedades de atributos comunes

Las propiedades comunes de los atributos se muestran para todos los tipos de atributos. La siguiente tabla describe su función.

Propiedad	Descripción
Nombre para mostrar	El nombre del atributo que mostrarán los cuadros de diálogo de Dimensions RM. Tenga en cuenta las restricciones de nomenclatura cuando especifique el nombre para mostrar. Para más detalles sobre las restricciones de nomenclatura, consulte el capítulo <a href="#">"Convenciones de nomenclatura de nombres para mostrar de atributos" en la página 460</a> .
Nombre del atributo	El nombre interno del atributo, que se rellena automáticamente para un nuevo atributo basándose en el nombre para mostrar si no se proporciona ningún valor. Tenga en cuenta las restricciones de nomenclatura cuando especifique el nombre del atributo. Para más detalles sobre las restricciones de nomenclatura, consulte el capítulo <a href="#">"Convenciones de nomenclatura de nombres de atributos" en la página 460</a> .
Descripción	Introduzca una descripción que explique la finalidad de este atributo.
Atributo obligatorio	Si es necesario especificar valores para el atributo durante el proceso de almacenamiento o captura de información.

Propiedad	Descripción
Atributo editable	Si puede editar los valores de los atributos. Por el contrario, hacer que un atributo no editable sea útil cuando no se permiten más cambios en el atributo.
Forzar único valor	Si debe introducir un valor único para cada instancia de este atributo (no se permiten valores duplicados). Para muchos tipos de atributos, esta opción aparecerá en gris.
Mostrar en entrada	Si el atributo se mostrará en las vistas de formulario y de lista del contenido del objeto. Si no se marca, el atributo no se presentará en estas vistas. Se suele utilizar para la seguridad.
Rellenar al copiar	Si el atributo se rellenará previamente cuando se copie un requisito. Para evitar que se creen requisitos duplicados por error, es una buena práctica <i>no</i> copiar los atributos de título y descripción. Cuando se utiliza <b>Rellenar al copiar</b> con un flujo de trabajo de contenedor asignado a un documento, el valor del atributo se copiará al nuevo documento cuando se habilite.
Rellenar al crear y enlazar	Esta opción solo está disponible para los atributos de clase. El atributo se rellenará previamente cuando cree un requisito y lo enlace. Esto solo se aplica a las relaciones en las que está activada la opción "Rellenar atributos al crear y enlazar" (consulte "Definir o modificar las propiedades de las relaciones" en la página 475).
Los cambios despiertan sospechas	La opción de plantear sospechas en caso de cambio puede establecerse para cualquier atributo personalizado, así como para muchos atributos del sistema, incluidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estado del flujo de trabajo</li> <li>■ Propietario</li> <li>■ Categoría</li> </ul> Una vez habilitada, cualquier acción de reemplazo de este atributo marcará los objetos enlazados como <b>sospechosos</b> (consulte " <a href="#">Reglas de transferencia</a> " en la página 476)

## Eliminar un atributo

**Para eliminar un atributo de una definición de clase o relación:**

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Configuración de atributos**.
- 2 En el panel izquierdo, seleccione **Definición de atributos**.
- 3 En el cuadro **Clase**, seleccione la clase cuyo atributo desea eliminar.
- 4 Seleccione el atributo que desea eliminar de la definición.
- 5 Haga clic en el botón **Quitar**.

6 Haga clic en **Aceptar**.

**NOTA** Los atributos implícitos no se pueden eliminar de la definición de clase o de relación.

## Atributo alfanumérico

Un atributo alfanumérico representa una línea de texto alfanumérico, como el título de una prueba de aceptación. Puede tener una longitud de hasta 1000 caracteres.

The screenshot shows the 'Attribute Settings' window for 'Product\_Requirements'. The 'Attributes' list on the left includes 'Title', which is currently selected. The right pane shows configuration for the 'Title' attribute: 'Display Name' is 'TITLE', 'Description' is empty, 'Attribute Mandatory' is checked, 'Attribute Editable' is checked, 'Force Unique Value' is unchecked, 'Populate on Copy' is unchecked, 'Change raises Suspicion' is checked, 'Maximum Length' is 1000, and 'Display Length' is 80. There are 'Save' and 'Close' buttons at the bottom right.

**Figura 11-1. Definir atributos alfanuméricos**

Las propiedades de los atributos alfanuméricos se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
Longitud máxima	La longitud máxima del valor permitido para el atributo. El rango válido es de 1 a 1000 caracteres.
Longitud de visualización	El número de caracteres predeterminado que se mostrará para este atributo. El rango válido es de 1 a 1000 caracteres.
<b>Configuración avanzada</b>	
Valor mínimo	Valor mínimo que puede asociarse al atributo, si lo hay. Dimensions RM realiza una comparación de cadenas en los valores mínimos y máximos. Por ejemplo, si introduce un valor mínimo de A y un valor máximo de C, Dimensions RM le informará de que un valor de D está fuera de rango.

Propiedad	Descripción
Valor máximo	Valor máximo que puede asociarse al atributo, si lo hay. Dimensions RM realiza una comparación de cadenas en los valores mínimos y máximos. Por ejemplo, si introduce un valor mínimo de A y un valor máximo de C, Dimensions RM le informará de que un valor de D está fuera de rango.
Valor predeterminado	Un valor por defecto para las instancias iniciales del atributo, si es necesario.
Caso	Si el valor del atributo debe ir en mayúsculas, en minúsculas o en una frase (mixta).

## Atributo de fecha

Un atributo de fecha puede tener valores basados en formatos definidos por el usuario. Un atributo de fecha, por ejemplo, podría utilizarse para las fechas de las pruebas.

The screenshot shows the 'Attribute Settings' window for defining a date attribute. On the left, a sidebar lists various attributes, with 'End Date' highlighted. The main area is titled 'Approval' and contains the following configuration options:

- Attributes:**
  - implicit
- Display Name:** End Date
- Attribute Name:** END\_DATE
- Description:** (Text input field)
- Checkboxes:**
  - Attribute Mandatory
  - Force Unique Value
  - Populate on Copy
  - Change raises Suspicion
  - Attribute Editable
  - Display for Entry
  - Populate on Create And Link
- Display Format:** DD-MON-RRRR
- Default Value:**  Current Date

At the bottom, there are buttons for '+ New', 'Remove', 'Save', and 'Close', along with an 'Advanced...' link.

Figura 11-2. Definición del atributo de fecha

Las propiedades del atributo de fecha se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
Formato de visualización	El formato de la fecha. <b>NOTA:</b> Los formatos de fecha predeterminados utilizan la cadena "RRRR" para representar un año de cuatro dígitos. Esto es preferible a utilizar "AAAA" porque cuando el año se introduce con dos dígitos, este formato rellenará correctamente el siglo basándose en las reglas descritas en el capítulo <i>RRRR Date Format Elements</i> de la guía <i>Administrator's Guide</i> .
Valor predeterminado	Un valor por defecto para las instancias iniciales del atributo, si es necesario.
Fecha actual	Si está habilitado, utiliza la fecha actual del servidor (y la hora si está definida para el atributo) como valor predeterminado.
<b>Configuración avanzada</b>	
Longitud máxima	La longitud máxima del valor permitido para el atributo. El rango válido es de 1 a 1000 caracteres.
Longitud de visualización	El número de caracteres predeterminado que se mostrará para este atributo. El rango válido es de 1 a 1000 caracteres.
Valor mínimo	Valor mínimo que puede asociarse al atributo, si lo hay.
Valor máximo	Valor máximo que puede asociarse al atributo, si lo hay.

## Atributo de archivo adjunto

Un atributo de archivo adjunto puede contener un solo archivo o varios archivos a los que se puede acceder a través de RM Browser. Agrega uno o varios atributos de archivo adjunto a la clase a la que se adjuntará el archivo o los archivos. Por ejemplo, podría agregar los atributos de archivo adjunto *Casos de uso*, *Carta del clientey Justificación del negocio* a la clase Requisitos de marketing. A continuación, los usuarios utilizan RM Browser para agregar, ver o descargar los archivos.



**NOTA** El atributo de archivo adjunto solo puede agregarse a una clase.


Para más información sobre el uso de RM Browser para ver y gestionar los archivos adjuntos, consulte el capítulo "[Trabajar con archivos adjuntos](#)" en la [página 167](#).

Las propiedades del atributo de archivo adjunto se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
<b>Permitir selecciones múltiples</b>	Si el atributo puede contener uno o varios archivos. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Habilitado: El atributo puede contener varios archivos.</li> <li>■ Deshabilitado: El atributo puede contener un solo archivo.</li> </ul>

## Atributo de grupo

Un atributo de grupo permite seleccionar valores como un atributo de lista. Pero a diferencia de un simple atributo de lista, un atributo de grupo está compuesto por una serie de subatributos. Estos subatributos se denominan **miembros del grupo**. Cada miembro del grupo contiene su propia lista de valores, que puede ser diferente en función del valor seleccionado del miembro del grupo anterior.



**Figura 11-3. Definición del atributo de grupo**

Para más detalles sobre el funcionamiento del atributo de grupo, consulte ["Explicar el atributo de grupo"](#) en la página 438.

### Definir un atributo de grupo:

Propiedad	Descripción
<b>Permitir selecciones múltiples</b>	Para permitir que los usuarios agreguen varias filas, seleccione esta opción. El valor predeterminado está deshabilitado (el atributo de grupo solo admite una fila).

### Agregar miembros de gestión (subatributos)

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Haga clic en **+**. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades del NUEVO miembro**.
- 3 Escriba el nombre del miembro en el cuadro **Nombre para mostrar**. Si lo desea, especifique un texto que describa al miembro en el cuadro **Descripción**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.



### **Eliminar miembros (subatributos)**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Seleccione el miembro que desea eliminar.
- 3 Haga clic en **✖**.

### **Ordenar miembros (subatributos)**

El primer atributo del grupo es el elemento principal del segundo, y el segundo es el elemento principal del tercero, etc. Para reordenar los miembros de los atributos para que reflejen la lógica de dependencia que desea aplicar, haga lo siguiente:

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Seleccione el miembro que desea mover.
- 3 Haga clic en **^** o **v**.

### **Agregar valores a los miembros**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 En la lista **Miembros del grupo**, seleccione el miembro para el que desea agregar un valor.
- 3 Haga clic en **+**. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar valor**.
- 4 Introduzca el nuevo valor en el cuadro **Nombre del nuevo valor**. El valor debe ser único dentro del miembro del grupo.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.
- 6 Si desea cambiar la posición de un valor, selecciónelo y haga clic en **^** o **v** hasta que el valor esté en la posición deseada.

### **Cambiar el nombre de valores de miembros**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 En la lista **Miembros del grupo**, seleccione el miembro cuyo valor desea renombrar.
- 3 Seleccione el valor que desea renombrar.
- 4 Haga clic en **✎**. Se abre el cuadro de diálogo **Cambiar el nombre del valor**.
- 5 Introduzca el nuevo valor en el cuadro **Nombre del nuevo valor**. El valor debe ser único dentro del miembro del grupo.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

### **Definir dependencias**

Al definir las dependencias, se especifica qué valores están disponibles en un subatributo cuando un usuario selecciona un valor en un atributo principal.

#### **Para definir dependencias haga lo siguiente:**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.


- 2 En la lista **Miembros del grupo**, seleccione el atributo principal (por ejemplo, Plataforma).
- 3 En la lista de **Valores de miembros**, seleccione un valor de miembros (por ejemplo, Servidor).
- 4 Haga clic en la lista **Asignaciones de valores**.

### Guardar los cambios

- 1 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Haga clic en **Guardar** para guardar todos los cambios de definición de atributos.

### Explicar el atributo de grupo

La siguiente imagen muestra una representación simplificada del atributo de grupo **Sistema operativo** de la clase **Pruebas** de RMDEMO.




El atributo de grupo contiene los miembros del grupo **Plataforma**, **Familia** y **Versión**. Por medio de la restricción, puede definir qué valores verá el usuario al seleccionar un valor. La selección del miembro del grupo **Plataforma** define los valores del miembro del grupo **Familia**. La selección de la **Familia** define los valores del miembro del grupo **Versión**.

### Atributo de lista


Un atributo de lista es un atributo configurable que proporciona una lista de valores para la selección del usuario. Por ejemplo, podría definir Aprobado, Error e Incompleto

como los valores válidos de un atributo de lista `Verification_Status`, y exigir que el usuario elija uno o varios de estos valores.



**Figura 11-4. Definición del atributo de lista**




Un atributo de lista también puede configurarse para que se muestre como una casilla de verificación o botones de opción.




**Figura 11-5. Definición del atributo de lista como casilla de verificación**

### Definir un atributo de lista

Las propiedades del atributo de lista se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
<b>Lista de valores</b>	Una lista de posibles valores alfanuméricos (espacios permitidos) que se han definido para el atributo de la lista. Una marca en la casilla a la derecha del valor indica que se trata de un valor predeterminado o valores para listas de selección múltiple.
<b>Permitir selecciones múltiples</b>	Permite seleccionar más de un valor de la lista; si esta casilla no está marcada, la selección se limita a uno.
<b>Cuadro de asignación</b>	Solo está disponible cuando <b>se selecciona Permitir selecciones múltiples</b> y <b>no se selecciona Lista de etiquetas</b> . Al habilitar esta opción se sustituye una única lista por dos listas que permiten agregar/eliminar entradas mediante  y  .
<b>Lista de etiquetas</b>	Los valores de los atributos se muestran como "etiquetas". Habilitar esta opción significa que cada usuario con acceso de escritura puede agregar valores alfanuméricos (espacios permitidos) a la lista de atributos. <b>PRECAUCIÓN</b> Al guardar las modificaciones del esquema de instancia, se escribirán todos los datos cargados inicialmente con ese esquema. Si un usuario agregó etiquetas mientras el esquema estaba abierto, esos cambios no se guardarán. Dichos cambios parecerán haber sido quitados por el usuario. Se recomienda <b>encarecidamente</b> que los cambios en el esquema de instancia se realicen fuera del horario laboral o con notificación previa.
 <b>Mostrar como casilla de verificación</b>	El atributo de lista se muestra como casilla de verificación o botón de opción. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Configurar un atributo de lista como casilla de verificación o botón de opción</a> " en la página 442.
<b>Mostrar no inicializado</b>	Mostrar la opción <b>No inicializado</b> para un botón de opción o el texto <b>No inicializado</b> para una casilla de verificación. Para obtener más información, consulte el capítulo " <a href="#">Configurar un atributo de lista como casilla de verificación o botón de opción</a> " en la página 442.
<b>Valor marcado</b>	Especifica el valor de la lista que se utilizará para el estado seleccionado de la casilla de verificación.

### Agregar valores de atributo de lista

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo **Nuevo nombre de valor**.
- 3 Escriba el valor en el cuadro.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

### **Eliminar valores de atributo de lista**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Seleccione el valor que quiera eliminar.
- 3 Haga clic en el signo menos **-**.



#### **NOTA**

- Si el valor seleccionado no se utiliza en ningún requisito, se **quitará**.
- Si el valor seleccionado se utiliza en algún requisito, se abrirá un cuadro de diálogo que permite **Eliminar** o **Quitar** el valor del atributo.

#### **Eliminar** un valor significa que:



- El valor es visible en los requisitos que tienen este valor, pero no se puede seleccionar.
- El valor está disponible en todos los cuadros de diálogos que permiten filtrar o buscar (por ejemplo, la búsqueda rápida).

#### **Quitar** un valor es eliminarlo de la base de datos de RM. Esto significa que:



- El atributo de un requisito que utilizaba este valor está vacío en el cuadro de diálogo Editar atributos.
- El valor del atributo está disponible en las listas de resultados (por ejemplo, en los informes) y en la vista de documentos si los requisitos con el valor eliminado se incluyen en un documento.
- El valor ya no está disponible en ningún cuadro diálogo.

Si desea sustituir un valor antiguo/obsoleto en las versiones de requisitos, consulte ["Modificar un valor de lista en los datos existentes" en la página 442](#).

### **Ordenar alfabéticamente los valores de atributos de lista**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Para ordenar de forma ascendente, haga clic en .
- 3 Para ordenar de forma descendente, haga clic en .

### **Ordenar valores manualmente**

- 1 Haga clic en **Avanzado...** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 2 Seleccione el valor que desea mover.
- 3 Haga clic en  o .

### **Guardar los cambios**

- 4 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Opciones avanzadas**.
- 5 Haga clic en **Guardar** para guardar todos los cambios de definición de atributos.

### **Modificar un valor de lista en los datos existentes**

Esta sección describe una sugerencia de buenas prácticas para modificar un valor de la lista que se ha utilizado y que, por lo tanto, existe en versiones de requisitos no actuales. Presupone que es necesario sustituir un valor de lista obsoleto en versiones no actuales y que debe mantenerse una pista de auditoría.

- 1 Cree una copia de seguridad de la instancia, incluida la seguridad.
- 2 Agregue el nuevo valor de lista al esquema de la instancia. (No quite el valor antiguo)
- 3 Asegúrese de que tiene acceso a la clase que incluye la lista modificada, tanto a la actualización como a la actualización no actual.
- 4 Cree un informe que enumere:
  - PUID
  - Object\_ID
  - El campo de la lista correspondiente con el valor obsoleto
- 5 Guarde el informe como CSV.
- 6 Edite el CSV para cambiar el valor obsoleto por el nuevo.
- 7 Agregue una columna de **Motivo del cambio** y rellénela con la declaración que satisfaga sus requisitos de auditoría. (Esto sobrescribirá las entradas existentes de **Motivo del cambio**).
- 8 Utilice la importación de CSV en modo de **actualización** para que coincida con Object\_DF y asigne los atributos de lista y motivo del cambio.
- 9 Compruebe que los datos se hayan importado correctamente.
- 10 Elimine su acceso de actualización y actualización no actual a la clase (suponiendo que se agregaron solo para este procedimiento).
- 11 Quite el valor de la lista antigua del esquema de la instancia.

### **Configurar un atributo de lista como casilla de verificación o botón de opción**

Las casillas de verificación o los botones de opción son opciones de configuración para el atributo de lista. Consulte el capítulo "[Atributo de lista](#)" en la página 438 para obtener más información sobre la creación de atributos de lista.


La configuración de un atributo de lista como casilla de verificación o botón de opción depende de la configuración general del atributo de lista y de las opciones **Mostrar como casilla de verificación** y **Mostrar no inicializado**. Tenga en cuenta que **Mostrar no inicializado** no siempre está disponible.

#### **Configurar una casilla de verificación Sí-No**

Una casilla de verificación Sí-No tiene dos valores y no muestra ningún texto adicional aparte de su nombre de atributo.

#### **Para crear una casilla de verificación Sí-No:**

- 1 Cree un atributo de lista y especifique dos valores en la lista, por ejemplo, *Sí* y *No*.

- 2 Seleccione la opción **Mostrar como casilla de verificación**.
- 3 En la casilla **Valor marcado**, seleccione el valor que desea utilizar con el estado seleccionado de la casilla de verificación, por ejemplo, *Sí*. El segundo valor de la lista (por ejemplo, *No*) se utilizará automáticamente para el estado de borrado de la casilla de verificación.
- 4 Seleccione el valor *Sí* o *No* y haga clic en .
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

### Configurar una casilla de verificación Sí-No de tres estados

Una casilla de verificación Sí-No tiene dos valores y no muestra ningún texto adicional aparte de su nombre de atributo. Una casilla de verificación de tres estados proporciona un estado adicional, que es **No inicializado**.

#### Para crear una casilla de verificación Sí-No:

- 1 Cree un atributo de lista y especifique dos valores en la lista, por ejemplo, *Sí* y *No*.
- 2 Seleccione la opción **Mostrar como casilla de verificación**.
- 3 Seleccione la opción **Mostrar no inicializado**.
- 4 En la casilla **Valor marcado**, seleccione el valor que desea utilizar con el estado seleccionado de la casilla de verificación, por ejemplo, *Sí*. El segundo valor de la lista (por ejemplo, *No*) se utilizará automáticamente para el estado de borrado de la casilla de verificación.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

### Configurar múltiples casillas de verificación o botones de opción


Cuando una lista tiene más de 2 valores, muestra botones de opción o varias casillas de verificación. Si la lista solo admite la selección de un único valor, la lista mostrará botones de opción. Para la selección múltiple, la lista mostrará casillas de verificación.

- 1 Cree un atributo de lista y especifique tres o más valores en la lista.
- 2 Para permitir la selección de más de un valor, seleccione la opción **Permitir selecciones múltiples**.
- 3 Seleccione la opción **Mostrar como casilla de verificación**.
- 4 Si lo desea, seleccione la opción **Mostrar no inicializado**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

## Atributo de búsqueda

Un atributo de búsqueda permite a los usuarios relacionar un atributo con otro objeto para acceder a su información. La relación puede crearse utilizando uno o varios valores en función de la configuración, y puede hacer referencia a un PUID (ID de requisito) o a un título.

Por ejemplo, el uso de un atributo de búsqueda denominado "release" para conectar requisitos de cualquier clase con un objeto específico de la clase Release garantiza el acceso a la definición completa de release, así como a su estado y programación. La información sobre las partes interesadas o los clientes también puede relacionarse y accederse a ella de la misma manera.



**Figura 11-6. Definir atributos de búsqueda**


Las propiedades se describen en la siguiente tabla:

Propiedad	Descripción
<b>Clase</b>	La clase que se relaciona con la clase actual.
<b>Seleccionado por</b>	El atributo que proporciona los valores de la lista.
<b>Permitir selecciones múltiples</b>	El menú desplegable incluye los objetos de la clase Release por nombre (el atributo title). Si esta casilla no está marcada, solo se podrá seleccionar un objeto de la lista.
<b>Cuadro de asignación</b>	Solo está disponible cuando se selecciona <b>Permitir selecciones múltiples</b> . Al habilitar esta opción se sustituye una única lista por dos listas que permiten agregar/eliminar entradas mediante ➔ y ➜ .



## Atributo numérico

Un atributo numérico solo acepta valores numéricos, como un número de referencia. El valor puede incluir un decimal.




**Figura 11-7. Definir el atributo numérico**

Las propiedades de los atributos numéricos se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
Longitud máxima	La longitud máxima del valor permitido para el atributo. El rango válido es de 1 a 1000 caracteres.
Longitud de visualización	El número de caracteres predeterminado que se mostrará para este atributo. El rango válido es de 1 a 1000 caracteres.
<b>Opciones avanzadas</b>	
Valor mínimo	Valor mínimo que puede asociarse al atributo, si lo hay.
Valor máximo	Valor máximo que puede asociarse al atributo, si lo hay.
Valor predeterminado	Un valor por defecto para las instancias iniciales del atributo, si es necesario.

## Atributo de texto

Un atributo de texto es un bloque de texto (de hasta 64 Kb) que puede abarcar más de una línea. Es adecuado para descripciones largas, como la descripción de una prueba de aceptación.



**Figura 11-8. Definición de atributos de texto**

Las propiedades de los atributos de texto se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
Formato HTML	Una casilla de verificación que permite especificar si este atributo de texto está habilitado para el formato HTML. Cuando se edita un atributo de texto habilitado para HTML en RM Browser, se muestra un control especial de edición de HTML en lugar del área de texto normal. <b>NOTA:</b> La propiedad Formato HTML no se puede deshabilitar en la clase Capítulo.
Solo apéndice	Si se habilita, el texto que el usuario introduce en el cuadro de texto no sustituye al texto actual, sino que se agrega al mismo. El historial se muestra encima del cuadro de texto asociado.
Insertar primero lo más nuevo	Si se habilita, el nuevo texto se coloca antes del texto existente. Si se deshabilita, el nuevo texto se coloca después del texto existente.
<b>Opciones avanzadas</b>	
Valor predeterminado	Un valor por defecto para las instancias iniciales del atributo, si es necesario.

## Atributo de URL

Un atributo de URL puede contener una o varias URL. Al hacer clic en la URL se abre en una nueva pestaña o ventana de su navegador.


El atributo de URL admite las siguientes configuraciones:

Propiedad	Descripción
Modo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Único:</b> El atributo de URL solo puede contener una URL.</li> <li>■ <b>Múltiples:</b> El atributo de URL puede contener varias URL.</li> </ul>
Patrón de validación	<p>La especificación de un patrón de validación permite asegurar que las URL coinciden con un determinado formato. El patrón de validación debe ser una expresión regular para el lenguaje de programación JavaScript. En la lista desplegable de <b>preselecciones</b> se ofrecen las siguientes muestras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>^(http[s]? ftp):\\/(.*)</code> La URL debe utilizar el protocolo HTTP, HTTPS o FTP.</li> <li>■ <code>^https:\\/\\/www\\.microfocus\\.com\\/(.*)</code> La URL debe utilizar el protocolo HTTPS y el servidor debe ser <code>www.microfocus.com</code>.</li> </ul>
Limitar el recuento a	Esta opción solo está disponible si el <b>Modo</b> está configurado como <b>Múltiple</b> . Seleccione esta opción y especifique cualquier valor superior a 0 para definir el número máximo de URL que puede contener el atributo.
Marcador de posición	Especifique un texto para informar a los usuarios sobre el formato esperado.

## Atributo de usuario

Un atributo de usuario es un atributo configurable que proporciona una lista de nombres de usuario para la selección del usuario. Puede almacenar un único valor y puede

configurarse para enunciar en una lista todos los usuarios, todos los miembros de uno o varios grupos o usuarios individuales.



**Figura 11-9. Definición de atributos de usuario**

**Para enunciar en una lista todos los usuarios, siga estos pasos:**

- 1 Seleccione la opción **Todos los usuarios de la instancia**.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

**Para enunciar en una lista los usuarios de uno o varios grupos, siga estos pasos:**

- 1 Seleccione la opción **Todos los usuarios de los grupos seleccionados**.
- 2 Seleccione los grupos que desea incluir en la lista.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

**Para listar usuarios individuales, siga estos pasos:**

- 1 Seleccione la opción **Usuarios específicos**.
- 2 Seleccione los usuarios que desea incluir en la lista.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

**Modo de selección**

Propiedad	Descripción
Permitir selecciones múltiples	Si se selecciona, permite la selección múltiple. Si no se selecciona, permite una única selección.
Usuarios individuales	Solo se pueden seleccionar usuarios.

Propiedad	Descripción
Grupos y usuarios específicos	Se pueden seleccionar los grupos seleccionados en la <b>lista Todos los usuarios de los grupos seleccionados</b> y los usuarios especificados en la lista <b>Usuarios específicos</b> .
Grupos, miembros de grupos y usuarios específicos	Los grupos seleccionados en la lista <b>Todos los usuarios de los grupos seleccionados</b> , los usuarios que son miembros de los grupos seleccionados y los usuarios especificados en la lista <b>Usuarios específicos</b> .
Equipos	Solo se pueden seleccionar equipos.


### Especificar valores predeterminados

**Para especificar un grupo o usuario como valor por defecto, haga lo siguiente:**

- 1** Haga clic en el botón **Establecer como predeterminado**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Buscar y seleccionar usuario**.
- 2** Seleccione el usuario o grupo que desea utilizar como valor predeterminado. La entrada **<valor actual>** utiliza el nombre del usuario que edita el requisito como valor predeterminado.
- 3** Haga clic en **Aceptar**. Tenga en cuenta que el valor predeterminado no se utiliza hasta que se guarda la definición del esquema.

## Atributo de PUID

El atributo implícito PUID representa el PUID de un requisito. El PUID es un identificador único que no cambia. *No hay ningún botón asociado a este atributo, porque se incluye automáticamente en cada clase.*



**Figura 11-10. Definición del atributo PUID**

Las propiedades del atributo PUID se describen en la siguiente tabla.

Propiedad	Descripción
Formato PUID	Cualquier cadena de caracteres y luego <#>. La variable <#> se sustituye por el número de PUID. <b>NOTA:</b> Si desea que # aparezca en el PUID como un carácter, escríbalo en la cadena de caracteres sin los paréntesis.
Estilo de número	El estilo de numeración que utilizar para el PUID.
Siguiente	El siguiente número de PUID que asignar.
Longitud de PUID	El número de números que pueden sustituir a la variable <#>.
Rellenar con ceros a la izquierda	Si los ceros preceden al PUID para que el número de PUID sea el especificado en la lista de <b>Longitud de PUID</b> .



**NOTA** Las propiedades del atributo de PUID solo se muestran si la clase está vacía (no existen objetos/requisitos en la clase).

# Configurar ajustes de instancia

## Para abrir el cuadro de diálogo de configuración de instancia:

Seleccione **Configuración de instancia** en el menú **Administración**. Puede seleccionar la **Configuración de instancia** solo si su cuenta de usuario está en el grupo de administradores.

Para obtener información sobre la configuración de ajustes de instancia, consulte el capítulo "[Configurar los ajustes del usuario y de la instancia](#)" en la [página 84](#).

# Configurar Ágil

Para permitir la configuración de Ágil, las clases y relaciones deben ser creadas por el administrador y Ágil debe estar habilitado para la instancia. Para más información sobre la creación de clases y relaciones, consulte el capítulo *Agile* de la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*. Para activar Ágil, consulte el capítulo "[Ágil](#)" en la [página 86](#).



**NOTA** Para las épicas, características, historias y tareas, puede utilizar más de una clase. Esto permite utilizar diferentes conjuntos de atributos con un producto. Por ejemplo, si su producto es un vehículo, puede necesitar unos atributos distintos a los exigidos por un software. Para utilizar varias clases con épicas, características, historias o tareas, primero hay que crear las clases y relaciones en la herramienta de definición del esquema, y luego configurarlas como se describe a continuación.

## Para abrir el cuadro de diálogo Configuración ágil:

Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Solo puede seleccionar la **Configuración ágil** si su cuenta de usuario está en el grupo de administradores.

## Productos

La asignación de productos es una configuración necesaria.

### Para editar la asignación de productos haga lo siguiente:

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Seleccione **Productos**.
- 3 En la sección **Asignación de productos**, seleccione la clase que desea utilizar con la asignación a la funcionalidad de Productos de ágil desde el cuadro **Clase de productos**.
- 4 En la sección **Elegir equivalentes de campo**, seleccione los atributos que deben utilizarse en los atributos de Productos de ágil.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cerrar**.

## Versiones

La asignación de versiones es un ajuste opcional. Si este ajuste no está configurado, no podrá utilizar las versiones con Ágil.

### Para editar la asignación de versiones haga lo siguiente:

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Seleccione **Versiones**.
- 3 En la sección **Asignación de versiones**, seleccione la clase que desea utilizar con la asignación a la funcionalidad de Versiones de ágil desde el cuadro **Versiones**.
- 4 En la sección **Elegir equivalentes de campo**, seleccione los atributos que deben utilizarse en los atributos de Versiones de ágil.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cerrar**.

## Sprints

La asignación de Sprints es una configuración opcional. Si este ajuste no está configurado, no podrá utilizar sprints con Ágil.

### Para editar la asignación de Sprints haga lo siguiente:

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Seleccione **Sprints**.
- 3 En la sección **Asignación de Sprints**, seleccione la clase que desea utilizar con la asignación a la funcionalidad de Sprints de Ágil desde el cuadro **Sprints**.
- 4 En la sección **Elegir equivalentes de campo**, seleccione los atributos que deben utilizarse en los atributos de Sprints de Ágil.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cerrar**.

## Épicas

La asignación de épicas es una configuración opcional. Si este ajuste no está configurado, no se pueden utilizar épicas con Ágil.

### Para editar la asignación de épicas haga lo siguiente:

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Selección de **Épicas**.
- 3 En la sección **Asignación de épicas**, seleccione la clase que desea utilizar con la asignación a la funcionalidad de Épicas de Ágil desde el cuadro **Épicas**.



- 4 En la sección **Elegir equivalentes de campo**, seleccione los atributos que deben utilizarse en los atributos de Épicas de Ágil.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cerrar**.

## Características

La asignación de características es una configuración opcional. Si este ajuste no está configurado, no se pueden utilizar características con Ágil.

**Para editar la asignación de características haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Seleccione **Características**.
- 3 En la sección **Asignación de características**, seleccione la clase que desea utilizar con la asignación a la funcionalidad de Características de Ágil desde el cuadro **Características**.
- 4 En la sección **Elegir equivalentes de campo**, seleccione los atributos que deben utilizarse en los atributos de Características de Ágil.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cerrar**.

## Historias


La asignación de historias es una configuración opcional. Si este ajuste no está configurado, no se pueden utilizar historias con Ágil.

**Para editar la asignación de historias haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Seleccione **Historias**.
- 3 En la sección **Asignación de historias**, seleccione la clase que desea utilizar con la asignación a la funcionalidad de Historias de Ágil desde el cuadro **Características**.
- 4 En la sección **Elegir equivalentes de campo**, seleccione los atributos que deben utilizarse en los atributos de las Historias de Ágil.
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Cerrar**.

## Borrar las asignaciones de Ágil

**Para borrar una asignación de Ágil, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Haga clic en  .
- 3 Confirme el siguiente mensaje haciendo clic en **Restablecer**.

**Para borrar todas las asignaciones de ágil, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione la **Configuración ágil** en el menú de administración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración ágil.
- 2 Haga clic en **Restablecer**.
- 3 Confirme el siguiente mensaje haciendo clic en **Restablecer**.

## Editar el esquema de instancia

Esta sección describe las funciones que se encuentran en la definición del esquema de RM Browser.



### NOTA

- Seguimos trasladando la funcionalidad de administrador de la herramienta de definición de clases a RM Browser, pero aún no está finalizado del todo. Para más información, consulte el capítulo "[Funciones que faltan en el editor de esquemas de instancias](#)" en la página 455.
- Las funciones de edición no están disponibles si se usa Internet Explorer. Para la edición, utilice Edge, Chrome o Firefox.

## Descripción general

El proceso de definición del esquema (antes definición de clase) es el primer paso en la creación y gestión de instancias de Dimensions RM. Este proceso define los tipos de requisitos (por ejemplo, de negocio, funcionales, de software, de sistema), sus atributos asociados, las relaciones entre ellos y el proceso asociado al flujo de trabajo. La gestión de esta información es responsabilidad del administrador de la instancia.

Es posible ampliar el proceso, a medida que el equipo se familiariza con Dimensions RM, su filosofía y características. Se pueden agregar u ocultar atributos, agregar relaciones y modificar estados del flujo de trabajo. Dimensions RM se desarrolló pensando en la mejora de los procesos.

Definir clases para una instancia permite a los usuarios:

- Organizar la información según tipos de requisitos significativos (clases).
- Calificar la información dentro de cada clase según los atributos definidos. Esto permite al usuario buscar la instancia basándose en criterios específicos (por ejemplo, prioridad, fecha de creación, componente).
- Mantenga relaciones entre las clases para la trazabilidad.

Los usuarios de Dimensions RM tienen la capacidad de crear el modelo lógico de información para cada instancia. Este modelo se crea e ilustra en el diagrama de definición del esquema, una representación gráfica de las clases y relaciones definidas.

### ***Funciones que faltan en el editor de esquemas de instancias***

Históricamente, la mayor parte de la administración de esquemas se ha realizado utilizando la función de definición de clase en RM Manage, la herramienta utilizada para la administración de RM. Cada nueva versión de RM ha incluido la migración de funciones adicionales del administrador. Solo las siguientes funciones aún no han sido migradas.

- Copia de flujos de trabajo a otra clase
- Despliegue de esquemas en otros servidores
- Definición de tipos de clase personalizados

El acceso a estas funciones está disponible en la herramienta de definición de clase de RM Manage. Para más información, consulte el capítulo *Class Definition* de la guía *Administrator's Guide*.


### ***Definir el esquema de instancia***

Un administrador de instancias utiliza la función **Definición de esquemas** del menú **Administración** de RM Browser para construir el modelo de información, para:

- Crear nuevas clases
- Renombrar, modificar o eliminar clases existentes
- Crear relaciones entre clases
- Manipular el diagrama de definición del esquema

A continuación se muestra la definición del esquema de la base de datos de ejemplo RMDemo (consulte "[Base de datos de muestras RMDemo](#)" en la [página 76](#)). Estas

muestras no deben utilizarse como base para su propio esquema, pero sí están disponibles para probar nuevas ideas.



### Modelar instancias a partir de la información del proyecto

Antes de definir las clases, es importante evaluar el tipo y el alcance de la información que se va a modelar. Lo siguiente ayudará a los usuarios a comprender la instancia para poder desarrollar el modelo más eficaz.

- Identifique el tipo de proyectos que existen en su organización. ¿Hay estudios de viabilidad, prototipos o proyectos de desarrollo a gran escala? Esto le ayudará a determinar el escalonamiento de los proyectos y a decidir cuánta información hay que modelar, dónde hay que hacer hincapié y qué tipo de informes serán necesarios.
- Evaluar los requisitos de documentación e información. Varían según el tipo de proyecto y también se ven influidos por los informes que su organización pueda haber elaborado en el pasado. Por ejemplo, en el caso de un estudio de viabilidad, la evaluación de riesgos es una cuestión importante, y probablemente querrá informar sobre los componentes de alto riesgo.
- Identificar la información de los clientes y de la propiedad que debe ser modelada y rastreada a través de las fases sucesivas de los proyectos.
- Evaluar qué subconjuntos de la información serán los más significativos o útiles.
- Considere cómo la experiencia previa puede ayudar a identificar qué información necesita ser modelada. Puede utilizar una versión modificada de un modelo de información existente de Dimensions RM.
- Identifique las fases de desarrollo de sus proyectos.
- Identifique las clases de información necesarias para la fase inicial, como las especificaciones funcionales.
- Identifique las clases de información necesarias para la fase final, como los resultados de las pruebas (unitarias, de integración y de aceptación).

- Determine el flujo de información necesario entre las fases. Esto ayuda a identificar las relaciones entre las clases.
- Determine si algunos de los proyectos serán subcontratados a equipos de desarrollo externos y es necesaria la partición de la información.
- Evalúe el nivel de detalle de la información disponible, y obtenga algunas hipótesis básicas sobre la estructura de la información. La evaluación de la información le ayuda a determinar la estructura de su modelo de información, como se indica en la siguiente lista:
  - **Muy general:** Información general o resumida, como escenarios operativos o planes de marketing.
  - **De alto nivel:** Información de alto nivel, como las descripciones de las especificaciones del sistema que abarcan las limitaciones del diseño, las características deseadas y los elementos que no deben incluirse en la solución.
  - **Detallada:** Información detallada, como las especificaciones del subsistema que proporcionan detalles a nivel de implementación.
  - **De bajo nivel:** Detalles de bajo nivel, como el requisito de una determinada versión de software o hardware.
- Evaluar y definir los parámetros operativos, como:
  - El nivel de seguimiento requerido entre los requisitos, otra información del proyecto y la información generada por las herramientas CASE.
  - Los miembros de los equipos del proyecto, sus responsabilidades y los derechos de acceso que cada uno necesitará para diversos tipos de información del proyecto durante fases específicas. Los permisos de grupo, usuario y categoría ayudan a determinar qué clases deben crearse, qué documentos se asociarán a cada clase, así como el desglose lógico de los datos.

La identificación de los informes que se generan le ayuda a determinar los atributos que se necesitarán posteriormente para la búsqueda, la clasificación y la impresión.

### **Definición del esquema**

Para abrir el esquema de instancia, seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**.

La definición del esquema consta de los siguientes componentes:

- Una descripción de los tipos de requisitos (clases).
- La definición de los atributos de cada clase.
- La especificación de los permisos para los datos asignados a la clase.
- La identificación de la relación entre las clases.

Los primeros pasos en el desarrollo de clases son: agregar clases al diagrama de definición del esquema, especificar los tipos y asignar nombres a cada clase.

En el menú desplegable **Nuevo** del cuadro de diálogo Definición del esquema hay una lista amplia y creciente de clases de requisitos. Existe una clase de requisito que puede utilizarse como base para cualquier tipo de requisito. Hay clases para casos de prueba, casos de uso, lanzamientos, sprints e historias. Cada uno de ellos incluye un conjunto de


atributos considerados útiles para empezar, pero todos están disponibles para su consideración y adopción.

## Abrir el esquema de instancia

Se debe crear un nuevo esquema usando RM Manage. Consulte el capítulo Starting Class Definition en la guía Administrator's Guide si su objetivo es crear un nuevo esquema.

Para abrir el esquema de instancia, seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**. Si usted es el administrador de la instancia, el cuadro de diálogo Definición del esquema se abrirá en modo lectura/escritura. Una vez abierto, el esquema de instancia se bloquea y permanecerá bloqueado hasta que se completen las ediciones.

Al intentar abrir un esquema bloqueado, se muestra el cuadro de diálogo **El esquema está bloqueado**, en el que se identifica al usuario que tiene actualmente el bloqueo.



**Figura 11-11. Esquema de instancia bloqueado**

Si está seguro de que el usuario identificado no está modificando actualmente el esquema de la instancia, haga clic en **Desbloquear** para restablecer el bloqueo y cargar el esquema en modo de lectura/escritura. Si lo prefiere, puede hacer clic en **Continuar** para cargar el esquema en modo de solo lectura.

## Trabajar con el esquema de instancia



**NOTA** Las funciones de edición no están disponibles en Internet Explorer. Para la edición, utilice Edge, Chrome o Firefox.

Los temas de esta sección describen cómo trabajar con el esquema de instancia.

### Cuadrícula de lienzo

La cuadrícula es un conjunto de puntos uniformemente espaciados en el lienzo que se utilizan para alinear los componentes cuando se mueven. Cuando la opción de ajuste a la cuadrícula está habilitada, la esquina superior izquierda de un componente se alinea con un punto de la cuadrícula cuando el componente se mueve. La función de ajuste a la cuadrícula puede habilitarse y deshabilitarse seleccionando **Ajustar** en el menú **Cuadrícula**. La visibilidad de la cuadrícula puede habilitarse y deshabilitarse seleccionando **Mostrar** en el menú **Cuadrícula**.

Para cambiar la distancia entre los puntos de la cuadrícula, seleccione **Espaciado** en el menú **Cuadrícula**.

### **Desplazar el diagrama**

Para desplazar el diagrama, haga clic en el fondo del diagrama y muévelo en la dirección deseada.

### **Seleccionar objetos**

Puede seleccionar un solo componente haciendo clic con el botón izquierdo en el modo de selección. Si desea seleccionar varios componentes, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic con el botón izquierdo en cada uno de los componentes que desee incluir en la selección, o haga clic y arrastre para dibujar un rectángulo de selección.

### **Ampliar el diagrama**

Para ampliar rápidamente, se puede utilizar la rueda del ratón. Como alternativa, puede utilizar las siguientes opciones del menú **Ampliar**:

- **Factor:** Mueva el control deslizante hacia la derecha para acercarse o hacia la izquierda para alejarse.
- **100%:** Escala el diagrama al 100% (tamaño original).
- **Ampliar al ajuste:** Escala el diagrama de manera que todos los componentes del diagrama sean visibles en la ventana.
- **Ampliar selección:** Escala el diagrama de manera que todos los componentes seleccionados sean visibles en la ventana. Para seleccionar varios componentes, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic con el botón izquierdo en la clase o relación que desee agregar a la selección.

## **Convenciones de nomenclatura**

Las convenciones de nomenclatura son relevantes para instancias, clases, atributos, categorías, relaciones, transiciones de flujo de trabajo y estados de flujo de trabajo.



**NOTA** Si se utilizan caracteres no incluidos en el juego de caracteres ASCII (por ejemplo, diéresis alemanas o caracteres chinos o japoneses), se necesitarán hasta 4 bytes para almacenar un carácter. Por ejemplo, el carácter alemán ß requiere 2 bytes, mientras que el carácter chino □ utiliza 3 bytes. Como las bases de datos compatibles utilizan la codificación UTF-8, esto significa que el número de caracteres reales que pueden utilizarse para un nombre de categoría, por ejemplo, depende de **qué** caracteres se utilicen. Los subcapítulos que describen las convenciones de nomenclatura tratarán este tema especificando el número máximo de caracteres.

### **Convenciones de nomenclatura de instancias**

**Para los nombres de instancia, se aplican las siguientes convenciones de nomenclatura:**

- **Caracteres permitidos:**
  - Letras A-Z, a-z
  - Números

- Guion bajo (\_)
- Guion (-)
- **Longitud máxima:** Hasta 30 caracteres
- El nombre de la instancia no debe ser una de las palabras reservadas (consulte ["Palabras reservadas" en la página 461](#)).
- Restricciones especificadas para los nombres de usuario de su base de datos.

### ***Convenciones de nomenclatura de nombres de clases***

**Para los nombres de clase, se aplican las siguientes convenciones de nomenclatura:**

- **Caracteres permitidos:**
  - Letras A-Z, a-z
  - Caracteres Unicode
  - Números
  - Guion bajo (\_)
  - Guion (-)
  - Ampersand (&)
  - Dos puntos (:)
- **Longitud máxima:** Hasta 1024 caracteres
- El nombre de la clase no debe ser una de las palabras reservadas (consulte ["Palabras reservadas" en la página 461](#)).

### ***Convenciones de nomenclatura de nombres para mostrar de atributos***

- **Caracteres permitidos:**
  - Letras A-Z, a-z
  - Caracteres Unicode
  - Números
  - Guion bajo (\_)
  - Guion (-)
  - Ampersand (&)
  - Dos puntos (:)
  - Espacio
- **Longitud máxima:** Hasta 1024 caracteres
- El nombre para mostrar de atributo no debe ser una de las palabras reservadas (consulte ["Palabras reservadas" en la página 461](#)).

### ***Convenciones de nomenclatura de nombres de atributos***

- **Caracteres permitidos:**



- Letras A-Z, a-z
- Números
- Guion bajo (\_)
- Guion (-)
- Ampersand (&)
- Dos puntos (:)
- **Longitud máxima:** Hasta 1024 caracteres
- El nombre del atributo no debe empezar por RTM\_.
- El nombre del atributo no debe ser una de las palabras reservadas (consulte "[Palabras reservadas](#)" en la página 461).

### ***Convenciones de nomenclatura de nombres de relaciones***

- **Caracteres permitidos:**
  - Letras A-Z, a-z
  - Caracteres Unicode
  - Números
  - Guion bajo (\_)
  - Guion (-)
  - Ampersand (&)
  - Dos puntos (:)
- **Longitud máxima:** Hasta 1024 caracteres
- El nombre de la relación no debe ser una de las palabras reservadas (consulte "[Palabras reservadas](#)" en la página 461).

### ***Convenciones de nomenclatura de nombres de estado del flujo de trabajo***

- **Caracteres permitidos:** Todos los caracteres ASCII y caracteres Unicode
- **Longitud máxima:** Hasta 1024 caracteres

### ***Convenciones de nomenclatura de nombres de transiciones del flujo de trabajo***

- **Caracteres permitidos:** Todos los caracteres ASCII y caracteres Unicode
- **Longitud máxima:** Hasta 1024 caracteres

### ***Palabras reservadas***

#### **A**

- ACCESS
- ADD

- ALL
- ALL
- ALTER
- AND
- ANY
- AS
- ASC
- AUDIT
- AVER
- AVERAGE

## **B**

- BETWEEN
- BY

## **C**

- CALC
- CALCULATE
- CHAR
- CHECK
- CLAR\_CONDITION
- CLASS\_NAME
- CLUSTER
- COLUMN
- COMPRESS
- CONNECT
- COUNT
- CREATE
- CURRENT

## **D**

- DATALESS\_TAG\_COLUMN
- DATE
- DATE\_CREATED
- DATE\_LAST\_MODIFIED
- DBA
- DECIMAL

- DEFAULT
- DELETE
- DESC
- DISTINCT
- DROP
- DTP\_TEXT

## **E**

- ELSE
- EXCLUSIVE
- EXISTS
- EXPAND

## **F**

- FILE
- FIRST
- FLOAT
- FOCUS
- FOR
- FOURTH
- FROM

## **G**

- GEN\_KEY\_COLUMN
- GRANT
- GRAPHIC
- GROUP

## **H**

- HAVING
- HAVING\_CLARIFICATION\_TEXT
- HAVING\_NO\_CLARIFICATION\_TEXT
- HAVING\_NO\_QUERY\_TEXT
- HAVING\_QUERY\_TEXT

## **I**

- IDENTIFIED
- IF

- IMMEDIATE
- IMMEDIATE\_XREF
- IN
- INCREMENT
- INDEX
- INITIAL
- INITIALIZED
- INSERT
- INTEGER
- INTERSECT
- INTO
- IS

## **K**

- KEY
- KEYWORD\_COLUMN
- KEY\_LIST\_CONDITION

## **L**

- LEVEL
- LIKE
- LINKS\_IN
- LOCK
- LONG
- LOWEST\_LEVEL\_REQUIREMENT\_CONDITION

## **M**

- MATH\_OP
- MATH\_TAG
- MAX
- MAXEXTENTS
- MAXIMISE
- MAXIMUM
- MIN
- MINIMISE
- MINIMUM
- MINUS

- MODE
- MODIFY

## **N**

- NOAUDIT
- NOCOMPRESS
- NORM
- NORMALISE
- NORMALIZE
- NOT
- NOT\_LOWEST\_LEVEL\_REQUIREMENT\_CONDITION
- NOT\_PRIMARY\_IN
- NOT\_PRIMARY\_IN\_CONDITION
- NOT\_SECONDARY\_IN
- NOT\_SECONDARY\_IN\_CONDITION
- NOT\_SOURCE\_REQUIREMENT\_CONDITION
- NOWAIT
- NULL
- NUMBER

## **O**

- OF
- OFFLINE
- ON
- ONLINE
- OPTION
- OR
- ORDER
- ORDER\_COLUMN

## **P**

- PCTFREE
- POP
- POPULATED
- PRIMARY
- PRIMARY\_HISTORY
- PRIMARY\_IN

- PRIMARY\_IN\_CONDITION
- PRIMARY\_IN\_RELATIONSHIP
- PRIOR
- PRIVILEGES
- PUBLIC

## Q

- QUERY\_CONDITION

## R

- RAW
- RELATIONSHIP\_COLUMN
- RENAME
- REPLACE
- RESOURCE
- REVOKE
- ROW
- ROWID
- ROWNUM
- ROWS

## S

- SECOND
- SECONDARY
- SECONDARY\_HISTORY
- SECONDARY\_IN
- SECONDARY\_IN\_CONDITION
- SECONDARY\_IN\_RELATIONSHIP
- SELECT
- SESSION
- SET
- SHARE
- SIZE
- SMALLINT
- SOURCE
- SOURCE\_DOC
- SOURCE\_DOC\_TREE

- SOURCE\_REQUIREMENT\_CONDITION
- SOURCE\_XREF
- START
- SUCCESSFUL
- SYNONYM
- SYSDATE

## T

- TABLE
- THEN
- THIRD
- TO
- TOTAL
- TRIGGER
- TypeNameHere

## U

- UID
- UNION
- UNIQUE
- UPDATE
- USER
- USING

## V

- VALIDATE
- VALUES
- VARCHAR
- VARGRAPHIC
- VIEW

## W

- WHENEVER
- WHERE
- WITH
- WITHOUT\_CLAR\_CONDITION
- WITHOUT\_QUERY\_CONDITION

- WITH\_CLAR\_CONDITION
- WITH\_QUERY\_CONDITION

## X

- XREF

## Nuevas clases de esquema

Por lo general, los nombres de las clases (tipos de requisitos) deberían reflejar las convenciones conocidas por los usuarios al implementar o ampliar el esquema de Dimensions RM. Si un equipo ha estado manteniendo los requisitos en hojas de cálculo, archivos de Word o una solución diferente, se recomienda que creen clases en Dimensions RM utilizando esos mismos nombres. Esto facilitará la transición a la solución.

En adelante, Dimensions RM almacenará automáticamente la información necesaria para determinar "quién hizo qué y cuándo", sin embargo, es posible que desee incluir esa información, si está disponible, con la importación inicial. El equipo también podría considerar la posibilidad de definir atributos adicionales que ayuden a buscar o informar sobre conjuntos de requisitos.

Siempre es posible agregar, ocultar e incluso eliminar atributos a medida que se amplía el uso de la herramienta.



Hay algunas clases que se han predefinido y no deben modificarse. Se enumeran a continuación.



### PRECAUCIÓN

- La clase Encuesta es solo para uso interno y no debe ser modificada. Los atributos de esta clase se utilizan para dar soporte a la función de sondeo; cualquier cambio en esa clase podría provocar el fallo de la función.
- La clase Chapter se utiliza para permitir la preparación de documentos.

No modifique ni renombre ninguno de los siguientes atributos:

- Descripción del capítulo
- Tipo de capítulo
- Asociaciones cortas de CM
- Descripción del documento
- Ocultar número de capítulo
- Motivo del cambio
- Título

El usuario puede

- agregar atributos;
- mostrar u ocultar el atributo **Ocultar número de capítulo**.

- La clase Comment, utilizada para discutir sobre los objetos de la base de datos, es solo para uso interno.

**No debe** modificar o renombrar ninguno de los siguientes atributos:

- Comentario
- Asunto

El usuario puede agregar atributos.

### Definir una nueva clase

Se ha preparado una lista de clases para la selección de nuevas clases. El contenido no es inamovible, sino que sirve para empezar. Si no sabe con certeza cuál se adapta mejor a sus necesidades, puede agregar, revisar, considerar y eliminar distintas clases. La clase genérica *Requisito* es siempre un buen punto de partida.

#### Para agregar la clase:

- 1 Seleccione un tipo de clase en el menú **Nuevo** o desplace el cursor a la posición deseada de la cuadrícula, haga clic con el botón derecho del ratón, elija "Agregar clase" y seleccione un tipo pertinente de la lista
- 2 Mueva el cursor hasta el lugar donde desea colocar la clase y haga clic con el botón izquierdo. Se abre el cuadro de diálogo de **Agregar clase**.

- 3 Introduzca un nombre único para la clase, preferiblemente uno que describa los datos que se guardarán en ella.



**PRECAUCIÓN** El nombre de la clase debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "[Convenciones de nomenclatura de nombres de clases](#)" en la [página 460](#)

- 4 Haga clic en **Aceptar** para agregar la clase con el nombre especificado al esquema de instancia.
- 5 Haga clic en para guardar el esquema de la instancia.

La definición completa de una clase consta de estos pasos:

- 1 Cree la clase;
- 2 Defina las relaciones si es necesario (consulte el capítulo "[Agregar una nueva relación](#)" en la [página 475](#)).
- 3 Defina los atributos relacionados (consulte el capítulo "[Definir un atributo](#)" en la [página 431](#));

Al agregar un símbolo de clase al esquema de instancia se crea una clase de información.

### **Especificar atributos**

Para gestionar los atributos, guarde los cambios y utilice la función **Configuración de atributos** del menú **Administración**. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Definir atributos](#)" en la [página 429](#).

### **Cuadro de diálogo Propiedades de la clase:**

Cuando se agrega una clase al esquema de instancia, se agrega con un conjunto de propiedades predeterminadas.

Para cambiar estas propiedades, que incluyen configuración predeterminada, estilo y seguridad, haga clic con el botón derecho del ratón en la clase y seleccione **Propiedades de la clase** en el menú contextual.

### **Pestaña Propiedades: Especifique una descripción y la configuración predeterminada**

Una **descripción de clase** puede y debería asociarse a todos los elementos definidos en el esquema de instancia. Una descripción de clase puede ayudar a aclarar los contenidos e incluso al equipo responsable de su definición. Por ejemplo, a la clase Requisitos de negocio se le podría asignar la descripción: "Requisitos definidos y revisados por analistas de negocio y gestión de productos".

Atributo **Título predeterminado**: el atributo de entre los definidos en la clase que se utilizará como título cuando se muestren los objetos de la clase. Puede ser el atributo definido como Nombre o Título, pero puede utilizarse cualquier atributo alfanumérico.

**Atributo Descripción predeterminada**: El atributo de texto que se utilizará como descripción. Se suele utilizar la declaración (descripción) de requisitos.

**Activar flujo de trabajo**: Casilla de verificación para activar el flujo de trabajo de una clase. Consulte el capítulo "[Crear o editar un flujo de trabajo](#)" en la [página 483](#).

**Ajustar tamaño de atributos automáticamente en el formulario:** Al marcar esta opción se consigue un diseño más limpio del formulario, ya que permite asignar atributos a un formulario de forma equitativa, de modo que los atributos con longitudes de visualización diferentes se alineen en el formulario.

Existen mecanismos adicionales para controlar la colocación de atributos en los formularios. Consulte el capítulo "Customizing Web Forms and Templates" en la guía *Dimensions RM Administrator's Guide*.

### ***Pestaña Estilo: Cambiar el color y la fuente de la pantalla***

La definición del esquema se utiliza en la documentación y, para ello, es posible modificar el tamaño y el color de la fuente como indicadores cuando un esquema contiene muchas clases que pueden tener distinta relevancia para diferentes equipos.

Para cambiar la visualización utilizada para una clase en el esquema, haga clic con el botón derecho en la clase, elija **Propiedades de la clase** y seleccione la **pestaña Estilo**.

### ***Establecer permisos de grupo en la clase***


En Dimensions RM, los usuarios se definen y se asignan a grupos. La asignación de permisos de grupo puede especificarse para cada grupo dentro de cada clase, o de forma más general por grupo con permisos aplicados a través de las clases. La elección, una vez más, depende del proceso.

Si, por ejemplo, todos los miembros del equipo tienen acceso de lectura tanto a los requisitos de negocio como a los funcionales, pero solo los analistas de negocio pueden modificar los requisitos de negocio, entonces es razonable asignar permisos dentro de cada clase individual.

Para cambiar la configuración de seguridad de la clase, haga clic con el botón derecho en la clase, elija **Propiedades de la clase** y seleccione la **pestaña Seguridad**.

Seleccione un grupo en la columna de la izquierda y establezca los permisos en la de la derecha. Es posible marcar la casilla de permiso para establecer todos como se muestra a continuación.

Para obtener una lista completa de las transacciones/acciones válidas, consulte ["Transacciones válidas" en la página 403](#).



### Atributos

Se puede acceder a la configuración de atributos directamente desde la clase haciendo clic con el botón derecho del ratón en una clase y seleccionando Atributos, o seleccionando Configuración de atributos en el menú Administración. Para profundizar en la documentación completa sobre la **configuración de atributos**, consulte el capítulo "Gestionar configuración de atributos" en la página 418.


### Cambiar el nombre de una clase

Haga clic con el botón derecho del ratón en la clase y seleccione **Renombrar** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Cambiar nombre**. Introduzca un nombre único para la clase que describa los datos que contiene.




**PRECAUCIÓN** El nombre de la clase debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "Convenciones de nomenclatura de nombres de clases" en la página 460

### Cambiar una imagen de clase

Al crear una clase, se utiliza la imagen de clase genérica . Puede cambiar la imagen para reflejar el propósito de la clase. Hay carpetas que contienen el conjunto completo de imágenes en varios colores, lo que simplifica la diferenciación entre agrupaciones de clases. También es posible que el equipo cree y almacene sus propias imágenes.

#### Para cambiar la imagen, ejecute estos pasos:

- 1 Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Cambiar imagen...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Cambiar imagen**.

- 2 La lista contiene imágenes con fondo turquesa. Si desea utilizar un color de fondo diferente, seleccione una subcarpeta.
- 3 Seleccione una imagen y haga clic en **Aceptar**.
- 4 Haga clic en  para guardar el esquema de la instancia.

### **Información de la clase**

Esta función crea un formulario imprimible que contiene una descripción del flujo de trabajo, si se ha creado, y detalles relativos a todos los atributos, tanto personalizados como del sistema, para la clase seleccionada. El resultado, muy útil para usuarios nuevos y con experiencia, incluye:

- Descripción de la clase
- Diagrama de flujo de trabajo, detalle de estados y transiciones
- Atributos personalizados con descripciones
- Atributos del sistema con descripción

### **Copiar una clase**

Al crear clases de requisitos de estructura de atributos similar, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la clase existente y seleccionar **Copiar clase** en el menú. Seleccione **Renombrar** en el menú para asignar un nombre único. La clase duplicada contendrá inicialmente los mismos atributos que la clase original.

Tenga en cuenta que si ha modificado el formato PUID para asignar a cada clase de requisito un prefijo único, deberá realizar esta misma modificación en la clase copiada. Consulte "[Atributo de PUID](#)" en la [página 450](#).

### **Para duplicar (copiar) una clase:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Copiar clase**.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el lienzo donde se va a mostrar la clase. Se abre el cuadro de diálogo Clase.
- 3 Introduzca un nombre único para la clase que describa los datos que contiene.



**PRECAUCIÓN** El nombre de la clase debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "[Convenciones de nomenclatura de nombres de clases](#)" en la [página 460](#)

- 4 Haga clic en **Guardar** para agregar la clase con el nombre especificado al esquema de instancia. El esquema se guarda en el proceso.



**NOTA** La duplicación de una clase no copia los datos asociados.

### **Agregar relación**

Una relación representa una asociación lógica entre dos clases. Las dos clases se denominan clase principal (la clase desde la que fluye la relación) y clase secundaria (la clase a la que fluye la relación).

Las relaciones pueden agregarse desde el menú **Nuevo** en la definición del esquema o haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la clase. La ventaja de utilizar este último método es que la fuente está clara y solo hay que trazar la línea hasta el objetivo.

Para un análisis completo de las relaciones y sus propiedades, consulte el capítulo "Relaciones" en la página 474.

### ***Purgar datos de clase***

La purga, es decir, el borrado de datos, no es algo que se haga a menudo, aunque puede ser útil, sobre todo al principio. A menudo ocurre que, una vez creados los atributos e importados los datos, hay muchas cosas que no gustan del resultado. Es cierto que se pueden cambiar los nombres de los atributos y modificar los formularios, pero a veces es útil purgar los datos y empezar de nuevo. Vuelva a empezar de cero con la numeración en 1, o en el punto de partida seleccionado.

#### **Para purgar los datos de una clase:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Purgar** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Purgar datos**.
- 2 Haga clic en **Purgar** para eliminar todos los objetos de la clase y sus enlaces relacionados.



**PRECAUCIÓN** La purga de datos elimina permanentemente los objetos de la instancia.

- 3 Cuando la purga de una clase o relación se ha completado correctamente, una marca de verificación muestra el resultado. En caso de que la purga falle, una "x" muestra el fallo. Pase el ratón por encima de la "x" para obtener más información sobre el fallo.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Purgar datos**.

### ***Eliminar una clase***

Al eliminar una clase, esta se borra del esquema, así como todos los datos asociados a ella. Eliminar la clase, al igual que purgar el contenido, es una acción definitiva. Si una clase contiene información útil, pero el equipo prefiere dejar de mantenerla, se pueden eliminar los permisos, así como su relación con otras clases y, en la configuración de instancias, se puede eliminar de las listas de clases.

Para eliminar una clase del esquema de instancia, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en la clase que desea eliminar y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.
- Seleccione la clase y luego pulse la tecla **Eliminar**.



**PRECAUCIÓN** Esto no solo eliminará la clase específica del esquema de instancia, sino que también borrará todos los datos asociados a la clase.

## **Relaciones**

Una relación representa una asociación lógica entre dos clases. Las dos clases se denominan clase principal (la clase desde la que fluye la relación) y clase secundaria (la clase a la que fluye la relación).

## Agregar una nueva relación

Al agregar una relación al diagrama de definición del esquema se crea un enlace entre dos clases que permite crear la trazabilidad o el flujo de información entre los objetos de las clases.

**Para crear una relación, ejecute estos pasos:**

- 1 En el menú **Nuevo**, seleccione **Relación**.
- 2 Seleccione la clase prevista como origen de la relación (clase principal) y, a continuación, seleccione la clase de destino. Se abre el cuadro de diálogo **Nueva relación**.




**NOTA** No cree relaciones desde cualquier clase a una clase Capítulo.

- 3 Introduzca un nombre único para la relación que describa la conexión entre las clases principal y secundaria.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para agregar la relación a su esquema de instancia.




**PRECAUCIÓN** El nombre de la relación debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "[Convenciones de nomenclatura de nombres de relaciones](#)" en la [página 461](#)

- 5 El esquema de instancia debe guardarse antes de definir las propiedades de **relación** .

## Definir o modificar las propiedades de las relaciones

El cuadro de diálogo **Propiedades de relación** consta de tres pestañas: Propiedades, Estilo y Seguridad. Los siguientes pasos se refieren a las propiedades:

- 1 Seleccione la relación Haga doble clic en ella, o haga clic con el botón derecho en la relación, y seleccione **Propiedades de relación** en el menú contextual.
- 2 Cambie la configuración para que se ajuste a sus necesidades.
  - Edite el texto en el cuadro **Descripción**.
  - **Cardinalidad:** consulte la sección "[Cardinalidad](#)" en la [página 475](#)
  - **Normas de transferencia:** consulte la sección "[Reglas de transferencia](#)" en la [página 476](#)
  - **Permisos:** El cuadro de diálogo para establecer permisos por grupo en una relación utiliza el mismo cuadro de diálogo que el empleado para establecer permisos por clase. Para obtener más información, consulte la sección "[Establecer permisos de grupo en la clase](#)" en la [página 471](#).
- 3 Haga clic en **Aceptar** para cambiar la configuración.
- 4 Si ha terminado los cambios, haga clic en  para guardar el esquema de instancia.

### Cardinalidad

Las reglas de cardinalidad controlan el número de enlaces que se pueden crear entre los objetos de las clases de una relación. Por ejemplo, una cardinalidad de 2:3 (2 para la

cardinalidad principal y 3 para la secundaria) significa que no se pueden crear más de dos enlaces desde un objeto de la clase principal a objetos de la clase secundaria. Además, no se pueden crear más de tres enlaces desde un objeto de la clase secundaria a objetos de la clase principal. Para indicar que no se pueden crear enlaces a objetos de la clase principal o secundaria, introduzca un valor de 0 en el campo correspondiente. Para indicar que el número de enlaces creados a objetos de la clase principal o secundaria debe ser ilimitado, introduzca un valor de **n** en el campo correspondiente.

Consulte también la opción "aplicar solo para la versión actual" en la sección "[Reglas de transferencia](#)" en la [página 476](#).

### Reglas de transferencia

Las reglas de transferencia rigen lo que ocurre con un enlace de objetos si se edita un objeto que participa en la relación. Al activar o desactivar los valores deseados se establecen las reglas de transferencia de enlaces.

La siguiente tabla describe los tipos de reglas de transferencia de enlaces.

#### Principal:

Tipo de regla	Descripción
Transferir a elemento secundario	Cuando el objeto principal de la relación se edita y se sustituye, los enlaces del objeto principal se copian en la nueva versión.
Eliminar de elemento principal	Cuando el objeto principal de la relación se edita y se sustituye, se eliminan los enlaces de la versión anterior del objeto principal.
Transferir a elemento principal al eliminar elemento secundario	Si se elimina el objeto principal, los enlaces se transfieren a la versión anterior de ese objeto.
Marcar secundario como sospechoso al cambiar	Cuando el objeto principal se modifica, el objeto secundario se marca como sospechoso. Para definir los atributos que desencadenan un cambio, consulte la configuración de atributos <b>El cambio levanta sospechas</b> en el capítulo " <a href="#">Propiedades de atributos comunes</a> " en la <a href="#">página 431</a> .
Marcar secundario como sospechoso al eliminar el enlace o anular su eliminación	Cuando se elimina el enlace entre el objeto principal y el secundario (o se anula su eliminación), el objeto secundario se marca como sospechoso.
Rellenar atributos al crear y enlazar	Cuando el objeto secundario crea un nuevo objeto principal y lo enlaza, los valores de los atributos se copian del objeto secundario al principal si los nombres de los atributos (no los nombres para mostrar) coinciden. Esta configuración solo se aplica a los atributos que tienen activada la opción "Rellenar al crear y enlazar" (consulte el capítulo " <a href="#">Propiedades de atributos comunes</a> " en la <a href="#">página 431</a> ).
Aplicar solo en la versión actual	Esta opción está relacionada con la cardinalidad y solo entra en vigor si la cardinalidad principal tiene un valor numérico. Si está habilitada, solo se tienen en cuenta los objetos principales con estado <b>Actual</b> . Si está deshabilitada, se tienen en cuenta todas las versiones del objeto principal.




**Secundario:**

Tipo de regla	Descripción
Transferir a elemento secundario	Cuando el objeto secundario de la relación se edita y se sustituye, los enlaces del objeto secundario se copian en la nueva versión.
Eliminar de elemento principal	Cuando el objeto secundario de la relación se edita y se sustituye, se eliminan los enlaces de la versión anterior del objeto secundario.
Transferir a elemento principal al eliminar elemento secundario	Si se elimina el objeto principal, los enlaces se transfieren a la versión anterior de ese objeto.
Marcar principal como sospechoso al cambiar	Cuando se modifica el objeto secundario, el objeto principal se marca como sospechoso. Para definir los atributos que desencadenan un cambio, consulte la configuración de atributos <b>El cambio levanta sospechas</b> en el capítulo " <a href="#">Propiedades de atributos comunes</a> " en la <a href="#">página 431</a> .
Marcar principal como sospechoso al eliminar enlace	Cuando se elimina el enlace entre el objeto principal y el secundario, el objeto principal se marca como sospechoso.
Rellenar atributos al crear y enlazar	Cuando el objeto principal crea un nuevo objeto secundario y lo enlaza, los valores de los atributos se copian del objeto principal al secundario si los nombres de los atributos (no los nombres para mostrar) coinciden. Esta configuración solo se aplica a los atributos que tienen activada la opción "Rellenar al crear y enlazar" (consulte el capítulo " <a href="#">Propiedades de atributos comunes</a> " en la <a href="#">página 431</a> ).
Aplicar solo en la versión actual	Esta opción está relacionada con la cardinalidad y solo entra en vigor si la cardinalidad secundaria tiene un valor numérico. Si está habilitada, solo se tienen en cuenta los objetos secundarios con estado <b>Actual</b> . Si está deshabilitada, se tienen en cuenta todas las versiones del objeto secundario.

**Modificar las propiedades de estilo de una relación**

Cuando se agrega una relación al esquema de instancia, se agrega con un conjunto de propiedades predeterminadas que se relacionan con la representación gráfica utilizada para la relación.

**Para configurar las propiedades de estilo de una relación:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Propiedades de estilo...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de estilo**.
- 2 Cambie el estilo según convenga.
- 3 Haga clic en **Aceptar** para aceptar el nuevo estilo.
- 4 Si ha terminado los cambios, haga clic en  para guardar el esquema de instancia.

### ***Eliminar una relación***

#### **Para eliminar una relación del esquema de instancia:**

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la relación (línea) que quiera eliminar.
- 2 Seleccione **Eliminar**; esto abrirá el cuadro de diálogo **Confirmar eliminación**.
- 3 Haga clic en **Aceptar** para eliminar la relación.



**PRECAUCIÓN** Esto no solo eliminará la definición de la relación del esquema de instancia, sino que también eliminará todos los enlaces asociados a la relación.

### ***Editar vértices***

Cuando se selecciona una relación, se ven controladores en cada vértice que define la forma de la relación. Estos vértices pueden ser manipulados para cambiar la trayectoria de una relación

#### **Para mover un vértice:**

- 1 Seleccione la relación.
- 2 Pase el cursor por encima de un controlador.
- 3 Haga clic en el controlador y arrástrelo a una nueva posición.
- 4 Suelte el botón del ratón para colocar el vértice en las nuevas coordenadas.
- 5 Si ha terminado los cambios, haga clic en para guardar el esquema de instancia.

### ***Purgar datos de relación***



**PRECAUCIÓN** La purga de datos elimina permanentemente los enlaces de la instancia.

#### **Para purgar los enlaces de una relación:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione **Purgar** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Purgar datos**.
- 2 Haga clic en **Purgar** para eliminar todos los enlaces de esta relación.
- 3 Cuando la purga de la relación se ha completado correctamente, una marca de verificación muestra el resultado. En caso de que la purga falle, una "x" muestra el fallo. Pase el ratón por encima de la "x" para obtener más información sobre el fallo.
- 4 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Purgar datos**.

### ***Cambiar el nombre de una relación***

El nombre de la relación debe describir los datos que pretende asociar a la relación. Cada nombre de relación debe ser único en el esquema de la instancia.


#### **Para cambiar el nombre de una relación, ejecute estos pasos:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione **Cambiar nombre** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Cambiar nombre**.

- 2 Introduzca un nombre único para la relación que describa los datos que pretende asociar a la relación.



**PRECAUCIÓN** El nombre de la relación debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "[Convenciones de nomenclatura de nombres de relaciones](#)" en la [página 461](#)

- 3 Haga clic en **Aceptar** para cambiar el nombre de la relación.
- 4 Si ha terminado los cambios, haga clic en  para guardar el esquema de instancia.

### ***Invertir una relación***

Si parece que la información no fluye en la dirección en que se creó inicialmente la relación, se puede invertir.

#### **Para invertir una relación, ejecute estos pasos:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione **Invertir** en el menú contextual.
- 2 Seleccione una de las siguientes opciones. La opción seleccionada se aplica a todos los enlaces existentes cuando se invierte la relación.
  - **Conservar enlaces:** Invierte la dirección de la relación dejando todos los enlaces existentes en su lugar.
  - **Quitar enlaces:** Invierte la dirección de la relación y elimina todos los enlaces existentes de la relación.

### ***Especificar atributos***

Es posible asociar atributos a relaciones. Para gestionar los atributos, guarde todos los cambios no guardados de la relación y utilice la función **Configuración de atributos** del menú **Administración**. Para obtener más información, consulte el capítulo "[Definir atributos](#)" en la [página 429](#).

## **Guardar el esquema de instancia**

Para guardar el esquema de instancia, haga clic en  en la barra de herramientas.

## **Recargar el esquema de instancia**

Para recargar el esquema de instancia, haga clic en  en la barra de herramientas.

## **Mostrar información de la clase**

El cuadro de diálogo **Información de la clase** proporciona detalles de los atributos de la clase y el flujo de trabajo asociado (si existe).


Para mostrar la información de la clase, haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Información de la clase...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo de **Información de la clase**.

## Crear las clases Producto y Proyecto

Las clases **Producto** y **Proyecto** permiten asignar fácilmente un requisito a un producto (por ejemplo, *CloudPhoto*) y a un proyecto (por ejemplo, *Edition 2019*). En función de sus necesidades, puede querer crear una o ambas clases.

- **Ágil:** Requiere la clase **Producto**
- **Ramificación:** Requiere las clases **Producto** y **Proyecto**
- **Asignación de requisitos al producto:** Requiere la clase **Producto** (sin ramificaciones)
- **Asignación de requisitos al proyecto:** Requiere la clase **Proyecto** (sin ramificación)

### Crear las clases Producto y Proyecto para ramificación

- 1 Abra el esquema de instancia (consulte el capítulo "[Abrir el esquema de instancia](#)" en la página 458).
- 2 Agregue una clase basada en el tipo de **producto** (consulte el capítulo "[Definir una nueva clase](#)" en la página 469) y asígnele un nombre que se ajuste a sus necesidades (por ejemplo, *Productos*).
- 3 Agregue una clase basada en el tipo de **proyecto** (consulte el capítulo "[Definir una nueva clase](#)" en la página 469) y asígnele un nombre que se ajuste a sus necesidades (por ejemplo, *Proyectos*).
- 4 Haga clic en  para guardar el esquema de la instancia.

### Crear las clases Producto y Proyecto sin ramificación

- 1 Abra el esquema de instancia (consulte el capítulo "[Abrir el esquema de instancia](#)" en la página 458).
- 2 **Para crear la clase Producto:**
  - a Agregue una clase basada en el tipo de **producto** (consulte el capítulo "[Definir una nueva clase](#)" en la página 469) y asígnele un nombre que se ajuste a sus necesidades (por ejemplo, *Productos*).
  - b Continúe con el punto 4.
- 3 **Para crear la clase Proyecto:** Agregue una clase basada en el tipo de **proyecto** (consulte el capítulo "[Definir una nueva clase](#)" en la página 469) y asígnele un nombre que se ajuste a sus necesidades (por ejemplo, *Proyectos*).
- 4 Si no tiene previsto utilizar la ramificación más adelante, puede realizar las siguientes modificaciones, de modo que el nombre corto no sea necesario al crear un producto o proyecto:
  - a En el cuadro de diálogo **Definición de atributos** (consulte el capítulo "[Definir un atributo](#)" en la página 431), seleccione la clase que acaba de crear (*Productos* o *Proyectos*).
  - b Seleccione el atributo **Nombre corto**.
  - c Desactive las siguientes opciones:
    - **Atributo obligatorio**

- **Mostrar en entrada**

- d Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios.

## Soportar comentarios

### *Descripción general*

Se pueden agregar comentarios a los capítulos o a los requisitos. Los comentarios permiten debatir temas relacionados con un requisito o capítulo. En lugar de debatir los temas por correo electrónico o personalmente, esto permite revisar todos los comentarios en cualquier momento, por ejemplo, durante un proceso de aprobación.



**NOTA** Para agregar un comentario o responder a un comentario, los usuarios deben tener los siguientes permisos:

- Permiso de **creación** en la clase Comentario
- Permiso de **lectura** en la clase de requisito
- Permiso de **creación** en la relación entre la clase Comentario y la clase de requisito.

### *Agregar la clase Comentario y las relaciones*

Los siguientes pasos describen cómo agregar la clase Comentario y crear las relaciones con las clases para las que se quiere dar soporte a los comentarios. Puede cambiar el nombre de la clase Comentario en su esquema.

#### **Ejecute los siguientes pasos:**

- 1 Seleccione **Comentario** en el menú **Nuevo**.
- 2 Mueva el cursor hasta el lugar donde desea colocar la clase y haga clic con el botón izquierdo. Se abre el cuadro de diálogo de **Agregar clase**.
- 3 Introduzca un nombre único para la clase que describa los datos que contiene.



**PRECAUCIÓN** El nombre de la clase debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "[Convenciones de nomenclatura de nombres de clases](#)" en la página 460

- 4 Haga clic en **Aceptar** para agregar la clase con el nombre especificado al esquema de instancia.
- 5 Haga lo siguiente para cada clase con la que desee utilizar los comentarios:
  - a En el menú **Nuevo**, seleccione **Relación**.
  - b Seleccione la clase con la que desea utilizar los comentarios y, a continuación, seleccione la clase *Comentario*. Se abre el cuadro de diálogo **Nueva relación**.




**NOTA** No cree relaciones desde cualquier clase a una clase Capítulo.

- c Introduzca un nombre único para la relación que describa los datos que pretende asociar a la relación.



**PRECAUCIÓN** El nombre de la relación debe seguir las convenciones especificadas en el capítulo "[Convenciones de nomenclatura de nombres de relaciones](#)" en la [página 461](#)


- d Haga clic en **Aceptar** para agregar la relación a su esquema de instancia.
  - e Haga doble clic en la relación (la flecha que apunta desde su clase a la clase *Comentario*) o seleccione la relación y elija **Propiedades de la relación...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Definir relación**.
  - f Asegúrese de que para **Principal** y **Secundaria**, la opción **Transferir al elemento secundario** está seleccionada.
  - g Haga clic en **Aceptar**.
- 6 Haga clic en  para guardar el esquema de la instancia.

## Editar flujos de trabajo

En Dimensions RM se definen flujos de trabajo para garantizar que los tipos de requisitos o contenedores (documentos, colecciones, etc.) cumplan un conjunto definido de criterios antes de alcanzar un estado aprobado. Se pueden imponer restricciones sobre atributos específicos, relaciones, así como sobre el usuario o grupo responsable de la revisión.

Por ejemplo, antes de que un requisito recién definido pueda pasar a revisión, puede ser necesario que contenga un título, una descripción, un método de verificación o un responsable.

Los flujos de trabajo suelen ser definidos por el equipo de requisitos e implementados por el administrador de la herramienta mediante la definición del esquema.



**Figura 11-12. Flujo de trabajo para la clase *Product\_Requirements***

## Elementos del flujo de trabajo

Un flujo de trabajo consta de dos elementos: estados y transiciones.


**Estado:** Un estado es la posición en un flujo de trabajo donde reside un requisito. Mientras un requisito reside en un estado determinado, tiene un propietario que es responsable de realizar una tarea específica con el requisito.

**Transición:** una transición activa el movimiento de un requisito de un estado a otro en el flujo de trabajo.

## Crear o editar un flujo de trabajo


Puede crear un flujo de trabajo solo para una clase. No es posible crear un flujo de trabajo que maneje varias clases.

**Para crear un flujo de trabajo, siga estos pasos:**

- 1 Seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la clase deseada y seleccione **Propiedades de clase**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Activar flujo de trabajo** está seleccionada.
- 4 Haga clic en el botón **Definición de flujo de trabajo**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición de flujo de trabajo**.
- 5 Diseñe su flujo de trabajo agregando, modificando o eliminando estados y transiciones.
- 6 Haga clic en  para guardar los cambios.

**7** Cierre el cuadro de diálogo **Definición de flujo de trabajo**.


**8** Realice una de las siguientes acciones:

- Si ha activado el flujo de trabajo seleccionando la opción Activar flujo de trabajo:
  - a** Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades de clase**.
  - b** Haga clic en  para guardar la definición del esquema.
  - c** Cierre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.
- Si ha editado un flujo de trabajo existente:
  - a** Haga clic en **Cancelar** para cerrar el cuadro de diálogo **Propiedades de clase**.
  - b** Cierre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.

### **Estados del flujo de trabajo**

#### **Agregar un estado del flujo de trabajo**

**Para agregar un estado, ejecute estos pasos:**

- 1** En el menú **Nuevo**, seleccione  y haga clic en la ubicación deseada del lienzo. Se abre el cuadro de diálogo **Agregar estado**.
- 2** Sustituya el nombre predeterminado **Nuevo\_estado** por el nombre del estado deseado y haga clic en **Aceptar**.



**NOTA** Los nombres de los estados deben ser únicos.

#### **Cambiar el nombre de estado del flujo de trabajo**

**Para cambiar el nombre de un estado, ejecute estos pasos:**

- 1** Haga doble clic en el estado cuyo nombre quiera cambiar o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Renombrar**.
- 2** Introduzca el nombre del nuevo estado.
- 3** Haga clic en **Aceptar**.

#### **Cambiar una definición de estado del flujo de trabajo**

Para cambiar la definición de un estado, puede hacer doble clic en él o hacer clic con el botón derecho en el estado y seleccionar **Propiedades...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo *Propiedades del estado* » "Nombre del Estado" que le permite cambiar lo siguiente:

- [Configuración de propiedades](#)
- [Configuración del estilo](#)
- [Configuración de transiciones](#)
- [Configuración del formulario](#)
- [Configuración de seguridad](#)



### Configuración de propiedades

La pestaña **Propiedades** se muestra cuando se abre el cuadro de diálogo *Propiedades del estado* » "*Nombre del estado*". Para cambiar las propiedades después de haber cambiado otros ajustes, seleccione la pestaña **Propiedades**. La pestaña **Propiedades** le permite cambiar la siguiente configuración:



- **Nombre:** Si se cambia el valor de la casilla **Nombre**, se cambia el nombre del estado del flujo de trabajo.
- **Descripción:** Introduzca o cambie la descripción para describir el propósito del estado. La descripción se utiliza como información rápida que se muestra al pasar el cursor por el estado en el historial de estados de un formulario.
- **Propietario:** Cambiar el propietario puede evitar que otros usuarios no puedan ejecutar ninguna transacción en este estado. Esto depende de la configuración del atributo (es decir, usuario único, grupo o equipo), de los permisos del usuario o grupo y de la configuración de seguridad de la transición.

### Configuración del estilo

La pestaña **Estilo** le permite cambiar la siguiente configuración:

- **Etiqueta:** Define la fuente utilizada para la etiqueta. La fuente de la etiqueta solo se utiliza con el diagrama de estado.
- **Propietario:** Define la fuente utilizada para el propietario. La fuente del propietario solo se utiliza con el diagrama de estado.
- **Icono:** Define el color utilizado para el icono del estado. El color del icono se utiliza para el diagrama de estado y para la etiqueta de estado del flujo de trabajo en las listas.

### Configuración de transiciones

La pestaña **Transiciones** permite cambiar el orden en que se muestran las transiciones en el formulario. Para cambiar el orden, seleccione una transición y haga clic en  o .

### Configuración del formulario

La pestaña **Formulario** permite acceder a estos ajustes:

- Secciones:** Define las secciones mostradas cuando se abre un requisito en este estado.
- Atributos:** Define el tratamiento de los atributos, tal y como se describe a continuación.

Configuración	Descripción
Mostrar	<p>Se muestra el atributo si su sección principal también se muestra.</p> <p><b>NOTA</b> Si decide ocultar (no mostrar) los atributos en los formularios del flujo de trabajo seleccionados, pruebe la visualización.</p> <p>Tanto si se trabaja con formularios modificados como si no, el formato de la visualización cambiará cuando se oculten los atributos; un cambio en la visualización puede resultar confuso para los usuarios. Si hay atributos que deben ocultarse en varios estados del proceso, considere la posibilidad de colocarlos en una única sección. Esto permitirá suprimir la sección sin afectar a la visualización de atributos individuales del formulario.</p>
Editable	El atributo puede modificarse en el formulario de transición.
Obligatorio	El atributo debe tener un valor para completar la transición.
Borrar valor	<p>El atributo se borrará durante la transición.</p> <p>Por ejemplo, un atributo de estado mantenido durante un proceso de revisión puede borrarse antes de la revisión final.</p>

#### Configuración de seguridad

La configuración de la pestaña **Seguridad** permite al administrador definir qué grupo puede leer, guardar o modificar un requisito del estado seleccionado.

Transacción	Definición
Leer	El usuario puede ver los datos del requisito.
Guardar	El usuario puede reemplazar los valores de los atributos del requisito.
Guardar si es el propietario	El usuario puede reemplazar los valores de atributos del requisito si los posee.
Actualizar	El usuario puede actualizar los valores de los atributos del requisito.
Actualizar si es propietario	El usuario puede actualizar los valores de los atributos del requisito si los posee.

El cuadro de diálogo permite seleccionar cada grupo y, a continuación, agregar o eliminar todos los permisos de ese grupo.

Para más información, consulta ["Gestionar grupos" en la página 400](#).

#### Eliminar un estado del flujo de trabajo

Para eliminar un estado, siga estos pasos:

- 1 Seleccione el estado que quiere eliminar.
- 2 Pulse la tecla **Eliminar** o haga clic con el botón derecho en el estado y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.

- 3 Confirme el siguiente cuadro de diálogo.




**NOTA** Un estado solo se puede eliminar si no hay ningún requisito dentro de ese estado.

### **Transiciones del flujo de trabajo**

#### **Agregar una transición del flujo de trabajo**

Para agregar una transición, se necesitan al menos dos estados en el diagrama de flujo de trabajo.

#### **Para agregar una transición, siga estos pasos:**

- 1 En el menú **Nuevo**, seleccione **Transición** .
- 2 Haga clic en el estado desde el que quiere empezar la transición.
- 3 Haga clic en el estado desde el que desea que la transición termine.



**CONSEJO** Puede crear una flecha de transición "en ángulo" (por ejemplo, un ángulo de 90°) haciendo clic en varios puntos del área de trabajo antes de hacer clic en el estado final.

- 4 Introduzca el nombre de la transición y haga clic en **Aceptar**.

#### **Cambiar un nombre de transición del flujo de trabajo**

Para cambiar un nombre de transición, haga lo siguiente:

- 1 Haga doble clic en flecha de la transición, o haga clic con el botón derecho en la flecha de la transición, y seleccione **Propiedades de transición...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo *Propiedades de transición*.
- 2 Introduzca un nuevo nombre en el cuadro **Nombre**.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

#### **Cambiar una definición de transición del flujo de trabajo**

Para cambiar la definición de la transición, puede hacer doble clic en la flecha de transición o hacer clic con el botón derecho en la flecha de transición y seleccionar **Propiedades de transición....** Se abre el cuadro de diálogo *Propiedades de transición* » "Nombre de transición" que le permite cambiar lo siguiente:

- [Configuración de propiedades](#)
- [Configuración del estilo](#)
- [Configuración del formulario](#)
- [Configuración de los campos de usuario](#)
- [Configuración de restricciones de atributos](#)
- [Configuración de restricciones de la relación](#)
- [Configuración de seguridad](#)

### Configuración de propiedades

La pestaña **Propiedades** se muestra cuando se abre el cuadro de diálogo *Propiedades de transición* » "Nombre de la transición". Para cambiar las propiedades después de haber cambiado otros ajustes, seleccione la pestaña **Propiedades**. La pestaña **Propiedades** le permite cambiar la siguiente configuración:

- **Nombre:** Si se cambia el valor de la casilla **Nombre**, se cambia el nombre de la transición del flujo de trabajo.
- **Descripción:** Introduzca o cambie la descripción para describir el propósito de la transición. La descripción se utiliza como información rápida que los usuarios pueden ver al pasar el cursor por la transición en el historial de estados de un formulario.

### Configuración del estilo

La pestaña **Estilo** le permite cambiar la siguiente configuración:

- **Línea:** Define el estilo de la línea de flecha que visualiza la transición. El estilo de la línea solo se utiliza con el diagrama de estado.
- **Etiqueta:** Define la fuente utilizada para la etiqueta. La fuente de la etiqueta solo se utiliza con el diagrama de estado.

### Configuración del formulario

Las casillas de verificación de la parte superior de la pestaña Formulario permiten al administrador elegir una **transición rápida** o requerir una **firma electrónica**.

Una transición rápida hace que el requisito pase automáticamente a ser transitorio en cuanto se hayan abordado todos los atributos enumerados como obligatorios como **Propiedades del estado**. Por ejemplo, si el proceso requiere que el jefe de equipo revise un requisito y asigne un valor al atributo *Gestor*, entonces el atributo *Gestor* se establecerá como obligatorio en el formulario de estado y, una vez rellenado, se llevará a cabo la transición del requisito.

Una transición regular es manual, y hace que se cree un formulario de transición con los siguientes elementos:

**Secciones:** Define qué secciones se muestran cuando el usuario abre el requisito.

**Atributos definidos por el usuario:** Define cómo procesar los atributos definidos por el usuario.

Configuración	Descripción
Mostrar	Se muestra el atributo si su sección principal también se muestra.  <b>NOTA</b> Si oculta los controles de los atributos, los controles de los atributos que siguen a los controles de atributos ocultos se pueden reordenar. Esto puede resultar confuso para algunos usuarios.
Editable	El atributo se puede modificar.
Obligatorio	El atributo debe tener un valor.
Borrar valor	Borra el valor del atributo.

Al marcar la casilla para requerir una **firma electrónica**, el usuario debe confirmar su identidad introduciendo su nombre de usuario y contraseña. Los siguientes datos se almacenarán con la transición:

- Nombre e ID de usuario
- Marca de tiempo en la que se ejecutó la transición
- Ejecutar transición

#### *Configuración de los campos de usuario*


La configuración de **Campos de usuario** permite asignar o mover usuarios entre atributos durante las transiciones, lo que permite a su vez al equipo mantener la información crítica y aplicar el proceso.

Los campos de usuario permiten al equipo quitar o asignar usuarios a diversas funciones durante las transiciones. Por ejemplo, el autor, la persona responsable de redactar un requisito y enviarlo para su revisión, se quita del conjunto de personas disponibles como el revisor o el aprobador.

En la siguiente transición, el revisor será eliminado de la lista de aprobadores, asegurando que cada función es desempeñada por un usuario diferente.

En situaciones en las que se asigna una función a una persona diferente durante cada proceso de publicación, la persona que desempeña dicha función (en el ejemplo, el gestor de productos) puede ser asignada automáticamente a otras funciones (en este ejemplo, la función de aprobador).

Esperamos haberle dado las herramientas para crear un proceso que funcione en su entorno.



**Figura 11-13. Ajustes de muestra: transición a la revisión**

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Agrega el usuario actual a los campos de usuario:**
  - **Lista de valores individuales:** Los atributos de usuario seleccionados se mostrarán al usuario que ejecuta la transición. En el ejemplo anterior, el usuario responsable de crear el requisito y de pasarlo a revisión tendrá asignada la función de Autor, una lista que no permite entradas múltiples.
  - **Lista de valores múltiples:** Agrega el usuario actual a las listas seleccionadas.
- **Eliminar usuario actual de los campos de usuario:**
  - **Lista de valores individuales:** Si alguno de los atributos de usuario seleccionados almacena al usuario que ejecuta la transición, se borrará el atributo de usuario.
  - **Lista de valores múltiples:** Se quita al usuario que ejecuta la transición de las listas seleccionadas. En el ejemplo anterior, el usuario que ejecuta la transición, ahora el revisor, es eliminado de la lista de aprobadores.
- **Eliminar la selección de los campos del usuario:**
  - **Lista de valores individuales:** Se borrarán los atributos de usuario seleccionados.
  - **Lista de valores múltiples:** Se deseleccionarán todos los usuarios en los atributos de usuario seleccionados.

### Configuración de restricciones de atributos

Para cambiar la configuración de las restricciones de atributos, seleccione la pestaña **Restricciones de atributos**. Al crear o modificar las restricciones de atributos, se define bajo qué condiciones se puede ejecutar la transición.



**NOTA** Las restricciones de atributos se activan al hacer clic en el botón asociado.

- 1 Haga clic en **OR** o **AND** en el área **Restricciones de atributos** para especificar el tipo de relación lógica que va a especificar.
- 2 Especifique las restricciones tal como se describe en las siguientes secciones.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

#### Para agregar una nueva restricción de atributo:

- 1 Haga clic **+** en la pestaña **Restricciones de atributos**.  
Se agrega una nueva fila a la tabla y se rellena la celda **Atributos**. Si es necesario, haga clic en la celda **Atributos** para seleccionar un atributo diferente en un menú desplegable.
- 2 Haga clic en la celda **Restricción** y seleccione el tipo de restricción que quiere en el menú desplegable. Los siguientes tipos de restricciones están disponibles:
  - **=** El atributo es *exactamente* igual al valor.
  - **!=** El atributo NO es igual al valor.
  - **Like** El atributo incluye el valor como parte de una cadena mayor. Cuando se utiliza Like, se incluyen uno o más asteriscos (\*) como comodines para indicar dónde encaja el valor en la cadena de atributos mayor. Por ejemplo, tomados en orden, estos valores: \*UNIX, \*UNIX\* o UNIX\* coincidirían con estos atributos: HP-UNIX, HP-UNIX-11 o UNIX-11.
  - **Null** El atributo no contiene ningún valor.
  - **Not Null** El atributo contiene un valor.
- 3 Haga clic en la celda **Valor**. Si el atributo seleccionado es una lista, seleccione el valor de la lista de valores mostrada; en caso contrario, escriba el valor en la celda.



**NOTA** Si utiliza una restricción **Like**, utilice asteriscos como comodines.

- 4 La celda **Auto** es una casilla de verificación con valores Sí-No:
  - **No:** La transición se ejecuta seleccionando el botón de transición.
  - **Sí:** La transición se ejecuta automáticamente para los requisitos en el estado "Actual", una vez que se han cumplido todas las restricciones. Para las


transiciones automáticas, la interfaz de usuario no mostrará ningún botón para la transición.



**PRECAUCIÓN** No se recomienda utilizar la ejecución automática en varias transiciones que se originen en el mismo estado del flujo de trabajo. Si las restricciones de varias transiciones son verdaderas, no se puede predecir cuál de estas transiciones ejecutará Dimensions RM.

- 5 Haga clic en **Aceptar**.

**Para eliminar una restricción de atributos:**

- 1 Haga clic en  la fila de la restricción que desea eliminar.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

**Para cambiar una regla de restricción de atributos existente:**

- 1 Haga clic en la celda que quiere cambiar y modifique el valor.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.


*Configuración de restricciones de la relación*

Para cambiar la configuración de las restricciones de la relación, seleccione la pestaña **Restricciones de la relación**. Al crear o modificar las restricciones, se define en qué condiciones se puede ejecutar la transición.

**Para agregar restricciones de relación:**

- 1 Haga clic en **OR** o **AND** en el área **Restricciones de la relación** para especificar el tipo de relación lógica que va a especificar.
- 2 Especifique las restricciones tal como se describe en las siguientes secciones.
- 3 Haga clic en **Aceptar**.

**Para agregar una nueva restricción de la relación.**

- 1 Haga clic en  en el área **Restricciones de la relación** para agregar una nueva fila a la tabla.
- 2 Haga clic en la celda **Clase desencadenante** y seleccione la clase del menú desplegable para la que desea definir la restricción.
- 3 Haga clic en la celda **Atributo desencadenante** y seleccione el atributo del menú desplegable para el que desea definir la restricción.
- 4 Haga clic en la celda **Restricción** y seleccione el tipo de restricción que quiere en el menú desplegable. Los siguientes tipos de restricciones están disponibles:
  - = El atributo es *exactamente* igual al valor.



- **!=** El atributo NO es igual al valor.
  - **Like** El atributo incluye el valor como parte de una cadena mayor. Cuando se utiliza Like, se incluyen uno o más asteriscos (\*) como comodines para indicar dónde encaja el valor en la cadena de atributos mayor. Por ejemplo, tomados en orden, estos valores: \*UNIX, \*UNIX\* o UNIX\* coincidirían con estos atributos: HP-UNIX, HP-UNIX-11 o UNIX-11.
- 5 Haga clic en la celda **Valor**. Si el atributo seleccionado es una lista, seleccione el valor de la lista de valores mostrada; en caso contrario, escriba el valor en la celda.



**NOTA** Si utiliza una restricción **Like**, utilice asteriscos como comodines.


- 6 Si lo desea, haga clic en la celda **Ejecutar cuando** y seleccione un valor diferente en el menú desplegable. Están disponibles las siguientes opciones:
- **Al menos uno:** Ejecuta la transición si un requisito enlazado cumple la restricción.
  - **Todo:** Ejecuta la transición si todos los requisitos enlazados cumplen la restricción.
  - **Todo o sin vincular:** Ejecuta la transición si todos los requisitos enlazados cumplen la restricción o si ningún requisito de la clase (especificada en la celda **Clase desencadenante**) está enlazado.
- 7 Si lo desea, haga clic en la celda **Auto** y seleccione un valor diferente en el menú desplegable. Están disponibles las siguientes opciones:
- **No:** La transición se ejecuta haciendo clic en el botón de transición.
  - **Sí:** La transición se ejecuta automáticamente si el requisito está en estado "Actual". La interfaz de usuario no muestra ningún botón para la transición.



**PRECAUCIÓN** No se recomienda utilizar la ejecución automática en varias transiciones que se originen en el mismo estado del flujo de trabajo. Si las restricciones de varias transiciones son verdaderas, no se puede predecir cuál de estas transiciones ejecutará Dimensions RM.

- 8 Haga clic en **Aceptar**.

**Para eliminar una restricción de la relación:**

- 1 Haga clic en  la fila de la restricción que desea eliminar.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

**Para cambiar una regla de restricción de la relación existente:**

- 1 Haga clic en la celda que quiere cambiar y modifique el valor.
- 2 Haga clic en **Aceptar**.

**Caso de uso: Requisitos de transición automática con un flujo de trabajo de contenedor**

Este caso de uso describe cómo realizar la transición de los requisitos que se encuentran en un contenedor (documento, instantánea, colección o línea de base) a un nuevo estado


del flujo de trabajo. Para los pasos siguientes, se utiliza la instancia de RMDEMO. Cuando se realiza la transición del contenedor, también se realizará la transición de los requisitos.

**Para configurar la transición automática de los requisitos:**

- 1 Seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.
- 2 Abra la clase (por ejemplo, *Product\_Requirements*) que contiene el flujo de trabajo que desea modificar utilizando uno de estos métodos:
  - Haga doble clic en la clase
  - Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Propiedades de estilo...** en el menú contextual.
- 3 Abra el flujo de trabajo haciendo clic en el botón **Definición de flujo de trabajo**.
- 4 Abra la transición que quiere ejecutar (por ejemplo, *Aprobar*) mediante uno de estos métodos:
  - Haga doble clic en la transición
  - Haga clic con el botón derecho en la transición y seleccione **Propiedades de transición...** en el menú contextual.
- 5 Seleccione la pestaña **Restricciones de la relación**.
- 6 Haga clic en **+** en el área **Restricciones de la relación** para agregar una nueva fila a la tabla.
- 7 Haga clic en la celda **Clase desencadenante** y seleccione la clase de flujo de trabajo del contenedor (por ejemplo, *Aprobación*) en el menú desplegable para el que desea definir la restricción.
- 8 Haga clic en la celda **Atributo desencadenante** y seleccione el atributo **Estado del flujo de trabajo** en el menú desplegable.
- 9 Asegúrese de que la celda **Restricción** muestra **=**.
- 10 Haga clic en la celda **Valor**. Seleccione el estado del flujo de trabajo al que se transmite el requisito (por ejemplo, *Aprobado*).
- 11 Asegúrese de que la celda **Ejecutar cuando** muestre **Al menos uno**.
- 12 Desplácese a la derecha, haga clic en la celda **Auto** y selecciónela (verá una marca de verificación).



**PRECAUCIÓN** No se recomienda utilizar la ejecución automática en varias transiciones que se originen en el mismo estado del flujo de trabajo. Si las restricciones de varias transiciones son verdaderas, no se puede predecir cuál de estas transiciones ejecutará Dimensions RM.

- 13 Haga clic en **Aceptar**.
- 14 Haga clic en  para guardar los cambios.
- 15 Cierre el cuadro de diálogo **Definición de flujo de trabajo**.
- 16 Haga clic en **Cancelar** para cerrar el cuadro de diálogo *Propiedades de clase*.

**17** Cierre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.

*Configuración de seguridad*

Para cambiar la configuración de seguridad, seleccione la pestaña **Seguridad**. La configuración de seguridad define qué grupo puede ejecutar una transición del estado seleccionado.

Transacción	Definición
Ejecutar transición	El usuario puede ejecutar esta transición.
Ejecutar transición si es propietario	El usuario puede ejecutar esta transición si es propietario del requisito.
Ejecutar transición si es remitente	El usuario puede ejecutar esta transición si ha enviado el requisito.

**Eliminar una transición de flujo de trabajo**


Para eliminar una transición, ejecute estos pasos:


- 1 Haga clic con el botón derecho en la transición y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.
- 2 Confirme el siguiente cuadro de diálogo.

**Eliminar un flujo de trabajo**


El flujo de trabajo solo se puede eliminar si no hay requisitos dentro de cualquier estado de ese flujo de trabajo. Si no es el caso, el flujo de trabajo solo se puede desactivar.

**Para eliminar un flujo de trabajo, ejecute estos pasos:**

- 1 Seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Propiedades de clase...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de clase**.
- 3 Haga clic en el botón **Definición de flujo de trabajo**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición de flujo de trabajo**.
- 4 Elimine todos los estados y transiciones excepto el estado **Nuevo**.
- 5 Haga clic en  para guardar los cambios.
- 6 Cierre el cuadro de diálogo **Definición de flujo de trabajo**.
- 7 En el cuadro de diálogo *Propiedades de clase* » "Nombre de la clase", desactive la casilla **Activar flujo de trabajo**.
- 8 Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo *Propiedades de la clase* » "Nombre de la clase".

- 9 Haga clic en  para guardar la definición del esquema.

**Para deshabilitar un flujo de trabajo, siga estos pasos:**


- 1 Seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Propiedades de clase...** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo **Propiedades de clase**.
- 3 Desactive la casilla **Activar flujo de trabajo**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.
- 5 Haga clic en  para guardar la definición del esquema.

## Usar contenedores con flujos de trabajo

Si desea utilizar contenedores (documentos, colecciones y líneas de base) con flujos de trabajo, debe crear una clase de tipo **WorkFlow\_Container**. Al utilizar contenedores con flujos de trabajo, se puede definir un proceso de aprobación para ese contenedor.

### **Crear la clase *WorkFlow\_Container***

**Para crear una clase *WorkFlow\_Container*, haga lo siguiente:**

- 1 Seleccione **Definición del esquema** en el menú **Administración**. Se abre el cuadro de diálogo **Definición del esquema**.
- 2 En el cuadro de diálogo **Definición del esquema**, haga clic con el botón derecho en un espacio libre y seleccione **Agregar clase | Contenedor de flujo de trabajo** en el menú contextual.
- 3 Haga clic en un espacio libre para colocar la nueva clase.
- 4 Cambie el nombre a su gusto, por ejemplo, *WorkFlow\_Container*.
- 5 Haga clic en  para guardar la definición del esquema.
- 6 Puede ampliar la definición de la clase *WorkFlow\_Container* agregando atributos personalizados. Para más información sobre cómo agregar atributos, consulte el capítulo ["Agregar un atributo" en la página 431](#).
- 7 Agregue un flujo de trabajo a la clase *WorkFlow\_Container* como se describe en el capítulo ["Crear o editar un flujo de trabajo" en la página 483](#).

## Actualizar el certificado del servidor Tomcat

El siguiente capítulo describe cómo actualizar los certificados de Micro Focus Common Tomcat utilizados para las conexiones HTTPS. Como

Micro Focus Common Tomcat siempre tiene certificados instalados, puede utilizar esta función también para la configuración inicial de certificados de su servidor.

## Requisitos previos

Para importar los certificados correctamente deben cumplirse todos los siguientes requisitos previos:

- Su servidor Dimensions RM utiliza una configuración Micro Focus Common Tomcat sin modificar.
- El archivo del certificado está en formato PFX.
- Conoce la contraseña del archivo PFX.
- El certificado es de una autoridad de certificación reconocida y se acepta en el servidor Windows que ejecuta Dimensions RM. En el caso de los certificados autofirmados, debe importar el certificado al almacén de la **Autoridad de certificación raíz de confianza** antes de poder actualizar el certificado del servidor Tomcat.
- Se informa a los usuarios de todas las aplicaciones web que se ejecutan en Micro Focus Common Tomcat de que el servidor estará inactivo algunos minutos y no podrán trabajar en el mismo hasta que se termine.

## Actualizar el certificado



**¡IMPORTANTE!** Antes de empezar, asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos (consulte ["Requisitos previos"](#) en la [página 497](#)).

### Para actualizar el certificado del servidor Micro Focus Common Tomcat :

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Herramientas administrativas**. Esto abre el cuadro de diálogo **Herramientas administrativas** con la opción **Actualización del certificado** preseleccionada.
- 2 Haga clic en **Examinar...** para abrir el cuadro de diálogo de carga de archivos.
- 3 Seleccione el archivo PFX con el certificado y haga clic en **Abrir**.
- 4 Introduzca la contraseña del archivo PFX en la casilla Contraseña del certificado.
- 5 Haga clic en **Recuperar alias** para leer el alias del certificado desde el archivo PFX.
- 6 El cuadro **Nombre del servidor de RM** muestra el nombre del servidor que utilizó para iniciar sesión en Dimensions RM. **Debe** asegurarse de que este nombre de servidor es el nombre completo del servidor.

Ejemplo:

El usuario se ha conectado con *myserver*, pero el nombre del servidor **en el certificado** es *myserver.mycompany.com*. En este caso, tendría que rellenar *myserver.mycompany.com* en la casilla **Nombre del servidor de RM**.

- 7 Haga clic en **Actualizar certificado** para iniciar la actualización del certificado.



#### NOTA

- Tomcat se reiniciará en el proceso. Los usuarios no pueden trabajar con Dimensions RM ni con ninguna otra aplicación web que se ejecute en Micro Focus Common Tomcat.
- El proceso de actualización tardará un poco ya que Tomcat se reiniciará en el proceso.
- Si la actualización del certificado falla, se restaura el certificado anterior.

- 8 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el mensaje de advertencia.
- 9 Espere hasta que el cuadro de diálogo **Actualizar certificado** informe de la finalización del proceso de actualización.

## Actualizar certificados SSO

En el siguiente capítulo se describe cómo actualizar los certificados SSO que se utilizan con Solution Business Manager (SBM) y Dimensions CM.



**PRECAUCIÓN** No utilice este actualizador cuando utilice SSO de Windows. Para actualizar los certificados para SSO de Windows, consulte la guía *Administrator's Guide*.

### Requisitos previos

Para importar los certificados correctamente deben cumplirse todos los siguientes requisitos previos:

- Se ha habilitado el SSO.
- Su servidor Dimensions RM utiliza una configuración Micro Focus Common Tomcat sin modificar.
- Los archivos de certificados para el equipo selector y el servidor de federación están en formato CER.
- El certificado para STS está en formato PEM.
- Los certificados son de una autoridad de certificación reconocida y se acepta en el servidor Windows que ejecuta Dimensions RM. En el caso de los certificados autofirmados, debe importar los certificados al almacén de la **autoridad de certificación raíz de confianza** antes de poder actualizar los certificados de SSO.
- Se informa a los usuarios de todas las aplicaciones web que se ejecutan en Micro Focus Common Tomcat de que el servidor estará inactivo algunos minutos y no podrán trabajar en el mismo hasta que se termine.

## Actualizar los certificados de SSO



**¡IMPORTANTE!** Antes de empezar, asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos (consulte "[Requisitos previos](#)" en la página 498).

### Para actualizar el certificado del servidor Micro Focus Common Tomcat :

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Herramientas administrativas**. Seleccione **Actualización del certificado SSO** en el panel de navegación.
- 2 Para **Certificado del equipo selector**, haga clic en **Examinar...** para abrir el cuadro de diálogo de carga de archivos.
- 3 Seleccione el archivo de certificado del equipo selector en formato CER y haga clic en **Abrir**.
- 4 Para el **certificado STS**, haga clic en **Examinar...** para abrir el cuadro de diálogo de carga de archivos.
- 5 Seleccione el archivo de certificado STS en formato PEM y haga clic en **Abrir**.
- 6 Para **Certificado del servidor de federación**, haga clic en **Examinar...** para abrir el cuadro de diálogo de carga de archivos.
- 7 Seleccione el archivo del certificado del servidor de la federación en formato CER y haga clic en **Abrir**.
- 8 Haga clic en **Actualizar certificados SSO** para iniciar la actualización del certificado.



### NOTA

- Tomcat se reiniciará en el proceso. Los usuarios no pueden trabajar con Dimensions RM ni con ninguna otra aplicación web que se ejecute en Micro Focus Common Tomcat.
- El proceso de actualización tardará un poco ya que Tomcat se reiniciará en el proceso.

- 9 Haga clic en **Aceptar** para confirmar el mensaje de advertencia.
- 10 Espere hasta que el cuadro de diálogo **Actualizar certificados SSO** informe de la finalización del proceso de actualización.

## Gestionar servicios de MR

La función **Gestionar servicios** le permite gestionar todos los servicios relacionados con Dimensions RM, siempre que Tomcat y el servidor Dimensions RM estén instalados en la misma máquina.

Puede iniciar, detener y reiniciar cualquier servicio, excepto **Micro Focus Common Tomcat** y **Micro Focus RM Pool Manager**. Estos dos servicios solo pueden reiniciarse porque son necesarios para el funcionamiento de Dimensions RM.

**Para gestionar los servicios de RM, haga lo siguiente:**

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Herramientas administrativas**.
- 2 Seleccione **Gestionar servicios** en el panel de navegación.

## Registro del proceso RM

El **registro del proceso** muestra la hora de inicio de los servicios de Dimensions RM RM. Muestra la hora de inicio del servicio de RM Pool Manager, así como las Micro Focus Common Tomcat, las estadísticas y el estado actual de los servicios RM Pool Manager y RM Webservice.

**Para acceder al registro del proceso, haga lo siguiente:**

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Herramientas administrativas**.
- 2 Seleccione **Registro del proceso** en el panel de navegación.

**Las estadísticas de servicio proporcionan estos datos:**

- **Número de servidores de aplicaciones:** El número de instancias de RM Application server.
- **Número de trabajadores de WS:** El número de trabajadores que procesan la solicitud de servicio web de RM.
- **Solicitudes procesadas:** El número de solicitudes que todas las instancias han atendido.
- **Solicitudes no procesadas:** El número de solicitudes que no fueron atendidas, porque todos los procesos estaban ocupados. Aumentar el número de procesos que se pueden ejecutar suele resolver este problema.
- **Procesos cancelados:** El número de procesos de Dimensions RM cancelados por falta de memoria libre. Si esto ocurre a menudo, debería considerar aumentar la memoria RAM de su servidor de Dimensions RM.
- **Procesos interrumpidos:** El número de procesos que terminaron inesperadamente.

La tabla **Procesos de RM Pool Manager** contiene una lista de todos los procesos secundarios de RM Pool Manager (RM Application server y RM Webservice) y proporciona estos datos:

- **PIPE:** El ID interno para la comunicación entre procesos
- **PID:** El ID del proceso
- **Estado:** El estado actual del proceso
- **Memoria:** La cantidad actual de memoria utilizada.
- **Solicitudes procesadas:** El número de solicitudes que el proceso atendió.



## Acceder a los archivos de registro

### Acceder a los archivos de registro de Dimensions RM

Para acceder a los archivos de registro de Dimensions RM, haga lo siguiente:

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Herramientas administrativas**. Esto abre el cuadro de diálogo **Herramientas administrativas** con la opción **Actualización del certificado** preseleccionada.
- 2 En el panel izquierdo, seleccione **Archivos de registro**.
- 3 En el cuadro **Elija un archivo de registro...**, seleccione el archivo de registro deseado.
- 4 Para descargar el archivo de registro, haga clic en .

### Descargar archivos de registro de Dimensions RM y Tomcat

Para descargar archivos de registro de Dimensions RM y Tomcat, haga lo siguiente:

- 1 En el menú **Administración**, seleccione **Herramientas administrativas**. Esto abre el cuadro de diálogo **Herramientas administrativas** con la opción **Actualización del certificado** preseleccionada.
- 2 En el panel izquierdo, seleccione **Archivos de registro**.
- 3 Haga clic en **Descargar todos los archivos de registro del servidor**. Los archivos de registro se proporcionarán para su descarga o se descargarán automáticamente (dependiendo de su navegador web) en un archivo ZIP.



## Capítulo 12

---

# Sintaxis de los scripts

Descripción general	504
Sentencia SELECT	504
Sentencia CALCULATE	516
Sentencia XREF	517
Sentencia PLUS	519
Sentencia COMMENT	519
Agregar texto con formato enriquecido a las solicitudes de consulta	521

## Descripción general

Los scripts contienen comandos para extraer datos de la base de datos Dimensions RM y para aplicar formato a los resultados. Este apéndice describe la sintaxis del lenguaje de script de Dimensions RM. Si está familiarizado con SQL, notará la similitud entre ese lenguaje estándar y la variante del mismo que se ha adaptado específicamente para Dimensions RM.



**¡IMPORTANTE!** El lenguaje de programación de Dimensions RM **NO** es SQL. Aunque es *similar* a SQL, en realidad es exclusivo de Dimensions RM. Lea este capítulo para entender su uso.

El lenguaje de scripts de RM:

- Es un lenguaje interpretado. Esto ayuda a prevenir ataques de inyección de SQL.
- Utiliza un metamodelo de base de datos, por lo que los nombres de las clases *no* son nombres reales de tablas de la base de datos.

Un script de informes de Dimensions RM contiene comandos que indican a Dimensions RM qué datos debe extraer de la instancia y cómo aplicar formato a estos datos. Los siguientes tipos de comandos pueden incluirse en un script:

- **SELECT** define los datos (atributos del objeto) que se van a extraer.
- **CALCULATE** realiza cálculos basados en los datos extraídos.
- **XREF** controla las referencias cruzadas que siguen los enlaces entre objetos.
- **PLUS** concatena las sentencias SELECT.
- **COMMENT** proporciona información descriptiva que no es interpretada por Dimensions RM.



**NOTA** No puede guardar un script a menos que tenga el permiso "Crear" para scripts

## Sentencia SELECT

Para los que estén familiarizados con SQL (Structured Query Language), la sentencia SELECT en un script se parece en muchos aspectos a la sentencia SQL SELECT.

Una sentencia SELECT puede contener los siguientes elementos (los elementos obligatorios se indican en negrita):

- La palabra reservada **SELECT**
- Una lista de elementos de visualización (atributos), cada uno precedido por una `<DTPtag>`. La `DTPtag` especifica un encabezado de columna para visualizaciones tabulares o, cuando los resultados del script se guardan en un archivo formateado, un estilo o formato de párrafo para las herramientas de autoedición. Debe seleccionarse al menos un atributo. Si no desea un encabezado de columna o un estilo de párrafo, debe indicarlo con delimitadores vacíos, como en `<>`.
- La palabra reservada **FROM**

- El nombre de clase RM
- La palabra reservada WHERE
- Condiciones para realizar la extracción
- Las palabras reservadas ORDER BY
- Una lista de campos por los que ordenar la extracción
- Cálculos de métricas a realizar

Observe el formato de esta sentencia: `SELECT <>'attribute' FROM 'class'`. Los atributos de visualización deben ir precedidos de los caracteres "<" y ">". Si estos caracteres no están presentes, el atributo no se incluye en el documento del informe.

Una sentencia SELECT puede contener tantos elementos de visualización como sea necesario, pero cada elemento debe definirse como un atributo de la clase dada.

Por ejemplo:

```
SELECT <>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION <>TEST_NOTES <>REQUIRED_RESULT
FROM TEST
```

Esta sentencia SELECT produce una lista de todos los objetos de la clase TEST en la base de datos de Dimensions RM, en orden de clave de Dimensions RM. El identificador de la prueba, la descripción, las notas y los atributos de resultado requeridos aparecen en la salida en el mismo orden en que aparecen en la lista de visualización.

```
SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM
CustomerRequirements WHERE STATUS != 'Deleted' ORDER BY STATUS
```

Esta sentencia select produce una lista de todos los objetos de la clase CustomerRequirements que no han sido eliminados. La lista está pensada para una salida tabular en la pantalla o en un archivo CSV, por lo que se incluyen los encabezados de las columnas. El resultado se ordenará por el valor del atributo STATUS en orden alfabético.

## DTPtag

Puede especificar una DTPtag para cada atributo de su informe para controlar el formato de salida. Para la salida en forma de tabla, la DTPtag se utiliza como encabezado de columna. En el caso del formato de documento, como el RTF, la DTPtag se utiliza para identificar un estilo de párrafo que se asociará con el valor del atributo. El nombre de la etiqueta se coloca entre los caracteres < y > que preceden a un elemento de la lista de visualización. El nombre de la etiqueta puede tener una longitud de 19 caracteres como máximo.

El nombre de la etiqueta solo puede incluir el carácter "#" si va precedido de una barra invertida (\).

Cuando se utiliza con una tabla, el nombre de la etiqueta aparece como encabezado de la columna, con un ancho de columna determinado por Dimensions RM. Puede especificar el ancho de la columna precediendo la etiqueta con "!n", donde n es el ancho de la columna deseado en caracteres. Los anchos de columna no son compatibles con el asistente del generador de scripts.

Por ejemplo (las DTPtags se muestran en **negrita**):

```
SELECT !8<Test ID>TEST_ID !25<Description>TEST_DESCRIPTION
!25<Test Notes>TEST_NOTES !25<Results>REQUIRED_RESULT FROM TEST
```

## Elemento de visualización DTP\_TEXT

Dimensions RM admite un elemento de lista de visualización, denominado DTP\_TEXT, que no corresponde a un atributo. Para la salida tabular, se puede utilizar DTP\_TEXT para insertar una columna en blanco en la salida. Para la salida de documentos, su propósito es insertar una etiqueta de componente "en blanco" (es decir, una etiqueta de autoedición sin texto o datos adjuntos). Esto permite incluir en los documentos de encabezados y pies de página, así como cadenas de texto repetidas.

Se pueden incluir en la lista de visualización tantos elementos DTP\_TEXT como se desee, y su posición dentro de la lista de visualización es significativa.

Por ejemplo, para separar cada registro de TEST en una lista con un marcador (por ejemplo, una línea de separación):

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT <separator>DTP_TEXT FROM
TEST
```

Dentro de RM Word, hay que definir el separador de etiquetas para producir un párrafo del tipo requerido, por ejemplo, una línea de guiones o asteriscos.

## Elemento de visualización RTM\_KEYWORD

Dimensions RM admite otro elemento de la lista de visualización que no corresponde a un atributo. Utilice RTM\_KEYWORD para solicitar a Dimensions RM que devuelva una lista de colecciones enlazadas para cada objeto. Por ejemplo:

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT
<Linked Collections>RTM_KEYWORD FROM TEST
```

## Cláusula WHERE

Para muchos fines de informes, solo se necesita un subconjunto de los objetos de una clase. La palabra reservada WHERE se utiliza junto con una sentencia SELECT para especificar restricciones de selección en términos de valores de atributos, pertenencia a colecciones o enlaces de relación. La sintaxis de la cláusula WHERE es de la forma general:

WHERE ConditionalExpression

donde ConditionalExpression es una expresión lógica cuyos elementos son de la forma

- AttributeName Operator Valuelist
- Direction Relationship
- Group {in | not in} (collectionList)
- SpecialConstraint

Los elementos de una expresión condicional se combinan mediante los operadores lógicos AND y OR. A una sentencia SELECT se le puede aplicar cualquier número de condiciones

que se pueden combinar utilizando las palabras reservadas AND y OR. Tanto AND como OR tienen la misma precedencia y son asociativos a la izquierda. Se pueden utilizar paréntesis para cambiar la precedencia.

La siguiente tabla describe los tipos de atributos utilizados en los esquemas de instancia de Dimensions RM y sus operadores permitidos.

Tipo de atributo	Operadores	Notas
Alfanumérico	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Comparar textos"</a> en la página 508.
Fecha	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, =, !=, <, >, <=, >=	Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Comparar fechas"</a> en la página 510.
Adjuntos de archivo		No se admite
Agrupar	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Comparar textos"</a> en la página 508.
Lista	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Comparar textos"</a> en la página 508.
Numérico	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Comparar números"</a> en la página 508.
Texto	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para más información, consulte el capítulo <a href="#">"Comparar textos"</a> en la página 508.

### Comparar números

Operador	Descripción
INITIALIZED	El atributo contiene un valor. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	El atributo no contiene ningún valor. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	El valor del atributo debe ser idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE = 5
!=	El valor del atributo <b>no</b> debe ser idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE != 5
<	El valor del atributo debe ser menor que el valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE < 5
>	El valor del atributo debe ser mayor que el valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE > 5
<=	El valor del atributo debe ser menor o idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE <= 5
>=	El valor del atributo debe ser mayor o idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE >= 5
IN	El valor del atributo debe ser idéntico a uno de los proporcionados <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE IN (3, 4, 5)
NOT IN	El valor del atributo <b>no</b> debe ser idéntico a uno de los proporcionados <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT IN (3, 4, 5)

### Comparar textos

A la hora de comparar un texto, es muy importante el uso de mayúsculas y minúsculas en una palabra. Esto se debe a que, para un ordenador, un texto se representa mediante números. Todas las letras mayúsculas tienen un valor menor que las minúsculas, es decir, la "A" tiene el valor de 65, mientras que la "a" tiene el valor de 97. Para la siguiente tabla (excepto para los operadores INITIALIZED y NOT INITIALIZED), se supone que hay dos requisitos, REQ1 y REQ2. Para REQ1, el atributo TEST\_ATTRIBUTE tiene el valor "Test". Para REQ2, el atributo TEST\_ATTRIBUTE tiene el valor "test".

Operador	Descripción
INITIALIZED	El atributo contiene un valor. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	El atributo no contiene ningún valor. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	El valor del atributo debe ser idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE = 'Test' El ejemplo devuelve REQ1.
!=	El valor del atributo <b>no</b> debe ser idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE != 'Test' El ejemplo devuelve REQ2.



Operador	Descripción
<	El valor del atributo debe ser menor que el valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE < 'test' El ejemplo devuelve REQ1.
>	El valor del atributo debe ser mayor que el valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE > 'Test' El ejemplo devuelve REQ2.
<=	El valor del atributo debe ser menor o idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE <= 'test' El ejemplo devuelve REQ1 y REQ2.
>=	El valor del atributo debe ser mayor o idéntico al valor especificado. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE >= 'Test' El ejemplo devuelve REQ1 y REQ2.
IN	El valor del atributo debe ser idéntico a uno de los proporcionados <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE IN ('Test', 'test') El ejemplo devuelve REQ1 y REQ2.
NOT IN	El valor del atributo <b>no</b> debe ser idéntico a uno de los proporcionados <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT IN ('Test', 'test') El ejemplo no devuelve ningún requisito
LIKE	El valor del atributo debe coincidir con el patrón de búsqueda especificado. Tenga en cuenta que el uso de mayúsculas y minúsculas del texto es relevante. <b>Ejemplos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE 'Business*' El valor debe comenzar con la palabra "Business".</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE '*business.'</li>El valor debe terminar con "business". <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*business*'</li>El valor debe contener la palabra "business". </ul> <p>* o %: Un comodín para cualquier conjunto de caracteres. _: Un comodín para un solo carácter.</p>
NOT LIKE	El valor del atributo <b>no</b> debe coincidir con el patrón de búsqueda especificado. Tenga en cuenta que el uso de mayúsculas y minúsculas del texto es relevante. <b>Ejemplos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE 'Business*' El valor no debe comenzar con la palabra "Business".</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '* business.'</li>El valor no debe terminar con "business". <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*business*'</li>El valor no debe contener la palabra "business". </ul> <p>* o %: Un carácter comodín para cualquier conjunto de caracteres. _: Un carácter comodín para un solo carácter.</p>

## Comparar fechas

La sintaxis para comparar fechas es similar a la sintaxis para comparar cadenas. Sin embargo, para comparar fechas es importante que el formato de la consulta coincida con el formato del atributo. Al iniciar un nuevo script, es posible que prefiera seleccionar las fechas a través del asistente.

Operador	Descripción
INITIALIZED	El atributo contiene un valor. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	El atributo no contiene ningún valor. <b>Ejemplo:</b> TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	El valor del atributo debe ser idéntico al valor especificado. <b>Ejemplos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE = '01-SEP-2015'</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE = '01-SEP-2015@01:02:03'</li> </ul>
!=	El valor del atributo <b>no</b> debe ser idéntico al valor especificado. <b>Ejemplos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE != '01-SEP-2015' Cualquier fecha que no sea el 1 de septiembre de 2015 coincide con este criterio, por ejemplo, el 30 de agosto de 2015, el 31 de diciembre de 2014 o el 2 de septiembre de 2015.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE != '01-SEP-2015@01:02:03' Cualquiera que no sea el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:03 coincide con este criterio, por ejemplo, el 30 de agosto de 2015 a las 12:05:45; 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:02 o 2 de septiembre de 2015 a las 02:03:04.</li> </ul>
<	El valor del atributo debe ser menor que el valor especificado. <b>Ejemplos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt; '01-SEP-2015' Cualquier fecha anterior al 1 de septiembre de 2015 coincide con este criterio, por ejemplo, el 30 de agosto de 2015 o el 31 de diciembre de 2014.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt; '01-SEP-2015@01:02:03' Cualquier fecha anterior al 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:03 coincide con este criterio, por ejemplo, el 30 de agosto de 2015 a las 12:05:45 o el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:02.</li> </ul>

Operador	Descripción
>	<p>El valor del atributo debe ser mayor que el valor especificado.</p> <p><b>Ejemplos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt; '01-SEP-2015' Cualquier fecha posterior al 1 de septiembre de 2015 coincide con este criterio, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2015 o el 1 de enero de 2016.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt; '01-SEP-2015@01:02:03' Cualquier fecha posterior al 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:03 coincide con este criterio, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2015 a las 12:05:45 o el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:04.</li> </ul>
<=	<p>El valor del atributo debe ser menor o idéntico al valor especificado.</p> <p><b>Ejemplos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt;= '01-SEP-2015' La fecha debe ser del 1 de septiembre de 2015 o anterior para que coincida con este criterio, por ejemplo, el 30 de agosto de 2015 o el 31 de diciembre de 2014.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &lt;= '01-SEP-2015@01:02:03' La fecha debe ser el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:03 o antes para que coincida con este criterio, por ejemplo, el 30 de agosto de 2015 a las 12:05:45 o el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:02.</li> </ul>
>=	<p>El valor del atributo debe ser mayor o idéntico al valor especificado.</p> <p><b>Ejemplos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt;= '01-SEP-2015' La fecha debe ser el 1 de septiembre de 2015 o posterior para que coincida con este criterio, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2015 o el 1 de enero de 2016.</li> <li>■ TEST_ATTRIBUTE &gt;= '01-SEP-2015@01:02:03' La fecha debe ser el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:03 o posterior para que coincida con este criterio, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2015 a las 12:05:45 o el 1 de septiembre de 2015 a las 01:02:04.</li> </ul>

Operador	Descripción
LIKE	<p>El valor del atributo debe coincidir con el patrón de búsqueda especificado.</p> <p><b>Ejemplos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'17-*-2015'</li> <p>La fecha debe ser el 17 de cualquier mes de 2015.</p> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-2015'</li> <p>La fecha debe ser cualquier día de septiembre de 2015.</p> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-%'</li> <p>La fecha debe ser cualquier día de septiembre de cualquier año.</p> <li>■ TEST_ATTRIBUTE LIKE '01-SEP-2015@*'</li> <p>La fecha debe ser el 1 de septiembre de 2015; la hora es irrelevante.</p> </ul> <p>* o %: Un carácter comodín para cualquier conjunto de caracteres.            _: Un carácter comodín para un solo carácter.</p>
NOT LIKE	<p>El valor del atributo <b>no</b> debe coincidir con el patrón de búsqueda especificado.</p> <p><b>Ejemplos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'17-*-2015'</li> <p>La fecha no debe ser el 17 de ningún mes de 2015.</p> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-2015'</li> <p>La fecha no debe ser ningún día de septiembre de 2015.</p> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-*'</li> <p>La fecha no debe ser ningún día de septiembre de ningún año.</p> <li>■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '01-SEP-2015@%'</li> <p>La fecha no debe ser el 1 de septiembre de 2015.</p> </ul> <p>* o %: Un carácter comodín para cualquier conjunto de caracteres.            _: Un carácter comodín para un solo carácter.</p>

### Direction Relationship

Esta forma de restricción se utiliza para identificar los objetos enlazados dentro de una relación particular. Por ejemplo, dada una relación entre las clases SystemRequirement (la clase principal) y Test (la clase secundaria), podría buscar objetos de requisitos del sistema que estén enlazados a objetos de prueba. Por otra parte, encontrar las que no están enlazadas puede ayudarle a identificar el trabajo que aún no se ha completado. Hay las siguientes "direcciones" definidas:

- PRIMARY\_IN
- NOT\_PRIMARY\_IN
- SECONDARY\_IN
- NOT\_SECONDARY\_IN

Estos operadores se utilizan para extraer solo los objetos que tienen enlaces (o no) en una relación con nombre, y por lo tanto pueden utilizarse para crear listas de "conformidad" (como una lista de pruebas que tienen o no tienen enlaces con los requisitos)

A continuación se muestran algunos ejemplos de Direction Relationship (basados en una relación denominada Tested\_By con SystemRequirements como clase principal y Test como clase secundaria).

- PRIMARY\_IN Tested\_By  
Encuentra SystemRequirements que están enlazados con al menos un objeto Test.
- NOT\_SECONDARY\_IN Tested\_By  
Encuentra objetos Test que no están asociados a ningún objeto SystemRequirement

Para las sentencias SELECT que implican requisitos, existen dos relaciones predefinidas que también pueden utilizarse. Estas son SOURCE e IMMEDIATE. El efecto de utilizar cada uno de los operadores de relación con cada una de las relaciones SOURCE e IMMEDIATE se describe en la siguiente tabla.

Operador	IMMEDIATE	SOURCE
PRIMARY_IN	Requisitos que tienen requisitos secundarios (no los requisitos de nivel más bajo)	Requisitos que no tienen requisitos principales (los requisitos de origen)
SECONDARY_IN	Requisitos que tienen requisitos principales (requisitos derivados)	Requisitos que no tienen requisitos secundarios (los requisitos de nivel más bajo)
NOT_PRIMARY_IN	Requisitos que no tienen requisitos secundarios (los requisitos de nivel más bajo)	Requisitos que tienen requisitos principales (requisitos derivados)
NOT_SECONDARY_IN	Requisitos que no tienen requisitos principales (los requisitos de origen)	Requisitos que tienen requisitos secundarios (no los requisitos de nivel más bajo)

*Group {in | not in} (collectionList)*

Esta forma de restricción se utiliza para identificar objetos con respecto a su enlace con una o más colecciones. Por ejemplo, puede definir colecciones para ayudarle a gestionar la priorización. Una colección principal, denominada Priorities, podría tener colecciones secundarias denominadas Priority 1, Priority 2, etc. Puede utilizar estas colecciones para organizar informes centrados en prioridades específicas o para encontrar elementos que aún no han sido priorizados:

A continuación, se presentan ejemplos de restricciones a la recogida.

- GROUP IN ('Priority 1', 'Priority 2')  
Busca objetos enlazados a colecciones de Priority 1 o de Priority 2.
- GROUP NOT IN ('Priorities')  
Encuentra objetos que aún no se han priorizado.

### **SpecialConstraint**

Esta forma de restricción admite atributos incorporados de clases basadas en el tipo de clase de requisito. Estas clases incluyen atributos de texto incorporados denominados Query y Clarification, que están destinados a utilizarse con preguntas y respuestas relacionadas con el propio requisito. Las palabras clave de SpecialConstraint que se enumeran a continuación no necesitan operandos adicionales:

- `HAVING_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_NO_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_QUERY_TEXT`
- `HAVING_NO_QUERY_TEXT`

A continuación se muestra un ejemplo de SpecialConstraint:

- `SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM CustomerRequirements WHERE HAVING_QUERY_TEXT`

Busca el identificador, el estado y el texto de los objetos de la clase CustomerRequirements con el atributo Query no vacío.

### **Avisos**

Los scripts también pueden contener avisos con un formato especial que se mostrarán cuando el script se ejecute de forma interactiva para solicitar información a los usuarios. La sintaxis para el aviso en los scripts es:

```
<#prompt#> en cualquier parte del script. Por ejemplo: select  
<id>object_id from ECP where object_id = '<#enter id#>'
```

Esta sintaxis de avisos también permite que los valores avisados se utilicen como variables en diversos lugares dentro de un script. Por ejemplo:

- `select <id>object_id from CR where object_id='<#enter id^var1#>'  
xref`
- `select <id>object_id from SR where object_id='<#^var1#>`

El valor introducido por el usuario para el ID de objeto de la clase CR también se utilizará en la cláusula where de la clase SR select. El "^" indica que el valor debe ser almacenado en la variable que sigue al "^" y que el nombre de la variable puede utilizarse sin un aviso en otro lugar. Si se encuentra un segundo aviso ^ con el mismo nombre de variable, se cambiará el valor de la misma.

## **Cláusula ORDER BY**

La cláusula ORDER BY puede agregarse a la sentencia SELECT para especificar el orden en que deben devolverse los registros. La cláusula ORDER BY se agrega después de la cláusula WHERE o después del nombre de la clase si no se incluye ninguna cláusula WHERE. Las palabras reservadas ORDER BY deben ir seguidas de una lista de atributos separada por comas. Se puede utilizar cualquier número de atributos de una clase para calificar el orden de extracción.

### **Clasificación en orden ascendente**

Por defecto, la cláusula ORDER BY ordena en orden ascendente.

**Ejemplos:**

- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST  
ORDER BY TEST_ID, TEST_DATE`
- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST  
WHERE TEST_ID = '7'  
ORDER BY TEST_DATE, REQUIRED_RESULT`



**NOTA** Cuando el atributo `ORDER BY` tiene un valor `NULL`, se coloca al final de la lista (es decir, se considera que tiene el valor más alto).

**Clasificación en orden descendente**

Para ordenar en orden descendente, agregue `|DESC|` al nombre del atributo.

**Ejemplos:**

- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST  
ORDER BY TEST_ID|DESC|, TEST_DATE|DESC|`
- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST  
WHERE TEST_ID = '7'  
ORDER BY TEST_DATE|DESC|, REQUIRED_RESULT|DESC|`



**NOTA** Cuando el atributo `ORDER BY` tiene un valor `NULL`, se coloca al principio de la lista (es decir, se considera que tiene el valor más alto).

**Clasificar valores con formato decimal Dewey**

Es habitual que los informes se ordenen por atributos que tienen un formato decimal Dewey (por ejemplo, 1.2.3.12). A menudo el atributo `PARAGRAPH_ID` tendrá este tipo de formato. Una ordenación ASCII directa de estos códigos no devolverá un orden correcto, ya que se realiza carácter por carácter, en lugar de por la numeración.

Un código decimal Dewey debe tener letras (mayúsculas o minúsculas) y números separados por un punto decimal o un guion. Los siguientes ejemplos son códigos decimales Dewey legales:

- 1.2.5
- a.b
- 3
- d
- d-1-2

No hay ninguna restricción en cuanto a la longitud del código.

Para realizar una ordenación decimal Dewey, preceda el atributo correspondiente con el símbolo `@`.

**Ejemplo:**

```
SELECT <PUID>PUID <Title>TITLE <Paragraph ID>PARAGRAPH_ID FROM REQ  
ORDER BY @PARAGRAPH_ID
```

La ordenación descendente también se puede utilizar para los atributos que contienen valores con formato decimal dewey agregando [**DESC**].

## Sentencia CALCULATE

Los cálculos disponibles son los siguientes:

- Un **recuento** (COUNT) de los registros seleccionados en cualquier campo
- El **total** (TOTAL) de los valores de los registros seleccionados en los campos numéricos
- El valor **medio** (AVERAGE) de los registros seleccionados en los campos numéricos
- El valor **mínimo** (MINIMUM) seleccionado en los campos numéricos
- El valor **máximo** (MAXIMUM) seleccionado en los campos numéricos
- **Normalización** de los valores seleccionados por una simple expresión aritmética

Los resultados de las métricas de recuento, total, media, mínimo y máximo se muestran en la parte inferior del informe. La normalización hace que cada valor del registro en el cuerpo del informe se modifique según la expresión aritmética.

Los campos NULL se manejan de dos maneras:

- Si solo se van a utilizar los registros con valores (POPULATED), se ignoran los campos NULL (es el valor por defecto)
- Si se van a utilizar todos los registros independientemente de su contenido (ALL), los campos NULL se tratan como si tuvieran el valor 0 (cero).

El formato de la sentencia CALCULATE es el siguiente:

- La palabra clave CALCULATE aparece en primer lugar para indicar que se realizarán métricas.
- Una lista de tipos de cálculo (COUNT, TOTAL, AVERAGE, MINIMIZE, MAXIMIZE o NORMALIZE) y los campos aplicables (los campos deben estar separados por comas).
- Cada palabra clave de tipo de cálculo puede ir precedida de un distintivo ALL o POPULATED. Si no se suministra ninguno, se utiliza el valor por defecto de POPULATED.

Para TOTAL, COUNT, AVERAGE, MINIMUM y MAXIMUM:

- El nombre del campo debe ir precedido de una "etiqueta" obligatoria con el formato [cadena] que define una cadena que se utilizará en el informe para identificar ese valor concreto. Tenga en cuenta que [] es válido.
- Cada entrada del campo [tag] en la lista puede ir precedida del distintivo ALL o POPULATED.

Para la normalización:



- Cada entrada tiene la forma "nombre de campo operador valor", donde operador es cualquiera de los siguientes: '+', '-', '\*', '/', y valor es un número real o entero. No se aplican etiquetas para la normalización.
- Cada entrada del campo [tag] en la lista puede ir precedida del distintivo ALL o POPULATED.

Por ejemplo:

```
SELECT <número>PARTS_AVAILABLE FROM REQ
CALCULATE COUNT [recuento]PARTS_AVAILABLE
TOTAL [total]PARTS_AVAILABLE
AVERAGE [media]PARTS_AVAILABLE
MINIMIZE [mín]PARTS_AVAILABLE
MAXIMIZE [máx]PARTS_AVAILABLE
```

Para modificar los valores del atributo PARTS\_AVAILABLE en el informe, puede utilizar la métrica NORMALIZE:

```
SELECT <id>REQUIREMENT_KEY <número>PARTS_AVAILABLE FROM REQ CALCULATE
NORMALIZE ALL PARTS_AVAILABLE + 5
```

## Sentencia XREF

La sentencia XREF en una consulta permite mostrar el enlace o la trazabilidad entre objetos. XREF enlaza la sentencia SELECT, inmediatamente después de una sentencia SELECT anterior.

La sentencia XREF debe contener la palabra reservada XREF y el nombre de la relación que define la trazabilidad. También puede contener las palabras reservadas PRIMARY, SECONDARY, PRIMARY\_HISTORY, SECONDARY\_HISTORY y FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, o un número.

Si ambas sentencias SELECT seleccionan de la misma clase, la sentencia XREF debe modificarse con las palabras reservadas PRIMARY o SECONDARY. Utilice PRIMARY si la segunda sentencia SELECT se refiere al lado principal de la relación. Utilice SECONDARY si la segunda sentencia SELECT se refiere al lado secundario de la relación.



**NOTA** El asistente del generador de scripts no admite las palabras reservadas PRIMARY\_HISTORY, SECONDARY\_HISTORY, FIRST, SECOND, THIRD y FOURTH, ni el uso de un número para referirse a las sentencias SELECT.

La sentencia XREF debe aparecer entre dos sentencias SELECT, la última de las cuales debe ser para una clase definida como miembro de la relación nombrada en la sentencia XREF. También es necesario que al menos una de las sentencias SELECT que preceden a la sentencia XREF se refiera a la otra clase nombrada en la relación.

Por ejemplo, supongamos que se ha definido una relación denominada REQ\_TEST que enlaza la clase REQ del tipo requisito (como objeto PRIMARY de la relación) con una clase denominada TEST (el objeto SECONDARY), y se han creado enlaces de trazabilidad entre los objetos de las clases. Se puede crear una lista de requisitos con sus correspondientes TEST utilizando:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Este script produce una lista de todos los requisitos de la clase REQ donde el atributo STATUS tiene el valor "Current", y si un requisito participa en la relación REQ\_TEST, se extraen sus correspondientes TEST. Tenga en cuenta que esta forma del script extrae cada uno de los requisitos que coinciden con la condición, y luego los TEST que están enlazados a ellos. Si la condición era tal que se cumplía más de un requisito, y un TEST está enlazado a más de un requisito, puede aparecer más de una vez en la salida.

Para enumerar sólo los requisitos relacionados con los TEST, agregue una condición como la siguiente:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'
AND PRIMARY_IN REQ_TEST
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

El operador PRIMARY\_IN se ha utilizado desde que se definió REQ como principal en la relación REQ\_TEST.

Utilizando el operador NOT\_PRIMARY\_IN:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'
AND NOT PRIMARY_IN REQ_TEST
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Esto produce una lista que contiene solo requisitos, ya que cualquier requisito que no esté relacionado con ningún TEST, por definición no hará que se extraiga ningún TEST.

El siguiente script plantea un problema:

```
SELECT <original>REQ_ID FROM REQ XREF REQ_TEST SELECT
<test>TEST_DESCRIPTION FROM TEST XREF SOURCE SECONDARY SELECT <low
child>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_EVENT SELECT
<events>EVENT_TEXT FROM EVENT
```

Es válido (siempre que se hayan definido los objetos, atributos y relaciones), pero la tercera sentencia XREF (XREF REQ\_EVENT) implica que la clase nombrada en la siguiente sentencia SELECT (EVENT) debe estar enlazada en la relación REQ\_EVENT. Dado que la relación enlaza los REQ a los EVENT y la siguiente clase es EVENT, deben estar enlazados a los REQ en una sentencia SELECT anterior.

El script contiene dos instancias de REQ en sentencias SELECT (sentencias SELECT 1 y 3). **Por defecto, la primera SELECT de una clase coincidente.** Así, en el ejemplo, los EVENT son los enlazados al primer conjunto de REQ (los requisitos originales).

Hay cuatro palabras reservadas que permiten elegir dónde debe existir el enlace en caso de duplicidad de objetos en el script:

- FIRST
- SECOND
- THIRD

- FOURTH



**NOTA** Estas palabras reservadas son para la compatibilidad con versiones anteriores de RM, pero no son compatibles con el asistente del generador de scripts.

Las palabras reservadas expresan el número de la sentencia SELECT a la que se enlaza la siguiente sentencia SELECT. Una de estas palabras reservadas puede aparecer como palabra final en una sentencia XREF. Puede ser necesario hacer referencia a una sentencia SELECT más adelante en el script que la cuarta. Se puede especificar utilizando un número entero positivo.

Para cambiar el script anterior de modo que se muestren los EVENT enlazados a los REQUIREMENT de origen, agregue la palabra reservada THIRD o el número 3 a la sentencia XREF final.

```
SELECT <original>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_TEST SELECT
<test>TEST_DESCRIPTION FROM TEST XREF SOURCE SECONDARY SELECT <low
child>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_EVENT THIRD SELECT
<events>EVENT_TEXT FROM EVENT
```

La última sentencia XREF significa ahora que la clase nombrada en la siguiente sentencia SELECT (EVENT) debe estar enlazada en la relación REQ\_EVENT a los objetos extraídos por la tercera sentencia SELECT. Dado que la relación REQ\_EVENT enlaza REQ a EVENT y ambos están representados en las sentencias SELECT, este es un script válido y produce la salida deseada.

## Sentencia PLUS

Una sentencia PLUS en una consulta puede utilizarse para unir varios scripts en uno solo. El resultado de la extracción es que se producen múltiples informes en una sola ejecución de extracción de datos.

Por ejemplo:

```
SELECT <4.1_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED TO HARDWARE
PLUS SELECT <4.2_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED TO SOFTWARE
PLUS SELECT <4.3_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED TO MANUAL_OPERATION
```

## Sentencia COMMENT

Puede utilizar los comentarios para proporcionar documentación dentro de los scripts que se utilizarán desde la línea de comandos. El asistente del generador de scripts no admite comentarios. Los comentarios pueden insertarse en un script en varios formatos:

- Los caracteres después de ##, -- o \$! se ignoran hasta el comienzo de una nueva línea.
- Los comentarios de varias líneas pueden encerrarse dentro de pares de delimitadores de comentarios {}, /\* \*/ o (\* \*).


Por ejemplo:

```
/* Version 1.0
   Date: 14th May 2006*/
SELECT <key>REQUIREMENT_KEY ## extract RMs no.
FROM REQ-- for the req class
WHERE SOURCE_REQUIREMENTS = 'Y'#! of all original requirements
{Now find all derived requirements}
XREF SOURCE SECONDARY
(* and extract the RM nos *)
SELECT REQUIREMENT_KEY FROM REQ
```


# Agregar texto con formato enriquecido a las solicitudes de consulta

El uso de texto enriquecido en una consulta puede proporcionar información adicional al usuario.

Por ejemplo, la siguiente es una consulta estándar que solicita un ID de requisito de marketing:




Esta es la disposición que queremos conseguir:



Los siguientes pasos describen cómo modificar una consulta para proporcionar esta información adicional:

- 1 Seleccione **Informe de clase** en el menú **Nuevo**.
- 2 Seleccione la clase deseada ("Requisitos de marketing" en este ejemplo).
- 3 Especifique un nombre de consulta.
- 4 Haga clic en la pestaña **Restricciones de atributos**.
- 5 Haga clic en la flecha del campo **ID requisit** y seleccione **Introducir en tiempo de ejecución**.

- 6 En la ventana principal, seleccione **Requisito** en el menú **Nuevo**.
- 7 Seleccione una clase con un atributo HTML habilitado y haga clic en dicho atributo.
- 8 Introduzca el texto que desea utilizar con la consulta.
- 9 En el menú **Herramientas**, seleccione **Código fuente** para obtener el código HTML en bruto. Seleccione todo y luego copie este texto/html.



- 10 Cierre la ventana del *Editor de Fuentes HTML* y la ventana de *Nuevos requisitos de marketing*.
- 11 En *Filtrar por clase*: En la ventana *Requisitos de marketing*, haga clic en el botón **Ver script** que se encuentra en la esquina izquierda de la ventana, en la parte inferior. El script tiene el siguiente aspecto:

```
select <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#Enter Rqmt ID#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

- 12 Localice el aviso '<#Enter Rqmt ID#>' y elimine el texto entre los dos caracteres ">" para que solo quede '<#>'
- 13 Coloque el cursor entre los dos caracteres ">" y pulse dos veces la tecla Intro. Su script debería tener este aspecto:

```
Script: select <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

**14** Pegue el código HTML en la línea en blanco, de modo que tenga el siguiente aspecto:

```
Script: select <Rqmt_ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#
<p><strong><span style="color: #339966;">Please enter the Requirement IDs in the field/box to the right</span></strong></p>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Each requirement ID must be enclosed in single quotes</strong></span></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">If multiple IDs are requested, separate them with commas</span></strong></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Please note that values are CASE sensitive</strong></span></li>
</ol>
<p></p>
<p style="margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline; background-color: #ffff99;"><strong>Examples:</strong>
</span></p>
<p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002'</strong></p>
<p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002', 'MRKT_000003'</strong></p>
<p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002', 'MRKT_000003', 'MRKT_000004', 'MRKT_000005'</strong></p>
#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

**15** Haga clic en **Guardar y ejecutar**.





# Glosario

---

<b>Administrador (administrador de instancias)</b>	Los usuarios con esta función pueden realizar todas las funciones de administrador dentro de los límites de la instancia asignada.
<b>aceptado</b>	Estado actual de una solicitud de cambio que se ha aceptado.
<b>Aceptar</b>	Comando que acepta un cambio propuesto. El estado actual del requisito propuesto pasa a ser "Aceptado", y se crea una copia del requisito con el estado actual "Actual".
<b>actual</b>	Estado actual de un requisito que es la versión más reciente o actual.
<b>Actualizar</b>	Comando que sobrescribe el contenido del requisito. No se mantiene el historial del cambio. Esto solo se recomienda si hay que eliminar versiones anteriores de un requisito. Todos los demás atributos, incluido el estado actual, permanecen intactos.
<b>Administrador del sistema</b>	Función asignada a las personas capaces de ejecutar RM Manage para crear, modificar y eliminar instancias de bases de datos, así como de realizar todas las funciones de Administrador en todas las instancias.
<b>alias</b>	Conjunto de palabras clave definidas como variantes o sinónimos de una palabra clave principal. Por ejemplo, los alias de la palabra clave "calibrar" pueden ser "calibrado", "calibrando" o incluso la cadena con comodín "cal*". A diferencia de los seudónimos, que solo existen mientras una determinada herramienta de Dimensions RM está activa, los alias existen mientras dure la instancia o hasta que se eliminen.
<b>asistente para la generación de scripts</b>	Asistente de Dimensions RM que proporciona una interfaz gráfica que permite al usuario especificar el contenido de un determinado informe.
<b>atributo</b>	Información que se asocia lógicamente a una clase de información para especificar más su contenido. Consulte también <a href="#">atributo de clase</a> , <a href="#">atributo evaluado</a> , <a href="#">atributo implícito</a> , <a href="#">atributo de relación</a> , <a href="#">atributo definido por el usuario</a> .
<b>atributo alfanumérico</b>	Atributo que representa una línea de texto alfanumérico, como el título de una prueba de aceptación. Puede tener una longitud de hasta 1000 caracteres.
<b>atributo de archivo adjunto</b>	Tipo de atributo definido por el usuario que puede contener un solo archivo o varios. Se puede acceder a los archivos adjuntos a través de RM Browser.

<b>atributo de clase</b>	Propiedad de una clase, definida por el administrador de instancias, que desglosa aún más la información de la clase. Al especificar los atributos de una clase, el administrador de instancias puede definir la naturaleza exacta de la información representada por la clase. Esto permite a los usuarios de Dimensions RM realizar búsquedas complejas en la información de su instancia. Sin atributos definidos, las clases modelan la información solo a un nivel relativamente alto de abstracción y carecen de detalles internos. En estos casos, el diagrama resultante simplemente muestra una visión general de los tipos de datos abstractos pertenecientes a la instancia, junto con sus interdependencias.
<b>atributo de fecha</b>	Tipo de atributo definido por el usuario que almacena valores basados en formatos de fecha definidos por el usuario.
<b>atributo de grupo</b>	Un atributo de grupo es como un atributo de lista en el sentido de que proporciona una lista predefinida de valores para la selección del usuario. Pero a diferencia de un simple atributo de lista, un atributo de grupo está compuesto por una serie de subatributos. Las opciones disponibles para el usuario dependen de las selecciones que haya hecho en los atributos de nivel superior, o principal, dentro del atributo de grupo.
<b>atributo de lista</b>	Tipo de atributo definido por el usuario que proporciona una lista de valores entre los que el usuario de Dimensions RM puede hacer una selección. Por ejemplo, si necesita que el usuario de Dimensions RM elija un valor de un determinado conjunto de valores para el atributo <i>resultado_examen</i> , especifique el atributo como un atributo de lista y defina <i>aprobado</i> , <i>suspenseo</i> y <i>no examinado</i> como el conjunto de valores permitidos. Consulte también <a href="#">atributo de grupo</a> , que funciona como un grupo interdependiente de atributos de lista.
<b>atributo de relación</b>	Propiedad de una relación, como su cardinalidad y sus características de herencia. Los atributos de las relaciones, definidos por el administrador de la instancia, pueden controlar cómo se establece la trazabilidad entre las diferentes relaciones. Los administradores de instancias pueden especificar que se creen enlaces entre dos objetos según el valor de uno o varios de los atributos de clase. Por ejemplo, se puede especificar que se puedan crear enlaces desde un objeto de solicitud de cambio a un objeto de requisito solo si el valor del atributo APPROVAL_STATUS del objeto de solicitud de cambio es APPROVED. Consulte también <a href="#">regla de cardinalidad</a> .
<b>atributo de texto</b>	Tipo de atributo definido por el usuario que contiene hasta 64 KB de texto alfanumérico ASCII que puede abarcar más de una línea. Es adecuado para descripciones largas, como la descripción de una prueba de aceptación.
<b>atributo de usuario</b>	Tipo de atributo definido por el usuario que proporciona una lista de nombres de usuario entre los que el usuario de Dimensions RM puede hacer una selección. Un atributo de usuario puede contener todos los usuarios, miembros de uno o varios grupos o usuarios individuales.
<b>atributo definido por el usuario</b>	Atributo que se puede crear para su uso en una clase específica. Consulte también <a href="#">atributo alfanumérico</a> , <a href="#">atributo de fecha</a> , <a href="#">atributo de archivo adjunto</a> , <a href="#">atributo de grupo</a> , <a href="#">atributo de lista</a> , <a href="#">atributo numérico</a> , <a href="#">atributo de texto</a> , <a href="#">atributo de usuario</a> . Contrapuesto a <a href="#">atributo implícito</a> .
<b>atributo evaluado</b>	Atributo que toma su valor del entorno externo. Este atributo puede especificarse como el valor predeterminado para atributos alfanuméricos, numéricos o de fecha. Durante la ejecución, se ejecuta el script o comando especificado y se establece el valor resultante para el atributo.

---

<b>atributo implícito</b>	Atributo que se utiliza para mantener la integridad de la información de la instancia. Los atributos implícitos incluyen información intrínseca como los identificadores únicos persistentes (PUID), los id. de los objetos y las horas de modificación. Los atributos implícitos no se pueden modificar. Se suministran atributos implícitos para cada clase y relación. Contrapuesto a <i>atributo definido por el usuario</i> .
<b>atributo numérico</b>	Tipo de atributo definido por el usuario que contiene valores numéricos, como números de referencia. Los números puede incluir signos decimales.
<b>atributo obligatorio</b>	Atributo para el que los usuarios deben especificar valores. Contrapuesto a <i>atributo opcional</i> .
<b>atributo opcional</b>	Atributo para el que puede utilizar los valores predeterminados o dejarlo en blanco. Contrapuesto a <i>atributo obligatorio</i> .
<b>base de datos</b>	En el entorno de Dimensions RM, una instancia de Oracle. Las bases de datos que se muestran en las herramientas de Dimensions RM vienen determinadas por el contenido del archivo <code>tnsnames.ora</code> (un archivo de Oracle).
<b>bloqueo de CM</b>	Bloqueo de la gestión de la configuración. Característica de seguridad que hace que los objetos sean de solo lectura y evita que se actualicen. Puede bloquear requisitos, colecciones y documentos.
<b>bloqueo de línea de base</b>	Un bloqueo en una versión específica de un elemento que indica que la versión forma parte de una línea de base y por lo tanto no se puede modificar.
<b>Búsqueda rápida</b>	Función de la vista de requisitos en RM Browser que permite crear rápidamente una consulta para ver el contenido de cualquier categoría.
<b>capacidad de enlace de la colección</b>	Aparición de la asociación definida por una relación. Conecta dos objetos.
<b>categoría</b>	Método para organizar los objetos de forma que se puedan crear vistas de los requisitos, scripts y filtros para un subconjunto de usuarios. Un requisito solo puede pertenecer a una categoría.
<b>categoría de recursos</b>	Una agrupación de recursos en una clase de artículos. Por ejemplo, un nombre de documento único entra en la categoría Documentos. Las categorías de recursos son importantes a la hora de asignar permisos predeterminados, ya que estos se asignan a toda una clase de recursos, en lugar de a un recurso concreto. Las categorías de recursos también son importantes al asignar una transacción adecuada para una clase de recursos. Algunas operaciones solo son apropiadas para determinadas categorías de recursos.
<b>ciclo de vida</b>	Fases de una instancia desde su especificación inicial de requisitos hasta su implementación.
<b>clase</b>	Contenedor para tipos de información relacionados. Una vez definidas las clases, se introducen los requisitos en la clase.

<b>clase principal</b>	La primera clase en una relación directa entre dos clases. Por ejemplo, en la relación <i>Probado_Por</i> que conecta la clase <i>Código_Módulo</i> y la clase <i>Pruebas_Aceptación</i> , <i>Código_Módulo</i> es la clase principal, <i>Probado_Por</i> es la relación y <i>Pruebas_Aceptación</i> es la clase secundaria. La dirección de la flecha de relación es siempre de la clase principal a la secundaria en el diagrama de definición de la clase. Esta dirección y posicionamiento en el diagrama define la dirección de la relación. Contrapuesto a <i>clase secundaria</i> .
<b>clase secundaria</b>	Clase de objeto que es el destino de la flecha de relación desde una clase principal en un diagrama de definición de clase. La flecha de relación apunta a la clase secundaria. Contrapuesto a <i>clase principal</i> .
<b>colección</b>	Modo de agrupar requisitos de cualquier clase. Una vez creada una colección, se puede asociar a un requisito enlazando el requisito a la colección. Cada requisito puede estar enlazado a muchas colecciones diferentes y cada colección puede estar enlazada a muchos requisitos distintos. Las colecciones principales contienen colecciones secundarias. Las colecciones secundarias contienen requisitos. Las colecciones principales no están directamente enlazadas a ningún requisito, solo lo están indirectamente a través de sus colecciones secundarias. Consulte también <i>línea de base</i> .
<b>colección principal</b>	Colección que enlaza las colecciones secundarias. Las colecciones principales no pueden enlazarse directamente a un objeto.
<b>colección secundaria</b>	Las jerarquías de objetos se crean de arriba a abajo, de principal a secundaria, mientras que las jerarquías de colecciones se crean en la dirección opuesta, agrupando las colecciones secundarias para formar una colección principal, y así sucesivamente. Una colección secundaria puede estar directamente enlazada a un objeto. Cuando se crea una colección, es una colección secundaria de forma predeterminada.
<b>comprobación del cumplimiento</b>	Proceso en el que Dimensions RM busca en la base de datos y produce un informe en el que se especifica qué objetos no contienen enlaces a través de una relación definida.
<b>consulta</b>	Script expresado en términos del esquema de instancias, que se utiliza para recuperar los requisitos seleccionados.
<b>definición de clase</b>	Procedimiento inicial de modelado de información de Dimensions RM que el administrador de la instancia utiliza para configurar Dimensions RM con respecto a la información que se generará y rastreará dentro de la instancia. Esto se representa gráficamente como un diagrama de definición de clases.
<b>Definición de clase</b>	Herramienta de Dimensions RM que permite a los usuarios con privilegios especiales (como los administradores de instancias) definir varias clases de información, los atributos de esas clases y las relaciones entre ellas. Al especificar la estructura de la instancia de esta manera, una definición de clase restringe y apoya al ingeniero de sistemas en la forma en que las instancias de las clases, los atributos y las relaciones se pueden crear durante la vida de la instancia. Los ingenieros de sistemas y otros usuarios normales pueden utilizar Class Definition para ver el diagrama de definición de clase para la instancia. Consulte también <i>diagrama de definición de clases</i> .
<b>derechos de acceso</b>	El conjunto completo de permisos concedidos a un usuario en función de la combinación de categoría, grupo y usuario.

---

<b>derivación</b>	Proceso de análisis en el que un objeto se modifica o traduce a una forma adecuada para el análisis y el diseño de nivel inferior.
<b>diagrama de definición de clases</b>	Representación gráfica de las clases de información que existen en una instancia, junto con las relaciones entre las clases.
<b>diagrama del esquema</b>	Consulte <a href="#">diagrama de definición de clases</a> .
<b>Dimensions RM</b>	Conjunto de herramientas multiusuario y configurables que permiten la captura, gestión, trazabilidad y documentación de la información de ingeniería de sistemas.
<b>doc_out</b>	Herramienta de la línea de comandos que permite ejecutar un script de generación de informes y generar la salida en diversos formatos.
<b>Doctool</b>	Herramienta de Dimensions RM que interpreta un script de documentación y genera un informe en pantalla.
<b>documento</b>	En la perspectiva de la Vista de documento en RM Browser, una disposición jerárquica de los capítulos y los requisitos que se pueden editar. Puede crear un documento desde la Vista de documento o abrir uno importado con la herramienta RM Import. En la Vista de documento, puedes exportar un documento como documento de Microsoft Word o PDF de Adobe.
<b>documento de origen</b>	Documento, normalmente proporcionado por el cliente, que sirve de entrada al sistema que se está desarrollando. También se puede escribir un documento de origen en Dimensions RM utilizando un documento vacío e insertando objetos.
<b>ECP</b>	Propuesta de cambio de ingeniería. Tipo de clase. Al crear un conjunto de requisitos propuestos relacionados, puede enlazarlos a un objeto ECP para que sean fácilmente accesibles para su revisión como grupo.
<b>Editor de objetos</b>	Cuadro de diálogo de Dimensions RM utilizado para modificar los atributos y editar, enfocar y expandir la información de la clase.
<b>eliminado</b>	Estado actual de una solicitud que se eliminó. Un requisito eliminado permanece en la instancia. La versión anterior del requisito, si la hay, recibe el estado "actual".
<b>Eliminar</b>	Comando que cambia el estado actual de un requisito a "eliminado", pero deja el requisito en la instancia.
<b>encuesta</b>	Una función de RM Browser que permite solicitar comentarios sobre un requisito a usuarios seleccionados. Las encuestas suelen utilizarse para decidir si debe aceptarse un requisito específico, o para alcanzar un consenso sobre el contenido de un requisito.
<b>enfocar</b>	Proceso en el que se editan dos o más objetos principales para producir un único objeto secundario.
<b>enlace</b>	Instancia de una relación. Puede enlazar dos requisitos si se define una relación entre sus clases correspondientes.
<b>enlace automático</b>	Utilidad que permite crear o romper enlaces entre objetos de la clase principal y secundaria en la relación seleccionada.

<b>enlace sospechoso</b>	Enlace que se vuelve cuestionable después de que uno de los requisitos del enlace cambie. El cambio podría hacer que otros requisitos sean cuestionables ("sospechosos").
<b>enlaces genealógicos</b>	Enlaces entre objetos principales y secundarios, o entre colecciones principales y secundarias.
<b>enlaces genéricos</b>	Enlaces que deben abarcar una relación.
<b>espacio de tablas</b>	Unidad de almacenamiento lógico. Los datos de su instancia se almacenan físicamente en uno o varios archivos de datos asociados a un espacio de tablas. Inicialmente, solo se asocia un archivo al espacio de tablas, pero puede agregar más archivos a medida que los necesite. El tamaño de un espacio de tablas está determinado por el tamaño del archivo de datos o de los archivos de datos combinados que componen el espacio de tablas.
<b>Estado actual</b>	Atributo implícito especial que identifica el estado de un requisito.
<b>expansión</b>	Proceso en el que se edita un único objeto principal para producir uno o más objetos secundarios.
<b>flujo descendente</b>	Proceso sistemático en el que los objetos se descomponen en objetos asignados y derivados, y luego se asignan a los componentes del modelo de bajo nivel. Este proceso de flujo descendente genera una estructura jerárquica de objetos refinados derivados de los objetos capturados para el sistema.
<b>formulario</b>	Estructura que muestra la información de los requisitos para las clases y las relaciones. Se crea un formulario para cada clase y relación. Puede crear nuevos formularios personalizando el formulario que genera Dimensions RM, y puede designar cualquier formulario para utilizarlo como formulario predeterminado.
<b>grupo</b>	Colección de usuarios individuales agrupados en una categoría funcional. Los derechos de acceso se pueden asignar a un grupo y a todos sus miembros. Si los usuarios se han asignado a una instancia a través de un grupo, heredan los derechos de acceso del grupo, a menos que se les haya concedido o denegado explícitamente el acceso.
<b>Guardar</b>	Comando que crea una nueva versión de un requisito con los cambios realizados. El estado actual del requisito original se cambia de "Actual" a "Reemplazado", se crea un enlace principal-secundario desde el requisito original al nuevo requisito, y el estado actual del nuevo requisito se establece en "Actual".
<b>importación de CSV</b>	Utilidad que permite importar datos de un archivo de valores separados por comas a la base de datos de instancias de Dimensions RM.
<b>informe de cumplimiento</b>	Informe que enumera los requisitos que están o no están enlazados a los objetos de la otra clase en una relación. Un informe de cumplimiento completo contiene una lista de todos los requisitos de las clases principal y secundaria, estén o no enlazadas entre sí. Un informe de solo cumplimiento contiene una lista de todos los requisitos coincidentes de la clase principal que tienen enlaces a los requisitos coincidentes de la clase secundaria, o todos los requisitos coincidentes de la clase secundaria que tienen enlaces a los requisitos coincidentes de la clase principal. Un informe de incumplimiento contiene una lista de todos los requisitos coincidentes de la clase principal que no tienen enlaces a los requisitos coincidentes de la clase secundaria, o todos los requisitos coincidentes de la clase secundaria que no tienen enlaces a los requisitos coincidentes de la clase principal.

---

<b>instancia</b>	Área de trabajo de Dimensions RM donde se crea y mantiene la información.
<b>instantánea</b>	En la Vista de documento de RM Browser, una línea de base de solo lectura de un documento.
<b>integrador de terceros de Dimensions RM</b>	Persona responsable de utilizar las funciones de la API para integrar herramientas de terceros en Dimensions RM.
<b>línea de base</b>	Grupo estable e inmutable de requisitos. Configurar una línea de base para una colección garantiza que esta nunca va a cambiar.
<b>lock manager</b>	Herramienta de Dimensions RM que se utiliza para bloquear y desbloquear elementos de su base de datos, como documentos de origen, herramientas, objetos y colecciones.
<b>NOT_PRIMARY_IN</b>	Un operador de relación que se utiliza para identificar los requisitos que pueden estar en el origen de un enlace, pero no lo hacen.
<b>NOT_SECONDARY_IN</b>	Un operador de relación que se utiliza para identificar los requisitos que pueden estar en la terminación de un enlace, pero no lo hacen.
<b>notificación por correo electrónico</b>	Función que permite registrar su interés en ciertos tipos de cambios dentro de los datos de la instancia y recibir avisos electrónicos de esos cambios.
<b>objeto</b>	Sinónimo de <i>requisito</i> .
<b>objeto derivado</b>	Objeto de nivel inferior que es necesario para la implementación de un objeto de nivel superior. Cuando un objeto cambia de forma, se convierte en un objeto derivado. En general, un objeto derivado se dirige a algún subelemento y es más específico que el objeto original.
<b>objeto principal</b>	Objeto original que produce un nuevo objeto cuando se edita el objeto original. El objeto original se denomina el objeto principal inmediato, y el nuevo objeto es su objeto secundario inmediato. Si este proceso se repite, un objeto secundario puede ser a su vez objeto principal de otro objeto secundario. De este modo, el objeto principal original puede generar múltiples niveles de descendientes, incluidos objetos secundarios inmediatos y de nivel inferior. Uno o varios objetos principales pueden producir uno o varios objetos secundarios.
<b>objeto principal</b>	Instancia de una clase principal a la que se enlazan los objetos.
<b>objeto secundario</b>	Cada vez que se edita y sustituye un objeto, se produce un nuevo objeto. El objeto original se denomina el objeto principal, y el nuevo objeto es su objeto secundario. Si este proceso se repite, un objeto secundario puede ser a su vez principal de otro secundario.
<b>OLE</b>	Enlazado e incrustación de objetos. Una tecnología para transferir y compartir información entre aplicaciones.
<b>ORACLE_HOME</b>	El nombre de la ruta lógica del sistema de archivos o de la ubicación de red de su instalación de Oracle.
<b>ordenación alfabética</b>	Ordenación alfabética sencilla. Contrapuesto a <i>ordenación numérica</i> . La ordenación alfabética no tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas en los caracteres (por ejemplo, abc es idéntico a ABC).

---

<b>ordenación numérica</b>	Método de ordenación que se utiliza para atributos alfanuméricos como los números de párrafo en los esquemas. Por ejemplo, con una ordenación numérica, los números (10, 20, 1 y 2) se ordenan como (1, 2, 10, 20) en lugar de (1, 10, 2, 20). Contrapuesto a <a href="#">ordenación alfabética</a> .
<b>Permisos</b>	Los derechos para ejecutar acciones asignados por grupo.
<b>pista de auditoría</b>	Seguimiento histórico de las distintas versiones de los requisitos que permite reconstruir su evolución. La herramienta Visual Network permite ver la pista de auditoría gráficamente.
<b>plantilla</b>	Conjunto de reglas definidas por un administrador en RM Import Designer que determina cómo se importará un documento a Dimensions RM mediante la herramienta RM Import.
<b>PRIMARY_IN</b>	Un operador de relación que se utiliza para identificar los requisitos que están en el origen de un enlace.
<b>principal inmediato</b>	Objeto que se utilizó para crear el objeto actualmente seleccionado. Los objetos principales nunca tienen un estado "actual"
<b>propuesto</b>	Estado actual de un requisito para el que se ha realizado una solicitud de cambio para modificar el requisito actual o crear un nuevo requisito.
<b>proyecto</b>	Consulte <a href="#">"instancia" en la página 531</a> .
<b>PUID</b>	Identificador único persistente. Atributo intrínseco.
<b>Quitar</b>	Comando que elimina físicamente un requisito de una instancia. Solo se pueden eliminar los requisitos con un estado "actual".
<b>rechazado</b>	Estado actual de una solicitud de cambio que se ha rechazado.
<b>Rechazar</b>	Comando que rechaza un cambio propuesto. El estado actual del requisito propuesto pasa a ser "Rechazado", y se crea una copia del requisito con el estado actual "Actual".
<b>Recuperar</b>	Comando que cambia el estado actual de un requisito de "eliminado" a "actual".
<b>reemplazado</b>	Estado actual de un requisito que ha sido sustituido por una versión más reciente. Consulte también <a href="#">Guardar</a> .
<b>regla de cardinalidad</b>	Regla que especifica el número máximo de enlaces que pueden conducir a y desde objetos principales o secundarios. Por ejemplo, una cardinalidad de 2:3 significa que no hay más de dos enlaces que puedan llevar a un objeto secundario, y no más de tres al objeto principal.
<b>regla de relaciones</b>	Circunstancias en las que se permitirán los enlaces entre objetos. Consulte también <a href="#">regla de cardinalidad</a> .
<b>relación</b>	Asociación entre dos objetos de requisitos. Una relación (por ejemplo, un enlace) también es una entidad por derecho propio, en términos de tener sus propios atributos y derechos de acceso de usuario asociados. Consulte también <a href="#">enlace</a> .
<b>relación cíclica</b>	Relación en la que la relación apunta desde una clase hacia la misma clase.
<b>relación de origen</b>	Relación que se refiere al objeto original en una cadena de versiones. Contrapuesto a <a href="#">relación inmediata</a> .



---

<b>relación inmediata</b>	Relación que se refiere al predecesor o sucesor inmediato de un objeto. Contrapuesto a <i>relación de origen</i> .
<b>requisito</b>	Instancia de una clase. Descripción de un conjunto de condiciones aplicables a un producto o proceso; esta descripción debe poder validarse para que tenga éxito. Un producto o proceso satisface un objeto de requisito si una prueba revela que el producto o proceso cumple las condiciones descritas. Sinónimo de objeto.
<b>restricción de atributos</b>	Regla que permite crear un enlace solo si algún atributo del objeto principal o secundario obedece a una restricción específica. Consulte también <i>objeto principal</i> .
<b>RM Import Designer</b>	Herramienta de Dimensions RM que permite a los administradores diseñar plantillas que los usuarios seleccionan al importar documentos de Word desde RM Import. Las plantillas definen cómo identificar las clases, los atributos, los capítulos, los requisitos y las categorías.
<b>RM Browser</b>	Herramienta de Dimensions RM que proporciona acceso web a un conjunto básico de funciones de Dimensions RM.
<b>RM Import</b>	Herramienta de Dimensions RM que permite realizar una vista previa de un documento de Microsoft Word como borrador, cambiar la descripción de los capítulos, reorganizar los capítulos, cambiar los valores de los atributos, mover los atributos entre capítulos, etc. Cuando esté satisfecho con el borrador del documento, puede importar el documento a Dimensions RM como un documento que puede verse y modificarse en la Vista de documento de RM Browser.
<b>RM Manage</b>	Herramienta de Dimensions RM que permite a los administradores de instancias definir usuarios y grupos, administrar la seguridad de la instancia, configurar la base de datos de la instancia, organizar los datos y controlar el acceso de los usuarios y el enrutamiento de los datos.
<b>RTM_HOME</b>	Nombre lógico para la ubicación en el sistema de archivos de los programas y datos de Dimensions RM.
<b>script</b>	Consulta en una o varias clases. Los scripts pueden utilizarse para combinar las capacidades de los criterios de selección con el recorrido de enlaces complejos, la parametrización, los cálculos básicos y los formatos de salida.
<b>SECONDARY_IN</b>	Un operador de relación que se utiliza para identificar los requisitos que están en la terminación de un enlace.
<b>Secundario de nivel inferior</b>	Objeto actual que desciende del objeto seleccionado. Los objetos contenidos en la lista de secundarios de nivel inferior pueden saltarse las generaciones de un objeto; es decir, no es necesario que sean secundarios inmediatos del objeto seleccionado.
<b>secundario inmediato</b>	Objeto que se creó cuando se reemplazó, enfocó o expandió el objeto original. Los secundarios inmediatos son la siguiente versión de los objetos en la línea de descenso y pueden ser objetos actuales o con otro estado.
<b>seudónimo</b>	Patrón de texto utilizado para localizar los objetos que se van a enlazar a una colección. Por ejemplo, los seudónimos de la palabra clave "calibrar" pueden ser "calibrado", "calibrando" o incluso la cadena con comodín "cal*". A diferencia de los alias, que existen mientras dure la instancia o hasta que se eliminen, los seudónimos solo existen durante el proceso de enlace. Consulte también <i>alias</i> .

---

<b>solicitud de cambio</b>	Propuesta para cambiar uno o más atributos de los requisitos.
<b>solicitud de cambio pendiente</b>	Una solicitud de cambio que aún no se ha aceptado o rechazado. Una solicitud de cambio pendiente tiene un estado actual de "propuesta".
<b>tipo</b>	Definición de las propiedades básicas de un conjunto de instancias de una clase, relación o atributo.
<b>tipo de atributo</b>	Naturaleza o tipo de datos de un atributo, por ejemplo, cadena alfanumérica, campo de texto libre o fecha.
<b>transacciones</b>	Acciones asociadas a una categoría de recursos que representan lo que se puede hacer con ese recurso. Por ejemplo, una transacción de actualización está asociada a una definición de clase. Un usuario que tiene la transacción de actualización para la definición de una determinada clase puede cambiar las características de esa definición y almacenarlas en la base de datos.
<b>trazabilidad</b>	El proceso de establecer enlaces explícitos entre los requisitos y otras entidades. La trazabilidad permite seguir la evolución de una instancia.
<b>usuario</b>	Persona responsable de realizar las tareas básicas de gestión de la información, como la captura de objetos, la creación de enlaces de trazabilidad entre los requisitos y otros datos, la ingeniería y la categorización de objetos, y la elaboración de informes. Un usuario específico de Dimensions RM.
<b>utilidad de exportación</b>	Utilidad que se puede usar para hacer una copia de seguridad de una instancia o base de datos. El paquete puede crearse como una colección de archivos en un único directorio o como un único archivo, listo para ser transferido al sitio de destino.
<b>utilidad de importación</b>	Utilidad que se puede usar para restaurar una instancia o base de datos a partir de una copia de seguridad.
<b>vista Cuadrícula</b>	Vista que permite ver varios requisitos en una lista de tipo tabla. Los encabezados de las columnas representan atributos de los requisitos.
<b>Vista de documento</b>	Vista de RM Browser que ofrece una presentación de los requisitos similar a la de un documento, con un índice, capítulos y subcapítulos. Los requisitos están contenidos en los capítulos y subcapítulos. La Vista de documento permite agregar, eliminar, mover y editar fácilmente capítulos y requisitos. Los documentos de Microsoft Word importados a través de RM Import se muestran en la Vista de documento. Puede agregar, eliminar, mover y editar fácilmente capítulos y requisitos del documento de Word importado en la Vista de documento. Consulte también <a href="#">Vista de requisitos</a> , <a href="#">Vista de trazabilidad</a> .
<b>Vista de requisitos</b>	Vista de RM Browser que permite ver y modificar los requisitos organizados por categorías. Desde esta vista, puede ejecutar un script existente, realizar una búsqueda rápida para crear una nueva consulta y agregar a una carpeta de favoritos las consultas a las que accede con frecuencia. Consulte también <a href="#">Vista de documento</a> , <a href="#">Vista de trazabilidad</a> .

<b>Vista de trazabilidad</b>	Vista de RM Browser que ofrece una forma de seleccionar las relaciones que desea rastrear, con los requisitos limitados a líneas de base, documentos, colecciones o categorías seleccionados; examinar los requisitos que forman parte de las relaciones y, a continuación, imprimir informes de trazabilidad que muestran la información en un formato visual fácil de analizar. Consulte también <a href="#">Vista de documento</a> , <a href="#">Vista de requisitos</a>
<b>vista Formulario</b>	Vista que muestra los requisitos de uno en uno. En la vista Formulario se pueden editar los atributos de los requisitos.



# Índice alfabético

---

## A

- acceder a RM Browser 63, 64
- acceso al grupo predeterminado 402
- actualizar
  - datos 112
- actualizar requisitos 114
- Ágil 369
  - característica
    - eliminar 389
  - características
    - agregar 389
    - editar 389
  - historias
    - agregar 389
    - editar 390
    - eliminar 390
  - opciones de visualización 375
  - pestaña Descripción general 377
  - pestaña Guion gráfico del producto 380
  - pestaña Guion gráfico del sprint 382
  - pestaña Panel de tareas 382
  - pestaña Planificación del sprint 381
  - pestaña Registro de productos pendientes 378
- productos
  - agregar 385
  - asignación manual 386
  - editar 385
  - eliminar 385
- sprints
  - agregar 391
  - editar 391
  - eliminar 391
- versiones
  - agregar 386
  - editar 387
  - eliminar 387
- anulación de asignación de usuarios a grupos 401
- anular la asignación de un usuario a grupos 399
- Anular la eliminación de colecciones 327
- aplicar formato a atributos de texto con HTML 40
- aplicar formato a capítulos 237
- aplicar formato a los documentos 220
- archivos adjuntos 260
- archivos XML, importación 348
- asignación de grupos 399, 400, 401
- Asignar un usuario a grupos 399
- asignar usuarios a grupos 401
- atributo alfanumérico 433
- atributo Creado inicialmente por 429
- atributo Creado por 429
- atributo de archivo adjunto 435
- atributo de búsqueda 443
- atributo de fecha 434
- atributo de grupo 50, 108, 168, 436
- atributo de lista 438
- atributo de PUID 450
- atributo de texto 446
- atributo de URL 447
- atributo de usuario 447
- atributo ID requisit 450
- atributo numérico 445
- atributos
  - adición 431
  - alfanumérico 433
  - archivo adjunto 435
  - búsqueda 443
  - copiar 124, 182, 183, 432
  - Creado inicialmente por 429
  - Creado por 429
  - definición 431
  - eliminación 432
  - fecha 434
  - grupo 108, 436
  - ID requisit 450
  - lista 438
  - nomenclatura 459
  - numérico 445
  - PUID 450
  - texto 446
  - tipos 430
  - URL 447
  - usuario 447
- atributos de texto, aplicar formato 40
- atributos dependientes 168
- atributos, aplicar formato a texto con HTML 40
- atributos, grupo 168
- auditabilidad 114
- Ayuda 66

## B

- barra de herramientas de formato HTML 40
- barra de menús 24
- bases de datos de ejemplo 75

Bloqueo de línea de base 527  
buscar y reemplazar, página de trabajo del documento 207  
Búsqueda rápida 106

**C**

capítulos  
  aplicar formato 237  
  crear 230  
  editar 233  
  eliminar 235  
  mover 242  
cardinalidad 475  
Carga automática del documento, casilla de verificación 96  
cargar automáticamente documentos, configuración 96  
Caso de prueba  
  Exportar a CSV 142  
  Importar CSV 351, 356  
Categorías  
  adición 411  
categorías  
  derechos de acceso 413  
  eliminación 411  
  gestión 409  
  longitud máxima del nombre 411  
  mover 413  
  nomenclatura 459  
  renombrar 411, 412  
categorías de RM Browser 49  
categorías, mover requisitos entre 416  
clases  
  cambiar la imagen de clase 472  
  cambiar las propiedades de estilo 471  
  copiar 473  
  eliminar 474  
  especificar una descripción 470  
  nomenclatura 459  
  purga de datos 474  
  renombrar 472  
  resumen 468  
colección 163  
colecciones  
  anular eliminación 327  
  crear 325  
  eliminar 327  
  líneas de base 330  
  quitar 328  
combinación 179, 187, 188  
combinar cambios de requisitos 177  
comentarios  
  adición 70, 193  
comparar un documento y su instantánea 256

con línea de base 330  
conceder derechos de acceso 403  
configuración  
  atributo de usuario 88  
  búsqueda rápida 94  
  configuración de instancia 84  
  configuración del usuario 84  
  documento 96  
  general 84  
  informe 98  
  inicio 87  
  Navegador de enlaces 99  
  requisitos 87  
  vista de sincronización 101  
  vista dividida 100  
  vista ramificada 101  
configuración de Búsqueda rápida 94  
configuración de inicio 87  
configuración de instancia 84  
configuración de requisitos 87  
configuración del documento 96  
configuración del informe 98  
configuración del usuario 84  
configuración general 84  
Contacto con el  
  servicio técnico 15  
Contacto con el servicio técnico 15  
contenedor 163, 164  
  flujo de trabajo 336  
  heredado 164  
contenedores heredados 164  
contraseñas, bases de datos de ejemplo 75  
contraseñas, cambiar 65  
copia de usuarios 397  
copiar requisitos 124, 129, 130, 182, 183  
copiar URL  
  de colección 337  
  del documento 209  
  del requisito 121, 319  
copiar URL de colección en el portapapeles 337  
copiar URL del documento en el portapapeles 209  
copiar URL del informe en el portapapeles 319  
copiar URL del requisito en el portapapeles 121  
corrección ortográfica  
  Chrome 81  
  Edge 79  
  Internet Explorer 79  
corrector ortográfico  
  Firefox 80  
crear un nuevo documento 211  
crear una nueva colección 325  
crear usuarios 396

- D**
- debates 70, 193
  - derechos de acceso
    - conceder 403
    - revocar 403
  - deshacer la eliminación de documentos 216
  - diagrama de definición de clase
    - cuadrícula de lienzo 458
    - desplazamiento 459
  - diagrama de definición de clases
    - ampliar 459
    - selección de objetos 459
  - Dimensions CM
    - seguridad 405
  - diseño de requisitos predeterminado 97
  - Diseño del capítulo
    - Cuadrícula 201
    - Cuadrícula editable 201
    - Párrafo 200
  - Documentos
    - Crear instantánea 253
  - documentos
    - abrir 204
    - agregar un requisito 240
    - buscar y reemplazar cadenas de caracteres 207
    - comparar 256
    - configuración de carga automática 96
    - crear 211
    - crear Excel 263
    - crear PDF 263
    - crear ReqIF 264
    - crear un capítulo 230
    - crear un requisito 239
    - crear Word 259
    - deshacer eliminación 216
    - diseño de requisitos predeterminado 97
    - editar 218
    - editar un capítulo 233
    - editar un documento 218
    - eliminar 215
    - eliminar un capítulo 235
    - eliminar un requisito 241
    - exportar documentos de Microsoft Word 259
    - exportar documentos PDF de Adobe 263
    - exportar documentos ReqIF 264
    - exportar hoja de cálculo de Excel 263
    - flujo de trabajo 265
    - imprimir 204
    - informe de la diferencia de documentos 258
    - modo de vista predeterminado 98
    - mover capítulos 242
    - mover requisitos 242
    - permisos limitados 206
    - propiedades del documento 223
    - quitar 216
    - restringir las clases de requisitos 225
    - resumen de la diferencia de requisitos 258
    - versiones de requisitos 174
    - visualizar archivos adjuntos 260
  - documentos, formato 220
- E**
- edición de usuarios 398
  - Ejecución de prueba
    - Exportar a CSV 142
    - Importar CSV 351, 356
  - ejemplo de ruta de navegación 25
  - eliminar colecciones 327
  - eliminar documentos 215
  - eliminar requisitos 114, 131
  - eliminar usuarios 399
  - encontrar requisitos 106
  - encuestas
    - cerrar 192
    - consultas integradas 193
    - crear 190
    - descripción general 189
    - modificar 191
    - ver resultados 192
    - votar 192
  - enlaces
    - heredados 158
    - sospechoso 154
  - enlaces heredados 158
  - enlaces sospechosos 154
  - esquema de instancia
    - ampliar 459
    - cuadrícula de lienzo 458
    - definición 455
    - desplazamiento 459
    - selección de objetos 459
  - estado del flujo de trabajo
    - agregar 484
    - cambiar definición 484
    - configurar
      - estilo 485
      - formulario 485
      - propiedades 485
      - seguridad 486
      - transiciones 485
    - eliminar 486
  - examinar enlaces 159
  - Exportar
    - como documento de Word 259
    - como documento PDF 263
    - como documento ReqIF 264
    - como hoja de cálculo de Excel 263
  - exportar

- Caso de prueba 142
- CSV 135
  - Caso de prueba 142
  - Ejecutar prueba 142
- Ejecutar prueba 142
- Excel 135
- HTML 135
- PDF 135
- Texto 135
- Word 135
- XML 135

## F

- flujo de trabajo
  - contenedor 336
  - deshabilitar 496
  - documento 265
  - elementos 118, 483
- flujo de trabajo estado
  - cambiar nombre 484
- Formato HTML 446

## G

- Gestión de casos de prueba
  - caso de prueba 366
  - ejecución de prueba 367
  - pasos de prueba 367
- Gestión de usuarios
  - asignación de grupos 399, 400, 401
- gestión de usuarios 396
  - copia de usuarios 397
  - crear usuarios 396
  - edición de usuarios 398
  - eliminar usuarios 399

## H

- historial, requisito 170

## I

- icono de candado 325
- imagen de clase, cambio 472
- Importar 339
  - Caso de prueba 351, 356
  - CSV 350
    - Caso de prueba 351, 356
    - Ejecución de prueba 351, 356
  - Ejecución de la prueba 351, 356
  - ReqIF 357

- requisitos previamente exportados 361
- Viaje de ida y vuelta 361
- Word 340, 344
- XML 348
- imprimir 132, 204
- Información 473
- Información de la clase 473
- informe
  - crear informe de clase 298
  - crear informe de distribución 300
  - crear informe de relación 308
  - crear informe de tendencias 301
  - crear informe de trazabilidad 310
  - crear informe gráfico 299
  - editar 314
  - ejecutar 296
- informe de clase, crear 298
- informe de distribución, crear 300
- informe de relación, crear 308
- informe de tendencias 114
- informe de tendencias, crear 301
- informe de trazabilidad, crear 310
- informe gráfico, crear 299
- informe, parámetros en tiempo de ejecución 296
- inicio de sesión 63
- inicio de sesión, Azure 64
- inicio de sesión, SmartCard 64
- inicio de sesión, SSO 64
- Instantánea
  - Crear a partir de un documento 253
  - Eliminar 255
  - Guardar como nuevo documento 255
  - Modificar 255
  - Ver 255

## L

- línea de base
  - crear 330
- Línea de base bloqueada 325
- línea de base, bloquear 527
- líneas de base
  - quitar 331

## M

- Menú de bienvenida 24
- modo de edición 84, 87, 88
- modo de edición simultánea 84, 87, 88
- modo de vista del documento predeterminado 98
- mover los requisitos entre categorías 416



- N**
- navegación 23
  - Navegador de enlaces 159
  - Navegador de enlaces, configuración 99
  - nomenclatura de clases, atributos y categorías 459
- O**
- operadores en RM Browser 53
  - orden de valores de lista 420
  - ordenación alfabética 40
  - ordenación numérica 40
- P**
- panel
    - agregar informe estándar 276
    - agregar informe gráfico 276
    - agregar sitio web 278
    - copia 279
    - crear 274
    - eliminar 279
    - mediante informes 273
    - parámetro de tiempo de ejecución 277
  - panel Acciones 28
  - Panel de categorías 26
  - panel Mi trabajo
    - creación 272
    - encuestas 193
  - parámetros en tiempo ejecución con informes 296
  - propiedades del contenedor 165
- Q**
- QLARIUS\_RM, base de datos de ejemplo 75
  - quitar colecciones 328
  - quitar documentos 216
  - quitar líneas de base 331
  - quitar requisitos 114, 131
- R**
- ramificación 179, 183, 184, 185
  - reglas de transferencia 476
  - reglas de transferencia de enlaces 476
  - relaciones
    - adición 475
    - cambiar el nombre 478
    - cambio de las propiedades de estilo 477
    - cardinalidad 475
    - edición de vértices 478
    - eliminar 478
    - invertir 479
    - purga de datos 478
    - reglas de transferencia 476
    - resumen 474
  - ReqIF 357
  - requisitos
    - abrir contenedor 164
    - actualizar 114
    - agregar a contenedor 163
    - Búsqueda rápida 106
    - colección 163
    - combinación después de la ramificación 179, 187, 188
    - combinar cambios 177
    - contenedor 163
    - contenedores heredados 164
    - copiar 124, 129, 130, 182, 183, 432
    - crear 126
    - editar 128
    - elementos del flujo de trabajo 118
    - eliminar 114, 131, 241
    - encontrar 106
    - enlaces heredados 158
    - exportar resultados de la búsqueda rápida 136, 137, 138, 141, 142, 143
    - guardado 114
    - historial 170, 174
    - historial, vista gráfica detallada 174
    - importación desde archivos XML 348
    - importar archivos ReqIF 357
    - imprimir 132
    - mover en documentos 242
    - mover entre categorías 416
    - quitar 114, 131
    - quitar de contenedor 164
    - ramificación 179, 183, 184, 185
    - restaurar 114, 131
    - restringir las clases en documentos 225
    - selección múltiple 37
    - seleccionar varios 37
    - versiones 116, 174
  - requisitos de guardado 114
  - requisitos propuestos
    - revisar 135
  - restaurar requisitos 114, 131
  - Restricción Like 491, 493
  - restricciones 491, 492
  - restricciones de atributos 491
  - restricciones de la relación, flujo de trabajo 492
  - Restricciones de la relación, pestaña 54
  - restringir las clases de requisitos en documentos 225
  - revocar derechos de acceso 403

- RM Browser 54
  - cambio de contraseña 65
  - categorías usadas en consultas 49
  - cierre de sesión 65
  - conceptos básicos 22
  - descripción general 18
  - inicio de sesión 63, 64
  - obtención de ayuda 66
  - operadores utilizados en las consultas 53
  - organizar colecciones 324
  - participación en debates 70, 193
  - pestaña Restricciones de atributos 48
  - vista de trazabilidad 311
  - visualizar la información de contacto 75
  - visualizar la información de la versión 75
  - visualizar la información del sistema 75
- RM Browser, interfaz 22
- RM Browser, navegación 23
- RMBrowser
  - actualizar los datos 112
  - anular la eliminación de requisitos 131
  - crear un nuevo objeto 123
  - editar requisitos 128
  - eliminar requisitos 131
  - encuestas 189
  - presentar solicitudes de cambio 133
  - quitar de requisitos 131
  - revisar solicitudes de cambio 135
- RMDEMO, base de datos de ejemplo 75
- ruta de navegación 25

## S

- seguridad
  - proyectos de Dimensions CM 405
  - transacciones de atributos 403
  - transacciones de clase 404
  - transacciones de colección 405
  - transacciones de importación 406
  - transacciones de relación 406
- selección
  - varios requisitos 37
- solicitudes de cambio
  - presentar 126, 133
  - proponer un nuevo requisito 126
  - revisar 135
  - solicitar un nuevo requisito 126
- SQL 504

## T

- transacciones de informe 406
- transición del flujo de trabajo
  - agregar 487

- cambiar definición 487
- cambiar nombre 487
- configurar
  - seguridad 495
- configurar
  - estilo 488
  - formulario 488
  - propiedades 488
  - restricciones de atributos 491
  - restricciones de la relación 492

- Trazabilidad
  - descripción del árbol de trazabilidad 312
  - descripción general 311
- trazabilidad
  - personalizar el árbol 313

## U

- URL
  - colección, copiar en el portapapeles 337
  - documento, copiar en el portapapeles 209
  - informe, copiar en el portapapeles 319
  - requisito, copiar en el portapapeles 121
- URL de colección, copiar en el portapapeles 337
- URL de documento, copiar en el portapapeles 209
- URL de requisito, copiar en el portapapeles 121
- URL del informe, copiar en el portapapeles 319

## V

- valores de lista, ordenación 420
- vista Cuadrícula 34, 36
- vista Cuadrícula editable 34
- vista de sincronización, configuración 101
- vista dividida, configuración 100
- Vista Formulario 34
- Vista gráfica detallada 174
- vista ramificada, configuración 101
- vistas
  - Cuadrícula 34
  - Cuadrícula editable 34
  - Formulario 34
- votar en una encuesta 192